

Unica Plan Systemschema



Inhalt

Kapitel 1. Einführung in das Unica Plan-Systemschema.....	1
Dokumentation und Hilfe zu Unica Plan.....	1
Systemtabellen.....	4

Kapitel 1. Einführung in das Unica Plan-Systemschema

Dieses Handbuch ist eine Referenz zu Tabellen- und Spaltenstruktur, Inhalt und Semantik des Datenbanksystems für Unica Plan.

Dokumentation und Hilfe zu Unica Plan

Unica Plan wird in Ihrem Unternehmen von verschiedenen Personen für verschiedene Tasks verwendet. Informationen zu Unica Plan finden Sie in einer Reihe von Handbüchern, die jeweils für Teammitglieder mit bestimmten Zielen und speziellen Qualifikationsprofilen erstellt wurden.

In der folgenden Tabelle sind die Informationen, die in den einzelnen Handbüchern verfügbar sind, aufgelistet.

Tabelle 1. Handbücher in der Gesamtdokumentation zu Unica Plan

In der folgenden dreispaltigen Tabelle werden in der ersten Spalte Tasks, in der zweiten Spalte Handbuchnamen und in der dritten Spalte die Zielgruppen beschrieben.

Wenn Sie	Siehe	Zielgruppe
• Projekte planen und verwalten	Unica PlanBenutzerhandbuch	• Projektleiter • Designer
• Workflowtasks, Eckdaten und Personal erstellen		• Marketing-Manager für Direktmailing
• Projektausgaben überwachen		
• Prüfungen und Freigaben zum Inhalt abrufen		
• Berichte erstellen		
• Vorlagen, Formulare, Attribute und Metriken entwerfen	Unica PlanAdministratorhandbuch	• Projektleiter • IT-Administratoren • Implementierungsberater

Wenn Sie	Siehe	Zielgruppe
• Benutzerschnittstelle anpassen		
• Ebenen des Benutzerzugriffs und der Sicherheit definieren		
• Zusatzfunktionen implementieren		
• Unica Plan konfigurieren und optimieren		
• Marketingkampagnen erstellen	Unica Plan und Integrationshandbuch	• Projektleiter • Fachleute für Marketingumsetzung • Direktmarketing-Manager
• Angebote planen		
• Integration zwischen Unica Plan und Unica Campaign implementieren		
• Integration zwischen Unica Plan und IBM Digital Recommendations implementieren		
• Informationen zu neuen Systemfeatures	Unica Plan Freigaben Notes®	Alle Benutzer von Unica Plan
• Bekannte Probleme und deren Umgehung recherchieren		
• Unica Plan installieren	Unica	• Berater für Softwareimplementierungen
• Unica Plan konfigurieren	PlanInstallationshandbuch	• IT-Administratoren
• Upgrade auf eine neue Version von Unica Plan		• Datenbankadministratoren

Wenn Sie	Siehe	Zielgruppe
Benutzerdefinierte Verfahren zur Integration von Unica Plan in andere Anwendungen erstellen	Unica Plan Integration Module und die API- JavaDocs, die verfügbar sind, nachdem Sie auf Hilfe > Produktdokumentation in Unica Plan klicken und dann die Datei UnicaPlan<version>PublicAPI.zip für die SOAP-API und UnicaPlan<version>PublicAPI-RestClient.zip für die REST-API herunterladen.	<ul style="list-style-type: none"> IT-Administratoren Datenbankadministratoren Implementierungsberater
Informationen zur Struktur der Unica Plan Systemschema Unica Plan-Datenbank		Datenbankadministratoren
Weiterführende Informationen in der Praxis	<ul style="list-style-type: none"> Hilfe anfordern und das <i>-Benutzer- oder Administratorhandbuch</i> oder das <i>Installationshandbuch</i> durchsuchen: Klicken Sie auf Hilfe > Hilfe für diese Seite Greifen Sie auf die Unica Plan-Handbücher zu: Klicken Sie auf Hilfe > Produktdokumentation Greifen Sie auf Handbücher für alle Unica-Produkte zu: Klicken Sie auf Hilfe > Alle Unica Suite-Dokumentationen 	Alle Benutzer von Unica Plan

Systemtabellen

In den folgenden Tabellen werden die Systemtabellen beschrieben.

uap_tt_templates

Diese Tabelle enthält Informationen zu den einzelnen Vorlagen in Unica Plan.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Vorlage generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_deny_reasons.
object_type	INT32			Unica Plan-Objekttyp. Mögliche Werte sind die Standard-Marketingobjekttypen und alle kundenspezifischen im System definierten Marketingobjekttypen.
state	INT32			Vorlagenstatus. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Aktiviert • 1 = Inaktiviert • 2 = Gelöscht
template_name	NVARCHAR	50	wahr	Interner, vom System generierter Name der Vorlage
actual_display	NVARCHAR	50	true	Standardname für die Objektinstanz, die mit dieser Vorlage erstellt wird.
Anzeige	NVARCHAR	192	true	Anzeigename dieser Vorlage. In Version 8.6 wurde die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Größe dieses Feldes auf 192 erhöht.
folder_name	NVARCHAR	50	true	Name des Vorlagenordners, der die Vorlage enthält.
icon_id	INT32			ID des Symbols, das für diese Vorlage verwendet wird. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_icons.
folder_icon	NVARCHAR	300	wahr	Diese Spalte ist derzeit nicht belegt.
Beschreibung	NVARCHAR	1536	wahr	Vorlagenbeschreibung. In Version 8.6 wurde die Größe dieses Feldes auf 1536 erhöht.
template_file	NVARCHAR	300	wahr	Unica Plan generiert den Wert für diese Spalte.
pid_prefix	NVARCHAR	30	wahr	Präfix, das in externen IDs für Objektinstanzen verwendet wird, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
pid_gen_class	NVARCHAR	100	wahr	Name der Java-Klasse, die zum Generieren des Algorithmus für externe IDs für Objektinstanzen verwendet wird, die mit dieser Vorlage erstellt wurden.
validation_class	NVARCHAR	100	wahr	Name der Java-Validierungsklasse.
m_template_id	INT32		wahr	ID der Metrikvorlage, die von dieser Vorlage verwendet wird. Diese Spalte ist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				der Fremdschlüssel für uap_tt_m_templates.
use_campaign_code	INT32		wahr	
service_url	NVARCHAR	200	wahr	Web-Service-URL für Unica Campaign
data_map_file	NVARCHAR	300	wahr	Diese Spalte ist derzeit nicht belegt.
metrics_map_file	NVARCHAR	300	wahr	Name der Zuordnungsdatei zum Importieren von Metriken für Unica Campaign
partition_id	NVARCHAR	256	true	Partition der Unica Campaign-Instanz, in der die Kampagnen für Projekte erstellt werden, die mit dieser Vorlage erstellt wurden. In Version 8.6 wurde die Größe dieses Feldes erhöht.
camp_folder_id	NVARCHAR	50	true	
workflow_id	INT32		true	ID der Workflowvorlage, die von dieser Vorlage verwendet wird. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_workflows.
data_map_id	INT32		true	uap_tt_me_metrics
metric_map_id	INT32		wahr	
parent_folder_id	INT32		wahr	ID des übergeordneten Vorlagenordners.
sec_policy_model	INT32		wahr	Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
campaign_template_type	INT32		wahr	<p>Typ der Unica Campaign-Vorlage. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Keine Vorlage • 1 = Projektvorlage, die vor Version 8.0 erstellt wurde • 2 = Projektvorlage, die in Version 8.0 erstellt wurde
tcs_approval_required	INT32		wahr	<p>Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.</p> <p>Diese Spalte gibt an, ob eine Top-down-TCS-Genehmigung erzwungen wird und ob die Spalte ist genehmigt somit Teil der TCS-Registerkarte der Vorlageninstanzen ist.</p> <p>Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Genehmigung nicht erzwingen • 1 = Genehmigung erzwingen
autoFillDownCmpDetails	INT32		wahr	<p>Diese Spalte wurde in Version 8.2.0 hinzugefügt.</p> <p>Dieses Flag bestimmt, ob Projektattribute in Unica Campaign immer automatisch in Campaign-</p>

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Projektvorlagen kopiert werden. Diese Spalte wurde in Version 9.1.0 hinzugefügt.
health_rule_id	INT32		wahr	Statusregeldefinition, die der Projektvorlage zugeordnet ist. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_proj_health_rule.health_rule_id. Diese Spalte wurde in Version 9.0.0 hinzugefügt.
ooo_autoadd_setting	INT32		wahr	Standardwert 0. Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
rule_xml	CLOB		wahr	Die XML für die Workflowvorlagenverzweigung.
bpm_setting	INT32		wahr	Standardwert 0. Diese Spalte wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.

uap_tt_map

Diese Tabelle enthält Informationen zu den einzelnen Formularen in Ihrem System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Formular generiert hat.
map_name	NVARCHAR	50	wahr	Name des Formulars.
table_name	NVARCHAR	256	true	Name der Datenbanktabelle zum Speichern der Antworten, die die Benutzer in die Felder des Formulars eingeben.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
key_column	NVARCHAR	256	true	Spalte zum Speichern des Primärschlüssels für die Tabelle, die in der Spalte table_name angegeben ist.
key_type	NVARCHAR	50	true	Datentyp der Spalte, die in der Spalte key_column angegeben ist.
state	NVARCHAR	50	true	Status des Formulars. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlicht • Nicht veröffentlicht • Temporär
				Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.
root_element	NVARCHAR	100	true	Der einzige gültige Wert ist Details.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	true	Beschreibung des Formulars. Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.
user_id	INT32		true	ID des Benutzers, der das Formular erstellt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user. Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.
copy_of	INT32		true	ID des Formulars, das kopiert wurde, um dieses Formular zu erstellen. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				uap_tt_map.map_id. Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.
form_type	INT32		true	Legt fest, ob das Formular ein Arbeitsblatt für Zielzellen ist. Diese Spalte wurde in Version 8.0 hinzugefügt.
rule_xml	CLOB		true	

uap_tt_tab

Diese Tabelle enthält Informationen zu Vorlagenregisterkarten, die von Administratoren erstellt wurden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	ID einer Vorlage. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.
map_id	INT32		false	ID eines Formulars. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
tab_order	INT32		true	Die numerische Position für dieses Formular in dieser Vorlage.
Name	NVARCHAR	100	true	Interner, systemgenerierter Registerkartenname.
Anzeige	NVARCHAR	100	true	AnzeigeRegisterkartenname.
map_file	NVARCHAR	200	true	Name des Formulars.
page_style	NVARCHAR	20	true	Diese Spalte legt fest, ob das Formular als separate Registerkarte oder als Teil der Registerkarte „Übersicht“

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				angezeigt wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung • tab
show_in_wizard	NVARCHAR	20	true	Diese Spalte legt fest, ob diese Registerkarte im Assistenten angezeigt wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, anzeigen • N = Nein
show_in_request	NVARCHAR	20	true	Diese Spalte legt fest, ob diese Registerkarte in Projektanforderungen angezeigt wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, anzeigen • N = Nein
validation_class	NVARCHAR	200	wahr	Validierungsklasse, die zum Validieren dieser Rasterregisterkarte verwendet wird, falls erforderlich.
rules_file_id	INT32			Eindeutige ID für die Regeldatei, die dieser Rasterregisterkarte zugeordnet ist. Fremdschlüssel für die Tabelle uap_tt_rules.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
display_rule_id	INT32			Die Anzeigeregel legt die Bedingungen dafür fest, ob das Formular für die Benutzer eingeblendet wird. Wenn die Regel nicht erfüllt ist, wird das Formular ausgeblendet. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für Tabelle uap_tt_wf_rule, rule_id.

aap_tt_att_folders

Diese Tabelle enthält Informationen zu Ordnern, die zum Speichern von Vorlagenanhängen erstellt wurden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
folder_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Vorlagenanhangsordner generiert hat.
template_id	INT32		wahr	ID der Vorlage, die diesen Anhangsordner enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.
parent_folder_id	INT32		wahr	ID des übergeordneten Ordners oder der übergeordneten Kategorie. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_att_folders.folder_id.
folder_name	NVARCHAR	255	wahr	Systemgenerierter Name des Anhangsordners.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
folder_display	NVARCHAR	255	wahr	Name, den der Ersteller für den Anhangsordner angegeben hat.
display_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge des Ordners.

uap_tt_attachments

Diese Tabelle enthält Informationen zu allen Vorlagenanhängen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
attachment_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Vorlagenanhang generiert hat.
folder_id	INT32		wahr	ID des Ordners, der den Anhang enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_att_folders.
template_id	INT32		wahr	ID der Vorlage, die den Anhang enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.
attachment_name	NVARCHAR	255	wahr	Name des Anhangs.
attachment_mime	VARCHAR	255	wahr	MIME-Typ der angehängten Datei.
attachment_ext	NVARCHAR	20	wahr	Dateierweiterung der angehängten Datei. Beispiel: .PDF oder .DOC.
display_order	INT32		wahr	Reihenfolge, in der Anhänge im Ordner angezeigt werden.

uap_tt_ext_tools

Diese Tabelle enthält Informationen zu den angepassten Links im System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ext_tool_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jeden angepassten Link generiert hat.
ext_url	NVARCHAR	200	wahr	Die URL des angepassten Links.
template_id	INT32		wahr	ID der Vorlage, die den angepassten Link enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.
Name	NVARCHAR	50	wahr	Name des angepassten Links. Diese Spalte wird intern verwendet.
Anzeige	NVARCHAR	50	wahr	Anzeigename des angepassten Links.
Beschreibung	NVARCHAR	200	wahr	Beschreibung des angepassten Links.
show_in_rq	NVARCHAR	20	wahr	
display_order	INT32			Reihenfolge, in der angepasste Links angezeigt werden.

uap_tt_tool_tab

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Registerkarten, auf denen ein angepasster Link in einer Vorlage verfügbar ist.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ext_tool_id	INT32		falsch	
map_id	INT32		falsch	ID eines Formulars. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	ID einer Vorlage. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.

uap_tt_ext_param

Diese Tabelle enthält die Parameter für angepasste Links.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ext_tool_id	INT32		falsch	ID für einen angepassten Link. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_ext_tools.
param_name	NVARCHAR	200	falsch	Name eines Parameters.
param_value	NVARCHAR	100	wahr	Wert des Parameters.

uap_tt_workflows

Diese Tabelle enthält Informationen zu Workflowvorlagen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
workflow_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Workflowvorlage generiert.
Name	NVARCHAR	50	wahr	Name der Workflowvorlage.
taskcode_prefix	NVARCHAR	100	wahr	Wird verwendet, um einen Taskcode zu erstellen. Taskcodes werden zur eindeutigen Identifizierung von Tasks mit dem API verwendet.

uap_tt_m_templates

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Metrikvorlagen in Ihrem System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
m_template_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Metrikvorlage generiert.
Name	NVARCHAR	50	wahr	Name der Metrikvorlagen-ID.
display_name	NVARCHAR	50	wahr	
Beschreibung	NVARCHAR	300	wahr	Beschreibung der Metrikvorlage.

uap_tt_metrics

Diese Tabelle enthält Informationen zu den einzelnen Metriken in Ihrem System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	NVARCHAR	50	falsch	Name der Metrik-ID.
display_name	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrik.
Beschreibung	NVARCHAR	300	wahr	Beschreibung der Metrik.

uap_tt_roles

Diese Tabelle enthält Beziehungen zwischen Rollen und Vorlagen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	ID einer Vorlage. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.
role_id	INT32		falsch	ID einer Rolle. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ml_role.
role_name	NVARCHAR	255	wahr	Name der Rolle.
flag_team_mem	VARCHAR	1	falsch	Gibt an, ob es sich um eine Teammitgliedsrolle handelt.

uap_tt_data_map

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Datenzuordnungsdateien im System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
data_map_id	INT32		falsch	
Name	NVARCHAR	50	wahr	
Typ	INT32		falsch	Datenzuordnungstyp.

uap_tt_icons

Diese Tabelle enthält Informationen zu Symbolen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
icon_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Symbol generiert.
Name	NVARCHAR	50	true	Anzeigename des Symbols.
extension	NVARCHAR	20	true	Symbolerweiterung.
listExtension	NVARCHAR	20	true	Erweiterung der Symbolliste.

uap_tt_sec_policy

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	
sec_policy_id	INT32		false	

uap_tt_export_tab

Diese Tabelle definiert für jede Vorlage im System die Registerkarte, die beim Exportieren der Vorlage exportiert werden soll. Diese Tabelle wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	ID der Vorlage. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.
tab_name	NVARCHAR	100	false	Registerkartenname.

uap_tt_use_policy

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
sec_policy_id	INT32		falsch	

uap_tt_rules

Diese Tabelle enthält Regeldateien, die zum Validieren von Rasterregisterkarten verwendet werden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rule_file_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Regeldatei generiert.
rules_name	NVARCHAR	100	falsch	Name der Regeldatei.

uap_tt_folders

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
folder_id	INT32		false	
object_type	INT32			
folder_name	NVARCHAR	255	true	
folder_display	NVARCHAR	255	true	
folder_desc	NVARCHAR	1024	true	
parent_folder_id	INT32		true	
folder_status	VARCHAR	20	true	
parent_folder_path	NVARCHAR	1024	true	
sec_policy_id	INT32		true	
folder_type	VARCHAR	20	true	
folder_location	NVARCHAR	1024	true	

uap_tt_map_info

Diese Tabelle enthält Informationen zu Formularattributen. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_info_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_id	INT32		false	ID des Formulars, in dem das Attribut verwendet wird. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von der Tabelle uap_tt_map.
group_id	INT32		true	ID der Attributgruppe, die das Attribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map_info_group.map_info_group_id und uap_tt_tvc_info_group.tvc_info_group_id.
Beschriftung	NVARCHAR	1024	true	Beschriftung des Attributs.
element_name	NVARCHAR	100	true	Interner Name des Attributs.
element_type	NVARCHAR	50	true	Benutzerschnittstellentyp des Attributs.
db_type	NVARCHAR	50	true	Datentyp des Attributs.
db_column_name	NVARCHAR	256	true	Name der Datenbankspalte des Attributs.
max_length	INT32		true	Maximale Länge des Attributtyps.
lkup_table	NVARCHAR	256	true	Name der Datenbanktabelle, die den Benutzern mehrere Auswahlwerte für dieses Attribut bereitstellt.
lkup_id_column	NVARCHAR	256	true	Name der Schlüsselspalte in der Suchtabelle für dieses Attribut.
lkup_desc_column	NVARCHAR	256	true	Name der Spalte in der Suchtabelle, die die Werte enthält, die für die Benutzer angezeigt werden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
lkup_sort_column	NVARCHAR	256	true	Name der Spalte in der Suchtabelle, nach der die Einträge sortiert und für die Benutzer angezeigt werden.
lkup_sort_colDBType	NVARCHAR	50	true	Datentyp der Sortierspalte in der Nachschlagetabelle. Unica Plan ruft diese Informationen aus der Datenbank ab.
lkup_sortAscending	NVARCHAR	50	true	Sortierreihenfolge für die Suchtabelle. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Absteigend • 1 = Aufsteigend
Formel	NVARCHAR	1024	true	Formel, die zum Berechnen des Attributwerts verwendet wird. Diese Spalte gilt nur für berechnete Attribute.
url_db_column_name	NVARCHAR	256	true	Diese Spalte wurde in Version 8.1 hinzugefügt, um das URL-Feld in Formularen zu unterstützen.
help_tip	NVARCHAR	1024	true	Hilfetext für das Attribut.
element_message	NVARCHAR	1024	true	Warnung, die angezeigt wird, wenn das Feld ein Pflichtfeld ist und vom Benutzer nicht ausgefüllt wurde.
default_value	CLOB		true	Standardwert für das Attribut.
Beschreibung	NVARCHAR	1536	true	Beschreibung des Attributs.
default_date_value	INT64		true	Speichert den Standarddatumswert, der von

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				einem Datumsauswahlattribut in einer Formulardefinition bereitgestellt wird.
				Dieser Wert wird als langer Millisekundenwert gespeichert.
is_required	NVARCHAR	1	true	Diese Spalte legt fest, ob das Attribut erforderlich ist. Mögliche Werte sind Y und N.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, erforderlich • N = Nein
is_read_only	NVARCHAR	1	true	Diese Spalte legt fest, ob das Attribut schreibgeschützt ist. Mögliche Werte sind Y und N.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, schreibgeschützt • N = Nein
element_mprecision	INT32		true	Anzahl der Nachkommastellen einer Zahl.
is_dependent	NVARCHAR	1	true	Diese Spalte legt fest, ob das Attribut abhängig ist. Diese Spalte gilt nur für Attribute des Typs Einfachauswahl - Datenbank und Mehrfachauswahl - Datenbank. Mögliche Werte sind Y und N.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, abhängig • N = Nein

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tab_order	INT32		true	Reihenfolge, in der das Attribut im Formular angezeigt wird.
paramType	INT32		true	Diese Spalte wird nicht mehr verwendet.
modifFlag	NVARCHAR	65	true	Aktualisierungstyp, der durchgeführt werden soll, wenn ein Formular erneut veröffentlicht wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = In Formular verwendet • -3 = Als lokales Attribut erstellt, aber nicht im Formular enthalten
attribute_type	INT32		true	Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Lokales Formularattribut • 1 = Lokales Rasterattribut • 2 = Globales Formularattribut • 3 = Globales Rasterattribut • 4 = Globales Kampagnenattribut • 5 = Globales Zellenattribut • 6 = TCS-Standardattribut

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • 7 = Schreibgeschütztes TCS-Attribut • 8 = Standard-Angebotsattribut • 9 = Angepasstes Angebotsattribut
attribute_behavior	INT32		true	Standardwert 0. Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
is_enabled	INT32		true	<p>Ob ein globales Attribut aktiviert ist. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Inaktiviert • 1 = Aktiviert

uap_tt_mo_map_info

Diese Tabelle enthält zusätzliche Eigenschaften von Attributen zur Einzelauswahl-Objektreferenz, von Attributen zur Mehrfachauswahl-Objektreferenz und von Attributen zur Objektattribut-Feldreferenz. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mo_map_info_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für diese Zeile generiert hat.
map_id	INT32		false	Eindeutige Kennung des Formulars, das das Attribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
map_info_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für das Attribut. Diese Spalte

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map_info.
mo_type	VARCHAR	50	true	Typ des Marketingobjekts, das für die Benutzer angezeigt wird.
template_name	NVARCHAR	100	true	Name der Marketingobjektvorlage, die zum Erstellen oder Filtern von Marketingobjekten verwendet wird, die diesem Attribut zugeordnet sind.
reference_attribute	NVARCHAR	200	true	Interner Name des Attributs, das auf das Marketingobjekt verweist.
attribute_name	NVARCHAR	200	true	Name des Marketingobjektattributs, auf das dieses Attribut verweist.
is_auto_create	NVARCHAR	1	true	Legt fest, ob ein leeres Marketingobjekt erstellt wird, wenn zum Erstellen eines Objekts eine Vorlage verwendet wird, die dieses Attribut enthält. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja • N = Nein
is_modifies	NVARCHAR	1	true	Legt fest, ob das Formular das Marketingobjekt aktualisiert. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
onClickGoTo	INT32		true	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, modifiziert • N = Nein <p>Registerkarte, die angezeigt wird, wenn der Benutzer auf den Objektlink im Formular klickt. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = N/A (In Formularattributen verwendet) • 1 = Registerkarte 'Übersicht' • 2 = Registerkarte 'Analyse'

uap_tt_tvc

Diese Tabelle enthält Informationen zu allen Rastern. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tvc_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Raster generiert hat.
map_id	INT32		false	Eindeutige Kennung des Formulars, das das Raster enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
map_info_group_id	INT32		true	Eindeutige Kennung der Attributgruppe, die das Raster enthält. Diese Spalte

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map_info_group.
element_name	NVARCHAR	100	true	Interner Name des Rasters.
Beschriftung	NVARCHAR	1024	true	Anzeigename des Rasters.
tablename	NVARCHAR	256	true	Name der Datenbanktabelle für das Raster.
key_column	NVARCHAR	256	true	Schlüsselspalte der Datenbanktabelle für das Raster.
key_type	NVARCHAR	50	true	Datentyp der Schlüsselspalte.
viewtype	INT32		wahr	Die Art des Rasters. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Ansicht Zeilenumbruch • 1 = Ansicht Zeilenkürzung • 2 = Zweizeilig-gestaffelte Ansicht • 3 = Bearbeitbare Rasteransicht
pagesize	INT32		wahr	Anzahl an Zeilen pro Seite in der Rasterbenutzerschnittstelle.
tab_order	INT32		wahr	Registerfolge des Rasters.
parent_filter_column_name	NVARCHAR	256	wahr	Name der Spalte, die den Wert enthält, nach dem gefiltert wird.
showExportLink	NVARCHAR	1	wahr	Gibt an, ob der Link Exportieren angezeigt werden

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				soll. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, anzeigen • N = Nein
showGroupByLink	NVARCHAR	1	wahr	Gibt an, ob der Link Gruppieren nach angezeigt werden soll. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, anzeigen • N = Nein
showViewLink	NVARCHAR	1	wahr	Gibt an, ob der Link Ansicht angezeigt werden soll. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, anzeigen • N = Nein
defaultSortColumn	NVARCHAR	256	wahr	Name der Standardsortierspalte für das Raster.
dataposturl	NVARCHAR	1024	wahr	URL für die Veröffentlichung der Daten.
is_tcs	INT32		wahr	Gibt an, ob es sich um ein TCS-Raster handelt oder nicht. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Kein TCS-Raster • 1 = TCS-Raster

uap_tt_tvc_map_info

Diese Tabelle enthält zusätzliche Informationen zu den Attributen, die in den Rastern verwendet werden. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tvc_map_info_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.
map_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung des Formulars, das das Rasterattribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von uap_tt_map.
tvc_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung des Rasters, das das Attribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von uap_tt_tvc.
map_info_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für das Attribut. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von uap_tt_map_info.
Ausrichtung	INT32		wahr	Ausrichtung des Attributs. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • left • right • center
sortType	INT32		wahr	Wie die Attributwerte sortiert werden. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
isSortable	NVARCHAR	1	wahr	<ul style="list-style-type: none"> • aufsteigend • absteigend <p>Zeigt, ob das Attribut sortiert werden kann. Die folgenden Werte sind zulässig.</p>
can_group_by	NVARCHAR	1	wahr	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, sortierbar • N = Nein <p>Legt fest, ob das Raster nach diesem Attribut gruppiert werden kann oder nicht. Die folgenden Werte sind zulässig.</p>
cacheLookupValues	NVARCHAR	1	wahr	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, Raster kann nach diesem Attribut gruppiert werden. • N = Nein <p>Gibt an, ob die Lookup-Werte für dieses Attribut zwischengespeichert werden oder nicht. Die folgenden Werte sind zulässig.</p>
objectType	INT32		wahr	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, Werte zwischenspeichern • N = Nein <p>Diese Spalte ist derzeit nicht belegt.</p>
templateName	NVARCHAR	100	wahr	Name der Marketingobjektvorlage, die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				diesem Attribut zugeordnet ist.
marketingObjectType	NVARCHAR	100	wahr	Objekttyp der Marketingobjekte, die diesem Attribut zugeordnet sind.
formatingClass	NVARCHAR	1024	wahr	
onClickGoTo	INT32		wahr	Registerkarte des referenzierten Marketingobjekts, die geöffnet wird, wenn ein Benutzer auf den Objektlink klickt, der von diesem Attribut erstellt wurde.
attributeName	NVARCHAR	100	wahr	Name des Marketingobjektattributs, auf das dieses Rasterattribut verweist.
objectIdColumnName	NVARCHAR	256	wahr	Name der Spalte mit der Objektinstanz-ID für das Marketingobjekt, auf das dieses Attribut verweist.
objectTypeColumnName	NVARCHAR	256	wahr	Name der Spalte mit dem Objekttyp für das Marketingobjekt, auf das dieses Attribut verweist.
rasterColumnName	NVARCHAR	256	wahr	Name der Rasterspalte für das Marketingobjektformular.
summary_function	INT32		wahr	In Version 8.1.0 hinzugefügt, um die Übersichtsfunktion in Rastern zu unterstützen.

uap_tt_map_info_group

Diese Tabelle enthält Informationen zu Attributgruppen. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_info_group_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Attributgruppe generiert hat.
map_id	INT32		falsch	ID des Formulars, das die Attributgruppe enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von uap_tt_map.
element_name	NVARCHAR	100	wahr	Der interne Name der Gruppe.
tab_order	INT32			Reihenfolge, in der die Gruppe im Formular angezeigt wird.
Kopfzeile	NVARCHAR	200	wahr	Der Anzeigenname der Gruppe.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	Beschreibung der Gruppe.
column_span	INT32			Gibt an, ob das Layout der Gruppe ein- oder zweispaltig ist. Diese Spalte gilt nur für Formularattribute. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Einspaltig • 2 = Zweispaltig
show_group	NVARCHAR	20	wahr	Gibt an, ob die Gruppenüberschrift im Formular ein- oder ausgeblendet wird. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Einspaltig • 2 = Zweispaltig

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Ausgeblendet • 1 = Eingeblendet

uap_tt_tvc_info_group

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Attributgruppen, die auf den Rastern angeordnet sind. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tvc_info_group_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.
map_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung des Formulars, das das Raster mit der Attributgruppe enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
tvc_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung des Rasters, das das Attribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_tvc.
element_name	NVARCHAR	100	wahr	Interner Name der Attributgruppe.
tab_order	INT32			Registerfolge der Gruppe.
Kopfzeile	NVARCHAR	200	wahr	Der Anzeigename der Gruppe.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	Beschreibung der Gruppe.
show_group	NVARCHAR	20	wahr	Gibt an, ob der Gruppenname ein- oder ausgeblendet wird. Die folgenden Werte sind gültig:

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Ausgeblendet • 1 = Eingeblendet

uap_tt_map_info_option

Diese Tabelle enthält die möglichen Werte für Einzelauswahlattribute. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_info_option_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.
map_id	INT32		falsch	ID des Formulars, das das Einzelauswahlattribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
map_info_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für das Einzelauswahlattribut. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map_info.
option_value	NVARCHAR	1024	wahr	Optionswert. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 8.6.0 erhöht.
option_display	NVARCHAR	1024	wahr	Ansicht der Option. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 8.6.0 erhöht.
option_order	INT32		falsch	Position, an der diese Option in der Liste der Optionen angezeigt wird.

uap_tt_map_info_dependent

Diese Tabelle enthält Informationen zu abhängigen Feldern. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_info_dependent_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.
map_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung des Formulars, das das Attribut enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
map_info_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für das Attribut. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map_info.
map_info_dependent	NVARCHAR	50	wahr	Interner Name des untergeordneten Attributs.

uap_tt_ms_link

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Verbindungstabellen, die von Datenbankattributen mit Mehrfachauswahl verwendet werden. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ms_link_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.
map_id	INT32		falsch	ID des Formulars, das das Datenbankattribut mit Mehrfachauswahl enthält. Diese Spalte ist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
map_info_id	INT32		falsch	ID des Datenbankattributs mit Mehrfachauswahl. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map_info.
table_name	NVARCHAR	256	wahr	Name der Verbindungstabelle.
key_column	NVARCHAR	256	wahr	Name der Schlüsselspalte.
key_type	NVARCHAR	50	wahr	Datentyp für die Schlüsselspalte. Unica Plan ruft den Datentyp aus der Datenbank ab.
link_key_column	NVARCHAR	256	wahr	Link für die Datenbankschlüsselspalte.
link_key_type	NVARCHAR	50	wahr	Datentyp für die Schlüsselspalte „ms link“. Unica Plan ruft den Datentyp aus der Datenbank ab.
root_element	NVARCHAR	100	wahr	Name des Attributs mit Mehrfachauswahl.

uap_tt_localized_text

Diese Tabelle enthält Anzeigewerte für alle Formularelemente, z. B. Formulargruppen, Raster und Attribute, für alle unterstützten Ländereinstellungen. Diese Tabelle wurde in Version 8.0.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
text_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert.
text_key	VARCHAR	300	falsch	Textschlüssel für Internationalisierung.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Länderspezifische Angaben	VARCHAR	10	falsch	Eine unterstützte Ländereinstellung. Die folgenden Werte sind zulässig. In Version 8.5 und 9.0 wurden Sprachen hinzugefügt.
				<ul style="list-style-type: none"> • de_DE • en_GB • de_DE • es_ES • fr_FR • it_IT • ja_JP • ko_KR • pt_BR • ru_RU • zh_CN
localized_text	NVARCHAR	1536	wahr	Anzeigetext für diese Ländereinstellung.

uap_tt_map_text

Diese Tabelle verknüpft lokalisierten Anzeigetext für Formularelemente mit bestimmten Formularen. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_id	INT32		falsch	ID eines Formulars. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_map.
text_id	INT32		false	ID eines lokalisierten Textelements, das im Formular verwendet

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				wird. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_localized_text.

uap_tt_std_attr_behavior

In dieser Tabelle wird die Zuordnung des Verhaltens des Attributs mit der Vorlage gespeichert. Es gibt Standardattribute, erforderliche oder ausgeblendete Attribute. Diese Tabelle wurde in Version 9.1.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
element_name	NVARCHAR	50	false	Interner Name des Attributs
template_id	NVARCHAR	50	false	Referenz der Vorlagen-ID aus uap_tt_templates
behavior	INT32		true	Das Verhalten des Attributs: Standard, erforderlich oder ausgeblendet.

uap_dual

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
dummy	VARCHAR	1	true	

umcm_folder_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
folder_id	INT32		false	
mem_type_id	INT32		false	
user_id	INT32		false	

umcm_item_files

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
item_id	INT32		false	
item_version_seq	INT32		false	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
file_id	INT32		false	

umcm_content_file

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
file_id	INT32		false	
file_type	INT32		true	
created_datetime	DATETIME		true	
mime_type	VARCHAR	255	true	
file_name	NVARCHAR	255	true	
file_size	VARCHAR	20	true	

umcm_item_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
item_id	INT32		false	
seq_no	INT32		false	
item_version_seq	INT32		true	
prev_status	VARCHAR	20	true	
curr_status	VARCHAR	20	true	
Kommentare	NVARCHAR	1024	true	
last_mod_date	DATETIME		true	
user_id	INT32		true	

uap_event_cat_enum

Diese Tabelle enthält Informationen zu Ereigniskategorien.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
cat_value	INT32		false	
cat_name	VARCHAR	50	true	
cat_desc	NVARCHAR	100	true	

uap_object_enum

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
obj_value	INT32		false	
obj_name	VARCHAR	50	true	
obj_desc	NVARCHAR	100	true	

uap_mem_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mem_type_id	INT32		false	
delivery_mask	INT32		true	
event_type	INT32		false	

uap_notify_msg

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		false	Typ des Ereignisses
object_type	INT32		wahr	Objekttyp des Ereignisses.
category_type	INT32		wahr	Kategorie des Ereignisses.
Beschreibung	NVARCHAR	200	wahr	Nachrichtenbeschreibung.
display_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge des Ereignisses.
is_exclusive	INT32		wahr	Gibt an, ob dieses Ereignis die individuelle Gestaltung unterstützt. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

uap_appr_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	
delivery_mask	INT32		wahr	
approval_id	INT32		falsch	ID eines Genehmigungselements.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.

uap_appr_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	ID eines Genehmigungselements. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.
msg_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Nachricht auf dem Genehmigungsinfotafel generiert.
post_datetime	DATETIME		falsch	Datum, an dem die Nachricht auf der Genehmigungsinfotafel veröffentlicht wurde.
user_id	INT32		falsch	Eindeutige ID des Benutzers, der die Nachricht veröffentlicht hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
msg_text	NVARCHAR	1024	wahr	Text der Nachricht.
recipients	NVARCHAR	512	wahr	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wird.

uap_appr_users

Diese Tabelle enthält Informationen zu Benutzern, die an einem Genehmigungsverfahren teilnehmen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Genehmigungselement generiert, das ein Benutzer erstellt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.approval_id.
user_id	INT32		falsch	Benutzer-ID des Benutzers. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
mem_type_id	INT32		falsch	Mitgliedstyp-ID des Benutzers in diesem Genehmigungsverfahren. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_member_type.mem_type_id.

uap_approval_hist

Diese Tabelle enthält Daten, die den Verlauf von Ereignissen und Aktionen zur Genehmigung aufzeichnen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Genehmigungselement generiert, das ein Benutzer erstellt hat. Diese Spalte

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
seq_no	INT32		falsch	ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.approval_id.
cur_state	VARCHAR	20	wahr	Aktueller Status des Genehmigungsprozesses, nachdem der Benutzer die Aktion bzw. das Ereignis abgeschlossen hat. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • WAITING • APPROVED • APPR_WITH_CHANGES • DENIED
Kommentare	CLOB		wahr	Kommentare, die der Benutzer zum Zeitpunkt der Aktion bzw. des Ereignisses abgegeben hat.
prev_state	VARCHAR	20	wahr	Vorheriger Status des Genehmigungsprozesses, bevor der Benutzer die Aktion bzw. das Ereignis ausgelöst hat. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • WAITING • APPROVED • APPR_WITH_CHANGES • DENIED

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
last_mod_date	DATETIME		wahr	Zeitpunkt, an dem die Genehmigung geändert wurde.
user_id	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der die Aktion bzw. das Ereignis zur Genehmigung ausgelöst hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
on_behalf_user_id	INT32		wahr	Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
appr_item_seq	INT32		wahr	appr_item_seq: Von uap_appr_items. Diese Spalte speichert die Genehmigungselement-ID. Sie wird nur aktualisiert, wenn ein Genehmiger auf ein einzelnes Element antwortet. Der Kommentar wird gespeichert als: „Genehmigungselement genehmigt/abgelehnt/mit Änderungen genehmigt.“ Wenn die Zeile die Antwort für das Genehmigungselement enthält, stellen cur_state und prev_state den Status des Genehmigungselements und nicht der gesamten Genehmigung dar. comment_file_id: Verweist auf die Datei mit den

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Kommentaranhängen für das Element, auf das appr_item_seq verweist. Diese Spalte wird nur ausgefüllt, wenn der Genehmiger eine Datei mit Kommentaren anhängt, um das Genehmigungselement zu beantworten. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_appr_items.
appr_item_resp_id	INT32		wahr	Verweist auf die Zeile mit der Elementantwort für das Element, auf das 'appr_item_seq' verweist. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von uap_appr_item_response. Die Zeile in der Verlaufstabelle verweist auf die ursprüngliche Tabellenzeile der Elementantwort.
round_no	INT32		wahr	Wenn die Genehmigung zum ersten Mal hinzugefügt und gestartet wird, ist die Anzahl der Runden 1 und die Anzahl der erneuten Übergaben 0. Bei jeder erneuten Übergabe der Genehmigung erhöht sich die Anzahl der Runden und die nächste Genehmigungsrounde

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				wird gestartet. Round_no = theresubmit count + 1. In diesem Fall wird 1 addiert, um die erste Genehmigungsrounde zu berücksichtigen.
detailed_history	CLOB		wahr	Diese Spalte wird aktualisiert, wenn in den Bearbeitungsschritten eine Änderung vorgenommen wird. Diese Spalte wird als großes Zeichenobjekt eingeführt, damit darin später ausführliche und umfangreiche Verlaufsprotokolle gespeichert werden können.
deny_reason_id	INT32		wahr	Gibt den Verweigerungsgrund an, der ausgewählt wurde, wenn ein Benutzer eine Genehmigung verweigert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_appr_deny_reasons. deny_reason_id. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

uap_group_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
group_id	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	

uap_groups

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
group_id	INT32		falsch	
group_name	NVARCHAR	50	wahr	
group_desc	NVARCHAR	255	wahr	
asm_group_id	INT32		wahr	
parent_group	INT32		wahr	

umcm_item_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
item_id	INT32		falsch	
item_version_seq	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
mem_type_id	INT32		falsch	

umcm_item_usage

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
item_id	INT32		falsch	
item_version_seq	INT32		falsch	
affinium_system	NVARCHAR	100	wahr	
est_usage_qty	INT32		wahr	

umcm_item_content

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
item_id	INT32		falsch	
item_version_seq	INT32		falsch	
version_label	NVARCHAR	50	wahr	
item_keywords	NVARCHAR	1024	true	Die Zeichenfolgelänge wurde von 255 Zeichen auf 1024

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Zeichen in Version 9.0.0. geändert
version_comments	NVARCHAR	1024	true	
last_mod_user_id	INT32		true	
last_mod_datetime	DATETIME		true	
item_published	VARCHAR	1	true	
expiration_date	DATETIME		true	
version_name	NVARCHAR	255	true	
version_status	VARCHAR	20	true	
item_instructions	NVARCHAR	1024	true	
created_user_id	INT32		true	
create_datetime	DATETIME		true	
item_desc	NVARCHAR	1024	true	

umcm_items

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
item_id	INT32		false	
folder_id	INT32		true	
item_name	NVARCHAR	256	true	Die Größe dieser Spalte wurde in Version 7.4.0 auf 256 erhöht.
item_versions	INT32		true	
last_mod_datetime	DATETIME		true	
parent_folder_path	NVARCHAR	1024	true	
item_cr_datetime	DATETIME		true	
item_code	NVARCHAR	20	true	
asset_legacy_ind	INT32		false	Diese Spalte wurde in Version 8.1.0 hinzugefügt, um die Identifikation von traditionellen und aktuellen Assets zu unterstützen.

umcm_folders

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
folder_id	INT32		false	
folder_name	NVARCHAR	255	true	
folder_display	NVARCHAR	255	true	
folder_desc	NVARCHAR	1024	true	
parent_folder_id	INT32		true	
folder_status	NVARCHAR	20	true	
parent_folder_path	NVARCHAR	1024	true	
sec_policy_id	INT32		true	
folder_type	VARCHAR	20	true	
folder_location	NVARCHAR	1024	true	

uap_user_roles

Diese Tabelle ordnet jedem Benutzer eine Sicherheitsrolle in einer Sicherheitsrichtlinie zu. Jeder Benutzer hat in dieser Tabelle jeweils eine Zeile pro Sicherheitsrichtlinie, an der dieser Benutzer teilnimmt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_roles.role_id.
sec_policy_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_sec_policy.sec_policy_id.
user_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.user_id.

uap_role_fn_map

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_id	INT32		false	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
function_id	INT32		false	
extd_perm	VARCHAR	1	true	

uap_role_user_vis

Diese Tabelle unterstützt die Auswahl begrenzter Ressourcen. Sie enthält Benutzersichtbarkeiten für Sicherheitsrollen, die in der Administration von Unica Plan definiert sind. Diese Tabelle wurde in Version 7.4.1 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_id	INT32		false	
group_id	INT32		false	
team_id	INT32		false	

uap_roles

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_id	INT32		false	
role_name	NVARCHAR	50	true	Name der Rolle.
role_desc	NVARCHAR	255	wahr	Textbeschreibung der Rolle.
sec_policy_id	INT32		wahr	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_sec_policy.sec_policy_id.

uap_mem_fn_map

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mem_type_id	INT32		falsch	
function_id	INT32		falsch	
sec_policy_id	INT32		falsch	

uap_sec_policy

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
sec_policy_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für die Sicherheitsrichtlinie.
Name	NVARCHAR	50	true	Name der Sicherheitsrichtlinie, der in Unica Plan angezeigt wird.
Beschreibung	NVARCHAR	255	true	Textbeschreibung für die Sicherheitsrichtlinie.
policy_type	VARCHAR	20	true	Typ der Sicherheitsrichtlinie. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • S = globale Richtlinie • C = alle sonstigen Richtlinien
status_code	VARCHAR	20	true	Status der Richtlinie. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVE • DISABLED

uap_function

Diese Tabelle enthält Einträge für alle Funktionen im System. Jede Funktion kann für eine bestimmte Sicherheitsrichtlinie gewährt, verweigert oder übernommen werden. Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
function_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für die Funktion.
Name	VARCHAR	50	wahr	Interner Name der Funktion.
Beschreibung	NVARCHAR	150	wahr	Anzeigename für die Funktion.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
object_fn_cat	VARCHAR	50	wahr	Kategorie der Funktion. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • ACCESSIBLE_OPTION • ANALYSE • ATTACHMENT • BUDGET • ORDNER • ALLGEMEIN • PERSONEN • SUMMARY • ÜBERWACHUNG • WORKFLOW
object_type	VARCHAR	50	wahr	Typ des Objekts (z. B. Projekt), das diese Funktion verwendet.
display_order	INT32		wahr	Reihenfolge zum Anzeigen dieser Funktion auf dem Bildschirm beim Festlegen von Berechtigungen.

uap_approver_list

Diese Tabelle enthält die Listen der Genehmiger (Prüfer) eines Genehmigungsverfahrens und weitere Informationen bezüglich der entsprechenden Anweisungen und Zuständigkeiten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Genehmigungselement generiert, das ein Benutzer

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				erstellt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.approval_id.
approver_seq	INT32		falsch	Sequenz der Genehmigung (Kennung).
status_code	VARCHAR	20	wahr	Gibt den gesamten Genehmigungsstatus an. Wenn ein Genehmiger z. B. seine Antwort durch Klicken auf Veröffentlichen der vollständigen Antwort beendet, wird der Status der Genehmigung hier aktualisiert.
appr_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge von Benutzern.
user_id	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
erforderlich	VARCHAR	1	wahr	Ob der Genehmiger erforderlich ist. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, erforderlich • N = Nein
instructions	NVARCHAR	1024	wahr	Anweisungen für einen Genehmiger.
resp_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem die vollständige Antwort veröffentlicht wird.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		wahr	Team-ID: Der Wert -1 zeigt an, dass es sich bei dem Genehmiger für dieses Element nicht um ein Team handelt. Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
assignment_type	INT32		wahr	
rule_id	INT32		wahr	Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt. Verweist auf die Regel, wenn der Zuweisungstyp 'Regelabhängig' ist. Diese Spalte wird nur für WorkflowGenehmigungs-Tasks verwendet. Bei alten Genehmigungen ist diese Spalte leer (null). Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_tt_wf_rule.rule_id.
Dauer	VARCHAR	20	wahr	In dieser Spalte wird die Dauer für jeden Prüfschritt gespeichert. Bei alten Genehmigungen erfolgt die Aktualisierung mit planUpgrade.jsp wie folgt. Zuerst zählt das System die Anzahl der Tage zwischen dem geplanten Zieldatum und dem Erstellungs- oder Startdatum. Wenn Sie die simultane

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Genehmigungsmethode verwenden, ist die Dauer mit der Anzahl an Tagen identisch. Bei Verwendung der sequenziellen Genehmigungsmethode ergibt sich die Dauer aus der Anzahl der Tage dividiert durch die Anzahl der Genehmiger. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
role_id	INT32		wahr	Diese Spalte speichert die Prüferrolle, die im Prüfschritt angegeben ist. Diese Spalte wird nur für WorkflowGenehmigungs-Tasks verwendet. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_roles.role_id. Früher wurden die Rollen in den Tabellen uap_appr_usr_role und uap_appr_team_role gespeichert. Beim Upgrade auf Version 7.5 (planUpgrade.jsp) wurden diese Werte in diese neue Spalte kopiert. Beachten Sie, dass uap_appr_usr_role Eigentümerrollen weiterhin speichert. Die Prüferrollen

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
deny_reason_id	INT32		wahr	<p>werden ab der Version 7.5 nicht mehr dort gespeichert.</p> <p>Nur die Rollen der Prüfer werden nach 'role_id' migriert.</p> <p>Gibt den Verweigerungsgrund an, der ausgewählt wurde, wenn ein Benutzer eine Genehmigung verweigert.</p> <p>Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_appr_deny_reasons. deny_reason_id. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.</p>

uap_appr_item_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
appr_item_seq	INT32		falsch	
curr_item_seq	INT32		falsch	
Kommentare	NVARCHAR	1024	wahr	
approval_id	INT32		falsch	
user_id	INT32		wahr	

uap_appr_items

Diese Tabelle enthält Informationen für einzelne Genehmigungselemente in einem Genehmigungsverfahren.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
appr_item_seq	INT32		falsch	Sequenz des Elements (Kennung).
create_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem das Element erstellt wurde.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Anmerkungen	NVARCHAR	1024	wahr	Anmerkungen zum Element.
item_status	VARCHAR	20	wahr	Status des Elements in Prüfung, insbesondere, ob es archiviert wird. Gültige Werte sind ARCHIVED oder null.
user_id	INT32		wahr	Benutzer, der das Element dem Genehmigungsverfahren hinzugefügt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.
orig_file_name	NVARCHAR	390	wahr	Ursprünglicher Dateiname der hochgeladenen Datei. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 7.4.0 von 256 auf 256 geändert. Die Größe wurde in Version 9.1.0 auf 390 geändert.
approval_id	INT32		falsch	ID eines Genehmigungselements. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.
markup_file_name	NVARCHAR	256	wahr	Markup-Dateiname.
orig_file_size	VARCHAR	10	wahr	Größe der ursprünglichen Datei.
orig_file_mime	VARCHAR	255	wahr	MIME-Typ der ursprünglichen Datei. Die Größe wurde in Version 8.6.0 erhöht.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem das Element zuletzt geändert wurde.
aktivieren	INT32		wahr	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
linked_item_id	INT32		wahr	Die ID der Artikelposition, zu der das Genehmigungselement gehört. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
object_id	INT32		wahr	Bei Marketingobjekten die ID des Objekts. Für andere Objekte lautet der Wert -1. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_mktgobject.mktg_object_id. Diese Spalte wurde in Version 7.3.0 hinzugefügt.
map_name	NVARCHAR	50	wahr	
object_type_id	INT32		wahr	Bei Marketingobjekten die ID des Marketingobjekttyps. Für andere Objekte lautet der Wert -1. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_comp_type.comp_type_id. Diese Spalte wurde in Version 7.3.0 hinzugefügt.
flowchart_id	INT32		wahr	Die ID des Ablaufdiagramms, wenn diese Zeile zur Genehmigung des Ablaufdiagramms dient. Diese Spalte wurde in Version 12.0 hinzugefügt.

uap_approvals

Die Tabelle uap_approvals ist die Haupttabelle zum Speichern von Informationen zu Genehmigungsprozessen, die von Benutzern erstellt wurden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Genehmigungselement generiert, das ein Benutzer erstellt hat.
Name	NVARCHAR	256	wahr	Name des Genehmigungsverfahrens. Die Größe der Spalte wurde in Version 7.4.0 in 256 geändert.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	Beschreibung der Genehmigung.
submit_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem die Genehmigung übergeben wurde.
created_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Genehmigung erstellt hat.
state_code	VARCHAR	20	wahr	Status der Genehmigung. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • NOT_STARTED • IN_PROGRESS • ON_HOLD • ABGESCHLOSSEN • CANCELLED
create_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem die Genehmigung erstellt wurde.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
src_object_id	INT32		wahr	Projekt-ID des Projekts, in dem die Genehmigung erstellt wurde.
approval_date	DATETIME		wahr	Genehmigtes Datum.
src_wf_step	INT32		wahr	Workflow-ID (Ganzzahl) der Genehmigung, mit der die Genehmigung verknüpft war.
sec_policy_id	INT32		wahr	Sicherheitsrichtlinien-ID der Sicherheitsrichtlinie für diese Genehmigung.
status_code	VARCHAR	20	wahr	Status der Genehmigung. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • PENDING • ACTIVE • FINISHED • SKIPPED
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum der letzten Änderung.
completed_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem die Genehmigung abgeschlossen wurde.
src_object	VARCHAR	20	wahr	Quellenobjekttyp. Wert: PROJECT.
Methode	INT32		wahr	Methode der Genehmigung.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Simultan, alle Genehmiger genehmigen gleichzeitig • 1 = Sequenziell, die Genehmiger genehmigen nacheinander

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
resubmit_count	INT32		wahr	Anzahl der erneuten Übergaben dieser Genehmigung.
disposition_all_docs	VARCHAR	2	wahr	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Der Genehmigungseigentümer verlangt die Fertigstellung aller Dokumente durch den Prüfer, bevor die Prüfung als abgeschlossen markiert wird. • N = Die Fertigstellung eines einzelnen Dokuments ist zulässig.
				Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
auto_complete	VARCHAR	2	wahr	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Automatische Vervollständigung ist zulässig • N = Automatische Vervollständigung ist nicht zulässig
reapproval_rule	INT32		wahr	<p>Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 101 = Wenn die Genehmigung abgelehnt und dann erneut übergeben wird, wird die Genehmigung von allen Genehmigern verarbeitet.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • 102 = Wenn die Genehmigung abgelehnt und dann erneut übergeben wird, beginnt der Genehmigungsprozess mit der Person, die abgelehnt hat.
				<ul style="list-style-type: none"> • 103 = Wenn die Genehmigung bearbeitet oder erneut übergeben wird, wählt der Genehmigungseigentümer die Genehmiger aus, die erneut genehmigen müssen. Bei eigenständigen Genehmigungen ist dieser Wert standardmäßig 103.

Hinweis: Obwohl der Wert 103 für eigenständige Genehmigungen gespeichert wird, werden in der Benutzerschnittstelle für die erneute Übergabe alle Genehmiger angezeigt und der Eigentümer kann die Genehmiger auswählen oder abwählen. Diese Spalte wird für alle alten Genehmigungen

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
enable_commts_attchmnt	VARCHAR	2	wahr	<p>(vor Version 7.3) auf 103 gesetzt. Diese Spalte wurde in Version 7.3 hinzugefügt.</p> <p>Gibt an, ob die Genehmiger beim Beantworten der Genehmigung Anhänge hinzufügen können. Diese Spalte wird für eigenständige Genehmigungen standardmäßig auf Y gesetzt. Für Genehmigungen, die in Versionen vor 7.5 erfolgt sind, wird diese Spalte auf N gesetzt. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, Markup aktivieren • N = Nein
enable_markup	VARCHAR	2	wahr	<p>Bei Workflowkontrollen speichert diese Spalte den Wert des Flags zum Aktivieren der Markup-Formatierung, das in den Projektworkfloweinstellungen für Genehmigungen definiert ist. Bei eigenständigen Genehmigungen speichert diese Spalte Y oder N anhand der systemweiten Einstellung von Markup</p>

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				aktivieren. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
				Für Genehmigungen, die in Versionen vor 7.5 erfolgt sind, enthält diese Spalte die durch planUpgrade.jsp festgelegte systemweite Einstellung von Markup aktivieren. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, Markup aktivieren • N = Nein
add_rem_approvers	VARCHAR	2	wahr	
approval_start_date	DATETIME		wahr	
approval_task_viewed	VARCHAR	2	wahr	
approval_type	INT32		wahr	Diese Spalte identifiziert Budgetfreigaben und Nicht-Budgetfreigaben. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Nicht-Budgetfreigaben • 2 = Budgetfreigaben
approve_with_changes	VARCHAR	1	wahr	Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt. Standardwert 1. Diese Spalte wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
version	INT32		falsch	Für zukünftige Verwendung hinzugefügt. Erforderlich für optimistisches Sperren, um die Synchronisierung von gleichzeitigen Aktualisierungen der Tabelle zu verwalten.

uap_appr_item_response

Diese Tabelle enthält den aktuellen Antwortstatus für die einzelnen Elemente in einer Genehmigung von jedem Genehmiger. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
appr_item_resp_id	INT32		falsch	Antwort für Genehmigungselement.
approval_id	INT32		falsch	Übergeordnete Genehmigung. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_approval.
approval_item_seq	INT32		falsch	Genehmigungselement. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_appr_items. appr_item_seq.
user_id	INT32		falsch	Benutzer-ID des Genehmigers. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_user.user_id.
status_code	NVARCHAR	20	wahr	Antwortstatus für aktuelles Genehmigungselement. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • null oder leer • Genehmigen • mit Änderungen genehmigen • verweigern
resp_comments	NVARCHAR	1024	wahr	Speichert Kommentare oder Feedback von einem Genehmiger, der auf das Genehmigungselement antwortet.
resp_date	DATETIME		wahr	Antwortdatum.
deny_reason_id	INT32		wahr	Gibt den Verweigerungsgrund an, der ausgewählt wurde, wenn ein Benutzer eine Genehmigung verweigert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_appr_deny_reasons. deny_reason_id. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

uap_appr_commt_attchment

Diese neue Originaltabelle für angehängte Dateien mit Kommentaren wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	Genehmigung als Antwort darauf, wem dieser Anhang als Kommentar hinzugefügt wurde. Diese Spalte ist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				der Primärschlüssel von uap_approvals.approval_id.
seq_no	INT32		wahr	Folgenummer des Kommentars.
appr_item_resp_id	INT32		wahr	Antwort-ID für Genehmigungselement. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_appr_item_response.appr_item_resp_id.
approval_item_seq	INT32		wahr	Genehmigungselement als Antwort darauf, wem dieser Anhang als Kommentar hinzugefügt wurde. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_appr_items.
comment_file_id	INT32		false	ID der Kommentardatei.
user_id	INT32		false	Benutzer-ID des Genehmigers, der diese Kommentardatei hochgeladen hat. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_user.user_id.
create_date	DATETIME		false	Datum der Erstellung.
orig_file_name	NVARCHAR	1024	false	Ursprünglicher Dateiname.
orig_file_size	INT32		true	Größe der angehängten Datei.
orig_file_mime	VARCHAR	255	true	MIME-Typ der angehängten Datei. Die Größe wurde in Version 8.6.0 erhöht.

uap_user_list

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
column_type	VARCHAR	20	false	Mögliche Werte sind list und calendar.
seq_no	INT32		false	Folgenummer für die Listenspalte.
column_id	VARCHAR	255	true	ID/Name der Datenbankspalte für die Listenspalte.
flag_ext_col	VARCHAR	1	true	Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • Y = wenn diese Spalte eine erweiterte/ benutzerdefinierte Spalte einer Datenbanktabelle ist. • N = wenn diese Spalte eine vordefinierte Standardspalte ist.
ufolder_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jeden Ordner generiert, den ein Benutzer personalisiert hat.
tab_order	INT32		true	Anzeigereihenfolge für die Listenspalte.

uap_genids

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
entity_name	NVARCHAR	50	false	
entity_key	NVARCHAR	50	false	
key_value	INT32		true	

uap_email_alerts

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
notify_id	INT32		false	
user_id	INT32		false	
resend_count	INT32		false	
resend_datetime	DATETIME		true	
resend_status	INT32		false	
source_type	INT32		false	
source_id	INT32		false	
message	NVARCHAR	1024	true	

uap_ws_alerts

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
notify_id	INT32		false	
user_id	INT32		false	
post_datetime	DATETIME		true	
Status	INT32		true	
source_type	INT32		true	
source_id	INT32		true	
message	NVARCHAR	1024	true	

uap_proj_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		false	
project_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.
user_id	INT32		falsch	
delivery_mask	INT32		falsch	

uap_user_folders

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		falsch	Benutzer-ID für den Ordner. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.user_id.
ufolder_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jeden Ordner generiert, den ein Benutzer personalisiert hat.
folder_type	VARCHAR	50	wahr	Ordnertyp. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • PROJECT • PROGRAM • PLAN
Name	NVARCHAR	100	true	Ordnername.
Beschreibung	NVARCHAR	255	true	Ordnerbeschreibung.
parent_folder	INT32		true	Ordner-ID des übergeordneten Systems. Dieser Wert verweist auf die ufolder_id einer anderen Zeile in der gleichen Tabelle.
sys_folder_id	INT32		true	Systemordner-ID. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • -1 = Gespeicherte Suche des Benutzers • 1 = Alle Projekte und Anforderungen

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • 2 = Alle aktiven Projekte und Anforderungen • 3 = Eigene Projekte • 4 = Eigene Anforderungen • 11 = Alle Programme • 12 = Aktive Programme • 13 = Eigene Programme • 21 = Alle Rechnungen • 22 = Eigene aktive Rechnungen • 31 = Alle Pläne • 32 = Aktive Pläne • 41 = Alle Konten • 42 = Aktive Konten • 51 = Alle Angebotsanforderungen • 52 = Aktive Angebotsanforderungen
created_by	INT32		true	Benutzer-ID des Benutzers, der diesen Suchvorgang erstellt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.user_id.
sort_by	NVARCHAR	255	true	
sort_order	VARCHAR	4	true	

uap_user_pref

In dieser Tabelle sind die durch Benutzer ausgewählten Anpassungen und Einstellungen gespeichert. Jeder Benutzer kann z. B. eine Homepage oder Startseite auswählen, die bei der Anmeldung angezeigt wird.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		false	Benutzer-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
ufolder_id	INT32		true	
default_module	VARCHAR	20	true	Das Modul, das diesem Benutzer nach der Anmeldung angezeigt wird, z. B. Genehmigungen.
default_menu_group	VARCHAR	64	true	Definiert die linke Menügruppe, die für jeden Benutzer nach der Anmeldung angezeigt wird. Diese Spalte wurde in Version 7.3 hinzugefügt.
default_view	VARCHAR	20	true	Standardansicht für das Modul: Liste oder Kalender.
proj_wf_view	VARCHAR	20	true	
default_cal_opt	VARCHAR	1	true	
default_alert_ch	VARCHAR	20	true	
default_sec_policy	INT32		true	ID für die Standardsicherheitsrichtlinie für diesen Benutzer.
appr_folder_id	INT32		true	Der Freigabeordner für den Benutzer.
hlth_mail_sbscrptn	INT32		true	Gibt an, ob der Benutzer tägliche E-Mail-Benachrichtigungen für Berechnungen des Projektstatus abonniert hat.

uap_user_menu_pref

Diese Tabelle legt für jeden Benutzer das Menü und das Menüelement fest, das bei der Anmeldung als Standard angezeigt wird. Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jeden Benutzer generiert.
menu_group_id	VARCHAR	64	false	Der Benutzer startet nach der Anmeldung mit dieser Menügruppe.
default_menu_item	VARCHAR	64	false	Dieses Menüelement wird nach der Anmeldung des Benutzers als Standard angezeigt.

uap_utype_pref

Alle Benutzer können die Startanzeige einrichten, die in der Projektansicht angezeigt wird. Diese Einstellungen werden in dieser Tabelle gespeichert. Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		false	Benutzer-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
Typ	VARCHAR	50	false	Objekttyp, der beim Start angezeigt wird (z. B. Projekt).
startup_folder_id	INT32		true	ID des Ordners, der beim Start angezeigt wird. Beispiel: 1 = Alle Projekte und Anforderungen. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user_folders.ufolder.id.
default_view	VARCHAR	20	true	Die Standardansicht für die Taskansicht: Liste oder

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
startup_report	NVARCHAR	1024	true	Kalender. Diese Spalte wurde in Version 7.4.1 hinzugefügt.

uap_wf_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für alle Stufen und Schritte in einem Workflow generiert.
user_id	INT32		falsch	Benutzer-ID eines Mitglieds der Workflowtask. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
est_usage	INT32		wahr	
act_usage	INT32		wahr	

uap_proj_users

Diese Tabelle enthält die Basisdaten für alle Projektbenutzer.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	Interne Benutzer-ID des Teammitglieds für das Projekt.
mem_type_id	INT32		falsch	Rollen-ID des Mitgliedstyps für das Projekt. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_member_type. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Eigner

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • Anforderer • Teilnehmer • Teilnehmer
team_id	INT32		wahr	Team-ID. Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
step_id	INT32		falsch	

uap_user

In dieser Tabelle werden Informationen zu Benutzern gespeichert, die im System definiert sind. Sie enthält Benutzerdefinitionen und Berechtigungen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		falsch	
last_name	NVARCHAR	80	wahr	Die Spaltengröße wurde in Version 8.0 in 80 geändert.
first_name	NVARCHAR	64	wahr	Die Spaltengröße wurde in Version 8.0 in 64 geändert.
phone_off_id	NVARCHAR	20	wahr	Telefonnummer im Büro des Benutzers. Diese Spalte wurde in Version 12.0 hinzugefügt.
phone_mob_id	NVARCHAR	20	wahr	Die Mobiltelefonnummer des Benutzers. Diese Spalte wurde in Version 12.0 hinzugefügt.
phone_home_id	NVARCHAR	20	wahr	Die private Telefonnummer des Benutzers. Diese Spalte wurde in Version 12.0 hinzugefügt.
last_mod_date	DATETIME		wahr	
login_id	NVARCHAR	200	wahr	Die Spaltengröße wurde in Version 7.3 von 20 in 100 geändert. Die Spaltengröße

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				wurde in Version 8.0 von 100 in 200 geändert.
email_id	NVARCHAR	100	wahr	
status_code	VARCHAR	20	wahr	Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • ENABLED • DEAKTIVIERT • DELETED
Länderspezifische Angaben	VARCHAR	10	wahr	Die Ländereinstellung für den Benutzer. Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
timezone	VARCHAR	30	wahr	Diese Spalte gibt die Zeitzone des Benutzers an. Diese Spalte wurde in Version 9.1.0 hinzugefügt.

uap_metric_grps

Diese Tabelle enthält Informationen zu Metrikgruppen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert.
grp_id	VARCHAR	50	falsch	ID der Metrikgruppe.
grp_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrikgruppe.
grp_display_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge der Metrikgruppe.

uap_metric_cols

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	
col_taborder	INT32		falsch	Anzeigereihenfolge der Metriken.
col_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrik.
flag_target	VARCHAR	1	wahr	Flag, ob diese Metrik ein Ziel ist.
dimension_type	VARCHAR	20	wahr	Dimensionstyp der Metrik.

uap_proj_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.
msg_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Nachricht auf der Projektinfotafel generiert.
post_datetime	DATETIME		falsch	Datum, an dem die Nachricht auf der Projektinfotafel veröffentlicht wurde.
user_id	INT32		falsch	Eindeutige ID des Benutzers, der die Nachricht veröffentlicht hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
msg_text	NVARCHAR	1024	wahr	Nachrichtentext.
Empfänger	NVARCHAR	512	wahr	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wird.

uap_proj_metrics

Diese Tabelle enthält Metriken für das Projekt, und zwar sowohl vom Benutzer eingegebene als auch vom System berechnete Metriken.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	NVARCHAR	50	falsch	Name der Metrik-ID.
display_name	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrik.
display_order	INT32		wahr	Aktivierungsreihenfolge der Metrikansicht
units	VARCHAR	20	wahr	Einheitentyp der Metrik.
input_method	VARCHAR	20	wahr	Eingabemethode für den Metrikwert. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • USER • COMPUTE • LINK • ROLLUP
display_format	VARCHAR	20	wahr	Anzeigeformat für den Metrikwert.
metric_value1	FLOAT		wahr	Metrikwert 1.
metric_value3	FLOAT		wahr	Metrikwert 3.
metric_value2	FLOAT		wahr	Metrikwert 2.
metric_columns	INT32		wahr	Anzahl der Dimensionen oder Spalten der Metrik. Die maximale Anzahl an unterstützten Dimensionen oder Spalten ist 5.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
Formel	NVARCHAR	1024	wahr	Formel, die zum Berechnen der Metrik verwendet wird. Der Wert kann nicht null sein, wenn input_method =

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				COMPUTE. Der Wert ist null, wenn input_method = USER.
metric_mprecision	INT32		wahr	Dezimalgenauigkeit für den Metrikwert.
metric_value4	FLOAT		wahr	Metrikwert 4.
grp_id	NVARCHAR	50	wahr	Metrikgruppen-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_metric_grps.
metric_value5	FLOAT		wahr	Metrikwert 5.
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.
metric1_nan	NVARCHAR	20	wahr	Für die Ansicht gespeicherte interne Berechnungsfehler/ Konditionen für den Wert der Metrik 1.
metric2_nan	NVARCHAR	20	wahr	Für die Ansicht gespeicherte interne Berechnungsfehler/ Konditionen für den Wert der Metrik 2.
metric3_nan	NVARCHAR	20	wahr	Für die Ansicht gespeicherte interne Berechnungsfehler/ Konditionen für den Wert der Metrik 3.
metric4_nan	NVARCHAR	20	wahr	Für die Ansicht gespeicherte interne Berechnungsfehler/ Konditionen für den Wert der Metrik 4.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric5_nan	NVARCHAR	20	wahr	Für die Ansicht gespeicherte interne Berechnungsfehler/Konditionen für den Wert der Metrik 5.
planned_value	FLOAT		wahr	Geplanter Metrikwert.
planned_nan	NVARCHAR	20	wahr	Für die Ansicht gespeicherte interne Berechnungsfehler/Konditionen für den Wert der geplanten Metrik.
is_planned_value	VARCHAR	1	wahr	Gibt an, ob diese Metrik ein geplanter Wert ist. Wenn dieser Wert Y ist, hat die Metrik einen geplanten Wert. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, geplant • N = Nein
show_as_rollup	VARCHAR	1	wahr	Gibt an, ob diese Metrik in der Rollup-Anzeigetabelle angezeigt wird.
is_visible	VARCHAR	1	wahr	Ein Flag, das angibt, ob diese Metrik in der Benutzerschnittstelle sichtbar ist. Wenn dieser Wert Y ist, wird die Metrik in der Benutzerschnittstelle angezeigt. Andernfalls wird sie ausgeblendet und nur zur Berechnung verwendet. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, sichtbar • N = Nein

uap_proj_hist

Diese Tabelle enthält Informationen zum Projektverlauf.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
seq_no	INT32		falsch	Eindeutige Nummer, die das System für das Revisionsprotokoll des Projekts generiert.
user_id	INT32		wahr	ID des Benutzers, der das Projekt geändert hat.
on_behalf_user_id	INT32		wahr	
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem das Projekt zuletzt geändert wurde.
status_code	VARCHAR	20	wahr	Projektstatus
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt oder jede Projektanforderung generiert.
cur_state	VARCHAR	20	wahr	Aktueller Status des Projekts.
Kommentare	CLOB		wahr	Kommentare für Empfänger. Der Datentyp wurde in Version 9.0.0. in großes Zeichenobjekt (CLOB) geändert.
prev_state	VARCHAR	20	wahr	Vorheriger Status des Projekts.

uap_proj_attach

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
attach_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jeden Projektanhang generiert.
attach_orig_file	NVARCHAR	255	wahr	Ursprünglicher Dateiname des Anhangs.
user_id	INT32		wahr	
attach_file	VARCHAR	255	wahr	
mime_type	VARCHAR	255	true	
attach_note	NVARCHAR	1024	true	
attach_size	VARCHAR	100	true	
attach_date	DATETIME		true	
flag_mcm_item	VARCHAR	1	true	
item_version_seq	INT32		true	
item_id	INT32		true	
proj_folder_id	INT32		true	
aktivieren	INT32		true	Definiert den Markup-Status für einen Projektanhang für die Funktion Markup Anywhere. Diese Spalte wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

uap_proj_folders

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
proj_folder_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für alle Kategorien und Ordner für Projektanhänge generiert.
folder_name	NVARCHAR	255	true	
folder_disp_name	NVARCHAR	1024	true	
parent_folder	INT32		true	
project_id	INT32		true	Eindeutige ID des Projekts. Diese Spalte ist der

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
proj_folder_type	VARCHAR	20	true	Fremdschlüssel für uap_projects.

uap_wf_dep

Projektworkflow-Schritte können eine oder mehrere Abhängigkeiten in einem Projektworkflow haben

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für alle Stufen und Schritte in einem Workflow generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_workflow.
dep_seq	INT32		false	
project_id	INT32		true	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.
dep_wf_no	INT32		true	Interne Nummer/ID des Workflowschritts.

uap_workflow

Diese Tabelle enthält Daten für die Stufen und Schritte im Projektworkflow.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für alle Stufen und Schritte in einem Workflow generiert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Name	NVARCHAR	256	wahr	Name der Stufe oder des Schritts. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 7.4.0 in 256 geändert.
display_order	INT32		wahr	
flag_stage	VARCHAR	1	wahr	Ganzzahl zum Anzeigen des Schritts. Dieser Wert wird zusammen mit dem Namen des Schritts oder der Stufe in der Benutzeroberfläche angezeigt. Beispiel: 1.1 Genehmigungstask für Werbemittel.
start_date	DATETIME		wahr	Startdatum des Workflowschritts.
end_date	DATETIME		wahr	Enddatum des Workflowschritts.
flag_anchor	VARCHAR	1	wahr	Flag für Anker-Datumsangaben.
Dauer	FLOAT		wahr	Voraussichtliche/prognostizierte Dauer des Workflowschritts.
actual_duration	FLOAT		wahr	Tatsächliche Dauer des Workflowschritts.
pcnt_comp	INT32		wahr	Prozent abgeschlossen.
project_id	INT32		wahr	Eindeutige Kennung für ein Projekt oder eine Projektanforderung. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
flag_link	VARCHAR	1	wahr	Flag für die Verknüpfung des Workflowschritts. Der Wert lautet Y, wenn der Schritt verknüpft ist, andernfalls null. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, verknüpft • null
forecast_st	DATETIME		wahr	Geplantes Startdatum des Workflowschritts.
link_id	INT32		wahr	Objekt-ID für die Verknüpfung des Workflowschritts. Wenn der Wert für die Spalte link_object APPROVAL lautet, ist der Wert für diese Spalte die Genehmigungs-ID.
parent_stage	INT32		wahr	Übergeordnete Stufe, wenn der Eintrag ein Schritt ist.
status_code	VARCHAR	20	wahr	
Anmerkungen	NVARCHAR	1024	wahr	
milestone_type	INT32		wahr	Meilensteintyp des Workflowschritts oder der Task. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_wf_milestone.
display_id	VARCHAR	10	wahr	
link_object	VARCHAR	20	wahr	Der Task-Typ, z. B. Genehmigung oder persönliche Task.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
state_code	VARCHAR	20	wahr	<p>Status der Stufe oder Task.</p> <p>Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PENDING • ACTIVE • FINISHED • SKIPPED
forecast_end	DATETIME		wahr	Geplantes Enddatum des Workflowschritts.
effort	FLOAT		wahr	Geschätzter Aufwand.
actual_effort	FLOAT		wahr	Tatsächlicher Aufwand.
task_code	NVARCHAR	100	wahr	<p>Wird zur eindeutigen Identifizierung von Tasks mit dem SDK verwendet. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.</p>
enable_attachment	INT32		wahr	<p>Flag, das Anhänge für eine Task ermöglicht. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.</p>
duration_str	VARCHAR	20	wahr	<p>Voraussichtliche/geplante Dauer des Workflowschritts im Format TT-HH-MM. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.</p>
actual_duration_str	VARCHAR	20	wahr	<p>Tatsächliche Dauer der Workflowschrittaufgabe im Format TT-HH-MM. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.</p>

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
effort_str	VARCHAR	20	wahr	Geschätzter Aufwand der Task im Format TT-HH-MM. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
actual_effort_str	VARCHAR	20	wahr	Tatsächlicher Aufwand im Format TT-HH-MM. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
erforderlich	VARCHAR	2	wahr	Workflowtask ist eine Pflichtaufgabe oder nicht. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
enforce_dep	VARCHAR	2	wahr	Flag zum Durchsetzen der Abhängigkeit zwischen Ablaufaufgaben. Diese Spalte wurde in Version 7.5 hinzugefügt.
scheduling_mask	INT32		wahr	Legt fest, ob der Zeitplan eines Workflowschritts Wochenenden, arbeitsfreie Tage oder beides berücksichtigt.
ready_to_start	INT32		wahr	Diese Spalte wurde in Version 8.2.0 hinzugefügt. Sie gibt an, ob Abhängigkeiten vollständig sind.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Nicht bereit zum Start. • 1 = Startbereit.
map_name	NVARCHAR	50	wahr	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
last_mod_date	TIMESTAMP		wahr	Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt. Das letzte aktualisierte Datum für die Workflowtask.
rework	VARCHAR	10	wahr	Interne Nummer/ID des Workflowschritts. Diese Spalte wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.
rework_count	INT32		true	Anzahl, die angibt, wie oft die Task in einer Nachbearbeitungsschleife ausgelöst wurde. Diese Spalte wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.
version	INT32		false	Für zukünftige Verwendung hinzugefügt. Erforderlich für optimistisches Sperren, um die Synchronisierung von gleichzeitigen Aktualisierungen der Tabelle zu verwalten.

uap_projects

Diese Tabelle enthält Basisdaten für Projekte und Projektanforderungen. Daten für benutzerdefinierte Attribute werden in benutzerdefinierten Tabellen gespeichert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert.
Name	NVARCHAR	256	wahr	Name des Projekts oder der Projektanforderung. Die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Größe wurde in Version 7.4 auf 256 erhöht.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
status_code	VARCHAR	20	wahr	Aktueller Status des Projekts. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • LATE • OVERDUE
start_date	DATETIME		wahr	Soll-Startdatum des Projekts. Der Wert für start_date wird mit dem Soll-Startdatum auf der Registerkarte „Übersicht“ belegt. Sofern der Wert auf der Registerkarte „Übersicht“ belegt wird, gibt es keine weiteren Kriterien.
end_date	DATETIME		wahr	Soll-Enddatum des Projekts. Der Wert für end_date wird mit dem Soll-Enddatum auf der Registerkarte „Übersicht“ belegt. Sofern der Wert auf der Registerkarte „Übersicht“ belegt wird, gibt es keine weiteren Kriterien.
Dauer	INT32		wahr	
created_by	INT32		wahr	ID des Benutzers, der das Projekt oder die Projektanforderung erstellt hat.
created_date	DATETIME		wahr	Datum und Uhrzeit, wann das Projekt oder die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Projektforderung erstellt wurde.
modified_by	INT32		wahr	ID des Benutzers, der das Projekt oder die Projektforderung zuletzt geändert hat.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem das Projekt oder die Projektforderung zuletzt geändert wurde.
pcnt_comp	INT32		wahr	
flag_anchor	VARCHAR	1	wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
req_comp_date	DATETIME		wahr	Abschlussdatum der Projektforderung. Der Wert für diese Spalte ist null, wenn die Projektforderung nicht abgeschlossen oder der Eintrag ein Projekt ist.
wf_steps	INT32		wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
state_code	VARCHAR	20	wahr	Aktueller Status des Projekts oder der Projektforderung. Für Projektforderungen sind die folgenden Werte zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • DRAFT • SUBMITTED • RETURNED • ACCEPTED • CANCELLED

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Für Projekte sind die folgenden Werte zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • NOT_STARTED • IN_PROGRESS • ON_HOLD • CANCELLED • ABGESCHLOSSEN
template_name	NVARCHAR	50	wahr	Name der Projektvorlage.
metric_template	NVARCHAR	50	wahr	Name der Metrikvorlage für das Projekt. Der Wert für diese Spalte ist null, wenn für das Projekt keine Metriken vorhanden sind.
error_code	VARCHAR	20	wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
actual_st_date	DATETIME		wahr	Ist-Startdatum des Projekts. Der Wert von actual_st_date basiert auf dem Status (state_code) des Projekts. actual_st_date wird mit dem Istwert für Datum/Uhrzeit belegt, der für das Projekt mit dem Status Wird ausgeführt festgelegt ist.
proj_code	NVARCHAR	100	wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
flag_proj_request	VARCHAR	1		Zeigt, ob es sich um ein Projekt oder eine Projektanforderung handelt. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
proj_request_id	INT32		wahr	<ul style="list-style-type: none"> • Y = Projektanforderung • N oder null = Projekt <p>ID der Projektanforderung, aus der dieses Projekt erstellt wurde. Der Wert der Spalte ist null, wenn das Element eine Projektanforderung ist oder das Projekt nicht aus einer Projektanforderung erstellt wurde.</p>
sec_policy_id	INT32		wahr	Projektsicherheitsrichtlinie, unter der das aktuelle Projekt erstellt wird. Der Wert legt die Sichtbarkeit für das Projekt fest.
req_submit_date	DATETIME		wahr	Übermittlungsdatum der Projektanforderung. Der Wert für diese Spalte ist null, wenn die Projektanforderung nicht abgeschlossen oder der Eintrag ein Projekt ist.
actual_end_date	DATETIME		wahr	Ist-Enddatum des Projekts. Der Wert von actual_end_date basiert auf dem Status (state_code) des Projekts. actual_end_date wird mit dem Istwert für Datum/Uhrzeit aktualisiert, der für das Projekt mit dem Status „Abbrechen“ oder „Fertig gestellt“ festgelegt ist.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
campaign_id	INT64		wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
mt_mod_date	DATETIME		wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
mt_finalized_date	DATETIME		wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
mt_import_date	DATETIME		wahr	Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
parent_proj_id	INT32		wahr	
root_proj_id	INT32		wahr	
proj_level	INT32		wahr	Wenn dies ein Unterprojekt ist, wird hier die Anzahl der untergeordneten Ebenen angezeigt, in denen das Projekt in der Hierarchie enthalten ist. Wenn das Projekt z. B. nur ein einzelnes übergeordnetes Element hat, ist der Wert für proj_level 1.
sec_policy_model	INT32		wahr	Speichert das ausgewählte Sicherheitsrichtlinienmodell für die Projektvorlage. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Vorlagen-Sicherheitsmodell • 2 = Benutzer-Sicherheitsmodell
budget_alloc_granularity	INT32		falsch	Legt die Budgetgranularität für das Projekt fest. Die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = vierteljährlich • 1 = monatlich • 2 = wöchentlich
health_status	NVARCHAR	32	wahr	<p>Der aktuelle, vom automatisierten täglichen Stapeljob berechnete Status des Projekts. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_proj_health_daily.health_status. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.</p>
health_calc_date	DATETIME		wahr	<p>Datum und Uhrzeit der letzten Projektstatusberechnung. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.</p>
percentage_complete	FLOAT		wahr	<p>Der für das Projekt berechnete Prozentsatz, zu dem das Gesamtprojekt beendet ist. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_proj_health_daily. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.</p>
archival_state	NVARCHAR	50	wahr	<p>Der Archivierungsstatus eines Projekts zum Bestimmen, ob es aktiv oder inaktiv ist.</p>
bpm_setting	INT32		wahr	<p>Standardwert 0. Diese Spalte wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.</p>

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
version	INT32		falsch	Für zukünftige Verwendung hinzugefügt. Erforderlich für optimistisches Sperren, um die Synchronisierung von gleichzeitigen Aktualisierungen der Tabelle zu verwalten.

uap_proj_job

In dieser Tabelle sind Daten gespeichert, die von den automatisierten Stapeljobs generiert werden, die Projektstatusbewertungen berechnen. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt, um Funktionen zum Berechnen und Anzeigen des Gesamtstatus eines Projekts zu unterstützen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
job_id	INT32		falsch	Die eindeutige Kennnummer für den Job.
job_type	NVARCHAR	50	falsch	
start_date	DATETIME		falsch	Ist-Startdatum des Jobs.
end_date	DATETIME		wahr	Ist-Enddatum des Jobs.
tot_proj_count	INT32		true	
calc_proj_count	INT32		true	
Status	NVARCHAR	100	true	Der Status des Jobs. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Wird ausgeführt • COMPLETED
failure_reason	NVARCHAR	1024	true	Gegebenenfalls der Grund für das Fehlschlagen des Jobs.

uap_proj_health_rule

In dieser Tabelle sind die Projektstatusregeln gespeichert, die über die Benutzerschnittstelle hinzugefügt werden. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt, um Funktionen zum Berechnen und Anzeigen des Gesamtstatus eines Projekts zu unterstützen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
health_rule_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates und uap_proj_health_daily.
rule_name	NVARCHAR	100	falsch	Der bereitgestellte identifizierende Name.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	Die bereitgestellte Beschreibung.
rule_xml	CLOB		wahr	Die XML für die eingegebene Regel.
rule_identifier	NVARCHAR	30	wahr	
Status	NVARCHAR	10	wahr	Der Status der Regel.
created_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Regel erstellt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
creation_date	DATETIME		wahr	Zeitmarke, wann die Regel erstellt wurde.
modified_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Regel zuletzt geändert hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
modified_date	DATETIME		wahr	Zeitmarke, wann die Regel zuletzt geändert wurde.

uap_proj_health_status

In dieser Tabelle sind die Bezeichnungen und Farben gespeichert, die den bereitgestellten Projektstatuswerten zugeordnet sind. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt, um Funktionen zum Berechnen und Anzeigen des Gesamtstatus eines Projekts zu unterstützen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
health_status	NVARCHAR	30	falsch	<p>Der interne, vordefinierte Status. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Healthy • Warnung • Kritisch • Unbekannt
status_label	NVARCHAR	50	wahr	<p>Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_proj_health_daily.health_status.</p>
status_color	VARCHAR	7	wahr	<p>Der Name, der in der Benutzerschnittstelle für den Status angezeigt wird.</p>
status_weightage	INT32		wahr	
is_default	INT32		falsch	<p>Gibt den Status an, der standardmäßig zugewiesen wird, wenn die Bedingungen in einer Statusregel sich nicht in eine andere Regel auflösen.</p>
seq_no	INT32		falsch	<p>Kennung für einen Statuseintrag. Das System</p>

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				erhöht den seq_no-Wert bei jeder Änderung.
modified_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Regel zuletzt geändert hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
modified_date	DATETIME		wahr	Zeitmarke, wann die Regel zuletzt geändert wurde.

uap_proj_health_daily

In dieser Tabelle ist die Statusbewertung für ein Projekt gespeichert, die an einem bestimmten Tag vom automatisierten täglichen Stapeljob berechnet wird. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt, um Funktionen zum Berechnen und Anzeigen des Gesamtstatus eines Projekts zu unterstützen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.project_id.
health_rule_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_proj_health_rule.health_rule_id.
health_status	NVARCHAR	30	falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_proj_health_status.health_status.
Tag	INT32		falsch	Der Tag, an dem der automatisierte tägliche Stapeljob ausgeführt wurde und die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Projektstatusbewertungen berechnet hat.
Monat	INT32		falsch	Der Monat, in dem der automatisierte tägliche Stapeljob ausgeführt wurde und die Projektstatusbewertungen berechnet hat.
Jahr	INT32		falsch	Das Jahr, in dem der automatisierte tägliche Stapeljob ausgeführt wurde und die Projektstatusbewertungen berechnet hat.
percent_task_overdue	FLOAT		true	Prozentsatz der Task, die vom automatisierten täglichen Stapeljob als überfällig erkannt wurden.
percent_milestone_overdue	FLOAT		true	Prozentsatz der Meilensteine, die vom automatisierten täglichen Stapeljob als überfällig erkannt wurden.
percent_task_time_overdue	FLOAT		true	Prozentsatz der Zeit, in der Tasks nach Berechnung des automatisierten täglichen Stapeljobs überfällig waren.
percent_milestone_time_overdue	FLOAT		true	
percent_budget_overrun	FLOAT		true	Geschätztes Gesamtbudget abzüglich der Ist-Aufwendungen im Vergleich zum geschätzten

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Gesamtbudget nach Berechnung des automatisierten täglichen Stapeljobs.
percent_project_complete	FLOAT		true	Der Prozentsatz der Fertigstellung für das Gesamtprojekt.

uap_proj_health_monthly

In dieser Tabelle sind Statusbewertungen und Metriken gespeichert, die in einem bestimmten Monat für ein Projekt berechnet werden. Diese Spalte wird vom Projektstatusbericht (monatlich) verwendet. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt, um Funktionen zum Berechnen und Anzeigen des Gesamtstatus eines Projekts zu unterstützen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.project_id.
Monat	INT32		falsch	Der Monat, für den die Projektstatusberechnungen durchgeführt wurden.
Jahr	INT32		falsch	Das Jahr, für das die Projektstatusberechnungen durchgeführt wurden.
percent_healthy	FLOAT		wahr	Der Prozentsatz der Zeit, in der ein Projekt im angegebenen Monat den Status 'Fehlerfrei' hatte.
percent_warning	FLOAT		wahr	Der Prozentsatz der Zeit, in der ein Projekt im

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				angegebenen Monat den Status 'Warnung' hatte.
percent_critical	FLOAT		wahr	Der Prozentsatz der Zeit, in der ein Projekt im angegebenen Monat den Status 'Kritisch' hatte.
percent_default	FLOAT		wahr	Der Prozentsatz der Zeit, in der ein Projekt im angegebenen Monat den Status 'Unbekannt' hatte.
health_score	INT32		falsch	Die aggregierte Statusbewertung für das Projekt im angegebenen Monat und Jahr.

uap_format_symbols

Diese Tabelle unterstützt lokalisierte Datumswerte für Projektstatusberichte (monatlich und Trendberichte), die mit Cognos erstellt wurden. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Länderspezifische Angaben	NVARCHAR	10	falsch	Gibt eine unterstützte Ländereinstellung an.
Kategorie	NVARCHAR	20	falsch	
fs_key	INT32		falsch	
fs_value	NVARCHAR	50	falsch	

uap_status

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
status_code	VARCHAR	20	falsch	
status_desc	NVARCHAR	100	wahr	

uap_notify_attach

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
notify_id	INT32		falsch	
attach_seq	INT32		falsch	
user_id	INT32		wahr	
attach_date	DATETIME		wahr	
attach_file	NVARCHAR	50	wahr	
attach_path	NVARCHAR	255	wahr	
attach_type	VARCHAR	50	wahr	
attach_note	NVARCHAR	255	wahr	

uap_notifications

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Benachrichtigungen, die als Alertnachrichten in Unica Plan verschickt werden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
notify_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für die Benachrichtigung.
post_datetime	DATETIME		false	Datum und Uhrzeit, wann die Benachrichtigung erstellt wurde.
evt_type	INT32		false	Typ des Ereignisses, das die Benachrichtigung ausgelöst hat.
evt_post_datetime	DATETIME		false	Datum und Uhrzeit des Ereignisses, das die Benachrichtigung ausgelöst hat.
evt_source_type	INT32		false	
evt_source_id	INT32		false	
evt_user_id	INT32		true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
evt_id	INT32		true	Kennung des Ereignisses, das die Benachrichtigung ausgelöst hat.
evt_comments	CLOB		true	Der Text der Benachrichtigung. Die Spaltengröße wurde in Version 7.4.1 geändert und unterstützt jetzt jede Textlänge unbegrenzt.

uap_notify_rules

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
notify_rule_id	INT32		false	
notify_rule_desc	NVARCHAR	255	true	

uap_member_type

Diese Tabelle definiert alle Mitgliedstypen für Systemobjekte. Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mem_type_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für den Mitgliedschaftstyp.
mem_name	NVARCHAR	255	true	Name des Mitgliedschaftstyps. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Genehmiger
- Manager
- Eigner
- Teilnehmer
- Empfänger

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
object_type	VARCHAR	50	true	<ul style="list-style-type: none"> • Angefordert von <p>Der Objekttyp, der dieser Zugehörigkeit entspricht. Ein Programmobjekt hat z. B. die Mitgliedschaftstypen Eigentümer und Teilnehmer.</p>
template_id	INT32		false	

uap_event_queue

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_id	INT32		false	
event_type	INT32		false	
post_datetime	DATETIME		false	
src_object_type	INT32		false	
src_object_id	INT32		false	
user_id	INT32		true	
Kommentare	CLOB		true	Die Größe der Spalte wurde in Version 7.4.1 erhöht. Die Spalte unterstützt jetzt eine unbegrenzte Textlänge.
Status	VARCHAR	20	true	Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
plan_server	NVARCHAR	50	true	Bei Clusterumgebungen der Name des Servers, bei dem das Element in die Warteschlange gestellt wird. Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.

uap_email_queue

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
email_id	INT32		false	Eindeutige ID für die E-Mail-Nachricht.
notify_id	INT32		false	
post_datetime	DATETIME		false	Datum und Uhrzeit, wann die Nachricht veröffentlicht wurde.
resend_count	INT32		false	
resend_datetime	DATETIME		false	
resend_status	INT32		false	
to_address	NVARCHAR	64	false	
from_address	NVARCHAR	64	false	
reply_address	NVARCHAR	1024	false	
priority_type	INT32		false	
Betreff	NVARCHAR	300	false	Betreffzeile der Nachricht. Die Spaltengröße wurde in Version 7.4.0 in 300 geändert.
Inhalt	CLOB		false	Textinhalt der Nachricht. Die Größe der Spalte wurde in Version 7.3 und erneut in 7.4.1 erhöht. Die Spalte unterstützt jetzt eine unbegrenzte Textlänge.
Status	VARCHAR	20	true	Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
plan_server	NVARCHAR	50	true	Bei einer Clusterumgebung der Name des Servers, bei dem das Element in die Warteschlange gestellt wird.

uap_system_version

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
software_version	VARCHAR	20	false	
database_version	VARCHAR	20	false	
database_action	VARCHAR	20	false	
date_performed	DATETIME		false	Spalte wurde in Version 7.4.0 geändert. Null ist nicht mehr zulässig.

umcm_item_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		false	
user_id	INT32		false	
delivery_mask	INT32		true	
item_id	INT32		falsch	

uap_programs

Programmdaten umfassen Basisdaten und benutzerdefinierte Attributdaten. Die Basisdaten werden in der Tabelle uap_programs und benutzerdefinierte Daten in benutzerdefinierten Tabellen gespeichert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
Name	NVARCHAR	256	wahr	Die Größe der Spalte wurde in Version 7.4.0 in 256 geändert.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
template_name	NVARCHAR	50	wahr	Name der Programmvorlage.
program_code	NVARCHAR	100	wahr	
status_code	VARCHAR	20	wahr	Programmstatus. Die folgenden Werte sind zulässig.

- LATE

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
state_code	VARCHAR	20	wahr	<ul style="list-style-type: none"> • OVERDUE <p>Programmstatus. Die folgenden Werte sind zulässig.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • NOT STARTED • IN PROGESS • ON HOLD • CANCELLED • ABGESCHLOSSEN
start_date	DATETIME		wahr	Soll-Startdatum des Programms.
end_date	DATETIME		wahr	Soll-Enddatum des Programms.
actual_st_date	DATETIME		wahr	Ist-Startdatum des Programms.
actual_end_date	DATETIME		wahr	<p>Ist-Enddatum des Programms. Hinweis für „start_date, end_date, actual_st_date und actual_end_date“: Wir verwenden nur zwei dieser Spalten. Ein Satz wird verwendet und überladen (sowohl Prognose als auch Ist-Daten werden dort gespeichert) und es gibt eine Beziehung mit der Spalte status_code.</p>
metric_template	NVARCHAR	50	wahr	Name der Metrikvorlage für das Programm. Null, wenn

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				das Programm keine Metriken hat.
created_by	INT32		wahr	Benutzer, der das Programm erstellt hat.
created_date	DATETIME		wahr	Datum und Uhrzeit, wann das Programm erstellt wurde. Vom System generiert.
modified_by	INT32		wahr	Benutzer, der das Programm zuletzt geändert hat.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum und Uhrzeit, wann das Programm zuletzt geändert wurde. Vom System generiert.
sec_policy_id	INT32		wahr	Projektsicherheitsrichtlinie, unter der das aktuelle Projekt erstellt wird. Der Wert legt die Sichtbarkeit für das Projekt fest.
mt_mod_date	DATETIME		wahr	
mt_finalized_date	DATETIME		wahr	
budget_alloc_granularity	INT32		falsch	Legt die Budgetgranularität für den Plan fest.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = vierteljährlich • 1 = monatlich • 2 = wöchentlich

uap_prgrm_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
event_type	INT32		falsch	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		falsch	
delivery_mask	INT32		falsch	

uap_prgrm_project

Diese Tabelle enthält Informationen zu Beziehungen zwischen Programmen und den zugehörigen Projekten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt generiert. Zeigt die ID für ein Projekt an, das mit diesem Programm verknüpft ist. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.project_id.
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert. Fremdschlüssel für uap_programs.progam_id.
plan_id	INT32		wahr	Plan-ID. Dieser Wert ist null, wenn das Programm nicht mit einem Plan verknüpft ist.
plan_parea_id	INT32		wahr	Plan - Programmreichs-ID. Dieser Wert ist null, wenn das Programm nicht mit einem Programmreich verknüpft ist.

uap_prgrm_hist

Diese Tabelle enthält Details zum Programmverlauf.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
seq_no	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Revisionsprotokoll des Programms generiert.
user_id	INT32		wahr	Programm vom Benutzer geändert.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum der letzten Änderung des Programms.
status_code	VARCHAR	20	wahr	Programmstatus.
Kommentare	CLOB		wahr	Der Datentyp wurde in Version 9.1.0. von Zeichenfolge (1024) in großes Zeichenobjekt geändert.
cur_state	VARCHAR	20	wahr	Aktueller Status des Programms.
prev_state	VARCHAR	20	wahr	Vorheriger Status des Programms.

uap_prgrm_users

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Programmbenutzern.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert. Fremdschlüssel für uap_programs.program_id.
user_id	INT32		falsch	Interne Benutzer-ID des Teammitglieds für das Programm. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.user_id.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mem_type_id	INT32		falsch	Rollen-ID des Mitgliedstyps für das Programm. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_member_type.mem_type_id. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Eigner • Anforderer • Teilnehmer • Beobachter/Berater

uap_prgrm_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
msg_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für die Programminfotafel generiert.
post_datetime	DATETIME		falsch	Veröffentlichungsdatum der Programmnnachricht.
user_id	INT32		falsch	Nachricht, die der Benutzer veröffentlicht hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.user_id.
msg_text	NVARCHAR	1024	wahr	Text der Nachricht.
recipients	NVARCHAR	512	wahr	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wird.

uap_attach

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
attach_id	INT32		falsch	
attach_orig_file	NVARCHAR	255	wahr	
attach_note	NVARCHAR	1024	wahr	
attach_size	INT32		wahr	
attach_date	DATETIME		wahr	
mime_type	VARCHAR	255	wahr	
flag_mcm_item	VARCHAR	1	wahr	
item_id	INT32		wahr	
item_version_seq	INT32		wahr	
attach_folder_id	INT32		falsch	
user_id	INT32		wahr	
parent_obj_id	INT32		falsch	
parent_obj_type	VARCHAR	50	falsch	Die Größe dieser Spalte wurde in Version 7.4.0 auf 50 erhöht.
aktivieren	INT32		wahr	Definiert den Markup-Status eines Anhangs für die Funktion Markup Anywhere. Diese Spalte wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

uap_attach_folder

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
attach_folder_id	INT32		falsch	
folder_name	NVARCHAR	255	wahr	
parent_obj_id	INT32		falsch	
parent_obj_type	VARCHAR	50	falsch	Die Größe dieser Spalte wurde in Version 7.4.0 auf 50 erhöht.
parent_folder_id	INT32		wahr	

uap_proj_mtc_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	NVARCHAR	50	falsch	Name der Metrik-ID.
project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert.
hist_datetime	DATETIME		falsch	
metric_value1	FLOAT		wahr	
metric_value2	FLOAT		wahr	
metric_value3	FLOAT		wahr	
metric_value4	FLOAT		wahr	
metric_value5	FLOAT		true	
metric1_nan	NVARCHAR	20	true	
metric2_nan	NVARCHAR	20	true	
metric3_nan	NVARCHAR	20	true	
metric4_nan	NVARCHAR	20	true	
metric5_nan	NVARCHAR	20	true	

uap_invoice_items

Diese Tabelle enthält alle Rechnungspositionen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_invoices.invoice_id.
cost_item_id	INT32		false	
cost_item_no	INT32		true	
cost_item_desc	NVARCHAR	100	true	
src_obj_type	VARCHAR	20	true	Quellenobjekttyp der Rechnungsposition. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • PROJECT • PROGRAM
src_obj_id	INT32		wahr	Interne ID des Quellenobjekts der Rechnung. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_project.project_id oder uap_programs.program_id, je nachdem, ob es sich bei dem Eintrag um ein Projekt oder ein Programm handelt.
src_obj_code	NVARCHAR	100	wahr	Code des Quellenobjekts der Rechnung. Die Werte entsprechen Werten aus den Spalten uap_projects.project_code und uap_programs.program_code, je nachdem, ob das Quellenobjekt der Rechnungsposition ein Projekt oder ein Programm ist.
account_id	INT32		wahr	Interne ID des Kontos. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_accounts.account_id.
account_code	NVARCHAR	100	wahr	Kontencode. Die Werte stimmen mit Werten aus der Spalte ap_accounts.account_code überein.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
cost_cat_id	INT32		wahr	Interne ID der Aufwandskategorie. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_cost_cat.cost_cat_id.
cost_cat_code	NVARCHAR	100	wahr	Code der Aufwandskategorie. Werte: Anpassungswerte aus der Spalte „uap_cost_cat.cost_cat_code“.
quantity	INT32		wahr	Menge.
unit_cost	FLOAT		wahr	Kosten/Einheit des Elements.
item_cost	FLOAT		wahr	Gesamtkosten des Elements.
approval_id	INT32		wahr	Die ID der Genehmigung, die der Artikelposition zugeordnet ist. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
approval_status	VARCHAR	20	wahr	Der Status der Genehmigung, die der Artikelposition zugeordnet ist. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
line_item_updated	INT32		wahr	Ein Flag zur Identifizierung der aktualisierten Artikelpositionen in der Bearbeitungssitzung. Diese Spalte wurde in 8.5.0 hinzugefügt. Die gültigen Werte werden im Folgenden angezeigt.

- 1 = die Artikelposition wird aktualisiert

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = die Artikelposition ist abgeschlossen; nicht aktualisiert • -1 = die Artikelposition ist aktualisiert

uap_budget_amt

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
quarter_id	INT32		falsch	
Jahr	INT32		falsch	
Monat	INT32		false	
Woche	INT32		false	Wenn die Budgetgranularität nicht auf Woche gesetzt ist, lautet der Wert -1. Wenn die Granularität auf Woche gesetzt ist, ist der Wert eine Ganzzahl zwischen 0 und 52, um die genaue Woche im Geschäftsjahr anzugeben.
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.
forecast_amt	FLOAT		true	
committed_amt	FLOAT		true	
actual_amt	FLOAT		true	
budget_amt	FLOAT		true	
alloc_amt	FLOAT		true	
line_item_amt	FLOAT		true	Wird für Artikelpositionszuordnungen verwendet. Diese Spalte

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.

uap_act_budget

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.

uap_prgrm_cost

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		false	
cost_item_id	INT32		false	
version_id	INT32		false	
cost_item_no	INT32		true	
cost_item_desc	NVARCHAR	100	true	
account_id	INT32		true	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
account_code	NVARCHAR	100	true	
forecast_amt	FLOAT		true	
committed_amt	FLOAT		true	
expenditure_date	DATETIME		true	
created_date	DATETIME		true	
created_by	INT32		true	
last_mod_date	DATETIME		true	
modified_by	INT32		true	
cost_cat_id	INT32		true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
cost_cat_code	NVARCHAR	100	true	
vendor_id	INT32		true	
vendor_code	NVARCHAR	100	true	
approval_id	INT32		true	Die ID der Genehmigung, die der Artikelposition zugeordnet ist. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
approval_status	VARCHAR	20	true	Der Status der Genehmigung, die der Artikelposition zugeordnet ist. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
line_item_updated	INT32		true	Ein Flag zur Identifizierung der aktualisierten Artikelpositionen in der Bearbeitungssitzung. Diese Spalte wurde in 8.5.0 hinzugefügt. Die gültigen Werte werden im Folgenden angezeigt.
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 = die Artikelposition wird aktualisiert • 0 = die Artikelposition ist abgeschlossen; nicht aktualisiert • -1 = die Artikelposition ist aktualisiert

uap_parea_budget

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.
plan_parea_id	INT32		false	
budget_total	FLOAT		true	
forecast_total	FLOAT		true	
actual_total	FLOAT		true	
committed_total	FLOAT		true	
finalized_date	DATETIME		true	

uap_proj_cost

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	
cost_item_id	INT32		false	
version_id	INT32		false	
line_item_id	INT32		false	Eine neue Spalte zur eindeutigen Identifizierung von Artikelpositionen. Diese Spalte wurde im Patch 8.2.0.2 hinzugefügt.
cost_item_no	INT32		true	
account_id	INT32		true	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
account_code	NVARCHAR	100	true	
forecast_amt	FLOAT		true	
committed_amt	FLOAT		true	
expenditure_date	DATETIME		true	
created_date	DATETIME		true	
created_by	INT32		true	
last_mod_date	DATETIME		true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
modified_by	INT32		true	
cost_cat_id	INT32		true	
cost_cat_code	NVARCHAR	100	true	
cost_item_desc	NVARCHAR	100	true	
vendor_id	INT32		true	
vendor_code	NVARCHAR	100	true	
approval_id	INT32		true	Die ID der Genehmigung, die der Artikelposition zugeordnet ist. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
approval_status	VARCHAR	20	true	Der Status der Genehmigung, die der Artikelposition zugeordnet ist. Diese Spalte wurde in Version 8.5.0 hinzugefügt.
line_item_updated	INT32		wahr	<p>Ein Flag zur Identifizierung der aktualisierten Artikelpositionen in der Bearbeitungssitzung. Diese Spalte wurde in 8.5.0 hinzugefügt. Die gültigen Werte werden im Folgenden angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = die Artikelposition wird aktualisiert • 0 = die Artikelposition ist abgeschlossen; nicht aktualisiert • -1 = die Artikelposition ist aktualisiert

uap_invoice_users

Diese Tabelle enthält alle Benutzer, die an der Rechnung beteiligt sind.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert. Diese Spalte gibt die Rechnung an, an der der Benutzer beteiligt ist. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_invoices.invoice_id.
user_id	INT32		falsch	Benutzer-ID des Benutzers. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
mem_type_id	INT32		falsch	Mitgliedstyp-ID des Benutzers für diese Rechnung. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_member_type.mem_type_id.

uap_invoice_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert.
seq_no	INT32		falsch	
cur_state	VARCHAR	20	wahr	
Kommentare	NVARCHAR	1024	wahr	
prev_state	VARCHAR	20	wahr	
last_mod_date	DATETIME		wahr	
user_id	INT32		wahr	

uap_quarters

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
quarter_id	INT32		falsch	
Jahr	INT32		falsch	
Monat	INT32		falsch	
Beschreibung	NVARCHAR	100	true	

uap_account_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
user_id	INT32		false	
mem_type_id	INT32		false	

uap_account_hist

Diese Tabelle enthält Daten, die Konteninformationen protokollieren.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
seq_no	INT32		false	
Kommentare	NVARCHAR	1024	true	
last_mod_date	DATETIME		true	
user_id	INT32		true	

uap_inv_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		false	
user_id	INT32		false	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert.
delivery_mask	INT32		wahr	

uap_inv_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert.
msg_id	INT32		falsch	
post_datetime	DATETIME		wahr	
user_id	INT32		wahr	
msg_text	NVARCHAR	1024	wahr	
Empfänger	NVARCHAR	512	wahr	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wird.

uap_invoices

Die Tabelle uap_invoices ist die Haupttabelle zum Speichern von Rechnungsübersichtsdaten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert.
invoice_no	NVARCHAR	50	wahr	Rechnungsnummer, die vom Benutzer in der Benutzerschnittstelle eingegeben wurde.
vendor_id	INT32		wahr	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
po_no	NVARCHAR	50	wahr	Bestellnummer, die in der Benutzerschnittstelle eingegeben wurde.
due_date	DATETIME		wahr	Zieldatum der Rechnung, vom Benutzer eingegeben.
status_code	VARCHAR	20	true	
state_code	VARCHAR	20	true	Der aktuelle Status der Rechnung. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • DRAFT • PAYABLE • PAID • CANCELLED
submit_date	DATETIME		true	Übergabedatum der Rechnung, vom Benutzer eingegeben.
created_by	INT32		true	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Rechnung erstellt hat. Dieser Wert wird vom System aktualisiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
created_date	DATETIME		wahr	Erstellungsdatum und Uhrzeit der Rechnung. Dieser Wert wird vom System aktualisiert.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Datum, an dem die Rechnung zuletzt geändert wurde, einschließlich Rechnungsposition. Dieser Wert wird vom System aktualisiert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
modified_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Rechnung zuletzt geändert hat, einschließlich Rechnungspositionen. Dieser Wert wird vom System aktualisiert.
Anmerkungen	NVARCHAR	1024	true	
payment_terms	NVARCHAR	1024	true	
invoice_amount	FLOAT		true	
invoice_code	NVARCHAR	100	true	
payable_date	DATETIME		true	
paid_date	DATETIME		true	
sec_policy_id	INT32		true	

uap_prgrm_budget

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.
program_id	INT32		false	
budget_total	FLOAT		true	
forecast_total	FLOAT		true	
actual_total	FLOAT		true	
committed_total	FLOAT		true	
alloc_total	FLOAT		true	
line_item_total	FLOAT		true	Diese Spalte wurde in Version 7.4 hinzugefügt.
finalized_date	DATETIME		true	

uap_plan_budget

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.
plan_id	INT32		false	
budget_total	FLOAT		true	
forecast_total	FLOAT		true	
actual_total	FLOAT		true	
committed_total	FLOAT		true	
alloc_total	FLOAT		true	
finalized_date	DATETIME		true	

uap_proj_budget

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.
project_id	INT32		false	
budget_total	FLOAT		true	
forecast_total	FLOAT		true	
actual_total	FLOAT		true	
alloc_total	FLOAT		true	
line_item_total	FLOAT		true	
committed_total	FLOAT		true	
finalized_date	DATETIME		true	

uap_budgets

Das Budget eines Objekts umfasst generell alle geplanten Beträge für einen bestimmten Zeitraum. Das Budget eines Kontos wird auf monatlicher Basis berechnet, das Budget eines Plans, Programms oder Projekts dagegen vierteljährlich. Diese Tabelle enthält alle Budgets im gesamten System, einschließlich Budgets für Konten, Pläne, Programme und Projekte.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Budget generiert.
budget_period	VARCHAR	20	true	Interne Beschreibung des Budgetzeitraums.
created_date	DATETIME		true	Zeitmarke, wann das Konto erstellt wurde. Vom System generiert.
created_by	INT32		true	Benutzer-ID des Benutzers, der dieses Konto erstellt hat. Vom System generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Zeitmarke, wann das Element zuletzt geändert wurde. Vom System generiert.
modified_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der dieses Konto zuletzt geändert hat. Vom System generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.

uap_accounts

Diese Tabelle enthält Informationen zu Hauptkonten. Spalten in der Tabelle uap_accounts

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
account_code	NVARCHAR	100	false	Kontencode/Ganzzahl.
account_desc	NVARCHAR	1024	true	Kontobeschreibung.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
src_account_id	INT32		true	ID des übergeordneten Kontos.
created_date	DATETIME		true	Zeitmarke, wann das Konto erstellt wurde, vom System generiert.
created_by	INT32		true	Benutzer-ID des Benutzers, der dieses Konto erstellt hat, vom System generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
last_mod_date	DATETIME		wahr	Zeitmarke, wann das Konto zuletzt geändert wurde, vom System generiert.
modified_by	INT32		wahr	Benutzer-ID des Benutzers, der dieses Konto zuletzt geändert hat, vom System generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
sec_policy_id	INT32		wahr	ID der Sicherheitsrichtlinie für dieses Konto. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_sec_policy.sec_policy_id.
flag_enabled	VARCHAR	1	wahr	
account_name	NVARCHAR	255	wahr	

uap_act_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
delivery_mask	INT32		wahr	

uap_act_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes erstellte Konto generiert.
msg_id	INT32		falsch	
post_datetime	DATETIME		wahr	
user_id	INT32		wahr	
msg_text	NVARCHAR	1024	wahr	
Empfänger	NVARCHAR	512	wahr	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wird.

uap_plan_accts

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		falsch	
account_id	INT32		falsch	

uap_plan_metrics

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		falsch	
metric_id	NVARCHAR	50	falsch	
show_as_rollup	VARCHAR	1	falsch	
display_name	NVARCHAR	100	wahr	
display_order	INT32		wahr	
input_method	VARCHAR	20	wahr	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Formel	NVARCHAR	1024	wahr	
units	VARCHAR	20	wahr	
display_format	VARCHAR	20	wahr	
metric_mprecision	INT32		wahr	
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
metric_columns	INT32		wahr	
metric_value1	FLOAT		wahr	
metric_value2	FLOAT		wahr	
metric_value3	FLOAT		wahr	
metric_value4	FLOAT		wahr	
metric_value5	FLOAT		true	
metric_rollup1	FLOAT		true	
metric_rollup2	FLOAT		true	
metric_rollup3	FLOAT		true	
metric_rollup4	FLOAT		true	
metric_rollup5	FLOAT		true	
metric1_nan	NVARCHAR	20	true	
metric2_nan	NVARCHAR	20	true	
metric3_nan	NVARCHAR	20	true	
metric4_nan	NVARCHAR	20	true	
metric5_nan	NVARCHAR	20	true	
planned_value	FLOAT		true	
planned_nan	NVARCHAR	20	true	
grp_id	NVARCHAR	50	true	
is_planned_value	VARCHAR	1	true	
is_visible	VARCHAR	1	true	Nein

uap_plan_mt_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	NVARCHAR	50	false	
plan_id	INT32		false	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
hist_datetime	DATETIME		false	
metric_value1	FLOAT		true	
metric_value2	FLOAT		true	
metric_value3	FLOAT		wahr	
metric_value4	FLOAT		wahr	
metric_value5	FLOAT		wahr	
metric_rollup1	FLOAT		wahr	
metric_rollup2	FLOAT		wahr	
metric_rollup3	FLOAT		wahr	
metric_rollup4	FLOAT		wahr	
metric_rollup5	FLOAT		wahr	
metric1_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric2_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric3_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric4_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric5_nan	NVARCHAR	20	wahr	

uap_plan_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Plan generiert hat.
msg_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für die Nachricht auf der Infotafel generiert.
post_datetime	DATETIME		wahr	Datum, an dem die Nachricht auf der Infotafel veröffentlicht wurde.
user_id	INT32		wahr	Eindeutige Kennung für den Benutzer, der die Nachricht veröffentlicht hat. Diese

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.user_id.
msg_text	NVARCHAR	1024	wahr	Text der Nachricht.
recipients	NVARCHAR	512	wahr	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wird.

uap_plan_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		false	
user_id	INT32		false	
event_type	INT32		false	
delivery_mask	INT32		true	

uap_plan_mt_cols

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		false	
col_taborder	INT32		false	
col_display	NVARCHAR	100	true	
flag_target	VARCHAR	1	true	
dimension_type	VARCHAR	20	wahr	

uap_parea_mt_cols

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
col_taborder	INT32		falsch	Anzeigereihenfolge der Metriken.
plan_parea_id	INT32		falsch	
col_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrik.
flag_target	VARCHAR	1	wahr	Flag, wenn diese Metrik ein Ziel ist.
dimension_type	VARCHAR	20	wahr	Dimensionstyp der Metrik.

uap_parea_mt_grps

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
grp_id	NVARCHAR	50	falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Metrikgruppe generiert hat.
plan_parea_id	INT32		falsch	
grp_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrikgruppe.
grp_display_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge der Metrikgruppe.

uap_parea_metrics

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_parea_id	INT32		falsch	
metric_id	NVARCHAR	50	falsch	
show_as_rollup	VARCHAR	1	falsch	
display_order	INT32		wahr	
input_method	VARCHAR	20	wahr	
Formel	NVARCHAR	1024	wahr	
display_name	NVARCHAR	100	wahr	
units	VARCHAR	20	wahr	
display_format	VARCHAR	20	wahr	
metric_mprecision	INT32		wahr	
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
metric_columns	INT32		wahr	
metric_value1	FLOAT		wahr	
metric_value2	FLOAT		true	
metric_value3	FLOAT		true	
metric_value4	FLOAT		true	
metric_value5	FLOAT		true	
metric_rollup1	FLOAT		true	
metric_rollup2	FLOAT		true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_rollup4	FLOAT		true	
metric_rollup3	FLOAT		true	
metric_rollup5	FLOAT		true	
metric1_nan	NVARCHAR	20	true	
metric2_nan	NVARCHAR	20	true	
metric3_nan	NVARCHAR	20	true	
metric4_nan	NVARCHAR	20	true	
metric5_nan	NVARCHAR	20	true	
planned_value	FLOAT		true	
planned_nan	NVARCHAR	20	true	
grp_id	NVARCHAR	50	true	
is_planned_value	VARCHAR	1	true	
is_visible	VARCHAR	1	true	Nein

uap_parea_mt_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	NVARCHAR	50	false	
plan_parea_id	INT32		false	
hist_datetime	TIMESTAMP		false	
metric_value1	FLOAT		true	
metric_value2	FLOAT		true	
metric_value3	FLOAT		true	
metric_value4	FLOAT		true	
metric_value5	FLOAT		true	
metric_rollup1	FLOAT		true	
metric_rollup2	FLOAT		true	
metric_rollup3	FLOAT		true	
metric_rollup4	FLOAT		true	
metric_rollup5	FLOAT		true	
metric1_nan	NVARCHAR	20	true	
metric2_nan	NVARCHAR	20	true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric3_nan	NVARCHAR	20	true	
metric4_nan	NVARCHAR	20	true	
metric5_nan	NVARCHAR	20	true	

uap_plan_parea

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_parea_id	INT32		false	
plan_id	INT32		false	
prgm_area_id	INT32		false	
display_order	INT32		true	

uap_plan_prgrm

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		false	
program_id	INT32		false	
plan_parea_id	INT32		true	

uap_plan_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		false	
mem_type_id	INT32		false	
user_id	INT32		false	

uap_plan_mt_grps

Diese Tabelle enthält Informationen zu Metrikgruppen für Pläne.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Plan generiert hat.
grp_id	NVARCHAR	50	falsch	Kennung der Metrikgruppe.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
grp_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrikgruppe.
grp_display_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge der Metrikgruppe.

uap_plans

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		falsch	
Name	NVARCHAR	256	wahr	Die Größe der Spalte wurde in Version 7.4.0 in 256 geändert.
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
sec_policy_id	INT32		wahr	
status_code	VARCHAR	100	wahr	
state_code	VARCHAR	100	wahr	
metric_template	NVARCHAR	100	wahr	
created_date	DATETIME		wahr	
created_by	INT32		wahr	
last_mod_date	DATETIME		true	
fiscal_year	INT32		true	
plan_code	NVARCHAR	100	true	
bus_area_id	INT32		true	
modified_by	INT32		true	
actual_st_date	DATETIME		true	Ist-Startdatum.
actual_end_date	DATETIME		true	Ist-Enddatum.
budget_alloc_granularity	INT32		false	Legt die Budgetgranularität für den Plan fest.

- 0 = vierteljährlich
- 1 = monatlich
- 2 = wöchentlich

uap_initiative

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
initiative_id	INT32		falsch	
Name	NVARCHAR	255	wahr	
Code	NVARCHAR	50	wahr	
Anzeige	NVARCHAR	1024	wahr	
display_no	INT32		wahr	
flag_enabled	VARCHAR	1	true	

uap_prgm_area

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
prgm_area_id	INT32		false	
Name	NVARCHAR	255	wahr	
Anzeige	NVARCHAR	1024	wahr	
Code	NVARCHAR	50	wahr	
display_no	INT32		wahr	
flag_enabled	VARCHAR	1	wahr	

uap_prgm_metrics

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
metric_id	NVARCHAR	50	falsch	
show_as_rollup	VARCHAR	1	falsch	
display_name	NVARCHAR	100	wahr	
display_order	INT32		wahr	
input_method	VARCHAR	20	wahr	
Formel	NVARCHAR	1024	wahr	
units	VARCHAR	20	wahr	
display_format	VARCHAR	20	wahr	
metric_mprecision	INT32		wahr	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
metric_columns	INT32		wahr	
metric_value1	FLOAT		wahr	
metric_value2	FLOAT		wahr	
metric_value3	FLOAT		wahr	
metric_value4	FLOAT		wahr	
metric_value5	FLOAT		wahr	
metric_rollup1	FLOAT		wahr	
metric_rollup2	FLOAT		wahr	
metric_rollup3	FLOAT		wahr	
metric_rollup4	FLOAT		wahr	
metric_rollup5	FLOAT		wahr	
metric1_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric2_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric3_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric4_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric5_nan	NVARCHAR	20	wahr	
planned_value	FLOAT		wahr	
planned_nan	NVARCHAR	20	wahr	
grp_id	NVARCHAR	50	wahr	
is_planned_value	VARCHAR	1	wahr	
alloc_total	FLOAT		true	
is_visible	VARCHAR	1	true	

uap_prgrm_mt_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	NVARCHAR	50	false	
program_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
hist_datetime	DATETIME		false	
metric_value1	FLOAT		true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_value2	FLOAT		true	
metric_value3	FLOAT		true	
metric_value4	FLOAT		true	
metric_value5	FLOAT		true	
metric_rollup1	FLOAT		true	
metric_rollup2	FLOAT		true	
metric_rollup3	FLOAT		true	
metric_rollup4	FLOAT		wahr	
metric_rollup5	FLOAT		wahr	
metric1_nan	NVARCHAR	20	wahr	
metric2_nan	NVARCHAR	20	true	
metric3_nan	NVARCHAR	20	true	
metric4_nan	NVARCHAR	20	true	
metric5_nan	NVARCHAR	20	true	

uap_prgrm_mt_cols

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.
col_taborder	INT32		falsch	Anzeigereihenfolge der Metriken.
col_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrik.
flag_target	VARCHAR	1	wahr	Flag, wenn diese Metrik ein Ziel ist.
dimension_type	VARCHAR	20	wahr	Dimensionstyp der Metrik.

uap_prgrm_mt_grps

Diese Tabelle enthält Informationen zu Metrikgruppen für Programme.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
program_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jedes Programm generiert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
grp_id	NVARCHAR	50	falsch	Metrikgruppen-ID.
grp_display	NVARCHAR	100	wahr	Anzeigename der Metrikgruppe.
grp_display_order	INT32		wahr	Anzeigereihenfolge der Metrikgruppe.

uap_inv_rollup

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
invoice_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede erstellte Rechnung generiert.

uap_plan_hist

Diese Tabelle enthält Informationen zum Planverlauf.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
plan_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Plan generiert hat.
seq_no	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Revisionsprotokoll des Plans generiert hat.
user_id	INT32		true	Eindeutige Kennung des Benutzers, der den Plan geändert hat.
last_mod_date	DATETIME		true	Datum, an dem der Plan zuletzt geändert wurde.
status_code	VARCHAR	20	true	Planstatus.
Kommentare	CLOB		true	Der Datentyp wurde in Version 9.1.0. von

	Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
					Zeichenfolge (1024) in großes Zeichenobjekt geändert.
cur_state		VARCHAR	20	true	Aktueller Status des Plans.
prev_state		VARCHAR	20	true	Vorheriger Status des Plans.

uap_mt_threshold

	Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id		NVARCHAR	50	false	
threshold_id		VARCHAR	20	false	
min_value		FLOAT		true	
max_value		FLOAT		true	
Farbe		VARCHAR	20	false	

uap_managed_list

	Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
list_id		INT32		false	
list_code		VARCHAR	20	wahr	
list_name		NVARCHAR	255	wahr	
list_table		VARCHAR	50	wahr	
key_column		VARCHAR	50	wahr	
Beschreibung		NVARCHAR	1024	wahr	
flag_code_first		VARCHAR	1	wahr	

uap_ml_bus_area

	Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
bus_area_id		INT32		falsch	
Code		NVARCHAR	50	wahr	
Name		NVARCHAR	255	wahr	
Anzeige		NVARCHAR	305	wahr	
display_no		INT32		wahr	
flag_enabled		VARCHAR	1	wahr	

uap_ml_cost_cat

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
cost_cat_id	INT32		falsch	
Code	NVARCHAR	50	wahr	
Name	NVARCHAR	255	wahr	
Anzeige	NVARCHAR	305	wahr	
display_no	INT32		wahr	
flag_enabled	VARCHAR	1	wahr	

uap_ml_vendor

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
vendor_id	INT32		falsch	
Code	NVARCHAR	50	wahr	
Name	NVARCHAR	255	wahr	
Anzeige	NVARCHAR	305	wahr	
display_no	INT32		wahr	
flag_enabled	VARCHAR	1	wahr	

uap_rfqs

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rfq_id	INT32		falsch	
Name	NVARCHAR	100	wahr	
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
rfq_code	NVARCHAR	100	wahr	
due_date	DATETIME		wahr	
submitted_date	DATETIME		wahr	
submitted_by	INT32		wahr	
status_code	VARCHAR	100	wahr	
state_code	VARCHAR	100	wahr	
specification	CLOB		wahr	
response_form_id	NVARCHAR	100	wahr	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
created_date	DATETIME		wahr	
created_by	INT32		wahr	
last_mod_date	DATETIME		wahr	
modified_by	INT32		wahr	
sec_policy_id	INT32		wahr	
fin_vendor_id	INT32		wahr	

uap_rfq_users

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rfq_id	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	
mem_type_id	INT32		falsch	

uap_rfq_vendor

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rfq_vendor_id	INT32		falsch	
rfq_id	INT32		falsch	
vendor_id	INT32		falsch	
status_code	VARCHAR	20	wahr	
response_date	DATETIME			
Kommentare	NVARCHAR	1024	wahr	

uap_rfq_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rfq_id	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	
event_type	INT32		false	
delivery_mask	INT32		true	

uap_rfq_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rfq_id	INT32		false	
msg_id	INT32		false	
post_datetime	DATETIME		true	
user_id	INT32		true	
msg_text	NVARCHAR	1024	true	
recipients	NVARCHAR	512	true	

uap_rfq_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rfq_id	INT32		false	
seq_no	INT32		false	
user_id	INT32		true	
last_mod_date	DATETIME		true	
status_code	VARCHAR	20	true	
Kommentare	NVARCHAR	1024	true	
cur_state	VARCHAR	20	true	
prev_state	VARCHAR	20	true	

uap_proj_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.
role_id	INT32		false	Rolle/Typ-ID der Projektanforderung. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ml_role.
role_type	INT32		false	Rollentyp.

uap_proj_usr_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Projekt und jede Projektanforderung generiert.
user_id	INT32		false	Benutzer-ID für die Projektrolle.
role_id	INT32		false	
role_type	INT32		false	

uap_wf_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für alle Stufen und Schritte in einem Workflow generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_workflow.
role_id	INT32		false	Rolle/Typ-ID der Ressource für Workflowtask. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ml_role.
role_type	INT32		false	Typ der Rolle. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Teammitglied/ Eigentümer • 2 = Prüfer/Empfänger
role_order	INT32		true	Die Reihenfolge der Rolle in der Genehmigung.

uap_wf_lo_tmp

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		false	
link_obj_name	NVARCHAR	100	true	
link_obj_desc	NVARCHAR	1024	true	
Methode	INT32		true	

uap_wf_lo_user

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		false	
user_id	INT32		false	
erforderlich	VARCHAR	1	true	

uap_appr_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		false	ID eines Genehmigungselements. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.
role_id	INT32		false	Genehmigungsrollen-ID.
role_type	INT32		false	Rollentyp.
role_order	INT32		true	

uap_appr_usr_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Genehmigungselement generiert, das ein Benutzer erstellt hat.
user_id	INT32		false	Benutzer-ID des Genehmigers.
role_id	INT32		false	Genehmigerrollen-ID.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_type	INT32		false	Rollentyp.

uap_ml_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_id	INT32		false	
Code	NVARCHAR	50	true	
Name	NVARCHAR	255	true	
Anzeige	NVARCHAR	305	true	
display_no	INT32		true	
flag_enabled	VARCHAR	1	true	

uap_object_prefs

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
object_id	INT32		false	
object_type	VARCHAR	250	falsch	
pref_name	NVARCHAR	250	falsch	
pref_value	NVARCHAR	300	wahr	

uap_calendar_config

Diese Tabelle enthält Attribute, die zum Steuern des Kalenderaussehens in Unica Plan verwendet werden. Jede Zeile legt die Einstellungen für einen bestimmten Benutzer fest.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
show_weekends	INT32		wahr	Legt fest, ob bei Ansicht des Kalenders Wochenenden gezeigt werden.
first_day_of_week	INT32		wahr	Legt fest, ob die Woche am Sonntag (0) oder Montag (1) beginnt.
user_id	INT32		falsch	ID des Benutzers, für den diese Kalendereinstellungen

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
default_layout	INT32		wahr	<p>gelten. Fremdschlüssel für uap_user.</p> <p>Legt das Layout des Kalenders fest. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Textkalender für einen Monat • 2 = Grafischer Kalender für einen Monat • 3 = Zeitachse für eine Woche • 4 = Zeitachse für einen Monat • 5 = Zeitachse für ein Quartal • 6 = Zeitachse für ein Geschäftsjahr • 7 = Zeitachse für ein Kalenderjahr
default_entity_type	INT32		true	<p>Legt fest, welche Entitäten im Kalender angezeigt werden.</p> <p>Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Pläne • 2 = Projekte • 8 = Programme
default_search	INT32		true	ID der gespeicherten Suche, die zum Filtern der Elemente verwendet wird, die im Kalender angezeigt

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				werden. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_search.search_id.
last_mod_date	DATETIME		true	Datum, an dem das Objekt zuletzt geändert wurde.
show_timezone_offset	INT32		true	Dieses Flag gibt an, ob Zeitzonendifferenz jedem Benutzer angezeigt wird. Wenn dieses Flag aktiviert ist, wird die Zeitzone des Benutzers immer angezeigt. Diese Spalte wurde in Version 9.1.0 hinzugefügt.

uap_search

Diese Tabelle enthält gespeicherte Suchen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
search_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jede gespeicherte Suche generiert.
search_criteria	CLOB		true	Kriterien, die für die gespeicherte Suche verwendet wurden. Die gespeicherte Suche kann als beliebig lange XML-Zeichenfolge gespeichert werden.

uap_search_bulk

Diese Tabelle enthält gespeicherte Suchen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
search_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jede gespeicherte Suche generiert.
Name	NVARCHAR	100	true	Name der Massensuche.
search_criteria	CLOB		true	Kriterien, die für die gespeicherte Suche verwendet wurden. Die gespeicherte Suche kann als beliebig lange XML-Zeichenfolge gespeichert werden.

uap_ml_bd_type

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
type_id	INT32		false	
Name	NVARCHAR	255	false	
Code	NVARCHAR	50	true	
Anzeige	NVARCHAR	305	false	
display_no	INT32		true	
flag_enabled	VARCHAR	1	true	

uap_blackout_dates

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
blackout_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jeden ausfallenden (arbeitsfreien) Termin generiert.
Name	NVARCHAR	255	true	Name des ausfallenden/ arbeitsfreien Termins.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Beschreibung	NVARCHAR	1024	true	Beschreibung des ausfallenden/arbeitsfreien Termins.
type_id	INT32		false	Eindeutige ID für die Ausfallzeitkategorie für diesen ausfallenden Termin. Fremdschlüssel für uap_ml_bd_type.type_id.
start_date	DATETIME		false	Startdatum des ausfallenden Termins.
end_date	DATETIME		false	Enddatum des ausfallenden Termins.
last_mod_date	DATETIME		false	Datum der letzten Änderung des Elements.
is_notified	INT32		false	Derzeit nicht verwendet.

uap_cal_color_coding

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Attributen, die zur Farbcodierung des Kalenders verwendet wurden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		false	ID des Benutzers, für den diese Kalendereinstellungen gelten. Fremdschlüssel für uap_user.
entity_type_id	INT32		false	Entitätstyp, der zur Farbcodierung verwendet wurde. Die folgenden Werte sind zulässig.

- 0 = Projekt
- 1 = Programme

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
cust_attr_id	NVARCHAR	255	false	<ul style="list-style-type: none"> • 2 = Pläne <p>ID des Attributs, das zur Farbcodierung verwendet wurde.</p>

uap_cal_view_milestones

Diese Tabelle enthält Informationen zum Anzeigen von Meilensteinen im Kalender.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		false	ID des Benutzers, für den diese Kalendereinstellungen gelten. Fremdschlüssel für uap_user.
milestone_type	INT32		false	Meilensteintyp, der im Kalender angezeigt wird. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_wf_milestones.

uap_relation_type

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
relation_type_id	INT32		falsch	
Name	NVARCHAR	50	falsch	

uap_comp_type

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Komponenten im System, z. B. Geschäftsprozesse und Marketingobjekte. Diese Tabelle enthält jeweils eine Zeile für jeden angepassten Komponententyp und eine Zeile für jedes systemdefinierte Objekt, z. B. Pläne und Programme. Wenn ein Administrator einen Marketingobjekttyp in Unica Plan erstellt, wird dieser Tabelle eine neue Zeile hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
comp_type_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Komponente generiert.
Name	VARCHAR	50	falsch	Name der Komponente.
code_module	VARCHAR	50	falsch	Typ der Komponente. Für integrierte Komponenten (z. B. Projekte) ist der Wert dieser Spalte mit dem Wert der Spalte Name identisch. Bei Marketingobjekten lautet der Wert dieser Spalte Komponenten.
status_code	VARCHAR	20	falsch	Status des Objekts. Beispiel: ENABLED.
flag_has_templates	VARCHAR	1	falsch	Flag, ob für diese Komponente Vorlagen definiert sind.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = keine Vorlagen definiert • 1 = Vorlagen definiert
flag_builtin	VARCHAR	1	falsch	Flag, ob es sich um eine integrierte Komponente handelt:
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = nein (Marketingobjekt) • 1 = ja

uap_mktgobject

Diese Tabelle enthält Informationen zu allen Marketingobjekten im System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mktg_object_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Marketingobjekt generiert hat.
Name	NVARCHAR	390	falsch	Name des Marketingobjekts. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 8.6.0 erhöht.
Beschreibung	NVARCHAR	1536	wahr	Beschreibung des Marketingobjekts. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 8.6.0 erhöht.
template_name	NVARCHAR	50	falsch	Name der Vorlage, die zum Erstellen des Marketingobjekts verwendet wurde.
object_code	NVARCHAR	100	falsch	
sec_policy_id	INT32		falsch	
status_code	VARCHAR	20	falsch	Status des Marketingobjekts. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVE • DELETED
state_code	NVARCHAR	20	falsch	Status des Marketingobjekts. Die zulässigen Werte hängen vom Marketingobjekt ab.
created_by	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für den Benutzer, der das Marketingobjekt erstellt hat.
created_date	DATETIME		falsch	Datum und Uhrzeit, wann das Marketingobjekt erstellt wurde.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
modified_by	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für den Benutzer, der das Marketingobjekt zuletzt geändert hat.
lastmod_date	DATETIME		falsch	
comp_type_name	VARCHAR	50	falsch	Marketingobjekttyp des Marketingobjekts.
parent_folder_id	INT64		wahr	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.

uap_mo_hist

Diese Tabelle enthält Informationen zur Historie von Marketingobjekten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mktg_object_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Marketingobjekt generiert hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_mktgobject.
seq_no	INT32		false	Kennung für einen Verlaufseintrag. Das System erhöht den seq_no-Wert für jedes neue Verlaufselement.
user_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für den Benutzer, der das Marketingobjekt geändert hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
on_behalf_user_id	INT32		true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
last_mod_date	DATETIME		false	Datum, an dem das Marketingobjekt zuletzt geändert wurde.
status_code	VARCHAR	20	true	Status des Marketingobjekts.
Kommentare	CLOB		true	Beschreibung des Revisionsprotokolls.
cur_state	NVARCHAR	20	wahr	
prev_state	NVARCHAR	20	wahr	Vorheriger Status des Marketingobjekts

uap_mo_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mktg_object_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Marketingobjekt generiert hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_mktgobject.
event_type	INT32		falsch	
user_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
delivery_mask	INT32		falsch	

uap_mo_users

Diese Tabelle enthält die Basisdaten für alle Benutzer des Marketingobjekts.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		falsch	Interne Benutzer-ID für ein Marketingobjektmitglied. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mktg_object_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Marketingobjekt generiert hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_mktgobject.
mem_type_id	INT32		falsch	Rollen-ID für den Marketingobjekt-Mitgliedstyp. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_member_type. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • Eigner • Teilnehmer

uap_mo_msgboard

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
msg_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für Nachrichten auf der Marketingobjektinfotafel generiert hat.
mktg_object_id	INT32		falsch	
post_datetime	DATETIME		false	Datum, an dem die Nachricht veröffentlicht wurde.
user_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für den Benutzer, der die Nachricht veröffentlicht hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
msg_text	NVARCHAR	1024	true	Text der Nachricht.
recipients	NVARCHAR	512	true	Liste der Empfänger, wenn die Nachricht per E-Mail gesendet wurde.

uap_ref_instance

Diese Tabelle enthält jeweils eine Zeile pro Quellen- und Zielobjekt für alle Referenzbeziehungen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
comp_inst_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jede Objektinstanz generiert hat.
comp_type_id	INT32		false	Kennung für den Komponententyp. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_comp_type.
status_code	VARCHAR	20	false	Objektstatus. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • ACTIVE • DELETED
Name	NVARCHAR	390	false	Name des Objekts. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 8.6.0 erhöht.
state_code	NVARCHAR	20	falsch	Objektzustand. Die zulässigen Werte hängen vom Objekttyp ab.

uap_ref_meta

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ref_meta_id	INT32		falsch	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	
form_id	INT32		falsch	
field_id	VARCHAR	50	falsch	

uap_comp_ref

Diese Tabelle enthält Informationen zu Marketingobjekten, auf die in anderen Objekten verwiesen wird, z. B. Projekte oder andere Marketingobjekte. Sie enthält jeweils eine Zeile pro Referenzbeziehung zwischen zwei Objekten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
relation_type_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_relation_type. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Ändert • 2 = Referenziert
dest_comp_id	INT32		falsch	Kennung für das Zielobjekt dieser Referenzbeziehung.
src_comp_id	INT32		falsch	Kennung für das Quellenobjekt dieser Referenzbeziehung.
src_comp_type_id	INT32		falsch	Komponententyp für das Zielobjekt.
dest_comp_type_id	INT32		falsch	Komponententyp für das Quellenobjekt.
ref_meta_id	INT32		wahr	Dies ist die ID für das Raster, wenn der Bezug in einem Raster ist.
raster_row_id	INT32		wahr	Dies ist die ID für die Zeile im Raster, die den Bezug enthält,

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				wenn der Bezug in einem Raster ist.
raster_column_id	VARCHAR	255	wahr	Dies ist die ID für die Spalte im Raster, die den Bezug enthält, wenn der Bezug in einem Raster ist.

uap_user_tvc_pref

Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
pref_id	INT32		false	
user_id	INT32		false	
form_id	INT32		false	
tvc_id	NVARCHAR	255	false	
group_by	NVARCHAR	255	true	
sort_by	NVARCHAR	255	true	
sort_order	INT32		true	

uap_user_tvc_columns

Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
pref_id	INT32		false	
tvc_column_id	NVARCHAR	255	false	
order_index	INT32		false	
visible	VARCHAR	1	true	

uap_teams

Diese Tabelle enthält Informationen zu Teams.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		false	Eindeutige Teamkennung.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Name	NVARCHAR	256	true	Teamname, der in Unica Plan angezeigt wird. Die Spaltengröße wurde in Version 7.4.0 in 256 geändert.
Beschreibung	NVARCHAR	256	true	Textbeschreibung für das Team.
skillsets	NVARCHAR	256	true	Freierformattext zur Beschreibung der Kenntnisse für das Team.
Status	INT32		true	Status des Teams. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Aktiviert • 2 = Inaktiviert • 3 = Gelöscht

uap_team_members

Diese Tabelle enthält alle Teammitglieder und ihren Mitgliedschaftstyp für jedes Team im System.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Team. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.
user_id	INT32		falsch	Teammitglieds-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
mem_type_id	INT32		falsch	Mitgliedstyp-ID des Teams für dieses Projekt. Diese Spalte

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				ist der Fremdschlüssel für uap_member_type.mem_type_id.

uap_team_security_policy

Diese Tabelle enthält die einzelnen Teams und die jeweilige Sicherheitsrichtlinie, die für ein Team gilt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Team. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.
policy_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für die Sicherheitsrichtlinie. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_sec_policy.sec_policy_id.

uap_team_work_model

Diese Tabelle enthält alle Modelle zur Weiterleitung der Arbeit, die von den einzelnen Teams verwendet werden.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		falsch	Team-ID für das Team. Diese Tabelle enthält jeweils eine Zeile pro Arbeitsweiterleitungsmodell, das vom Team verwendet wird. Wenn z. B. das Team 10001 alle drei Arbeitsweiterleitungsmodelle verwendet, enthält diese Tabelle drei Zeilen mit der

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Team-ID 10001. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.
Modell	INT32		falsch	<p>Beschreibt das Modell zur Arbeitsweiterleitung für das Team. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Manager können Arbeit an Mitglieder weiterleiten • 2 = Mitglieder können Team-zugewiesene Tasks akzeptieren. • 3 = Mitglieder können dem Team zugewiesene Tasks an das Team zurückgeben

uap_team_history

Diese Tabelle enthält Informationen zum Teamverlauf.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
history_id	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für jede Bearbeitung des Teams generiert.
sequence_no	INT32		falsch	Sequenz der Ereignisse für jedes Team.
team_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Team. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Aktivität	INT32		wahr	ID der Aktivität, die für dieses Ereignis durchgeführt wurde. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Team erstellt • 2 = Team gelöscht • 3 = Team bearbeitet • 4 = Team kopiert • 5 = Team aktiviert • 6 = Team inaktiviert
user_id	INT32		wahr	Benutzer, der das Marketingobjekt geändert hat.
on_behalf_user_id	INT32		wahr	Diese Spalte wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.
field_changed	VARCHAR	255	wahr	Name des Feldes, das bearbeitet wurde.
old_value	NVARCHAR	256	wahr	Vorheriger Wert des bearbeiteten Feldes.
neuer_Wert	NVARCHAR	256	wahr	Ersatzwert für das bearbeitete Feld.
date_time	DATETIME		wahr	Datum, an dem die Änderung vorgenommen wurde.

uap_team_task_routing

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
task_Prüfung_id	INT32		falsch	
task_id	INT32		falsch	
assigned_to	INT32		wahr	Team-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
is_user	INT32		wahr	
user_team_id	INT32		wahr	
routed_by	INT32		wahr	
date_time	DATETIME		wahr	
state	INT32		wahr	
sequence_no	INT32		falsch	

uap_wf_teams

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Teams und Benutzern, die den Workflowtasks zugewiesen sind. Diese Tabelle wurde in Version 7.3 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		falsch	Eindeutige ID, die das System für alle Stufen und Schritte in einem Workflow generiert. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_workflow.
team_id	INT32		false	Eindeutige ID für das Team. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.
user_id	INT32		false	Benutzer-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.

uap_proj_teams

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Eindeutige Projektkennung. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.project_id.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Team. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.
mem_type_id	INT32		falsch	Mitgliedstyp-ID des Teams für dieses Projekt. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_member_type.mem_type_id.

uap_proj_team_role

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		falsch	Eindeutige Projektkennung. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.project_id.
team_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Team. Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.
role_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für die Rolle. Fremdschlüssel für uap_ml_role.role_id.
role_type	INT32		falsch	Rollentyp-ID.

uap_team_alert_rule

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
team_id	INT32		falsch	
mem_type_id	INT32		falsch	
event_type	INT32		falsch	
delivery_mask	INT32		falsch	

uap_team_notify

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_type	INT32		falsch	
team_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Team. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_teams.team_id.
user_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_users.user_id.
delivery_mask	INT32		falsch	

uap_trigger_defn

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
trigger_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für einen Trigger.
trigger_name	NVARCHAR	64	falsch	Textname für einen Trigger.
trigger_desc	NVARCHAR	1024	wahr	Textbeschreibung für einen Trigger.
event_type	VARCHAR	32	true	
object_type	VARCHAR	32	true	
condition_class	VARCHAR	255	false	
action_class	VARCHAR	255	false	

uap_trigger_binding

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
trigger_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für die Tabelle uap_trigger_defn.
event_type	VARCHAR	32	true	
object_type	VARCHAR	32	wahr	
object_id	INT32		falsch	

uap_trigger_params

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
param_id	INT32		falsch	
trigger_id	INT32		falsch	Fremdschlüssel für die Tabelle uap_trigger_defn.
param_name	NVARCHAR	255	falsch	Textname für einen Parameter.
param_class	VARCHAR	255	falsch	
param_value	NVARCHAR	1024	wahr	

uap_tt_triggers

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	
trigger_id	INT32		falsch	

uap_object_lock

Diese Tabelle enthält Informationen zum Sperren von Objekten. Persistente Objektsperren werden in Unica Plan Clusterumgebungen verwendet. Diese Tabelle wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		falsch	Die ID des Benutzers, der das Objekt gesperrt hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_user.
object_type	VARCHAR	50	falsch	Objekttyp; ObjecttypeEnum
object_id	INT32		falsch	Eindeutige ID des Objekts. Die Tabelle für den zugehörigen Fremdschlüssel hängt vom Objekttyp ab.
tab_id	NVARCHAR	50	falsch	ID der gesperrten Registerkarte, z. B. Übersicht

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				oder Verfolgung. Wenn das Objekt keine Registerkarten hat, wird der Standardwert Übersicht verwendet. Sie können diese Spalte auch zur eindeutigen Identifizierung des Elements verwenden, wenn es keine Registerkarte ist.
session_id	VARCHAR	200	wahr	ID der HTTP-Sitzung.
parent_object_type	VARCHAR	50	wahr	Der Objekttyp des übergeordneten Elements. Wenn das Objekt kein übergeordnetes Element hat, ist der Wert für diese Spalte null.
parent_object_id	INT32		wahr	Die Objekt-ID des übergeordneten Objekts. Die Tabelle für den zugehörigen Fremdschlüssel hängt vom Objekttyp ab. Wenn das aktuelle Objekt kein übergeordnetes Element hat, ist der Wert für diese Spalte -1.
locked_time	VARCHAR	20	wahr	Der Zeichenfolgewert der Zeitmarke des Systems für das Datum und die Uhrzeit, wann das Objekt gesperrt wurde. Die Spalte kann Datum/Uhrzeit

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				nicht verwenden, weil der Wert für die Millisekunde falsch ist, nachdem System.currentTimeMillis() in der Datenbank gespeichert wurde. Diese Spalte wird verwendet, um eine unterbrochene Sperre zu überprüfen.
host_ip	VARCHAR	15	true	IP-Adresse des Computers, auf dem der Unica Plan-Server ausgeführt wird.
plan_server	VARCHAR	50	true	Name des Servers (für WebLogic) oder Knotens (für WebSphere).
client_ip	VARCHAR	15	true	IP-Adresse der Clientmaschine, die eine Verbindung mit dem Server hergestellt hat.
lock_owner	VARCHAR	20	true	Zeigt, wer die Sperre angefordert hat. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • ui • api
breakable	VARCHAR	1	true	Legt fest, ob die Sperre durchbrochen werden kann. Die folgenden Werte sind zulässig.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja, kann durchbrochen werden • N = Nein
lock_level	VARCHAR	20	true	Ebene, auf der das Objekt gesperrt werden soll. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • object • tab
				Wenn lock_level=object, dann ist der Sperrschlüssel gleich Objekttyp + Objekt-ID. Wenn lock_level=tab, dann ist der Sperrschlüssel gleich Objekttyp + Objekt-ID + Registerkarten-ID.
Anzeige	NVARCHAR	256	true	
object_independent	VARCHAR	1	true	

uap_team_object_routing

Neu in Version 7.4.0. Diese Tabelle enthält Details zur Funktionsweise der Teamroute.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
object_Prüfung_id	INT32		false	Eindeutige ID, die das System für jedes Weiterleitungsmodell generiert.
object_id	INT32		false	Objekt-ID für das Objekt, das dem Team zugewiesen ist.
object_type	VARCHAR	20	true	Objekttyp des Objekts, das das Team bearbeitet.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
assigned_to	INT32		true	
is_user	INT32		true	
user_team_id	INT32		true	
routed_by	INT32		true	
date_time	DATETIME		true	
state	INT32		true	
sequence_no	INT32		falsch	Sequenz der Ereignisse für jedes Weiterleitungsmodell.

uap_appr_teams

Diese Tabelle wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt und enthält Informationen für Teamgenehmigungen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	Genehmigungs-ID.
team_id	INT32		falsch	Team-ID.
mem_type_id	INT32		falsch	

uap_appr_team_role

Diese Tabelle enthält Informationen zu Rollen für Teamgenehmigungen. Diese Tabelle wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
approval_id	INT32		falsch	ID eines Genehmigungselements. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_approvals.
team_id	INT32		falsch	Team-ID.
role_id	INT32		falsch	Genehmigungsrollen-ID.
role_type	INT32		falsch	Rollentyp.

uap_wf_lo_team

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
wf_no	INT32		falsch	
team_id	INT32		falsch	
erforderlich	VARCHAR	1	wahr	

uap_procedure_binding

Diese Tabelle enthält Informationen zu den Triggerbindungen, die in Unica Plan definiert sind. Diese Tabelle wurde in Version 7.4.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
pb_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für die Triggerbindung.
Name	NVARCHAR	256	falsch	
object_type	VARCHAR	256	wahr	
Vorlage	NVARCHAR	256	wahr	
context_type	NVARCHAR	256	wahr	
basic_event_type	NVARCHAR	256	wahr	
exclusivo	VARCHAR	1	wahr	boolescher Wert, der angibt, ob die Triggerbindung exklusiv ist.
deferred	VARCHAR	1	wahr	
procedure_class	VARCHAR	255	falsch	

uap_lkup_manager

Diese Tabelle enthält Informationen für das Modul Unica Plan Lookup Data Management. Diese Tabelle wurde in Version 7.4.1 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_id	INT32		falsch	Eindeutige ID des Formulars, das das Attribut enthält.
internal_attr_name	NVARCHAR	100	falsch	Interner Name des Attributs, das die Werteliste enthält.
lkup_table_name	NVARCHAR	100	falsch	
value_id	NVARCHAR	100	falsch	ID des einzelnen Attributtyps.

uap_default_alerts

Diese Tabelle enthält Standardalernachrichten für jede Ländereinstellung. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für das Ereignis.
Länderspezifische Angaben	VARCHAR	10	falsch	Ländereinstellung, in dem die Nachricht verwendet wird.
object_type	INT32		falsch	Objekttyp des Ereignisses.
subject_general	CLOB		falsch	Betreff der Alertnachricht.
subject_exclusive	CLOB		wahr	Individuell gestalteter Betreff der Alertnachricht.
body_general	CLOB		wahr	Hauptteiltext der Alertnachricht.
body_exclusive	CLOB		wahr	Individuell gestalteter Hauptteiltext der Alertnachricht.

uap_customized_alerts

Diese Tabelle enthält die vom Benutzer angepassten Alertnachrichten. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
event_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Primärschlüssel. Ereignis-ID.
Länderspezifische Angaben	VARCHAR	10	falsch	Diese Spalte ist der Primärschlüssel. Ländereinstellung der Nachricht.
template_id	INT32		falsch	Vorlagen-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von uap_tt_template.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
object_type	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Primärschlüssel. Objekttyp des Ereignisses.
subject_general	CLOB		falsch	Betreff der Alertnachricht.
subject_exclusive	CLOB		wahr	Individuell gestalteter Betreff der Alertnachricht.
body_general	CLOB		wahr	Hauptteiltext der Alertnachricht.
body_exclusive	CLOB		wahr	Individuell gestalteter Hauptteiltext der Alertnachricht.

uap_cust_alert_header_footer

Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Primärschlüssel. Vorlagen-ID. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_tt_template.
Länderspezifische Angaben	VARCHAR	10	falsch	
Kopfzeile	CLOB		wahr	
Fußzeile	CLOB		wahr	

uap_tt_proj_req

Diese Tabelle enthält Daten zum Einrichten von Anforderungen für Projektvorlagen. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
req_setup_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	Vorlagen-ID für die Projektvorlage. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_template.
Beschreibung	NVARCHAR	300	true	Die Anforderungsbeschreibung der Projektvorlage.
reapproval_rule	INT32		false	Vorlageneinstellungen der Regel für Neu-Genehmigung.
add_del_recp	VARCHAR	1	true	Vorlageneinstellungen der Benutzerberechtigung zum Hinzufügen/Löschen von Empfängern.

uap_recp_setting

Diese Tabelle enthält Empfängereinstellungen, die der Administrator konfiguriert hat. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
step_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jede Zeile in der Tabelle generiert hat.
template_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für die Vorlage. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_template.
role_id	INT32		true	Rollen-ID für die Rolle des ausgewählten Empfängers. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_roles.
assignment_id	INT32		false	Die Methode, mit der dieser Empfänger der Anforderung

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				<p>zugewiesen wurde. Die folgenden Werte sind zulässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • R = Zugewiesen durch Anforderer • A = Zugewiesen durch Administrator • U = Zugewiesen durch Regel
user_id	INT32		true	Die Benutzer-ID wird in dieser Spalte angezeigt, wenn der Empfänger vom Administrator zugewiesen wurde.
team_id	INT32		true	Die Team-ID wird in dieser Spalte angezeigt, wenn der Empfänger vom Administrator zugewiesen wurde.
rule_id	INT32		true	Eindeutige Kennung für die Regel, die den Empfänger zugewiesen hat. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_template_rule.
Dauer	VARCHAR	20	false	Dauer für den Empfängerschritt.
erforderlich	VARCHAR	1	true	Zeigt, ob der Empfänger erforderlich oder optional ist.
Reihenfolge	INT32		false	Sequenz des Empfängers.
proj_owner	VARCHAR	1	true	Zeigt, ob der Empfänger zum Projektinhaber wird.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
instructions	NVARCHAR	1024	true	Anweisungen des Administrators für die Empfänger.

uap_proj_recp

Diese Tabelle enthält Einstellungen der Empfänger beim Erstellen von Projektanforderungen. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
step_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Empfängerschritt generiert hat.
project_id	INT32		true	Eindeutige Kennung für das Projekt, das diesen Empfängerschritt enthält. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.
assignment_type	INT32		true	Zuweisungstyp.
role_id	INT32		true	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ml_role. Dabei werden mehrere Rollen hinzugefügt.
rule_id	INT32		true	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel von der Regeltablette.
Dauer	VARCHAR	1024	false	Dauer des Empfängerschritts.
Reihenfolge	INT32		false	Sequenz des Empfängers.
erforderlich	VARCHAR	1	true	Zeigt, ob der Empfänger erforderlich oder optional ist.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
proj_owner	VARCHAR	1	true	Zeigt, ob der Empfänger zum Projektinhaber wird.
instructions	NVARCHAR	1024	true	Anweisungen des Administrators oder Anforderungseigentümers für den Empfänger.
submitted_date	DATETIME		true	Datum, an dem die Anforderung zur Beantwortung an den Empfänger übergeben wurde.
accept_deny	VARCHAR	1	true	Antwort des Empfängers (akzeptiert oder abgelehnt) auf die Projektanforderung. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • accepted • denied
user_comments	CLOB		true	Kommentare, die der Empfänger beim Beantworten der Anforderung eingegeben hat. Der Datentyp wurde in Version 9.0.0. in großes Zeichenobjekt (CLOB) geändert.
responded_date	DATETIME		true	Datum, an dem der Empfänger die Antwort übergeben hat.
scheduled_due_date	DATETIME		true	Fälligkeitstermin für die Antwort des Empfängers. Dieser Termin wird anhand des Übergabedatums und der

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Dauer des Empfängerschritts berechnet.

uap_tt_wf_rule

Diese Tabelle enthält Empfängerregeln, die der Administrator konfiguriert hat. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
rule_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jede Empfängerregel generiert hat.
template_id	INT32			
rule_xml	CLOB		false	

uap_template_function

Diese Tabelle enthält Funktionen auf der Vorlagenebene. Diese Funktionen sind den in uap_function definierten Funktionen zugeordnet. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_function_id	INT32		false	
function_id	INT32		false	
template_id	INT32		false	
object_type	VARCHAR	100	false	
map_id	INT32		false	

uap_tt_role_member_type_map

Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
role_id	INT32		false	
template_id	INT32		false	
flag_team_mem	VARCHAR	1	false	
object_type	VARCHAR	20	false	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mem_type_id	INT32		falsch	

uap_tt_workflow_template

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
workflow_id	INT32		falsch	
Name	NVARCHAR	50	falsch	
taskcode_prefix	NVARCHAR	100	wahr	
status_flag	INT32		falsch	
created_date	DATETIME		wahr	
last_mod_date	DATETIME		true	

uap_user_raster_pref

Diese Tabelle enthält Benutzereinstellungen für die editierbare Rasterkomponente. Diese Tabelle wurde in Version 7.5 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
user_id	INT32		false	Benutzer-ID des Benutzers, der die Einstellungen gespeichert hat. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_user.
form_id	INT32		false	Formular-ID des Formulars, in dem das Raster enthalten ist. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_tt_map.
tvc_id	NVARCHAR	255	false	Eine eindeutige Kennung zur Unterscheidung mehrerer Raster in einem Formular.
pref_mode	NVARCHAR	10	false	Der Modus, für den Einstellungen gespeichert

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				wurden. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • Ansicht • bearbeiten
				In Version 7.5 können die Einstellungen jedoch nur im Ansichtsmodus gespeichert werden.
pref_value	CLOB		wahr	<p>Die Spalte mit dem großen Zeichenobjekt enthält den Wert der Benutzereinstellungen.</p> <p>Der Wert der Benutzereinstellungen wird im XML-Format gespeichert.</p>

uap_mcm_annotations

Diese Tabelle enthält allgemeine Attribute für alle Anmerkungstypen. Diese Tabelle wurde in Version 7.5.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
annotation_id	INT32		falsch	ID der Anmerkung.
Autor	INT32		falsch	Benutzer-ID des Planbenutzers, der die Anmerkung erstellt hat. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_user.
Abschnitt BODY	NVARCHAR	1024	falsch	Der Text der Anmerkung.
coordinate_id	INT32		falsch	Die Positionierung dieser Anmerkung. Diese Spalte

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				ist der Primärschlüssel von uap_mcm_coordinates.
heading	NVARCHAR	150	falsch	Der Titel der Anmerkung.
created_date	DATETIME		falsch	Das Datum, an dem die Anmerkung erstellt wurde.
last_modified	DATETIME		wahr	Das Datum, an dem die Anmerkung zuletzt geändert wurde.
last_modified_user	INT32		wahr	Die Benutzer-ID der Person, die die Anmerkung zuletzt geändert hat. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_user.
last_updated_desc	NVARCHAR	1024	wahr	
aktiv	INT32		falsch	Ein Filterkriterium. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 0=Archiviert • 1=Aktiv
mcm_source_id	NVARCHAR	1000	falsch	approval_id + document_id + Seitenzahl. Jede Seite des Dokuments ist eine Quelle und kann Anmerkungen haben. Die Spaltengröße wurde in Version 12.0 in 1000 geändert.
parent_id	INT32		falsch	Anmerkungen können eine Hierarchie aus verschachtelten Antworten haben. Jede Antwort verweist jeweils auf das übergeordnete

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
top_most_parent_id	INT32		falsch	Element. Der Wert ist -1 für die erste Anmerkung (ganz oben).
annotation_type	INT32		falsch	Diese Spalte verweist auf die übergeordnete Einladung ganz oben. Es ist hilfreich, alle verschachtelten Antworten auf eine Anmerkung gleichzeitig zu identifizieren, zum Beispiel, wenn Sie diese löschen müssen. Der Wert ist -1 für die erste Anmerkung (ganz oben).
				<ul style="list-style-type: none"> • Notiz = 1 • Kritzelei = 2

uap_mcm_attachments

Die Tabelle enthält die Anhänge, die mit den Anmerkungen verknüpft sind. Auch Antworten können Anhänge haben. Diese Tabelle wurde in Version 7.5.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
attachment_id	INT32		falsch	
content_type	NVARCHAR	128	falsch	
original_file_name	NVARCHAR	1024	false	
annotation_id	INT32		false	

uap_mcm_coordinates

Diese Tabelle enthält die Koordinaten der Anmerkungen, die positioniert werden können. Sie wurde in Version 7.5.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
coordinate_id	INT32		false	Die ID der Koordinate.
x float	NOT_NULL			

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
y float	NOT_NULL			
tau float	ALLOW_NULL			

uap_mcm_scribble

Diese Tabelle enthält die Linien für Anmerkungen des Typs Kritzelei oder Freihandzeichnung. Diese Tabelle wurde in Version 7.5.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
scribble_id	INT32		false	Die ID der Kritzelei.
sigma	CLOB		true	
annotation_id	INT32		false	

uap_mcm_todo

In dieser Tabelle werden Attribute gespeichert, die speziell für den Typ ToDo der Anmerkungen gelten. Diese Tabelle wurde in Version 10.0.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
annotation_id	INT32		falsch	ID der Anmerkung.
assignee	INT32		falsch	Benutzer-ID des Planbenutzers, der der Beauftragter für die Anmerkung ist. Diese Spalte ist der Primärschlüssel von uap_user.
due_date	DATETIME		wahr	Das Fälligkeitsdatum der Anmerkung.
Status	NVARCHAR	20	falsch	Der Status der Anmerkung.
Kommentare	NVARCHAR	1024	falsch	Der Kommentar der Anmerkung.

uap_costitem_ext_col

Diese Tabelle enthält Informationen zu Spalten, die nur Text enthalten können, den die Vorlagenadministratoren zu den Artikelpositions-Tabellen der Budgetregisterkarte

für Programme und Projekte hinzugefügt haben. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ext_col_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung, die das System für diese Spalte generiert hat.
Name	NVARCHAR	25	falsch	Bezeichnung der Spalte.
Status	INT32		falsch	Flag, ob die Spalte aktiviert ist. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Aktiviert • 2 = Inaktiviert

uap_costitem_ext_col_val

Diese Tabelle enthält die Werte, die die Benutzer in die zusätzlichen Spalten eingeben, die nur Text enthalten können, den die Vorlagenadministratoren zu den Artikelpositions-Tabellen der Budgetregisterkarte für Programme oder Projekte hinzugefügt haben. Werte, die in die Standardspalten der Artikelpositions-Tabellen eingegeben werden, sind in der Tabelle uap_proj_cost_item oder uap_prgm_cost_item enthalten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
object_type	VARCHAR	10	falsch	
object_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für ein Programm oder Projekt.
cost_item_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für eine Zeile in der Artikelpositions-Tabelle. Fremdschlüssel für uap_proj_cost oder uap_prgm_cost.
version_id	INT32		falsch	Versions-ID. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				für uap_proj_cost oder uap_prgm_cost.
ext_col_id	INT32		falsch	Eindeutige Kennung für die zusätzliche Spalte. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_costitem_ext_col.
value	NVARCHAR	150	falsch	Wert, der vom Benutzer in die Spalte eingegeben wird.

uap_deleted_tcs_rows

Diese Tabelle enthält die Zellen-IDs der veröffentlichten Zeilen in einem Arbeitsblatt für Zielzellen, die seit der letzten Veröffentlichung von TCS gelöscht wurden. Bei der nächsten Veröffentlichung von TCS sendet Unica Plan die Zeilen in dieser Tabelle für das Projekt zum Löschen an Unica Campaign. Wenn die Löschung erfolgreich ist, löscht Unica Plan diese Zeilen aus der Tabelle. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
uap_tcs_cell_id	INT64		falsch	ID für die gelöschte Zelle im TCS.
uap_project_id	INT32		falsch	Eindeutige ID für das Projekt, in dem das TCS enthalten ist.

uap_campaign_std_attributes

Diese Tabelle enthält die Werte für die Standardattribute der Kampagne für jedes Kampagnenprojekt. Die Tabelle enthält nicht den Namen oder den Code der Kampagne, weil beides mit dem Projektnamen und dem Projektcode identisch ist. Projektname und Projektcode werden in der Tabelle uap_projects gespeichert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für das Kampagnenprojekt. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_projects.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
Beschreibung	NVARCHAR	1024	true	Beschreibung der Kampagne.
start_date	DATETIME		true	Startdatum der Kampagne.
end_date	DATETIME		true	Enddatum der Kampagne.
Ziel	NVARCHAR	1024	true	Ziel der Kampagne.
initiative	NVARCHAR	255	true	Initiative der Kampagne.
security_policy_id	INT32		true	Eindeutige Kennung der Sicherheitsrichtlinie für die Kampagne.
security_policy_name	NVARCHAR	192	true	Name der Sicherheitsrichtlinie für die Kampagne.

uap_campaign_offers

Diese Tabelle enthält Informationen zu Angeboten und Angebotslisten aus Unica Campaign. Die Tabelle wird ausgefüllt, wenn ein Benutzer mindestens ein Angebot aus dem Dialogfeld in dem Arbeitsblatt für Zielzellen auswählt und die Änderungen speichert. Die Tabelle wird aktualisiert, wenn das TCS veröffentlicht wird und der Aufruf zur TCS-Veröffentlichung einen aktualisierten Namen für ein Angebot oder eine Angebotsliste zurückgibt. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
offer_gen_id	INT32		false	Eindeutige ID, die Unica Plan für das Angebot generiert hat.
uac_offer_id	INT64		true	Eindeutige ID des Angebots in Unica Campaign
offer_name	NVARCHAR	390	true	Name des Angebots.
offer_code	NVARCHAR	50	true	Code des Angebots.
offer_type	INT32		true	Angebotstyp: Angebot oder Angebotsliste.
partition_id	NVARCHAR	256	false	Speichert die Partition des ausgewählten Angebots. Die Größe dieser Spalte wurde in Version 8.6.0 erhöht.

uap_campaign_offer_ref

Diese Tabelle verbindet die Tabelle uap_campaign_offers mit dem Angebot aus einer Zeile in dem Arbeitsblatt für Zielzellen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
dest_offer_gen_id	INT32		false	Eindeutige ID, die Plan für das Angebot generiert hat. Verweist auf die Tabelle uap_campaign_offers.
src_project_id	INT32		false	Eindeutige Kennung des Quellprojekts.
raster_row_id	INT32		false	Eindeutige ID der Zeile im TCS für das zugeordnete Angebot.

lkup_flowchart_run_type_en_us

Diese Tabelle enthält den deutschen de_DE-Anzeigetext für jeden Ausführungstyp, den Unica Campaign empfängt. Diese Tabelle wurde in Version 8.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für den Ausführungstyp.
run_type_value	NVARCHAR	30	false	Interner Name für den Ausführungstyp.
run_type_text	NVARCHAR	50	false	Lokalisierte Anzeigetext für den Ausführungstyp.

lkup_flowchart_run_type_en_gb

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_fr_fr

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_de_de

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	falsch	

lkup_flowchart_run_type_es_es

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		falsch	
run_type_value	NVARCHAR	30	falsch	
run_type_text	NVARCHAR	50	falsch	

lkup_flowchart_run_type_pt_br

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		falsch	
run_type_value	NVARCHAR	30	falsch	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_it_it

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_ja_jp

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_ko_kr

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_zh_cn

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	
run_type_value	NVARCHAR	30	false	
run_type_text	NVARCHAR	50	false	

lkup_flowchart_run_type_zh_tw

Diese Tabelle enthält den Anzeigetext in traditionellem Chinesisch (zh_tw) für jeden Ausführungstyp, der von Unica Campaign empfangen wird. Diese Tabelle wurde in Version 9.1.1 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für den Ausführungstyp.
run_type_value	NVARCHAR	30	false	Interner Name für den Ausführungstyp.
run_type_text	NVARCHAR	50	false	Lokalisierte Anzeigetext für den Ausführungstyp.

lkup_flowchart_run_type_ru_ru

Diese Tabelle enthält den Anzeigetext in russischer Sprache (ru_ru) für jeden Ausführungstyp, der von Unica Campaign empfangen wird. Diese Tabelle wurde in Version 8.6 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
run_type_id	INT32		false	Eindeutige Kennung für den Ausführungstyp.
run_type_value	NVARCHAR	30	false	Interner Name für den Ausführungstyp.
run_type_text	NVARCHAR	50	false	Lokalisierte Anzeigetext für den Ausführungstyp.

uap_ml_milestone

Diese Tabelle wurde in Version 8.1.0. hinzugefügt, Spalten in der „uap_ml_milestone“-Tabelle

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
milestone_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Primärschlüssel für den Meilensteineintrag.
Code	NVARCHAR	50	false	Benutzerdefinierter Code für den Meilenstein.
Name	NVARCHAR	255	true	Name des Meilensteins.
Anzeige	NVARCHAR	305	true	Anzeigeformat des Meilensteins: „name-code“ oder „code-name“.
display_no	INT32		true	Folgenummer.
flag_enabled	VARCHAR	1	true	Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 1 = aktiviert • 0 = inaktiviert

uap_budget_alloc_version

Diese Tabelle wurde in Version 8.2.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_alloc_version_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Primärschlüssel für eine Budgetzuordnungsversion.
owner_object_id	INT32		false	Die Plan-, Programm- oder Projekt-ID, die diese Zuordnungsversion besitzt.
owner_object_type	VARCHAR	50	false	Der Objekttyp, zu dem diese Zuordnungsversion gehört: Projekt, Programm oder Plan.
fiscal_year	INT32		false	Das Geschäftsjahr, für das diese Version erstellt wurde.
version_label	NVARCHAR	50	false	Der Name der Version, wie vom Benutzer bereitgestellt.
state_code	VARCHAR	20	false	Status der Version. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • NON_FINALIZED • ACTIVE • FINALIZED
approved	INT32		true	Zeigt an, ob diese Budgetversion genehmigt ist. Diese Spalte wurde in Version 8.2.0 nicht verwendet. Sie ist für die zukünftige Verwendung reserviert.
created_date	DATETIME		true	Erstellungsdatum dieser Version.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
created_by	INT32		true	Benutzer-ID des Benutzers, der diese Version erstellt hat.
last_mod_date	DATETIME		true	Datum der letzten Änderung.
modified_by	INT32		true	ID des Benutzers, der die letzte Änderung vorgenommen hat.

uap_budget_period

Diese Tabelle zeichnet die Budgetzeiträume im Geschäftsjahr auf. Diese Tabelle wurde in Version 8.2.0 hinzugefügt. Beachten Sie, dass die Werte von quarter_id, month und week relative Werte innerhalb des Geschäftsjahres sind. Der Wert 0 für month bedeutet also nicht notwendigerweise Januar. Der Wert 0 für month steht für den ersten Monat des Geschäftsjahrs. Die Darstellung der Quartale, Monate und Wochen in dieser Tabelle ist relativ. Diese Werte entsprechen nicht den absoluten Kalenderwerten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_period_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Primärschlüssel für einen Budgetzeitraum.
fiscal_year	INT32		false	Das Geschäftsjahr.
quarter_id	INT32		false	Das Quartal des Geschäftsjahrs; wenn die Budgetgranularität vierteljährlich ist, lauten die gültigen Werte 0, 1, 2 und 3. Wenn die Granularität nicht vierteljährlich ist, lautet der Wert -1.
Monat	INT32		false	Der Monat des Geschäftsjahrs. Wenn die Budgetgranularität monatlich ist, lauten die gültigen Werte 0

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				bis 11. Wenn die Granularität nicht monatlich ist, lautet der Wert -1.
Woche	INT32		false	Die Woche des Geschäftsjahres. Wenn die Budgetgranularität wöchentlich ist, lauten die gültigen Werte 0 bis 52. Wenn die Granularität nicht wöchentlich ist, lautet der Wert -1.
period_granularity	INT32		false	Ein Flag zur Unterteilung des Zeitrahmens. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • 0 = vierteljährlich • 1 = monatlich • 2 = wöchentlich

uap_budget_spend

Diese Tabelle zeichnet festgeschriebene, prognostizierte und tatsächliche Ausgaben auf.

Diese Tabelle wurde in Version 8.2.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	budget_id des Objekts, für das der Ausgabenbetrag aufgezeichnet wird.
budget_period_id	INT32		false	budget_period zur Zuschreibung dieser Ausgabe. Diese Spalte ist die Fremdschlüsselreferenz

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				für uap_budget_period, budget_period_id.
forecast_amt	FLOAT		true	Voraussichtliche zukünftige Ausgaben.
committed_amt	FLOAT		true	Darstellung der festgeschriebenen Ausgabenbeträge.
actual_amt	FLOAT		true	Bereits getätigte Ausgaben.

uap_budget_allocation

Diese Tabelle zeichnet Zuweisungen zu verschiedenen Objekten für verschiedene Budgetzeiträume in verschiedenen Budgetzuordnungsversionen auf. Diese Tabelle wurde in Version 8.2 hinzugefügt. Die Werte von alloc_amt werden beispielsweise nicht für das Objekt selbst, sondern nur für untergeordnete Werte des Objekts ausgefüllt. Das folgende Beispiel zeigt die Einträge für einen Plan mit budget_id 101 und version_id 121, der ein untergeordnetes Programm mit budget_id 105 hat. In all diesen Quartalen werden dem Plan 1000 und dem untergeordneten Programm 500 zugeordnet: 107, 108, 109, 110. In diesem Beispiel würden die Einträge wie folgt lauten.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
budget_id	INT32		false	Budget-ID des Objekts.
budget_alloc_version_id	INT32		false	Budgetversion, zu der diese Zuweisung gehört. Diese Spalte ist die Fremdschlüsselreferenz auf uap_budget_alloc_version, budget_alloc_version_id.
budget_period_id	INT32		false	Der Budgetzeitraum, für den diese Zuweisung vorgenommen wird. Diese Spalte ist die Fremdschlüsselreferenz

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				für uap_budget_period, budget_period_id.
budget_amt	FLOAT		true	Signalisiert, ob das Budget selbst zugewiesen oder von einem übergeordneten Objekt abgerufen wird.
alloc_amt	FLOAT		true	Stellt die Zuweisung dar, die ein Objekt für ein untergeordnetes Element vornimmt. Dieser Wert ist immer 0, wenn budget_amt und line_item_amt ausgefüllt sind.
line_item_amt	FLOAT		true	Stellt den Betrag dar, den ein Objekt im geplanten Betrag zur eigenen Verwendung reserviert.

uap_tt_budget_rule

Die Tabelle enthält die Budgetregeln, die in den Objektvorlagen definiert wurden. Diese Tabelle wurde in Unica Plan 8.5.0 hinzugefügt, um Budgetgenehmigungen zu unterstützen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	Die ID der Vorlage, in der die Genehmigungsregel definiert wurde.
rule_id	INT32		false	Die ID der Regel, die in der Regeltablette erstellt wurde.

uap_tt_me_metrics

Diese Tabelle enthält die im Metrikeditor erstellten Metriken. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
metric_id	INT32		false	Die interne ID der Metrik.
internal_name	NVARCHAR	50	false	Der interne Name der Metrik.
display_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel des Anzeigenamens der Metrik.
display_name	NVARCHAR	100	false	Der vom Benutzer eingegebene Name der Metrik.
description_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel zur Beschreibung der Metrik.
Beschreibung	NVARCHAR	300	true	Die vom Benutzer eingegebene Beschreibung der Metrik.
unit_type	VARCHAR	20	falsch	Der Datentyp der Metrik.
display_format	VARCHAR	5	falsch	Das Anzeigeformat für den Wert der Metrik.
mprecision	INT32		falsch	Die Dezimalgenauigkeit des Wertes.

uap_tt_me_metrics_group

Diese Tabelle enthält die im Metrikeditor erstellten Metrikgruppen. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
group_id	INT32		falsch	Die interne ID der Gruppe.
internal_name	NVARCHAR	50	false	Der interne Name der Gruppe.
display_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				Schlüssel zur Ansicht der Gruppe.
display_name	NVARCHAR	100	false	Der vom Benutzer eingegebene Name der Gruppe.
description_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel zur Beschreibung der Gruppe.
Beschreibung	NVARCHAR	300	true	Die vom Benutzer eingegebene Beschreibung der Gruppe.

uap_tt_me_metrics_group_ref

Diese Tabelle enthält die Zuordnung der Gruppen mit der Vorlage und die Anzeigereihenfolge der Gruppe. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	Die interne ID der Metrikvorlage.
group_id	INT32		false	Die interne ID der zugeordneten Gruppe.
tab_order	INT32			Die Anzeigereihenfolge der Registerkarten in der Vorlage.

uap_tt_me_metrics_template

Diese Tabelle enthält die im Metrikeditor erstellten Metrikvorlagen. Sie wurde in Unica Plan Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	Die interne ID der Metrikvorlage.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
internal_name	NVARCHAR	50	false	Der interne Name der Metrikvorlage.
display_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel für den Anzeigenamen der Vorlage.
display_name	NVARCHAR	100	false	Der vom Benutzer eingegebene Name der Metrikvorlage.
description_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel zur Beschreibung der Vorlage.
Beschreibung	NVARCHAR	300	true	Die vom Benutzer eingegebene Beschreibung der Metrikvorlage.
Typ	VARCHAR	20	false	Der Typ der Metrikvorlage. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 = PLAN • 2 = PROJECT • 8 = PROGRAM • -1 = LEGACY

uap_tt_me_metrics_dimension

Diese Tabelle enthält die im Metrikeditor erstellten Metrikdimensionen. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
dimension_id	INT32		false	Die interne ID der Metrikdimension.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
internal_name	NVARCHAR	50	true	Der interne Name der Metrikdimension.
display_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel der Metrikdimension.
display_name	NVARCHAR	100	false	Der vom Benutzer eingegebene Name der Metrikdimension.
description_key	NVARCHAR	100	true	Der in der Eigenschaftendatei zur Lokalisierung verwendete Schlüssel zur Beschreibung der Metrikdimension.
Beschreibung	NVARCHAR	300	true	Die vom Benutzer eingegebene Beschreibung der Metrikdimension.
Typ	VARCHAR	20	false	Der Typ der Metrikdimension. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • TARGET • ACTUAL • OTHER
tab_order	INT32			Die Anzeigereihenfolge der Registerkarten in der Metrikdimension.

uap_tt_me_metrics_ref

Diese Tabelle enthält die Zuordnung der Metrikvorlagengruppen. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	Die interne ID der Metrikvorlage.
group_id	INT32		false	Die interne ID der zugeordneten Gruppe.
metric_id	INT32		false	Die interne ID der Metrik, die der Gruppe in der Vorlage zugeordnet ist.
is_formula	INT32		false	Legt fest, ob der Feldwert intern durch eine Formel oder durch den Benutzer berechnet wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
Formel	NVARCHAR	1000	true	<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Berechnet durch Formel • 0 = Benutzereingabe
				Wenn is_formula = 1, dann enthält diese Spalte die tatsächliche Formel.
is_planned	INT32		false	Ein Flag, das angibt, ob die Metrik geplant wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
is_rollup	INT32		false	<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Ja • 0 = Nein
				Ein Flag, das angibt, ob die Metrik zusammengefasst wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 = Ja

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tab_order	INT32		false	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Nein <p>Die Anzeigereihenfolge der Metriken innerhalb der Gruppe in der Vorlage.</p>

uap_offer_attributes

Diese Tabelle enthält die Standardattribute des Angebots, das mit einem Angebot verknüpft ist, das in Unica Plan erstellt wurde. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mktg_object_id	INT32		false	Die interne ID des Marketingobjekts, das dem Angebot zugeordnet ist.
campaign_sec_policy_id	INT32		false	Die ID der Unica Campaign-Sicherheitsrichtlinie, die dem Angebot zugeordnet ist.
campaign_sec_policy_name	NVARCHAR	256	false	Der Name der Unica Campaign-Sicherheitsrichtlinie, die dem Angebot zugeordnet ist. In Version 8.6 wurde die Größe erhöht und Nullwerte wurden zugelassen.
offer_code_1	NVARCHAR	40	true	Angebotscode 1.
offer_code_2	NVARCHAR	40	true	Angebotscode 2.
offer_code_3	NVARCHAR	40	true	Angebotscode 3.
offer_code_4	NVARCHAR	40	true	Angebotscode 4.
offer_code_5	NVARCHAR	40	true	Angebotscode 5.
campaign_offer_id	INT64		true	Die ID, die dem Angebot von Unica Campaign zugeordnet wurde.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
is_approved	INT32		true	Ein Flag, das angibt, ob das Angebot genehmigt wird.
is_offer_list	NVARCHAR	1	true	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
is_smart_list	NVARCHAR	1	true	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
partition_id	NVARCHAR	256	true	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
include_subfolder	INT32		true	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
offer_list_limit	INT32		true	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
cm_client_id	VARCHAR	100	true	Die Digital Recommendations-Kunden-ID, die dem Angebot zugeordnet ist. Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ml_cm_clients.cm_client_id. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
cm_category_id	VARCHAR	200	true	Die Digital Recommendations-Kategorie-ID, die für das Angebot ausgewählt wurde. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
cm_category_name	NVARCHAR	200	true	Der Digital Recommendations-Kategorienname, der für das Angebot ausgewählt wurde. Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

uap_offer_suppression

Diese Tabelle enthält die Angebotsunterdrückungsattribute, die einem in Unica Plan erstellten Angebot zugeordnet sind. Sie wurde in Version 10.0.0 erstellt

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
OfferID	INT64		false	Die interne ID des Angebots, die dem Angebot zugeordnet ist.
SuppressionType	INT32		false	Der Typ der Unterdrückung (ACCEPT=1, REJECT=2, CONTACT=3).
ResponseTypeCode	NVARCHAR 64		wahr	Der Code des Antworttyps.
EventCount	INT32		wahr	Nur verwendet, wenn der Unterdrückungstyp CONTACT ist (sonst gleich 1).
AttributID	INT64		wahr	Die Attribut-ID.
StringValue	NVARCHAR 1024		wahr	Der Wert des Attributs (wenn das Attribut den Typ String hat).
NumberValue	FLOAT		wahr	Der Wert des Attributs (wenn das Attribut den Typ Number hat).
DatetimeValue	DATETIME		wahr	Der Wert des Attributs (wenn das Attribut den Typ Date hat).
SuppressionDuration	INT32		wahr	Anzahl Tage.

uap_tt_offer_template

Diese Tabelle enthält die Angebotsattribute, die einer Angebotsvorlage in Unica Plan zugeordnet sind. Sie wurde in Version 8.5.0 erstellt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		falsch	Diese Spalte gibt die Vorlagen-ID des Angebots an.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
offer_code_format_1	NVARCHAR	32	wahr	Angebotscodeformat 1.
offer_code_format_2	NVARCHAR	32	true	Angebotscodeformat 2.
offer_code_format_3	NVARCHAR	32	true	Angebotscodeformat 3.
offer_code_format_4	NVARCHAR	32	true	Angebotscodeformat 4.
offer_code_format_5	NVARCHAR	32	true	Angebotscodeformat 5.
treatment_code	NVARCHAR	192	true	Der Verfahrenscode des Angebots. In Version 8.6.0 wurde die Größe dieser Spalte erhöht.
treatment_code_gen_class	NVARCHAR	750	true	Der Verfahrenscodegenerator für die Angebotsvorlage. In Version 8.6.0 wurde die Größe dieser Spalte erhöht.
template_published	NVARCHAR	1	true	Ein Flag, das angibt, ob die Vorlage veröffentlicht wird.
				<ul style="list-style-type: none"> • Y = ja • N = nein
offer_code_pid_class	NVARCHAR	750	true	Der Angebotscodegenerator für die Angebotsvorlage. In Version 8.6.0 wurde die Größe dieser Spalte erhöht.
campaign_sec_policy_id	INT64			Die ID der Unica Plan-Sicherheitsrichtlinie, die der Angebotsvorlage zugeordnet ist.
campaign_sec_policy_name	NVARCHAR	256	true	Der Name der Unica Plan-Sicherheitsrichtlinie, die der Angebotsvorlage zugeordnet ist. In Version 8.6.0 wurde die Größe dieser Spalte erhöht.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
campaign_template_id	INT64			Die ID, die der Vorlage in Unica Plan zugeordnet ist.
offer_list_template	NVARCHAR	1	true	Diese Spalte wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.
coremetrics_integrated_flag	INT32		wahr	Gibt an, ob die optionale Integration mit Digital Recommendations für die Angebotsvorlage aktiviert ist.
				Diese Spalte wurde in Version 9.0 hinzugefügt.
coremetrics_url	VARCHAR	200	wahr	Die URL einer Digital Recommendations-Instanz. Hinzugefügt in Version 9.0.

uap_version

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
current_version	VARCHAR	20	falsch	

uap_ui_tabset

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tabset_id	INT32		falsch	
tabset_name	NVARCHAR	30	wahr	
object_type	NVARCHAR	520	wahr	
tabset_title	NVARCHAR	60	wahr	
is_visible	VARCHAR	1	falsch	Ist standardmäßig Y=Ja.

uap_ui_tabset_item

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tabset_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ui_tabset.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
tabset_item_id	INT32		falsch	
tab_order	INT32		wahr	
item_name	NVARCHAR	30	wahr	
item_type	NVARCHAR	20	wahr	
xpos	INT32		wahr	
width	INT32		wahr	
height	INT32		wahr	
visible	VARCHAR	1	wahr	
divider	VARCHAR	1	wahr	
is_raster	VARCHAR	1	wahr	
ausgewählt	VARCHAR	1	wahr	
tab_group	NVARCHAR	30	wahr	
Anzeige	NVARCHAR	200	wahr	
icon_img	NVARCHAR	200	true	
img_id	NVARCHAR	30	true	
map_id	NVARCHAR	30	true	
display_id	NVARCHAR	30	true	
help_tip	NVARCHAR	200	true	
discriminator	VARCHAR	1	false	
is_visible	VARCHAR	1	false	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Y = Ja

- N = Nein

uap_ui_menu

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
menu_id	INT32		false	
menu_name	NVARCHAR	30	true	
object_type	NVARCHAR	520	true	

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
is_visible	VARCHAR	1	false	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja • N = Nein

uap_ui_menu_item

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
menu_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ui_menu.
menu_item_id	INT32		false	
menu_item_name	NVARCHAR	40	true	
tab_order	INT32		true	
tab_id	NVARCHAR	30	true	
Darstellung	NVARCHAR	200	true	
Anzeige	NVARCHAR	200	true	
attribute_id	NVARCHAR	30	true	
is_raster	VARCHAR	1	true	
map_id	NVARCHAR	30	true	
item_type	NVARCHAR	20	true	
is_visible	VARCHAR	1	false	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig. <ul style="list-style-type: none"> • Y = Ja • N = Nein

uap_ui_column

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
column_id	INT32		false	
column_name	NVARCHAR	40	true	
Anzeige	NVARCHAR	200	true	
QuickInfo	NVARCHAR	200	true	
object_type	NVARCHAR	520	true	
is_visible	VARCHAR	1	false	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Y = Ja
- N = Nein

uap_list_filter

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
filter_id	INT32		false	
filter_item_name	NVARCHAR	40	true	
Anzeige	NVARCHAR	200	true	
item_value	NVARCHAR	200	true	
item_type	VARCHAR	1	true	Die folgenden Werte sind zulässig.

- T = Filtertext
- A = Filterattribut

object_type	NVARCHAR	520	true	
is_visible	VARCHAR	1	false	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Y = Ja
- N = Nein

uap_list_columns

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
column_list_id	INT32		false	
row_style	INT32		true	
suppress_chkbox	VARCHAR	1	wahr	
object_type	NVARCHAR	520	wahr	
is_visible	VARCHAR	1	falsch	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Y = Ja
- N = Nein

uap_list_column

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
column_list_id	INT32		falsch	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_list_columns.
column_id	INT32		falsch	
column_name	NVARCHAR	40	wahr	
tab_order	INT32		true	
column_type	NVARCHAR	30	true	
header_text	NVARCHAR	200	true	
help_tip	NVARCHAR	200	true	
Darstellung	NVARCHAR	200	true	
default_sort	VARCHAR	1	true	
is_visible	VARCHAR	1	false	Ist standardmäßig Y. Die folgenden Werte sind zulässig.

- Y = Ja
- N = Nein

uap_offers_job_import

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
job_id	INT32		false	
partition_id	NVARCHAR	256	true	
start_date	DATETIME		true	
end_date	DATETIME		true	
total_offer_template_count	INT32		true	
total_offer_folder_count	INT32		true	
total_offer_count	INT32		true	
total_offer_list_count	INT32		true	
imported_offer_template_count	INT32		true	
imported_offer_folder_count	INT32		true	
imported_offer_count	INT32		true	
imported_offer_list_count	INT32		true	
updated_offer_count	INT32		true	
updated_offer_list_count	INT32		true	
Status	NVARCHAR	50	true	
failure_reason	NVARCHAR	1024	true	

uap_offers_job_messages

Diese Tabelle wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
job_id	INT32		false	
message_code	NVARCHAR	50	true	
message_level	NVARCHAR	50	true	
obj_type	NVARCHAR	50	true	
failed_object	NVARCHAR	1024	true	
dependent_type	NVARCHAR	50	true	
dependents	CLOB		true	
message	CLOB		true	

uap_offers_import

Diese Tabelle wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
offer_import_id	INT32		false	
job_id	INT32		false	
partition_id	NVARCHAR	256	false	
comp_type	NVARCHAR	50	false	
campaign_id	INT64		false	
umo_id	INT64		false	
Status	NVARCHAR	20	true	

uap_object_folder

In dieser Tabelle werden die Ordner-IDs für Angebotsordner in Systemen gespeichert, die mit Unica Campaign integriert sind. Diese Tabelle wurde in Version 8.6 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
folder_id	INT64		false	
campaign_folder_id	INT64		wahr	
folder_name	NVARCHAR	765	falsch	
Beschreibung	NVARCHAR	1024	wahr	
parent_folder_id	INT64		wahr	
object_type	INT32		wahr	
campaign_sec_policy_id	INT64		falsch	
campaign_sec_policy_name	NVARCHAR	256	falsch	
partition_id	NVARCHAR	256	false	
created_date	DATETIME		true	
created_by	INT32		true	
last_mod_date	DATETIME		true	
modified_by	INT32		true	

uap_outoffice_setting

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
outoffice_setting_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Primärschlüssel für

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				die Einstellungen der Abwesenheitsdelegierung.
is_on	INT32		false	Nimmt standardmäßig den Wert 0 an.
user_id	INT32		true	Benutzer-ID der Person, die die Abwesenheitsdelegierung einstellt.
workflow_delegate_user_id	INT32		true	Benutzer-ID der Person, die delegiert wurde, um Workflow- und Genehmigungstasks zu bearbeiten.
approval_delegate_user_id	INT32		true	Benutzer-ID der Person, die delegiert wurde, um eigenständige Genehmigungen und Budgetfreigaben zu bearbeiten.
request_delegate_user_id	INT32		true	Benutzer-ID der Person, die delegiert wurde, um Projektanforderungen zu bearbeiten.
Kommentare	NVARCHAR	255	true	Benutzerdefinierter Text, der mit delegierten Tasks gesendet wird.
Status	NVARCHAR	20	true	
created_date	DATETIME		true	Erstellungsdatum.
modified_date	DATETIME		wahr	Datum der letzten Änderung.
dg_prj_req	INT32		falsch	Delegieren Sie eine Projektanforderung: Einer der Werte 0,1 oder 2, die

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
				für „Nicht automatisch delegieren“, „Alle automatisch delegieren“ oder „Ausgewählt automatisch zugewiesen“ sind.
dg_sto_appr_n_bdg_appr	INT32		falsch	Standalone-Genehmigungen und Budgetgenehmigungen delegieren: Einer der Werte 0,1 oder 2, die für Nicht automatisch delegieren, Alle automatisch delegieren oder Ausgewählt automatisch zugewiesen sind.
dg_wf_tsk_n_appr	INT32		falsch	Delegieren Sie Workflowtasks und Genehmigungen: Einer der Werte 0,1 oder 2, die für „Nicht automatisch delegieren“, „Alle automatisch delegieren“ oder „Ausgewählt automatisch zugewiesen“ sind.

uap_offerlist_offer

Diese Tabelle wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
mktg_object_id	INT32		falsch	
item_id	INT64		false	
seq_no	INT32		false	
search_criteria	CLOB		true	

uap_tt_offer_attributes

Diese Tabelle wurde in Version 8.6.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
umo_element_name	NVARCHAR	100	falsch	
campaign_internal_name	NVARCHAR	100	falsch	

uap_outoffice_hist

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
history_id	INT32		falsch	
outoffice_id	INT32		falsch	
owner_id	INT32		falsch	
deligated_user_id	INT32		falsch	
source_object_id	INT32		falsch	
source_object_type	INT32		falsch	
created_date	DATETIME		false	

uap_ooo_autoadd_setting

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
ooo_autoadd_setting	INT32		false	Systemweite Einstellung für automatische Hinzufügung von Abwesenheits-Stellvertretern zu Projektteams.
modified_date	DATETIME			Datum der letzten Änderung der Einstellung.
modified_by	INT32			Benutzer-ID der letzten Person, die die Einstellung geändert hat.

uap_appr_deny_reasons

Speichert Elemente, die zur definierten Liste 'Gründe für die Verweigerung einer Genehmigung' hinzugefügt werden. Wenn eine Installation einen Grund erfordert, wählen Benutzer, die eine Genehmigung verweigern, den Grund aus dieser Liste aus. Diese Tabelle wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
deny_reason_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jedes Element in der Liste generiert hat.
Name	NVARCHAR	255	true	Bezeichnung für das Listenelement.
Anzeige	NVARCHAR	1024	true	Legt fest, wie Listenelemente angezeigt werden: in alphabetischer Reihenfolge mit „Name - Code“ oder numerisch mit „Code - Name“.
Code	NVARCHAR	50	true	Kennzeichnender Code für das Listenelement.
display_no	INT32		true	Vom System bereitgestellte Nummer, um die Elemente in der Liste zu sortieren.
flag_enabled	VARCHAR	1	true	Gibt an, ob das Listenelement aktiviert ist und als Option in der Benutzerschnittstelle angezeigt wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Inaktiviert • 1 = Aktiviert

uap_tt_deny_reasons

Speichert für eine Projektvorlage die angegebene Teilmenge der Gründe, die Benutzer verwenden können, wenn sie eine Genehmigung verweigern. Hinzugefügt in Version 9.0.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
deny_reason_id	INT32		false	Gibt einen gültigen Grund aus „uap_appr_deny_reasons.“ „deny_reason_id“ für die Ablehnung einer Genehmigung an.
template_id	INT32		false	Gibt eine Vorlage aus uap_tt_templates.template_id an.

uap_stdappr_deny_reasons

Speichert die angegebene Teilmenge der Gründe, die Benutzer verwenden können, wenn sie eine eigenständige Genehmigung verweigern. Diese Tabelle wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
deny_reason_id	INT32		false	Gibt einen gültigen Grund aus „uap_appr_deny_reasons.“ „deny_reason_id“ für die Ablehnung einer Genehmigung an.

uap_ml_cm_clients

Speichert Elemente für die Liste der Coremetrics-Clients, die Administratoren importieren können, wenn sie die Integration mit Digital Recommendations in Angebotsvorlagen aktivieren. Diese Tabelle wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
cm_client_id	INT32		false	Eindeutige Kennung, die das System für jeden Kunden in der Liste generiert hat.
Name	NVARCHAR	255	false	Bezeichnung für das Listenelement.
Code	NVARCHAR	50	true	Der Wert der Kunden-ID aus einer Digital Recommendations-Installation.
Anzeige	NVARCHAR	305	false	Legt fest, wie Listenelemente angezeigt werden: in alphabetischer Reihenfolge mit „Name - Code“ oder numerisch mit „Code - Name“.
display_no	INT32		true	Vom System bereitgestellte Nummer, um die Elemente in der Liste zu sortieren.
flag_enabled	VARCHAR	1	true	Gibt an, ob das Listenelement aktiviert ist und in der Benutzerschnittstelle angezeigt wird. Die folgenden Werte sind zulässig.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Inaktiviert • 1 = Aktiviert

uap_tt_cm_clients

Diese Tabelle enthält die Digital Recommendations-Kunden-IDs, die einer Angebotsvorlage in Unica Plan zugeordnet sind. Diese Tabelle wurde in Version 9.0 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
template_id	INT32		false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_tt_templates.template_id. Gibt die Angebotsvorlage an.
cm_client_id	NVARCHAR	100	false	Diese Spalte ist der Fremdschlüssel für uap_ml_cm_clients.cm_client_id. Speichert die Digital Recommendations-Kunden-ID.

uap_map_table

In dieser Tabelle werden die Objektnamen mit der entsprechenden Datenbanktabelle und der Schlüsselspalteninformation gespeichert. Diese Tabelle wurde in Version 9.1.0 hinzugefügt. Vor Version 9.1.0 wurden diese Informationen in den XML-Dateien gespeichert.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_id	INT32		false	>Interne ID der Zuordnung
object_name	NVARCHAR	520	false	Name des Objekts
table_name	NVARCHAR	30	false	Datenbanktabelle des entsprechenden Objekts
table_key	NVARCHAR	30	false	Schlüsselspalte der Datenbanktabelle
order_column	NVARCHAR	30	true	Standardsortierspalte

uap_file_mime_types

Diese Tabelle enthält die Zuordnung zwischen Dateierweiterung und zugehörigem Datei-MIME-Typ. Dieser Inhalt wird verwendet, um den MIME-Typ einer hochgeladenen Datei zu bestimmen.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
file_ext	NVARCHAR	10	false	Die Dateierweiterung. Diese Spalte ist der Primärschlüssel.
mime_type	NVARCHAR	255	false	Der MIME-Typ der Datei, deren Erweiterung in file_ext gespeichert ist.

uap_map_column

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
map_id	INT32		false	
column_id	INT32		false	
column_name	NVARCHAR	40	false	
column_element	NVARCHAR	200	true	
column_label	NVARCHAR	200	true	
column_message	NVARCHAR	1024	true	
column_type	NVARCHAR	40	true	
max_length	INT32		true	
db_type	NVARCHAR	40	true	
tab_order	INT32		true	
erforderlich	VARCHAR	1	true	
lookup_table	NVARCHAR	40	true	
lookup_id_column	NVARCHAR	40	true	
lookup_desc_column	NVARCHAR	40	true	
default_value	NVARCHAR	200	true	
readonly	VARCHAR	1	true	
seq_no	INT32		false	

uap_project_bpm_instance

Diese Tabelle wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	Eindeutige ID des Projekts.
				Diese Spalte ist der Primärschlüssel.
process_instance_id	INT64		true	
bpmnnotation	CLOB		true	

uap_project_subprocess_count

Diese Tabelle wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
project_id	INT32		false	Eindeutige ID des Projekts.
sub_process_id	NVARCHAR	50	false	Diese Spalte ist der Primärschlüssel.
count	INT32		false	

uap_wfs_registration

Diese Tabelle wurde in Version 10.0.0.2 hinzugefügt.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
account_id	INT64		false	Diese Spalte ist der Primärschlüssel.
org_id	INT64		false	
application_name	NVARCHAR	100	false	
private_key	CLOB		false	
public_key	CLOB		false	
customer_name	NVARCHAR	100	false	
contact_person	NVARCHAR	100	false	
email_address	NVARCHAR	100	false	

Tabelle 2. uap_histgenids

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
history_table_name	NVARCHAR	50	False	Enthält den Namen der Protokolltabelle.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
history_table_index	VARCHAR	50	False	Zum Beispiel: uap_proj_hist, uap_approval_hist, uap_outoffice_hist usw. für den jeweiligen Marketing- Objekttyp.
mobj_entity_id	INT32		False	Enthält den Namen der Indexspalte in der Protokolltabelle, z. B. seq_no für uap_approval_hist.
max_index	INT32		False	Enthält den Primärschlüssel des Marketingobjekts. Zum Beispiel: uap_approval, uap_project etc.

Feld	Typ	Länge	Null?	Beschreibung
version	INT32		False	ein bestimmtes Marketingobjekt. Versionsnummer der Datensätze in der Tabelle.