

Version 11 Release 0.1  
31 août 2018

*IBM Marketing Platform Tables  
système*

**IBM**

**Important**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations de la rubrique "Remarques" on page 41.

Cette édition s'applique à la version 11.0.1 d'IBM Marketing Platform et à toutes les éditions et modifications ultérieures jusqu'à mention contraire dans les nouvelles éditions.

© **Copyright IBM Corporation 1999, 2018.**

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

---

# Contents

<b>Chapter 1. A propos de ce document . . . 1</b>	Règles de confidentialité et conditions d'utilisation 43
Documentation et aide relatives à Marketing Platform 2	
<b>Chapter 2. Références des tables système IBM Marketing Platform . . . . 5</b>	
<b>Avant de contacter le support technique d'IBM. . . . . 39</b>	
<b>Remarques . . . . . 41</b>	
Marques . . . . . 43	



---

## Chapter 1. A propos de ce document

Cette section fournit une introduction relative à l'objet et la portée du présent document et présente ses conditions et modalités d'utilisation.

### Objet du présent document

Le présent document est destiné à aider votre société à comprendre le modèle de données IBM® Marketing Platform à des fins d'intégration.

**Important:** Vous n'êtes pas autorisé à modifier les tables système Marketing Platform directement (autrement que par le biais de l'interface utilisateur). Si vous modifiez les tables système Marketing Platform directement, vous risquez de compromettre le fonctionnement de Marketing Platform et d'empêcher le support technique IBM de résoudre les problèmes.

### Conditions et modalités d'utilisation

Les informations ci-jointes sont confidentielles et sont la propriété de IBM . Elles doivent par conséquent être utilisées conformément aux dispositions de votre accord de confidentialité valide en cours.

Ces informations ne doivent être partagées au sein de votre entreprise qu'en cas de réelle nécessité. Si vous n'êtes pas en mesure de confirmer que votre société possède un accord de confidentialité valide en cours avec IBM protégeant de façon appropriée les données ci-jointes contre la divulgation publique, NE CONTINUEZ PAS LA LECTURE DE CE DOCUMENT ET RETOURNEZ-LE IMMEDIATEMENT A IBM .

### Modifications ultérieures apportées à la table système

IBM se réserve le droit de changer à tout moment les schémas de table système et le contenu du présent document pour le produit Marketing Platform. Si vous décidez de développer des intégrations personnalisées à l'aide des tables système Marketing Platform, ces composants doivent être consultés et éventuellement modifiés afin d'être compatibles avec les éditions ultérieures des tables système Marketing Platform.

Il n'existe aucune garantie de compatibilité descendante ou de migration automatique pour les extensions personnalisées ou tierces effectuées à l'aide des tables système Marketing Platform. IBM ne prend en charge aucune utilisation des tables système Marketing Platform autre que l'utilisation standard de l'application effectuée via l'application Marketing Platform ou tout outil standard livré avec le produit.

## Documentation et aide relatives à Marketing Platform

IBM Marketing Platform fournit de la documentation et de l'aide pour les utilisateurs, les administrateurs et les développeurs.

Table 1. Se lancer immédiatement

Tâche	Documentation
Consulter une liste de nouvelles fonctions, de problèmes connus et de solutions de contournement	<i>IBM Marketing Platform Edition Notes</i>
En savoir plus sur la structure de la base de données de Marketing Platform	<i>IBM Marketing Platform Tables système</i>
Installation ou mise à niveau de Marketing Platform et déploiement de l'application Web Marketing Platform	L'un des guides suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>IBM Marketing Platform Guide d'installation</i></li><li>• <i>IBM Marketing Platform - Guide de mise à niveau</i></li></ul>
Implémenter les rapports IBM Cognos® fournis avec IBM Marketing Software	<i>IBM Marketing Software Reports - Guide d'installation et de configuration</i>

Table 2. Configurer et utiliser Marketing Platform

Tâche	Documentation
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuster les paramètres de configuration et de sécurité pour les produits IBM</li><li>• Effectuer l'intégration avec des systèmes externes tels que LDAP et le contrôle de l'accès Web</li><li>• Implémenter la connexion unique avec diverses applications à l'aide de l'authentification fédérée SAML 2.0 ou de la connexion unique</li><li>• Exécuter des utilitaires de maintenance sur les produits IBM</li><li>• Configurer et utiliser le suivi des événements d'audit</li><li>• Planifier des exécutions d'objets IBM Marketing Software</li></ul>	<i>IBM Marketing Platform Guide d'administration</i>

Table 3. Obtenir de l'aide

Tâche	Instructions
Ouvrir l'aide en ligne	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pour ouvrir une rubrique d'aide contextuelle, sélectionnez <b>Aide &gt; Aide pour cette page</b>.</li><li>2. Pour afficher une aide en ligne complète, sélectionnez <b>Aide &gt; Documentation du produit</b> et cliquez sur le lien <b>IBM Marketing Platform dans Knowledge Center</b>.</li></ol> <p>Vous devez disposer d'un accès Web pour afficher l'aide en ligne contextuelle. Contactez le support IBM pour obtenir des informations sur l'accès à l'IBM Knowledge Center et son installation en local pour une documentation hors ligne.</p>
Obtenir des PDF	Utilisez l'une des méthodes suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Choisissez <b>Aide &gt; Documentation du produit</b> pour accéder aux PDF et à l'aide sur Marketing Platform.</li><li>• Sélectionnez <b>Aide &gt; Toute IBM Marketing Software la documentation</b> pour accéder à la documentation de tous les produits.</li></ul>
IBM Knowledge Center	Pour accéder à l'IBM Knowledge Center, sélectionnez <b>Aide &gt; Prise en charge pour ce produit</b> .
Obtenir du support	Rendez-vous sur le site <a href="http://www.ibm.com/support">http://www.ibm.com/support</a> pour accéder au portail de support IBM.







---

## Chapter 2. Références des tables système IBM Marketing Platform

Cette section fournit des informations détaillées sur chacune des tables système d'IBM Marketing Platform.

Les types de données indiqués dans les tableaux sont génériques et peuvent varier dans votre installation Marketing Platform selon la base de données utilisée pour les tables système.

### USM\_USER

Stocke les informations relatives aux utilisateurs.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de l'utilisateur.
NAME	VARCHAR2	256	false	Nom de connexion de l'utilisateur.
PASSWORD	VARCHAR2	100	true	Hachage du mot de passe de l'utilisateur.
FIRST_NAME	VARCHAR2	128	true	Prénom de l'utilisateur.
LAST_NAME	VARCHAR2	128	true	Nom de l'utilisateur.
TITLE	VARCHAR2	128	true	Fonction de l'utilisateur
DEPARTMENT	VARCHAR2	128	true	Service dont l'utilisateur est membre.
ORGANIZATION	VARCHAR2	128	true	Organisation dont l'utilisateur est membre.
COUNTRY	VARCHAR2	128	true	Pays de l'utilisateur
EMAIL	VARCHAR2	128	true	Adresse e-mail de l'utilisateur
ADDRESS1	VARCHAR2	128	true	Première ligne de l'adresse de l'utilisateur.
ADDRESS2	VARCHAR2	128	true	Deuxième ligne de l'adresse de l'utilisateur.
PHONE1	VARCHAR2	20	true	Premier numéro de téléphone de l'utilisateur
PHONE2	VARCHAR2	20	true	Deuxième numéro de téléphone de l'utilisateur
PHONE3	VARCHAR2	20	true	Troisième numéro de téléphone de l'utilisateur
STATUS	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents états d'un compte utilisateur. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 : Actif</li><li>• 2 : Désactivé</li><li>• 3 : Supprimé de LDAP</li></ul>

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ALT_LOGIN	VARCHAR2	256	true	Autre identification de connexion UNIX, utilisée par Campaign pour contrôler l'accès aux ressources du système local. Elle doit correspondre à un compte utilisateur valide sur le poste UNIX local.
PW_EXPIRATION_DATE	DATETIME		true	Date d'expiration du mot de passe utilisateur. Elle fonctionne en association avec la propriété de configuration Validité (en jours).
PW_EXPIRATION_POLICY	INT32		true	Zone non utilisée.
PW_FAILED_TRIES	INT32		true	Enregistre le nombre de tentatives de connexion infructueuses consécutives. Elle fonctionne en association avec la propriété Nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses autorisées.
PW_RESET	INT32		true	Zone utilisée pour forcer un utilisateur à choisir un nouveau mot de passe. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Aucune réinitialisation requise</li> <li>• 1 : Réinitialisation requise</li> </ul>
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle appartient l'utilisateur.
SYSTEM_DEFINED	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types d'utilisateurs. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Utilisateurs définis par l'utilisateur (créé par des utilisateurs Marketing Platform)</li> <li>• 1 : Utilisateurs définis par le système (présent lorsque Marketing Platform est installé pour la première fois)</li> <li>• 2 : Utilisateurs synchronisés (importé par un système externe)</li> </ul>
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé ce compte utilisateur.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle le compte utilisateur a été créé.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'utilisateur a été mis à jour pour la dernière fois.
COREMETRICS_USER	VARCHAR2	256	true	Stocke le nom de connexion IBM Digital Analytics (anciennement Coremetrics) associé à l'utilisateur

## USM\_ROLE

Stocke les rôles utilisés pour le contrôle d'accès à base de rôles (RBAC). Notez que les applications IBM Marketing Software n'utilisent pas toutes RBAC.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du rôle.
NAME	VARCHAR2	64	false	Nom du rôle.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description du rôle.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom d'affichage du rôle qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
TYPE	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de rôles. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Rôle défini par l'utilisateur</li> <li>• 1 : Propriétaire d'objet</li> <li>• 2 : Propriétaire du dossier</li> <li>• 100 : Partition</li> <li>• 101 : Stratégie globale</li> <li>• 102 : Stratégie</li> <li>• 103 : Groupe</li> </ul> Propriétaire d'objet et Propriétaire du dossier sont des rôles définis par le système. Notez que même lorsqu'un rôle est défini par le système, il reste possible pour un administrateur de spécifier les privilèges associés à chaque rôle. Ces rôles prennent en charge le modèle d'organisation des données par dossier/objet utilisé par de nombreuses applications IBM Marketing.
APPLICATION	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de conteneurs dans lesquels un rôle peut être défini. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 : Marketing Platform</li> <li>• 101 : Campaign</li> <li>• 102 : Marketing Platform</li> <li>• 103 : eMessage</li> <li>• 104 : Optimisation des contacts</li> <li>• 105 : Interact</li> <li>• 107 : Opportunités commerciales</li> <li>• 108 : Rapports</li> <li>• 110 : Distributed Marketing</li> <li>• 111 : CustomerInsight</li> <li>• 112 : Digital Analytics for On Premises</li> </ul>

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle appartient le rôle.
ETAT	INT32		false	Etat.
NODE_PATH	VARCHAR	4000	true	Chemin conduisant au noeud dans la hiérarchie de rôles (ancêtres).
SYSTEM_DEFINED	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de rôles. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Rôles définis par l'utilisateur (créé par les utilisateurs IBM Marketing Software)</li> <li>• 1 : Rôles définis par le système (présent lorsque Marketing Platform est installé pour la première fois)</li> </ul>
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé le rôle.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle le rôle a été créé.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle le rôle a été créé.

## USM\_ROLE\_ROLE\_MAP

Stocke les données prenant en charge la hiérarchie de rôles.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle.
PARENT_ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle parent.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle la hiérarchie de rôles a été créée.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle la hiérarchie de rôles a été mise à jour.

## USM\_USER\_ROLE\_MAP

Stocke la relation entre les utilisateurs et les rôles. Notez que les droits attachés aux rôles ne sont pas spécifiques à Marketing Platform mais qu'ils s'appliquent à toutes les applications IBM Marketing Software qui utilisent la sécurité granulaire. Marketing Platform stocke les autorisations affectées, mais chaque application impose ses propres autorisations.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur auquel un rôle est en cours d'affectation.
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle en cours d'affectation à l'utilisateur.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'affectation a été créée.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'affectation a été mise à jour.

## USM\_PERMISSION

Stocke les droits.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du droit d'accès.
NAME	VARCHAR2	322	false	Nom du droit.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description du droit.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom d'affichage du droit d'accès qui apparaît dans l'interface utilisateur.
TYPE	INT32		false	Indicateur qui distingue les différents types de droits. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : Droit de niveau partition</li> <li>• 2 : Droit de niveau stratégie</li> </ul>
APPLICATION	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de conteneurs dans lesquels un rôle peut être défini. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 : Marketing Platform</li> <li>• 101 : Campaign</li> <li>• 102 : Marketing Platform</li> <li>• 103 : eMessage</li> <li>• 104 : Optimisation des contacts</li> <li>• 105 : Interact</li> <li>• 106 : Predictive Insight</li> <li>• 107 : Opportunités commerciales</li> <li>• 108 : Rapports</li> <li>• 110 : Distributed Marketing</li> <li>• 111 : CustomerInsight</li> <li>• 112 : Digital Analytics for On Premises</li> </ul>
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle ce droit d'accès appartient. Utilisé surtout pour les droits dynamiques dans la fonctionnalité de génération de rapports.
CATEGORY	VARCHAR2	256	true	Catégorie
PERMISSION_ORDER	INT32		true	Ordre des droits.
OBJECT_NAME	VARCHAR	100	true	Nom de l'objet.
OPERATION_NAME	VARCHAR	256	true	Nom de l'opération.
PERMISSION_MASK	INT32		true	Masque du droit d'accès.
OBJECT_INSTANCE_CHECK	INT32		false	Indique si vous pouvez vérifier une instance d'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
VALID_MEMBER_ROLE_TYPES	INT32		true	Types de rôles de membre valides pour ce droit d'accès.
SYSTEM_DEFINED	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de droits. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Rôles définis par l'utilisateur (créé par les utilisateurs IBM Marketing Software)</li> <li>• 1 : Rôles définis par le système (présent lorsque Marketing Platform est installé pour la première fois)</li> </ul>
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé le rôle.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle le rôle a été créé.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle le rôle a été créé.

## USM\_ROLE\_PERMISSION\_MAP

Stocke la relation entre les droits et les rôles.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle auquel un droit est en cours d'affectation.
PERMISSION_ID	INT64		false	ID du droit auquel un rôle est en cours d'affectation.
PERMISSION_STATE	INT32		false	Statuts des droits. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Refusé</li> <li>• 1 : Autorisé</li> <li>• 2 : Hérité</li> </ul>
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'affectation a été créée.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'affectation a été mise à jour pour la dernière fois.

## USM\_CONFIGURATION

Stocke les propriétés de configuration gérées via Marketing Platform dans la page Configuration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de l'élément de configuration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ELEMENT_TYPE	INT32		false	Type d'élément de configuration. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suite</li> <li>2. application</li> <li>3. category</li> <li>4. section</li> <li>5. string_property</li> <li>6. numeric_property</li> <li>7. time_property</li> <li>8. text_property</li> <li>9. multivalue_property</li> <li>10. checkbox_property</li> <li>11. dropdown_property</li> <li>12. radio_property</li> <li>13. file_property</li> <li>14. url_property</li> <li>15. integer_property</li> </ol>
INTERNAL_NAME	VARCHAR2	64	false	Nom interne de l'élément de configuration.
PARENT_ID	INT64		true	Identificateur de l'élément contenant. Permet d'organiser les propriétés de configuration de façon hiérarchique.
CONFIGURATION_ORDER	INT32		true	Position de cet élément dans le parent.
HIDDEN	INT8		false	Indicateur permettant de contrôler la visibilité de l'élément de configuration. Les valeurs valides sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : False</li> <li>• 1 : True</li> </ul>
READ_ONLY	INT8		false	Indicateur permettant de vérifier si l'élément de configuration peut être mis à jour. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : False</li> <li>• 1 : True</li> </ul>
REMOVABLE	INT8		false	Indicateur permettant de vérifier si l'élément de configuration peut être supprimé. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : False</li> <li>• 1 : True</li> </ul>

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ALLOW_BLANK	INT8		false	Indicateur permettant de contrôler si la valeur de l'élément peut être vide. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : False</li> <li>• 1 : True</li> </ul>
PREFERENCE	INT8		false	Indicateur permettant de vérifier si l'élément de configuration représente une préférence d'utilisateur. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : False</li> <li>• 1 : True</li> </ul>
TEMPLATE	INT8		false	Indicateur permettant de contrôler si l'élément de configuration est à considérer, ou non, comme un modèle pour la création de nouveaux éléments de configuration. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : False</li> <li>• 1 : True</li> </ul>
DISPLAY_NAME_KEY	VARCHAR	64	true	Clé utilisée pour rechercher un nom internationalisé.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom d'affichage par défaut utilisé lorsqu'un nom internationalisé est introuvable.
DISPLAY_WIDTH	INT32		true	Nombre maximal de caractères pour l'affichage.
DESCRIPTION_KEY	VARCHAR	256	true	Clé utilisée pour rechercher une description internationalisée.
DEFAULT_KEY	VARCHAR	64	true	Clé utilisée pour rechercher une valeur par défaut localisée pour une propriété de chaîne.
DEFAULT_VALUE	FLOAT		true	Valeur par défaut pour les types numériques.
USAGE_NOTE	VARCHAR2	256	true	Documentation sur l'utilisation (non localisée ni affichée).
VALIDATION_CLASS	VARCHAR	256	true	Classe personnalisée facultative à utiliser pour la validation.
OWNER	VARCHAR	64	true	Propriétaire de l'élément de configuration.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle la configuration a été mise à jour pour la dernière fois.
NS_THREAD	INT32		false	Unité d'exécution de l'ensemble imbriqué.
NS_LEFT	INT32		false	Pointeur gauche de l'ensemble imbriqué.
NS_RIGHT	INT32		false	Pointeur droit de l'ensemble imbriqué.



Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
VERSION	INT32		true	Zone utilisée pour le verrouillage optimiste d'Hibernate.

## USM\_CONFIGURATION\_VALUES

Stocke les valeurs des propriétés de configuration gérées via Marketing Platform dans la page Configuration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CONFIGURATION_ID	INT64		false	ID de la configuration englobant le contenu.
CONFIGURATION_ORDER	INT32		false	Ordre de cette valeur dans le parent.
ENVIRONMENT_ID	INT32		false	Identificateur permettant de spécifier des valeurs différentes pour des environnements différents.
USER_ID	INT64		false	Identifie une substitution de préférence utilisateur (et l'utilisateur auquel elle s'applique).
PREDEFINED	INT8		false	Indicateur qui distingue les différents types de valeurs de configuration. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Valeurs définies par l'utilisateur (créé par les utilisateurs IBM Marketing Software)</li> <li>• 1 : Valeurs définies par le système (présent lorsque Marketing Platform est installé pour la première fois)</li> </ul>
SELECTED	INT8		false	Indicateur permettant de déterminer si une valeur est sélectionnée ou non. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Option non sélectionnée</li> <li>• 1 : Sélectionné</li> </ul>
STRING_VALUE	VARCHAR2	1024	true	Valeur de chaîne, applicable aux propriétés à valeur de chaîne.
NUMERIC_VALUE	FLOAT		true	Valeur numérique, applicable aux propriétés à valeur numérique.
DATE_VALUE	DATETIME		true	Valeur de date, applicable aux propriétés à valeur de date.
VERSION	INT32		true	Zone utilisée pour le verrouillage optimiste d'Hibernate.

## USM\_AUDIT

Stocke des données sur les événements d'audit.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de l'entrée d'audit.
EVENT	VARCHAR	100	false	Événement d'audit.
DESCRIPTION	VARCHAR2	1024	true	Description de l'événement d'audit.
DETAILS	VARCHAR2	2000	true	Détails supplémentaires sur l'événement d'audit.
TYPE	INT32		true	Type de l'événement d'audit.
HOST_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de la machine hôte utilisée pour accéder à l'application.
BROWSER	VARCHAR2	256	true	Détails sur le navigateur utilisé pour accéder à l'application.
REQUEST	VARCHAR	4000	true	URL de la demande qui a généré un événement d'audit. Par exemple, un changement de mot de passe peut être initié à partir de la page de connexion lors de la première connexion d'un utilisateur ou à partir de la page de détails de l'utilisateur en cliquant sur le lien de changement de mot de passe).
USER_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de connexion de l'utilisateur qui a effectué l'action.
PARTITION_ID	INT64		false	Identificateur de partition pour un événement d'audit.
SEVERITY	VARCHAR2	50	false	Gravité d'un événement d'audit.
AUDIT_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'événement d'audit s'est produit.

## USM\_AUDIT\_BACKUP

Stocke les données d'événement d'audit en vue de leur sauvegarde.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de l'entrée d'audit.
EVENT	VARCHAR	100	false	Événement d'audit.
DESCRIPTION	VARCHAR2	1024	true	Description de l'événement d'audit.
DETAILS	VARCHAR2	2000	true	Détails supplémentaires sur l'événement d'audit.
TYPE	INT32		true	Type de l'événement d'audit.
HOST_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de la machine utilisée pour accéder à l'application.
BROWSER	VARCHAR2	256	true	Navigateur utilisé pour accéder à l'application.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
REQUEST	VARCHAR	4000	true	URL de la demande qui a généré un événement d'audit. Par exemple, un changement de mot de passe peut être initié à partir de la page de connexion lors de la première connexion d'un utilisateur ou à partir de la page de détails de l'utilisateur en cliquant sur le lien de changement de mot de passe).
USER_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de connexion de l'utilisateur qui a effectué l'action.
PARTITION_ID	INT64		false	Identificateur de partition pour un événement d'audit.
SEVERITY	VARCHAR2	50	false	Gravité d'un événement d'audit.
AUDIT_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'événement d'audit s'est produit.

## USM\_DB\_ACCESS

Stocke les sources de données accessibles à l'utilisateur d'une application IBM Marketing Software, ainsi que l'accès de niveau système aux sources de données accessibles aux applications IBM Marketing Software (telles que les informations sur la connectivité LDAP). Notez que Marketing Platform n'utilise pas cette table pour stocker les informations de connexion de ses propres tables système.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID interne d'un utilisateur.
PARTITION_ID	INT64		false	Partition à partir de laquelle cette source de données est accessible.
DATA_SOURCE	VARCHAR2	256	false	Nom de la source de données
DB_LOGIN	VARCHAR2	256	true	Nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à la source de données.
DB_PASSWORD	VARCHAR	255	true	Mot de passe chiffré utilisé pour la connexion à la source de données.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle cette entrée de source de données a été définie.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de la dernière mise à jour de cette entrée de source de données.

## USM\_APPLICATION

Stocke les applications IBM Marketing Software enregistrées auprès de Marketing Platform.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_ID	INT32		false	Identificateur numérique interne d'une application IBM Marketing Software enregistrée auprès de Marketing Platform.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_NAME	VARCHAR	64	false	Identificateur de type chaîne d'une application IBM Marketing Software enregistrée auprès de Marketing Platform. Si aucun nom affiché n'est spécifié dans la zone DISPLAY_NAME de cette table, il sert également de nom affiché dans l'interface utilisateur de Marketing Platform.
APP_DESC	VARCHAR	256	true	Description de l'application affichée dans l'interface utilisateur de Marketing Platform.
APP_TOKEN	VARCHAR	100	true	Identificateur public de type chaîne d'une application IBM Marketing Software. Utilisé par les applications IBM Marketing Software pour s'identifier lors de l'appel de services via l'API Marketing Platform.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	false	Nom d'affichage d'une application IBM Marketing Software dans l'interface utilisateur Marketing Platform. Si le nom affiché n'est pas spécifié ici, la zone APP_NAME est utilisée à sa place.

## USM\_TOKEN

Stocke les informations qui prennent en charge la connexion unique via l'utilisation de jetons de courte durée.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TOKEN_ID	VARCHAR	128	false	Valeur de jeton
USER_ID	INT32		false	ID de l'utilisateur qui a demandé le jeton.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle le jeton a été créé.
DEST_APP	INT32		false	Application dans laquelle navigue l'utilisateur.

## USM\_PW\_HISTORY

Stocke l'historique des mots de passe de l'utilisateur afin de limiter la réutilisation des mots de passe. Le nombre de mots de passe stockés est basé sur la valeur de la propriété Nombre de mots de passe conservés dans l'historique.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT32		false	ID de l'utilisateur qui a récemment utilisé ce mot de passe.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
SEQ_NUM	INT32		false	Moment où ce mot de passe a été utilisé, par rapport aux autres mots de passe de l'utilisateur. Les nombres les plus élevés représentent les mots de passe les plus récemment utilisés.
PASSWD	VARCHAR	255	true	Mot de passe chiffré
ARCHIVE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le mot de passe a été choisi par l'utilisateur.

## USM\_DB\_RESOURCE\_BUNDLE

Stocke les informations relatives aux regroupements de ressources.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du regroupement de ressources.
NAME	VARCHAR	256	false	Nom du regroupement de ressources.
PARAMETRES REGIONAUX	VARCHAR	16	true	Paramètres régionaux du regroupement de ressources.
APPLICATION	INT32		true	ID d'application du regroupement de ressources.
BUNDLE_PROPERTIES	CLOB		true	Propriétés du regroupement de ressources.

## USCH\_TASK

Stocke les métadonnées relatives à toutes les tâches planifiées (déclenchée par un événement et basée sur le temps).

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASKID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la tâche planifiée.
NAME	VARCHAR2	150	false	Nom de l'utilisateur saisi pour une tâche planifiée.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description saisie par l'utilisateur pour une tâche planifiée.
GROUPID	VARCHAR	100	false	ID du groupe de régulation auquel est associée la tâche.
OBJECTTYPE	VARCHAR2	256	true	Type de l'objet planifié.
OBJECTID	VARCHAR	256	true	ID de l'objet planifié dans l'application client.
OBJECTNAME	VARCHAR2	256	true	Nom de l'objet planifié dans l'application client.
PRODUCTID	VARCHAR	100	true	ID du produit auquel appartient l'objet planifié.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PAYLOAD	VARCHAR	4000	true	Paramètres d'exécution requis par l'application client pour exécuter le processus planifié.
SCHEDULENAME	VARCHAR2	256	true	Nom du modèle de récurrence.
SCHEDULE	VARCHAR	100	true	Chaîne d'expression cron pour le modèle de récurrence.
SCHEDULESTART	DATETIME		true	Date et heure de début du modèle de récurrence.
SCHEDULEEND	DATETIME		true	Date et heure au-delà desquelles le modèle de récurrence doit s'interrompre.
LISTENINGTRIGGER	VARCHAR2	100	true	Chaîne du déclencheur que la tâche écoute pour démarrer la tâche (uniquement pour les tâches basées sur un événement).
CREATEDBY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé la tâche.
PARTITIONID	INT64		false	ID de la partition de l'utilisateur qui a créé la tâche.
CREATEDTIME	DATETIME		false	Date et heure auxquelles la tâche a été créée.
MODIFIEDBY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a modifié la tâche pour la dernière fois.
MODIFIEDTIME	DATETIME		false	Date et heure auxquelles la tâche a été modifiée pour la dernière fois.
STATUS	VARCHAR	100	false	Statut interne de la planification. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planifié</li> <li>• Déclenché</li> </ul>
TIMEZONE	VARCHAR2	100	false	Fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie une tâche.
OCCURRENCES	INT64		false	Occurrences spécifiées par utilisateur.
SOURCE	VARCHAR2	50	false	Tâche créée par l'API / tâche créée par le serveur
ISHIDDEN	VARCHAR2	12	false	Indique si la tâche apparaît ou est masquée dans la page de la liste des tâches.
TAG	VARCHAR2	256	true	Balise entrée par l'utilisateur pour une tâche planifiée.
SCHEDULESTATE	INT32		false	Indique si cette tâche est activée ou désactivée.

## USCH\_TASK\_DEPENDANCY

Stocke l'ID tâche et les tâches dépendantes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASK_ID	INT64		false	ID tâche issu de la table des tâches pour lequel la dépendance est définie.
DEPENDS_ON_TASK_ID	INT64		false	ID tâche issu de la table des tâches dont dépend la tâche identifiée dans la zone TASK_ID.

## USCH\_TRIGGER

Stocke les informations sur les déclencheurs associés aux événements SUCCEEDED ou FAILED du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASKID	INT64		false	ID de la tâche à laquelle le déclencheur est associé.
EVENT	VARCHAR	100	false	Type d'événement du déclencheur (SUCCEEDED ou FAILED).
TRIGGERSTRING	VARCHAR2	100	true	Chaîne du déclencheur de sortie permettant de déclencher les tâches en attente.

## USCH\_RUN

Stocke les informations sur les exécutions terminées et l'exécution en cours du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
RUNID	INT64		false	ID interne de l'exécution.
TASKID	INT64		false	ID de la tâche à laquelle l'exécution appartient.
STARTDATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles la tâche a démarré.
STATUS_CHANGED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de modification du dernier statut d'exécution.
LASTUPDATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le dernier statut d'exécution a été reçu du produit auquel appartient l'objet planifié.
TASKSTATE	VARCHAR	100	false	L'un des termes ci-dessous, en fonction du statut reçu par l'application client : <ul style="list-style-type: none"><li>• MIS EN FILE D'ATTENTE</li><li>• EXECUTION EN COURS</li><li>• TERMINE</li><li>• INCONNU</li><li>• ANNULE</li></ul>

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
STATUS	VARCHAR2	100	true	Statut du processus initié par la tâche, signalé par le produit auquel appartient l'objet planifié. Au minimum, le produit doit signaler REUSSI ou ECHOUE. Le produit peut signaler des statuts supplémentaires à titre informatif uniquement.
STATUSDETAIL	VARCHAR	4000	true	Détails supplémentaires relatifs à l'exécution, signalés par le produit auquel l'objet planifié appartient.
PAYLOAD	VARCHAR	4000	true	Paramètres d'exécution requis par l'application client pour exécuter le processus planifié.

### USM\_ID\_TABLE

Stocke les informations prenant en charge l'allocation d'identificateurs uniques pour les classes de types d'objets. Par exemple, lorsqu'un nouvel utilisateur est créé, l'ID interne unique est généré en fonction du contenu de cette table.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TABLE_NAME	VARCHAR	32	false	Nom logique d'une table pour laquelle des identificateurs uniques sont requis.
TABLE_KEY	VARCHAR	32	false	Nom logique d'une zone clé dans la table pour laquelle des valeurs uniques sont requises. Cela permet à plusieurs ensembles de clés uniques d'être définis pour une seule table.
MAX_ID	INT32		false	Dernière valeur unique attribuée.

### USM\_ATTRIBUTE

Stocke les métadonnées des attributs.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
NAME	VARCHAR2	256	false	Nom de l'attribut
DATATYPE	INT32		false	Type de données de l'attribut
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date d'enregistrement de l'attribut
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de mise à jour de l'attribut

### USM\_ALERT\_TYPE

Stocke les types de remarques des applications connues et du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution



Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_ID	INT32		false	Application qui enregistre le type d'alerte.
NAME	VARCHAR2	256	false	Nom du type d'alerte.
DISPLAY_NAME_KEY	VARCHAR	256	true	Nom d'affichage utilisé pour le nom du type d'alerte.
GROUP_DISPLAY_NAME_KEY	VARCHAR	256	true	Nom du groupe.
DEFAULT_SUBSCRIPTION	INT32		true	Masque d'abonnement par défaut utilisé pour le type d'alerte.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date d'enregistrement du type d'alerte.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de mise à jour du type d'alerte.

### USM\_ALERT\_TYPE\_ATTR

Stocke des informations sur le mappage des attributs de type alerte.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
ALERT_TYPE_ID	INT64		false	Référence au type d'alerte.
ATTRIBUTE_ID	INT64		false	Référence à l'attribut.
IS_MANDATORY	INT8		true	Indique si l'attribut est obligatoire.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date d'enregistrement du type d'alerte.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de mise à jour du type d'alerte.

### USM\_NOTIFICATION\_MESSAGE

Stocke le contenu des messages propres aux paramètres régionaux.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
SEVERITY	INT32		false	Degré de gravité du message.
HEADER	VARCHAR2	1000	false	En-tête de message pour l'environnement local.
BODY	VARCHAR2	2000	false	Contenu du message pour l'environnement local.
HEADER_MARKUP	VARCHAR2	1000	true	Balises de l'en-tête de message pour l'environnement local.
BODY_MARKUP	VARCHAR2	2000	true	Balises du corps du message pour l'environnement local.

### USM\_ALERT

Stocke le contenu des messages d'alerte et d'autres métadonnées telles que le niveau d'importance, la date et l'heure des messages.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
MESSAGE_ID	INT64		false	Référence à USM_NOTIFICATION_MESSAGE.
CATEGORY_NAME	VARCHAR2	128	false	Catégorie du message d'alerte, utilisée dans le routage.
ALERT_TYPE_ID	INT64		true	Référence le type d'alerte correspondant à cette alerte.
IMPORTANCE	INT32		true	Niveau d'importance de l'alerte envoyée.
APP_ID	INT32		true	Application qui a généré l'alerte.
NOTE	VARCHAR2	512	true	Remarque interne liée au suivi des mises à jour ou de l'événement source, déterminée par le produit qui génère l'alerte. Les remarques peuvent également s'avérer utiles pour la prise en charge des incidents.
SEND_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le message a été envoyé.
ON_BEHALF	INT64		true	ID de l'utilisateur au nom duquel le message d'alerte est envoyé. Facultatif.

## USM\_USER\_SUITE\_ALERT

Stocke les détails de notifications propres à un utilisateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID d'un utilisateur destinataire d'une alerte.
ALERT_ID	INT64		false	Référence à l'enregistrement USM_ALERT.
IS_READ	INT32		true	Indicateur qui spécifie si le message a été lu dans la boîte de réception d'IBM Marketing Software.

## USM\_USER\_EMAIL\_ALERT

Stocke les informations sur l'envoi des notifications via la messagerie électronique, tels que les emails en attente et le nombre de tentatives.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID d'un utilisateur destinataire d'un message d'alerte.
ALERT_ID	INT64		false	Référence à l'enregistrement USM_ALERT.
STATUS	INT32		true	Indicateur qui spécifie si le message a été distribué.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NUM_RETRY	INT32		true	Nombre de tentatives de distribution réalisées.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière tentative de distribution du message.
DELIVERY_INFO	VARCHAR2	512	true	Message d'information relatif à la distribution du message.

## USM\_ALERT\_SUBSCRIPTION

Stocke des informations relatives aux abonnements aux alertes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
USER_ID	INT64		false	Identificateur pour l'utilisateur.
ALERT_TYPE_ID	INT64		false	Type d'alerte pour lequel l'abonnement est enregistré.
SUBSCRIBED_CHANNEL	INT32		true	Identifie le canal de distribution de l'alerte.
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui définit les abonnements. Il peut s'agir du propriétaire du compte utilisateur ou d'un administrateur.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'abonnement a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a mis à jour l'abonnement. Il peut s'agir du propriétaire du compte utilisateur ou d'un administrateur.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'abonnement a été mis à jour pour la dernière fois.

## USM\_NOTICE

Stocke les alertes à afficher soit immédiatement à tous les utilisateurs connectés, soit aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Remarque interne destinée au suivi administratif uniquement.
EXPIRY_DATE	DATETIME		true	Date et heure d'expiration de l'alerte.
IS_ACTIVE	INT32		true	Indicateur qui spécifie si l'alerte est toujours active.
APP_ID	INT32		true	Application qui a généré l'alerte système.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_TOKEN	VARCHAR	256	true	Consigne un jeton utilisé par le produit à l'origine de l'alerte pour les consultations réalisées lors des contrôles de mise à jour.
SHOW_ON	INT32		false	Indicateur qui spécifie si l'alerte s'affiche uniquement quand un utilisateur se connecte ou également aux utilisateurs déjà connectés.
CREATE_BY	INT64		true	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé l'alerte.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'alerte a été créée.
UPDATE_BY	INT64		true	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a mis à jour l'alerte.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de la dernière mise à jour de l'alerte.

### USM\_NOTICE\_MESSAGE\_MAP

Stocke des informations relatives au mappage entre les alertes système et les messages.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NOTICE_ID	INT64		false	ID de l'alerte système.
PARAMETRES REGIONAUX	VARCHAR2	20	false	Environnement local du message référencé.
MESSAGE_ID	INT64		false	Référence au message de la table USM_NOTIIFICATION_MESSAGE.

### USM\_NOTICE\_TARGET

Stocke le type et l'ID des destinataire des alertes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NOTICE_ID	INT64		false	Référence à l'alerte système (enregistrement dans la table USM_NOTICE).
TGT_ACCESS_CLASS	INT32		false	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - partition</li> <li>• 2 - application</li> <li>• 3 - groupe</li> <li>• 4 - droits</li> </ul>
TGT_ACCESS_CLASS_ID	INT64		false	Audience cible de l'alerte système.

### DF\_CONFIG

L'une des tables de filtrage des données. Définit des configurations de filtre de données. Chaque configuration de filtre de données détermine une portée pour un ensemble d'objets partageant des critères d'accès communs.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CONFIG_ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la configuration.
CONFIG_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de la configuration.

## DF\_FIELDCONSTRAINT

L'une des tables de filtrage des données. Définit des prédicats à zone unique pour tous les filtres.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
FILTER_ID	INT64		false	Identifie le filtre auquel la contrainte de zone s'applique.
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	Zone à laquelle les critères de filtrage s'appliquent.
EXPRESSION	VARCHAR	64	false	Critères de filtrage à appliquer à la zone.

## DF\_FILTER

L'une des tables de filtrage des données. Définit un ensemble de critères auquel les utilisateurs et les groupes peuvent être affectés.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
FILTER_ID	INT64		false	Identificateur numérique du filtre.
CONFIG_ID	INT64		false	Configuration du filtre de données à laquelle le filtre est associé. Les configurations de filtre de données sont définies dans la table DF_CONFIG.
CONSTRAINT_HASH	INT32		false	Représentation du code de hachage du filtre, utilisée pour rechercher rapidement des filtres.

## DF\_LOGICAL\_FIELD

L'une des tables de filtrage des données. Définit les zones logiques utilisées pour créer des filtres de données. Cette table mappe ces zones logiques aux zones physiques de tables réelles.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	Identificateur numérique de la zone logique.
LOGICAL_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de la zone logique.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TYPE	VARCHAR	64	false	Type de la zone logique. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• java.lang.String</li> <li>• java.lang.Long</li> <li>• java.lang.Double</li> <li>• java.lang.Boolean</li> <li>• java.util.Date</li> </ul>

## DF\_TABLE

L'une des tables de filtrage des données. Identifie les tables physiques qui risquent d'être sécurisées via l'association à une configuration de filtre de données, tel que défini dans la table DF\_CONFIG

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TABLE_ID	INT64		false	Identificateur numérique de la table physique.
TABLE_NAME	VARCHAR	64	false	Nom réel de la table de base de données.

## DF\_TABLE\_FIELD

L'une des tables de filtrage des données. Mappe les zones d'une table réelle vers les zones logiques correspondantes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TABLE_ID	INT64		false	Identificateur de la table.
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	Zone logique correspondant à la zone de la table réelle.
PHYSICAL_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de la zone de la table réelle.

## DF\_AUDIENCE

L'une des tables de filtrage des données. Définit les audiences selon le sens défini par Campaign. L'audience est un mécanisme qui permet de prendre en charge plusieurs ensembles logiques de données dans une table unique (c.-à-d. des données dénormalisées).

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
AUDIENCE_ID	INT64		false	Identificateur numérique de l'audience.
AUDIENCE_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de l'audience.

## DF\_AUDIENCE\_FIELD

L'une des tables de filtrage des données. Identifie les zones d'une table permettant de distinguer les différentes audiences contenues dans la table. Actuellement, ce concept n'est pas utilisé par le filtrage de données mais a été intégré aux catalogues Campaign dans un souci de cohérence.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
AUDIENCE_ID	INT64		false	Audience dans laquelle des zones créant des distinctions sont identifiées.
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	L'une des zones logiques permettant d'identifier les enregistrements appartenant à cette audience.
FIELD_ORDER	INT32		false	Cette propriété détermine l'ordre de toutes les zones utilisées pour identifier les enregistrements appartenant à cette audience. Elle permet d'assurer la cohérence entre les catalogues Campaign.

## DF\_AUDIENCE\_TABLE

L'une des tables de filtrage des données. Associe un ensemble de filtres de données à une paire audience-table particulière. Notez qu'un ensemble de filtres de données est identifié par une configuration de filtre de données, comme défini dans la table DF\_CONFIG.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
AUDIENCE_ID	INT64		false	Audience en cours d'association à l'ensemble de filtres de données.
TABLE_ID	INT64		false	Table en cours d'association à l'ensemble de filtres de données.
CONFIG_ID	INT64		false	Ensemble de filtres de données en cours d'association à la paire audience-table.

## OLS\_ASSIGNMENT

Associe un principal (c.-à-d. un utilisateur ou un groupe) à une identité d'objet particulière, dans un espace de nom particulier. Cette table possède un champ d'application plus large que le filtrage de données. Le filtrage de données l'utilise comme décrit ci-dessous.

- NAMESPACE\_ID correspond à une configuration de filtres de données particulière, tel que défini dans la table DF\_CONFIG (c.-à-d. un ensemble de filtres de données).
- DATAOBJECT\_ID correspond à un filtre de données particulier utilisé avec la configuration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NAMESPACE_ID	INT64		false	Identifie un ensemble d'objets où la zone DATAOBJECT_ID s'applique.
DATAOBJECT_ID	INT64		false	Objet pour lequel l'affectation est en cours.
PRINCIPAL_ID	INT64		false	Utilisateur ou groupe en cours d'affectation à l'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PRINCIPAL_TYPE	INT32		false	Indicateur qui distingue les différents types de principaux. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Utilisateur</li> <li>• 2 - Groupe</li> </ul>

## OLS\_DATAOBJECT

Stocke les objets auxquels des affectations de groupe et d'utilisateur peuvent être appliquées. Prenez en considération ce qui suit :

- Seul l'identificateur de l'objet est représenté dans cette table et non l'état de l'objet.
- L'identificateur doit être unique dans l'espace de noms ( c.-à-d. que la clé primaire est une combinaison de NAMESPACE\_ID et DATAOBJECT\_ID).
- Dans le contexte du filtrage de données, NAMESPACE\_ID correspond à CONFIG\_ID dans la table DF\_CONFIG et DATAOBJECT\_ID correspond à FILTER\_ID dans la table DF\_FILTER.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DATAOBJECT_ID	INT64		false	Identificateur unique de l'objet (dans l'espace de noms).
NAMESPACE_ID	INT64		false	Représente une portée au sein de laquelle l'ensemble d'objets possède des identificateurs uniques.
DATAOBJECT_TAG	VARCHAR	128	false	Chaîne facultative pouvant être associée à l'ID objet à des fins propres à l'application.

## OLS\_NAMESPACE

Stocke les espace de noms qui représentent chacun ensemble d'objets. L'ensemble d'ID objet dans un espace de noms doit être unique.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NAMESPACE_ID	INT64		false	Identificateur numérique de l'espace de noms.
NAMESPACE_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de l'espace de nom.

## UAR\_COMMON\_SQL

Stocke des fragments SQL utilisés par le générateur de schéma de la fonctionnalité de création de rapports pour générer des schémas de rapport.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
SQL_NAME	VARCHAR	99	false	Nom interne du fragment SQL.
PRODUCT_CODE	VARCHAR	256	false	Code du produit auquel le fragment SQL est destiné.



Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
SELECT_CLAUSE	VARCHAR	2048	true	Composant SELECT de l'instruction SQL.
FROM_CLAUSE	VARCHAR	4000	true	Composant FROM de l'instruction SQL.
GROUP_BY_CLAUSE	VARCHAR	1024	true	Composant GROUP BY de l'instruction SQL.

## USM\_ACTIVE\_PORTLET

Stocke des informations relatives aux portlets prédéfinis du tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_ID	INT32		false	ID de l'application dont le portlet prédéfini est dérivé.
PORTLET_ID	VARCHAR	60	false	Identificateur numérique interne du portlet prédéfini.
PARTITION_ID	INT32		false	Partition à laquelle appartient le portlet.
IS_ENABLED	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le portlet prédéfini peut être inclus dans des tableaux de bord.

## USM\_DASHBOARD

Stocke des informations sur le tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	100	true	Nom d'affichage du tableau de bord qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description du tableau de bord qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
STATUS	INT32		false	Statut du tableau de bord. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer</li> <li>• Désactiver</li> </ul>
DASHBOARD_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le tableau de bord est public ou privé.
MAIN_DASHBOARD	INT32		false	Indicateur qui spécifie si un tableau de bord est le tableau de bord global d'une partition. Il ne peut exister qu'un seul tableau de bord global par partition.
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle appartient le tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
SYSTEM_DEFINED	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le tableau de bord est défini par le système. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - défini par le système</li> <li>• 1 - défini par l'utilisateur</li> </ul>
ALLOW_USER_LAYOUT	INT32		true	Indicateur qui spécifie si l'utilisateur est autorisé à modifier la présentation du tableau de bord. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - non autorisé</li> <li>• 1 - autorisé</li> </ul>
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé le tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le tableau de bord a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le tableau de bord.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le tableau de bord a été mis à jour.

## USM\_DASHBOARD\_PORTLET

Stocke les attributs des portlets de tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du portlet.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	100	true	Nom d'affichage du portlet qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description du portlet qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
ACTIVE_SYSTEM_PORTLET_REF	VARCHAR2	1000	true	Référence à l'ID portlet de la table USM_ACTIVE_PORTLET.
PORTLET_TYPE	INT32		false	Type du portlet. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public</li> <li>• Privé</li> </ul>
SYSTEM_DEFINED	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le portlet est défini par le système ou créé par l'utilisateur. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Défini par le système</li> <li>• Défini par l'utilisateur</li> </ul>

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
STATUS	INT32		false	Statut du tableau de bord. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 : Activé</li> <li>• 0 : Désactivé</li> </ul>
IFRAME_PORTLET_ID	INT64		true	ID du portlet iframe.
PARTITION_ID	INT32		true	ID de la partition à laquelle appartient le portlet.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le portlet a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été mis à jour.

### USM\_DASH\_PORT\_IFRAME\_DET

Stocke les paramètres de configuration des portlets.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du portlet.
SOURCE_URL	VARCHAR2	2000	true	URL du portlet.
RELATIVE_PATH_TO_CONTEXT	INT32		false	Cette zone n'est pas utilisée.
AUTHENTICATE	INT32		false	Cette zone n'est pas utilisée.
AUTHENTICATION_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie si l'adresse URL du portlet utilise SSL. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : N'utilise pas SSL</li> <li>• 1 : Utilise SSL</li> </ul>
FORM_SUBMIT_METHOD	INT32		false	Indique la méthode de soumission de formulaire utilisée pour le portlet. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - GET</li> <li>• 1 - POST</li> </ul>
USER_NAME	VARCHAR2	200	true	Nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification du portlet.
PASSWORD	VARCHAR2	1000	true	Mot de passe utilisé pour l'authentification du portlet.
HIDDEN_VARIABLES	VARCHAR2	2000	true	Autres variables masquées à soumettre dans l'adresse URL du portlet.
HTML_ATTRIBUTES	VARCHAR2	2000	true	Autres attributs HTML dans l'adresse URL du portlet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ARCHIEVE	INT32		true	Cette zone n'est pas utilisée.
ARCHIEVE_NAME	VARCHAR2	20	true	Cette zone n'est pas utilisée.
ARCHIEVE_DATE	DATETIME		true	Cette zone n'est pas utilisée.
ARCHIEVE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a archivé l'enregistrement.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le portlet a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été mis à jour.

### USM\_DASH\_PORT\_PREF\_MAP

Stocke les caractéristiques des préférences du portlet et du tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la préférence.
DASHBOARD_ID	INT64		true	ID du tableau de bord.
PORTLET_ID	INT64		true	ID du portlet.
STATUS	INT32		false	Statut du tableau de bord. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer</li> <li>• Désactiver</li> </ul>
PORTLET_LAYOUT_DETAILS	VARCHAR2	400	true	Caractéristiques de présentation du portlet.
PORTLET_HEIGHT	INT64		true	Hauteur du portlet.
PORTLET_WIDTH	INT64		true	Largeur du portlet.
LEFT_POSITION	INT64		true	Position à gauche du portlet.
TOP_POSITION	INT64		true	Position en haut du portlet.
PREFERANCE_USER_TYPE	INT32		true	Rôle de l'utilisateur qui a créé le tableau de bord. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Utilisateur</li> <li>• 1 : Administrateur</li> </ul>
MODIFIED_PORTLET_NAME	VARCHAR2	100	true	Nom du portlet contenu dans le tableau de bord associé.
MODIFIED_DASHBOARD_TITLE	VARCHAR2	100	true	Cette zone n'est pas utilisée.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PREF_DASH_PORTLET_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie si une préférence s'applique à un portlet ou à un tableau de bord. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Portlet</li> <li>• 1 : Tableau de bord</li> </ul>
PREF_DASH_COGNOS_IS_VIEW	INT32		true	Vous pouvez configurer les portlets de rapport Cognos de manière à exécuter un rapport opérationnel chaque fois qu'un utilisateur accède au portlet (isview:false). Une vue enregistrée peut également s'afficher si un administrateur a activé cette option sur le serveur Cognos (isview:true).
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a placé le portlet dans le tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le portlet a été ajouté au tableau de bord.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le tableau de bord ou le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le tableau de bord ou le portlet a été mis à jour.

### USM\_DASHBOARD\_USER\_MAP

Stocke les droits d'affichage des utilisateurs sur les tableaux de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DASHBOARD_ID	INT64		false	ID du tableau de bord.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur doté de droits d'affichage sur le tableau de bord.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a affecté l'utilisateur au tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles l'utilisateur a été affecté au tableau de bord.

### USM\_DASH\_MANAGE\_RIGHTS

Stocke le droit d'accès qui permet à un utilisateur de gérer un tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du droit d'utilisateur.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur chargé d'administrer le tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PERMISSION_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie ce que l'utilisateur peut gérer. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : Portlet</li> <li>• 1 : Tableau de bord</li> <li>• 2 : Tableau de bord et portlet</li> </ul>
CREATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a créé le tableau de bord ou le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le tableau de bord ou le portlet a été créé.

### USM\_DASHBOARD\_ADMIN\_USER\_MAP

Stocke les utilisateurs qui sont autorisés à administrer les tableaux de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DASHBOARD_ID	INT64		false	ID du tableau de bord.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur chargé d'administrer le tableau de bord.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a délégué les droits d'administration.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles les droits d'administration de tableau de bord ont été délégués.

### USM\_DASHBOARD\_GROUP\_MAP

Stocke les mappages établis entre les administrateurs et les tableaux de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DASHBOARD_ID	INT64		false	ID tableau de bord
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle du groupe qui a reçu le droit d'accès au tableau de bord.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a accordé l'accès au tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles l'accès au tableau de bord a été accordé.

### USM\_PORT\_QUICKLINK\_PREF

Stocke les liens rapides d'un portlet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution.
PORTLET_ID	INT64		false	ID du portlet référencé.
PREFERENCE	CLOB		false	Liens rapides sélectionnés par l'utilisateur pour le portlet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CREATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a créé le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été mis à jour.

## USM\_PERSONALIZATION

Stocke les données de personnalisation de différents types d'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la personnalisation.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur auquel appartient la personnalisation.
OBJECT_TYPE_ID	INT64		true	Type d'objet de la personnalisation.
OBJECT_ID	INT64		false	ID objet de l'élément personnalisé.
PERSONALIZATION_DATA	NCLOB		false	Les données utilisées pour la personnalisation
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles la personnalisation a été créée.
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles la personnalisation a été modifiée pour la dernière fois.

## USM\_OBJECT\_TYPE

Stocke les types d'objet utilisés pour la personnalisation.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du type d'objet.
APP_ID	INT32		false	ID de l'application auquel appartient le type d'objet.
NAME	VARCHAR2	128	false	Nom du type d'objet
DESCRIPTION	VARCHAR2	256	true	Description du type d'objet
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date de création du type d'objet
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière modification du type d'objet.

## USM\_OBJECT\_ATTR

Stocke les attributs des types d'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du type d'objet.
OBJECT_TYPE_ID	INT64		false	Type d'objet auquel appartient l'attribut
ATTRIBUTE_NAME	VARCHAR2	128	false	Nom de l'attribut
ATTRIBUTE_DATA_TYPE	VARCHAR2	128	false	Type de données de l'attribut
IS_MANDATORY	INT8		true	Indique si l'attribut est obligatoire.
DEFAULT_VALUE	VARCHAR2	128	false	Valeur par défaut de l'attribut
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date de création du type d'objet
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière modification du type d'objet.

## USCH\_TASK\_NOTIFICATION

Stocke les notifications du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la notification.
TASK_ID	INT64		false	ID de tâche du planning pour lequel cette notification est créée.
USER_ID	INT64		false	Utilisateur qui crée la notification.
TITLE	VARCHAR2	128	false	Titre de la notification de tâche.
CONDITION	VARCHAR2	24	true	Condition à surveiller pour l'envoi des notifications.
NO_OF_HOURS	INT8		true	Nombre d'heures au terme duquel la notification doit être envoyée.
STATUS	VARCHAR2	16	false	Indique si la notification est active ou inactive.
PROCESSING	VARCHAR2	16	false	Utilisé en interne par les unités multi-exécution.
DELIVERY	VARCHAR2	16	false	Canal de distribution de la notification.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date de création de la notification.
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière modification de la notification.

## USCH\_RUN\_NOTIFICATION

Stocke les notifications du planificateur déjà envoyées.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la notification envoyée.



Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USCH_TASK_NOTIFICATION_ID	INT64		false	ID de la notification dans la table USCH_TASK_NOTIFICATION.
RUN_ID	INT64		false	ID de l'exécution pour lequel la notification a été envoyée.
SENT_DATE	DATETIME		true	Date et heure de l'envoi de la notification.

## USCH\_RUN\_EXCLUSION

Stocke les métadonnées sur toutes les exclusions d'exécution.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
RUNEXCLUSIONID	INT64		False	Identificateur numérique interne de l'exclusion d'exécution.
RUNEXCLUSIONNAME	VARCHAR2	150	False	Nom entré par l'utilisateur pour une exclusion d'exécution.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	True	Description entrée par l'utilisateur pour une exclusion d'exécution.
STARTDATE	DATETIME		True	Date et heure d'application de l'exclusion d'exécution.
ENDDATE	DATETIME		True	Date et heure d'arrêt de l'exclusion d'exécution.
TIMEZONE	VARCHAR2	100	False	Fuseau horaire de l'utilisateur qui crée une exclusion d'exécution.
DATETYPE	INT32		False	Type de date de l'exclusion d'exécution.  Valeurs valides : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Type de date absolu</li> <li>• 1 - Type de date relatif</li> </ul>
RELATIVEOCCURRENCE	VARCHAR2	100	True	Valeur d'occurrence relative si le type de date relatif est sélectionné.
RELATIVEDAY	INT32		True	Valeur de jour relative si le type de date relatif est sélectionné.
RELATIVEMONTH	INT32		True	Valeur de mois relative si le type de date relatif est sélectionné.
CREATEDBY	INT64		False	ID de l'utilisateur qui a créé l'exclusion d'exécution.
CREATEDTIME	DATETIME		False	Date et heure de création de l'exclusion d'exécution.
MODIFIEDBY	INT64		False	ID de l'utilisateur qui a modifié l'exclusion d'exécution pour la dernière fois.
PARTITIONID	INT64		False	ID de la partition de l'utilisateur qui a créé l'exclusion d'exécution.
MODIFIEDTIME	DATETIME		False	Date et heure de la dernière modification de l'exclusion d'exécution.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
STATUS	INT32		False	Statut de l'exclusion d'exécution.  Les valeurs autorisées sont les suivantes : • 1 : Activé • 0 : Désactivé
OCCURENCES	INT64		TRUE	Nombre d'occurrences spécifiées par l'utilisateur pour le programme d'exclusion d'exécution relative.
SCHEDULE	VARCHAR100	100	TRUE	Chaîne d'expression cron pour le pattern de récurrence défini pour l'exclusion d'exécution relative.
SCHEDULE_NAME	VARCHAR(2)256	256	TRUE	Nom du pattern de récurrence défini pour l'exclusion d'exécution relative.
EX_START_TIME	VARCHAR10	10	TRUE	Heure de début d'exclusion d'exécution relative
EX-END_TIME	VARCHAR10	10	TRUE	Heure de fin d'exclusion d'exécution relative
UI_DATA	VARCHAR100	100	TRUE	Données de pattern personnalisé à renvoyé sur l'interface utilisateur
EX_START_MODE	VARCHAR15	15	TRUE	Mode de démarrage du programme d'exclusion d'exécution relative. Valeur de chaîne : valeurs possibles : 1. maintenant, 2.selon l'horodatage
STOP_TYPE	INT32		TRUE	1. Arrêter selon l'horodatage 0. occurrences

## USCH\_TASK\_RUNEXCLUSION

Stocke l'ID exclusion d'exécution et l'ID tâche.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
RUNEXCLUSION_ID	INT64		false	ID exclusion d'exécution de la table USCH_RUN_EXCLUSION.
TASK_ID	INT64		false	ID tâche de la table Tâches sur laquelle l'exclusion d'exécution est appliquée.

---

## Avant de contacter le support technique d'IBM

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en consultant la documentation, le correspondant désigné pour le support technique de votre entreprise peut contacter le support technique d'IBM. Utilisez les instructions de cette section pour garantir la résolution efficace de votre problème.

Si vous n'êtes pas le correspondant désigné pour le support technique dans votre société, contactez l'administrateur IBM pour plus d'informations.

**Note:** Le support technique n'écrit ni ne crée aucun script d'API. Pour obtenir une aide relative à l'implémentation de nos offres d'API, prenez contact avec IBM Professional Services.

### Informations à réunir

Avant de contacter le support technique d'IBM, rassemblez les informations suivantes :

- Une brève description de la nature du problème rencontré
- Les messages d'erreur détaillés s'affichant lorsque le problème se produit
- La liste des étapes complètes permettant de reproduire l'erreur.
- les fichiers journaux, fichiers de session, fichiers de configuration et fichiers de données connexes
- Les informations sur l'environnement de votre système et de votre produit , que vous pouvez obtenir en procédant comme indiqué dans la section "Informations système".

### Informations système

Lorsque vous appellerez le support technique d'IBM, vous devrez sans doute fournir des informations relatives à votre environnement.

Si le problème rencontré ne vous empêche pas de vous connecter, vous trouverez la plupart de ces informations sur la page A propos de, qui fournit des informations sur les applications IBM installées.

Pour accéder à la page A propos de, sélectionnez **Aide > A propos de**. Si vous ne pouvez pas accéder à la page A propos de, recherchez un fichier `version.txt` situé dans le répertoire d'installation de votre application.

### Informations de contact du support technique d'IBM

Pour savoir comment contacter le support technique IBM, consultez le site Web de support technique IBM : ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/open\\_service\\_request](http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)).

**Note:** Pour entrer une demande de support, vous devez vous connecter avec un compte IBM. Ce compte doit être lié à votre numéro de client IBM. Pour en savoir plus sur l'association de votre compte à votre numéro de client IBM, accédez à **Ressources de support > ESS (Entitled Software Support)** dans le portail du support.



---

## Remarques

Le présent document a été développé pour des produits et des services proposés aux Etats-Unis.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan, Ltd. 19-21, N

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales : LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAULT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange de données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation B1WA LKG1 550 King Street Littleton, MA 01460-1250 U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

#### LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou

implicite ment la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT" sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages directs, indirects, particuliers ou autres dommages liés à l'utilisation de ces programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

---

## Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://ibm.com) sont des marques ou des marques déposées d'International Business Machines Corp. dans diverses juridictions à travers le monde. Les autres noms de produit et service peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web Copyright and trademark information à [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

---

## Règles de confidentialité et conditions d'utilisation

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur final, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Un cookie est une donnée qu'un site Web peut envoyer à votre navigateur et qui peut ensuite être stockée sur votre ordinateur sous la forme d'une balise identifiant ce dernier. Bien souvent, aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter le nom et le mot de passe des utilisateurs pour les fonctions de gestion des sessions et d'authentification, pour faciliter l'utilisation des produits, ou pour d'autres objectifs de suivi de l'utilisation ou fonctionnels. Ces cookies peuvent être désactivés mais leur désactivation élimine également la fonctionnalité qu'ils activent.

Diverses juridictions régulent la collecte d'informations personnelles via les cookies et autres technologies similaires. Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

IBM demande à ses clients (1) de fournir un lien clair et visible vers les conditions d'utilisation et la politique de protection des renseignements personnels du site Web du Client, ainsi qu'un lien vers la collecte de données et les pratiques d'utilisation d'IBM et du Client, (2) de signaler que les cookies et les images de pistage (clear gifs/web beacons) sont copiés sur l'ordinateur du visiteur par IBM au nom du Client, et de fournir une explication sur l'objectif et l'utilisation de ces technologies, et (1) selon les conditions requises par la loi, d'obtenir le consentement des visiteurs du site Web avant de placer les cookies et les images de pistage déposés par le Client ou par IBM au nom du Client sur leurs machines.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les Points principaux de la Déclaration IBM de

confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details/us/>  
en dans la section intitulée "Cookies, Web Beacons and Other Technologies."







Printed in USA