

**IBM Unica Optimize**  
**버전 8 릴리스 6**  
**2012년 5월 25일**

## **설치 가이드**



참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 반드시 45 페이지의 『주의사항』의 일반 정보를 읽으십시오.

◎ 개정판은 새 개정판이 출시되기 전까지 IBM Unica Optimize 버전 8, 릴리스 6, 수정판 0 및 모든 후속 릴리스와 수정판에 적용됩니다.

---

# 목차

제 1 장 Optimize 설치 준비 . . . . .	1
Optimize 기본 설치 체크리스트 . . . . .	1
IBM Unica 구성 요소 및 설치 위치 . . . . .	2
필수 구성 요소 . . . . .	3
시스템 요구사항 . . . . .	3
지식 요구사항 . . . . .	4
Optimize에 대한 설치 순서 . . . . .	4
클라이언트 시스템 . . . . .	4
액세스 권한 . . . . .	5
여러 파티션을 업그레이드 또는 구성하는 경우 . . . . .	5
제 2 장 Optimize 설치 . . . . .	7
IBM Unica Marketing 설치 프로그램의 작업 방법 . . . . .	7
설치 프로그램 파일에 대한 단일 디렉토리 요구사항 . . . . .	7
제품 설치 디렉토리 선택 . . . . .	8
설치 유형 . . . . .	8
설치 모드 . . . . .	9
무인 모드를 사용하여 여러 번 설치 . . . . .	10
예제 설치 프롬프트 . . . . .	11
시스템 테이블의 자동 및 수동 작성 . . . . .	13
Optimize 설치 위치 . . . . .	13
단계: 필요한 정보 확보 . . . . .	13
모든 IBM Unica Marketing 제품을 설치하는데 필요한 정보 . . . . .	15
Optimize 유ти리티 설정 참조 . . . . .	16
JAVA_HOME 환경 변수 확인 . . . . .	16
단계: IBM Unica 설치 프로그램 실행 . . . . .	17
Optimize 및 EAR 또는 WAR 파일 . . . . .	18
제 3 장 Optimize 구성 . . . . .	19
단계: Optimize 시스템 테이블을 수동으로 작성 및 채우기 (필요한 경우) . . . . .	19
단계: 제품을 수동으로 등록 (필요한 경우) . . . . .	19
Optimize를 수동으로 등록하려면 . . . . .	20
단계: Optimize 구성 등록 정보를 수동으로 설정 (필요한 경우) . . . . .	20
ACOOptAdmin 도구 구성 . . . . .	20
한국어, 중국어 또는 일본어 사용자를 위한 Optimize 구성 . . . . .	20
단계: Optimize 서버 시작 . . . . .	21
단계: Optimize에 대한 테이블 맵핑 . . . . .	21
Optimize 시스템 테이블 맵핑 참조 . . . . .	22
Optimize 컨택 기록 테이블 맵핑 참조 . . . . .	23
단계: Optimize 설치 확인 . . . . .	23
제 4 장 여러 파티션에서 Optimize 구성 . . . . .	25
Optimize에 대해 여러 파티션 설정 . . . . .	25
Optimize에 대해 여러 파티션을 설정하려면 . . . . .	25
여러 파티션에 대해 ACOServer를 구성하려면 . . . . .	26
제 5 장 Optimize를 업그레이드하기 위한 준비 . . . . .	29
Optimize 업그레이드 순서 . . . . .	30
Optimize 설치 . . . . .	30
Optimize 업그레이드 시나리오 . . . . .	31
제 6 장 Optimize 업그레이드 . . . . .	33
Optimize 버전 7.2.1에서 업그레이드 . . . . .	33
Optimize 버전 7.3.x 이상에서 업그레이드 . . . . .	35
한국어, 중국어 또는 일본어 사용자를 위한 Optimize 구성 . . . . .	38
Optimize 이전 버전에서 버전 7.3.0으로 규칙 마이그레이션 . . . . .	38
더 이상 사용되지 않는 규칙을 모으려면 . . . . .	39
최적화 규칙을 Optimize의 새 버전으로 마이그레이션하려면 . . . . .	39
최소/최대 총 비용 규칙을 마이그레이션하려면 . . . . .	40
부록. IBM Unica 제품 설치 제거 . . . . .	41
Optimize 테이블 제거 . . . . .	41
IBM Unica 제품을 설치 제거하려면 . . . . .	41
IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의 . . . . .	43
주의사항 . . . . .	45
상표 . . . . .	47



---

## 제 1 장 Optimize 설치 준비

IBM® Unica 제품 설치는 IBM Unica에서 제공하지 않는 여러 소프트웨어 및 하드웨어 요소와 함께 작업하게 되는 여러 단계의 프로세스입니다. IBM Unica 문서에서 IBM Unica 제품을 설치하는데 필요한 특정 구성 및 프로시저에 관련된 일부 안내를 제공하고 있으므로 IBM Unica에서 제공되지 않는 이러한 시스템과의 작업에 대한 세부 정보는 제품의 문서를 참조하십시오.

IBM Unica Marketing 소프트웨어의 설치를 시작하기 전에 비즈니스 목표 및 목표를 지원하는데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 환경 두 가지 모두를 포함하도록 설치를 계획하십시오.

---

### Optimize 기본 설치 체크리스트

이 장을 읽어 설치 프로세스에 대한 개요를 참고하고 사용자 환경, 설치하려는 순서, 필수 구성 요소를 만족하는 지식 수준을 확인하십시오.

다음 목록은 IBM Unica Optimize의 기본 설치를 수행하는데 필요한 단계의 상위 레벨 개요입니다. 단계에 대한 추가적인 세부 정보는 이 가이드의 남은 부분에서 제공됩니다.

#### Optimize 설치

1. 7 페이지의 제 2 장 『Optimize 설치』

IBM Unica 및 Optimize 설치 프로그램을 다운로드하십시오.

2. 15 페이지의 『모든 IBM Unica Marketing 제품을 설치하는데 필요한 정보』

설치에 필요한 정보를 수집하십시오. 설치 마법사를 완료하는데 이 정보를 사용합니다.

3. 17 페이지의 『단계: IBM Unica 설치 프로그램 실행』

IBM Unica Marketing Platform 및 IBM Unica Campaign를 설치, 배치 및 확인한 후에 Optimize를 설치하십시오.

#### Optimize 구성

1. 19 페이지의 『단계: Optimize 시스템 테이블을 수동으로 작성 및 채우기 (필요한 경우)』

Optimize 설치 프로그램에서 Campaign 시스템 테이블에 연결할 수 없는 경우 제 공된 SQL 스크립트를 사용하여 Campaign 데이터베이스 또는 스키마의 Optimize 시스템 테이블을 작성하고 채우십시오.

#### 2. 20 페이지의 『Optimize를 수동으로 등록하려면』

Optimize 설치 프로그램에서 등록할 수 없는 경우 Marketing Platform 유ти리티 를 사용하여 수동으로 등록하십시오.

#### 3. 20 페이지의 『단계: Optimize 구성 등록 정보를 수동으로 설정 (필요한 경우)』

Optimize 설치 프로그램에서 구성 등록 정보를 설정할 수 없는 경우 설정 > 구성 페이지에서 필요한 등록 정보를 설정하십시오.

#### 4. 21 페이지의 『단계: Optimize 서버 시작』

Optimize 서버를 시작하고 확인하십시오.

#### 5. 21 페이지의 『단계: Optimize에 대한 테이블 맵핑』

Campaign에서 Optimize 테이블을 맵핑하십시오.

#### 6. 23 페이지의 『단계: Optimize 설치 확인』


Marketing Platform에 로그온하고 캠페인 > 최적화에 액세스할 수 있는지 확인하 십시오.

---

## IBM Unica 구성 요소 및 설치 위치

다음 다이어그램에서는 IBM Unica 응용 프로그램의 설치 위치에 대한 간략한 개요를 제공하고 있습니다.

이 설정은 기능을 수행하는 기본 설치입니다. 보안 및 수행 요구사항을 만족시키기 위 해 더 복잡하고 분산된 설치가 필요할 수 있습니다.



## 필수 구성 요소

다음은 IBM Unica Marketing 제품을 설치하는데 필요한 필수 구성 요소입니다.

### 시스템 요구사항

상세한 시스템 요구사항은 *IBM Unica Marketing* 엔터프라이즈 제품 권장 소프트웨어 환경 및 최소 시스템 요구사항 가이드를 참조하십시오.

### JVM 요구사항

Suite 내의 IBM Unica Marketing 응용 프로그램을 전용 Java™ 가상 머신(JVM)에 배치해야 합니다. IBM Unica Marketing 제품은 웹 응용 프로그램 서버에서 사용되는 JVM을 사용자 정의합니다. JVM 관련 오류가 발생하는 경우 Oracle WebLogic 또는 IBM Unica Marketing 제품 전용 WebSphere® 도메인을 작성해야 할 수 있습니다.

## 네트워크 도메인 요구사항

Suite으로 설치된 IBM Unica Marketing 제품은 교차 사이트 보안 위험을 제한하도록 디자인된 브라우저 제한사항을 준수하기 위해 동일한 네트워크 도메인에 설치해야 합니다.

## 지식 요구사항

IBM Unica Marketing 제품을 설치하려면 제품이 설치될 환경에 대해 잘 알고 있거나 또는 해당 지식이 있는 사람과 함께 작업해야 합니다. 운영 체제, 데이터베이스 및 웹 응용 프로그램 서버에 대한 지식이 포함됩니다.

## Optimize에 대한 설치 순서

Optimize는 Marketing Platform 및 Campaign과 함께 작동합니다. Optimize를 설치하기 전에 먼저 설치하고 구성해야 합니다.

### Marketing Platform 요구사항

IBM Unica Marketing 제품을 설치하기 전에 Marketing Platform이 먼저 완전히 설치되고 배치되어야 합니다.

다음이 가능하도록 Marketing Platform이 실행 중이어야 합니다.

- 설치하는 제품은 구성 등록 정보 및 보안 역할을 등록할 수 있습니다.
- Marketing Platform의 구성 페이지에서 구성 등록 정보 값을 설정할 수 있습니다.

함께 작업하려는 제품의 각 그룹에 대해 Marketing Platform을 한 번만 설치하면 됩니다.

### Campaign 요구사항

Optimize를 설치하기 전에 Campaign을 설치하고 구성해야 합니다.

참고: UNIX에서 설치하는 경우, 응용 프로그램 서버에서 웹 응용 프로그램 서버에 대한 `Djava.awt.headless` 등록 정보를 `true`로 설정해야 할 수 있습니다. 이 설정은 Optimize 보고서를 볼 수 없는 경우에만 필요합니다. 세부 정보는 *IBM Unica Campaign 설치 가이드*를 참조하십시오.

Optimize에서 Campaign 시스템 테이블 데이터 소스를 사용하기 때문에 추가적인 데이터 소스는 준비할 필요가 없습니다.

## 클라이언트 시스템

클라이언트 시스템은 다음의 구성 요구사항을 만족해야 합니다.

- Campaign에서는 플로차트 및 관리 기능에 대해 ActiveX 컨트롤을 사용합니다. 이 플로차트는 필요할 때 자동으로 다운로드합니다. Internet Explorer 브라우저에 대한

권장 보안 설정은 로컬 인트라넷에 대해 중간 낮음(medium-low)입니다. 특히 클라이언트 브라우저는 다음 옵션이 사용 가능해야 합니다.

- 부호 있는 ActiveX 컨트롤 다운로드
- ActiveX 컨트롤 및 플리그인 실행
- 스크립팅에 대해 안전하다고 표시된 ActiveX 컨트롤 스크립트
- 브라우저는 페이지를 캐싱하지 않아야 합니다. Internet Explorer의 경우 도구 > 인터넷 옵션 > 일반 > 검색 기록 > 설정을 선택하고 브라우저에서 각 방문 시 페이지의 새 버전을 체크하도록 하는 옵션을 선택하십시오.
- 소프트웨어에서 팝업을 차단하고 Windows가 클라이언트 시스템에 설치된 경우 Campaign의 기능이 적절하게 작동하지 않을 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 Campaign을 실행하는 동안 팝업 차단을 비활성화시키십시오.

## 액세스 권한

사용자 네트워크 권한으로 이 가이드에 있는 프로시저를 수행할 수 있는지 확인하고 적합한 권한으로 로그인하십시오.

적합한 권한에는 다음이 포함됩니다.

- 웹 응용 프로그램 서버에 대한 관리자 암호
- 모든 필요한 데이터베이스에 대한 관리자 액세스
- 편집해야 하는 모든 파일에 대한 쓰기 권한
- 파일을 저장해야 하는 모든 디렉토리에 대한 쓰기 권한 (예를 들어, 설치 디렉토리 및 백업 디렉토리(업그레이드하는 경우))
- 설치 프로그램을 실행하기 위한 적합한 읽기/쓰기/실행 권한
- 웹 응용 프로그램 서버 및 IBM Unica Marketing 구성 요소를 실행하는데 사용하는 운영 체제 계정에는 관련 디렉토리 및 하위 디렉토리에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다.
- UNIX의 경우, Campaign 및 Marketing Platform을 설치하는 사용자 계정은 Campaign 사용자와 동일한 그룹의 멤버여야 합니다. 이 사용자 계정은 유효한 홈 디렉토리가 있어야 하며 그 디렉토리에 대한 쓰기 권한을 갖고 있어야 합니다.
- UNIX의 경우, IBM Unica 제품에 대한 모든 설치 프로그램 파일은 전체 실행 권한을 갖고 있어야 합니다(예를 들어, rwxr-xr-x).

---

## 여러 파티션을 업그레이드 또는 구성하는 경우

업그레이드하는 경우, '업그레이드하기 위한 준비' 섹션을 참조하십시오.

여러 파티션을 작성하려는 경우에는 '여러 파티션 구성' 섹션을 참조하십시오.

관련 개념:

30 페이지의 『Optimize 업그레이드 순서』

---

## 제 2 장 Optimize 설치

다음 설치 파일을 다운로드하십시오.

**중요사항:** 동일한 디렉토리에 모든 파일을 놓으십시오. 이 단계는 설치 요구사항입니다.

- IBM Unica 설치 프로그램
- Optimize 설치 프로그램

### UNIX 유형 시스템에 권한 설정

UNIX 유형 시스템의 경우, 설치 파일이 전체 실행 권한을 갖고 있는지 확인하십시오 (rwxr-xr-x).

### 올바른 설치 프로그램 파일 선택

IBM Unica Optimize 설치 파일은 제품의 버전 및 사용될 운영 체제에 따라 이름이 지정됩니다. 운영 체제 특성이 아니기 때문에 콘솔 모드로 실행될 UNIX 파일은 예외입니다. UNIX의 경우 설치 모드가 X Window 시스템 또는 콘솔 모드인지에 따라 다른 파일이 사용됩니다. 예를 들어,

**Windows** - GUI 및 콘솔 모드 - Unica\_OptimizeN.N.N.N.N\_win64.exe은 버전 N.N.N.N.N이며 Windows 64비트 운영 체제에서 설치할 때 사용됩니다.

**UNIX** - X Window 시스템 모드 - Unica\_OptimizeN.N.N.N.N\_solaris64.bin은 버전 N.N.N.N.N이며 Solaris 64비트 운영 체제에서 설치할 때 사용됩니다.

**UNIX** - 콘솔 모드 - Unica\_OptimizeN.N.N.N.N.sh는 버전 N.N.N.N.N이며 모든 UNIX 운영 체제에서 설치할 때 사용됩니다.

---

### IBM Unica Marketing 설치 프로그램의 작업 방법

IBM Unica 설치 프로그램의 기본 기능에 익숙치 않은 경우 아래 섹션을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

#### 설치 프로그램 파일에 대한 단일 디렉토리 요구사항

IBM Unica 엔터프라이즈 제품을 설치하는 경우 설치 프로그램을 조합하여 사용할 수 있습니다.

- 마스터 설치 프로그램, 파일 이름에 Unica\_Installer가 포함되어 있음
- 제품 특정 설치 프로그램, 모두 해당 파일 이름의 일부로 제품명이 포함되어 있음

IBM Unica Marketing 제품을 설치하려면 마스터 설치 프로그램과 제품 설치 프로그램이 같은 디렉토리에 있어야 합니다. 마스터 설치 프로그램을 실행하면 디렉토리에 있는 제품 설치 파일을 확인합니다. 그런 다음 설치하려는 제품을 선택할 수 있습니다.

마스터 설치 프로그램이 있는 디렉토리에 제품 설치 프로그램의 여러 버전이 있는 경우 마스터 설치 프로그램은 항상 설치 마법사의 IBM Unica 제품 화면에 제품의 최신 버전을 표시합니다.

## 패치 설치

IBM Unica 제품을 새로 설치한 후에 바로 패치를 설치하려고 할 수 있습니다. 그런 경우 기본 버전과 마스터 설치 프로그램이 있는 디렉토리에 패치 설치 프로그램을 놓으십시오. 설치 프로그램을 실행하면 기본 버전과 패치를 모두 선택할 수 있습니다. 그러면 설치 프로그램에서 올바른 순서로 두 가지 모두를 설치합니다.

## 제품 설치 디렉토리 선택

네트워크에 액세스 가능한 시스템에는 어느 디렉토리에나 설치할 수 있습니다. 디렉토리를 찾아보고 선택하거나 경로를 입력하여 설치 디렉토리를 지정할 수 있습니다.

경로 앞에 마침표를 입력하여 설치 프로그램을 실행 중인 디렉토리와 연관된 경로를 지정할 수 있습니다.

지정한 디렉토리가 없는 경우, 사용자가 설치를 수행하는데 적합한 권한이 있다는 가정 하에 설치 프로그램에서 해당 디렉토리를 작성합니다.

IBM Unica 설치에 대한 기본 최상위 레벨 디렉토리는 IBM/Unica라고 이름이 지정됩니다. 설치 프로그램에서 Unica 디렉토리 아래의 하위 디렉토리에 제품을 설치합니다.

## 설치 유형

IBM Unica 설치 프로그램은 다음 설치 유형을 수행합니다.

- 새 설치: 설치 프로그램을 실행하고 IBM Unica Marketing 제품이 한 번도 설치되지 않은 디렉토리를 선택하면 설치 프로그램은 자동으로 새 설치를 수행합니다.
- 업그레이드 설치: 설치 프로그램을 실행하고 IBM Unica Marketing 제품의 이전 버전이 설치된 디렉토리를 선택하면 설치 프로그램은 자동으로 업그레이드 설치를 수행합니다. 설치 프로그램이 자동으로 데이터베이스를 업그레이드하는 제품의 경우, 업그레이드 설치에서는 새 테이블을 추가하지만 기존 테이블의 데이터를 겹쳐쓰지는 않습니다.

설치 프로그램에서 데이터베이스를 자동으로 업데이트하는 제품의 경우, 테이블이 이미 있는 경우 설치 프로그램이 데이터베이스에서 테이블을 작성하지 않으므로 업그레이드 도중 오류가 발생할 수 있습니다. 이 오류는 무시할 수 있습니다. 세부 정보에 대해서는 업그레이드 장을 참조하십시오.

- 재설치: 설치 프로그램을 실행하고 IBM Unica Marketing과 동일한 버전의 제품이 설치된 디렉토리를 선택하는 경우, 설치 프로그램은 자동으로 새 설치를 수행합니다. 설치 프로그램이 자동으로 데이터베이스를 업데이트하는 제품의 경우, 재설치에서는 기존의 모든 테이블을 삭제한 후 새 테이블을 작성하고 기본 데이터로 이들을 채웁니다. 재설치에서는 설치 프로그램이 데이터베이스를 자동으로 업데이트하는 제품의 경우 기존 설치 디렉토리의 모든 데이터를 겹쳐씁니다. 다시 설치를 위해 데이터를 보유 또는 복원하려면,
  - 설치 프로그램을 실행할 때 수동 데이터베이스 설정 옵션을 선택하십시오.
  - 다시 설치 전에 Marketing Platform configTool 유ти리티를 사용하여 사용자 정의된 탐색 메뉴 항목과 같은 수정된 구성 설정을 내보내십시오.

일반적으로 다시 설치는 권장하지 않습니다.

## 설치 모드

IBM Unica 설치 프로그램은 다음 모드로 실행할 수 있습니다.

- 콘솔(명령행) 모드

콘솔 모드에서 옵션은 번호가 있는 목록으로 표시됩니다. 원하는 옵션을 선택하려면 해당 번호를 입력하십시오. 번호를 입력하지 않고 Enter를 누르면 설치 프로그램은 기본 옵션을 사용합니다.

기본 옵션은 다음 기호 중 하나로 표시됩니다.

- -->

이 기호가 표시될 때 옵션을 선택하려면 원하는 옵션의 번호를 입력한 다음 Enter를 누르십시오.

- [X]

이 기호는 목록에서 하나, 여러 개 또는 모든 옵션을 선택할 수 있다는 것을 표시합니다. 옆에 [X] 기호가 있는 옵션의 번호를 입력하고 Enter를 누르면 해당 옵션을 지우거나 선택 취소합니다. 만약 현재 선택되지 않은 옵션(옆에 [ ]가 있는)의 번호를 입력하는 경우 Enter를 누르면 해당 옵션이 선택됩니다.

하나 이상의 옵션을 선택 취소 또는 선택하려면, 쉼표로 구분하여 옵션 번호를 입력하십시오.

- Windows GUI 또는 UNIX X-windows 모드
- 무인 또는 자동 모드, 사용자 상호작용이 없음

무인 모드는 IBM Unica 제품을 여러 번 설치하는데 사용될 수 있습니다. (예를 들어 클러스터 환경을 설정할 때) 자세한 정보는 10 페이지의 『무인 모드를 사용하여 여러 번 설치』를 참조하십시오.

## 무인 모드를 사용하여 여러 번 설치

IBM Unica Marketing 제품을 여러 번 설치해야 하는 경우, 예를 들어 클러스터 환경을 설정할 때, IBM Unica 설치 프로그램을 사용자 입력이 필요하지 않은 무인 모드로 실행하고자 할 수 있습니다.

### 응답 파일 정보

무인 모드(또는 자동 모드로 알려진)는 콘솔 또는 GUI 모드를 사용할 때 사용자가 설치 프롬프트에서 입력할 정보를 제공하는 파일 또는 파일 세트가 필요합니다. 이러한 파일이 응답 파일로 알려져 있습니다.

응답 파일을 생성하기 위해 이러한 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 응답 파일을 직접 생성하기 위해 템플릿으로 샘플 응답 파일을 사용할 수 있습니다. 샘플 파일은 ResponseFiles 이름으로 압축된 아카이브에 제품 설치 프로그램과 함께 들어 있습니다. 응답 파일에는 다음과 같은 이름이 지정됩니다.
  - IBM Unica 설치 프로그램 - `installer.properties`
  - 제품 설치 프로그램 - `installer_(뒤에 제품명의 이니셜이 옴)`. 예를 들어 Campaign 설치 프로그램의 응답 파일은 `installer_uc.properties`입니다.
  - 제품 보고서 팩 설치 프로그램 - `installer_(뒤에 제품명의 이니셜 + rp가 옴)`. 예를 들어 Campaign 보고서 팩 설치 프로그램의 응답 파일 이름은 `installer_urpc.properties`입니다.

필요한 대로 샘플 파일을 편집한 후 사용자 설치 프로그램과 동일한 디렉토리에 배치하십시오.

- 무인 모드를 설정하기 전에 Windows GUI 또는 UNIX X-windows 모드 또는 콘솔 모드에서 설치 프로그램을 실행하고 응답 파일을 작성하도록 선택할 수 있습니다.

IBM Unica 마스터 설치 프로그램은 하나의 파일을 작성하고, 설치하는 각 IBM Unica 제품에서는 하나 이상의 파일을 작성합니다.

응답 파일의 확장자는 `.properties`(예: `installer_product.properties`)이며, IBM Unica 설치 프로그램 파일의 경우 `installer.properties` 이름이 지정됩니다. 설치 프로그램은 사용자가 표시한 디렉토리에 이러한 파일을 작성합니다.

**중요사항:** 보안의 이유로 설치 프로그램은 응답 파일에 데이터베이스 암호를 기록하지 않습니다. 무인 모드에서 응답 파일을 작성하는 경우, 데이터베이스 암호를 입력하려면 각 응답 파일을 편집해야 합니다. 각 응답 파일을 열고 편집해야 할 위치를 찾기 위해 `PASSWORD`를 검색하십시오.

## 설치 프로그램에서 응답 파일을 찾는 위치

설치 프로그램을 무인 모드로 실행하면 다음과 같이 응답 파일을 찾습니다.

- 첫 번째, 설치 프로그램은 설치 디렉토리를 찾습니다.
- 다음으로 설치 프로그램은 설치를 수행하는 사용자의 홈디렉토리를 찾습니다.

모든 응답 파일은 동일한 디렉토리에 있어야 합니다. 명령행에 인수를 추가하여 응답 파일이 있는 경로를 변경할 수 있습니다. 예를 들어,

```
-DUNICA_REPLAY_READ_DIR="myDirPath" -f myDirPath/installer.properties
```

## 설치 제거할 때 무인 모드의 효과

무인 모드로 설치된 제품을 설치 제거하는 경우 설치 제거도 무인 모드로 수행해야 합니다. (사용자 상호작용에 대한 대화 상자 표시 없이)

## 무인 모드 및 업그레이드

업그레이드할 때 응답 파일이 이전에 작성되고 무인 모드로 실행하는 경우, 설치 프로그램은 이전에 설정된 설치 디렉토리를 사용합니다. 응답 파일이 없을 때 무인 모드로 업그레이드하려면 처음 설치의 경우 직접 설치 프로그램을 실행하여 응답 파일을 작성하고 설치 마법사에서 현재 설치 디렉토리를 선택했는지 확인하십시오.

## 예제 설치 프롬프트

참고로 UNIX 서버에서 콘솔 모드를 사용하여 설치하는 중에 표시되는 프롬프트의 예는 다음과 같습니다. 실제 설치 과정에서 표시되는 지침을 잘 읽고 따르십시오.

정보를 입력하고 나면 대부분의 프롬프트는 사용자 응답을 표시하고 계속하기 전에 예 또는 아니요 확인을 요청합니다. 이러한 프롬프트는 필요한 경우 수정할 수 있는 기회를 제공합니다.

설치를 시작하기 전에 이 예제를 사용하여 필요한 정보를 수집하는데 도움을 받을 수 있고 설치 중에 참조할 수 있습니다.

표 1. 예제 설치 프롬프트 및 응답

프롬프트	응답
-bash-4.0\$	초기 프롬프트. 설치에 사용하려는 데이터베이스 설정 유ти리티 변수와 함께 마스터 설치 프로그램 파일의 이름을 제공하십시오.
로케일 선택	나열된 언어 중에 하나를 선택하도록 해당 번호를 입력하십시오. 기본 로케일을 사용하려면 2- English를 입력하고 Enter를 누르십시오.

표 1. 예제 설치 프롬프트 및 응답 (계속)

프롬프트	응답
소개	<p>제품의 이전 버전이 설치된 경우 업그레이드가 수행됩니다. 업그레이드 장을 참조하십시오.</p> <p>동일한 버전의 제품이 설치된 경우 모든 테이블 및 데이터가 먼저 삭제됩니다.</p>
응답 파일 생성	<p>무인 모드 설치에서 사용할 응답 파일을 생성할지 여부를 선택하도록 번호를 입력하십시오. 응답 파일을 생성하는 경우 대상 경로를 제공할 수 있습니다.</p>
제품 기능 선택	<p>기능에 번호가 표시된 목록을 표시합니다. [X] 체크 표시가 있는 기능은 설치에 대해 선택된 기능입니다. 체크 표시가 없는 [ ] 기능은 선택되지 않은 기능입니다. 선택을 변경하려면 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 선택하거나 선택 취소(또는 반대의 경우) 번호를 입력한 다음 Enter를 누르십시오.</p> <p>예를 들어 다음은 기능의 목록입니다.</p> <p>1- [X] IBM Unica Marketing Platform 2- [X] IBM Unica Marketing Operations</p> <p>Marketing Platform만 설치하려는 경우, 2를 입력하고 Enter를 누르십시오.</p>
<b>마스터 (Marketing Platform) 설치</b>	
설치 디렉토리	
응용 프로그램 서버 선택	
플랫폼 데이터베이스 유형	Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스에 대한 정보를 제공하십시오.
플랫폼 데이터베이스 호스트 이름	
플랫폼 데이터베이스 포트	
플랫폼 데이터베이스 이름/시스템 ID(SID)	
플랫폼 데이터베이스 사용자 이름	
플랫폼 데이터베이스 암호	
JDBC 연결	
JDBC 드라이버 클래스 경로	
<b>제품 특성 (Marketing Operations) 설치</b>	
소개	설치하도록 선택한 각 제품 기능에 대해 다시 설치된다는 경고와 함께 특정 제품 이름이 표시됩니다.
설치 디렉토리	
마케팅 작업 데이터베이스 설정	<p>자동 또는 수동을 선택하도록 번호를 입력하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자동 설정은 이 기능에 대해 마스터 설치에서 제공한 동일한 정보를 사용합니다.</li> <li>• 수동 설정은 기능 특정 차이를 수용할 수 있도록 각 데이터베이스 및 JDBC 특성에 대해 별도로 프롬프트합니다.</li> </ul>
마케팅 작업 서버/호스트	
마케팅 작업 서버 포트	

표 1. 예제 설치 프롬프트 및 응답 (계속)

프롬프트	응답
마케팅 작업 도메인 이름	설치하는 모든 기능에 대해 동일한 회사 도메인을 소문자로 입력하십시오.
지원 로케일	언어를 선택하도록 해당 번호를 입력하십시오. 여러 옵션을 선택하려면 쉼표로 구분된 목록을 입력할 수도 있습니다.
배치 EAR 파일	엔터프라이즈 아카이브(EAR) 파일을 작성할지 여부를 선택하도록 번호를 입력하십시오.

## 시스템 테이블의 자동 및 수동 작성

일부 IBM Unica 제품의 경우, 설치 프로그램에서 데이터베이스에 시스템 테이블을 작성하도록 허용할 지 여부를 선택할 수 있습니다.

설치 프로그램에서 시스템 테이블을 작성하도록 선택한 경우, 설치 프로그램이 이전 단계에서 작성한 제품 데이터베이스에 연결할 수 있도록 정보를 제공해야 합니다. 일반적으로 이 정보에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- 데이터베이스 유형
- 데이터베이스 서버 이름
- 서버가 청취하는 포트
- 데이터베이스 이름 또는 스키마 ID
- 데이터베이스 로그인 ID 및 암호

시스템 테이블을 수동으로 작성하도록 선택한 경우, 제품 설치에서 제공된 SQL 스크립트를 실행하는데 사용자 데이터베이스 클라이언트를 사용해야 합니다.

테이블 수동 작성에 대한 세부 정보는 19 페이지의 『단계: Optimize 시스템 테이블을 수동으로 작성 및 채우기 (필요한 경우)』에서 제공됩니다.

---

## Optimize 설치 위치

최상의 성능을 위해 다른 IBM Unica Marketing 제품이 설치되어 있지 않은 자체 소유 시스템에 Optimize를 설치하십시오.

Optimize에는 중요한 계산 및 데이터 처리 자원이 필요할 수 있습니다. 전용 환경에서 Optimize를 운영한다면 성능 조정에 대해 최고의 컨트롤 및 유연성을 갖게 됩니다.

---

## 단계: 필요한 정보 확보

Optimize를 설치하기 전에 다음 정보를 확보하십시오. 설치 마법사를 완료하는데 이 정보를 사용합니다.

## Optimize 시스템의 JDBC 드라이버

Optimize를 설치하는 시스템의 JDBC 드라이버 클래스 경로를 확보하십시오. 이 경로에는 JAR 파일 이름이 포함되어야 합니다.

## Marketing Platform 정보

각 IBM Unica Marketing 제품의 설치 마법사는 제품 등록을 위해 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스와 통신할 수 있어야 합니다.

새 위치에서 설치 프로그램을 실행할 때마다 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스에 대한 다음 데이터베이스 연결 정보를 입력해야 합니다.

- 데이터베이스 유형
- 데이터베이스 호스트 이름
- 데이터베이스 포트
- 데이터베이스 이름
- 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호
- Marketing Platform 데이터베이스에 대한 JDBC 연결 URL. 사용자가 제공한 값에 따라 설치 프로그램에서 연결 URL을 제공하지만 URL이 올바른지 확인하십시오.

예를 들어 SQL 서버에 대해 JDBC 연결 URL은 다음 형식을 갖습니다.

```
j dbc : s ql s erver : / /  
y our _ db _ host : y our _ db _ port ; databaseName = y our _ db _ name
```

이 정보는 데이터베이스 또는 스키마를 작성할 때 얻을 수 있습니다.

## Campaign 정보

Optimize 설치 마법사는 Optimize 테이블 작성을 위해 Campaign 시스템 테이블 데이터베이스와 통신해야 합니다. 설치 프로그램에서 Optimize 데이터베이스 테이블을 설정하고 Optimize를 적절하게 구성할 수 있도록 Campaign 설치에 대한 다음 정보를 수집해야 합니다.

- Campaign 데이터베이스가 유니코드에 대해 구성되어 있는지 여부.
- Campaign 데이터베이스 유형.

데이터베이스 유형이 IBM DB2®이고 UNIX 시스템에 설치된 경우 DB2 인스턴스 경로도 제공해야 합니다.

데이터베이스 유형이 Oracle인 경우 Oracle 홈 디렉토리도 제공해야 합니다.

- Campaign 데이터베이스 호스트 이름.
- Campaign 데이터베이스 포트.

- Campaign 데이터베이스 이름.
- Campaign 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호.
- Campaign 데이터베이스에 대한 JDBC 연결 URL. 사용자가 제공한 값에 따라 설치 프로그램에서 연결 URL을 제공하지만 URL이 올바른지 확인하십시오.

예를 들어 SQL 서버에 대해 JDBC 연결 URL은 다음 형식을 갖습니다.

```
j d b c : s q l s e r v e r : / /
y o u r _ d b _ h o s t : y o u r _ d b _ p o r t ; d a t a b a s e N a m e = y o u r _ d b _ n a m e
```

- Campaign 웹 응용 프로그램 서버가 설치된 시스템의 이름.
- Campaign 응용 프로그램 서버가 청취하는 포트. SSL을 구현하려는 경우 SSL 포트를 확보하십시오.
- 배치 시스템에 대한 네트워크 도메인. (예를 들어, mycompany.com)
- CAMPAIGN\_HOME 경로.

Optimize 및 Campaign을 별도의 시스템에 설치 중인 경우 Campaign 설치의 Campaign 디렉토리를 Optimize를 호스트하는 시스템의 네트워크 드라이브로 마운트해야 합니다. bin 디렉토리에 있는 svrstop 유틸리티는 Optimize 호스트에서 실행 권한을 갖고 있어야 합니다. Campaign 설치 디렉토리의 완전한 경로를 사용하여 CAMPAIGN\_HOME을 정의하십시오.

## **모든 IBM Unica Marketing 제품을 설치하는데 필요한 정보**

이 섹션에 설명된 대로 필요한 정보를 수집합니다.

### **Marketing Platform 정보**

각 IBM Unica Marketing 제품에 대한 설치 마법사는 제품을 등록하기 위해 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스와 통신할 수 있어야 합니다.

설치 프로그램을 실행할 때마다 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스에 대한 다음 데이터베이스 연결 정보를 입력해야 합니다.

- 데이터베이스 유형
- 데이터베이스 호스트 이름
- 데이터베이스 포트
- 데이터베이스 이름 또는 스키마 ID
- 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호

이 정보는 데이터베이스 또는 스키마를 작성할 때 얻을 수 있습니다.

## 웹 구성 요소 정보

웹 응용 프로그램 서버에서 배치하는 웹 구성 요소가 있는 모든 IBM Unica Marketing 제품의 경우 다음 정보를 알 수 있어야 합니다.

- 웹 응용 프로그램이 설치된 시스템의 이름. 설정하는 IBM Unica Marketing 환경에 따라 하나 또는 몇 개의 시스템 이름을 가질 수 있습니다.
- 응용 프로그램 서버가 청취하는 포트. SSL을 구현하려는 경우 SSL 포트를 확보하십시오.
- 배치 시스템에 대한 네트워크 도메인. (예를 들어, mycompany.com)

## Optimize 유ти리티 설정 참조

이 섹션에서는 Optimize 설치 마법사의 Optimize 유ти리티 설정 창에 대해 설명합니다.

이 정보는 설치 프로그램을 실행하고 있는 시스템에서 ACOOptAdmin 유ти리티를 사용하려는 경우에만 필요합니다.

표 2. ACOOptAdmin 유ти리티 요구사항

필드	설명
JDBC 드라이버 클래스 경로	*.jar 파일을 포함하여 시스템에서 JDBC 드라이버의 완전한 경로를 입력하십시오. 여러 JAR 파일을 지정하려면 콜론으로 구분하십시오.

---

## JAVA\_HOME 환경 변수 확인

IBM Unica 제품을 설치 중인 시스템에 정의된 JAVA\_HOME 환경 변수가 있는 경우, Sun JRE 버전 1.6을 가리키고 있는지 확인하십시오.

이 환경 변수는 IBM Unica 제품을 설치하는데 필수는 아니지만 환경 변수가 있다면 Sun JRE의 버전 1.6을 가리키도록 지정해야 합니다.

JAVA\_HOME 환경 변수가 있고 올바르지 않은 JRE를 가리키고 있는 경우, IBM Unica 설치 프로그램을 실행하기 전에 JAVA\_HOME 변수의 설정을 해제해야 합니다. 다음에 따라 수행할 수 있습니다.

- Windows의 경우, 명령창에서 다음을 입력하십시오.

```
set JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

- \*NIX-type 시스템의 경우, 터미널에서 다음을 입력하십시오.

```
export JAVA_HOME=leave empty and press return key
```

환경 변수를 설정 해제한 후에 IBM Unica 설치 프로그램은 설치 프로그램에 포함된 JRE 번들을 사용합니다.

설치가 완료되면 환경 변수를 다시 설정할 수 있습니다.

---

## 단계: IBM Unica 설치 프로그램 실행

IBM Unica 설치 프로그램을 실행하기 전에 다음 필수 구성 요소를 만족하는지 확인 하십시오.

- IBM Unica 설치 프로그램 및 설치하려는 제품의 설치 프로그램을 다운로드합니다.  
IBM Unica 및 제품 설치 프로그램은 동일한 디렉토리에 있어야 합니다.
- 15 페이지의 『모든 IBM Unica Marketing 제품을 설치하는데 필요한 정보』에서 설명한 대로 수집한 정보를 사용 가능합니다.

다른 IBM Unica 제품이 설치된 시스템에 설치 프로그램을 다시 실행하는 경우 이러한 다른 제품은 다시 설치하지 않습니다.

설치 프로그램에 대한 세부 정보 또는 마법사에 정보를 입력하는데 도움이 필요한 경우 이 섹션의 다른 주제를 참조하십시오.

여기에 설명된 대로 IBM Unica 설치 프로그램을 실행하고 마법사의 지침을 따르십시오.

- GUI 또는 X Window 시스템 모드

Unica\_Installer 파일을 실행하십시오. UNIX의 경우, .bin 파일을 사용하십시오.

- 콘솔 모드

명령 프롬프트를 열고 IBM Unica 소프트웨어를 다운로드한 디렉토리에서 다음과 같이 Unica\_Installer 실행 파일을 실행하십시오.

Windows의 경우, Unica\_installer 실행 파일을 -i console을 지정하여 실행하십시오. 예를 들어, *Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i console*

UNIX의 경우, 전환 없이 Unica\_installer.sh 파일을 실행하십시오.

참고: Solaris의 경우, Bash 쉘에서 설치 프로그램을 실행해야 합니다.

- 무인 모드

명령 프롬프트를 열고 IBM 소프트웨어를 다운로드한 디렉토리에서 Unica\_Installer 실행 파일을 -i silent와 함께 실행하십시오. UNIX의 경우, .bin 파일을 사용하십시오. 예를 들어, 응답 파일을 설치 프로그램과 동일한 디렉토리에 위치하도록 지정하려면,

*Unica\_Installer\_N.N.N.N\_OS -i silent*

응답 파일을 다른 디렉토리에 지정하려면 `-f filepath/filename`을 사용하십시오.  
완전한 경로를 사용하십시오. 예를 들어,

```
Unica_Installer_N.N.N.N_OS -i silent -f filepath/filename
```

무인 모드에 대한 자세한 정보는 10 페이지의 『무인 모드를 사용하여 여러 번 설치』를 참조하십시오.

## Optimize 및 EAR 또는 WAR 파일

IBM Unica 설치 프로그램을 실행하는 동안 Optimize만 설치하려는 경우 Optimize 웹 응용 프로그램은 없기 때문에 EAR 또는 WAR 파일을 작성할 필요가 없습니다.

Optimize의 모든 GUI 요소는 Campaign 웹 응용 프로그램내에 포함되어 있습니다. 설치하는 동안 Optimize는 Campaign에서 모든 Optimize 기능을 사용 가능하게 하는 Marketing Platform으로 등록해야 합니다. (설치 중에 오류가 발생하면 20 페이지의 『Optimize를 수동으로 등록하려면』을 참조하십시오.)

다른 IBM Unica Marketing 응용 프로그램과 함께 Optimize를 설치하는 경우 다른 응용 프로그램용 EAR 파일에 대해서는 지시사항을 따르십시오.

---

## 제 3 장 Optimize 구성

Optimize에는 배치할 수 있는 독립형 웹 응용 프로그램이 없습니다. Campaign을 설치, 구성, 배치하고 그리고 설치를 확인하고 난 후에 Optimize의 구성을 완료하십시오.

---

### 단계: Optimize 시스템 테이블을 수동으로 작성 및 채우기 (필요한 경우)

Optimize 설치 프로그램에서 설치 프로세스 중에 Campaign 시스템 테이블에 연결할 수 없는 경우 실패를 알리는 오류 메시지를 보게 됩니다. 설치 프로세스는 진행되지만 이런 경우 Optimize 시스템 테이블을 수동으로 작성하고 채워야 합니다.

Optimize 시스템 테이블을 작성 및 채우려면, Campaign 시스템 테이블을 보유하고 있는 스키마 또는 데이터베이스에 대한 이 섹션에 나열되어 있는 SQL 스크립트를 실행하십시오.

SQL 스크립트는 Optimize가 설치된 디렉토리 아래 dd1 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

만약 Campaign 시스템 테이블이 유니코드로 구성된 경우에는 Optimize가 설치된 디렉토리 아래 dd1/unicode 디렉토리에 있는 적합한 스크립트를 사용하십시오.

표 3. Unica® Optimize 테이블 작성 스크립트

데이터 소스 유형	스크립트 이름
IBM DB2	aco_systab_db2.sql
Microsoft SQL Server	aco_systab_sqlsvr.sql
Oracle	aco_systab_ora.sql

aco\_populate\_tables.sql의 Optimize 테이블을 채우는 스크립트는 하나만 있습니다. 테이블을 채우는데 사용되는 aco\_populate\_tables.sql 스크립트에 대한 유니코드 대응 스크립트는 없습니다.

---

### 단계: 제품을 수동으로 등록 (필요한 경우)

Optimize 설치 프로그램에서 설치 프로세스 중에 Marketing Platform 시스템 테이블에 연결할 수 없는 경우 실패를 알리는 오류 메시지를 보게 됩니다. 설치 프로세스는 진행되지만 이런 경우 Optimize 정보를 Marketing Platform 시스템 테이블로 수동으로 가져와야 합니다.

이 프로시저에서 설명된 유ти리티는 Marketing Platform이 설치된 디렉토리 아래의 tools/bin 디렉토리에서 찾을 수 있습니다.

## Optimize를 수동으로 등록하려면

Optimize를 Marketing Platform로 등록하면 메뉴 항목을 가져오고 일부 구성 등록 정보를 설정합니다.

Optimize 설치 프로그램에서 제품을 등록하기 위해 Marketing Platform 데이터베이스에 연결할 수 없는 경우 configTool 유ти리티를 실행하십시오. 지침으로 다음 예제 명령을 사용하십시오. 파일 수 만큼 유ти리티를 실행합니다. Optimize의 경우, 파일이 하나 있기 때문에 유ти리티를 한 번 실행해야 합니다.

```
configTool -i -p "Affinium|suite|uiNavigation|mainMenu|Campaign"  
-f "full_path_to_Optimize_installation_directory\conf  
\optimize_navigation.xml"  
  
configTool -v -i -o -p Affinium|Campaign|about  
-f "full_path_to_Optimize_installation_directory\conf  
\optimize_subcomponent_version.xml"
```

Optimize의 모든 구성 등록 정보는 Campaign에 포함되어 있으므로 구성 등록 정보를 따로 등록할 필요가 없습니다.

---

## 단계: Optimize 구성 등록 정보를 수동으로 설정 (필요한 경우)

Optimize 설치 프로그램에서 설치 프로세스 중에 Marketing Platform 시스템 테이블에 연결할 수 없는 경우 실패를 알리는 오류 메시지를 보게 됩니다. 설치 프로세스는 진행되지만 이런 경우 설정 > 구성 페이지에서 다음 Optimize 구성 등록정보를 수동으로 설정해야 합니다.

- Campaign > unicaACOListener > serverHost
- Campaign > unicaACOListener > serverPort
- Campaign > unicaACOListener > useSSL

---

## ACOOptAdmin 도구 구성

ACOOptAdmin 도구에 JAVA\_HOME을 정의해야 합니다.

1. 편집할 수 있도록 Optimize 설치 디렉토리 아래의 bin 디렉토리에 있는 ACOOptAdmin.sh(UNIX) 또는 ACOOptAdmin.bat(Windows) 파일을 여십시오.
2. JAVA\_HOME을 찾아서 [Change Me]를 웹 응용 프로그램 서버에서 사용하는 Java 디렉토리로 대체하십시오.
3. 저장하고 파일을 닫습니다.

---

## 한국어, 중국어 또는 일본어 사용자를 위한 Optimize 구성

한국어, 중국어 또는 일본어 문자를 포함하는 사용자 이름으로 Optimize를 사용하려는 경우, Optimize 서버를 구성해야 합니다.

1. 편집할 수 있도록 Optimize 설치 디렉토리 아래의 bin 디렉토리에 있는 Optimize 서버 파일(ACOserver)을 여십시오.
2. UNICA\_ACSYSENCODING 환경 변수를 UTF-8과 같도록 설정하도록 주석을 제거하십시오.

**Windows:** ACOserver.bat에서 다음 행 앞에 있는 @rem을 제거하십시오.

```
@rem set UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8
```

**UNIX:** Remove ACOserver.sh에서 다음 두 행 앞에 있는 #을 제거하십시오.

```
#UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8  
#export UNICA_ACSYSENCODING
```

3. 저장하고 파일을 닫습니다.
4. 실행 중이라면 새 콘솔 창에서 Optimize 서버를 다시 시작하십시오.

---

## 단계: Optimize 서버 시작

Optimize 서버를 시작해야 Optimize를 사용할 수 있습니다.

Optimize 서버를 시작하려면 Optimize가 설치된 디렉토리 아래의 bin 디렉토리에서 ACOserver 스크립트를 실행하십시오.

다음과 같이 ACOServer 스크립트를 실행하십시오.

Windows의 경우: ACOServer.bat start

UNIX의 경우: ./ACOServer.sh start

ACOserver 프로세스가 실행 중인지 확인하려면 Windows 작업 관리자를 사용하거나 또는 UNIX 시스템에서 ps -ef | grep unica\_aolsnr 명령을 실행하십시오.

---

## 단계: Optimize에 대한 테이블 맵핑

Optimize를 Campaign과 함께 작업하도록 구성하려면, Campaign의 모든 Optimize 시스템 테이블, 컨택 기록 및 세그먼트 멤버십 테이블을 맵핑해야 합니다.

Campaign의 시스템 테이블 맵핑에 대한 자세한 정보는 *IBM Unica Campaign* 관리자 가이드를 참조하십시오.

**참고:** 전략 세그먼트와 사용하기 위한 Campaign의 세그먼트 멤버십 시스템 테이블의 맵핑은 선택 사항입니다. 플로차트 또는 전략 세그먼트를 사용하는 Optimize 세션과 함께 대상을 사용하는 경우에만 대상에 대해 세그먼트 멤버십 시스템 테이블을 맵핑하십시오.

1. 모든 시스템 테이블을 맵핑하십시오.

## 2. 모든 컨택 기록 테이블을 맵핑하십시오.

Campaign 구성의 각 대상 수준에 컨택 기록 테이블이 있는지 확인하십시오. 각 컨택 기록 테이블을 맵핑해야 합니다. 추가적인 컨택 기록 테이블에 대한 자세한 정보는 *IBM Unica Campaign* 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 3. (선택적) 전략 세그먼트를 사용하는 Optimize 세션에서 사용된 각 대상의 경우, 대상에 대한 세그먼트 멤버십 시스템 테이블을 세그먼트 멤버를 정의하는 데이터베이스 테이블에 맵핑하십시오.

### 전략 세그먼트 사용 시 요구사항

전략 세그먼트를 사용하려는 경우 Campaign 구성의 각 대상 수준에 대한 세그먼트 멤버십 테이블이 있는지 확인하십시오. 각 세그먼트 멤버십 테이블을 맵핑해야 합니다.

대상 세그먼트 멤버십 테이블에 두 개의 색인을 작성하십시오. SegmentID에 첫 번째 색인을 작성하고 대상 수준 옆에 두 번째 색인을 작성하십시오. 예를 들어, UA\_SegMembership 테이블은 CustomerID 및 SegmentID의 색인과 함께 제공됩니다.

시스템 테이블 및 전략 세그먼트에 대한 자세한 정보는 *IBM Unica Campaign* 관리자 가이드를 참조하십시오.

## Optimize 시스템 테이블 맵핑 참조

구성 대화 상자에 표시되는 Optimize 시스템 테이블 이름 및 해당 기본 테이블 이름을 나열합니다.

표 4. Optimize 시스템 테이블 맵핑

Optimize 시스템 테이블	데이터베이스 테이블
최적화 세션 테이블	UACO_OptSession
최적화 프로세스 테이블	UACO_OptimizeProcess
최적화 실행 기록 테이블	UACO_SesnRunHist
최적화 세션 세그먼트 테이블	UACO_SesnSegment
최적화 오퍼 세그먼트 테이블	UACO_OfferSeg
최적화 세션 오퍼 테이블	UACO_SesnOffer
최적화 규칙 테이블	UACO_Rule
최적화 예외 규칙 테이블	UACO_RException
최적화 예외 규칙 제한조건 테이블	UACO_RExConstraint
최적화 규칙 제한조건 테이블	UACO_RConstraint
최적화 규칙 오퍼 목록 테이블	UACO_ROfferList
최적화 규칙 오퍼 테이블	UACO_ROffer
최적화 규칙 세그먼트 테이블	UACO_RSegment
최적화 제안 컨택 기준 테이블	UACO_PCTBase

표 4. *Optimize* 시스템 테이블 맵핑 (계속)

<b>Optimize</b> 시스템 테이블	데이터베이스 테이블
최적화 제안 속성 기준 테이블	UACO_POABase
최적화 최적화된 컨택 기준 테이블	UACO_OCTBase

## Optimize 컨택 기록 테이블 맵핑 참조

예제에서 구성 대화 상자에 표시되는 컨택 기록 테이블의 이름 및 해당 기본 테이블 이름을 나열합니다. 추가적인 대상 수준 테이블의 이름은 구성에서 고유합니다.

표 5. *Optimize* 컨택 기록 테이블 맵핑

시스템 테이블	데이터베이스 테이블로 맵핑
고객 컨택 기록 테이블	UA_ContactHistory
고객 상세 컨택 기록 테이블	UA_DtlContactHist

---

## 단계: **Optimize** 설치 확인

*Optimize*가 올바르게 설치되었는지 확인하려면 IBM Unica Marketing에 로그온하여 캠페인 > 최적화에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.

메뉴에서 최적화를 선택하면 *Optimize* 세션을 관리할 수 있는 모든 최적화 세션 페이지가 열립니다.

*Optimize*를 설치하고 나면 Campaign 일괄처리 플로차트를 빌드할 때 사용할 수 있도록 최적화 프로세스가 Campaign에서 사용 가능합니다.

캠페인 > 최적화가 표시되도록 *Optimize* 테이블을 맵핑하고 나면 IBM Unica Marketing에서 로그아웃한 다음 다시 로그온해야 할 수 있습니다.



---

## 제 4 장 여러 파티션에서 Optimize 구성

Campaign 제품군에서 파티션은 다른 사용자 그룹과 연관된 데이터를 보호하는 방법을 제공합니다.

Campaign 또는 관련 IBM Unica Marketing 응용 프로그램을 여러 파티션으로 조작하도록 구성하는 경우 응용 프로그램 사용자에게 각 파티션은 응용 프로그램의 구분된 인스턴스로 표시됩니다. 다른 파티션이 동일한 시스템에 있다는 것을 나타내지 않습니다.

Campaign과 함께 작동하는 IBM Unica Marketing 응용 프로그램의 경우, 이미 Campaign 인스턴스를 구성한 파티션내에서만 응용 프로그램을 구성할 수 있습니다. 각 파티션내의 응용 프로그램 사용자는 Campaign 기능, 데이터 및 동일한 파티션의 Campaign용으로 구성된 고객 테이블만 액세스할 수 있습니다.

---

### Optimize에 대해 여러 파티션 설정

Campaign 및 Optimize와 사용하기 위해 여러 파티션을 생성할 수 있습니다.

Optimize 및 Campaign을 구성하기 위해 파티션을 사용할 수 있으므로 다른 사용자 그룹은 Optimize 및 Campaign의 다른 데이터 세트에 대한 액세스를 갖습니다. 여러 파티션 구성 및 사용에 대한 자세한 정보는 *IBM Unica Campaign 설치 가이드*를 참조하십시오.

Optimize를 설치하면 기본 파티션, partition1이 제품 설치 디렉토리의 Optimize/partitions 디렉토리에 생성됩니다. 동일한 디렉토리에 파트션을 추가로 생성할 수 있습니다.

여러 파티션을 사용하도록 Optimize를 구성하려면 Campaign도 여러 파티션을 사용하도록 구성해야 합니다. Optimize에 대해 작성한 파티션의 이름은 Campaign에 대해 생성한 해당 파티션의 이름과 정확히 일치해야 합니다.

참고: 백업으로 제공하려면 원래 partition1 디렉토리의 사본을 저장하십시오.

### Optimize에 대해 여러 파티션을 설정하려면

Optimize 및 Campaign을 구성하기 위해 파티션을 사용할 수 있으므로 다른 사용자 그룹은 Optimize 및 Campaign의 다른 데이터 세트에 대한 액세스를 갖습니다.

1. Campaign 파티션을 작성하십시오.
2. Optimize가 설치된 디렉토리의 partitions 디렉토리에 있는 Campaign에서 작성된 각 파티션에 대해 디렉토리를 작성하십시오.

예를 들어, Campaign에 partition2를 작성한 경우 Optimize/partitions/partition2 디렉토리를 작성해야 합니다.

3. Optimize/partitions/partition1 디렉토리의 컨텐츠(모든 하위 디렉토리, 비어 있는 디렉토리 포함)를 새 파티션을 위해 작성한 디렉토리에 복사하십시오.

예를 들어, partition1 디렉토리의 컨텐츠를 Optimize/partitions/partition2 디렉토리에 복사하십시오.

4. 새로 작성한 디렉토리의 하위 디렉토리가 비어 있지 않다면 하위 디렉토리의 모든 파일을 삭제하십시오.
5. SQL 스크립트를 실행하여 새 파티션에 대해 구성된 데이터베이스의 Optimize 시스템 테이블을 작성하고 채우십시오.

SQL 스크립트 실행에 대한 자세한 정보는 19 페이지의 『단계: Optimize 시스템 테이블을 수동으로 작성 및 채우기 (필요한 경우)』를 참조하십시오.

6. 작성한 각 파티션에 대해 2단계에서 5단계까지 반복하십시오. 가장 최근에 작성된 디렉토리부터 시작하십시오.

**참고:** 기본적으로 파티션은 Optimize/partitions 디렉토리 아래에 설치됩니다. Optimize의 기본 디렉토리를 수정하거나 또는 파티션을 지정한 디렉토리를 수정하면 지침을 알맞게 조정합니다.

## 여러 파티션에 대해 ACOServer를 구성하려면

Optimize에서 올바른 파티션 디렉토리를 가리키도록 구성해야 합니다.

Optimize를 설치할 때 기본 파티션 디렉토리는 OPTIMIZE\_HOME에서 지정한 디렉토리 아래에 작성됩니다. 파티션에 대한 이 기본 디렉토리는 하나의 파티션, partition1을 포함합니다. Optimize 구성에 대해 다른 파티션을 작성하는지 상관없이 모든 파티션에 대한 기본 위치를 수정할 수 있습니다.

파티션의 홈 디렉토리를 수정하려면 Optimize 서버 파일에 OPTIMIZE\_PARTITION\_HOME 환경 변수를 선택적으로 설정할 수 있습니다. 이 변수는 파티션의 루트 위치를 정의합니다. 이 변수를 설정하면 기본 값을 겹쳐씁니다.

### Windows:

ACOServer.bat에 다음 두 개 명령과 같은 행을 추가하여 설정할 수 있습니다.

```
set OPTIMIZE_PARTITION_HOME=C:\partitions  
echo Using OPTIMIZE_PARTITION_HOME: %OPTIMIZE_PARTITION_HOME%
```

### UNIX:

ACOServer.sh에 다음 행을 추가하여 설정할 수 있습니다.

```
OPTIMIZE_PARTITION_HOME = /root_dir/work/partitions
export OPTIMIZE_PARTITION_HOME
echo "Using OPTIMIZE_PARTITION_HOME:"
$OPTIMIZE_PARTITION_HOME
```



---

## 제 5 장 Optimize를 업그레이드하기 위한 준비

IBM Unica Marketing 제품을 업그레이드하려면 "설치 준비" 장의 3 페이지의 『필수 구성 요소』 아래 나열된 모든 필수 구성 요소를 만족해야 합니다.

이 섹션에 나열된 필수 구성 요소도 준비되어야 합니다.

### 이전 설치에서 생성된 응답 파일 제거

8.6.0 이전 버전에서 업그레이드하기 위해 설치 프로그램을 실행하기 전에 이전 설치에서 생성된 응답 파일을 삭제해야 합니다.

설치 프로그램 작동 및 응답 파일 형식에 변경사항이 있기 때문에 이전 응답 파일은 8.6.0 이상의 설치 프로그램에서 호환되지 않습니다.

이전 응답 파일을 제거하는데 실패한다면 설치 프로그램을 실행할 때 설치 프로그램 폴드에 올바르지 않은 데이터가 미리 채워져 있거나 설치 프로그램에서 일부 파일을 설치하는데 실패하거나 또는 구성 단계를 건너뛰었기 때문입니다.

응답 파일은 `installer_product.properties`로 이름이 지정됩니다. 예외적으로 IBM Unica 설치 프로그램 파일은 `installer.properties`로 이름이 지정됩니다. 설치 프로그램은 설치 프로그램이 있는 디렉토리에 이러한 파일을 생성합니다.

### 사용자 계정 요구사항(UNIX 전용)

UNIX의 경우, 제품을 설치한 동일한 사용자 계정으로 업그레이드를 수행해야 합니다.

### 32비트에서 64비트 버전으로 업그레이드

IBM Unica Marketing 제품의 32비트에서 64비트 버전으로 변경하는 경우 다음 조건이 만족하는지 확인하십시오.

- 제품 데이터 소스에 대한 데이터베이스 클라이언트 라이브러리도 또한 64비트임
- 모든 관련 라이브러리 경로(예를 들어 시작 또는 환경 스크립트)가 데이터베이스 드라이버의 64비트 버전을 올바르게 참조함

### 지식 요구사항

이러한 지침은 업그레이드를 수행하는 사람은 다음을 숙지하고 있음을 가정합니다.

- IBM Unica 설치 프로그램의 기본 기능, 7 페이지의 『IBM Unica Marketing 설치 프로그램의 작업 방법』에서 설명됨
- 일반 IBM Unica Marketing 제품 기능 및 구성 요소(파일 시스템 구조 포함)
- 소스 제품 버전 및 새 버전에 대한 설치 및 구성 프로세스

- 소스 및 대상 시스템에 구성 등록 정보 유지보수
- 보고서에 대한 설치 및 구성 프로세스(보고서를 사용하는 경우)

---

## Optimize 업그레이드 순서

현재 Optimize 설치를 업그레이드하는 경우 설치에 대한 동일한 고려사항이 적용됩니다.

관련 개념:

- 5 페이지의 『여러 파티션을 업그레이드 또는 구성하는 경우』
- 4 페이지의 『Optimize에 대한 설치 순서』

---

## Optimize 설치

다음 설치 파일을 다운로드하십시오.

**중요사항:** 동일한 디렉토리에 모든 파일을 놓으십시오. 이 단계는 설치 요구사항입니다.

- IBM Unica 설치 프로그램
- Optimize 설치 프로그램

### UNIX 유형 시스템에 관한 설정

UNIX 유형 시스템의 경우, 설치 파일이 전체 실행 권한을 갖고 있는지 확인하십시오 (rwxr-xr-x).

### 올바른 설치 프로그램 파일 선택

IBM Unica Optimize 설치 파일은 제품의 버전 및 사용될 운영 체제에 따라 이름이 지정됩니다. 운영 체제 특성이 아니기 때문에 콘솔 모드로 실행될 UNIX 파일은 예외입니다. UNIX의 경우 설치 모드가 X Window 시스템 또는 콘솔 모드인지에 따라 다른 파일이 사용됩니다. 예를 들어,

**Windows - GUI 및 콘솔 모드** - Unica\_OptimizeN.N.N.N\_win64.exe은 버전 N.N.N.N.N이며 Windows 64비트 운영 체제에서 설치할 때 사용됩니다.

**UNIX - X Window 시스템 모드** - Unica\_OptimizeN.N.N.N\_solaris64.bin은 버전 N.N.N.N.N이며 Solaris 64비트 운영 체제에서 설치할 때 사용됩니다.

**UNIX - 콘솔 모드** - Unica\_OptimizeN.N.N.N.sh는 버전 N.N.N.N.N이며 모든 UNIX 운영 체제에서 설치할 때 사용됩니다.

## Optimize 업그레이드 시나리오

Optimize의 최신 버전으로 업그레이드하려면 다음 지침을 따르십시오.

표 6. *Optimize* 업그레이드 시나리오

소스 버전	업그레이드 경로
버전 7.0.x에서 7.2.x	버전 7.2.1로 업그레이드하는 경우 33 페이지의『Optimize 버전 7.2.1에서 업그레이드』의 지시사항을 따르십시오.
버전 7.2.1	33 페이지의『Optimize 버전 7.2.1에서 업그레이드』에 나열된 지시사항을 따르십시오.
버전 7.3.0 이상	Optimize의 현재 버전에 바로 업그레이드 설치를 수행하십시오. 35 페이지의『Optimize 버전 7.3.x 이상에서 업그레이드』의 지시사항을 따르십시오. <b>중요사항:</b> Optimize 및 Campaign은 같은 버전 레벨이어야 합니다. 예를 들어, Optimize를 버전 8.6.0으로 업그레이드하기 전에 Campaign을 버전 8.6.0으로 업그레이드해야 합니다.



---

## 제 6 장 Optimize 업그레이드

어느 버전인지 관계없이 Optimize를 업그레이드하기 전에, 다음 정보를 반드시 읽고 숙지하시기 바랍니다.

- 모든 IBM Unica Marketing 제품의 업그레이드에 대한 중요한 정보를 포함하는 29 페이지의 제 5 장『Optimize를 업그레이드하기 위한 준비』를 검토하십시오.
- 이 섹션의 모든 주제를 검토하여 현재 소프트웨어를 Optimize의 새 버전으로 업그레이드하기 위해 수행해야 할 항목을 확인하십시오.

**참고:** 업그레이드 프로세스의 일부로 Optimize 리스너를 중지했다가 다시 시작해야 합니다.

---

### Optimize 버전 7.2.1에서 업그레이드

Optimize를 업그레이드하기 전에 다음 정보를 수집하십시오.

#### Marketing Platform 정보

각 IBM Unica Marketing 제품의 설치 마법사는 제품 등록을 위해 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스와 통신할 수 있어야 합니다.

새 위치에서 설치 프로그램을 실행할 때마다 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스에 대한 다음 데이터베이스 연결 정보를 입력해야 합니다.

- 데이터베이스 유형
- 데이터베이스 호스트 이름
- 데이터베이스 포트
- 데이터베이스 이름
- 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호
- Marketing Platform 데이터베이스에 대한 JDBC 연결 URL. 사용자가 제공한 값에 따라 설치 프로그램에서 연결 URL을 제공하지만 URL이 올바른지 확인하십시오.

예를 들어 SQL 서버에 대해 JDBC 연결 URL은 다음 형식을 갖습니다.

```
j d b c : s q l s e r v e r : / /  
y o u r _ d b _ h o s t : y o u r _ d b _ p o r t ; d a t a b a s e N a m e = y o u r _ d b _ n a m e
```

이 정보는 데이터베이스 또는 스키마를 작성할 때 얻을 수 있습니다.

#### Campaign 정보

Optimize 설치 마법사는 Optimize 테이블 작성을 위해 Campaign 시스템 테이블 데이터베이스와 통신해야 합니다. 설치 프로그램에서 데이터베이스 테이블을 설정하고 Optimize를 적절하게 구성할 수 있도록 설치에 관한 다음 정보를 수집해야 합니다.

- Campaign 데이터베이스가 유니코드에 대해 구성되어 있는지 여부.
- Campaign 데이터베이스 유형.

데이터베이스 유형이 IBM DB2이고 UNIX 시스템에 설치된 경우 DB2 인스턴스 경로도 제공해야 합니다.

데이터베이스 유형이 Oracle인 경우 Oracle 홈 디렉토리도 제공해야 합니다.

- Campaign 데이터베이스 호스트 이름.
- Campaign 데이터베이스 포트.
- Campaign 데이터베이스 이름.
- Campaign 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호.
- Campaign 데이터베이스에 대한 JDBC 연결 URL. 사용자가 제공한 값에 따라 설치 프로그램에서 연결 URL을 제공하지만 URL이 올바른지 확인하십시오.

예를 들어 SQL 서버에 대해 JDBC 연결 URL은 다음 형식을 갖습니다.

```
j dbc:sqlserver://  
your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

- Campaign 웹 응용 프로그램 서버가 설치된 시스템의 이름.
- Campaign 응용 프로그램 서버가 청취하는 포트. SSL을 구현하려는 경우 SSL 포트를 확보하십시오.
- 배치 시스템에 대한 네트워크 도메인. 예: example.com.
- CAMPAIGN\_HOME 경로.

Optimize 및 Campaign을 별도의 시스템에 설치 중인 경우 Campaign 설치의 Campaign 디렉토리를 Optimize를 호스트하는 시스템의 네트워크 드라이브로 마운트해야 합니다. bin 디렉토리에 있는 svrstop 유ти리티는 Optimize 호스트에서 실행 권한을 갖고 있어야 합니다. Campaign 설치 디렉토리의 완전한 경로를 사용하여 CAMPAIGN\_HOME을 정의하십시오.

Optimize의 새 버전에는 Algorithm Tuning 범주의 최적화 알고리즘 조정을 위한 새 구성 등록 정보가 있습니다. 구성 등록 정보는 Campaign 업그레이드 중에 추가됩니다. 최상의 성능을 위해 Optimize 설치를 조정하려는 경우를 제외하고는 이러한 등록 정보를 수정할 필요가 없습니다. 설치 조정에 대한 세부 정보는 *IBM Unica Optimize 사용자 가이드* 및 *IBM Unica Optimize 문제점 해결 가이드*를 참조하십시오.

1. 39 페이지의 『더 이상 사용되지 않는 규칙을 모으려면』에 설명된 대로 더 이상 사용되지 않는 규칙에 관한 데이터를 수집하십시오.

**중요사항:** Optimize의 새 버전으로 마이그레이션하기 전에 데이터를 수집하지 않는 경우 정보가 손실됩니다.

2. Optimize 리스너를 중지하십시오.

이전 버전으로 복원해야 하는 경우에 대비하여 \Optimize\tools\bin\ACOOptAdmin.bat(Windows) 또는 /Optimize/tools/bin/ACOOptAdmin.sh(UNIX)를 포함하여 /Optimize 디렉토리의 백업 사본을 작성하십시오.

3. IBM Unica 설치 프로그램을 실행하고 Optimize를 선택하십시오.

설치 프로그램에서 프롬프트하면 업그레이드 옵션을 선택하십시오.

4. 2단계에서 저장한 ACOOptAdmin.bat(Windows) 또는 ACOOptAdmin.sh(UNIX) 파일의 적절한 설정을 Optimize/tools/bin 디렉토리에 있는 새 버전의 파일로 복사하십시오.

5. 39 페이지의 『최적화 규칙을 Optimize의 새 버전으로 마이그레이션하려면』에 설명된 대로 Optimize 데이터베이스 테이블을 마이그레이션하십시오.

6. Optimize 리스너를 시작하십시오.

Optimize의 최신 버전에서 ACOServer 스크립트는 Optimize 리스너를 시작하고 중지하는 옵션을 제공합니다. 이 스크립트는 Optimize 설치의 bin 디렉토리에 있습니다.

Windows의 경우: ACOServer.bat start

UNIX의 경우: ACOServer.sh start

7. 더 이상 사용되지 않는 최소/최대 총 비용 규칙이 있는 경우 40 페이지의 『최소/최대 총 비용 규칙을 마이그레이션하려면』에 설명된 대로 이전 규칙을 대체하는 새 규칙을 작성하십시오.

---

## Optimize 버전 7.3.x 이상에서 업그레이드

Optimize 7.3.x 이상에서 업그레이드를 바로 수행할 수 있습니다.

Optimize 7.3.x 이상의 Optimize 세션은 Optimize의 새 버전으로 마이그레이션하지 않아도 됩니다.

Optimize를 업그레이드하기 전에 다음 정보를 수집하십시오.

### Marketing Platform 정보

각 IBM Unica Marketing 제품의 설치 마법사는 제품 등록을 위해 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스와 통신할 수 있어야 합니다.

새 위치에서 설치 프로그램을 실행할 때마다 Marketing Platform 시스템 테이블 데이터베이스에 대한 다음 데이터베이스 연결 정보를 입력해야 합니다.

- 데이터베이스 유형
- 데이터베이스 호스트 이름
- 데이터베이스 포트
- 데이터베이스 이름
- 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호
- Marketing Platform 데이터베이스에 대한 JDBC 연결 URL. 사용자가 제공한 값에 따라 설치 프로그램에서 연결 URL을 제공하지만 URL이 올바른지 확인하십시오.

예를 들어 SQL 서버에 대해 JDBC 연결 URL은 다음 형식을 갖습니다.

```
jdbc:sqlserver://  
your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

이 정보는 데이터베이스 또는 스키마를 작성할 때 얻을 수 있습니다.

### Campaign 정보

Optimize 설치 마법사는 Optimize 테이블 작성을 위해 Campaign 시스템 테이블 데이터베이스와 통신해야 합니다. 설치 프로그램에서 데이터베이스 테이블을 설정하고 Optimize를 적절하게 구성할 수 있도록 설치에 관한 다음 정보를 수집해야 합니다.

- Campaign 데이터베이스가 유니코드에 대해 구성되어 있는지 여부.
- Campaign 데이터베이스 유형.

데이터베이스 유형이 IBM DB2이고 UNIX 시스템에 설치된 경우 DB2 인스턴스 경로도 제공해야 합니다.

데이터베이스 유형이 Oracle인 경우 Oracle 홈 디렉토리도 제공해야 합니다.

- Campaign 데이터베이스 호스트 이름.
- Campaign 데이터베이스 포트.
- Campaign 데이터베이스 이름.
- Campaign 데이터베이스 계정에 대한 사용자 이름 및 암호.
- Campaign 데이터베이스에 대한 JDBC 연결 URL. 사용자가 제공한 값에 따라 설치 프로그램에서 연결 URL을 제공하지만 URL이 올바른지 확인하십시오.

예를 들어 SQL 서버에 대해 JDBC 연결 URL은 다음 형식을 갖습니다.

```
jdbc:sqlserver://  
your_db_host:your_db_port;databaseName=your_db_name
```

- Campaign 웹 응용 프로그램 서버가 설치된 시스템의 이름.

- Campaign 응용 프로그램 서버가 청취하는 포트. SSL을 구현하려는 경우 SSL 포트를 확보하십시오.
- 배치 시스템에 대한 네트워크 도메인. 예: example.com.
- CAMPAIGN\_HOME 경로.

Optimize 및 Campaign을 별도의 시스템에 설치 중인 경우 Campaign 설치의 Campaign 디렉토리를 Optimize를 호스트하는 시스템의 네트워크 드라이브로 마운트해야 합니다. bin 디렉토리에 있는 svrstop 유ти리티는 Optimize 호스트에서 실행 권한을 갖고 있어야 합니다. Campaign 설치 디렉토리의 완전한 경로를 사용하여 CAMPAIGN\_HOME을 정의하십시오.

Optimize의 새 버전에는 AlgorithmTuning 범주의 최적화 알고리즘 조정을 위한 새 구성 등록 정보가 있습니다. 구성 등록 정보는 Campaign을 업그레이드할 때 추가됩니다. 최상의 성능을 위해 Optimize 설치를 조정하려는 경우를 제외하고는 이러한 등록 정보를 수정할 필요가 없습니다. 설치 조정에 대한 세부 정보는 *IBM Unica Optimize 사용자 가이드* 및 *IBM Unica Optimize 문제점 해결 가이드*를 참조하십시오.

1. Optimize 리스너를 중지하십시오.
2. 이전 버전으로 복원해야 하는 경우에 대비하여 /Optimize 디렉토리의 백업 사본을 작성하십시오.
3. 새 IBM Unica 설치 프로그램을 실행하고 Optimize 및 업그레이드 옵션을 선택하십시오.

프롬프트되면 자동 데이터베이스 설정을 선택하십시오.

4. 여러 파티션이 있는 설치를 업그레이드 중인 경우 partition1을 제외한 각 파티션의 데이터베이스를 수동으로 업그레이드해야 합니다. 설치 프로그램은 partition1을 자동으로 업그레이드합니다. Campaign에서 사용 중인 데이터베이스에 따라 다음 스크립트를 실행하여 Optimize 데이터베이스 테이블을 새 버전으로 업그레이드하십시오.

`aco_migrate7.3-8.6_dbtype.sql`

이 스크립트는 새 기능에 필요한 테이블을 추가합니다. 데이터베이스가 유니코드에 대해 구성되어 있는 경우 유니코드 버전의 스크립트를 사용하십시오.

partition1을 제외한 각각의 추가 파티션에 대해 이 단계를 반복하십시오.

5. Optimize 리스너를 시작하십시오.

Optimize의 최신 버전에서 ACOServer 스크립트는 Optimize 리스너를 시작하고 중지하는 옵션을 제공합니다. 이 스크립트는 Optimize 설치의 bin 디렉토리에 있습니다.

Windows의 경우: ACOServer.bat start

UNIX의 경우: AC0server.sh start

---

## 한국어, 중국어 또는 일본어 사용자를 위한 Optimize 구성

한국어, 중국어 또는 일본어 문자를 포함하는 사용자 이름으로 Optimize를 사용하려는 경우, Optimize 서버를 구성해야 합니다.

1. 편집할 수 있도록 Optimize 설치 디렉토리 아래의 bin 디렉토리에 있는 Optimize 서버 파일(AC0server)을 여십시오.
2. UNICA\_ACSYSENCODING 환경 변수를 UTF-8과 같도록 설정하도록 주석을 제거하십시오.

**Windows:** AC0server.bat에서 다음 행 앞에 있는 @rem을 제거하십시오.

```
@rem set UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8
```

**UNIX:** Remove AC0server.sh에서 다음 두 행 앞에 있는 #을 제거하십시오.

```
#UNICA_ACSYSENCODING=UTF-8  
#export UNICA_ACSYSENCODING
```

3. 저장하고 파일을 닫습니다.
4. 실행 중이라면 새 콘솔 창에서 Optimize 서버를 다시 시작하십시오.

---

## Optimize 이전 버전에서 버전 7.3.0으로 규칙 마이그레이션

Optimize 7.3.0에는 최적화에 대한 새 알고리즘이 도입되었습니다. 이 새 알고리즘에서는 두 가지 규칙을 더 이상 사용하지 않습니다. 최소 # 고유 오퍼 규칙 및 최소/최대 총 비용 규칙이 해당됩니다.

사용되지 않는 규칙을 제거하려면 시스템 테이블을 포함하는 데이터베이스에서 스크립트를 실행해야 합니다. 이러한 스크립트는 Optimize 7.2.1에서만 작동하며 Optimize 8.x로 업그레이드하기 전에 7.2.1로 업그레이드해야 합니다.

사용자 정의 용량 규칙으로 최소/최대 총 비용 규칙을 다시 작성할 수 있습니다. Optimize의 새 버전에는 최소 # 고유 오퍼 규칙과 동일한 기능이 없습니다.

Optimize의 새 버전에서는 규칙 마이그레이션을 도와주는 두 가지 스크립트를 제공합니다.

- aco\_show\_invalid\_rules.sql

이 스크립트는 최적화 세션 이름, 규칙 유형 및 규칙 이름을 포함하여 더 이상 사용되지 않는 각 규칙에 대한 행을 출력합니다.

- aco\_migrate7.2.1-7.3.0.sql

이 스크립트는 모든 최소 # 고유 오퍼 및 최소/최대 총 비용 규칙을 삭제합니다.

이 스크립트는 Optimize가 설치된 디렉토리의 /tools/migration/ddl 디렉토리에서 사용 가능합니다.

## 더 이상 사용되지 않는 규칙을 모으려면

시작하기 전에, Optimize가 설치된 디렉토리의 /tools/migration/ddl 디렉토리에 필요한 마이그레이션 스크립트가 설치되어 있는지 확인하십시오.

1. Optimize가 설치된 디렉토리의 /tools/migration/ddl 디렉토리에서 마이그레이션 스크립트 파일을 찾으십시오.
2. 더 이상 사용되지 않는 규칙의 목록을 작성하도록 데이터베이스에서 다음 스크립트를 실행하십시오.

```
aco_show_invalid_rules.sql
```

이 스크립트에서 더 이상 사용되지 않는 모든 규칙에 대한 행을 작성합니다. 목록을 완성하고 난 후에 Optimize의 사용되지 않는 버전에 있는 각 규칙에 대해 모든 관련 정보를 기록하십시오. 이는 Optimize의 새 버전에서 규칙을 다시 작성하는데 필요할 수 있습니다.

## 최적화 규칙을 Optimize의 새 버전으로 마이그레이션하려면

시작하기 전에 필요한 마이그레이션 스크립트가 Optimize가 설치된 디렉토리의 /tools/migration/ddl 디렉토리에 설치되어 있는지 확인하십시오.

**중요사항:** 마이그레이션 스크립트는 Optimize 7.2.1 버전의 시스템 테이블에서만 작동합니다. 마이그레이션 스크립트를 실행하기 전에 Affinium Campaign Optimize 7.2.1로 업그레이드해야 합니다.

1. Optimize가 설치된 디렉토리의 /tools/migration/ddl 디렉토리에 있는 마이그레이션 스크립트 파일을 찾으십시오.
2. Campaign에서 사용 중인 데이터베이스에 따라, 다음 스크립트를 실행하여 사용되지 않는 모든 규칙을 삭제하십시오.

```
aco_migrate7.2.1-7.3.0.sql
```

이 스크립트는 더 이상 사용되지 않는 모든 규칙을 삭제합니다.

여러 파티션이 있는 설치를 업그레이드하는 경우 각 파티션에 대해 이 단계를 반복하십시오.

3. Campaign에서 사용 중인 데이터베이스에 따라, 다음 스크립트를 실행하여 규칙을 새 버전으로 업그레이드하십시오.

```
aco_migrate7.3-8.6_dbtype.sql
```

이 스크립트는 새 기능에 필요한 테이블을 추가합니다. 데이터베이스가 유니코드에 대해 구성되어 있는 경우 유니코드 버전의 스크립트를 사용하십시오.

여러 파티션이 있는 설치를 업그레이드하는 경우 각 파티션에 대해 이 단계를 반복 하십시오.

## 최소/최대 총 비용 규칙을 마이그레이션하려면

사용자 정의 용량 규칙을 사용하여 최소/최대 총 비용 규칙을 수동으로 작성할 수 있습니다.

1. 최대 총 비용 규칙을 마이그레이션하려면 다음 예제와 유사한 사용자 정의 용량 규칙을 작성하십시오.

*CostPerOffer*의 *Sum*은 *Channel* 채널에서 *Offer* 오퍼/오퍼 목록의 트랜잭션에 대해 *MaximumValue* 값보다 <=(작거나 같다)여야 합니다.

- *CostPerOffer*는 각 오퍼당 비용을 포함하는 PCT의 숫자 컬럼입니다.
  - *MaximumValue*는 최소/최대 총 비용 규칙에서 최대 값입니다.
  - *Offer* 및 *Channel*은 최소/최대 총 비용 규칙의 값입니다.
2. 최소 총 비용 규칙을 마이그레이션하려면 다음 예제와 유사한 두 번째 사용자 정의 용량 규칙을 작성해야 합니다.

*CostPerOffer*의 *Sum*은 *Channel* 채널에서 *Offer* 오퍼/오퍼 목록의 트랜잭션에 대해 *MinimumValue* 값보다 >=(크거나 같다)여야 합니다.

- *CostPerOffer*는 각 오퍼당 비용을 포함하는 PCT의 숫자 컬럼입니다.
- *MinimumValue*는 최소/최대 총 비용 규칙에서 최소 값입니다.
- *Offer* 및 *Channel*은 최소/최대 총 비용 규칙의 값입니다.

---

## 부록. IBM Unica 제품 설치 제거

다음을 수행하려면 IBM Unica 제품을 설치 제거해야 할 수 있습니다.

- 시스템 폐기
- 시스템에서 IBM Unica 제품 제거
- 시스템의 공간 확보

IBM Unica Marketing 제품을 설치할 때, 설치 제거 프로그램은 `Uninstall_Product` 디렉토리에 포함됩니다. 여기서 *Product*은 IBM Unica 제품의 이름입니다. Windows에서 항목은 또한 제어판의 프로그램 추가 및 제거 목록에 추가됩니다.

IBM Unica 설치 제거 프로그램을 실행하면 모든 구성 파일, 설치 프로그램 레지스트리 정보 및 사용자 데이터가 시스템에서 모두 제거됩니다. 설치 제거 프로그램을 실행하는 대신 설치 디렉토리에서 파일을 수동으로 제거하는 경우, 나중에 동일한 위치에 IBM Unica 제품을 설치하는 경우 설치가 완전하지 않을 수 있습니다. 제품을 설치 제거한 후에는 데이터베이스가 제거되지 않습니다. 설치 제거 프로그램은 설치 도중 작성된 기본 파일만 제거합니다. 설치 후 작성되거나 생성된 파일은 제거되지 않습니다.

---

## Optimize 테이블 제거

Optimize를 설치 제거하기 전에 Optimize 테이블을 Campaign 데이터베이스에서 제거하고 할 수 있습니다.

Optimize 테이블을 제거하려면 Optimize가 설치된 디렉토리 아래에 있는 `ddl` 디렉토리에서 `aco_systab_drop.sql` 스크립트를 실행하십시오.

---

## IBM Unica 제품을 설치 제거하려면

시스템에서 IBM Unica 제품을 올바르게 제거하려면 다음 지시사항을 따르십시오.

**참고:** UNIX의 경우, IBM Unica Marketing을 설치한 동일한 사용자 계정으로 설치 제거 프로그램을 실행해야 합니다.

1. IBM Unica Marketing 제품 웹 응용 프로그램을 WebSphere 또는 WebLogic로부터 배치 해제하십시오.
2. WebSphere 또는 WebLogic을 종료하십시오.
3. 설치 제거하는 제품과 관련된 모든 실행 프로세스를 중지하십시오. 예를 들어, 제품을 설치 제거하기 전에 Campaign 또는 Optimize 리스너 서비스를 중지합니다.

4. IBM Unica Marketing 설치 제거 프로그램을 실행하고 마법사의 지침을 따르십시오.

설치 제거 프로그램은 `Uninstall_Product` 디렉토리에 있으며 여기서 `Product`은 IBM Unica Marketing 제품의 이름입니다.

무인 모드로 설치된 제품을 설치 제거하는 경우, 설치 제거도 무인 모드로 수행됩니다(사용자 상호작용에 대한 대화 상자가 표시되지 않는).

---

## IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의

문서를 참조해도 문제점을 해결할 수 없는 경우, 회사의 지정된 지원 담당자가 IBM Unica 기술 지원 담당자와의 통화를 기록할 수 있습니다. 이 절의 정보를 사용하여 문제점을 효율적으로 해결하십시오.

회사의 지정된 지원 담당자가 아닌 경우에는 IBM Unica 관리자에게 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다.

### 정보 수집

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의하기 전에 다음 정보를 수집해야 합니다.

- 문제점의 특성에 대한 간단한 설명
- 해당 문제점이 발생할 때 표시되는 자세한 오류 메시지
- 문제점을 재현할 수 있는 자세한 단계
- 관련 로그 파일, 세션 파일, 구성 파일 및 데이터 파일
- "시스템 정보"에서 설명한 방법에 따라 얻을 수 있는 제품 및 시스템 환경에 대한 정보

### 시스템 정보

IBM Unica 기술 지원 담당자와 통화할 때 환경 정보를 요청하는 경우가 있습니다.

문제점 때문에 로그인이 불가능한 경우 외에는, 설치된 IBM Unica 응용 프로그램에 대한 정보를 제공하는 제품 정보 페이지에서 이러한 정보 대부분을 얻을 수 있습니다.

도움말 > 제품 정보를 선택하여 제품 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다. 제품 정보 페이지에 액세스할 수 없는 경우에는 각 응용 프로그램의 설치 디렉토리 아래에 있는 `version.txt` 파일을 사용하여 모든 IBM Unica 응용 프로그램의 버전 번호를 알 수 있습니다.

### IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의

IBM Unica 기술 지원 담당자에게 문의하는 방법은 IBM Unica 제품 기술 지원 웹 사이트(<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>)를 참조하십시오.



---

## 주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 가능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이센스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan Ltd.

1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi

Kanagawa 242-8502 Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 명시적 또는 묵시적인 일체의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이를 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

- (i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함)간의 정보 교환 및
- (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이센스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이센스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이센스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 반드시 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확인할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

여기에서 나오는 모든 IBM의 가격은 IBM이 제시하는 현 소매가이며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 판매가는 다를 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

#### 저작권 라이센스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용 없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다. 본 샘플 프로그램은 일체의 보증 없이 "현상태 대로" 제공됩니다. IBM은 귀하의 샘플 프로그램 사용과 관련되는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 정보를 소프트카피로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

---

## 상표

IBM, IBM 로고 및 ibm.com은 전세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 또는 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹의 『저작권 및 상표 정보』([www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml))에 있습니다.

**IBM**<sup>®</sup>