

버전 10 릴리스 1
2017년 10월

***IBM Macros for IBM
Marketing Software***
사용자 안내서

IBM

참고

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 169 페이지의 『주의사항』에 있는 정보를 확인하십시오.

이 개정판은 새 개정판에서 별도로 명시하지 않는 한, IBM Campaign의 버전 10, 릴리스 1, 수정 0 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

© Copyright IBM Corporation 1998, 2017.

목차

제 1 장 IBM Campaign에서 매크로 사용	1	COUNT 매크로	44
IBM Campaign의 매크로 함수 요약	1	CURRENT_DATE 매크로	45
통계 함수	1	CURRENT_DAY 매크로	47
수학 및 삼각 함수	2	CURRENT_JULIAN 매크로	47
문자열 함수	4	CURRENT_MONTH 매크로	48
날짜 및 시간 함수	5	CURRENT_TIME 매크로	49
그룹화 함수	6	웹 애플리케이션에서의 날짜 설정	49
기타 함수	6	CURRENT_WEEKDAY 매크로	51
IBM Campaign의 매크로 함수 매개변수	7	CURRENT_YEAR 매크로	51
형식 사양	7	DATE	52
상수 사용	8	DATE_FORMAT 매크로	54
제 2 장 IBM Interact에서 매크로 사용	9	DATE_JULIAN 매크로	55
IBM Interact의 매크로 함수 요약	9	DATE_STRING 매크로	56
통계 함수	9	DAY_BETWEEN 매크로	58
수학 및 삼각 함수	10	DAY_FROMNOW 매크로	59
문자열 함수	11	DAY_INTERVAL 매크로	59
날짜 및 시간 함수	11	DAYOF 매크로	60
기타 함수	12	DISTANCE 매크로	61
IBM Interact의 매크로 함수 매개변수	12	DIV 매크로	62
형식 사양	12	EQ 매크로	64
상수 사용	13	EXP 매크로	66
제 3 장 IBM 매크로 참조	15	EXTERNALCALLOUT 매크로	67
유효한 날짜 형식 키워드	15	FACTORIAL 매크로	68
ABS 매크로	16	FLOOR 매크로	69
ACOS 매크로	17	FORMAT 매크로	70
ACOT 매크로	19	FRACTION 매크로	74
ADD_MONTHS 매크로	21	GE 매크로	75
AND 매크로	22	GROUPBY 매크로	76
ASIN 매크로	24	GROUPBY_WHERE 매크로	79
ATAN 매크로	25	GT 매크로	80
AVG 매크로	27	IF 매크로	82
BETWEEN 매크로	29	IN 매크로	84
BIT_AND 매크로	30	INT 매크로	85
BIT_NOT 매크로	32	INVERSE 매크로	86
BIT_OR 매크로	33	IS 매크로	87
BIT_XOR 매크로	35	ISERROR 매크로	88
CEILING 매크로	37	ISODD 매크로	89
COLUMN 매크로	38	ISEVEN 매크로	90
COS 매크로	39	ISODD 매크로	91
COSH 매크로	41	LE 매크로	92
COT 매크로	43	LIKE 매크로	94
		LN 또는 LOG 매크로	96

LOG2 매크로	97	SQRT 매크로	139
LOG10 매크로	98	STDV 또는 STDEV 매크로	140
LOWER 매크로	100	STRING_CONCAT 매크로	142
LT 매크로	100	STRING_HEAD 매크로	143
LTRIM 매크로	102	STRING_LENGTH 매크로	145
MAX 매크로	103	STRING_PROPER 매크로	146
MEAN 매크로	104	STRING_SEG 매크로	147
MIN 매크로	106	STRING_TAIL 매크로	148
MINUS 매크로	108	SUBSTR 또는 SUBSTRING 매크로	149
MOD 매크로	110	SUM 매크로	150
MONTHOF 매크로	111	TAN 매크로	152
MULT 매크로	112	TANH 매크로	154
NE 매크로	114	TOTAL 매크로	155
NOT 매크로	116	TRUNCATE 매크로	157
NUMBER 매크로	117	UPPER 매크로	158
OR 매크로	123	VARIANCE 매크로	159
POSITION 매크로	125	WEEKDAY 매크로	161
PLUS 매크로	126	WEEKDAYOF 매크로	162
POW 매크로	128	XOR 매크로	163
RANDOM 매크로	130	YEAROF 매크로	165
RANDOM_GAUSS 매크로	131	IBM 기술 지원에 문의하기 전에	167
ROUND 매크로	132	주의사항	169
ROWNUM 매크로	134	상표	171
RTRIM 매크로	134	개인정보 보호정책 및 이용 약관 고려사항	171
SIGN 매크로	134		
SIN 매크로	136		
SINH 매크로	137		

제 1 장 IBM Campaign에서 매크로 사용

이 장에서는 IBM® Campaign 매크로에 대한 사용법 정보를 제공합니다. IBM Campaign에서 매크로를 사용하려면 먼저 이 장을 읽으십시오.

IBM Campaign의 매크로 함수 요약

이 섹션의 테이블은 카테고리별로 매크로 함수를 요약합니다.

각 매크로 함수에 대한 자세한 참조 페이지는 15 페이지의 제 3 장 『IBM 매크로 참조』에서 알파벳순으로 제공됩니다.

중요사항: 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact 둘 다에 적용되거나 이들 제품 중 하나에만 적용될 수 있습니다. 매크로 설명은 매크로를 사용할 수 있는 제품을 식별합니다.

매크로 함수 입력 매개변수에 대한 정보는 7 페이지의 『IBM Campaign의 매크로 함수 매개변수』의 내용을 참조하십시오.

통계 함수

매크로 이름	리턴	설명
AVG	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
COUNT	새 열의 단일 값입니다.	지정된 데이터 범위에 있는 값의 개수를 계산합니다.
MAX	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최대값을 계산합니다.
MEAN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
MIN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최소값을 계산합니다.

매크로 이름	리턴	설명
STDV 또는 STDEV	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 표준 편차를 계산합니다.
VARIANCE	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 분산을 계산합니다.

수학 및 삼각 함수

매크로 이름	리턴	설명
ABS	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 절대값을 계산합니다.
ACOS	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코사인을 계산합니다.
ACOT	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코탄젠트를 계산합니다.
ASIN	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크사인을 계산합니다.
ATAN	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
AVG	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 셀의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
BETWEEN	입력 열마다 한 개의 열	두 개의 값을 비교하여 제공한 값이 두 개의 다른 값 사이에 있는지 여부를 판별합니다.
CEILING	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 상한을 계산합니다.
COLUMN	입력 열마다 한 개의 열	각 열의 입력 값을 세로로 연결하여 새 열을 작성합니다.
COS	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코사인을 계산합니다.
COSH	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡코사인을 계산합니다.
COT	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코탄젠트를 계산합니다.
COUNT	단일 값을 포함하는 하나의 열	지정된 데이터 범위에 있는 값을 포함하는 셀의 개수를 계산합니다.

매크로 이름	리턴	설명
EXP	입력 열마다 한 개의 열	자연수(e)를 밑수로 사용하여 지정된 데이터 범위에 있는 각 셀의 콘텐츠만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.
FACTORIAL	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 계승을 계산합니다.
FLOOR	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 하한을 계산합니다.
FRACTION	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 분수 부분을 리턴합니다.
INT	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 정수 값(반내림)을 계산합니다.
INVERSE	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 음수를 계산합니다.
LN	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 자연 로그를 계산합니다.
LOG	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 자연 로그를 계산합니다.
LOG2	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 2인 로그를 계산합니다.
LOG10	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 10인 로그를 계산합니다.
MAX	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최대값을 계산합니다.
MEAN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
MIN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최소값을 계산합니다.
RANDOM	지정된 개수의 값을 갖는 하나의 열	지정된 개수의 난수를 리턴합니다.
RANDOM_GAUSS	지정된 개수의 값을 갖는 하나의 열	가우스 분포에서 지정된 개수의 난수 값을 리턴합니다.
ROUND	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 반올림 값을 계산합니다.

매크로 이름	리턴	설명
SIGN	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 값의 부호(양수 또는 음수)를 계산합니다.
SIN	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 컨텐츠의 사인을 계산합니다.
SINH	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 컨텐츠의 쌍곡사인을 계산합니다.
SQRT	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 컨텐츠의 제곱근을 계산합니다.
STDV 또는 STDEV	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 표준 편차를 계산합니다.
SUM	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 합계를 계산합니다.
TAN	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 컨텐츠의 탄젠트를 계산합니다.
TANH	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 컨텐츠의 쌍곡탄젠트를 계산합니다.
TOTAL	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 합계를 계산합니다.
TRUNCATE	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 리턴합니다.
VARIANCE	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 분산을 계산합니다.

문자열 함수

매크로 이름	리턴	설명
FORMAT	입력 열마다 한 개의 열	숫자와 문자열 모두에 대한 출력 형식 제어(예: 출력 너비, 정렬, 숫자 정밀도, 소수점 기호, 그룹화 기호 등)를 제공합니다. 형식화된 출력 문자열을 리턴합니다.
LIKE	입력 열마다 한 개의 열	텍스트 문자열이 지정된 패턴과 일치하는지 여부를 지정합니다.

매크로 이름	리턴	설명
LOWER	입력 열마다 한 개의 열	문자열 값을 소문자로 변환합니다.
LTRIM	입력 열마다 한 개의 열	각 문자열 값에서 선행 공백 문자를 제거합니다.
NUMBER	입력 열마다 한 개의 열	시간 및 날짜에 대한 ASCII 텍스트 문자열을 숫자 값으로 변환합니다.
POSITION	입력 열마다 한 개의 열	패턴 시작 위치를 텍스트 문자열로 리턴합니다.
RTRIM	입력 열마다 한 개의 열	각 문자열 값에서 후행 공백 문자를 제거합니다.
STRING_CONCAT	가장 짧은 입력 열의 각 행에 대한 값을 포함하는 하나의 열	지정된 데이터 범위에 있는 텍스트 문자열을 연결합니다.
STRING_HEAD	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 처음 <i>n</i> 개 문자를 리턴합니다.
STRING_LENGTH	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 길이를 리턴합니다.
STRING_PROPER	입력 열마다 한 개의 열	첫 번째 문자나 공백 문자 또는 기호(밀줄 제외) 다음에 나오는 문자를 대문자로 변경하고 나머지 문자는 모두 소문자로 변경하여 각 문자열 값을 변환합니다.
STRING_SEG	입력 열마다 한 개의 열	지정된 두 인덱스 사이에 있는 문자열 세그먼트를 리턴합니다.
STRING_TAIL	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 마지막 <i>n</i> 개 문자를 리턴합니다.
SUBSTR or SUBSTRING	입력 열마다 한 개의 열	시작 위치의 문자열에서 문자를 리턴합니다.
UPPER	입력 열마다 한 개의 열	문자열 값을 대문자로 변환합니다.

날짜 및 시간 함수

매크로 이름	리턴	설명
CURRENT_DATE	입력 열마다 한 개의 열	현재 날짜를 <i>format</i> 으로 리턴합니다.
CURRENT_DAY	입력 열마다 한 개의 열	해당 월의 현재 날짜를 1 - 31 범위의 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_JULIAN	입력 열마다 한 개의 열	현재 날짜의 율리우스력 숫자를 리턴합니다.
CURRENT_MONTH	입력 열마다 한 개의 열	해당 연도의 현재 월을 1 - 12 범위의 숫자로 리턴합니다.

매크로 이름	리턴	설명
CURRENT_TIME	입력 열마다 한 개의 열	현재 시간을 문자열로 리턴합니다.
CURRENT_WEEKDAY	입력 열마다 한 개의 열	해당 월의 현재 요일을 0 - 6 범위의 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	입력 열마다 한 개의 열	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.
DATE	입력 열마다 한 개의 열	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.
DATE_FORMAT	입력 열마다 한 개의 열	날짜 형식을 변환합니다.
DATE_JULIAN	입력 열마다 한 개의 열	율리우스력 날짜를 리턴합니다.
DATE_STRING	입력 열마다 한 개의 열	율리우스력 날짜의 날짜 문자열을 리턴합니다.
DAY_BETWEEN	입력 열마다 한 개의 열	두 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.
DAY_FROMNOW	입력 열마다 한 개의 열	현재 날짜에서 지정된 날짜까지의 일 수를 리턴합니다.
DAY_INTERVAL	입력 열마다 한 개의 열	두 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.
DAYOF	입력 열마다 한 개의 열	해당 월의 날짜를 숫자로 리턴합니다.
MONTHOF	입력 열마다 한 개의 열	해당 연도의 월을 숫자로 리턴합니다.
WEEKDAY	입력 열마다 한 개의 열	ASCII 텍스트 날짜 문자열을 요일로 변환합니다.
WEEKDAYOF	입력 열마다 한 개의 열	요일을 숫자로 리턴합니다.
YEAROF	입력 열마다 한 개의 열	연도를 숫자로 리턴합니다.

그룹화 함수

매크로 이름	리턴	설명
GROUPBY	각 행에 대해 한 개의 값을 가지는 한 개의 새 열	그룹 내에 있는 여러 데이터 행을 요약합니다.
GROUPBY_WHERE	각 행에 대해 한 개의 값을 가지는 한 개의 새 열	그룹 내에 있고 지정된 조건을 충족시키는 여러 데이터 행을 요약합니다.

기타 함수

매크로 이름	리턴	설명
IF	가장 짧은 입력 열의 각 행에 대한 값을 포함하는 하나의 열	조건문 if-then-else를 시작합니다.
ISERROR	가장 짧은 입력 열의 각 행에 대한 값을 포함하는 하나의 열	입력 행의 값이 오류(???) 셀을 포함하는 경우 1을 리턴하고 그렇지 않으면 0을 리턴합니다.

매크로 이름	리턴	설명
ISEVEN	입력 열마다 한 개의 열	입력 값이 짝수인지 테스트합니다(2로 나눌 수 있음).
ISODD	입력 열마다 한 개의 열	입력 값이 홀수인지(즉, 2로 나눌 수 없음) 테스트합니다.
ROWNUM	입력 열마다 한 개의 열	1부터 레코드 수까지 순차 번호를 생성합니다.

IBM Campaign의 매크로 함수 매개변수

이 섹션에서는 IBM Campaign의 매크로 함수에 대한 매개변수 및 사용법에 대해 설명합니다.

형식 사양

이 섹션에서는 공통적으로 사용되는 몇 가지 매개변수의 형식에 대해 설명합니다. 이 형식은 이 장의 매크로 함수 사양별로 되어 있는 이러한 매개변수에 대한 모든 참조에 적용됩니다.

데이터

data 매개변수는 매크로 함수가 작동할 데이터 열을 나타냅니다.

상수 또는 필드일 수 있습니다. 세부사항은 특정 매크로 함수를 참조하십시오.

참고: IBM Campaign에서는 여러 필드에 대한 동시 계산 또는 행 서브세트에 대한 계산을 지원하지 않습니다.

일부 다른 매개변수 이름도 data와 같은 형식을 사용합니다. 이러한 매개변수에 대한 설명은 이 섹션과 형식을 참조합니다.

keyword

keyword 매개변수는 매크로 함수의 동작을 제어합니다. 이 매개변수는 키워드를 지정할 수 있음을 나타냅니다(생략되는 경우 기본값이 사용됨). 각 개별 매크로 함수에 대해 키워드 선택사항이 다음 양식으로 나열됩니다.

{choice1 | choice2 | choice3}

원하는 동작을 제공하는 키워드 선택사항을 선택하십시오. 기본 선택사항은 굵은 체로 표시됩니다. 예를 들어, 다음 옵션이 제공되는 경우:

{RADIANS | DEGREES}

다음 매크로 함수 둘 다 유효합니다.

COS(V1, RADIANS) COS(V1, DEGREES)

참고: 다수의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Campaign에서 적용되지 않습니다. 입력 데이터가 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Campaign을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

상수 사용

대부분의 매크로 함수 매개변수는 숫자 상수 또는 숫자 상수로 평가되는 표현식을 사용할 수 있습니다(문자열에서 작동하는 매크로 함수는 문자열 상수를 사용할 수 있음).

레코드별 작업(예: 두 개의 숫자 열 추가)을 수행하는 매크로 함수에서 상수를 사용하는 것은 각 행에 해당 상수 값을 포함하는 열을 지정하는 것과 같습니다. 기본적으로 상수를 입력 매개변수로 제공하면 상수가 입력과 같은 길이로 펼쳐집니다.

일부 매크로 함수의 경우 ASCII 텍스트 문자열과 숫자 상수를 사용할 수 있습니다. 숫자 상수와 ASCII 텍스트 문자열을 모두 허용할 수 있는 매개변수는 각 매크로 함수의 "매개변수" 섹션에 설명되어 있습니다.

다음 테이블에 예가 제공되어 있습니다.

함수 정의	상수가 해석되는 방식
PERCENT_UTILIZ = (CURR_BAL*100)/CREDIT_LIM	상수 100은 CURR_BAL 열과 같은 행 수를 포함하는 열로 해석되며 각 행은 상수 100을 포함합니다. 파생 필드 PERCENT_UTILIZ는 CURR_BAL의 각 값에 100을 곱한 다음 CREDIT_LIM의 각 값으로 나눈 값을 포함합니다.
NAME = STRING_CONCAT ("Mr. ", LAST_NAME)	상수 "Mr."는 LAST_NAME 열과 같은 행 수를 포함하는 열로 해석되며 각 행은 상수 "Mr."를 포함합니다. 파생된 필드 NAME은 "Mr."가 앞에 오고 LAST_NAME에 텍스트 문자열 각각을 포함합니다.

제 2 장 IBM Interact에서 매크로 사용

이 장은 IBM Interact 매크로에 대한 사용법 정보를 제공합니다. IBM Interact에서 매크로를 사용하려면 먼저 이 장을 읽으십시오.

수식 헬퍼 및 매크로 표현식 구문 검사

중요사항: 수식 헬퍼 대화 상자(해당 구문 검사 함수 포함)는 현재 IBM Campaign에서 지원하는 내용에 따라 매크로 표현식을 유효성 검사합니다. 그러나 IBM Interact에서는 Campaign 매크로 함수의 서브세트만 지원합니다. 따라서 Interact에 사용되는 매크로 및 키워드(예: 날짜 형식 키워드)가 지원되는지 확인해야 합니다. 이 안내서의 매크로 참조 장에서 Interact와 관련된 참고사항을 검색하십시오.

IBM Interact의 매크로 함수 요약

다음 섹션의 테이블은 IBM Interact에 특정한 매크로에 대한 세부 설명을 제공합니다.

각 매크로 함수에 대한 자세한 참조 페이지는 15 페이지의 제 3 장 『IBM 매크로 참조』에서 알파벳순으로 제공됩니다.

중요사항: 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact 둘 다에 적용되거나 이들 제품 중 하나에만 적용될 수 있습니다. 매크로 설명은 매크로를 사용할 수 있는 제품을 식별합니다.

12 페이지의 『IBM Interact의 매크로 함수 매개변수』에서는 Interact의 매크로 함수 입력 매개변수에 대한 정보를 제공합니다.

통계 함수

매크로 이름	리턴	설명
AVG	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
MAX	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최대값을 계산합니다.

매크로 이름	리턴	설명
MEAN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
MIN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최소값을 계산합니다.
STDV 또는 STDEV	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 표준 편차를 계산합니다.

수학 및 삼각 함수

매크로 이름	리턴	설명
AVG	입력 열마다 한 개의 열	지정된 데이터 범위에 있는 셀의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
MAX	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최대값을 계산합니다.
MEAN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.
MIN	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 최소값을 계산합니다.
STDV or STDEV	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 표준 편차를 계산합니다.
SUM	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 합계를 계산합니다.

매크로 이름	리턴	설명
TOTAL	ALL 키워드의 경우 새 열에 단일 값, COL 키워드의 경우 입력 열마다 단일 값을 갖는 하나의 열, ROW 키워드의 경우 행마다 값을 갖는 하나의 열	셀 범위의 합계를 계산합니다.

문자열 함수

매크로 이름	리턴	설명
LIKE	입력 열마다 한 개의 열	텍스트 문자열이 지정된 패턴과 일치하는지 여부를 지정합니다.
LOWER	입력 열마다 한 개의 열	문자열 값을 소문자로 변환합니다.
LTRIM	입력 열마다 한 개의 열	각 문자열 값에서 선행 공백 문자를 제거합니다.
NUMBER	입력 열마다 한 개의 열	시간 및 날짜에 대한 ASCII 텍스트 문자열을 숫자 값으로 변환합니다.
RTRIM	입력 열마다 한 개의 열	각 문자열 값에서 후행 공백 문자를 제거합니다.
STRING_CONCAT	가장 짧은 입력 열의 각 행에 대한 값을 포함하는 하나의 열	지정된 데이터 범위에 있는 문자열을 연결합니다.
SUBSTR or SUBSTRING	입력 열마다 한 개의 열	시작 위치의 문자열에서 문자를 리턴합니다.
UPPER	입력 열마다 한 개의 열	문자열 값을 대문자로 변환합니다.

날짜 및 시간 함수

매크로 이름	리턴	설명
CURRENT_DATE	입력 열마다 한 개의 열	현재 날짜를 format으로 리턴합니다.
CURRENT_DAY	입력 열마다 한 개의 열	해당 월의 현재 날짜를 1 - 31 범위의 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_MONTH	입력 열마다 한 개의 열	해당 연도의 현재 월을 1 - 12 범위의 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_WEEKDAY	입력 열마다 한 개의 열	해당 월의 현재 요일을 0 - 6 범위의 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	입력 열마다 한 개의 열	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.
DATE	입력 열마다 한 개의 열	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.
DATE_FORMAT	입력 열마다 한 개의 열	날짜 형식을 변환합니다.

기타 함수

매크로 이름	리턴	설명
EXTERNALCALLOUT	ExternalCallout API를 사용하여 작성된 사용자 정의 애플리케이션에 의해 정의된 값	ExternalCallout API를 사용하여 작성된 사용자 정의 애플리케이션을 호출합니다. 자세한 정보는 <i>IBM Interact</i> 관리자 안내서를 참조하십시오.
IF	가장 짧은 입력 열의 각 행에 대한 값을 포함하는 하나의 열	조건문 if-then-else를 시작합니다.

IBM Interact의 매크로 함수 매개변수

이 섹션에서는 IBM Interact의 매크로 함수에 대한 매개변수 및 사용법에 대해 설명합니다.

형식 사양

이 섹션에서는 공통적으로 사용되는 몇 가지 매개변수의 형식에 대해 설명합니다. 이 형식은 이 섹션의 매크로 함수 사양별로 되어 있는 이러한 매개변수에 대한 모든 참조에 적용됩니다.

데이터

data 매개변수는 매크로 함수가 작동할 데이터 열을 나타냅니다. 상수 또는 필드일 수 있습니다. 세부사항은 특정 매크로 함수를 참조하십시오.

참고: IBM Interact에서는 다중 필드에 대한 동시 계산 또는 행 서브세트에 대한 계산을 지원하지 않습니다.

일부 다른 매개변수 이름도 data와 같은 형식을 사용합니다. 이러한 매개변수에 대한 설명은 이 섹션과 형식을 참조합니다.

keyword

keyword 매개변수는 매크로 함수의 동작을 제어합니다. 이 매개변수는 키워드를 지정할 수 있음을 나타냅니다(생략되는 경우 기본값이 사용됨). 각 개별 매크로 함수에 대해 키워드 선택사항이 다음 양식으로 나열됩니다.

```
{choice1 | choice2 | choice3}
```

원하는 동작을 제공하는 키워드 선택사항을 선택하십시오. 기본 선택사항은 굵은 체로 표시됩니다. 예를 들어, 다음 옵션이 제공되는 경우:

```
{RADIANS | DEGREES}
```

다음 매크로 함수 둘 다 유효합니다.

`COS(V1, RADIANS)` `COS(V1, DEGREES)`

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Interact에서 적용되지 않습니다. 입력 데이터가 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Interact를 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

상수 사용

대부분의 매크로 함수 매개변수는 숫자 상수 또는 숫자 상수로 평가되는 표현식을 사용할 수 있습니다(문자열에서 작동하는 매크로 함수는 문자열 상수를 사용할 수 있음).

레코드별 작업(예: 두 개의 숫자 열 추가)을 수행하는 매크로 함수에서 상수를 사용하는 것은 각 행에 해당 상수 값을 포함하는 열을 지정하는 것과 같습니다. 기본적으로 상수를 입력 매개변수로 제공하면 상수가 입력과 같은 길이로 펼쳐집니다.

일부 매크로 함수의 경우 ASCII 텍스트 문자열과 숫자 상수를 사용할 수 있습니다. 숫자 상수와 ASCII 텍스트 문자열을 모두 허용할 수 있는 매개변수는 각 매크로 함수의 "매개변수" 섹션에 설명되어 있습니다.

다음 테이블에 예가 제공되어 있습니다.

함수 정의	상수가 해석되는 방식
<code>PERCENT_UTILIZ = (CURR_BAL*100)/CREDIT_LIM</code>	상수 100은 CURR_BAL 열과 같은 행 수를 포함하는 열로 해석되며 각 행은 상수 100을 포함합니다. 파생 필드 PERCENT_UTILIZ는 CURR_BAL의 각 값에 100을 곱한 다음 CREDIT_LIM의 각 값으로 나눈 값을 포함합니다.
<code>NAME = STRING_CONCAT ("Mr.", LAST_NAME)</code>	상수 "Mr."는 LAST_NAME 열과 같은 행 수를 포함하는 열로 해석되며 각 행은 상수 "Mr."를 포함합니다. 파생된 필드 NAME은 "Mr."가 앞에 오고 LAST_NAME에 텍스트 문자열 각각을 포함합니다.

참고: DT_DELIM_M_D_Y과 같은 상수에는 작은따옴표가 필요합니다.

제 3 장 IBM 매크로 참조

이 섹션은 IBM Campaign과 IBM Interact 중 하나 또는 둘 다에 사용할 수 있는 각 매크로에 대해 설명합니다. 매크로는 알파벳순으로 나열됩니다.

중요사항: 데이터베이스 또는 플랫폼 파일에서의 맵핑인지에 관계없이, IBM Campaign에서 사용자 테이블의 열 표제에 IBM 매크로 언어의 함수 이름 또는 키워드를 사용하지 마십시오. 이러한 예약어를 맵핑된 테이블의 열 표제에 사용할 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

유효한 날짜 형식 키워드

다음 테이블은 유효한 형식의 키워드와 각 키워드에 대한 설명 및 예를 보여줍니다.

키워드	설명	예제
MM	두 자리 월	01, 02, 03, ..., 12
MMDD	두 자리 월 및 두 자리 일	3월 31일은 0331
MMDDYY	두 자리 월, 두 자리 일 및 두 자리 연도	1970년 3월 31일은 033170
MMDDYYYY	두 자리 월, 두 자리 일 및 네 자리 연도	1970년 3월 31일은 03311970
DELIM_M_D	월, 일로 구분된 형식	3월 31, 3/31, 또는 03-31
DELIM_M_D_Y	월, 일, 연도로 구분된 형식	3월 31, 1970 또는 3/31/70
DELIM_M_D_YYYY	구분된 월, 일 및 네 자리 연도	1970년 3월 31일 또는 3/31/1970
DELIM_Y_M	연도, 월로 구분된 형식	3월, 70, 3-70 또는 3/1970
DELIM_Y_M_D	년, 월, 일로 구분된 형식	1970 3월 31 또는 70/3/31
YYMMM	두 자리 연도 및 세 자리 월	70MAR
YYMMDD	두 자리 연도, 세 자리 월 및 두 자리 일	70MAR31
YY	두 자리 연도	70
YYMM	두 자리 연도 및 두 자리 월	7003
YYMMDD	두 자리 연도, 두 자리 월 및 두 자리 일	700331
YYYYMMM	네 자리 연도 및 세 자리 월	1970MAR
YYYYMMDD	네 자리 연도, 세 자리 월 및 두 자리 일	1970MAR31
YYYY	네 자리 연도	1970
YYYYMM	네 자리 연도 및 두 자리 월	197003
YYYYMMDD	네 자리 연도, 두 자리 월 및 두 자리 일	19700331

키워드	설명	예제
DELIM_M_Y	월, 연도로 구분된 형식	3-70, 3/70, 3월 70, 3월 1970
DELIM_D_M	일, 월로 구분된 형식	31-3, 31/3, 31 3월
DELIM_D_M_Y	일, 월, 연도로 구분된 형식	31-3월-70, 31/3/1970, 31 03 70
DD	두 자리 일	31
DDMMM	두 자리 일 및 세 자리 월	31MAR
DDMMYY	두 자리 일, 세 자리 월 및 두 자리 연도	31MAR70
DDMMYYYY	두 자리 일, 세 자리 월 및 네 자리 연도	31MAR1970
DDMM	두 자리 일 및 두 자리 월	3103
DDMMYY	두 자리 일, 두 자리 월 및 두 자리 연도	310370
DDMMYYYY	두 자리 일, 두 자리 월 및 네 자리 연도	31031970
MMYY	두 자리 월 및 두 자리 연도	0370
MMYYYY	두 자리 월 및 네 자리 연도	031970
MMM	세 자리 월	MAR
MMMDD	세 자리 월 및 두 자리 일	MAR31
MMDDYY	세 자리 월, 두 자리 일 및 두 자리 연도	MAR3170
MMDDYYYY	세 자리 월, 두 자리 일 및 네 자리 연도	MAR311970
MMYY	세 자리 월 및 두 자리 연도	MAR70
MMYYYY	세 자리 월 및 네 자리 연도	MAR1970
MONTH	연중 월	1월, 2월, 3월 등.
WEEKDAY	요일	일요일, 월요일, 화요일 등(일요일 = 0)
WKD	요일 약어	일, 월, 화 등 (일 = 0)

ABS 매크로

ABS 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ABS(data)

매개변수

data

절대값을 계산할 숫자 값입니다. 이 매개변수는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이러한 유형 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

ABS는 지정된 데이터 범위에 있는 숫자의 절대값을 계산합니다. 숫자의 절대값은 부호를 제거한 해당 값입니다(즉, 양수는 변경되지 않고 음수는 양수로 리턴됨). ABS는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하는데 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 절대값을 포함합니다.

예

TEMP = ABS(-3) 또는 TEMP = ABS(3)
값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ABS(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 절대값인 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ABS(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 절대값이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 절대값이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 절대값입니다.
TEMP = ABS(V1[10:20])
TEMP라는 열을 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 절대값을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ABS(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 절대값이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 절대값입니다.

관련 함수

함수	설명
SIGN	지정된 데이터 범위에서 값의 부호(양수 또는 음수 부호)를 계산합니다.

ACOS 매크로

ACOS 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ACOS(data [, units_keyword])

매개변수

data

아크코사인 값을 계산할 숫자 값입니다. 이 매개변수는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이러한 유형 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 값 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

ACOS는 지정된 데이터 범위에서 값의 아크코사인을 계산합니다. 아크코사인은 각 셀의 콘텐츠가 코사인인 각도입니다. ACOS는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 아크코사인을 포함합니다.

키워드 RADIAN을 사용하는 경우 ACOS는 0 - π 범위의 값을 리턴합니다. 키워드 DEGREE를 사용하는 경우 ACOS는 0 - 180 범위의 값을 리턴합니다.

참고: 지정된 각 열의 셀 콘텐츠 값은 -1.0 - 1.0 사이의 값(범위 값 포함)이어야 합니다. 그렇지 않으면 유효하지 않은 각 입력에 대해 공백 셀이 리턴됩니다.

예

TEMP = ACOS(0) 또는 TEMP = ACOS(0, 0) 또는 TEMP = ACOS(0, RADIAN)
값 1.571($\pi/2$ 라디안)을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ACOS(0, 1) 또는 TEMP = ACOS(0, DEGREE)
값 90(각도)을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ACOS(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 아크코사인(라디안)인 TEMP라는 열을 생성합니다.

<p>TEMP = ACOS(V1:V3, 1)</p> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 아크코사인이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 아크코사인이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 아크코사인입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.</p>
<p>TEMP = ACOS(V1[10:20])</p> <p>TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 아크코사인(라디안)을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.</p>
<p>TEMP = ACOS(V1[1:5]:V2)</p> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 아크코사인이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 아크코사인입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.</p>

관련 함수

함수	설명
ACOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코탄젠트를 계산합니다.
ASIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크사인을 계산합니다.
ATAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
COS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코사인을 계산합니다.

ACOT 매크로

ACOT 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ACOT(data [, units_keyword])

매개변수

data

아크코탄젠트를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

ACOT는 코탄젠트가 각 셀의 콘텐츠인 각도를 리턴합니다. ACOT는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 아크코탄젠트를 포함합니다. 64비트 부동 소수점 숫자가 사용됩니다.

예

TEMP = ACOT(0.5) 또는 TEMP = ACOT(0.5, 0) 또는 TEMP = ACOT(0.5, RADIAN) 값 2.157(라디안)을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ACOT(1, 1) 또는 TEMP = ACOT(1, DEGREE) 값 0.022(1/45)(각도)를 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ACOT(0) 값 MAX32_Float(라디안)을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = ACOT(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 아크코탄젠트(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ACOT(V1:V3, 1) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 아크코탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 아크코탄젠트이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 아크코탄젠트입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = ACOT(V1[10:20]) TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 아크코탄젠트(라디안)를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ACOT(V1[1:5]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 아크코탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 아크코탄젠트입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ACOS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코사인을 계산합니다.
ASIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크사인을 계산합니다.
ATAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
COT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코탄젠트를 계산합니다.

ADD_MONTHS 매크로

ADD_MONTHS 매크로는 IBM Campaign에서 사용 가능합니다.

구문

ADD_MONTHS(months, date_string [, input_format])

매개변수

months

date_string에 추가할 개월 수를 나타내는 정수입니다.

date_string

DELIM_M_D_Y 형식 또는 선택적 input_format 인수로 지정된 형식으로 된 유효한 날짜를 나타내는 텍스트 문자열입니다.

input_format

계산된 날짜에 사용할 형식입니다. 지원되는 날짜 형식 목록은 DATE_FORMAT 함수를 참조하십시오. input_format에 따라 입력 문자열의 형식 및 출력 문자열의 형식 둘 다 결정된다는 점에 유의하십시오.

설명

ADD_MONTHS는 지정된 date_string에 지정된 개월 수를 추가한 후 날짜를 리턴합니다. 이 날짜는 기본 형식(DELIM_M_D_Y) 또는 선택적 input_format 인수로 지정된 형식으로 리턴됩니다. 다른 형식으로 출력하려면 DATE_FORMAT을 사용하십시오.

지정된 개월 수만큼 개월 수를 늘린 결과 유효하지 않은 날짜가 생성될 경우 아래의 마지막 예에 표시된 대로 해당 월의 마지막 날로 결과가 계산됩니다. 필요

한 경우 윤년이 고려됩니다. 예를 들어 31-Jan-2012에 1개월을 추가하면 29-Feb-2012가 됩니다.

예

ADD_MONTHS(12, '06-25-11')은 지정된 날짜에 1년(12개월)을 추가하여 06-25-12를 리턴합니다.

ADD_MONTHS(3, '2011-06-25', DT_DELIM_Y_M_D)는 지정된 날짜에 3개월을 추가하여 2011-09-25를 리턴합니다.

ADD_MONTHS(1, '02-28-2011')은 날짜 03-28-2011을 리턴합니다.

ADD_MONTHS(1, '03-31-2012')는 날짜 04-30-2012를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
DATE	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.
DATE_FORMAT	input_format의 날짜를 output_format으로 변환합니다.

AND 매크로

AND 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 AND data2 data1 && data2
```

매개변수

data1

data2의 값과 논리 AND 관계에 있는 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

data1의 값과 논리 AND 관계에 있는 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

AND는 지정된 두 데이터 범위 간의 논리 AND를 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 논리 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 논리 AND 연산으로 처리되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 논리 AND 연산으로 처리됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 값과 논리 AND 연산으로 처리됩니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행이 data2의 첫 번째 행 값과 논리 AND 연산으로 처리되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 논리 AND 연산으로 처리됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: AND 연산자는 이중 앰퍼샌드(&&)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 이중 앰퍼샌드를 사용하여 두 인수를 구분하십시오. 예를 들어, V1 AND 3을 지정하기 위해 V1&&3만 입력하면 됩니다.

예

TEMP = 1 AND 8 또는 TEMP = 1 && 8
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다(0이 아닌 숫자는 1로 처리됨).
TEMP = V1 && 1
V1 열의 각 값마다 값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 && V1
V1 열에서 0이 아닌 값마다 값 1을 포함하고 V1 열에서 0마다 값 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 && V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 논리 AND 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 && V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 논리 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2부터 V5 열까지 논리 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3부터 V6 열까지 논리 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] && V2 또는 TEMP = V1[10:20] && V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1-11 행의 값을 논리 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 논리 NOT을 계산합니다.
OR	지정된 두 데이터 범위 간의 논리 OR을 계산합니다.

ASIN 매크로

ASIN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ASIN(data [, units_keyword])

매개변수

data

아크사인을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다.(라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

ASIN은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 아크사인을 계산합니다. 아크사인은 사인이 각 셀의 콘텐츠인 각도입니다. ASIN은 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 아크사인을 포함합니다.

키워드 RADIAN을 사용하는 경우 ASIN은 $-\pi/2 - \pi/2$ 범위의 값을 리턴합니다. 키워드 DEGREE를 사용하는 경우 ASIN은 $-90 - 90$ 범위의 값을 리턴합니다.

참고: 지정된 각 열의 셀 콘텐츠 값은 $-1.0 - 1.0$ 사이의 값(범위 값 포함)이어야 합니다. 그렇지 않은 경우 유효하지 않은 각 값에 대해 ???가 리턴됩니다.

예

TEMP = ASIN(0.5) 또는 TEMP = ASIN(0.5, 0) 또는 TEMP = ASIN(0.5, RADIAN)
값 0.524($\pi/6$ 라디안)를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ASIN(0.5, 1) 또는 TEMP = ASIN(0.5, DEGREE)
값 30(각도)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ASIN(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 아크사인(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ASIN(V1:V3, 1)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 아크사인이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 아크사인이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 아크사인입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = ASIN(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 아크사인(라디안)을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ASIN(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 아크사인이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 아크사인입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ACOS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코사인을 계산합니다.
ACOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코탄젠트를 계산합니다.
ATAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
SIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 사인을 계산합니다.

ATAN 매크로

ATAN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ATAN(data [, units_keyword])

매개변수

data

아크탄젠트를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

ATAN은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 아크탄젠트를 계산합니다. 아크탄젠트는 탄젠트가 각 셀의 콘텐츠인 각도입니다. ATAN은 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 아크탄젠트를 포함합니다.

키워드 RADIAN을 사용하는 경우 ATAN은 $-\pi/2$ - $\pi/2$ 범위의 값을 리턴합니다. 키워드 DEGREE를 사용하는 경우 ATAN은 -90 - 90 범위의 값을 리턴합니다.

예

TEMP = ATAN(1) 또는 TEMP = ATAN(1, 0) 또는 TEMP = ATAN(1, RADIAN)
값 0.785($\pi/4$ 라디안)를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ATAN(1, 1) 또는 TEMP = ATAN(1, DEGREE)
값 45(각도)를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ATAN(V1)
각 값이 v1 열 콘텐츠의 아크탄젠트(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = ATAN(V1:V3, 1)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 아크탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 아크탄젠트이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 아크탄젠트입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = ATAN(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 아크탄젠트(라디안)를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ATAN(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 아크탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 아크탄젠트입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ACOS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코사인을 계산합니다.
ASIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크사인을 계산합니다.
ATAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
TAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 탄젠트를 계산합니다.

AVG 매크로

AVG 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

AVG(data [, keyword])

매개변수

data

산술 평균을 계산할 숫자 값입니다. 이러한 값은 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 키워드 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Campaign에서 적용되지 않는데 그 이유는 입력 데이터는 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Campaign을 사용할 경우 이러한 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

AVG는 지정된 데이터 범위에 있는 셀의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다. 산술 평균은 모든 셀의 콘텐츠를 합한 후 결과를 셀 수로 나누어 계산합니다. AVG가 리턴하는 열 수는 keyword에 따라 다릅니다.

- keyword가 ALL인 경우 AVG는 단일 값(data에 있는 모든 셀의 평균)을 포함하는 한 개의 새 열을 리턴합니다.
- keyword가 COL인 경우 AVG는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴합니다. 새 열은 각각 한 개의 값(해당 입력 열에 있는 모든 셀의 평균)을 포함합니다.
- keyword가 ROW인 경우 AVG는 data의 각 행에 대한 평균을 포함하는 한 개의 새 열을 리턴합니다.

참고: 공백 셀은 계산에서 무시됩니다.

참고: AVG는 MEAN 매크로 함수와 같습니다.

예

TEMP = AVG(V1)
V1 열 콘텐츠의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = AVG(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열 콘텐츠의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = AVG(V1[10:20])
V1 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.

TEMP = AVG(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = AVG(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 산술 평균입니다. VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 산술 평균입니다. VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 산술 평균입니다.
TEMP = AVG(V1[1:5]:V3, COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 산술 평균입니다. VX 열의 값은 V2 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 산술 평균입니다. VY 열의 값은 V3 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 산술 평균입니다.
TEMP = AVG(V1, ROW)
V1 열과 같은 값을 포함하는 TEMP라는 열을 작성합니다(임의의 숫자에 대한 산술 평균이 해당 숫자 자체임).
TEMP = AVG(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 산술 평균인 TEMP라는 열을 작성합니다.
TEMP = AVG(V1[1:5]:V3, ROW)
V1 - V3 열에 대한 해당 행의 산술 평균이 1 - 5 행의 셀에 포함된 TEMP라는 열을 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
SUM 또는 TOTAL	셀 범위의 합계를 계산합니다.

BETWEEN 매크로

BETWEEN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

value1 BETWEEN value2 AND value3

매개변수

Equivalent to value1 >= value2 AND < value3

설명

BETWEEN은 특수 변형된 비교 술어입니다. 이 술어에 대한 세부사항은 중요하며 피연산자의 순서는 몇 가지 예상 외의 의미를 가지고 있습니다. 예 섹션을 참조하십시오.

참고: FROM 및 FOR는 동일한 구문을 사용합니다.

예

```
10 BETWEEN 5 AND 15 Is true, but: 10 BETWEEN 15 AND 5 Is false:
```

BETWEEN(AND 사용)을 표현하는 동등한 방법의 경우 리터럴을 사용할 때는 특정 순서가 중요하지 않지만, 호스트 변수, 매개변수 또는 하위 쿼리를 사용하여 value2 및 value3를 제공할 경우 이 순서가 중요할 수 있습니다.

BIT_AND 매크로

BIT_AND 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 BIT_AND data2 data1 & data2
```

매개변수

data1

data2의 값과 비트 단위 AND 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

data1의 값과 비트 단위 AND 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

BIT_AND는 지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 AND 연산을 수행합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비트 단위 AND 연산으로 처리되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비트 단위 AND 연산으로 처리됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 상수 값과 비트 단위 AND 연산으로 처리됩니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행이 data2

의 첫 번째 행 값과 비트 단위 AND 연산으로 처리되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비트 단위 AND 연산으로 처리됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: 이 매크로 함수의 정밀도는 2^{24} 보다 작은 정수 값으로 제한됩니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.

참고: BIT_AND 연산자는 앰퍼샌드(&&)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 앰퍼샌드를 사용하여 두 인수를 구분하십시오. 예를 들어 BIT_AND(V1, 3)을 지정하기 위해 V1&3만 입력하면 됩니다.

예

TEMP = 3 BIT_AND 7 또는 TEMP = 3 & 7
값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 011과 111을 비트 단위 AND 연산으로 처리하면 011입니다.
TEMP = V1 & 8
각 값이 2진 값 1000과 V1 열의 콘텐츠를 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 & V1
V1 결과 같은 콘텐츠를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 모든 값을 그 자체와 AND 처리하면 그 자체 값을 생성합니다.
TEMP = V1 & V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 & V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2부터 V5 열까지 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3부터 V6 열까지 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] & V2 또는 TEMP = V1[10:20] & V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비트 단위 AND 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
BIT_NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 비트 단위 NOT을 계산합니다.
BIT_OR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 OR을 계산합니다.

함수	설명
BIT_XOR 또는 XOR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 XOR을 계산합니다.

BIT_NOT 매크로

BIT_NOT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

BIT_NOT data ~ data

매개변수

data

비트 단위 NOT 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

BIT_NOT은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 비트 단위 NOT을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data의 해당 열에 있는 값에 대한 비트 단위 NOT 연산 결과를 포함합니다.

참고: 이 매크로 함수의 정밀도는 2^{24} 보다 작은 정수 값으로 제한됩니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.

참고: data와 같은 숫자 x 를 포함하는 열을 각 행에 사용하는 것은 상수 x 를 data로 사용하는 것과 같습니다.

참고: BIT_NOT 연산자는 틸드(~)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 데이터 값 앞에 틸드를 사용합니다. 예를 들어, BIT_NOT(V1)을 지정하기 위해 ~V1만 입력하면 됩니다.

예

TEMP = BIT_NOT 3 또는 TEMP = ~3
값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다(011을 비트 단위 NOT 연산으로 처리하면 100임).

TEMP = ~V1
각 값이 V1 열 콘텐츠를 비트 단위 NOT 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ~V1:V3
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 비트 단위 NOT이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 비트 단위 NOT이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 비트 단위 NOT입니다.
TEMP = ~V1[100:200]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 101개 셀은 V1 열의 1 - 50 행 값의 비트 단위 NOT을 포함합니다.

관련 함수

함수	설명
BIT_AND	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 AND를 계산합니다.
BIT_OR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 OR을 계산합니다.
BIT_XOR 또는 XOR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 XOR을 계산합니다.

BIT_OR 매크로

BIT_OR 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 BIT_OR data2 data1 OR data2 data1 | data2
```

매개변수

data1

data2의 값과 비트 단위 OR 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

data1의 값과 비트 단위 OR 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의

는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

BIT_OR는 지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 OR 연산을 수행합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비트 단위 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비트 단위 OR 연산으로 처리되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비트 단위 OR 연산으로 처리됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 상수 값과 비트 단위 OR 연산으로 처리됩니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행이 data2의 첫 번째 행 값과 비트 단위 OR 연산으로 처리되고, 두 번째 행은 두 번째 열끼리 차례대로 비트 단위 OR 연산으로 처리됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: 이 매크로 함수의 정밀도는 2^{24} 보다 작은 정수 값으로 제한됩니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.

참고: BIT_OR 연산자는 세로 막대(|)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 세로 막대를 사용하여 두 인수를 구분하십시오. 예를 들어, BIT_OR(V1, 3)을 지정하기 위해 V1|3만 입력하면 됩니다. OR을 사용할 수도 있습니다.

예

TEMP = 3 BIT_OR 7 또는 TEMP = 3 OR 7 또는 TEMP = 3 7
값 7을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다(011과 111을 비트 단위 OR 연산으로 처리하면 111과 같음).
TEMP = V1 8
각 값이 2진 값 1000과 V1 열의 콘텐츠를 비트 단위 OR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 V1
V1 결과와 같은 콘텐츠를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다(모든 값을 그 자체와 OR 처리하면 그 자체 값이 생성됨).
TEMP = V1 V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비트 단위 OR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = V1:V3 V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2부터 V5 열까지 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3부터 V6 열까지 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] V2 또는 TEMP = V1[10:20] V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비트 단위 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
BIT_AND	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 AND를 계산합니다.
BIT_NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 비트 단위 NOT을 계산합니다.
BIT_XOR 또는 XOR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 XOR을 계산합니다.

BIT_XOR 매크로

BIT_XOR 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

data1 BIT_XOR data2

매개변수

data1

data2의 값과 비트 단위 XOR 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

data1의 값과 비트 단위 XOR 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

BIT_XOR은 두 개의 지정된 데이터 범위 사이에 비트 단위 XOR을 수행합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비트 단위 XOR 연산으로 처리되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비트 단위 XOR 연산으로 처리됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 상수 값과 비트 단위 XOR 연산으로 처리됩니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행이 data2의 첫 번째 행 값과 비트 단위 XOR 연산으로 처리되고, 두 번째 행은 두 번째 열끼리 차례대로 비트 단위 XOR 연산으로 처리됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: 이 매크로 함수의 정밀도는 2^{24} 보다 작은 정수 값으로 제한됩니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.

예

TEMP = 3 BIT_XOR 7
값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 011과 111을 비트 단위 XOR 연산으로 처리하면 100입니다.
TEMP = V1 BIT_XOR 8
각 값이 2진 값 1000과 V1 열의 콘텐츠를 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 BIT_XOR V1
모두 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 그 자신과 XOR 처리되는 모든 값은 0을 생성합니다.
TEMP = V1 BIT_XOR V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 BIT_XOR V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2부터 V5 열까지 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3부터 V6 열까지 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] BIT_XOR V2 또는 TEMP = V1[10:20] BIT_XOR V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
BIT_AND	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 AND를 계산합니다.
BIT_NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 비트 단위 NOT을 계산합니다.
BIT_OR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 OR을 계산합니다.

CEILING 매크로

CEILING 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

CEILING(data)

매개변수

data

상한을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

CEILING은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 상한을 계산합니다. 한 숫자의 상한은 해당 숫자보다 작지 않은 최소 정수입니다. CEILING은 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자 상한을 포함합니다.

예

TEMP = CEILING(4.3) 값 5를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = CEILING(2.9) 값 -2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = CEILING(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 상한인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = CEILING(V1:V3) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 상한이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 상한이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 상한입니다.

TEMP = CEILING(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 상한을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = CEILING(V1[50:99]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각각 1 - 50 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열 해당 행의 상한이고 VX 열의 값은 V2 열 해당 행의 상한입니다.

관련 함수

함수	설명
FLOOR 또는 INT	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 하한을 계산합니다.
FRACTION	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 분수 부분을 리턴합니다.
TRUNCATE	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 리턴합니다.

COLUMN 매크로

COLUMN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

COLUMN(data [, data]...) or (data [, data]...)

매개변수

data

열을 작성하는 데 사용할 값입니다. 이 매개변수는 상수 값(숫자 또는 따옴표로 묶인 ASCII 텍스트), 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. 이 매개변수는 여러 번 반복해서 사용할 수 있지만 후속 매개변수는 첫 번째 매개변수와 차원(즉, 열 너비)이 같아야 합니다. 모든 data 매개변수의 모든 값은 숫자 또는 ASCII 텍스트여야 합니다. 즉, 숫자와 텍스트 값은 혼합해서 사용할 수 없습니다. data 매개변수가 여러 개 제공된 경우 모든 매개변수가 같은 수의 열을 가져야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

COLUMN은 입력 값을 함수 그룹의 열에 세로로 연결합니다. 이 함수는 각 입력 매개변수에 제공된 것과 같은 수의 새 열을 리턴합니다. 인수가 무제한으로 제공될

수 있습니다. 모든 인수는 숫자 또는 ASCII 텍스트 문자열이어야 합니다. 즉, 숫자와 텍스트 값은 혼합해서 사용할 수 없습니다.

참고: 괄호 내에 data 인수를 심표로 구분하여 나열하는 방식으로 COLUMN 매크로 함수를 간단히 나타낼 수 있습니다(예: TEMP = MEAN((1,2,3,4), ALL)). 이 함수를 다른 매크로 함수 내에 사용하지 않을 경우 괄호로 묶지 않아도 됩니다. 예를 들어, V1=1,2,3은 V1=COLUMN(1,2,3)과 같습니다.

예

TEMP = COLUMN(3, 4, 5) 또는 TEMP = (3,4,5) 또는 TEMP = 3,4,5
처음 세 개 셀이 값 3, 4 및 5를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COLUMN("one","two", "three")
처음 세 개 셀이 값 "one", "two" 및 "three"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = AVG(V1), STDV(V1)
첫 번째 셀에는 V1 열의 평균을 포함하고, 두 번째 셀에는 V1 열의 표준 편차를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V2, V3:V4
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 여기서 TEMP 열은 V1 열의 값과 V3 열의 값을 차례로 포함합니다. VX 열은 V2 열의 값과 V4 열의 값을 차례로 포함합니다.
TEMP = V1:V2, V3:V4
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 여기서 TEMP 열은 V1 열에 있는 1 - 10 셀의 값과 V3 열의 모든 값을 차례로 포함합니다. VX 열은 V2 열에 있는 1 - 10 셀의 값과 V4 열의 모든 값을 차례로 포함합니다.
TEMP = V1:V2, V3:V4
각각 단일 값을 포함하는 TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1 및 V2 열의 평균을 포함합니다. VX 열은 V3 및 V4 열의 평균을 포함합니다.

COS 매크로

COS 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

COS(data [, units_keyword])

매개변수

data

코사인을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

COS는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 코사인을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 코사인을 포함합니다.

예

TEMP = COS(PI) 또는 TEMP = COS(PI, 0) 또는 TEMP = COS(PI, RADIAN) 단일 값 -1을 포함하는 TEMP라는 새 열을 리턴합니다.
TEMP = COS(90, 1) 또는 TEMP = COS(90, DEGREE) 단일 값 0을 포함하는 TEMP라는 새 열을 리턴합니다.
TEMP = COS(V1) 또는 TEMP = COS(V1, 0) 또는 TEMP = COS(V1, RADIAN) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 코사인(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COS(V1:V3, 1) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 코사인이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 코사인이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 코사인입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = COS(V1[10:20]) TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 코사인(라디안)을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = COS(V1[1:5]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 코사인이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 코사인입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ACOS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코사인을 계산합니다.
COSH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡코사인을 계산합니다.
SIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 사인을 계산합니다.
TAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 탄젠트를 계산합니다.

COSH 매크로

COSH 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
COSH(data [, units_keyword])
```

매개변수

data

쌍곡코사인을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

COSH는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 쌍곡코사인을 계산합니다. 라디안으로 표시되는 x 에 대한 숫자의 쌍곡코사인은 다음과 같습니다.

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

여기서 e 는 자연수 2.7182818입니다. COSH는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 쌍곡코사인을 포함합니다.

참고: 값 x 가 너무 클 경우 오버플로우 오류가 리턴됩니다. 이 오류는 $\cosh(x)$ 가 최대 32비트 부동 소수점 값을 초과할 경우에 발생합니다.

예

TEMP = COSH(θ) 또는 TEMP = COSH(θ, θ) 또는 TEMP = COSH(θ, RADIAN) 값 1을 포함하는 TEMP라는 새 열을 리턴합니다.
TEMP = COSH(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 쌍곡코사인(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COSH(V1:V3, 1) 또는 TEMP = COSH(V1:V3, DEGREE) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 쌍곡코사인이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 쌍곡코사인이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 쌍곡코사인입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = COSH(V1[10:20]) TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 쌍곡코사인(라디안)을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = COSH(V1[1:5]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 쌍곡코사인이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 쌍곡코사인입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ACOS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코사인을 계산합니다.
COS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코사인을 계산합니다.
SINH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡사인을 계산합니다.

함수	설명
TANH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡탄젠트를 계산합니다.

COT 매크로

COT 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

COT(data [, units_keyword])

매개변수

data

코탄젠트를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

COT>는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 코탄젠트를 계산합니다. 코탄젠트는 탄젠트의 역수입니다. COT는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 코탄젠트를 포함합니다.

참고: 탄젠트가 0인 값이 셀에 포함된 경우 아크코탄젠트는 무한대입니다. 이 경우 COT는 가장 큰 32비트 부동 소수점 숫자를 리턴합니다.

예

<p>TEMP = COT(90) 또는 TEMP = COT(90, 0) 또는 TEMP = COT(90, RADIAN)</p> <p>값 -0.5를 포함하는 TEMP라는 새 열을 리턴합니다.</p>
<p>TEMP = COT(0)</p> <p>값 MAX_FLOAT_32를 포함하는 TEMP라는 새 열을 리턴합니다.</p>
<p>TEMP = COT(V1, 1) 또는 TEMP = COT(V1, DEGREE)</p> <p>각 값이 V1 열 콘텐츠의 코탄젠트(각도)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>
<p>TEMP = COT(V1:V3, 1)</p> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 코탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 코탄젠트이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 코탄젠트입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.</p>
<p>TEMP = COT(V1[10:20])</p> <p>TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 코탄젠트(라디안)를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.</p>
<p>TEMP = COT(V1[1:5]:V2)</p> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 코탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 코탄젠트입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.</p>

관련 함수

함수	설명
ACOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크코탄젠트를 계산합니다.
COS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코사인을 계산합니다.
SIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 사인을 계산합니다.
TAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 탄젠트를 계산합니다.

COUNT 매크로

COUNT 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

COUNT(data)

매개변수

data

셀 수를 계산할 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

COUNT는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 개수를 계산합니다. 이 함수는 지정된 데이터 범위에 있는 값을 포함하는 셀의 개수를 나타내는 하나의 값이 포함된 새 열을 리턴합니다.

참고: 비어 있는 열의 개수를 계산하면 0이 리턴됩니다.

예

TEMP = COUNT(AVG(V1:V5))
하나의 값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. AVG 함수는 기본 모드로 단일 셀을 리턴합니다.
TEMP = COUNT(V1)
V1 열의 값이 포함된 셀 수를 나타내는 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COUNT(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열의 값이 포함된 셀 수를 나타내는 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COUNT(V1[10:20])
모든 셀이 값을 포함하는 경우 값 11(범위 값 포함)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COUNT(V1[1:5]:V4)
모든 셀이 값을 포함하는 경우 값 20(각 열의 5개 셀 x 4 = 20개 셀)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = COUNT(V1[1:10])
V1 열의 1-3 행은 값을 포함하고 4-10 행은 비어 있는 경우 값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

관련 함수

함수	설명
SUM 또는 TOTAL	셀 범위의 합계를 계산합니다.

CURRENT_DATE 매크로

CURRENT_DATE 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_DATE([format])

매개변수

format

다음 테이블에 있는 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

참고: 사용 가능한 날짜 형식에 대한 자세한 정보는 "유효한 형식 키워드"를 참조하십시오.

설명

CURRENT_DATE는 현재 날짜를 format으로 리턴합니다. 날짜는 IBM 서버의 시간에 의해 판별됩니다. format 키워드를 제공하지 않을 경우 기본값 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

모든 권장 데이터베이스에 대해 IBM Campaign은 데이터베이스에서 지원하는 현재 시간 SQL 호출(예: SYSDATE, GETDATE, DATE 또는 TODAY)을 사용하여 데이터베이스에서 CURRENT_DATE 매크로를 실행하려고 시도합니다. 이러한 경우 이 매크로 함수의 모든 매개변수(날짜의 형식 포함)는 무시되며 출력에는 데이터베이스에서 리턴하는 항목이 포함됩니다(예: 시간 구성요소가 출력에 포함될 수 있음). 이와 같은 상황이 발생할 때 날짜만 리턴하거나 날짜를 다른 형식으로 리턴하려는 경우 원시 SQL을 사용하여 고유한 사용자 정의 매크로를 작성하거나 다른 IBM 매크로를 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.

```
DATE_STRING(CURRENT_JULIAN( ), ...)
```

일부 경우 CURRENT_DATE() 매크로는 IBM Campaign 서버에서 실행됩니다(예: 플랫폼 파일, 해당 SQL 지원이 없는 비권장 데이터베이스에 대해 실행되는 경우 또는 데이터베이스에서 Campaign 매크로 표현식을 분석할 수 없는 경우). 이러한 경우 모든 매개변수가 인식되며 출력은 선택한 형식으로 리턴됩니다.

참고: IBM Campaign에서 사용 가능한 형식 중 일부만 IBM Interact에서 지원됩니다.

DATE_FORMAT 매크로를 사용하여 데이터베이스 유형의 CURRENT_DATE를 조정해야 될 수도 있음을 참고하십시오. 예를 들어, 다음 매크로는 DB2에서 작동합니다.

```
table_name = CURRENT_DATE()-1
```

그러나 Oracle의 경우 다음과 같이 DATE_FORMAT 매크로를 사용해야 합니다.

```
table_name = DATE_FORMAT(CURRENT_DATE()-1, DELIM_M_D_YYYY,'%Y-%m-%d')
```

예

오늘 날짜가 2015년 9월 13일인 경우 CURRENT_DATE()는 "09/13/15"를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
DATE_FORMAT	날짜를 한 형식에서 다른 형식으로 변환합니다.
DATE_JULIAN	입력 값의 율리우스력 날짜를 리턴합니다.
DATE_STRING	율리우스력 날짜의 날짜 문자열을 리턴합니다.
DATE	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.

CURRENT_DAY 매크로

CURRENT_DAY 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_DAY()

설명

CURRENT_DAY는 현재 날짜를 1 - 31 사이의 숫자로 리턴합니다. 날짜는 IBM 서버의 시스템 시간에 의해 판별됩니다.

예

오늘 날짜가 6월 19일인 경우 CURRENT_DAY()는 숫자 19를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
CURRENT_JULIAN	현재 날짜의 율리우스력 숫자를 리턴합니다.
CURRENT_MONTH	현재 월을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_TIME	현재 시간을 문자열로 리턴합니다.
CURRENT_WEEKDAY	현재 요일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.

CURRENT_JULIAN 매크로

CURRENT_JULIAN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_JULIAN()

설명

CURRENT_JULIAN()은 현재 날짜에 대한 율리우스력 숫자(0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수)를 리턴합니다. 이는 DATE(CURRENT_DATE()) 매크로와 같습니다.

예

오늘 날짜가 2000년 8월 31일인 경우, CURRENT_JULIAN()은 "730729"를 반환합니다.

관련 함수

함수	설명
CURRENT_DAY	현재 일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_MONTH	현재 월을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_TIME	현재 시간을 문자열로 리턴합니다.
CURRENT_WEEKDAY	현재 요일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.

CURRENT_MONTH 매크로

CURRENT_MONTH 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_MONTH()

설명

CURRENT_MONTH는 현재 월을 1 - 12 범위의 숫자로 리턴합니다.

예

오늘 날짜가 6월 19일인 경우 CURRENT_MONTH()는 숫자 6을 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
CURRENT_DAY	현재 일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_JULIAN	현재 율리우스력 숫자를 리턴합니다.
CURRENT_TIME	현재 시간을 문자열로 리턴합니다.

함수	설명
CURRENT_WEEKDAY	현재 요일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.

CURRENT_TIME 매크로

CURRENT_TIME 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_TIME()

설명

CURRENT_TIME은 현재 시간을 문자열로 리턴합니다. 시간은 IBM 서버의 시스템 시간에 의해 판별됩니다.

웹 애플리케이션에서의 날짜 설정

IBM Campaign의 현재 버전에 있는 웹 애플리케이션에서 날짜를 올바르게 표시하려면 먼저 백엔드 서버의 구성 파일을 올바르게 구성해야 합니다. 이는 특히 시스템 테이블을 포함하는 데이터베이스에 대한 dateFormat 및 DateOutputFormatString 매개변수에 중요합니다. 이러한 파일을 올바르게 구성하지 않으면 날짜도 Campaign에서 잘못 표시됩니다. IBM Marketing Platform을 사용하여 이러한 특성을 구성합니다.

웹 애플리케이션에서 특정 언어에 대한 날짜 설정

참고: 언급된 모든 파일은 특별히 명시하지 않는 한 웹 애플리케이션 설치 프로그램을 통해 설치됩니다.

중요사항: webapphome은 Campaign 웹 애플리케이션이 설치된 디렉토리를 참조합니다. language_code는 사용 중인 시스템에 대해 선택한 언어 설정을 참조합니다.

1. 아래에 표시된 대로 language_code가 <supportedLocales>에 심표로 구분된 목록으로 표시되도록 webapphome/conf/campaign_config.xml을 편집하십시오.

```
<supportedLocales>en_US, language_code</supportedLocales>
```

2. webapphome/webapp 디렉토리에서 전체 디렉토리 트리 en_US to language_code(대소문자 구분)를 복사하십시오.
3. webapphome/webapp/WEB-INF/classes/resources에서 StaticMessages_en_US.properties를 StaticMessages_

language_code.properties로 복사하십시오. 또한
 ErrorMessage_en_US.properties를 ErrorMessage_
 language_code.properties로 복사하십시오.

4. StaticMessages_language_code.properties를 편집하십시오. 즉, DatePattern을 검색한 다음 DatePattern=dd/MM/yyyy(대소문자 구분)로 표시되도록 변경하십시오.

참고: 이 형식은 Java™에 의해 정의됩니다. 형식에 대한 자세한 내용은 <http://java.sun.com>에서 제공하는 java.text.SimpleDateFormat에 대한 Java 문서를 참조하십시오. StaticMessages.properties 파일은 수정할 필요가 없습니다.

5. WebSphere®의 경우: 웹 애플리케이션을 다시 Jar 파일로 생성하십시오.
6. WebLogic의 경우: 현재 웹 애플리케이션 모듈을 제거하십시오.
 - a. 새 모듈을 추가하십시오.
 - b. 웹 애플리케이션을 재배포하십시오.
 - c. Campaign 리스너는 다시 시작하지 않아도 됩니다.
7. 웹 브라우저의 언어 설정에서 language_code가 첫 번째 우선순위로 설정되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 웹 브라우저를 올바른 언어로 설정 및 특정 언어를 표시하도록 컴퓨터 설정 섹션을 참조하십시오.

참고: language_code에 밑줄 대신 하이픈을 사용해야 합니다. 이 경우에만 웹 애플리케이션 구성에서 밑줄 대신 하이픈이 사용됩니다.

8. Campaign에 로그인하십시오. Campaign에 날짜가 StaticMessages_language_code.properties에 지정된 형식으로 표시되어야 합니다.

IBM Campaign에 대해 시간을 구성하는 방법에 대한 정보는 *IBM Campaign* 문서를 참조하십시오.

예

시간이 10:54 a.m.일 경우 CURRENT_TIME()은 문자열 "10:54:00 AM"을 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
CURRENT_DAY	현재 일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_JULIAN	현재 율리우스력 숫자를 리턴합니다.
CURRENT_WEEKDAY	현재 요일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.

CURRENT_WEEKDAY 매크로

CURRENT_WEEKDAY 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_WEEKDAY()

설명

CURRENT_WEEKDAY는 현재 요일을 0 - 6 범위의 숫자로 리턴합니다. 일요일은 0으로, 월요일은 1 등으로 표시됩니다.

예

오늘이 금요일인 경우 CURRENT_WEEKDAY()는 숫자 5를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
CURRENT_DAY	현재 일을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_JULIAN	현재 율리우스력 숫자를 리턴합니다.
CURRENT_MONTH	현재 월을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_TIME	현재 시간을 문자열로 리턴합니다.
CURRENT_YEAR	현재 연도를 숫자로 리턴합니다.

CURRENT_YEAR 매크로

CURRENT_YEAR 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

CURRENT_YEAR()

설명

CURRENT_YEAR는 현재 연도를 숫자로 리턴합니다.

예

현재 연도가 2000년일 경우 CURRENT_YEAR()는 숫자 2000을 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
CURRENT_DAY	현재 일을 숫자로 리턴합니다.

함수	설명
CURRENT_JULIAN	현재 율리우스력 숫자를 리턴합니다.
CURRENT_MONTH	현재 월을 숫자로 리턴합니다.
CURRENT_TIME	현재 시간을 문자열로 리턴합니다.
CURRENT_WEEKDAY	현재 요일을 숫자로 리턴합니다.
MONTHOF	해당 연도의 월을 숫자로 리턴합니다.
WEEKDAYOF	요일을 숫자로 리턴합니다.
YEAROF	연도를 숫자로 리턴합니다.

DATE

구문

DATE(input_date, [input_date format])

매개변수

date_string

유효한 날짜를 나타내는 텍스트 문자열입니다.

format

선택적이며 "유효한 날짜 형식 키워드"에 있는 테이블의 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

설명

Interact DATE 매크로는 입력 날짜를 형식 중립적인 정수 값으로 변환합니다.

DATE 매크로는 다음과 같이 계산됩니다. DATE(X) = 365 + A.D. 0001년 1월 1일 정오 이후로 경과한 전체 일 수. DATE(X)에 대해 입력 DATE를 구문 분석하는 방법을 지정하기 위해 선택적 입력 DATE 형식 키워드를 제공할 수 있습니다. format 키워드를 제공하지 않을 경우 기본값 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다. 자세한 정보는 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보에 대한 유효한 날짜 형식 키워드를 참조하십시오.

날짜 형식은 고정 너비(예: 날짜 1970년 2월 28일은 MMDDYYYY 형식으로 02281970으로 표시됨) 또는 구분 형식(예: 1970년 2월 28일은 DELIM_M_D_YY 형식으로 2-28-1970 또는 02/28/1970임) 중 하나입니다.

구분 형식에서 구분 문자는 슬래시(/), 대시(-), 공백(), 쉼표(,) 또는 콜론(:)입니다. 연도는 두 자리 또는 네 자리로 표시되고, 월은 전체 월 이름(예: February), 약어(예: Feb) 또는 숫자(예: 2 또는 02)일 수 있습니다.

두 자리로 지정되는 모든 연도의 경우:

- 기본적으로 Interact는 구분된 두 자리 날짜가 1920 - 2020년 사이에 있다고 가정합니다.
- 천년 단위보다 적은 2자리 연도(기본값은 20이지만 JVM 매개변수로 설정할 수 있음)는 2000년대인 것으로 간주됩니다.
- 임계값보다 크거나 같은 두 자리 연도는 1900년대로 간주됩니다.

참고:

- Campaign에서 사용 가능한 DATE Formats 중 일부만 Interact에서 지원됩니다.
- 두 자리 연도에 대한 자세한 정보는 유효한 날짜 형식 키워드를 참조하십시오.
- 두 자리 연도에 대한 천년 단위 구분 구성에 대한 자세한 정보는 Interact 튜닝 안내서의 JVM 인수 섹션을 참조하십시오.

이 매크로는 IBM Interact에서 사용할 수 있습니다.

대다수의 비즈니스 시스템이 율리우스력 날짜 오프셋을 사용합니다. Interact DATE() 매크로의 결과는 다음과 같이 율리우스력 날짜와 관련됩니다.

율리우스력 날짜 = DATE(...) + 1,721,059 + 이전 정으로부터 경과한 날짜 부분.

A.D. 기간에 유용한 DATE() 값은 다음과 같습니다.

- January 1, 2050 A.D는 748,749를 리턴합니다.
- January 1, 2000 A.D는 730,486을 리턴합니다.
- January 1, 1990 A.D는 726,834를 리턴합니다.
- January 1, 1900 A.D는 693,962를 리턴합니다.
- January 1, 0001 A.D는 365를 리턴합니다.

참고: Date 및 DateTime 오브젝트에 대한 ISO 8601 표준 및 XML 스키마 정의에 따라 역산 그레고리력이 경과한 날짜 수를 계산하는 데 사용됩니다. 이 그레고리력 시스템에서 가정 연도 0000 A.D.는 0001 B.C와 같습니다.

예

DATE("8/31/2000")는 숫자 730,729를 리턴합니다.

DATE("8/31/2000",DELIM_MM_DD_YYYY)는 숫자 730,729를 리턴합니다.

DATE("2015-01-01",DELIM_Y_M_D)는 숫자 735,965를 리턴합니다.

DATE("01",DD), DATE("0101",MMDD) 및 DATE("1970-01-01",DELIM_Y_M_D)는 숫자 719,529를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
DATE_FORMAT	날짜를 한 형식에서 다른 형식으로 변환합니다.
DATE_JULIAN	입력 값의 율리우스력 날짜를 리턴합니다.
DATE_STRING	율리우스력 날짜의 날짜 문자열을 리턴합니다.
CURRENT_DATE	지정된 형식으로 현재 날짜를 리턴합니다.

DATE_FORMAT 매크로

DATE_FORMAT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

DATE_FORMAT(date_string, input_format, output_format)

매개변수

date_string

유효한 날짜를 나타내는 텍스트입니다.

input_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

output_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, 원하는 출력 형식을 지정합니다.

설명

DATE_FORMAT()은 input_format의 날짜를 output_format으로 변환합니다.

날짜가 고정 너비인 경우 다음 값 중 하나로 설정되어야 합니다.

- DDMMYY[YY]
- DDMMMYY[YY]
- MMDDYY[YY]
- MMMDDYY[YY]
- YY[YY]MMDD
- YY[YY]MMMDD

MM은 두 자리 월이고 MMM은 세 자로 된 월의 약어입니다.

날짜가 구분 형식(공백, 대시, 슬래시를 비롯한 구분 기호를 사용할 수 있음)인 경우 다음 값 중 하나로 설정해야 합니다.

- DELIM_D_M_Y
- DELIM_M_D_Y
- DELIM_Y_M_D

참고: IBM Campaign에서 사용 가능한 형식 중 일부만 IBM Interact에서 지원됩니다.

예

DATE_FORMAT("012171", MMDDYY, MMDDYYYY)는 "01211971" 문자열을 리턴합니다.

참고: 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

관련 함수

함수	설명
DATE	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.
DATE_JULIAN	입력 값의 율리우스력 날짜를 리턴합니다.
DATE_STRING	율리우스력 날짜의 날짜 문자열을 리턴합니다.

DATE_JULIAN 매크로

DATE_JULIAN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

DATE_JULIAN(year, month, day)

매개변수

year

유효한 두 자리 또는 네 자리 연도 숫자입니다.

month

1 - 12 범위의 유효한 월 숫자입니다.

day

1 - 31 범위의 유효한 일 숫자입니다.

설명

DATE_JULIAN은 지정된 입력 값의 율리우스력 날짜를 리턴합니다. 율리우스력 날짜는 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수입니다.

예

DATE_JULIAN (2000,08,31)은 숫자 730729를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
DATE	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.
DATE_FORMAT	날짜를 한 형식에서 다른 형식으로 변환합니다.
DATE_STRING	율리우스력 날짜의 날짜 문자열을 리턴합니다.

DATE_STRING 매크로

DATE_STRING 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
DATE_STRING(julian_date [, 'output_format'[, max_length]]) DATE_STRING(julian_date [, 'format_string'[, max_length]])
```

매개변수

julian_date

율리우스력 날짜(0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수)를 나타내는 숫자입니다.

output_format

유효한 날짜 형식의 문자열입니다.

max_length

format_string

선택적으로 다음 형식 코드의 조합을 포함하는 형식 문자열입니다.

코드	설명
%a	축약된 요일 이름
%A	전체 요일 이름
%b	축약된 월 이름
%B	전체 월 이름

코드	설명
%c	로케일에 해당하는 날짜 및 시간 표현
%d	월의 일(01 - 31)
%H	24시간 형식의 시간(00 - 23)
%I	12시간 형식의 시간(01 - 12)
%j	연의 일(001 - 366)
%m	월(01 - 12)
%M	분(00 - 59)
%p	12시간 시계에 따른 현재 로케일의 AM/PM 표시기
%S	초(00 - 59)
%U	연중 주이며 주의 시작 요일은 일요일임(00 - 51)
%w	요일(0 - 6, 일요일이 0임)
%W	연중 주이며 주의 시작 요일은 월요일임(00 - 51)
%x	현재 로케일의 날짜 표현
%X	현재 로케일의 시간 표현
%y	두 자리 연도(00 - 99)
%Y	4자리 연도. 연도 앞에 오는 0은 잘리지 않습니다. 예를 들어 연도 0201은 0201로 표시되고 연도 0001은 0001로 표시됩니다.
%4Y	4자리 연도. 연도 앞에 오는 0은 잘리지 않습니다. 예를 들어 연도 0201은 0201로 표시되고 연도 0001은 0001로 표시됩니다.
%z, %Z	시간대 이름 또는 약어로, 시간대를 알 수 없는 경우 출력되지 않음
%%	백분율 부호

설명

DATE_STRING은 율리우스력 날짜의 날짜 문자열을 리턴합니다. output_format을 제공하지 않을 경우 기본 키워드 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

예

DATE_STRING(730729)는 문자열 "08/31/00"을 리턴합니다.

참고: 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

관련 함수

함수	설명
DATE	날짜 문자열을 율리우스력 날짜로 변환합니다.
DATE_JULIAN	입력 값의 율리우스력 날짜를 리턴합니다.

함수	설명
DATE_FORMAT	날짜를 한 형식에서 다른 형식으로 변환합니다.

DAY_BETWEEN 매크로

DAY_BETWEEN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

DAY_BETWEEN(from_date_string, to_date_string [, input_format])

매개변수

from_date_string

경과 일 수를 계산할 시작 유효 날짜를 나타내는 텍스트입니다.

to_date_string

일 수를 계산할 끝 유효 날짜를 나타내는 텍스트입니다. 이 날짜는 from_date_string과 같은 형식이어야 합니다.

input_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, from_date_string 및 to_date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

설명

DAY_BETWEEN는 from_date_string과 to_date_string 사이의 일 수를 리턴합니다. input_format을 제공하지 않을 경우 기본 키워드인 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

예

DAY_BETWEEN("08/25/00","08/31/00")은 숫자 6을 리턴합니다.

참고: 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

관련 함수

함수	설명
DAY_FROMNOW	현재 날짜와 지정된 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.
DAY_INTERVAL	지정된 두 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.

DAY_FROMNOW 매크로

DAY_FROMNOW 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

DAY_FROMNOW(to_year, to_month, to_day)

매개변수

to_year

유효한 두 자리 또는 네 자리 연도 숫자입니다.

to_month

1 - 12 범위의 유효한 월 숫자입니다.

to_day

1 - 31 범위의 유효한 일 숫자입니다.

설명

DAY_FROMNOW는 현재 날짜와 to_year/to_month/to_day로 지정된 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.

참고: 지정된 날짜가 과거일 경우 리턴 값은 음수입니다.

예

오늘 날짜가 2000년 8월 31일인 경우 DAY_FROMNOW(2000,12,31)은 숫자 122를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
DAY_BETWEEN	지정된 두 날짜 문자열 사이의 일 수를 리턴합니다.
DAY_INTERVAL	지정된 두 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.

DAY_INTERVAL 매크로

DAY_INTERVAL 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

DAY_INTERVAL(from_year, from_month, from_day, to_year, to_month, to_day)

매개변수

from_year

유효한 두 자리 또는 네 자리 연도 숫자입니다.

from_month

1 - 12 범위의 유효한 월 숫자입니다.

from_day

1 - 31 범위의 유효한 일 숫자입니다.

to_year

유효한 두 자리 또는 네 자리 연도 숫자입니다.

to_month

1 - 12 범위의 유효한 월 숫자입니다.

to_day

1 - 31 범위의 유효한 일 숫자입니다.

설명

DAY_INTERVAL은 지정된 시작 날짜(from_year/from_month/from_day)와 지정된 끝 날짜(to_year/to_month/to_day) 사이의 일 수를 리턴합니다.

예

DAY_INTERVAL(2000,8,31,2000,12,31)은 숫자 122를 리턴합니다.

관련 함수

함수	설명
DAY_BETWEEN	지정된 두 날짜 문자열 사이의 일 수를 리턴합니다.
DAY_FROMNOW	현재 날짜와 지정된 날짜 사이의 일 수를 리턴합니다.

DAYOF 매크로

DAYOF 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

DAYOF(date_string [, input_format])

매개변수

date_string

유효한 날짜를 나타내는 텍스트입니다.

input_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

설명

DAYOF는 date_string으로 표시되는 날짜에 대한 숫자로 해당 월의 날짜를 리턴합니다. input_format을 제공하지 않을 경우 기본 키워드인 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

예

DAYOF("08/31/00")은 숫자 31을 리턴합니다.

참고: 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

DISTANCE 매크로

DISTANCE 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

DISTANCE(lat1, long1, lat2, long2[, UNIT_OF_MEASURE][, PRECISION])

매개변수

lat1

첫 번째 지점의 위도(10진 값)입니다.

long1

첫 번째 지점의 경도(10진 값)입니다.

lat2

두 번째 지점의 위도(10진 값)입니다.

long2

두 번째 지점의 경도(10진 값)입니다.

UNIT_OF_MEASURE

리턴된 거리의 측정 단위를 표시하는 선택적 매개변수입니다. 값은 MILES 또는 KILOMETERS입니다. 이 매개변수를 생략하는 경우 MILES가 기본값입니다.

PRECISION

리턴된 거리에 대한 소수점 이후의 정밀도 레벨을 표시하는 선택적 매개변수입니다. 정밀도 값을 지정하면 리턴된 거리가 사용자가 지정하는 소수 자릿수로 잘립니다. 최대값은 5입니다. 이 값을 생략하면 소수 자릿수가 잘리지 않습니다.

설명

DISTANCE는 두 지점 간의 거리를 계산합니다. 위도와 경도의 단위는 10진입니다. 항상 쉼표 및 공백을 사용하여 숫자 값을 구분하십시오. 이는 아래의 두 번째 예에 표시된 대로 쉼표를 소수점 구분 기호로 사용하는 언어를 사용하는 데 필요합니다.

예

DISTANCE (18.529747, 73.839798, 18.533511, 73.8777995, MILES, 2)는 값 2.5 마일을 리턴합니다.

DISTANCE (18,529747, 73,839798, 18,533511, 73,8777995, KILOMETERS, 1)은 값 4.0 킬로미터를 리턴합니다.

DIV 매크로

DIV 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data DIV divisor data / divisor
```

매개변수

data

나눌 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

divisor

지정된 데이터 범위에 있는 값을 나눌 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. divisor(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

DIV는 지정된 데이터 범위를 제수 값으로 나눕니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하고 각 열은 data1의 해당 열을 data2의 해당 열로 나눈 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열로 나누고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 나눕니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 값으로 나눕니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행을 data2의 첫 번째 행 값으로 나누고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 나눕니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: divisor와 같은 숫자 x 를 포함하는 열을 각 행에 사용하는 것은 상수 x 를 divisor로 사용하는 것과 같습니다.

참고: DIV 연산자는 슬래시(/)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 8 DIV 4 또는 TEMP = 8/4
값 2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1/8
각 값이 V1 열 콘텐츠를 8로 나눈 값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP =V1:V3/2
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 2로 나눈 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 2로 나눈 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 2로 나눈 결과입니다.
TEMP = V1/V1
모두 1(어떤 숫자든지 같은 값끼리 나누면 1이므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1/V2
각 값이 V1 열의 행 값을 V2 열의 해당 행 값으로 나눈 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3/V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값을 V4 열의 해당 행 값으로 나눈 결과를 포함합니다. VX 열은 V2 열을 V5로 나눈 결과를 포함합니다. VY 열은 V3 열을 V6로 나눈 결과를 포함합니다.

TEMP = V1[10:20] / V2 또는 TEMP = V1[10:20] / V2[1:11]

TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값을 V2 열의 1 - 11 행 값으로 나눈 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
MOD	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 모듈로를 계산합니다.
MULT	두 데이터 범위의 콘텐츠를 곱합니다.
POW	지정된 지수역에 밑수 값을 거듭제곱한 값을 계산합니다.

EQ 매크로

EQ 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

data1 EQ data2 data1 == data2 (data1 = data2)

매개변수

data1

비교할 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

EQ는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 값이 같으면 1을 리턴하고 값이 다르면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 상수이면 data의 각 값은 해당 값과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 값은 data2의 첫 번째 행 값과 비교되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

문자열을 비교할 때 대소문자는 구분되지 않습니다. 즉, "Yes", "YES", "yes" 및 "yeS"는 모두 동일한 것으로 간주됩니다.

참고: EQ 연산자는 이중 등호(==)를 사용하여 축약할 수 있습니다. EQ 매크로 함수에 단일 등호(=)를 괄호로 묶어서 사용할 수 있습니다. 괄호로 묶지 않은 등호는 할당 연산자로 해석됩니다.

예

TEMP = 3 EQ 4 또는 TEMP = 3==4 또는 TEMP = (3=4)
값 0(3은 4와 같지 않으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = "No" == "NO"
값 1(문자열 비교는 대소문자를 구분하지 않음)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 == 8
V1 열의 해당 행 값이 숫자 8과 같은 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우에는 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1==V1
모두 1(모든 숫자는 자신과 같으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1==V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 == V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 비교합니다. VY 열은 V3와 V6 열을 비교합니다.
TEMP = V1[10:20] == V2 또는 TEMP = V1[10:20] == V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
EQ	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크면 TRUE를 리턴합니다.

함수	설명
LE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
LT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작으면 TRUE를 리턴합니다.
NE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같지 않으면 TRUE를 리턴합니다.

EXP 매크로

EXP 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

EXP(data)

매개변수

data

자연수 e 에 대한 지수로 사용되는 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

EXP는 지정된 데이터 범위에 있는 각 값으로 자연수 e 를 거듭제곱합니다(즉, 다음 수로 계산됨. e^x). 상수 e 는 2.7182818과 같습니다. EXP는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 각 x 값에 대한 결과 e^x 를 포함합니다. EXP는 LN 매크로 함수와 반대입니다.

참고: 값 x 가 너무 크거나 너무 작을 경우 오버플로우 오류가 리턴됩니다. 이 오류는 e^x 이 최대 또는 최소 32비트 부동 소수점 값을 초과하는 경우에 발생합니다.

예

```
TEMP = EXP(2)
```

값 7.39를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = EXP(V1)
각 값이 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V1 열 콘텐츠만큼 거듭제곱한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = EXP(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V1 열 콘텐츠만큼 거듭제곱한 결과이고, VX 열의 값은 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V2 열 콘텐츠만큼 거듭제곱한 결과이며, VY 열의 값은 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V3 열 콘텐츠만큼 거듭제곱한 결과입니다.
TEMP = EXP(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하는데, 처음 11개 셀은 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V1 열의 10 - 20 행 값만큼 거듭제곱한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = EXP(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V1 열의 해당 행 값만큼 거듭제곱한 결과이고, VX 열의 값은 <i>e</i> 를 밑수로 사용하여 V2 열의 해당 행 값만큼 거듭제곱한 결과입니다.

관련 함수

함수	설명
LN 또는 LOG	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 자연 로그를 계산합니다.
LOG2	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 2인 로그를 계산합니다.
LOG10	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 10인 로그를 계산합니다.
POW	지수역

EXTERNALCALLOUT 매크로

EXTERNALCALLOUT 매크로는 IBM Interact에서만 사용 가능합니다.

구문

EXTERNALCALLOUT(*calloutName*, *arg1*, ...)

매개변수

calloutName

ExternalCallout API를 사용하여 작성한 콜아웃의 이름입니다. 이 이름은 IBM Marketing Platform에서 작성한 외부 콜아웃 카테고리의 이름과 일치해야 합니다.

arg1

콜아웃에 필요한 인수입니다(필요한 경우).

설명

EXTERNALCALLOUT을 통해 외부 애플리케이션을 호출하여 대화식 플로우차트에 데이터를 추가할 수 있습니다. EXTERNALCALLOUT은 콜아웃을 작성하여 수행하려는 모든 작업을 리턴할 수 있습니다. 이 콜아웃은 ExternalCallout API를 사용하는 Java에서 작성해야 합니다. 자세한 정보는 *IBM Interact* 관리자 안내서를 참조하십시오.

예

EXTERNALCALLOUT(getStockPrice, UNCA)

주식 이름 UNCA를 인수로 전달하는 콜아웃 getStockPrice를 호출합니다. 이 사용자 정의 콜아웃은 콜아웃에 의해 정의된 주가를 리턴합니다.

FACTORIAL 매크로

FACTORIAL 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

FACTORIAL(data)

매개변수

data

계승을 계산할 정수 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있지만, 0보다 크거나 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

FACTORIAL은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 계승을 계산합니다. 모든 입력 값은 0보다 크거나 같은 정수여야 합니다. 1보다 작거나 같은 정수의 계승은 1입니다. 정수 $x \geq 2$ 의 경우 계승 $x! = x(x-1)(x-2)\dots(x-(x-1))$. FACTORIAL은 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 계승을 포함합니다.

참고: 34보다 큰 값은 ???(부동 소수점 오버플로우 오류)를 생성합니다.

예

TEMP = FACTORIAL(3) 값 6을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FACTORIAL(-2) 오류 333을 생성하며 이 오류는 인수가 0보다 크거나 같아야 함을 나타냅니다.
TEMP = FACTORIAL(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 계승인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FACTORIAL(V1:V3) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 계승이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 계승이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 계승입니다.
TEMP = FACTORIAL(V1[10:20]) TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 계승을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = FACTORIAL(V1[50:99]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각각 1 - 50 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 계승이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 계승입니다.

FLOOR 매크로

FLOOR 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

FLOOR(data)

매개변수

data

하한을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

FLOOR는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 하한을 계산합니다. 한 숫자의 하한은 해당 숫자보다 작은 최대 정수입니다. FLOOR는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 하한을 포함합니다.

참고: 이 매개변수는 INT 매크로 함수와 같습니다.

예

TEMP = FLOOR(4.3)
값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FLOOR(2.9)
값 -3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FLOOR(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 하한인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FLOOR(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 하한이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 하한이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 하한입니다.
TEMP = FLOOR(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 하한을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = FLOOR(V1[50:99]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각각 1 - 50 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 하한이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 하한입니다.

관련 함수

함수	설명
CEILING	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 상한을 계산합니다.
FRACTION	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 분수 부분을 리턴합니다.
TRUNCATE	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 리턴합니다.

FORMAT 매크로

FORMAT 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

Format에는 두 가지 양식이 있으며 각각 숫자 데이터 유형 및 텍스트/문자 데이터 유형을 양식입니다.

숫자 데이터 유형의 경우:

```
FORMAT(colName, width [, precision [, format_type [, alignment [, padding]]]])
```

텍스트/문자 데이터 유형의 경우:

FORMAT(colName, width [, alignment])

매개변수

colName

이 매크로는 colName을 검토하여 데이터 유형을 확인한 다음 그에 따라 후속 매개변수에 대해 적절한 규칙을 적용합니다.

width

너비는 전체 결과를 포함할 만큼 충분히 커야 하며 그렇지 않을 경우 결과가 잘립니다. colName이 숫자일 경우 1 - 29 범위의 값이 허용 가능하고, 숫자가 아닐 경우 1 - 255 범위의 값이 허용 가능합니다.

precision

정밀도는 소수점 이하 자릿수입니다. 허용 가능한 값은 0 - 15입니다. 이 값이 0인 경우 결과는 정수입니다. 기본 정밀도 값은 2입니다.

format_type

format_type에 유효한 키워드는 다음과 같습니다.

PERIOD	마침표(.)는 소수점 기호로 사용됩니다. 자릿수 구분 기호는 사용되지 않습니다. 이 값이 기본값입니다.
COMMA	쉼표(,)는 소수점 기호로 사용됩니다. 자릿수 구분 기호는 사용되지 않습니다.
PERIOD_COMMA	마침표는 소수점 기호로 사용되고 쉼표는 자릿수 구분 기호로 사용됩니다.
COMMA_PERIOD	쉼표는 소수점 기호로 사용되고 마침표는 자릿수 구분 기호로 사용됩니다.

alignment

정렬에 유효한 키워드는 LEFT 및 RIGHT입니다. 숫자 데이터 유형에 대한 기본값은 RIGHT이고 텍스트/문자 데이터 유형에 대한 기본값은 LEFT입니다.

padding

채우기에 대해 유효한 키워드는 SPACE 및 ZERO입니다. 기본값은 SPACE입니다. 정렬이 LEFT이면 ZERO가 무시되고 대신 SPACE가 사용됩니다.


텍스트/문자 데이터 유형 내에 포함된 숫자 문자열은 텍스트/문자로 처리됨을 참고하십시오. 또한 숫자 양식은 각각 기본값이 지정된 여러 개의 선택적 키워드를 사용함을 참고하십시오. 그러나 두 번째 또는 후속 선택적 키워드의 기본값을 대체하려면 이전 선택적 키워드의 기본값을 코딩해야 합니다(결과적으로 필수가 됨). 예를 들어, alignment를 LEFT로 대체하려면 FORMAT(myNumCol, 10, 2, PERIOD, LEFT)과 같이 코딩해야 합니다.

설명

FORMAT은 숫자 데이터를 다양한 형식 옵션을 포함하는 문자열 양식으로 변환하여 출력 문자열을 제어하고 정의합니다. 이 함수는 파일 메일링을 위해 특정 형식의 스냅샷 파일을 작성하는 경우에 특히 유용합니다.


예

다음 예는FORMAT을 사용하여 파생 필드를 정의합니다.




다음 예는 같은 필드 AvgMthPayment를 세 가지 형식으로 보여줍니다.


형식이 지정되지 않음:



FORMAT (Behavior.AvgMthPayment,10,2,right,space)을 사용하여 형식이 지정됨
:



FORMAT (Behavior.AvgMthPayment,10,4)를 사용하여 형식이 지정됨:



FRACTION 매크로

FRACTION 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

FRACTION(data)

매개변수

data

분수를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

FRACTION은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 분수 부분을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 숫자의 분수 부분을 포함합니다.

참고: FRACTION 매크로 함수와 TRUNCATE 매크로 함수의 결과를 합하면 원래 값이 됩니다.

예

TEMP = FRACTION(4.3) 값 0.3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FRACTION(2.9) 값 -0.9를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FRACTION(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 분수 부분인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = FRACTION(V1:V3) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 분수 부분이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 분수 부분이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 분수 부분입니다.
TEMP = FRACTION(V1[10:20]) TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 분수 부분을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = FRACTION(V1[50:99]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각각 1 - 50 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 분수 부분이고, VX 열의 값은 V2 열 값의 분수 부분입니다.

관련 함수

함수	설명
CEILING	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 상한을 계산합니다.
FLOOR	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 하한을 계산합니다.
TRUNCATE	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 리턴합니다.

GE 매크로

GE 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 GE data2 data1 >= data2
```

매개변수

data1

비교할 숫자 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

GE는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 첫 번째 데이터 세트의 값이 두 번째 데이터 세트의 값보다 크거나 같으면 1을 리턴하고 그렇지 않으면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 상수이면 data의 각 값은 해당 값과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 값은 data2의 첫 번째 행 값과 비교되

고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: GE 연산자는 더 큰 부등호(>)와 그 뒤에 등호(>=)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 9 GE 4 또는 TEMP = 9 >= 4 값 1(9는 4보다 크므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 >= 8 V1 열의 해당 행 값이 8보다 크거나 같은 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 >= 2 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과입니다.
TEMP = V1 >= V1 모두 1(모든 숫자는 자신과 같으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 >= V2 각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 >= V4:V6 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 비교합니다. VY 열은 V3와 V6 열을 비교합니다.
TEMP = V1[10:20] >= V2 또는 TEMP = V1[10:20] >= V2[1:11] TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

NE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같지 않으면 TRUE를 리턴합니다.
----	--

GROUPBY 매크로

GROUPBY 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

GROUPBY(group_field, keyword, rolled_field [,output_field])

매개변수

- `group_field`

레코드가 그룹화되는 변수를 지정합니다. 즉, 지정된 변수 값의 모든 값이 함께 그룹화됩니다.

- `keyword`

`rolled-field`에 대해 수행할 요약 롤업 함수를 지정합니다.

- `rolled_field`

요약 또는 롤업할 변수를 지정합니다.

- `output_field`

그룹의 한 행에 대해 리턴될 대체 변수를 식별하며 `MinOf`, `MaxOf` 및 `MedianOf` 키워드와만 사용할 수 있습니다.

설명

GROUPBY는 그룹 내에 있는 여러 데이터 행을 요약합니다. 이 함수는 한 개의 열을 출력합니다. 출력은 `group_field`에 지정된 동종 그룹에 대해 `rolled_field`의 `keyword`에 의해 지정된 작업의 결과입니다. 지정된 조건을 충족하는 응답이 여러 개인 경우 첫 번째 응답이 리턴됩니다.

선택적인 `output_field`를 제공하지 않을 경우 출력은 `rolled_field`에 대한 작업 결과입니다. `output_field`를 제공할 경우 결과는 그룹 내에 있는 행의 `output_field`입니다.

그룹에 지정된 조건을 충족시키는 행이 여러 개 있을 경우(예를 들어, 최대값과 같은 값이 있음) 해당 조건을 충족시키는 첫 번째 행과 연관된 `output-field`가 리턴됩니다.

참고: 여러 열에 대해 그룹화를 수행하려면 필드 이름 목록을 쉼표로 구분하여 중괄호 "{ }"로 묶고, 이를 GROUPBY 매크로 호출의 첫 번째 매개변수로 사용합니다.

지원되는 키워드는 다음과 같습니다(대소문자 구분 안함).

키워드	문자열 여부 예/아니오	설명
CountOf	예	각 그룹의 레코드 수를 리턴합니다(<code>rolled_field</code> 는 숫자 또는 문자열일 수 있고 리턴 값은 <code>rolled_field</code> 값에 관계없이 같음).

키워드	문자열 여부	
	예/아니오	설명
MinOf	예	각 그룹에서 rolled_field의 최소값을 리턴합니다 (rolled_field는 숫자 또는 문자열이며 rolled_field가 문자열인 경우 알파벳순 정렬이 리턴되는 알파벳의 시작 부분과 가장 가까운 값이 리턴됨).
MaxOf	예	각 그룹에서 rolled_field의 최대값을 리턴합니다 (rolled_field는 숫자 또는 문자열이며 rolled_field가 문자열인 경우 알파벳순 정렬이 리턴되는 알파벳의 끝 부분과 가장 가까운 값이 리턴됨).
DiffOf	예	각 그룹에서 rolled_field 구별 값 수를 리턴합니다 (rolled_field는 숫자 또는 문자열임).
AvgOf	아니오	각 그룹에서 rolled_field의 평균 값을 리턴합니다 (rolled_field는 숫자여야 함).
ModeOf	예	각 그룹에서 rolled_field의 모달 값(가장 일반적으로 발생하는 값)을 리턴합니다(rolled_field는 숫자 또는 문자열임).
MedianOf	예	각 그룹에서 rolled_field의 중간 값(rolled_field를 기준으로 정렬했을 때의 중간 값)을 리턴합니다(rolled_field는 숫자 또는 문자열이며 rolled_field가 문자열인 경우 값이 알파벳순으로 정렬됨).
OrderOf	예	각 그룹에서 rolled_field의 순서를 리턴합니다(rolled_field는 숫자여야 함). 여러 레코드가 같은 값을 갖는 경우 모두 같은 값을 수신합니다.
SumOf	아니오	각 그룹에서 rolled_field의 합계를 리턴합니다(rolled_field는 숫자여야 함).
StdevOf	아니오	각 그룹에서 rolled_field의 표준 편차를 리턴합니다 (rolled_field는 숫자여야 함).

키워드	문자열 여부	설명
	예/아니오	
IndexOf	예	<p>각 레코드의 1부터 시작하는 인덱스(rolled_field를 기준으로 정렬됨)를 리턴합니다(rolled_field는 숫자나 문자열임). 정렬 순서는 오름차순입니다.</p> <p>참고: 숫자 필드의 경우 정렬 필드 앞에 마이너스(-) 부호를 삽입하여 RankOf 및 IndexOf의 정렬 순서를 내림차순으로 지정할 수 있습니다.</p>
RankOf	예	<p>각 레코드가 속하는 1부터 시작하는 카테고리(rolled_field를 기준으로 정렬됨)를 리턴합니다(rolled_field는 숫자나 문자열임). 정렬 순서는 오름차순입니다.</p> <p>참고: 숫자 필드의 경우 정렬 필드 앞에 마이너스(-) 부호를 삽입하여 RankOf 및 IndexOf의 정렬 순서를 내림차순으로 지정할 수 있습니다.</p>

예

GROUPBY (Household_ID, SumOf, Account_Balance)
가구별 모든 계정 잔액의 합계를 계산합니다.
GROUPBY (Cust_ID, MinOf, Date(Account_Open_Date), Acc_Num)
고객이 처음으로 개설한 계정의 계정 번호를 리턴합니다.

GROUPBY_WHERE 매크로

GROUPBY_WHERE 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
GROUPBY_WHERE(group_field, keyword, rolled_field, where_value [,output_field])
```

매개변수

- group_field

레코드가 그룹화되는 변수를 지정합니다. 즉, 지정된 변수 값의 모든 같은 값이 함께 그룹화됩니다.

- keyword

수행할 요약 롤업 함수를 지정합니다.

- rolled_field

요약 또는 롤업할 변수를 지정합니다.

- where_value

0 또는 1 값으로 평가되는 표현식으로, 롤업 작업에 포함될 행을 지정합니다.

- output_field

그룹의 한 행에 대해 리턴될 대체 변수를 식별하며 MinOf, MaxOf 및 MedianOf 키워드와만 사용할 수 있습니다.

설명

GROUPBY_WHERE는 그룹 내에 있는 데이터의 특정 행을 요약합니다. 이 함수는 한 개의 열을 출력합니다. 출력은 where_value로 필터링된 group_field에 의해 지정된 동종 그룹에 대해 rolled_field의 keyword에 의해 지정되는 작업의 결과입니다. where_value가 1인 행만 계산에 포함됩니다.

선택적인 output_field를 제공하지 않을 경우 결과는 rolled_field에 대한 작업 결과입니다. output_field를 제공할 경우 결과는 그룹 내에 있는 행의 output_field입니다.

참고: keyword의 유효한 값에 대한 자세한 정보는 76 페이지의 『GROUPBY 매크로』의 내용을 참조하십시오.

예

GROUPBY_WHERE (Household_ID, SumOf, Account_Balance, Account_Balance>0)
각 가구에 대해 잔액이 있는 모든 계정의 합계를 계산합니다.
GROUPBY_WHERE (Cust_ID, AvgOf, Purchase_Amt, Date(Current_Date) - Date(Purchase_Date)<90)
최근 90일 간 구매에 대해 고객별 평균 구매 금액을 계산합니다.

GT 매크로

GT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 GT data2 data1 > data2
```

매개변수

data1

비교할 숫자 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

GT는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 첫 번째 데이터 세트의 값이 두 번째 데이터 세트의 값보다 크면 1을 리턴하고 그렇지 않으면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 상수이면 data의 각 값은 해당 값과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 값은 data2의 첫 번째 행 값과 비교되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: GT 연산자는 더 큼 부등호(>)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

```
TEMP = 3 GT 4 또는 TEMP = 3 > 4
```

값 0(3은 4보다 크지 않으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = V1 > 8
```

V1 열의 해당 행 값이 8보다 큰 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

<p>TEMP = V1:V3 > 2</p> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과입니다.</p>
<p>TEMP = V1 > V1</p> <p>모두 0(자신의 값보다 큰 수는 없으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>
<p>TEMP = V1 > V2</p> <p>각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>
<p>TEMP = V1:V3 > V4:V6</p> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 비교합니다. VY 열은 V3와 V6 열을 비교합니다.</p>
<p>TEMP = V1[10:20] > V2 또는 TEMP = V1[10:20] > V2[1:11]</p> <p>TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.</p>

관련 함수

함수	설명
EQ	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
LE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
LT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작으면 TRUE를 리턴합니다.
NE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같지 않으면 TRUE를 리턴합니다.

IF 매크로

IF 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

IF(predicate_col, then_value) IF(predicate_col, then_value, else_value)

매개변수

predicate_col

부울 값의 단일 열로 평가되는 표현식 또는 부울 값의 열입니다. 부울 값은 0 또는 0이 아닌 값으로 해석됩니다. 이 열은 최소한 데이터를 추출하는 데이터 범위에 해당하는 수만큼의 행을 포함해야 합니다.

`then_value`

`predicate_col`의 해당 행이 0이 아닌 값을 포함하는 경우 리턴할 값입니다. 이 매개변수는 상수 값, 열 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. `then_value`의 형식 정의(data와 같음)는 7 페이지의 『IBM Campaign의 매크로 함수 매개변수』의 내용을 참조하십시오.

`else_value`

이 선택적 매개변수를 제공하면 `predicate_col`의 해당 행이 0을 포함할 경우 이 매개변수가 리턴됩니다. 이 매개변수는 상수 값, 열 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. `else_value`를 제공하지 않으면 `predicate_col`이 false로 평가될 때마다 0이 리턴됩니다. `else_value`의 형식 정의(data와 같음)는 7 페이지의 『IBM Campaign의 매크로 함수 매개변수』의 내용을 참조하십시오.

설명

IF는 `predicate_col`의 표현식을 평가한 후 표현식이 true이면 `then_value`를, 표현식이 false이면 `else_value`를 리턴합니다. 이 함수는 `then_value` 및 `else_value`에서 동일한 수의 열을 리턴합니다. `predicate_col` 값이 0이 아닌 경우 새 열에는 `then_value`의 해당 행 값이 포함됩니다. `else_value`를 제공하면 `predicate_col` 값이 0인 경우 해당 값이 리턴됩니다. `else_value`를 제공하지 않으면 0이 리턴됩니다.

IF는 행 단위 기준으로 작동하므로 가장 짧은 열(`predicate_col`, `then_value` 및 `else_value` 중에서 가장 짧은 열)의 마지막 값까지 각 행의 결과를 생성합니다.

참고: 일반적으로 비교 매크로 함수(예: ==, >, <, ISEVEN, ISODD 등) 중 하나를 사용하여 술어 열을 작성하려고 할 것입니다.

예

TEMP = IF(1, V1)V1 열의 사본을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = IF(V1, 1, 0)
V1 열의 해당 값이 0이 아닌 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = IF(V3, V1, V2)
V3 열의 해당 값이 0이 아닌 경우 각 값이 V1 열에서 복사되고, 그렇지 않은 경우 값이 V2 열에서 복사되는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = IF(ABS(V1-AVG(V1)) < STDV(V1), V1)
평균과의 차이가 표준 편차보다 작은 V1 열의 각 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = IF(V3[20:30], V1[30:40], V2)
10 - 20 행에 대한 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. V3 열(30 - 40 셀)의 해당 값이 0이 아닌 경우 각 값이 V1(10 - 20 셀) 열에서 복사되고, 그렇지 않은 경우 값이 V2(1 - 11 셀) 열에서 복사됩니다.

IN 매크로

IN 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

value1 IN (value1 AND value2) or value1 IN subquery

매개변수

첫 번째 양식에서는 하위 조회 대신 값 목록을 사용할 수 있습니다.

두 번째 양식에서는 중간 결과를 생성하도록 평가되어 추가 처리가 수행될 수 있는 하위 조회를 사용합니다.

설명

IN 술어를 통해 하위 조회 대신 값 목록을 사용하거나 하위 조회를 소개할 수 있습니다.

참고: IN 술어의 반대되는 버전은 NOT IN입니다. 그러나 이 버전의 형식은 IN 과 동일합니다. NOT IN은 하위 조회를 통해 리턴되는 값에서 제공된 값을 찾을 수 없는 경우에만 true입니다.

중요사항: IBM Interact에서 IN을 사용할 때 value IN (value1 AND value2) 구문만 사용할 수 있습니다.

예

TEMP = IN(25, COLUMN(1...10))
데이터 범위에서 지정된 열을 리턴합니다.
TEMP = IN("cat", COLUMN("cat", "dog", "bird"))
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = IN(V1, V1)
모두 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = IN(V1, V2)
```

V1 열의 해당 행이 V2 열의 값을 포함하는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

INT 매크로

INT 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
INT(data)
```

매개변수

data

정수 값으로 버림할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

INT는 지정된 데이터 범위의 값보다 적은 값 중 가장 큰 정수(하한이라고도 함)를 계산합니다. INT는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자 중 하한을 포함합니다.

참고: 이는 FLOOR 매크로 함수와 같습니다.

예

```
TEMP = INT(4.7)
```

값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = INT(-1.5)
```

값 -2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = INT(V1)
```

각 값이 V1 열 콘텐츠보다 작거나 같은 가장 큰 정수인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = V1 - INT(V1)
```

V1 열에 각 값의 소수점 부분을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = INT(V1:V3)
```

TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠보다 작거나 같은 가장 큰 정수이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠보다 작거나 같은 가장 큰 정수이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠보다 작거나 같은 가장 큰 정수입니다.

TEMP = INT(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값보다 작거나 같은 가장 큰 정수를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = INT(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행 값보다 작거나 같은 가장 큰 정수이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행 값보다 작거나 같은 가장 큰 정수입니다.

관련 함수

함수	설명
ROUND	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 반올림 값을 계산합니다.
TRUNCATE	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 리턴합니다.

INVERSE 매크로

INVERSE 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

INVERSE(data)

매개변수

data

역수를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

INVERSE는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 음수를 계산합니다. $-x$ 를 리턴합니다 (즉, 음수 값은 양수로 리턴되고 양수 값은 음수로 리턴됨). INVERSE는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 값의 역수를 포함합니다.

참고: 값 또는 열의 역수를 구하려면 앞에 마이너스 부호(-)를 붙이십시오. 예를 들어, $V2 = -V1$ 은 $V2 = \text{INVERSE}(V1)$ 과 같습니다.

예

TEMP = INVERSE(3.2)
값 -3.2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = INVERSE(V1)
각 값이 V1 열의 값에 대한 음수인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = INVERSE(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 값에 대한 음수이고, VX 열의 값은 V2 열의 값에 대한 음수이며, VY 열의 값은 V3 열의 값에 대한 음수입니다.
TEMP = INVERSE(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 음수 값을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = INVERSE(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 음수 값이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 음수 값입니다.

관련 함수

함수	설명
ABS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 절대값을 계산합니다.
NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 논리 NOT을 계산합니다.
SIGN	지정된 데이터 범위에 있는 값의 부호(양수 또는 음수)를 계산합니다.

IS 매크로

IS 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

IS <keyword>

매개변수

keyword

검색 조건을 나타내며, 보통 "NULL", "TRUE", "UNKNOWN" 및 "FALSE"입니다.

설명

IS는 복잡한 검색 조건에 사용됩니다. 검색이 복잡할수록 IS 조건이 더 유용할 수 있습니다. 이러한 부울 검색 조건을 사용하면 기본 검색 조건을 다른 방식으로 나타낼 수 있습니다.

IS는 IBM Interact에서 IBM Campaign와 다른 결과를 리턴합니다. 대상 ID에 대해 널값이 하나라도 있는 경우 NULL이 1을 리턴합니다. 대상 ID에 대한 값이 없는 경우 UNKNOWN은 1을 리턴합니다.

ISERROR 매크로

ISERROR 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ISERROR(data)

매개변수

data

오류를 포함하는 행(즉, ??? 셀)이 있는지 테스트할 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

ISERROR는 지정된 데이터 범위의 각 행에 있는 셀에 오류를 포함하는 셀(즉, ??? 셀)이 있는지 검사합니다. 이 함수는 새 열을 하나 리턴하며 각 행은 data의 해당 행에 오류가 포함되어 있으면 1을 포함합니다. 그렇지 않은 경우 0을 포함합니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 긴 열의 마지막 값까지 각 행에 대한 결과가 생성됩니다.

예

TEMP = ISERROR(-3)
값 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ISERROR(V1)
V1 열의 해당 행이 ???를 포함하는 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = ISERROR(V1:V3)
```

V1 - V3 열의 해당 행에 있는 셀이 ???를 포함하는 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = ISERROR(V1[50:100]:V10)
```

1 - 50 행에 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. V1 - V10 열의 50 - 100 행에 있는 셀이 ???를 포함하는 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.

ISODD 매크로

ISODD 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ISODD(data)

매개변수

data

홀수 값인지 테스트할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

ISODD는 지정된 데이터 집합의 각 값이 홀수인지 테스트합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 모든 홀수 값(값을 2로 나눈 나머지가 1임)에 대해 1을 포함하고 모든 짝수 값에 대해 0을 포함합니다.

참고: 정수가 아닌 값의 경우 매크로 함수 INT가 먼저 적용됩니다. 예를 들어, ISODD(2.5) = 0이며 이는 2가 홀수가 아니기 때문입니다.

예

```
TEMP = ISODD(-3)
```

값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = ISODD(V1)
```

각 값이 V1 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = ISODD(V1:V3)
```

TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과입니다.

<p>TEMP = ISODD(V1[10:20])</p> <p>TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값이 홀수인지 테스트한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.</p>
<p>TEMP = ISODD(V1[1:5]:V2)</p> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행이 홀수인지 테스트한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행이 홀수인지 테스트한 결과입니다.</p>

관련 함수

함수	설명
ISEVEN	입력 값이 짝수인지 테스트합니다(2로 나눌 수 있음).

ISEVEN 매크로

ISEVEN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ISEVEN(data)

매개변수

data

짝수 값인지 테스트할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

ISEVEN은 지정된 데이터 세트의 각 값이 짝수인지 테스트합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 모든 짝수 값(값을 2로 나눈 나머지가 0임)에 대해 1을 포함하고 모든 짝수가 아닌 값(홀수 값)에 대해 0을 포함합니다.

참고: 정수가 아닌 값의 경우 매크로 함수 INT가 먼저 적용됩니다. 예를 들면, 2는 짝수이므로 ISEVEN(2.5) = 1입니다.

예

<p>TEMP = ISEVEN(-3)</p> <p>값 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>

TEMP = ISEVEN(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠가 짝수인지 테스트한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ISEVEN(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠가 짝수인지 테스트한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠가 짝수인지 테스트한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠가 짝수인지 테스트한 결과입니다.
TEMP = ISEVEN(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값이 짝수인지 테스트한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ISEVEN(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행이 짝수인지 테스트한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행이 짝수인지 테스트한 결과입니다.

관련 함수

함수	설명
ISODD	입력 값이 홀수인지(즉, 2로 나눌 수 없음) 테스트합니다.

ISODD 매크로

ISODD 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ISODD(data)

매개변수

data

홀수 값인지 테스트할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

ISODD는 지정된 데이터 집합의 각 값이 홀수인지 테스트합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 모든 홀수 값(값을 2로 나눈 나머지가 1임)에 대해 1을 포함하고 모든 짝수 값에 대해 0을 포함합니다.

참고: 정수가 아닌 값의 경우 매크로 함수 INT가 먼저 적용됩니다. 예를 들어, ISODD(2.5) = 0이며 이는 2가 홀수가 아니기 때문입니다.

예

TEMP = ISODD(-3)
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ISODD(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ISODD(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠가 홀수인지 테스트한 결과입니다.
TEMP = ISODD(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값이 홀수인지 테스트한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ISODD(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행이 홀수인지 테스트한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행이 홀수인지 테스트한 결과입니다.

관련 함수

함수	설명
ISEVEN	입력 값이 짝수인지 테스트합니다(2로 나눌 수 있음).

LE 매크로

LE 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 LE data2 data1 <= data2
```

매개변수

data1

비교할 숫자 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

LE는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 첫 번째 데이터 세트의 값이 두 번째 데이터 세트의 값보다 작거나 같으면 1을 리턴하고 그렇지 않으면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 상수이면 data의 각 값은 해당 값과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 값은 data2의 첫 번째 행 값과 비교되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: LE 연산자는 더 작음 부호(<)와 등호(<=)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 4 LE 4 또는 TEMP = 4 <= 4 값 1(4는 4와 같으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 <= 8 V1 열의 해당 행 값이 8보다 작거나 같은 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 <= 2 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과입니다.
TEMP = V1 <= V1 모두 1(모든 숫자는 자신과 같으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 <= V2 각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1[10:20] <= V2 또는 TEMP = V1[10:20] <= V2[1:11] TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
EQ	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크면 TRUE를 리턴합니다.
LT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작으면 TRUE를 리턴합니다.
NE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같지 않으면 TRUE를 리턴합니다.

LIKE 매크로

LIKE 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 [NOT] LIKE data2
```

매개변수

data1

비교할 셀 범위입니다. 이 매개변수는 텍스트 문자열 또는 텍스트 문자열로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 텍스트 패턴입니다. 이 매개변수는 텍스트 문자열 또는 텍스트 문자열로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2의 밑줄(_)은 data1에 있는 임의의 단일 문자와 일치될 '와일드카드' 문자를 나타냅니다. 백분율 기호(%)는 data1에 있는 0개 이상의 문자와 일치합니다.

설명

LIKE는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 문자열이 일치하면 1을 리턴하고 일치하지 않으면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며

각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data2의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 문자열 상수인 경우 data1의 각 문자열이 해당 문자열과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행 문자열은 data2의 첫 번째 행 문자열과 비교되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 문자열까지 각 행에 대한 결과가 생성됩니다.

문자열을 비교할 때 대소문자는 구분되지 않습니다. 즉, "Yes", "YES", "yes" 및 "yeS"는 모두 동일한 것으로 간주됩니다.

참고: LIKE 매크로의 반대되는 버전은 NOT LIKE입니다. 그러나 형식은 LIKE와 같습니다. NOT LIKE는 data1의 문자열이 data2에 정의된 템플릿과 일치하지 않으면 1을 리턴합니다.

예

TEMP = "gold" LIKE "gold"
값 1(두 문자열이 일치하므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = "No" LIKE "NO"
값 1(문자열 비교는 대소문자를 구분하지 않음)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 LIKE "gold%"
V1 열의 해당 행 값이 문자열 "gold"와 그 뒤에 이어지는 임의 개수의 문자인 경우 각 값이 1인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 그렇지 않은 경우 각 값은 0입니다.
TEMP = V1 LIKE "g_ld"
V1 열의 해당 행 값이 문자열 "g", 임의의 문자, "ld" 순인 경우 각 값이 1인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 그렇지 않은 경우 각 값은 0입니다.
TEMP = V1 LIKE V1
모두 1(모든 숫자는 자신과 같으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 LIKE V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 LIKE V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 문자열과 V4 열의 해당 행 문자열을 비교한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 비교합니다. VY 열은 V3와 V6 열을 비교합니다.
TEMP = V1[10:20] LIKE V2 또는 TEMP = V1[10:20] LIKE V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 문자열과 V2 열의 1 - 11 행을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
EQ	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크면 TRUE를 리턴합니다.
LE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
LT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작으면 TRUE를 리턴합니다.
NE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같지 않으면 TRUE를 리턴합니다.

LN 또는 LOG 매크로

LN 또는 LOG 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

LN(data) 또는 LOG(data)

매개변수

data

자연 로그를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

LN 또는 LOG는 지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 자연 로그를 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 숫자의 자연 로그를 포함합니다. 자연 로그는 상수 $e = 2.7182818$ 을 기반으로 합니다. LN은 EXP 매크로 함수와 반대입니다.

참고: 지정된 데이터 범위에 있는 모든 값은 0보다 커야 합니다. 그렇지 않으면 유효하지 않은 각 입력에 대해 공백 셀이 리턴됩니다.

예

TEMP = LN(3) 또는 TEMP = LOG(3)
값 1.099를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LN(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 자연 로그인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LN(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 자연 로그이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 자연 로그이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 자연 로그입니다.
TEMP = LN(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 자연 로그를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = LN(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 자연 로그이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 자연 로그입니다.

관련 함수

함수	설명
EXP	자연수(e)를 밑수로 사용하여 지정된 데이터 범위에 있는 각 셀의 콘텐츠만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.
LOG2	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 2인 로그를 계산합니다.
LOG10	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 10인 로그를 계산합니다.
POW	밑수 값을 지정된 지수만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.

LOG2 매크로

LOG2 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

LOG2(data)

매개변수

data

밑수 2 로그를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자

의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

LOG2는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 밑수 2 로그를 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 숫자의 밑수 2 로그를 포함합니다.

참고: 지정된 데이터 범위에 있는 모든 값은 0보다 커야 합니다. 그렇지 않으면 유효하지 않은 각 입력에 대해 공백 셀이 리턴됩니다.

예

TEMP = LOG2(8)
값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOG2(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 밑수 2 로그인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOG2(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 밑수 2 로그이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 밑수 2 로그이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 밑수 2 로그입니다.
TEMP = LOG2(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 밑수 2 로그를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = LOG2(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 밑수 2 로그이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 밑수 2 로그입니다.

관련 함수

함수	설명
LN 또는 LOG	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 자연 로그를 계산합니다.
LOG10	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 10인 로그를 계산합니다.
POW	지수역

LOG10 매크로

LOG10 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

LOG10(data)

매개변수

data

밑수 10 로그를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

LOG10은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 밑수 10 로그를 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 숫자의 밑수 10 로그를 포함합니다.

참고: 지정된 데이터 범위에 있는 모든 값은 0보다 커야 합니다. 그렇지 않으면 유효하지 않은 각 입력에 대해 공백 셀이 리턴됩니다.

예

TEMP = LOG10(100)
값 2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOG10(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 밑수 10 로그인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOG10(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 밑수 10 로그이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 밑수 10 로그이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 밑수 10 로그입니다.
TEMP = LOG10(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 밑수 10 로그를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = LOG10(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 밑수 10 로그이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 밑수 10 로그입니다.

관련 함수

함수	설명
LN 또는 LOG	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 자연 로그를 계산합니다.

함수	설명
LOG2	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 2인 로그를 계산합니다.
POW	지수역

LOWER 매크로

LOWER 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

LOWER(data)

매개변수

data

소문자로 변환할 문자열 값입니다.

설명

LOWER는 지정된 데이터 범위의 각 문자열 값을 소문자로 변환합니다. 이 함수는 각 셀이 해당 입력 셀의 소문자 문자열을 포함하는 새 열을 리턴합니다.

예

Temp = LOWER "GOLD"
"gold"를 포함하는 Temp라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOWER("JAN 15, 1997")
ASCII 텍스트 문자열 "jan 15, 1997"을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOWER("Pressure")
ASCII 텍스트 문자열 "pressure"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = LOWER(V1)
V1 열에 있는 각 문자열의 소문자를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

LT 매크로

LT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

data1 LT data2 data1 < data2

매개변수

data1

비교할 숫자 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

LT는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 첫 번째 데이터 세트의 값이 두 번째 데이터 세트의 값보다 작으면 1을 리턴하고 그렇지 않으면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 상수이면 data의 각 값은 해당 값과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 값은 data2의 첫 번째 행 값과 비교되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: LT 연산자는 더 작음 부호(<)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 3 LT 4 또는 TEMP = 3 < 4
값 1(3은 4보다 작으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 < 8
V1 열의 해당 행 값이 8 미만인 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 < 2
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과입니다.
TEMP = V1 < V1
모두 0(자신의 값보다 작은 값은 없으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = V1 < V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1[10:20] < V2 또는 TEMP = V1[10:20] < V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
EQ	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크면 TRUE를 리턴합니다.
LE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.

LTRIM 매크로

LTRIM 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

LTRIM(data)

매개변수

data

선행 공백을 제거할 문자열입니다.

설명

LTRIM은 지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열 값에서 선행 공백 문자를 제거하여 변환된 문자열을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴합니다.

예

Temp = LTRIM " gold"
"gold"를 포함하는 Temp라는 문자열을 새로 작성합니다.

MAX 매크로

MAX 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

MAX(data [, keyword])

매개변수

data

최대값을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Campaign에서 적용되지 않습니다. 입력 데이터가 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Campaign을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

MAX는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 최대값을 계산합니다. 최대값이 포함된 한 개의 새 열을 리턴합니다.

예

```
TEMP = MAX(3) 또는 TEMP = MAX(3, ALL)
```

값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = MAX(V1)
V1 열 콘텐츠의 최대값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MAX(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열의 최대값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MAX(V1[10:20])
V1 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 최대값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MAX(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 최대값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MAX(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 최대값이고, VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 최대값이며, VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 최대값입니다.
TEMP = MAX(V1[1:5]:V3, COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1-5 행에 있는 셀의 최대값이고, VX 열의 값은 V2 열의 1-5 행에 있는 셀의 최대값이며, VY 열의 값은 V3 열의 1-5 행에 있는 셀의 최대값입니다.
TEMP = MAX(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 최대값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MAX(V1[10:20]:V3, ROW)
처음 11개의 셀에 V1 - V3 열의 10 - 20 행 값의 최대값이 포함된 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
MIN	셀 범위의 최소값을 계산합니다.

MEAN 매크로

MEAN 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

MEAN(data [, keyword])

매개변수

data

산술 평균을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

키워드 사용에 대한 자세한 내용은 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Campaign에서 적용되지 않습니다. 입력 데이터가 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Campaign을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

MEAN은 지정된 데이터 범위에 있는 셀의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다. 산술 평균은 모든 셀의 콘텐츠를 합한 후 셀 수로 나누어 계산합니다. MEAN이 리턴하는 열 수는 keyword에 따라 다릅니다.

- keyword가 ALL인 경우, MEAN은 단일 값(data에 있는 모든 셀의 평균)을 포함하는 한 개의 새 열을 리턴합니다.
- keyword가 COL인 경우, MEAN은 각 입력 열에 대해 새 열을 하나씩 리턴합니다. 새 열은 각각 한 개의 값(해당 입력 열에 있는 모든 셀의 평균)을 포함합니다.
- keyword가 ROW인 경우, MEAN은 data의 각 행에 대한 평균을 포함하는 한 개의 새 열을 리턴합니다.

참고: 비어 있는 셀은 평균 계산 시 무시됩니다.

참고: MEAN은 AVG 매크로 함수와 같습니다.

예

TEMP = MEAN(V1)
V1 열 콘텐츠의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MEAN(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열 콘텐츠의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MEAN(V1[10:20])
V1 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MEAN(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 산술 평균인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MEAN(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 산술 평균이고, VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 산술 평균이며, VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 산술 평균입니다.
TEMP = MEAN(V1[10:20]:V3, COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 산술 평균이고, VX 열의 값은 V2 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 산술 평균이며, VY 열의 값은 V3 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 산술 평균입니다.
TEMP = MEAN(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 산술 평균인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MEAN(V1[1:5]:V3, ROW)
V1 - V3 열에 대한 해당 행의 산술 평균이 1 - 5 행의 셀에 포함된 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
SUM 또는 TOTAL	셀 범위의 합계를 계산합니다.

MIN 매크로

MIN 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

MIN(data [, keyword])

매개변수

data

최소값을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

키워드 사용에 대한 자세한 내용은 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 **IBM Campaign**에서 적용되지 않는데 그 이유는 입력 데이터는 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 **IBM Campaign**을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

MIN은 지정된 데이터 범위에 있는 모든 셀의 최소값을 계산합니다. 이 함수는 최소값이 포함된 한 개의 열을 리턴합니다.

예

TEMP = MIN(V1) V1 열의 최소값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MIN(V1:V3) V1, V2 및 V3 열의 최소값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MIN(V1[10:20]) V1 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 최소값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MIN(V1[1:5]:V4) V1 - V4 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 최소값인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MIN(V1:V3, COL) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열의 최소값이고, VX 열의 단일 값은 V2 열의 최소값이며, VY 열의 단일 값은 V3 열의 최소값입니다.

TEMP = MIN(V1[1:5]:V3, COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 최소값이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 최소값이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 최소값입니다.
TEMP = MIN(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 최소값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = MIN(V1[10:20]:V3, ROW)
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개의 셀에 V1 - V3 열의 1 - 5 행 값의 최소값이 포함됩니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
MAX	셀 범위의 최대값을 계산합니다.
MAX_TO_INDEX	지정된 열의 각 행에 대해 최대값의 열 인덱스를 리턴합니다.

MINUS 매크로

MINUS 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

data MINUS subtrahend data - subtrahend

매개변수

data

빼기를 수행할 숫자를 포함하는 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

subtrahend

지정된 열에 있는 모든 값에서 뺄 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. subtrahend의 열 수는 subtrahend가 상수가 아닌 한 data의 열 수와 같아야 합니다. subtrahend(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

MINUS는 지정된 데이터 범위 data에서 subtrahend를 뺍니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data의 해당 열에서 subtrahend의 해당 열을 뺀 결과를 포함합니다. 즉, data의 첫 번째 열에서 subtrahend의 첫 번째 열을 빼고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 빼기를 수행합니다.

subtrahend가 상수이면 data의 각 값에서 해당 값을 뺍니다. subtrahend에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data의 한 열과 subtrahend의 한 열 사이에 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data의 첫 번째 행에서 subtrahend의 첫 번째 행 값을 빼고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 계산합니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: MINUS 연산자는 마이너스 부호 또는 하이픈(-)을 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 7 MINUS 4 또는 TEMP = 7 - 4 값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 - 8 각 값이 V1 열 콘텐츠에서 8을 뺀 값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 - 2 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠에서 2를 뺀 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠에서 2를 뺀 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠에서 2를 뺀 결과입니다.
TEMP = V1 - V1 모두 0(어떤 숫자든지 같은 값끼리 빼면 0이므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 - V2 각 값이 V1 열의 행 값에서 V2 열의 해당 행 값을 뺀 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 -V4:V6 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값에서 V4 열의 해당 행 값을 뺀 결과를 포함합니다. VX 열은 V2 열에서 V5 열을 뺍니다. VY 열은 V3 열에서 V6 열을 뺍니다.
TEMP = V1[10:20] - V2 또는 TEMP = V1[10:20] - V2[1:11] TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값에서 V2 열의 1 - 11 행 값을 뺀 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
PLUS	두 데이터 범위의 콘텐츠를 더합니다.
SUM 또는 TOTAL	셀 범위의 합계를 계산합니다.

MOD 매크로

MOD 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data MOD divisor data % divisor
```

매개변수

data

모듈로를 계산할 정수 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

divisor

모듈로 계산 시 기준이 되는 0이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. divisor의 열 수는 divisor가 상수가 아닌 한 data의 열 수와 같아야 합니다. divisor(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

MOD는 지정된 데이터 범위를 지정된 값으로 나눈 나머지를 계산합니다. 이 함수는 각 값을 divisor로 나눈 후 나머지를 리턴하는 방식으로 계산됩니다. 또한 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data를 divisor로 모듈로 연산한 결과 값을 포함합니다. 나머지는 data와 같은 부호(양수 또는 음수)를 갖습니다.

divisor가 상수이면 지정된 열의 각 값은 해당 값에 대한 모듈로 연산으로 계산됩니다. divisor가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data의 값은 divisor의 첫 번째 행 값에 대한 모듈로 연산으로 계산되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리, 이런 식으로 계속 계산됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: divisor가 0인 경우 0으로 나누기 오류가 리턴됩니다.

참고: MOD 연산자는 백분율 부호(%)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 예를 들어 TEMP = 5 % 3은 TEMP = 5 MOD 3과 같습니다.

예

TEMP = 10 MOD 8 또는 TEMP = 10 % 8 값 2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = -10 % 8 값 -2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 % 8 각 값이 V1 열 콘텐츠를 8로 나눈 나머진 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 % 2 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 2로 나눈 나머지고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 2로 나눈 나머지며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 2로 나눈 나머집니다.
TEMP = V1 % V1 V1 열의 항목마다 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 이는 모든 숫자를 자신의 값으로 나눈 나머지는 0이기 때문입니다.
TEMP = V1 % V2 각 값이 V1 열의 행 값을 V2 열의 해당 행 값으로 모듈로 연산을 수행한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. V2=V1이면 이전 예제에서와 같이 모두 0이 리턴됨을 참고하십시오.
TEMP = V1:V3 % V4:V6 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값을 V4 열의 해당 행 값으로 모듈로 연산을 수행한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2 열을 V5로 모듈로 연산을 수행한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3 열을 V6로 모듈로 연산을 수행한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] % V2 또는 TEMP = V1[10:20] % V2[1:11] TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값을 V2 열의 1 - 11 행 값으로 모듈로 연산을 수행한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
DIV	지정된 한 데이터 범위를 다른 데이터 범위로 나눕니다.
MOD	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 모듈로를 계산합니다.

MONTHOF 매크로

MONTHOF 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

MONTHOF(date_string [, input_format])

매개변수

date_string

유효한 날짜를 나타내는 텍스트입니다.

input_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

설명

MONTHOF는 date_string에 의해 지정된 날짜에 대한 숫자로 월을 리턴합니다. input_format을 제공하지 않을 경우 기본 키워드인 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

예

MONTHOF("012171",MMDDYY)는 숫자 1을 리턴합니다.

참고: 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

관련 함수

함수	설명
DAYOF	요일을 숫자로 리턴합니다.
WEEKDAYOF	요일을 숫자로 리턴합니다.
YEAROF	연도를 숫자로 리턴합니다.

MULT 매크로

MULT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

data MULT multiplier data * multiplier

매개변수

data

곱할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

multiplier

지정된 열에 있는 모든 값과 곱할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. multiplier의 열 수는 multiplier가 상수가 아닌 한 data의 열 수와 같아야 합니다. multiplier(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

MULT는 지정된 두 데이터 범위의 값을 곱합니다. 또한 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data의 값을 multiplier와 곱한 결과를 포함합니다. multiplier가 상수이면 data의 각 값을 해당 값과 곱합니다. multiplier가 열이면 행 단위로 계산이 수행됩니다. data의 값은 multiplier의 첫 번째 행 값과 곱하고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리, 이런 식으로 계속 계산합니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: multiplier와 같은 숫자 x 를 포함하는 열을 각 행에 사용하는 것은 상수 x 를 multiplier로 사용하는 것과 같습니다.

참고: MULT 연산자는 별표(*)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 8 MULT 4 또는 TEMP = 8 * 4
값 32를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 * 8
각 값이 V1 열 콘텐츠에 8을 곱한 값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 * 2
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 2배이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 2배이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 2배입니다.
TEMP = V1 * V1
V1 열에 각 값의 제곱 수를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 * V2
각 값이 V1 열의 행 값에 V2 열의 해당 행 값을 곱한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = V1:V3 * V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값을 V4 열의 해당 행 값과 곱한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 곱합니다. VY 열은 V3와 V6 열을 곱합니다.
TEMP = V1[10:20] * V2 또는 TEMP = V1[10:20] * V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 곱한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
DIV	지정된 한 데이터 범위를 다른 데이터 범위로 나눕니다.
EXP	자연수(e)를 밑수로 사용하여 지정된 데이터 범위에 있는 각 셀의 콘텐츠만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.
POW	밑수 값을 지정된 지수만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.

NE 매크로

NE 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 NE data2 data1 != data2 data1 <> data2
```

매개변수

data1

비교할 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

지정된 열에 있는 모든 값과 비교할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

NE는 지정된 두 데이터 범위를 비교하여 값이 같지 않으면 1을 리턴하고 값이 같으면 0을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비교한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비교되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비교됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 값과 비교됩니다. data2가 열이면 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행 값은 data2의 첫 번째 행 값과 비교되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비교됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: data2와 같은 숫자 x 를 포함하는 열을 각 행에 사용하는 것은 상수 x 를 data2로 사용하는 것과 같습니다.

참고: NE 연산자는 느낌표와 그 뒤에 오는 등호(!=) 또는 더 작음 부호와 그 뒤에 오는 더 큼 부호(<>)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

<code>TEMP = 3 NE 4</code> 또는 <code>TEMP = 3 != 4</code> <code>TEMP = 3 <> 4</code>
값 1(3은 4와 같지 않으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
<code>TEMP = V1 != 8</code>
V1 열의 해당 행 값이 8과 같지 않은 경우 각 값이 1이고, 그렇지 않은 경우 0인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
<code>TEMP = V1:V3 != 2</code>
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠를 값 2와 비교한 결과입니다.
<code>TEMP = V1 != V1</code>
모두 0(모든 숫자는 자신과 같으므로)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
<code>TEMP = V1 != V2</code>
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비교한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
<code>TEMP = V1:V3 != V4:V6</code>
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비교한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 비교합니다. VY 열은 V3와 V6 열을 비교합니다.
<code>TEMP = V1[10:20] != V2</code> 또는 <code>TEMP = V1[10:20] != V2[1:11]</code>
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행을 비교한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
EQ	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위와 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
GT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 크면 TRUE를 리턴합니다.
LE	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작거나 같으면 TRUE를 리턴합니다.
LT	한 데이터 범위가 다른 데이터 범위보다 작으면 TRUE를 리턴합니다.

NOT 매크로

NOT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

NOT(data) ! data

매개변수

data

논리 NOT을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

NOT은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 논리 NOT을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 값에 대한 논리 NOT 연산 결과를 포함합니다. 이 함수는 0이 아닌 값에 대해 0을 리턴하고 값 0에 대해 1을 리턴합니다.

참고: NOT 연산자는 느낌표(!)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 데이터 값 앞에 느낌표를 사용하십시오. 예를 들어, NOT(V1)을 지정하기 위해 !V1만 입력하면 됩니다.

예

TEMP = NOT(3.2) 또는 TEMP = !1
값 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = !0 또는 TEMP = !(2+2=3)
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = !V1
각 값이 V1 열의 값에 대한 논리 NOT인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = !V1:V3
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 값에 대한 논리 NOT이고, VX 열의 값은 V2 열의 값에 대한 역수이며, VY 열의 값은 V3 열의 값에 대한 논리 NOT입니다.
TEMP = !V1[10:20]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 논리 NOT을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = !V1[1:5]:V2
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 논리 NOT이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 논리 NOT입니다.

관련 함수

함수	설명
AND	지정된 두 데이터 범위 간의 논리 AND를 계산합니다.
INVERSE	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 음수를 계산합니다.
또는	지정된 두 데이터 범위 간의 논리 OR을 계산합니다.
SIGN	지정된 데이터 범위에 있는 값의 부호(양수 또는 음수)를 계산합니다.

NUMBER 매크로

NUMBER 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

NUMBER(data [, conversion_keyword])

매개변수

data

숫자 값으로 변환할 ASCII 텍스트 데이터입니다. 이 매개변수는 따옴표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

conversion_keyword

이 선택적 키워드는 날짜 및 시간에 대한 텍스트 형식을 해석하는 방법을 지정합니다. 다음 테이블에서 키워드 중 하나를 선택하십시오.

참고: 이 매개변수를 지정하지 않을 경우 기본값은 1입니다.

변환 키워드	형식	설명
0	#####	각 텍스트 문자열의 처음 5자를 고유한 숫자로 변환합니다.
1	\$ (default)	달러 값을 숫자로 변환합니다(예: "\$123.45"를 123.45로).
2	%	백분율 값을 숫자로 변환합니다(예: "50%"를 0.5로).
3	mm/dd/yy hh:mm	날짜 및 시간을 0000년(1900이 자동으로 yy 연도에 추가됨) 1월 1일부터 경과된 일 수로 변환합니다.
4	dd-mmm-yy	날짜를 0000년(1900이 자동으로 yy 연도에 추가됨) 1월 1일부터 경과된 일 수로 변환합니다.
5	mm/dd/yy	날짜를 0000년(1900이 자동으로 yy 연도에 추가됨) 1월 1일부터 경과된 일 수로 변환합니다.
6	mmm-yy	날짜를 지정된 월의 첫째 날부터 0000년(1900이 자동으로 yy 연도에 추가됨) 1월 1일까지 경과된 일 수로 변환합니다.
7	dd-mmm	날짜를 연도 시작 이후에 경과된 일 수로 변환합니다(예: "01-FEB"를 32로).
8	mmm	세 자리 월 약어를 1 - 12 범위의 값으로 변환합니다(예: "DEC"를 12로).
9	{January February March ... }	전체 월 이름을 1 - 12 범위의 값으로 변환합니다(예: "March"를 3으로).
10	{Sun Mon Tue ... }	3자의 요일 약어를 0부터 6까지의 값으로 변환합니다. 일요일이 한 주의 시작입니다(예: "Sun"을 0으로 변환).
11	{Sunday Monday Tuesday ... }	전체 요일 이름을 0 - 6 범위의 값으로 변환합니다. 일요일이 한 주의 시작입니다(예: "Monday"를 1로 변환).
12	hh:mm:ss {AM PM}	시간을 00:00:00 AM(자정) 이후로 경과한 초 수로 변환합니다(예: "01:00:00 AM"을 3600으로).
13	hh:mm:ss	시간을 00:00:00 AM(자정) 이후로 경과한 초 수로 변환합니다(예: "01:00:00"을 3600으로).

변환 키워드	형식	설명
14	hh:mm {AM PM}	시간을 00:00:00 AM(자정) 이후로 경과한 분 수로 변환합니다(예: "01:00 AM"을 60으로).
15	hh:mm	시간을 00:00:00 AM(자정) 이후로 경과한 분 수로 변환합니다(예: "01:00"을 60으로).
16	mm:ss	시간을 00:00:00 AM(자정) 이후로 경과한 초 수로 변환합니다(예: "30:00"을 1800으로).
17	ddmm	날짜를 연도 시작 이후에 경과된 일 수로 변환합니다(예: "3101"을 31로).
18	ddmmm	날짜를 연도 시작 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "31JAN"을 31로).
19	ddmmyy	날짜를 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다.
20	ddmmyyyy	날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "31JAN0000"을 31로).
21	ddmmyy	날짜를 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다.
22	ddmmyyyy	날짜를 0000년 1월 1일 이후로 경과된 일 수로 변환합니다(예: "31010000"을 31로).
23	mmdd	날짜를 연도 시작 이후에 경과된 일 수로 변환합니다(예: "0131"을 31로).
24	mmddy	날짜를 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다.
25	mmddyyyy	날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "01010001"을 366으로).
26	mmm	세 자리 월 약어를 1 - 12 범위의 값으로 변환합니다(예: "MAR"를 3으로). [참고: 이는 변환 키워드 8과 같습니다.]
27	mmdd	날짜를 연도 시작 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "JAN31"을 31로).
28	mmddy	날짜를 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다.
29	mmddyyyy	날짜를 0000년 1월 1일 이후로 경과된 일 수로 변환합니다(예: "FEB010001"을 32로).
30	mmmyy	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다.

변환 키워드	형식	설명
31	mmmyyyy	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년 1월 1일 사이에 경과된 일 수로 변환합니다(예: "FEB0001"을 32로).
32	myyy	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다.
33	myyyy	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다(예: "020001"을 32로).
34	yymm	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다.
35	yymmdd	날짜를 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다.
36	yymmm	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다.
37	yymmmdd	날짜를 0000년(yy가 20보다 작거나 같은 경우 1900이 자동으로 추가되고, 그렇지 않은 경우 2000이 추가됨) 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다.
38	yyyy	연도를 0000년 이후 경과된 연 수로 변환합니다(예: "1998"을 1998로).
39	yyyymm	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다(예: "000102"를 32로).
40	yyyymmdd	날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "00010201"을 32로).
41	yyyymmm	날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다(예: "000102"를 32로).
42	yyyymmdd	날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "0001FEB01"을 32로).
43	<day>* <month>	일, 월 순으로 구분된 날짜를 연도 시작 이후에 경과된 일 수로 변환합니다(예: "15-JAN"을 15로).
44	<day>* <month>* <year>	일, 월, 년 순으로 구분된 날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "1/1/0001"을 366으로).
45	<month>* <day>	월, 일 순으로 구분된 날짜를 연도 시작 이후에 경과된 일 수로 변환합니다(예: "JAN 31"을 31로).

변환 키워드	형식	설명
46	<month>* <day>* <year>	월, 일, 년 순으로 구분된 날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "JAN 1, 0001"을 366으로).
47	<month>* <year>	월, 년 순으로 구분된 날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다.
48	<year>* <month>	연, 월 순으로 구분된 날짜를 지정된 월의 첫째 날과 0000년 1월 1일 사이 경과된 일 수로 변환합니다.
49	<year>* <month>* <day>	연, 월, 일 순으로 구분된 날짜를 0000년 1월 1일 이후 경과된 일 수로 변환합니다(예: "0001/01/01"을 366으로).
50	yy	연도를 0000년 이후 경과된 연 수로 변환합니다(예: "97"을 97로).
51	mm	월을 1 - 12 범위의 값으로 변환합니다(예: "SEP"를 9로).
52	dd	일을 1 - 31 범위의 값으로 변환합니다(예: "28"을 28로).
53	{January February March ... }	전체 월 이름을 1 - 12 범위의 값으로 변환합니다(예: "March"를 3으로). [참고: 이는 변환 키워드 9와 같습니다.]
54	{Sunday Monday Tuesday ... }	전체 요일 이름을 1 - 7 범위의 값으로 변환합니다. 일요일이 한 주의 시작입니다(예: "Sunday"를 1로 변환).
55	{Sun Mon Tue ... }	3자의 요일 약어를 1 - 7 범위의 값으로 변환합니다. 일요일이 한 주의 시작입니다(예: "Sun"을 1로 변환).

설명

NUMBER는 지정된 날짜 및 시간 변환 형식을 사용하여 지정된 데이터 범위의 텍스트 값을 숫자 값으로 변환합니다. 지정된 conversion_keyword로 텍스트 문자열의 구문을 분석할 수 없는 경우 NUMBER가 오류를 생성합니다. 형식 0은 각 텍스트 문자열의 처음 5자를 고유한 텍스트 문자열 각각에 대해 다른 숫자로 변환합니다. 이 방법을 사용하면 분류 프로그램으로 출력하기 위한 고유한 클래스로 텍스트 열을 쉽게 변경할 수 있습니다.

구분된 형식(변환 키워드 43-49)의 경우 다음과 같은 문자를 구분 기호로 사용할 수 있습니다.

- /(슬래시)
- -(대시)
- ,(쉼표)
- "(공백)

- : (콜론)

월은 mm 또는 mmm으로, 일은 d 또는 dd로, 연도는 yy 또는 yyyy로 나타낼 수 있습니다.

참고: 2000년도 표준을 지원할 경우 날짜의 모든 연도를 yy 대신 yyyy로 지정할 수 있습니다. 이전 버전과의 호환성을 위해 변환 키워드 1 - 16, yy(두 자리 연도)에는 자동으로 1900이 추가됩니다. 변환 키워드 17 - 55의 경우, $yy < \text{threshold}$ 이면 2000이 자동으로 추가되고, $yy \geq \text{threshold}$ 이면 1900이 자동으로 추가됩니다.

참고: 2000년도 threshold 값은 고급 설정(옵션 > 설정 > 고급 설정)을 사용하여 호출 창의 데이터 정리 탭에서 설정합니다.

참고: 2000년도 임계값을 변경하는 경우 두 자리 연도를 포함하는 날짜 값을 처리하도록 NUMBER 매크로 함수를 사용하여 모든 매크로 함수를 업데이트해야 합니다. 매크로 함수의 업데이트를 강제 실행하기 위해 편집(예: 공백을 추가하거나 삭제한 후 체크 표시를 클릭하여 변경을 승인)을 수행할 수 있습니다.

참고: 형식 0을 사용하는 경우 각 텍스트 문자열의 처음 5자가 고유한 숫자를 생성하는 데 사용됩니다. 처음 5자가 같은 모든 문자열은 같은 숫자 값으로 변환됩니다. 같은 텍스트 문자열은 다른 스프레드시트에서도 매년 같은 숫자 값을 생성합니다. 필요한 경우 문자열 매크로를 사용하여 처음 5자가 클래스를 고유하게 정의하도록 문자열을 조작할 수 있습니다. 생성되는 숫자 값이 매우 작을 수 있습니다. 이 경우 표시 형식 창을 사용하여 표시되는 소수 자릿수를 늘리거나 형식을 지수 모드(00E+00)로 변경하십시오.

예

TEMP = NUMBER("\$1.23") 또는 TEMP = NUMBER("123%", 2) 숫자 1.23을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = NUMBER(column("Jan", "Mar", "Dec", 8)) 숫자 1, 3 및 12를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = NUMBER("1:52 PM", 14) 숫자 832를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = NUMBER("1/1/95", 5) 숫자 728660을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = NUMBER(V1) V1 열에 텍스트 문자열의 숫자 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 달러 값이 올바르게 숫자 값으로 변환됩니다. ??? '\$ 형식을 사용하여 구문 분석할 수 없는 텍스트 문자열의 경우 ???가 리턴됩니다.

<p>TEMP = NUMBER(V1:V3, 4)</p> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1 열의 텍스트 문자열에 대한 숫자 값을 포함합니다. VX 열은 V2 열의 텍스트 문자열에 대한 숫자 값을 포함합니다. VY 열은 V3 열의 텍스트 문자열에 대한 숫자 값을 포함합니다. dd-mmm-yy 형식의 날짜가 0000년 1월 1일부터 시작되는 일 수로 변환됩니다. ??? '\$' 형식을 사용하여 구문 분석할 수 없는 텍스트 문자열의 경우 ???가 리턴됩니다.</p>
<p>TEMP = NUMBER(V1[10:20]:V2, 10)</p> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1 열의 10 - 20 행에 있는 텍스트 문자열에 대한 숫자 값을 포함합니다. VX 열은 V2 열의 10 - 20 행에 있는 텍스트 문자열에 대한 숫자 값을 포함합니다. 요일의 모든 표준 3자 표현은 모두 숫자 0 - 6(0 = 일요일, 6 = 토요일)으로 변환됩니다. 일치하는 요일이 없는 경우 ???가 리턴됩니다.</p>
<p>TEMP = NUMBER(V1, 0)</p> <p>V1 열에 모든 5자리 텍스트 문자열이 포함되어 있다고 가정하고 고유한 각 문자열에 대해 다른 숫자 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>

관련 함수

함수	설명
WEEKDAY	ASCII 텍스트 날짜 문자열을 요일로 변환합니다.

OR 매크로

OR 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

data1 OR data2 data1 || data2

매개변수

data1

data2의 값과 논리 OR 관계에 있는 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

data1의 값과 논리 OR 관계에 있는 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

OR은 두 개의 지정된 데이터 범위 간의 논리 OR을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 논리 OR 연산으로 처리되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 논리 OR 연산으로 처리됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 상수 값과 논리 OR 연산으로 처리됩니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행이 data2의 첫 번째 행 값과 논리 OR 연산으로 처리되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 논리 OR 연산으로 처리됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: data2와 같은 숫자 x 를 포함하는 열을 각 행에 사용하는 것은 상수 x 를 data2로 사용하는 것과 같습니다.

참고: OR 연산자는 이중 세로 막대(| |)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 이러한 이중 세로 막대를 사용하여 두 인수를 구분하십시오. 예를 들어, V1 OR 3을 지정하기 위해 V1||3만 입력하면 됩니다.

예

TEMP = 1 OR 8 또는 TEMP = 1 8
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다(0이 아닌 숫자는 1로 처리됨).
TEMP = V1 1
모두 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 숫자 1과 OR 처리되는 모든 값은 1을 생성합니다.
TEMP = V1 V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 논리 OR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2부터 V5 열까지 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3부터 V6 열까지 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] V2
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 및 V2 열의 10 - 20 행 값을 논리 OR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
AND	지정된 두 데이터 범위 간의 논리 AND를 계산합니다.
NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 논리 NOT을 계산합니다.

POSITION 매크로

POSITION 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
POSITION(colName, pattern [, start [, occurrence]])
```

매개변수

colName

열(string 유형이어야 함) 값입니다.

pattern

검색할 패턴 또는 문자열입니다.

start

검색을 시작할 바이트입니다.

occurrence

n 값을 지정합니다. 리턴할 패턴의 n번째 발생을 검색하게 됩니다.


설명

POSITION은 문자열 유형이어야 하는 열(colName)의 값 내에서 패턴 또는 문자열의 시작 바이트 위치를 리턴합니다. 시작 위치가 지정되는 경우 그 위치부터 검색을 시작합니다. 발생 수는 리턴할 패턴의 n번째 발생입니다.


참고: 검색에서는 대소문자를 구분하지 않습니다.

예

아래 예에서는 dbo_BaseInfo.BranchCd 열 값 내에서 패턴 또는 문자열 'A'를 검색한 다음 리턴 값을 파생 필드 P0Stest에 지정합니다.



다음 예는 dbo_BaseInfo.BranchCd 및 POStest의 값이 병렬로 표시되는 테이블의 몇 개 행을 보여줍니다.



보다 복잡한 예는 다음과 같습니다.

```
STRING_SEG(POSITION(CellCode,"X",1,2)+1,
```

```
STRING_LENGTH(CellCode),CellCode) = "AAA"
```

이 예는 CellCode의 값이 "X"의 두 번째 발생 뒤 끝에 "AAA"가 있는 행을 리턴합니다.

PLUS 매크로

PLUS 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data PLUS addend data + addend
```

매개변수

data

더하기를 수행할 숫자를 포함하는 셀 범위입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

addend

지정된 열에 있는 모든 값에 더할 숫자입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. addend(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

PLUS는 지정된 두 데이터 범위의 값을 더합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 더한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 더하고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 더합니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 값만큼 증가합니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행은 data2의 첫 번째 행 값에 더하고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 더합니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: PLUS 연산자는 더하기 부호(+)를 사용하여 축약할 수 있습니다.

예

TEMP = 3 PLUS 4 또는 TEMP = 3 + 4
값 7을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 + 8
각 값이 V1 열 콘텐츠에 8을 더한 값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 + V1
V1 열 콘텐츠의 두 배가 되는 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 + V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 더한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = V1:V3 + V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 더한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2와 V5 열을 더합니다. VY 열은 V5와 V6 열을 더합니다.
TEMP = V1[10:20] + V2 또는 TEMP = V1[10:20] + V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 v1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 더한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
MINUS	다른 데이터 범위에서 지정된 한 데이터 범위를 뺍니다.
SUM 또는 TOTAL	셀 범위의 합계를 계산합니다.

POW 매크로

POW 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

base POW exponent base ^ exponent

매개변수

기본

지수만큼 거듭제곱할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. base(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

exponent

data의 값을 밑수로 사용하여 거듭제곱할 지수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. exponent의 열 수는 base가 상수가 아닌 한 base의 열 수와 같아야 합니다. exponent(data와 같음)의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

POW는 첫 번째 데이터 범위에 있는 값을 두 번째 데이터 범위에 지정된 만큼 거듭제곱합니다(즉, 다음 수로 계산됨. $base^{exponent}$). 이 함수는 입력 열마다 새 열

을 하나씩 리턴하며 각 열은 base를 밑수로 사용하여 exponent만큼 거듭제곱한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열을 밑수로 사용하여 data의 첫 번째 열만큼 거듭제곱되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 거듭제곱됩니다.

exponent가 상수이면 base의 각 값을 밑수로 사용하여 해당 값만큼 거듭제곱됩니다. exponent에 하나 이상의 열이 포함된 경우 base의 한 열과 exponent의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. base의 첫 번째 행은 exponent의 첫 번째 행 값에 더하고, 두 번째 행은 두 번째 열끼리 차례대로 더합니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: POW 연산자는 서컴플렉스(^)를 사용하여 축약할 수 있습니다. 예를 들어, TEMP = 2^8은 TEMP = 2 POW 8과 같습니다.

참고: 값 x가 너무 크거나 너무 작을 경우 오버플로우가 리턴됩니다. base^exponent가 최대 또는 최소 32비트 부동 소수점 값을 초과하는 경우 오버플로우가 발생합니다.

예

TEMP = 2 POW 3 또는 TEMP = 2^3 값 8을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 ^ 0.5 각 값이 v1 열 콘텐츠의 제곱근(SQRT(V1)와 같음)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 ^ V3 각 값이 v1 열의 행 값을 밑수로 사용하여 v2 열의 해당 행 값만큼 거듭제곱한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 ^ V4:V6 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값을 밑수로 사용하여 V4 열의 해당 행 값만큼 거듭제곱한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2 열을 밑수로 사용하여 V5 열의 해당 값만큼 거듭제곱한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3 열을 밑수로 사용하여 V6 열의 해당 값만큼 거듭제곱한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] POW V2 또는 TEMP = V1[10:20] POW V2[1:11] TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값을 밑수로 사용하여 V2 열의 1 - 11 행 값만큼 거듭제곱한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
EXP	자연수(e)를 밑수로 사용하여 지정된 데이터 범위에 있는 각 셀의 콘텐츠만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.

함수	설명
LN 또는 LOG	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 자연 로그를 계산합니다.
LN2	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 2인 로그를 계산합니다.
LN10	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠에 대해 밑수가 10인 로그를 계산합니다.

RANDOM 매크로

RANDOM 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

RANDOM(num [, seed]) RANDOM(num, value1, value2 [, seed])

매개변수

num

생성할 난수의 개수입니다. 이 값은 0보다 큰 양수여야 합니다.

value1

생성할 난수에 대한 한계입니다. 이 매개변수는 상수 값 또는 상수로 평가되는 표현식일 수 있습니다. 이 매개변수를 제공하지 않을 경우 기본값은 0입니다.

value2

생성할 난수에 대한 다른 한계입니다. 이 매개변수는 상수 값 또는 상수로 평가되는 표현식일 수 있습니다. 이 매개변수를 제공하지 않을 경우 기본값은 1입니다.

seed

난수 생성에 사용할 선택적 시드입니다. 이 시드는 정수여야 합니다.

설명

RANDOM은 난수 열을 생성합니다. 이 함수는 num개의 난수를 포함하는 한 개의 열을 새로 작성합니다. value1과 value2를 지정하면 해당 범위 사이(범위 포함)의 난수가 생성됩니다. 이러한 값을 지정하지 않을 경우 기본적으로 0과 1 사이의 값이 생성됩니다. seed를 제공할 경우 난수 생성기에 대한 시드로 사용됩니다.

참고: seed가 2^{32} 보다 크거나 같으면 해당 값은 2로 대체됩니다. $2^{32} - 1$. 2^{24} 보다 큰 seed 값은 반올림됩니다(즉, 정밀도가 낮아짐). 따라서 여러 개의 값이 같은 seed 값을 가질 수 있습니다.

예

TEMP = RANDOM() 길이에 제한이 없는 난수를 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.
TEMP = RANDOM(100) 0.0 - 1.0 범위의 난수 100개를 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.
TEMP = RANDOM(100, 5943049) 시드 숫자 5943049에서 생성된 난수 100개를 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.
TEMP = RANDOM(100, 0, 100) 0 - 100.0 범위의 난수 100개를 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.
TEMP = RANDOM(100, 0, 100, 5943049) 시드 숫자 5943049에서 생성된 0 - 100 범위의 난수 100개를 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.

관련 함수

함수	설명
RANDOM_GAUSS	가우스 분포에서 지정된 개수의 난수 값을 리턴합니다.

RANDOM_GAUSS 매크로

RANDOM_GAUSS 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

RANDOM_GAUSS(num [, seed]) RANDOM_GAUSS(num, mean, std [, seed])

매개변수

num

생성할 난수의 개수입니다. 이 값은 0보다 큰 양수여야 합니다.

mean

가우스 분포의 평균입니다. 이 매개변수는 상수 값 또는 상수로 평가되는 표현식 일 수 있습니다. 이 매개변수를 제공하지 않을 경우 기본값은 0입니다.

std

가우스 분포의 표준 편차입니다. 이 매개변수는 상수 값 또는 상수로 평가되는 표현식일 수 있습니다. 이 매개변수를 제공하지 않을 경우 기본값은 1입니다.

seed

난수 생성에 사용할 선택적 시드입니다. 이 시드는 정수여야 합니다. (정수가 아닌 값을 제공하면 값의 하한이 자동으로 대신 사용됩니다.)

설명

RANDOM_GAUSS는 가우스 분포를 기반으로 난수 열을 생성합니다. 이 함수는 num 개의 난수를 포함하는 한 개의 열을 새로 작성합니다. mean과 std를 지정하면 지정된 평균과 표준 편차를 갖는 가우스 분포를 사용하여 난수가 생성됩니다. 이러한 값을 지정하지 않으면 기본 가우스 분포의 평균은 0이고 표준 편차는 1입니다. seed를 제공할 경우 난수 생성기에 대한 시드로 사용됩니다.

예

TEMP = RANDOM_GAUSS(100)
제로 평균, 단위 표준 편차 가우스 분포에서 무작위로 샘플링된 100개의 값을 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.
TEMP = RANDOM_GAUSS(500, 3)
제로 평균, 단위 표준 편차 가우스 분포에서 무작위로 샘플링된 100개의 값을 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다. 숫자 3은 난수 생성기에 대한 시드로 사용됩니다.
TEMP = RANDOM_GAUSS(5000, 100, 32)
평균이 100이고 표준 편차가 32인 가우스 분포에서 무작위로 샘플링된 5000개의 값을 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다.
TEMP = RANDOM_GAUSS(500, -1, 2, 3)
평균이 -1, 표준 편차가 2인 가우스 분포에서 무작위로 샘플링된 500개의 값을 포함하는 TEMP라는 한 개의 열을 새로 작성합니다. 숫자 3은 난수 생성기에 대한 시드로 사용됩니다.

관련 함수

함수	설명
RANDOM	지정된 개수의 난수를 리턴합니다.

ROUND 매크로

ROUND 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ROUND(data)

매개변수

data

반올림할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

ROUND는 지정된 데이터 범위에 있는 값을 가장 가까운 정수로 반올림합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 숫자를 반올림한 값을 포함합니다. 두 정수의 정확히 중간이 되는 수는 반올림됩니다. 예를 들어 2.5는 3.0으로, -2.5는 -2.0으로 반올림됩니다.

예

TEMP = ROUND(3.2)
값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ROUND(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 반올림 값인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = ROUND(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 반올림 값이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 반올림 값이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 반올림 값입니다.
TEMP = ROUND(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 반올림 값을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = ROUND(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 반올림 값이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 반올림 값입니다.

관련 함수

함수	설명
INT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 정수 값(반내림)을 계산합니다.
MOD	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 모듈로를 계산합니다.

함수	설명
TRUNCATE	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 리턴합니다.

ROWNUM 매크로

ROWNUM 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

ROWNUM()

설명

ROWNUM은 1부터 레코드 수까지 순차 번호를 생성합니다. 첫 번째 레코드를 1로 하고, 두 번째 레코드는 2가 되는 형식으로 순서대로 번호가 매겨집니다.

참고: ROWNUM이 처리할 수 있는 최대 레코드 수는 20억 개입니다.

RTRIM 매크로

RTRIM 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

RTRIM(data)

매개변수

data

설명

RTRIM은 지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열 값에서 후행 공백 문자를 제거하여 변환된 문자열을 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴합니다.

예

Temp = RTRIM "gold "
"gold"를 포함하는 Temp라는 문자열을 새로 작성합니다.

SIGN 매크로

SIGN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

SIGN(data)

매개변수

data

부호를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

SIGN은 지정된 데이터 범위에서 값의 부호를 테스트합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 부호를 포함합니다. 0보다 큰 모든 값에 대해서는 양수 1이 리턴되고, 0보다 작은 모든 값에 대해서는 음수 1이 리턴되며, 값 0에 대해서는 0이 리턴됩니다.

예

TEMP = SIGN(-3) 값 -1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SIGN(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 부호인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SIGN(V1:V3) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 부호이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 부호이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 부호입니다.
TEMP = SIGN(V1[10:20]) TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 부호를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = SIGN(V1[10:50]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 41 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 10 - 50 행 값에 대한 부호이고, VX 열의 값은 V2 열의 10 - 50 행 값에 대한 부호입니다.

관련 함수

함수	설명
ABS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 절대값을 계산합니다.
INVERSE	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 음수를 계산합니다.

SIN 매크로

SIN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

SIN(data [, units_keyword])

매개변수

data

사인을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

SIN은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 사인을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 사인을 포함합니다.

예

```
TEMP = SIN(PI/2) 또는 TEMP = SIN(PI/2, 0) 또는 TEMP = SIGN(PI/2, RADIAN)
```

값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = SIN(V1)
```

각 값이 V1 열 콘텐츠의 사인(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

<p>TEMP = SIN(V1:V3, 1) 또는 TEMP = SIN(V1:V3, DEGREE)</p> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 사인이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 사인이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 사인입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.</p>
<p>TEMP = SIN(V1[10:50]:V2)</p> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 41 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 10 - 50 행 값에 대한 사인이고, VX 열의 값은 V2 열의 10 - 50 행 값에 대한 사인입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.</p>

관련 함수

함수	설명
ASIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크사인을 계산합니다.
COS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코사인을 계산합니다.
SINH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡사인을 계산합니다.
TAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 탄젠트를 계산합니다.

SINH 매크로

SINH 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

SINH(data [, units_keyword])

매개변수

data

쌍곡사인을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

SINH는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 쌍곡사인을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 쌍곡사인을 포함합니다. 라디안으로 표시되는 x 에 대한 숫자의 쌍곡사인은 다음과 같습니다.

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

여기서 e 는 자연수 2.7182818입니다.

참고: 값 x 가 너무 클 경우 오버플로우 오류가 리턴됩니다. 이 오류는 $\sinh(x)$ 가 최대 32비트 부동 소수점 값을 초과할 경우에 발생합니다.

예

TEMP = SINH(1) 또는 TEMP = SINH(1, 0) 또는 TEMP = SINH(1, RADIAN) 값 1.18을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SINH(V1) 각 값이 V1 열 콘텐츠의 쌍곡사인(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SINH(V1:V3, 1) 또는 TEMP = SINH(V1:V3, DEGREE) TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 쌍곡사인이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 쌍곡사인이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 쌍곡사인입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = SINH(V1[10:50]:V2) TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 41 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 10 - 50 행 값에 대한 쌍곡사인이고, VX 열의 값은 V2 열의 10 - 50 행 값에 대한 쌍곡사인입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
COSH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡코사인을 계산합니다.

함수	설명
SIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 사인을 계산합니다.
TANH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡탄젠트를 계산합니다.

SQRT 매크로

SQRT 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

SQRT(data)

매개변수

data

제곱근을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

SQRT는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 제곱근을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 있는 숫자의 양의 제곱근을 포함합니다.

참고: 정의된 데이터 범위의 값이 음수인 경우 해당 셀에 대해 ???가 리턴됩니다.

예

TEMP = SQRT(2)
값 1.41을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SQRT(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 제곱근인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SQRT(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 제곱근이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 제곱근이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 제곱근입니다.
TEMP = SQRT(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 제곱근을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

```
TEMP = SQRT(V1[10:50]:V2)
```

TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 41 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 10 - 50 행 값에 대한 제곱근이고, VX 열의 값은 V2 열의 10 - 50 행 값에 대한 제곱근입니다.

관련 함수

함수	설명
DIV	지정된 한 데이터 범위를 다른 데이터 범위로 나눕니다.
MULT	두 데이터 범위의 콘텐츠를 곱합니다.
POW	밑수 값을 지정된 지수만큼 거듭제곱한 값을 계산합니다.

STDV 또는 STDEV 매크로

STDV 또는 STDEV 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
STDV(data [, keyword]) STDEV(data [, keyword])
```

매개변수

data

표준 편차를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 **IBM Campaign** 에서 적용되지 않는데 그 이유는 입력 데이터는 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 **IBM Campaign**을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

STDV는 지정된 데이터 범위에 있는 모든 셀의 표준 편차를 계산합니다. 분포의 표준 편차는 분산의 제곱근입니다. 표준 편차는 다음과 같이 계산됩니다.

$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \text{mean})^2}$$

여기서 x 는 샘플이고, n 은 샘플 수이며, $mean$ 은 분포의 평균입니다.

참고: 샘플 수 n 이 1일 경우 STDV는 오류를 리턴합니다.

예

TEMP = STDV(V1)
V1 열 콘텐츠의 표준 편차인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STDV(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열 콘텐츠의 표준 편차인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STDV(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 표준 편차인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STDV(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 표준 편차이고, VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 표준 편차이며, VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 표준 편차입니다.
TEMP = STDV(V1[10:50]:V3,COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 10 - 50 행에 있는 셀의 표준 편차이고, VX 열의 값은 V2 열의 10 - 50 행에 있는 셀의 표준 편차이며, VY 열의 값은 V3 열의 10 - 50 행에 있는 셀의 표준 편차입니다.
TEMP = STDV(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 표준 편차인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = STDV(V1[1:5]:V3,ROW)
```

V1 - V3 열에 대한 해당 행의 표준 편차가 1 - 5 행의 셀에 포함된 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
VAR	셀 범위의 분산을 계산합니다.

STRING_CONCAT 매크로

STRING_CONCAT 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
STRING_CONCAT(string1, string2, ... stringN)
```

매개변수

string

연결할 ASCII 텍스트 문자열입니다. 이 매개변수는 다음표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식 일 수 있습니다. string(data와 같음)의 형식 정의는 사용 중인 제품의 매크로 사용 장에서 매크로 함수 매개변수 섹션을 참조하십시오.

설명

STRING_CONCAT는 지정된 데이터 범위에 있는 ASCII 텍스트 값을 연결합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 strings의 해당 행에 있는 연결된 문자열을 포함합니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: 각 결과 문자열의 총 너비는 255자를 초과할 수 없습니다.

IBM Interact도 다음 구문을 지원합니다.

```
STRING_CONCAT( string1 , string2 , ... stringN )
```

예를 들어, STRING_CONCAT('a', 'b', 'c', 'd')는 유효합니다.

예

<pre>TEMP = STRING_CONCAT("house", "boat")</pre> <p>ASCII 텍스트 문자열 "houseboat"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>
<pre>TEMP = STRING_CONCAT(V1, ".")</pre> <p>TEMP라는 열을 새로 작성하며 각 행은 V1 열의 해당 행에 있는 ASCII 텍스트 문자열과 이 문자열 뒤에 추가된 마침표를 포함합니다.</p>
<pre>TEMP = STRING_CONCAT(V1, V2)</pre> <p>TEMP라는 열을 새로 작성하며 각 행은 V1 열의 ASCII 텍스트 문자열과 V2 열의 텍스트 문자열이 연결된 문자열을 포함합니다.</p>
<pre>TEMP = STRING_CONCAT(V1:V3, V4:V6)</pre> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 및 V4 열의 해당 행에 있는 연결된 문자열이고, VX 열의 값은 V2 및 V5열의 해당 행에 있는 연결된 문자열이며, VY 열의 값은 V3 및 V6 열의 해당 행에 있는 연결된 문자열입니다.</p>
<pre>TEMP = STRING_CONCAT(V1[5:10]:V2, V3:V4)</pre> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 5 - 10 행과 V3 열의 1 - 6 행을 연결한 문자열입니다. VX 열의 값은 V2 열의 5 - 10 행과 V4 열의 1 - 6 행을 연결한 문자열입니다.</p>
<pre>TEMP = STRING_CONCAT('a', 'b', 'c', 'd')</pre> <p>ASCII 텍스트 문자열 "abcd"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>

관련 함수

함수	설명
STRING_HEAD	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 처음 n 개 문자를 리턴합니다.
STRING_LENGTH	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 길이를 리턴합니다.
STRING_SEG	지정된 두 인덱스 사이에 있는 문자열 세그먼트를 리턴합니다.
STRING_TAIL	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 마지막 n개 문자를 리턴합니다.

STRING_HEAD 매크로

STRING_HEAD 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
STRING_HEAD(num_chars, data)
```

매개변수

num_chars

data에 있는 각 문자열의 시작 부분에서 반환될 문자 수입니다. 이 매개변수는 0보다 큰 양수여야 합니다.

data

ASCII 텍스트 문자열 값입니다. 이 매개변수는 따옴표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

STRING_HEAD는 지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열 값에서 처음 num_chars개의 문자를 리턴합니다. num_chars가 텍스트 문자열의 문자 수보다 크면 나머지 문자는 널 문자 "\0"으로 채워집니다.

예

TEMP = STRING_HEAD(3, "JAN 15, 1997")
ASCII 텍스트 문자열 "JAN"을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_HEAD(10, "Pressure")
ASCII 텍스트 문자열 "Pressure"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_HEAD(5, V1)
V1 열에 있는 각 문자열의 처음 5자를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_HEAD(1, V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 있는 문자열의 첫 번째 문자이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 있는 문자열의 첫 번째 문자이며, VY 열의 값은 V3 열의 해당 행에 있는 문자열의 첫 번째 문자입니다.
TEMP = STRING_HEAD(12, V4[1:50]:V6]
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1-50 행에 있는 문자열의 처음 12자이고, VX 열의 값은 V2 열의 1-50 행에 있는 문자열의 처음 12자이며, VY 열의 값은 V3 열의 1-50 행에 있는 문자열의 처음 12자입니다.

관련 함수

함수	설명
STRING_CONCAT	지정된 데이터 범위에 있는 두 텍스트 문자열을 연결합니다.

함수	설명
STRING_LENGTH	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 길이를 리턴합니다.
STRING_SEG	지정된 두 인덱스 사이에 있는 문자열 세그먼트를 리턴합니다.
STRING_TAIL	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 마지막 n개 문자를 리턴합니다.

STRING_LENGTH 매크로

STRING_LENGTH 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

STRING_LENGTH(data)

매개변수

data

길이를 계산할 ASCII 텍스트 문자열 값입니다. 이 매개변수는 다음표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

STRING_LENGTH는 지정된 데이터 범위에 포함된 각 문자열 값의 길이를 리턴합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 텍스트 문자열의 길이를 포함합니다.

참고: STRING_LENGTH를 숫자 데이터가 포함된 열에 적용하면 0이 리턴됩니다.

예

TEMP = STRING_LENGTH("four")
값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_LENGTH(4)
값 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_LENGTH(V1)
각 값이 V1 열 해당 행의 문자열 길이인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = STRING_LENGTH(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 있는 문자열의 길이이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 있는 문자열의 길이이며, VY 열의 값은 V3 열의 해당 행에 있는 문자열의 길이입니다.
TEMP = STRING_LENGTH(V4[1:50]:V6)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 길이이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 길이이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 길이입니다.

관련 함수

함수	설명
STRING_CONCAT	지정된 데이터 범위에 있는 두 텍스트 문자열을 연결합니다.
STRING_HEAD	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 처음 n 개 문자를 리턴합니다.
STRING_SEG	지정된 두 인덱스 사이에 있는 문자열 세그먼트를 리턴합니다.
STRING_TAIL	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 마지막 n 개 문자를 리턴합니다.

STRING_PROPER 매크로

STRING_PROPER 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

STRING_PROPER(data)

매개변수

data

변환할 문자열 값입니다.

설명

STRING_PROPER는 첫 번째 문자나 공백 문자 또는 기호(밀줄 제외) 다음에 나오는 문자를 대문자로 변경하고 나머지 문자는 모두 소문자로 변경하여 지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열 값을 변환합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 변환된 문자열을 포함합니다.

예

Temp = STRING_PROPER

STRING_SEG 매크로

STRING_SEG 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
STRING_SEG(from, to, data)
```

매개변수

from

문자열 세그먼트 추출을 시작하기 위한 문자열 시작 부분의 문자 오프셋 수입니다. 이 매개변수는 0보다 크고 to보다 작은 양수여야 합니다. 그렇지 않으면 STRING_SEG가 비어 있는 문자열을 리턴합니다.

to

문자열 세그먼트 추출을 중지하기 위한 문자열 시작 부분의 문자 오프셋 수입니다. 이 매개변수는 from보다 크거나 같은 양수여야 합니다. to가 from과 같고 to가 문자열 길이보다 작거나 같을 경우 한 개의 문자가 리턴됩니다.

data

ASCII 텍스트 문자열 값입니다. 이 매개변수는 다음표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

STRING_SEG는 지정된 데이터 범위의 각 문자열 값에서 두 인덱스 사이에 있는 문자열 세그먼트를 리턴합니다. from이 문자열의 길이보다 크면 아무것도 리턴되지 않습니다. to가 문자열의 길이보다 크면 from부터 시작하여 모든 문자가 리턴됩니다.

예

```
TEMP = STRING_SEG(1, 6, "JAN 15, 1997")
```

ASCII 텍스트 문자열 "Jan 15"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = STRING_SEG(5, 20, "Pressure")
```

ASCII 텍스트 문자열 "sure"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = STRING_SEG(5, 6, V1)
V1 열에 있는 각 문자열의 5번째 및 6번째 문자를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_SEG(10, 20, V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 있는 문자열의 10 - 20자이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 있는 문자열의 10 - 20자이며, VY 열의 값은 V3 열의 해당 행에 있는 문자열의 10 - 20자입니다.
TEMP = STRING_SEG(5, 10, V4[1:50]:V6]
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 5 - 10자이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 5 - 10자이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 5 - 10자입니다.

관련 함수

함수	설명
STRING_CONCAT	지정된 데이터 범위에 있는 두 텍스트 문자열을 연결합니다.
STRING_HEAD	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 처음 n 개 문자를 리턴합니다.
STRING_LENGTH	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 길이를 리턴합니다.
STRING_TAIL	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 마지막 n개 문자를 리턴합니다.

STRING_TAIL 매크로

STRING_TAIL 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

STRING_TAIL(num_chars, data)

매개변수

num_chars

data에 있는 각 문자열의 끝 부분에서 리턴될 문자 수입니다. 이 매개변수는 0보다 큰 양수여야 합니다.

data

ASCII 텍스트 문자열 값입니다. 이 매개변수는 다음표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

STRING_TAIL은 지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열 값에서 마지막 num_chars개의 문자를 리턴합니다. 모든 문자열 값은 가장 긴 문자열의 길이가 될 때까지 널 문자 "\0"으로 채워집니다. 그런 다음 각 문자열에서 마지막 num_chars개의 문자가 리턴됩니다. num_chars가 텍스트 문자열에 있는 문자 수보다 크면 전체 텍스트 문자열이 리턴됩니다.

예

TEMP = STRING_TAIL(3, "JAN 15, 1997")
ASCII 텍스트 문자열 "997"을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_TAIL(10, "Pressure")
ASCII 텍스트 문자열 "Pressure"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_TAIL(5, V1)
V1 열에 있는 각 문자열의 마지막 5자를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = STRING_TAIL(1, V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 있는 문자열의 마지막 문자이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 있는 문자열의 마지막 문자이며, VY 열의 값은 V3 열의 해당 행에 있는 문자열의 마지막 문자입니다.
TEMP = STRING_TAIL(12, V4[1:50]:V6]
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 마지막 12자이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 마지막 12자이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 50 행에 있는 문자열의 마지막 12자입니다.

관련 함수

함수	설명
STRING_CONCAT	지정된 데이터 범위에 있는 두 텍스트 문자열을 연결합니다.
STRING_HEAD	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 처음 n개 문자를 리턴합니다.
STRING_LENGTH	지정된 데이터 범위에 있는 각 문자열의 길이를 리턴합니다.
STRING_SEG	지정된 두 인덱스 사이에 있는 문자열 세그먼트를 리턴합니다.

SUBSTR 또는 SUBSTRING 매크로

SUBSTR 또는 SUBSTRING 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

SUBSTR(string_value, start_pos[, nchars]) or SUBSTR(string_value FROM start_pos[FOR nchars]) SUBSTRING(string_value, start_pos[, nchars]) or SUBSTRING(string_value FROM start_pos[FOR nchars])

매개변수

string_value

하위 문자열을 가져올 문자열입니다.

start_pos

각 하위 문자열에서 시작 문자가 추출됩니다.

nchars

추출할 문자 수입니다(0보다 크거나 같아야 함). 이 값을 제공하지 않을 경우 string_value의 나머지 모든 문자가 추출됩니다.

설명

SUBSTR 또는 SUBSTRING은 start_pos에서 시작하는 문자열에서 nchars개의 문자를 추출합니다. nchars를 생략하면 SUBSTR 및 SUBSTRING은 start_pos부터 문자열 끝까지 모든 문자를 추출합니다. 후미 공백은 자동으로 잘립니다. 구문 오류를 방지하려면 예에 표시된 대로 쉼표 및 공백으로 숫자 값을 구분하십시오.

중요사항: IBM Interact에서는 다음 형식만 지원됩니다. SUBSTR(string_value, start_pos[, nchars]) 또는 SUBSTRING(string_value, start_pos[, nchars])

예

SUBSTR SUBSTR Returns	("abcdef" FROM 1 FOR 2) ("abcdef", 1, 2) 'ab'
SUBSTR SUBSTR Returns	("abcdef" FROM -2 FOR 4) ("abcdef", -2, 4) 'a'
SUBSTR SUBSTR Returns	("abcdef" FROM 3) ("abcdef", 3) 'cdef'

SUM 매크로

SUM 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

SUM(data [, keyword])

매개변수

data

합계를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Campaign에서 적용되지 않습니다. 입력 데이터가 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Campaign을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

SUM은 지정된 데이터 범위에 있는 모든 셀의 합계를 계산합니다. 단일 열을 리턴합니다.

참고: SUM은 TOTAL 매크로 함수와 같습니다.

예

TEMP = SUM(3)값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SUM((COLUMN(3, 5, 1))
값 9를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SUM(V1)
V1 열 콘텐츠의 합계인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SUM(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열 콘텐츠의 합계인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

TEMP = SUM(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 합계인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SUM(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 합계이고, VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 합계이며, VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 합계입니다.
TEMP = SUM(V1[1:5]:V3, COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 합계이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 합계이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 합계입니다.
TEMP = SUM(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 합계인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = SUM(V1[1:5]:V3, ROW)
V1 - V3 열에서 해당 행의 합계가 1 - 5 행의 셀에 포함된 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
AVG 또는 MEAN	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.

TAN 매크로

TAN 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

TAN(data [, units_keyword])

매개변수

data

탄젠트를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

TAN은 지정된 데이터 범위에 있는 값의 탄젠트를 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 탄젠트를 포함합니다.

예

TEMP = TAN(PI/4) 또는 TEMP = TAN(PI/4, 0) 또는 TEMP = TAN(PI/4, RADIAN)
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TAN(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 탄젠트(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TAN(V1:V3, 1) 또는 TEMP = TAN(V1:V3, DEGREE)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 탄젠트이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 탄젠트입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = TAN(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 탄젠트입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ATAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
COS	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코사인을 계산합니다.
COT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코탄젠트를 계산합니다.
SIN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 사인을 계산합니다.
TANH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡탄젠트를 계산합니다.

TANH 매크로

TANH 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

TANH(data [, units_keyword])

매개변수

data

쌍곡탄젠트를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

units_keyword

이 선택적 키워드는 입력 값과 결과를 각도로 해석할지 라디안으로 해석할지 여부를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

RADIAN - 라디안으로 계산을 수행합니다(기본값).

DEGREE - 각도로 계산을 수행합니다.

이 매개변수를 지정하지 않으면 기본값은 라디안입니다. (라디안에서 각도로 변환하려면 PI로 나눈 다음 180을 곱하십시오.)

IBM Campaign에서 키워드 사용에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

설명

TANH는 지정된 데이터 범위에 있는 값의 쌍곡탄젠트를 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열의 숫자에 대한 쌍곡탄젠트를 포함합니다. 숫자에 대한 쌍곡탄젠트는 다음과 같이 계산됩니다.

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$$

참고: 값 x 가 너무 클 경우 오버플로우 오류가 리턴됩니다. 이 오류는 $\tanh(x)$ 가 최대 32비트 부동 소수점 값을 초과할 경우에 발생합니다. $\cosh(x)$ 가 0일 경우 TANH는 최대 32비트 부동 소수점 값을 리턴합니다.

예

TEMP = TANH(PI) or TEMP = TANH(PI, 0) or TEMP = TANH(PI, RADIAN)
값 1을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TANH(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 쌍곡탄젠트(라디안)인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TANH(V1:V3, 1) 또는 TEMP = TANH(V1:V3, DEGREE)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열 콘텐츠의 쌍곡탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열 콘텐츠의 쌍곡탄젠트이며, VY 열의 값은 V3 열 콘텐츠의 쌍곡탄젠트입니다. 모든 값은 각도로 표시됩니다.
TEMP = TANH(V1[1:5]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각 열은 1 - 5 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 쌍곡탄젠트이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 쌍곡탄젠트입니다. 모든 값은 라디안으로 표시됩니다.

관련 함수

함수	설명
ATAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 아크탄젠트를 계산합니다.
COSH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡코사인을 계산합니다.
COT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 코탄젠트를 계산합니다.
SINH	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 쌍곡사인을 계산합니다.
TAN	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 탄젠트를 계산합니다.

TOTAL 매크로

TOTAL 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

TOTAL(data [, keyword])

매개변수

data

합계를 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 IBM Campaign에서 적용되지 않습니다. 입력 데이터가 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 IBM Campaign을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

TOTAL은 지정된 데이터 범위에 있는 모든 셀의 합계를 계산합니다.

참고: TOTAL은 SUM 매크로 함수와 같습니다.

예

TEMP = TOTAL(3)값 3을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TOTAL((COLUMN(3, 5, 1)))
값 9를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TOTAL(V1)
V1 열 콘텐츠의 합계인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TOTAL(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열 콘텐츠의 합계인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TOTAL(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 합계인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TOTAL(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 합계이고, VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 합계이며, VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 합계입니다.

TEMP = TOTAL(V1[1:5]:V3, COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 합계이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 합계이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 합계입니다.
TEMP = TOTAL(V1:V3, ROW)
각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 합계인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TOTAL(V1[1:5]:V3, ROW)
V1 - V3 열에서 해당 행의 합계가 1 - 5 행의 셀에 포함된 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
AVG 또는 MEAN	셀 범위의 산술 평균 또는 평균을 계산합니다.

TRUNCATE 매크로

TRUNCATE 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

TRUNCATE(data)

매개변수

data

자를 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

TRUNCATE는 지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 정수 부분을 계산합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 포함된 숫자의 정수(소수 이외) 부분을 포함합니다.

참고: FRACTION 매크로 함수와 TRUNCATE 매크로 함수의 결과를 합하면 원래 값이 됩니다.

예

TEMP = TRUNCATE(4.3)
값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TRUNCATE(2.9)
값 -2를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TRUNCATE(V1)
각 값이 V1 열 콘텐츠의 분수 부분인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = TRUNCATE(V1:V3)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 잘린 부분이고, VX 열의 값은 V2 열의 잘린 부분이며, VY 열의 값은 V3 열의 잘린 부분입니다.
TEMP = TRUNCATE(V1[10:20])
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값의 잘린 부분을 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.
TEMP = TRUNCATE(V1[50:99]:V2)
TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성하며 각각 1 - 50 행의 값을 포함합니다(다른 셀은 비어 있음). TEMP 열의 값은 V1 열의 해당 행에 대한 잘린 부분이고, VX 열의 값은 V2 열의 해당 행에 대한 잘린 부분입니다.

관련 함수

함수	설명
CEILING	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 상한을 계산합니다.
FLOOR	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 하한을 계산합니다.
FRACTION	지정된 데이터 범위에 있는 각 값의 분수 부분을 리턴합니다.

UPPER 매크로

UPPER 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

UPPER(data)

매개변수

data

대문자로 변환할 문자열 값입니다.

설명

UPPER는 지정된 데이터 범위의 각 문자열 값을 대문자로 변환합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 해당 입력 열에 대문자 문자열을 포함합니다.

예

Temp = UPPER "gold"
"GOLD"를 포함하는 Temp라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = UPPER("jan 15, 1997")
ASCII 텍스트 문자열 "JAN 15, 1997"을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = UPPER("Pressure")
ASCII 텍스트 문자열 "PRESSURE"를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = UPPER(V1)
V1 열에 있는 각 문자열의 대문자를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

VARIANCE 매크로

VARIANCE 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

VARIANCE(data [, keyword])

매개변수

data

분산을 계산할 숫자 값입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

keyword

이 선택적 키워드는 입력 데이터 범위에 대해 계산이 수행되는 방식을 결정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

ALL - data의 모든 셀에 대해 계산을 수행합니다(기본값).

COL - data의 각 열에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

ROW - data의 각 행에 대해 개별적으로 계산을 수행합니다.

IBM Campaign에서 키워드를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 7 페이지의 『형식 사양』의 내용을 참조하십시오.

참고: 대부분의 매크로 함수는 키워드 매개변수 {ALL | COL | ROW}를 사용합니다. 이러한 키워드는 **IBM Campaign**에서 적용되지 않는데 그 이유는 입력 데이터는 항상 단일 열 또는 필드이기 때문입니다. 이 매크로는 항상 COL 키워드가 지정된 것처럼 동작합니다. 따라서 **IBM Campaign**을 사용할 경우 이 키워드를 지정할 필요가 없습니다.

설명

VARIANCE는 지정된 데이터 범위에 있는 모든 값의 분산을 계산합니다. 분산은 표준 편차를 제곱한 값입니다. 분산은 다음과 같이 계산됩니다.

$$\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \text{mean})^2$$

여기서 x 는 샘플이고, n 은 샘플 수이며, $mean$ 은 분포의 평균입니다.

참고: 샘플 수 n 이 1일 경우 VARIANCE는 오류를 리턴합니다.

예

TEMP = VARIANCE(V1)
V1 열 콘텐츠의 분산인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = VARIANCE(V1:V3)
V1, V2 및 V3 열 콘텐츠의 분산인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = VARIANCE(V1[10:20])
V1 열의 10 - 20 행에 있는 셀의 분산인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = VARIANCE(V1[1:5]:V4)
V1 - V4 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 분산인 단일 값을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = VARIANCE(V1:V3, COL)
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 단일 값은 V1 열 콘텐츠의 분산이고, VX 열의 단일 값은 V2 열 콘텐츠의 분산이며, VY 열의 단일 값은 V3 열 콘텐츠의 분산입니다.
TEMP = VARIANCE_(V1[1:5]:V3, COL) 또는 TEMP = VARIANCE(V1[1:5]:V3[1:5], COL)
각 열이 단일 값을 포함하는 TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열의 값은 V1 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 분산이고, VX 열의 값은 V2 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 분산이며, VY 열의 값은 V3 열의 1 - 5 행에 있는 셀의 분산입니다.

```
TEMP = VARIANCE(V1:V3, ROW)
```

각 셀 항목이 V1, V2 및 V3 열에 대한 해당 행의 분산인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.

```
TEMP = VARIANCE(V1[1:5]:V3,ROW) 또는 TEMP = VARIANCE(V1[1:5]:V3[1:5], ROW)
```

V1 - V3 열에서 해당 행의 분산이 1 - 5 행의 셀에 포함된 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

WEEKDAY 매크로

WEEKDAY 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
WEEKDAY(data [, conversion_keyword])
```

매개변수

data

요일을 나타내는 숫자 값(1 - 7)으로 변환할 ASCII 텍스트 날짜입니다. 이 매개변수는 따옴표로 묶인 ASCII 텍스트, 텍스트 열, 텍스트를 포함하는 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

conversion_keyword

이 선택적 키워드는 날짜 및 시간에 대한 텍스트 형식을 해석하는 방법을 지정합니다. 다음 중 하나를 선택하십시오.

1 - mm/dd/yy(기본값)

2 - dd-mmm-yy

3 - mm/dd/yy hh:mm

이 매개변수를 지정하지 않을 경우 기본값은 1입니다.

설명

WEEKDAY는 변환을 위해 지정된 날짜 및 시간 형식을 사용하여 지정된 데이터 범위의 텍스트 값을 요일을 나타내는 숫자 값으로 변환합니다. 숫자 0은 일요일, 1은 월요일, 6은 토요일을 나타냅니다. 지정된 conversion_keyword를 사용하여 텍스트 문자열의 구문을 분석할 수 없는 경우 WEEKDAY는 오류를 리턴합니다.

예

<pre>TEMP = WEEKDAY("1/1/95")</pre> <p>숫자 0(1995년 1월 1일은 일요일임)을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.</p>
<pre>TEMP = WEEKDAY(V1, 2)</pre> <p>V1 열에 텍스트 문자열의 요일에 해당하는 숫자를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 열 V1의 모든 텍스트 문자열에 대해 예상되는 양식은 dd-mmm-yy입니다(그렇지 않은 경우 ??? 's가 리턴됨).</p>
<pre>TEMP = WEEKDAY(V1:V3, 3)</pre> <p>TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1 열에 있는 텍스트 문자열의 요일을 나타내는 숫자를 포함합니다. VX 열은 V2 열에 있는 텍스트 문자열의 요일을 나타내는 숫자를 포함합니다. VY 열은 V3 열에 있는 텍스트 문자열의 요일을 나타내는 숫자를 포함합니다. V1 - V3 열의 모든 텍스트 문자열에 대해 예상되는 양식은 mm/dd/yy hh:mm입니다(그렇지 않은 경우 ??? 's가 리턴됨).</p>
<pre>TEMP = WEEKDAY(V1[10:20]:V2, 10)</pre> <p>TEMP 및 VX라는 두 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1 열의 10 - 20 행에 있는 텍스트 문자열의 요일을 나타내는 숫자를 포함합니다. VX 열은 V2 열의 10 - 20 행에 있는 텍스트 문자열의 요일을 나타내는 숫자를 포함합니다. 모든 텍스트 문자열의 예상되는 양식은 mm/dd/yy입니다(그렇지 않은 경우 ??? 's가 리턴됨).</p>

관련 함수

함수	설명
NUMBER	시간 및 날짜에 대한 ASCII 텍스트 문자열을 숫자 값으로 변환합니다.

WEEKDAYOF 매크로

WEEKDAYOF 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
WEEKDAYOF(date_string [, input_format])
```

매개변수

date_string

유효한 날짜를 나타내는 텍스트입니다.

input_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

설명

WEEKDAYOF는 요일을 date_string로 지정된 날짜에 대한 0 - 6(일요일 0, 월요일 1 등) 범위의 숫자로 리턴합니다. input_format을 제공하지 않을 경우 기본 키워드인 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

예

목요일은 한 주의 네 번째 요일이므로 WEEKDAYOF("08312000", MMDDYYYY)는 숫자 4를 리턴합니다.

참고: 유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

관련 함수

함수	설명
DAYOF	해당 월의 날짜를 숫자로 리턴합니다.
MONTHOF	해당 연도의 월을 숫자로 리턴합니다.
YEAROF	연도를 숫자로 리턴합니다.

XOR 매크로

XOR 매크로는 IBM Campaign 및 IBM Interact에서 사용 가능합니다.

구문

```
data1 XOR data2
```

매개변수

data1

data2의 값과 비트 단위 XOR 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

data2

data1의 값과 비트 단위 XOR 연산을 수행할 음이 아닌 정수입니다. 이는 상수 값, 열, 셀 범위 또는 이 중 하나로 평가되는 표현식일 수 있습니다. data2의 열 수는 data2가 상수가 아닌 한 data1의 열 수와 같아야 합니다. data의 형식 정의는 이 안내서에서 사용자의 IBM 제품에 해당하는 장의 "매크로 함수 매개변수" 섹션을 참조하십시오.

설명

XOR은 지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 XOR 연산을 수행합니다. 이 함수는 입력 열마다 새 열을 하나씩 리턴하며 각 열은 data1의 해당 열과 data2의 해당 열을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. 즉, data1의 첫 번째 열은 data의 첫 번째 열과 비트 단위 XOR 연산으로 처리되고, 두 번째 열은 두 번째 열끼리 차례대로 비트 단위 XOR 연산으로 처리됩니다.

data2가 상수이면 data1의 각 값은 해당 상수 값과 비트 단위 XOR 연산으로 처리됩니다. data2에 하나 이상의 열이 포함된 경우 data2의 한 열과 data2의 한 열 사이에서 행 단위 기준으로 계산이 수행됩니다. data1의 첫 번째 행이 data2의 첫 번째 행 값과 비트 단위 XOR 연산으로 처리되고, 두 번째 행은 두 번째 행끼리 차례대로 비트 단위 XOR 연산으로 처리됩니다. 이와 같은 행 단위 계산을 수행하면 가장 짧은 열의 마지막 값까지 각 행의 결과가 생성됩니다.

참고: 이 매크로 함수의 정밀도는 2^{24} 보다 작은 정수 값으로 제한됩니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.

예

TEMP = 3 XOR 7
값 4를 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 011과 111을 비트 단위 XOR 연산으로 처리하면 100입니다.
TEMP = V1 XOR 8
각 값이 2진 값 1000과 V1 열의 콘텐츠를 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1 XOR V1
모두 0을 포함하는 TEMP라는 열을 새로 작성합니다. 그 자신과 XOR 처리되는 모든 값은 0을 생성합니다.
TEMP = V1 XOR V2
각 값이 V1 열의 행 값과 V2 열의 해당 행 값을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과인 TEMP라는 열을 새로 작성합니다.
TEMP = V1:V3 XOR V4:V6
TEMP, VX 및 VY라는 세 개의 열을 새로 작성합니다. TEMP 열은 V1의 값과 V4 열의 해당 행 값을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VX 열은 V2부터 V5 열까지 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. VY 열은 V3부터 V6 열까지 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다.
TEMP = V1[10:20] XOR V2 또는 TEMP = V1[10:20] XOR V2[1:11]
TEMP라는 열을 새로 작성하며 처음 11개 셀은 V1 열의 10 - 20 행 값과 V2 열의 1 - 11 행 값을 비트 단위 XOR 연산으로 처리한 결과를 포함합니다. TEMP의 다른 셀은 비어 있습니다.

관련 함수

함수	설명
BIT_AND	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 AND를 계산합니다.
BIT_NOT	지정된 데이터 범위에 있는 콘텐츠의 비트 단위 NOT을 계산합니다.
BIT_OR	지정된 두 데이터 범위 간의 비트 단위 OR을 계산합니다.

YEAROF 매크로

YEAROF 매크로는 IBM Campaign에서만 사용 가능합니다.

구문

```
YEAROF(date_string [, input_format])
```

매개변수

date_string

유효한 날짜를 나타내는 텍스트입니다.

input_format

아래 테이블에 있는 키워드 중 하나로, date_string의 날짜 형식을 지정합니다.

설명

YEAROF는 연도를 date_string으로 지정된 날짜에 대한 숫자로 리턴합니다. input_format을 제공하지 않을 경우 기본 키워드인 DELIM_M_D_Y가 사용됩니다.

예

YEAROF("31082000", DDMYYYY)는 숫자 2000을 리턴합니다.

유효한 날짜 형식에 대한 추가 정보는 52 페이지의 『DATE』의 내용을 참조하십시오.

관련 함수

함수	설명
DAYOF	해당 월의 날짜를 숫자로 리턴합니다.
MONTHOF	해당 연도의 월을 숫자로 리턴합니다.
WEEKDAYOF	요일을 숫자로 리턴합니다.

IBM 기술 지원에 문의하기 전에

문서를 참조해도 문제점을 해결할 수 없는 경우, 회사의 전담 지원 담당자가 IBM 기술 지원 담당자와의 통화를 기록할 수 있습니다. 가이드라인을 사용하여 문제점을 효과적이고 성공적으로 해결할 수 있습니다.

회사의 전담 지원 담당자가 아닌 경우에는 IBM 관리자에게 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다.

참고: 기술 지원은 API 스크립트를 쓰거나 작성하지 않습니다. API 오퍼링을 구현하는 데 필요한 지원은 IBM Professional Services에 문의하십시오.

정보 수집

IBM 기술 지원에 문의하기 전에 다음 정보를 수집해야 합니다.

- 문제점의 특성에 대한 간단한 설명
- 해당 문제점이 발생할 때 표시되는 자세한 오류 메시지
- 문제점을 재현할 수 있는 자세한 단계
- 관련 로그 파일, 세션 파일, 구성 파일 및 데이터 파일
- "시스템 정보"에서 설명한 방법에 따라 얻을 수 있는 제품 및 시스템 환경에 대한 정보.

시스템 정보

IBM 기술 지원 담당자와 통화할 때 환경 정보를 요청하는 경우가 있습니다.

문제점 때문에 로그인이 불가능한 경우 외에는 IBM 애플리케이션에 대한 정보를 제공하는 정보 페이지에서 이러한 정보 대부분을 얻을 수 있습니다.

도움말 > 제품 정보를 선택하여 제품 정보 페이지에 액세스할 수 있습니다. 제품 정보 페이지에 액세스할 수 없는 경우에는 애플리케이션의 설치 디렉토리 아래에 있는 `version.txt` 파일을 확인하십시오.

IBM 기술 지원 담당자에게 문의

IBM 기술 지원 담당자에게 문의하는 방법은 IBM 제품 기술 지원 웹 사이트 (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)를 참조하십시오.

참고: 지원 요청을 입력하려면 IBM 계정으로 로그인해야 합니다. 이 계정은 IBM 고객 번호에 링크되어야 합니다. IBM 고객 번호와 사용자 계정을 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 지원 포털의 [지원 자원 > 정식 소프트웨어 지원](#)을 참조하십시오.

주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

07326

서울특별시 영등포구

국제금융로 10, 3IFC

한국 아이.비.엠 주식회사

대표전화서비스: 02-3781-7114

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 명시적 또는 묵시적인 일체의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및 (ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

07326

서울특별시 영등포구

국제금융로 10, 3IFC

한국 아이.비.엠 주식회사

대표전화서비스: 02-3781-7114

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

여기에 나오는 모든 IBM의 가격은 IBM이 제시하는 현 소매가이며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 실제 판매가는 다를 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이선스:

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용 없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이들 샘플 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다. 본 샘플 프로그램은 일체의 보증 없이 "현상태대로" 제공됩니다. IBM은 귀하의 샘플 프로그램 사용과 관련되는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 정보를 소프트카피로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

상표

IBM, IBM 로고 및 [ibm.com](http://www.ibm.com)은 전세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 "저작권 및 상표 정보"(<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>)에 있습니다.

개인정보 보호정책 및 이용 약관 고려사항

SaaS(Software as a Service) 솔루션을 포함한 IBM 소프트웨어 제품(이하 "소프트웨어 오퍼링")은 제품 사용 정보를 수집하거나 최종 사용자의 사용 경험을 개선하거나 최종 사용자와의 상호 작용을 조정하거나 그 외의 용도로 쿠키나 기타 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 쿠키는 웹 사이트에서 귀하의 브라우저로 전송된 후 사용자의 컴퓨터를 식별하는 태그로 귀하의 컴퓨터에 저장될 수 있는 데이터 조각입니다. 많은 경우, 이 쿠키로는 개인정보가 수집되지 않습니다. 귀하가

사용 중인 소프트웨어 오퍼링이 쿠키 및 유사한 기술을 통해 귀하가 개인 정보를 수집할 수 있도록 하는 경우 IBM은 아래 세부사항에 대해 귀하에게 통지합니다.

이 소프트웨어 오퍼링은 배치된 구성에 따라 세션 관리, 사용자 편리성 개선, 기타 사용량의 추적이나 기능적인 용도로 각 사용자의 이름과 개인 정보를 수집하는 세션 및 지속적 쿠키를 사용할 수 있습니다. 쿠키를 사용하지 못하도록 할 수 있지만 이 경우 쿠키를 통해 사용 가능한 기능도 제거됩니다.

여러 관할권에서는 쿠키 및 유사 기술을 통한 개인 정보의 수집을 규제하고 있습니다. 이 소프트웨어 오퍼링에 배치된 구성이 쿠키 및 기타 기술을 통한 최종 사용자의 개인 정보 수집 기능을 고객인 귀하에게 제공하는 경우, 귀하는 통지와 동의를 제공하기 위한 요건을 포함하여 그러한 정보 수집과 관련된 법률에 대한 법률 자문을 스스로 구해야 합니다.

IBM은 고객에게 다음을 요구합니다. 고객은 (1) 고객의 웹 사이트 이용 약관(예 : 개인정보 보호정책)에 관한 명확하고 눈에 잘 띄는 링크(IBM과 고객 각각의 정보 수집 및 이용 규정에 관한 링크 포함)를 제공하고 (2) 고객 대신 IBM이 방문자의 컴퓨터에 관련 기술의 목적에 대한 설명과 함께 쿠키와 GIF/웹 비콘을 배치한다고 알리며 (3) 법률에서 요구하는 경우, 고객이나 고객을 대신하는 IBM이 웹 사이트 방문자의 디바이스에 쿠키와 GIF/웹 비콘을 배치하기 전에 웹 사이트 방문자의 동의를 득하여야 합니다.

해당 용도의 쿠키를 포함하여 다양한 기술의 사용에 대한 자세한 정보는 "쿠키, 웹 비콘 및 기타 기술"이라는 제목의 온라인 개인정보 보호정책 (<http://www.ibm.com/privacy/details/us/en>) 부분을 참조하십시오.

