

IBM Marketing Platform
V9R0
2013 年 1 月 15 日

管理员指南

IBM

注意

在使用本信息及其支持的产品前，请先阅读第 463 页的『声明』中的信息。

目录

第 1 章 IBM Marketing Platform 简介. . . 1

关于 IBM EMM 安全功能	1
关于配置管理	2
IBM EMM 中的本地化	2
公共用户界面	3
登录 IBM EMM	3

第 2 章 管理用户帐户 5

用户帐户的类型: 内部和外部	5
用户帐户的属性	5
添加用户帐户	6
删除用户帐户	6
更改内部用户密码到期日期	7
重置内部用户密码	7
更改用户帐户属性	7
更改用户系统状态	8
添加用户数据源	8
更改用户数据源密码或登录名	8
删除用户数据源	8
用户窗口参考	9
每个用户的语言环境首选项	11
设置用户语言环境首选项	11
外部用户的同步	11
强制同步外部用户	11

第 3 章 管理安全性 13

在何处查找有关 IBM EMM 中的安全管理的信息	13
关于 Marketing Platform 中的安全管理	14
关于角色名称和策略名称中的特殊字符	14
关于 Marketing Platform 和 Campaign 中的角色和许可权	15
Marketing Platform 中的安全管理过程	15
组的类型: 内部和外部	15
关于分区和安全管理	16
预先配置的用户和角色	17
保留 platform_admin 帐户	18
管理内部组	18
添加内部组	18
添加子组	19
删除组或子组	19
更改组或子组描述	19
将组分配给分区	19
将用户添加至组或子组	20
从组或子组中除去用户	20
用户组窗口参考	21
管理用户角色和许可权	22
创建角色	22
修改角色许可权	22
除去角色	22
将角色分配给组或从组中除去角色	23
将角色分配给用户或从用户中除去角色	23

参考: 许可权状态的定义	23
参考: 只使用基本角色的产品的许可权	24
参考: Marketing Platform 的许可权	24
参考: Interaction History 的许可权	25
参考: Attribution Modeler 的许可权	25

第 4 章 管理 IBM Campaign 中的安全性 27

关于安全策略	27
全局安全策略	27
Campaign 如何评估许可权	28
使用“所有者”和“文件夹所有者”角色	28
设计安全策略的准则	28
安全方案	29
方案 1: 只有一个部门的公司	29
方案 2: 具有多个独立部门的公司	30
方案 3: 部门内受限制的访问	32
实现安全策略	33
创建安全策略	33
删除安全策略	33
将安全策略分配给文件夹或对象	33
关于 Campaign 中的管理许可权	34
配置报告文件夹许可权	34
参考: Campaign 中的管理许可权	35
Windows 模拟管理	38
Windows 模拟是什么?	38
为什么使用 Windows 模拟?	38
Campaign 用户与 Windows 用户之间有什么关系?	39
Windows 模拟组	39
Windows 模拟和登录 IBM EMM	39
使用 Windows 模拟	39
关于代理服务器认证的支持	40
设置名为 proxy 的虚拟数据源的认证凭证	41

第 5 章 管理配置 43

关于属性类别	43
识别类别类型	43
使用模板复制类别	43
删除类别	44
关于属性描述	44
关于刷新显示	45
关于缺省用户语言环境首选项	45
编辑属性值	45
导航到类别	45
编辑属性值	46
复制和删除类别	46
从模板创建类别	46
删除类别	46

第 6 章 创建和管理仪表板 47

仪表板规划	47

仪表板受众	47
查看仪表板所需的用户许可权	47
预先定义的 portlet	48
预先定义的 portlet 可用性	48
预先组装的仪表板	48
预先组装的仪表板可用性	48
参考: 预先组装的仪表板	49
IBM Cognos 报告性能注意事项	50
调度仪表板报告	50
预先定义的 portlet 描述	51
Marketing Operations IBM Cognos 报告 portlet	51
Marketing Operations 列表 portlet	52
Campaign IBM Cognos 报告 portlet	52
Campaign 列表 portlet	53
eMessage IBM Cognos 报告 portlet	53
Interact IBM Cognos 报告 portlet	53
Distributed Marketing 列表 portlet	54
Contact Optimization 列表 portlet	54
Attribution Modeler IBM Cognos 报告 portlet	54
Interaction History IBM Cognos 报告 portlet	55
仪表板设置	55
管理仪表板所需要的许可权	55
仪表板布局	55
仪表板和分区	55
启用或禁用预先定义的 portlet	56
创建非预先组装的仪表板	57
创建预先组装的仪表板	57
将预定义的 portlet 添加至仪表板	57
分配或更改仪表板管理员	58
从仪表板中除去 portlet	58
更改 portlet 的名称或属性	59
更改仪表板的名称或属性	59
删除仪表板	59
快速链接 portlet	59
创建快速链接 portlet	60
定制 portlet	60
定制 portlet 类型和可用性	60
定制 portlet 的认证注意事项	60
Portlet 创建过程概述	61
从现场 Digital Analytics for On Premises 报告准备 URL	61
从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL	62
从 IBM Digital Analytics 报告准备 URL	63
从内部网或互联网页面准备 URL	63
将用户创建的 portlet 添加至仪表板	63
管理 portlet 窗口参考	64
“创建定制 Portlet”窗口参考	64
仪表板成员资格管理	64
关于仪表板管理任务	64
授予或除去仪表板成员资格	64
第 7 章 使用 Ischeduler 调度运行	67
Campaign 调度进程与 IBM EMM Scheduler 之间的差别	67
调度程序触发器	67
入站触发器	68

调度程序调速	69
调度程序重复模式	69
运行依赖关系	70
时区设置	70
Scheduler 局限性	71
调度 Campaign 流程图的许可权	71
用于调度 Campaign 流程图的运行参数	71
有关覆盖 Campaign 流程图运行计划的缺省参数	71
可调度的对象或事件	72
使用缺省参数创建流程图日程安排	72
通过覆盖缺省参数创建流程图日程安排	72
设置调速	73
创建或编辑调度窗口参考	73
覆盖流程图参数窗口参考	74
调度管理页面	74
调度程序管理窗口参考	75

第 8 章 启用在 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录	77
使用自动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录	78
使用手动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录	79
配置 Web 应用程序服务器以启用 IBM Digital Analytics 与 IBM EMM 之间的单点登录	81

第 9 章 与 Windows Active Directory 集成	83
Active Directory 集成功能	83
Active Directory 集成先决条件	86
如何将 IBM EMM 与 Windows Active Directory 集成	86
配置过程核对表 (Active Directory 集成)	86
获取必需的信息	87
计划组成员资格和映射	88
将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中	88
在 IBM EMM 中配置集成	88
测试同步	91
设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户	91
将安全方式设置为 Windows 集成登录	91
将角色分配给映射的组	92
重新启动 Web 应用程序服务器	92
配置浏览器	92
测试以 Active Directory 用户的身份登录	92

第 10 章 与 LDAP 服务器集成	93
LDAP 集成功能	93
LDAP 集成先决条件	95
如何将 IBM EMM 与 LDAP 服务器集成	95
配置过程核对表 (LDAP 集成)	96
获取必需的信息	96
计划组成员资格和映射	97
将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中	98
在 IBM EMM 中配置集成	98
测试同步	100

将安全方式设置为 LDAP	101
将角色分配给映射的组	101
重新启动 Web 应用程序服务器	101
测试以 LDAP 用户的身份登录	101
第 11 章 与 Web 访问控制平台集成	103
SiteMinder 集成先决条件	105
Tivoli Access Manager 集成先决条件	106
如何将 IBM EMM 与 Web 访问控制平台集成	107
配置过程核对表 (Web 访问控制集成)	107
执行 LDAP 集成	108
在 IBM EMM 中配置 Web 访问控制集成	108
重新启动 Web 应用程序服务器	108
测试 Web 访问控制同步和 IBM EMM 登录	109
第 12 章 管理警报和通知	111
警报和通知预订	111
设置系统警报和通知预订	111
配置电子邮件预订	112
第 13 章 实现 SSL	113
关于 SSL 证书	113
IBM EMM 中的客户机和服务器角色	114
了解 IBM EMM 中的 SSL	115
如何在 IBM EMM 中实现 SSL	116
配置过程核对表 (SSL)	116
获取或创建证书	116
将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL	119
将 IBM EMM 配置为使用 SSL	119
验证 SSL 配置	125
SSL 的有用链接	125
第 14 章 设置数据过滤器	127
关于设置数据过滤器	127
数据过滤器关联以限制用户访问	127
数据过滤器概念	127
创建数据过滤器的两种方法: 自动生成和手动指定	128
如何使用手动指定设置数据过滤器	128
配置过程核对表 (手动指定数据过滤器)	128
安装 Marketing Platform	129
计划数据过滤器标准 (手动生成)	129
获取必需的信息 (手动指定)	129
创建 XML 以指定数据过滤器 (手动指定)	129
填充数据过滤器系统表	129
将用户和组分配给数据过滤器	130
数据过滤器 XML 引用 (手动指定)	130
示例: 手动指定数据过滤器	133
如何使用自动指定设置数据过滤器	137
配置过程核对表	137
安装 Marketing Platform	138
计划数据过滤器标准 (自动生成)	138
获取数据库的 JDBC 驱动程序	138
获取必需的信息 (自动生成)	139
创建 XML 以指定数据过滤器 (自动生成)	139
填充数据过滤器系统表	139
将用户和组分配给数据过滤器	139

数据过滤器 XML 引用 (自动生成)	139
示例: 自动生成数据过滤器集合	144
在创建初始集合之后添加数据过滤器	149

第 15 章 管理数据过滤器 151

通过用户和组分配限制数据访问	151
关于高级搜索	151
数据过滤器分配	152
查看已分配数据过滤器	152
将用户和组分配给数据过滤器	152
除去数据过滤器分配	153

第 16 章 IBM Marketing Platform 日志 155

关于系统日志	155
配置系统日志	155

第 17 章 配置过程核对表 157

配置过程核对表 (手动指定数据过滤器)	157
配置过程核对表 (Active Directory 集成)	158
配置过程核对表 (LDAP 集成)	159
配置过程核对表 (Web 访问控制集成)	159
配置过程核对表 (SSL)	160

第 18 章 IBM Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本 161

在其他机器上运行 Marketing Platform 实用程序	162
在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序	162
参考: Marketing Platform 实用程序	163
configTool 实用程序	163
alertConfigTool 实用程序	166
datafilteringScriptTool 实用程序	167
encryptPasswords 实用程序	168
partitionTool 实用程序	169
populateDb 实用程序	171
restoreAccess 实用程序	172
scheduler_console_client 实用程序	173
关于 Marketing Platform SQL 脚本	175
参考: Marketing Platform SQL 脚本	175
除去所有数据 (ManagerSchema_DeleteAll.sql)	175
仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)	176
除去系统表 (ManagerSchema_DropAll.sql)	176
创建系统表	176

附录 A. “配置”页面上的配置属性 179

Marketing Platform 配置属性	179
General Navigation	179
General Data filtering	179
General Password settings	180
General Miscellaneous	182
General Communication Email	183
Platform	184
Platform Scheduler	186
Platform Scheduler Recurrence definitions	187

Platform Scheduler Schedule registrations Campaign [Object type]	188	Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Contact Metric]	228
Platform Scheduler Schedule registrations Campaign [Object type] [Throttling group] . .	189	Reports Schemas Campaign [schema name] Columns [Response Metric]	229
Platform Security	189	Reports Schemas Campaign Performance . .	230
Platform Security Login method details Windows integrated login	190	Reports Schemas Campaign Offer Response Breakout	231
Platform Security Login method details LDAP	192	Reports Schemas Campaign Offer Response Breakout [Response Type]	231
Platform Security Login method details Web access control	195	Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout	232
Platform Security Login method details LDAP synchronization	195	Reports Schemas Campaign Campaign Offer Contact Status Breakout [Contact Status Code] .	233
Platform Security Login method details LDAP synchronization LDAP reference to IBM Marketing Platform group map	203	Reports Schemas Campaign Custom Attributes Columns [Campaign Custom Column]	234
Platform Notifications	204	Reports Schemas Campaign Custom Attributes Columns [Offer Custom Column]	234
IBM Digital Analytics 配置属性	204	Reports Schemas Campaign Custom Attributes Columns [Cell Custom Column]	235
Coremetrics	204	Reports Schemas Interact	236
Coremetrics Integration partitions partition[n]	204	Reports Schemas Interact Interact Performance	237
Interaction History 配置属性	205	Reports Schemas eMessage	237
Interaction History	205	IBM Marketing Operations 配置属性	238
Interaction History navigation	205	Marketing Operations	238
Interaction History partitions partition[n] datasource	207	Marketing Operations navigation	238
Interaction History partitions partition[n] configuration	208	Marketing Operations about	240
Interaction History partitions partition[n] CoreMetrics	208	Marketing Operations umoConfiguration	241
Interaction History partitions partition[n] CampaignAndInteract	212	Marketing Operations umoConfiguration Approvals	246
Interaction History partitions partition[n] eMessage	213	Marketing Operations umoConfiguration templates	246
Interaction History partitions partition[n] Reports	215	Marketing Operations umoConfiguration attachmentFolders	248
Attribution Modeler 配置属性	215	Marketing Operations umoConfiguration Email	250
Attribution Modeler navigation	215	Marketing Operations umoConfiguration markup	250
AttributionModeler AMListener	216	Marketing Operations umoConfiguration grid	252
AttributionModeler partitions partition[n] AMFields	217	Marketing Operations umoConfiguration workflow	253
Attribution Modeler partitions partition[n]. .	218	Marketing Operations umoConfiguration integrationServices	255
Attribution Modeler partitions partition[n] dataSources	219	Marketing Operations umoConfiguration campaignIntegration	255
AttributionModeler partitions partition[n] server encoding	219	Marketing Operations umoConfiguration reports	256
AttributionModeler partitions partition[n] server logging	220	Marketing Operations umoConfiguration invoiceRollup	256
Attribution Modeler partitions partition[n] AdvancedOptions	221	Marketing Operations umoConfiguration database	257
报告配置属性	223	Marketing Operations umoConfiguration listingPages	260
Reports Integrations Cognos [version] . . .	223	Marketing Operations umoConfiguration objectCodeLocking	261
Reports Schemas [product] [schema name] SQL Configuration	226	Marketing Operations umoConfiguration thumbnailGeneration	262
Reports Schemas Campaign	227	Marketing Operations umoConfiguration Scheduler intraDay	263
Reports Schemas Campaign Offer Performance	227		

Marketing Operations umoConfiguration Scheduler daily	263	eMessage partitions partition[n] recipientListUploader	366
Marketing Operations umoConfiguration Notifications	264	eMessage partitions partition[n] responseContactTracker.	366
Marketing Operations umoConfiguration Notifications Email	265	Interact 配置属性	367
Marketing Operations umoConfiguration Notifications project	267	Interact 运行时环境配置属性	367
Marketing Operations umoConfiguration Notifications projectRequest	269	Interact 设计环境配置属性	402
Marketing Operations umoConfiguration Notifications program	270	Contact Optimization 配置属性	420
Marketing Operations umoConfiguration Notifications marketingObject	270	Campaign unicaACOListener	420
Marketing Operations umoConfiguration Notifications approval	271	Campaign partitions partition[n] Optimize sessionRunMonitor	423
Marketing Operations umoConfiguration Notifications asset.	271	Campaign partitions partition[n] Optimize MemoryTuning	423
Marketing Operations umoConfiguration Notifications invoice	272	Campaign partitions partition[n] Optimize userTemplateTables	423
Campaign 配置属性	273	Campaign partitions partition[n] Optimize AlgorithmTuning.	423
Campaign	273	Campaign partitions partition[n] Optimize Debug	428
Campaign Collaborate	274	Campaign partitions partition[n] Optimize logging.	428
Campaign navigation	274	Campaign unicaACOOptAdmin	430
Campaign caching	277	Distributed Marketing 配置属性.	432
Campaign partitions	278	导航	432
Campaign monitoring	354	配置设置	433
Campaign ProductReindex	356	附录 B. 重建 IBM EMM frameset 品牌 459	
Campaign unicaACLlistener	357	准备公司主题	459
Campaign logging.	361	应用公司主题	460
eMessage 配置属性	361	联系 IBM 技术支持 461	
eMessage serverComponentsAndLocations hostedServices	361	声明 463	
eMessage partitions partition[n] hostedAccountInfo	362	商标	464
eMessage partitions partition[n] dataSources systemTables	363	隐私策略和使用条款注意事项	465

第 1 章 IBM Marketing Platform 简介

IBM® Marketing Platform 为 IBM EMM 产品提供安全、配置和仪表板功能。

- IBM EMM 中许多产品的报告支持。
- IBM 应用程序中的安全性支持，包括认证和授权。
- 配置管理，包括设置用户语言环境首选项和用于编辑一些 IBM EMM 应用程序的配置属性的界面。
- 一个调度程序，可让您将进程配置为以您定义的时间间隔运行。
- “仪表板”页面，可配置为包括可用于对将填充组织中各种角色的用户分组的信息。
- IBM EMM 产品的公共用户界面。

关于 IBM EMM 安全功能

Marketing Platform 中的安全功能包含中央存储库和基于 Web 的界面，在该界面中定义 IBM EMM 内部用户并为用户分配 IBM EMM 应用程序中功能的各种级别的访问权。

IBM EMM 应用程序使用 Marketing Platform 的安全功能来认证用户、检查用户应用程序访问权以及存储用户数据库凭证和其他必要的凭证。

在 IBM 中使用的安全技术

Marketing Platform 使用业界标准加密方法来执行认证以及在所有 IBM EMM 应用程序中强制实施安全性。会使用许多加密技术保护用户和数据库密码。

通过角色进行许可权管理

Marketing Platform 定义用户对大部分 IBM EMM 应用程序中功能的基本访问权。此外，对于 Campaign 和 Marketing Platform，可以控制用户对应用程序中功能和对象的访问权。

可以将各种许可权分配给角色。然后可以按以下方法之一管理用户许可权。

- 将角色分配给个别用户
- 将角色分配给组，然后使用户成为该组的成员

关于 Campaign 分区

Marketing Platform 提供 Campaign 系列产品中分区的支持。分区提供保护与不同用户组相关联的数据的方法。配置 Campaign 或相关的 IBM EMM 应用程序以使用多个分区操作，每个分区在应用程序用户看来都是应用程序的一个实例，不会指示其他分区存在于相同的系统上。

关于组

子组将继承分配给其父代的角色。IBM EMM 管理员可以定义数目不限的组，并且任何用户都可以是多个组的成员。这使得创建不同的角色组合更容易。例如，用户可以是 eMessage 管理员和没有管理特权的 Campaign 用户。

组可以只属于一个分区。

数据源凭证管理

用户和管理员都可以事先设置用户的数据源凭证，因此当用户使用需要访问数据源的 IBM 应用程序时，不会提示他们提供数据源凭证。

与外部用户和组管理系统集成

IBM EMM 可配置为与用于集中管理用户和资源的外部系统集成。这些系统包括 Windows Active Directory 服务器、其他受支持的 LDAP 目录服务器和 Web 访问控制平台（例如 Netegrity SiteMinder 和 IBM Tivoli® Access Manager）。这可减少错误、降低支持成本和缩短在生产环境中部署应用程序所需的时间。

数据过滤器

Marketing Platform 支持可配置的数据过滤器，以允许您指定 IBM EMM 产品中的数据访问限制。数据过滤器可以限制 IBM 用户可在 IBM 应用程序中查看和使用的客户数据。

关于配置管理

“配置”页面可让您访问 IBM EMM 应用程序的中央配置属性。

Marketing Platform 中具有 Admin 特权的用户可以使用“配置”页面来执行下列操作。

- 浏览配置属性，这些配置属性按产品组织为类别和子类别的层次结构。
- 编辑配置属性的值。
- 删除某些类别（可以删除的类别会在“设置”页面上显示 **删除类别** 链接）。

可以使用 Marketing Platform 附带提供的实用程序，在“配置”页面上进行其他更改。有关详细信息，请参阅第 163 页的『configTool 实用程序』。

IBM EMM 中的本地化

Marketing Platform 通过其字符集编码以及让管理员设置个别用户或所有用户的语言环境首选项来支持本地化。用户也可以设置他们自己的本地首选项。

对于内部用户和外部用户，可以按每个用户或在支持此功能的 IBM 应用程序之间设置语言环境首选项。此首选项设置影响 IBM 应用程序中语言、时间、数字和日期的显示。

Marketing Platform 支持 UTF-8 作为缺省字符集编码，该编码允许用户以任何语言（例如中文或日语）输入数据。但是，请注意，Marketing Platform 中任何字符集的完全支持还取决于下列各项的配置：

- Marketing Platform 系统表数据库
- 用来访问 IBM EMM 的客户机和浏览器。

公共用户界面

Marketing Platform 提供 IBM EMM 应用程序的公共访问点和用户界面。

公共界面提供下列功能。

- 当安装多个 IBM EMM 产品时，可以在产品之间导航而不必启动新窗口。
- 可以查看最近访问的页面列表，并使用**最近**菜单导航回这些页面中的任何一个页面。
- 可以将 IBM EMM 页面设置为主页（登录时看到的第一个页面），并且可随时单击“主页”图标回到该页面。
- 可以使用**搜索**字段访问每个已安装产品的搜索功能。此搜索功能的上下文是您正在查看的页面。例如，如果您正在查看 Campaign 中的竞销活动列表，那么搜索将在竞销活动中进行。如果您要搜索 Marketing Operations 项目，那么应在查看 Marketing Operations 项目列表时执行搜索。

登录 IBM EMM

此过程用于登录 IBM EMM。

需要下列各项。

- 内部网（网络）连接，用于访问 IBM EMM 服务器。
- 您的计算机上安装了受支持的浏览器。
- 拥有用于登录 IBM EMM 的用户名和密码。
- 拥有在您的网络上访问 IBM EMM 所需的 URL。

URL 为：

`http://host.domain.com:port/unica`

其中

host 是安装 Marketing Platform 的机器。

domain.com 是主机所在的域。

port 是 Marketing Platform 应用程序服务器正在侦听的端口号。

注：以下过程假设您使用具有 Marketing Platform 的 Admin 访问权的帐户登录。

使用您的浏览器访问 IBM EMM URL。

- 如果 IBM EMM 配置为与 Windows Active Directory 或 Web 访问控制平台集成，并且您已登录该系统，那么您将会看到缺省仪表板页面。这表示您已登录。
- 如果您看到登录屏幕，请使用缺省管理员凭证来登录。在单分区环境中，请使用 `asm_admin` 并使用 `password` 作为密码。在多分区环境中，请使用 `platform_admin` 并使用 `password` 作为密码。

提示会要求您更改密码。您可以输入现有的密码，但为了提高安全性，您应该选择新的密码。

- 如果 IBM EMM 配置为使用 SSL，那么您第一次登录时系统会提示您接受数字安全证书。单击是接受证书。

如果登录成功，那么 IBM EMM 会显示缺省仪表板页面。在完成对它的配置之前，仪表板页面上可能会显示“未找到页面”消息。

使用分配给 Marketing Platform 管理员帐户的缺省许可权，可以使用设置菜单下面列示的选项管理用户帐户和安全性。要管理 IBM EMM 仪表板，必须以 **platform_admin** 的身份登录。

第 2 章 管理用户帐户

本节描述如何管理使用 IBM Marketing Platform 用户界面创建的用户帐户的属性，这些用户帐户称为内部帐户。这与外部用户帐户相对，外部用户帐户是从 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统等外部系统导入的。

可以使用 Marketing Platform 用户界面管理内部帐户。外部帐户在外部系统中管理。

用户帐户的类型：内部和外部

当 IBM EMM 与外部服务器（例如受支持的 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统）集成时，它支持两种类型的用户帐户：内部和外部。

- **内部** – 使用安全用户界面在 IBM EMM 中创建的用户帐户。这些用户通过 IBM EMM 认证。
- **外部** – 通过与外部服务器同步导入到 IBM EMM 中的用户帐户。仅当已将 IBM EMM 配置为与外部服务器集成时，此同步才会发生。这些用户通过外部服务器认证。外部服务器的示例是 LDAP 服务器和 Web 访问控制服务器。

根据您的配置，您可以只具有内部用户、只具有外部用户或两者的组合。如果将 IBM EMM 与 Windows Active Directory 集成并且启用 Windows 集成登录，那么您只能具有外部用户。

有关将 IBM EMM 与 LDAP 服务器或 Windows Active Directory 服务器集成的更多信息，请参阅本指南中的相关章节。

外部用户的管理

通常，外部用户帐户的属性是通过外部系统管理的。在 IBM EMM 中，您可以控制外部用户帐户的以下方面：数据源、通知首选项、IBM EMM 应用程序的语言环境首选项和内部组（但不是外部组）中的成员资格。

在 IBM EMM 界面中识别内部和外部用户

在 IBM EMM 的“用户”部分中，内部用户和外部用户具有不同的图标，如下图所示。

- 内部 - 
- 外部 - 

用户帐户的属性

本节提供有关用户帐户的属性的详细信息。

当用户忘记密码时

Marketing Platform 会以散列形式存储内部用户的密码，并且这些存储的密码无法复原为明文。必须为具有内部帐户但忘记密码的用户分配新密码。

重置密码

具有内部帐户的用户可通过提供原始密码并且再输入并确认新密码来更改他们自己的密码。IBM EMM 管理员也可以根据需要重置任何用户的密码。

密码到期日期

可以在“配置”页面设置所有用户的密码到期时间间隔。还可以逐个为用户设置到期日期（当系统范围到期日期未设置为从不到期时）。

用户帐户的系统状态

用户的系统状态为活动或已禁用。已禁用帐户的用户不能登录任何 IBM EMM 应用程序。如果已禁用的用户帐户先前是活动的，并且在一个或多个组中具有成员资格，那么您可以再次使该帐户活动。当您使已禁用的用户帐户活动时，会保留组成员资格。

备用登录名

可以指定任何用户帐户的备用登录。当 Campaign 侦听器在 UNIX 类型系统上以 root 用户的身份运行时，通常需要备用登录。

数据源

用户需要相应的凭证来访问由一些 IBM EMM 应用程序使用的数据源。可以在用户帐户属性中输入这些凭证。

当用户正在 IBM EMM 应用程序（例如 Campaign）中工作并且系统提示该用户输入数据源信息时，IBM EMM 应用程序会将此信息存储在 Marketing Platform 数据源中。这些数据源出现在 Marketing Platform 中的用户的数据源列表中，即使它们不是使用 IBM EMM 界面创建的也是如此。

添加用户帐户

此过程用于添加用户帐户。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击**新建用户**。
3. 完成表单，然后单击**保存更改**。

如果您在登录名中使用特殊字符，请务必小心。请参阅第 9 页的『用户窗口参考』以了解受允许的特殊字符。

4. 单击**确定**。

新用户名将出现在列表中。

删除用户帐户

使用此过程来删除用户帐户。

要点：如果 Campaign 许可权的设置方式会将 Campaign 对象的所有权或访问权限限制为单个用户，那么删除该用户的帐户会使该对象不可访问。您应该改为禁用而不删除此类帐户。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要删除的帐户的用户名。
3. 单击右侧窗格中帐户详细信息上方的**删除用户**按钮。
4. 单击**确定**。

更改内部用户密码到期日期

如果将系统范围密码到期属性设置为永不过期，那么不能更改个别用户的密码到期日期。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击用户名。
3. 单击页面底部的**编辑属性**链接。
4. 在**密码到期**字段中更改日期。
5. 单击**确定**。

重置内部用户密码

此过程用于重置内部用户密码。

1. 单击**设置 > 用户**。

用户名列表将显示在左侧窗格中。

2. 单击要更改的用户名。
3. 单击页面底部的**重置密码**链接。
4. 在**密码**字段中输入新密码。
5. 在**确认**字段中输入相同的密码。
6. 单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。

注：重置用户密码后，当用户下一次登录 IBM EMM 应用程序时，会提示他们更改其密码。

更改用户帐户属性

此过程用于更改用户帐户属性。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要更改的帐户的名称。
3. 单击页面底部的**编辑属性**链接。
4. 根据需要编辑字段。

要重置内部帐户的密码，请参阅『重置内部用户密码』。

5. 单击**保存更改**以保存更改。
6. 单击**确定**。

更改用户系统状态

此过程用于更改用户系统状态。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要更改的帐户的名称。
3. 单击页面底部的**编辑属性**链接。
4. 在**状态**下拉列表中选择状态。选项是 **ACTIVE** 和 **DISABLED**。

注：如果选择 **DISABLED**，那么用户将不再能够登录任何 IBM EMM 应用程序。
对 Marketing Platform 具有 Admin 访问权的用户无法禁用他们本身。

5. 单击**保存更改**以保存更改。
6. 单击**确定**。

添加用户数据源

此过程用于添加用户数据源。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要更改的帐户的名称。
3. 单击页面底部的**编辑数据源**链接。
4. 单击**添加新的**。
5. 完成表单，然后单击**保存更改**以保存更改。
6. 单击**确定**。

更改用户数据源密码或登录名

此过程用于更改数据源密码或登录名。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要更改的帐户的名称。
3. 单击页面底部的**编辑数据源**链接。
4. 单击要更改的**数据源名称**。
5. 编辑字段。有关详细信息，请参阅第 7 页的『更改用户帐户属性』。

如果未设置新密码，那么将会保留旧密码。

6. 完成表单，然后单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。

删除用户数据源

此过程用于删除用户数据源。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要更改的帐户的名称。
3. 单击页面底部的**编辑数据源**链接。
4. 单击要删除的数据源的名称。
5. 单击**删除**。

6. 单击**确定**。

用户窗口参考

如果您在填写“用户”页面上的字段时需要帮助，请参阅此表。

新建用户

字段	描述
名字	用户的名字。
姓氏	用户的姓氏。
登录名	用户的登录名。这是唯一的必填字段。登录名中仅允许以下特殊字符。 • 大写和小写字母字符（A-Z、a-z） • 数字（0-9） • “at”符号（@） • 连字符（-） • 下划线（_） • 点（.） • 双字节字符（例如中文字符） 请勿在登录名中包含其他特殊字符（包括空格）。
密码	用户的密码。 创建密码时，请遵循下列规则。 • 密码区分大小写。例如，password 与 Password 不相同。 • 在 IBM EMM 中创建或重置密码时，可以使用任何字符。 其他密码需求在“配置”页面上设置。要查看您的 IBM EMM 安装中的密码需求，请单击密码旁边的密码规则链接。
确认密码	与您在 密码 字段中输入的密码相同。
职位	用户的职位。
部门	用户的部门。
公司	用户的公司。
国家/地区	用户所在的国家/地区。
地址	用户的地址。
工作电话	用户的工作电话号码。
移动电话	用户的移动电话号码。
家庭电话	用户的家庭电话号码。

字段	描述
电子邮件地址	此用户的电子邮件地址。 此字段必须符合 RFC 821 中定义的电子邮件地址。有关详细信息，请参阅 RFC 821。
备用登录	用户的 UNIX 登录名，如果存在的话。 当 Campaign 侦听器在 UNIX 类型系统上以 root 用户的身份运行时，通常需要备用登录。
状态	从下拉列表中选择 ACTIVE 或 DISABLED。 缺省情况下，ACTIVE 会处于选中状态。 系统会阻止已禁用的用户登录所有 IBM EMM 应用程序。

编辑属性

字段与“新建用户”窗口上的字段相同，下表中显示的字段除外。

字段	描述
密码	此字段在“编辑属性”窗口中不可用。
登录名	此字段在“编辑属性”窗口中不可用。
密码到期	采用适合语言环境的格式的日期（例如，对于 en_US，格式是 MM，dd，yyyy）。 当将系统范围到期日期设置为永不过期时，不能更改用户的到期日期。

重新设置密码

字段	描述
密码	新密码。
确认	与您在 密码 字段中输入的密码相同。

新建数据源/编辑数据源属性

字段	描述
数据源	您希望用户能够从 IBM EMM 应用程序访问的数据源的名称。IBM EMM 称保留大小写以供显示之用，但使用不区分大小写规则来进行比较和创建（例如，您不能同时创建 customer 和 Customer 数据源名称）。这是必需属性。
数据源登录名	此数据源的登录名。这是必需属性。

字段	描述
数据源密码	此数据源的密码。如果数据源帐户没有密码，那么可以让此字段留空。
确认密码	再次输入密码（如果让数据源密码字段留空，请留空）。

每个用户的语言环境首选项

对于内部用户和外部用户，可以按每个用户设置语言环境首选项。此首选项设置影响 IBM EMM 应用程序中语言、时间、数字和日期的显示。 >

还存在针对所有用户在整个 IBM EMM 中应用的缺省设置。有关详细信息，请参阅第 45 页的『关于缺省用户语言环境首选项』。

为个别用户设置此属性时，您应用于该用户的设置会覆盖缺省设置。

注：语言环境的可用性可能会因 IBM EMM 应用程序而异，并且并非所有 IBM EMM 应用程序都支持此语言环境设置。请参阅特定产品文档，以确定 IBM EMM 中语言环境设置的可用性和支持。

设置用户语言环境首选项

此过程用于设置用户的语言环境首选项。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要设置其语言环境首选项的用户名。
3. 单击页面底部的**编辑配置首选项**链接。
4. 单击左侧窗格中的**套件**。
5. 从下拉列表中选择选项。
6. 单击**保存并完成**。

外部用户的同步

当将 IBM EMM 配置为与 Windows Active Directory 或 LDAP 服务器同步时，会以预先定义的时间间隔自动同步用户和组。

在这些自动同步期间，只会将自从上次同步以来已创建或更改的那些用户和组放入到 IBM EMM 中。您可以使用 IBM EMM 的“用户”区域中的“同步”功能来强制同步所有用户和组。

使用本节中的过程来强制同步外部用户。

强制同步外部用户

当 IBM EMM 与 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统集成时，可使用此过程来强制同步用户。

1. 登录 IBM EMM，然后单击**设置 > 用户**。
2. 单击**同步**。

将会同步用户和组。

第 3 章 管理安全性

IBM Marketing Platform 支持角色和许可权以控制用户对 IBM EMM 应用程序中的对象和功能的访问权。

只有 Marketing Platform 本身和 Campaign 使用 Marketing Platform 的安全功能来详细管理用户的应用程序访问权。其他 IBM EMM 产品使用通过 Marketing Platform 设置的一些基本应用程序访问角色，并且没有详细的安全设置或设置不在用户界面的 Marketing Platform 区域中。IBM EMM 产品按如下所示管理许可权。

- 在 Marketing Platform 中，角色和许可权控制用户对 Marketing Platform 管理页面的访问权以及他们修改自身以外用户帐户的能力。可以在“用户角色和许可权”页面上管理这些角色。

虽然报告功能是 Marketing Platform 的一个组件，但是它在“用户角色和许可权”页面上具有自己的条目，并且它具有只有广泛、基本许可权的缺省角色。

- 在 Interaction History 和 Attribution Modeler 中，角色和许可权控制用户对管理页面的访问权以及他们查看报告的能力。可以在“用户角色和许可权”页面上管理这些角色。
- 在 Campaign 中，许可权控制用户对于对象的访问权以及他们对对象执行各种操作的能力。仅在 Campaign 中，许可权可应用于文件夹中的所有对象，并且可以将多个角色分组到策略中，然后将它们分配给用户或用户组。可以在“用户角色和许可权”页面上管理 Campaign 角色。
- 对于 Marketing Operations，在“用户角色和许可权”页面上设置基本角色只是开发定制的安全方案的起始点。Marketing Operations 具有您可以通过 Marketing Operations 区域中的用户界面来管理的详细安全方案。
- Distributed Marketing、eMessage、Interact、Lead Referrals 和 PredictiveInsight 具有应用程序访问权的广泛、基本许可权的缺省角色。他们没有允许您详细定义用户对这些应用程序的访问权的许可权。
- Contact Optimization、CustomerInsight 和 Digital Analytics for On Premises 在 Marketing Platform 中没有任何角色或许可权。

在何处查找有关 IBM EMM 中的安全性管理的信息

可以在以下位置查找有关 IBM EMM 的安全性管理的信息。

- 在 **Marketing Platform** 中具有角色和许可权的所有产品 - 本指南提供有关按用户或通过组成员资格将角色分配给用户的信息。
- **Marketing Platform、Interaction History 和 Attribution Modeler** - 本章提供您管理 Marketing Platform、Interaction History 和 Attribution Modeler 的许可权所需要的信息。

对于报告功能，本章中描述了基本许可权，而《IBM EMM 报告安装和配置指南》中对有关安全性如何在报告中工作的更多详细信息进行了描述。

- **Campaign** - 请参阅本手册中的第 27 页的第 4 章，『管理 IBM Campaign 中的安全性』。

- **Interact、eMessage、PredictiveInsight、Distributed Marketing** - 请参阅第 24 页的『参考：只使用基本角色的产品的许可权』以了解关于基本角色的描述。
- **Marketing Operations** - 请参阅第 24 页的『参考：只使用基本角色的产品的许可权』以了解有关基本角色的描述。如需建立安全性方案的详细信息，请参阅 **Marketing Operations** 产品文档。

关于 Marketing Platform 中的安全管理

只有在 Marketing Platform 具有 AdminRole 或 PlatformAdminRole 角色的用户具有对自身以外的用户帐户的安全管理功能访问权。在多分区环境中，只有具有 PlatformAdminRole 角色的用户能够管理分区中的用户。具有 AdminRole 角色的用户只能管理他们自己的分区中的用户。

Marketing Platform 管理员使用“用户组”和“用户角色和许可权”页面来执行下列任务。

- 创建内部组并管理其成员资格和分区分配。
- 根据需要创建 Marketing Platform 和 Campaign 的角色并将许可权分配给这些角色。
- 通过将角色分配给个别用户和/或分配给内部和外部组，管理用户对 IBM EMM 应用程序的访问权。

阅读此概述以了解以下内容。

- 内部组与外部组之间的差别
- 创建内部组以及分配角色和许可权的过程
- 内部组的属性
- Marketing Platform 中预先配置的用户帐户、组和角色

关于角色名称和策略名称中的特殊字符

创建角色名称和策略名称时，只能使用以下字符。

- 大写和小写字母字符 (A-Z)
- 数字 (0-9)
- 单引号 (')
- 连字符 (-)
- 下划线 (_)
- “at”符号 (@)
- 正斜杠 (/)
- 圆括号
- 冒号 (:)
- 分号 (;)
- 空格（第一个字符除外）
- 双字节字符（例如中文字符）

关于 Marketing Platform 和 Campaign 中的角色和许可权

Marketing Platform 和 Campaign 中的角色是许可权的可配置集合。对于 Marketing Platform 和 Campaign 中的每个角色，可以指定控制对应用程序的访问的许可权。可以使用缺省角色，也可以创建新角色。可用的许可权集由系统定义；不能创建新的许可权。

关于角色分配

通常，您应该为用户角色提供许可权，以反映当用户使用 IBM EMM 时，他们在组织中执行的功能。可以将角色分配给组或个别用户。按组分配角色的优点在于您可以将角色组合分配给组，并且如果您要更改该组合，那么您可以在一个位置进行更改，而不必针对多个用户进行多次更改。按组分配角色时，您可以在组中添加用户，也可以从组中删除用户，以控制用户访问权。

系统如何评估角色

如果用户具有多个角色，那么系统会一起评估所有这些角色中的许可权。然后，会根据所有角色的聚集许可权授予或拒绝针对特定对象执行功能的能力。对于 Campaign>，会根据对象的安全策略，授予或拒绝针对特定对象执行功能的能力。

Marketing Platform 中的安全管理过程

使用 Marketing Platform 的安全管理功能来管理用户应用程序访问权是一个多步骤过程。以下过程提供该基本过程的概述，本指南的其余部分详细描述了该过程。

管理用户应用程序访问权

1. 计划您想要用于控制用户对 Marketing Platform、Interaction History、Attribution Modeler 和 Campaign 的访问权的角色。根据需要配置这些角色及其许可权。
2. 计划满足安全需求所需的组。您可以只具有内部组、只具有外部组或两者的组合，取决于系统的配置方式。
3. 创建任何必需的内部组和外部组。
4. 将组分配给角色。
5. 如果您只具有内部用户帐户，请根据需要创建任何内部用户帐户。
6. 根据您要用户具有的应用程序访问权，将用户分配给组，或者将角色分配给个别用户。

组的类型：内部和外部

当 IBM EMM 与外部服务器（例如受支持的 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统）集成时，它支持两种类型的组：内部和外部。

- **内部** – 使用安全用户界面在 IBM EMM 中创建的组。这些用户通过 IBM EMM 认证。
- **外部** – 映射至外部系统中的组的 IBM EMM 组。仅当已将 IBM EMM 配置为与外部服务器集成时，此同步才会发生。外部服务器的示例是 LDAP 服务器和 Web 访问控制服务器。请注意，在本指南中称为外部组的组实际上是在 IBM EMM 中创建的，但映射至外部系统。

根据您的配置，您可以只具有内部组、只具有外部组或两者的组合。

有关将 IBM EMM 与 LDAP 服务器或 Windows Active Directory 服务器集成的更多信息，请参阅本指南的相关章节。

外部组的管理

外部组的成员资格在外部系统中管理。

可以将角色分配给映射的外部组，就如将角色分配给内部组一样。

内部组和子组的管理

可以定义无限多个内部组，并且任何内部或外部用户都可以是多个内部组和子组的成员。

子组不继承分配给其父代的用户成员，但它将继承分配给其父代的角色。组及其子组始终属于一个分区。

只能将内部组分配给分区，并且只有 `platform_admin` 用户或具有 `PlatformAdminRole` 角色的另一个帐户能够在多分区环境中的所有分区中创建组。

关于分区和安全管理

Campaign 及相关产品中的分区提供保护与不同用户组相关联的数据的方法。通过分区，用户的分区就像是 Campaign 的独立运行的实例，没有其他分区正在相同系统上运行的指示。本节描述多分区环境中的特殊安全管理注意事项。

分区中的用户成员资格

可以根据用户的组成员资格将用户分配给分区。可以将组分配给分区，然后将用户分配给组，以便为用户提供分区的访问权。

可以将组或子组只分配给一个分区，并且父组不会获得其子组的分区分配。只有 `platform_admin` 用户或具有 `PlatformAdminRole` 角色的另一个帐户能够将组分配给分区。

只应该使用户成为一个分区的成员。

关于角色和分区

角色一般存在于分区的上下文中。在单分区环境中，会自动在缺省分区 `partition1` 中创建所有角色。在多分区环境中，会在创建用户的用户分区中创建角色。例外情况是 `platform_admin` 用户以及具有 `PlatformAdminRole` 角色的任何其他帐户；这些帐户可以在任何分区中创建角色。

有关分区的更多信息

本节提供有关将组分配给分区以及将用户分配给组的指示信息。有关配置分区的完整详细信息，请参阅 Campaign 安装文档。

预先配置的用户和角色

第一次安装 IBM EMM 时，会预先配置三个用户并为它们分配 Marketing Platform 和 Campaign 中系统定义的角色，如本节中所述。

这些内部用户帐户都具有“password”作为缺省密码。

platform_admin 用户帐户

platform_admin 用户帐户设计为允许 IBM EMM 管理员管理多分区环境中所有分区的产品配置、用户和组，以及使用所有 Marketing Platform 功能（报告除外，它具有自己的角色），而不必按分区进行任何过滤。缺省情况下，此帐户在 Marketing Platform 中具有以下角色。

- 在 Marketing Platform 中的缺省分区 partition1 中
 - AdminRole
 - UserRole
 - PlatformAdminRole

这些角色允许 platform_admin 用户在 Marketing Platform 中执行所有管理任务，报告功能的管理任务除外。当创建其他分区时，platform_admin 用户可以访问和管理该其他分区中的用户、组、角色和配置。

PlatformAdminRole 角色的独特之处在于没有用户可以修改此角色的许可权，并且只有具有此角色的用户可以将 PlatformAdminRole 角色分配给另一个用户。

- 在 Campaign 中的缺省分区 partition1 中
 - 全局策略 Admin 角色

此角色允许 platform_admin 用户执行 Campaign 中的所有任务。

缺省情况下，此用户没有访问 Marketing Platform 和 Campaign 之外任何 IBM EMM 产品的权限。

asm_admin 用户帐户

asm_admin 用户帐户设计为允许 IBM EMM 管理员管理单分区环境中的用户和组，以及使用所有 Marketing Platform 功能（报告除外，它具有自己的角色）。此帐户具有以下角色。

- 在 Marketing Platform 中的缺省分区 partition1 中
 - AdminRole
 - UserRole

除了下面注释的例外情况，这些角色允许 asm_admin 用户在 asm_admin 所属分区（缺省情况下是 partition1）中执行 Marketing Platform 中的所有管理任务。

这些角色允许此用户管理“配置”页面，该页面不会针对任何用户按分区过滤。因此，应该在 Marketing Platform 中从 AdminRole 角色除去 Administer Configuration 页面许可权，并保留 platform_admin 用户的配置任务。

例外情况如下所示。

- 要访问报告功能，必须授予 Reports System 角色。

- 此用户不能将 PlatformAdminRole 角色分配给任何用户或组。

演示帐户

演示帐户具有以下角色。

- 在 Marketing Platform 中的缺省分区 partition1 中
 - UserRole

此角色允许演示用户在“用户”页面上查看和修改其帐户属性，但无法更改其帐户的角色或分区，但不允许访问 Marketing Platform 中包含的任何其他功能。缺省情况下，此用户没有访问任何 IBM EMM 产品的权限。

- 在 Campaign 中的缺省分区 partition1 中
 - 全局策略 Review 角色

此角色允许演示用户在 Campaign 中创建书签和查看竞销活动、会话、商品、细分市场 and 报告。

保留 platform_admin 帐户

在多分区环境中，至少需要一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的用户帐户，以让您管理所有分区中 IBM EMM 用户的安全性。

platform_admin 帐户预先配置了 PlatformAdminRole 角色。platform_admin 帐户是不能通过 IBM EMM 中的“用户”功能删除或禁用的超级用户。但是，此帐户遵守任何其他用户的密码限制。例如，如果尝试以 platform_admin 身份登录的用户连续输入不正确的密码 N 次（取决于正在生效的密码规则），那么会在系统中禁用 platform_admin 帐户。要复原此帐户，必须执行下列其中一项操作。

- 如果您有另一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的用户，请以该用户的身份登录，并重置 platform_admin 用户的密码，也可以创建另一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的帐户。
- 如果您只有一个在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 角色的用户（例如，platform_admin），并且此用户处于禁用状态，那么可以如第 172 页的『restoreAccess 实用程序』中所述创建新的 platform_admin 帐户。

要避免发生必须使用 restoreAccess 实用程序复原 PlatformAdminRole 访问权的情况，最好创建多个具有 PlatformAdminRole 特权的帐户。

管理内部组

本节描述如何管理内部组。

添加内部组

此过程用于添加内部组。

1. 单击 **设置 > 用户组**。
2. 单击左侧窗格中 **组层次结构** 列表上方的 **新建组** 按钮。
3. 完成 **组名** 和 **描述** 字段。

请勿使组与系统定义的角色同名。例如，请勿将组命名为“Admin”，该名称是 Campaign 中使用的角色名称。这样做可能会在升级期间导致问题。

4. 单击**保存更改**。

新组的名称会出现在**组层次结构**列表中。

添加子组

此过程用于添加子组。

1. 单击**设置 > 用户组**。
2. 单击要将子组添加至的组的名称。
3. 单击右侧窗格顶部的“新建子组”按钮。
4. 完成**组名**和**描述**字段。

请勿使子组与系统定义的角色同名。例如，请勿将子组命名为“Admin”，该名称是 Campaign 中使用的角色名称。这样做可能会在升级期间导致问题。

5. 单击**保存更改**。

新的子组会添加在**组层次结构**列表中适当组下面。

注：如果父组的文件夹图标是关闭的，那么单击加号 (+) 以展开该列表。

删除组或子组

请注意，当删除组或子组时，组的成员会丢失分配给该组的角色，并且该组的任何父代也会丢失这些角色分配，除非也显式地将这些角色分配给父代。

1. 单击**设置 > 用户组**。
2. 单击要删除的组或子组的名称。

注：当父组的文件夹图标已关闭时，要选择子组，请单击加号 (+) 以展开该列表。

3. 单击右侧窗格顶部的**删除组**按钮。
4. 单击**确定**。

更改组或子组描述

此过程用于更改组或子组描述。

1. 单击**设置 > 用户组**。
2. 单击要更改其描述的组或子组的名称。

注：当父组的文件夹图标已关闭时，要选择子组，请单击加号 (+) 以展开该列表。

3. 单击**编辑属性**。
4. 根据需要编辑描述。
5. 单击**保存更改**以保存更改。
6. 单击**确定**。

将组分配给分区

仅当为 Campaign 配置了多个分区时，才需要此过程。只有 PlatformAdmin 用户可以执行本任务。

1. 确定要分配给每个分区的组。必要时，请创建组。
2. 单击**设置 > 用户组**。
3. 单击要分配给分区的组或子组的名称。
4. 单击**编辑属性**。
5. 从**分区标识**下拉列表中选择所需分区。

仅当配置了多个分区时，此字段才可用。

6. 单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。

将用户添加至组或子组

此过程用于将用户添加到组或子组。

1. 单击**设置 > 用户**。

注：您可以在**用户组**页面上，通过单击组名，然后单击**编辑用户**来执行相同的任务。

2. 单击要更改的用户名。
3. 单击页面底部的**编辑组**链接。
4. 在**可用的组**框中单击组名以选择它。
5. 单击**添加**按钮。

会将组名移至**组**框。

6. 单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。

将会显示用户帐户详细信息，并列示您分配的组或子组。

从组或子组中除去用户

使用此过程来从组或子组中除去用户。

要点：从组或子组中除去用户会从用户中除去分配给该组或子组的角色。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要更改的用户名。
3. 单击页面底部的**编辑组**链接。
4. 在**组**框中单击组名以选择它。
5. 单击**除去**按钮。

会将组名移至**可用的组**框。

6. 单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。
8. 单击页面底部的**编辑属性**链接。
9. 根据需要更改名称或描述。
10. 单击**保存更改**以保存更改。
11. 单击**确定**。

用户组窗口参考

这些字段可用于配置用户组。

新建组、新建子组、编辑属性

字段	描述
组名	组名。限制是 64 个字符。 创建组名时，可以使用下列字符。 • 大写和小写字母字符 (A-Z) • 数字 (0-9) • 单引号 (') • 连字符 (-) • 下划线 (_) • “at”符号 (@) • 正斜杠 (/) • 圆括号 • 冒号 (:) • 分号 (;) • 空格（第一个字符除外） • 双字节字符（例如中文字符） 请勿使组或子组与系统定义的角色同名。例如，请勿将组命名为“Admin”，该名称是 Campaign 中使用的角色名称。这样做可能会在升级期间导致问题。 IBM EMM 名称保留大小写以供显示之用，但使用不区分大小写规则来进行比较和创建（即，您可以创建 Admin 和 admin 作为独立的组名）。 创建子组时，最好为子组提供使它与其父组相关的名称。 这是必需属性。
描述	组描述。限制是 256 个字符。 在描述中包括您计划提供给组或子组的角色将很有用。然后，您可以浏览组详细信息页面以了解角色和用户。
分区标识	仅当配置了多个分区时才可用。 如果您将分区分配给组，那么该组的成员也成为该分区的成员。用户只能是一个分区的成员。

编辑用户、编辑角色

字段	描述
可用的组或可用的角色	未分配用户的组和子组或角色列表。

字段	描述
组或角色	已分配用户的组和子组或角色列表。

管理用户角色和许可权

本节描述如何通过角色和许可权管理用户应用程序访问权。

创建角色

您只应该为具有详细许可权的产品创建新角色。报告功能和一些 IBM EMM 产品只有基本许可权可用，因此不需要为这些产品创建其他角色。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。
2. 在左侧列表中单击产品名称旁的加号，然后单击要在其中创建角色的分区的名称。
3. 仅适用于 Campaign，如果要在“全局策略”下创建新角色，请单击“全局策略”。
4. 单击**添加角色和分配许可权**。
5. 单击**添加角色**。
6. 为角色输入名称和描述。
7. 单击**保存更改**以保存角色并保留在“属性/角色”页面上，或者单击**保存并编辑许可权**以转至“许可权”页面，以添加或修改列表中任何角色的许可权。

修改角色许可权

此过程用于修改角色许可权。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。
2. 在左侧列表中单击 **Campaign** 或 **Platform** 旁边的加号，然后单击要在其中修改角色的分区的名称。
3. 仅适用于 Campaign，如果要在“全局策略”或用户创建的策略下创建新角色，请单击策略名称。
4. 单击**添加角色和分配许可权**。
5. 单击**保存并编辑许可权**。
6. 单击角色组旁边的加号以显示所有可用的许可权以及每个角色中那些许可权的状态。
7. 在要修改许可权的角色列中，单击许可权行中的框以将状态设置为“授权”、“拒绝”或“未授权”。
8. 单击**保存更改**以保存更改并返回到“属性/角色”页面。

可以单击**恢复为已保存**以撤销自从上次保存以为进行的更改并保留在“许可权”页面上，或者单击**取消**以放弃自从上次保存以来进行的更改，并转至分区或策略页面。

除去角色

此过程用于除去角色。

要点：如果您除去角色，那么会从其所分配至的所有用户和组中将其除去。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。

2. 在左侧列表中单击 **Campaign** 或 **Platform** 旁边的加号，然后单击要在其中创建角色的分区的名称。
3. 仅适用于 Campaign，如果要在“全局策略”下创建新角色，请单击“全局策略”。
4. 单击**添加角色和分配许可权**。
5. 单击要删除的角色的**除去**链接。
6. 单击**保存更改**。

将角色分配给组或从组中除去角色

如果将角色添加至组或从组中除去角色，该组的成员都会获得或丢失该角色。

1. 单击**设置 > 用户组**。
2. 单击要处理的组的名称。
3. 单击**分配角色**。

未分配给组的角色会显示在左侧**可用的角色**框中。当前已分配给组的角色将显示在右侧的**角色**框中。

4. 在“可用的角色”框中单击角色名称以选择它。
5. 单击**添加或除去**以将角色名称从一个框移至另一个框。
6. 单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。

将角色分配给用户或从用户中除去角色

此过程用于分配或除去角色。

1. 单击**设置 > 用户**。
2. 单击要处理的用户帐户的名称。
3. 单击**编辑角色**。

未分配给用户的角色会显示在左侧**可用的角色**框中。当前已分配给用户的角色会显示在右侧**角色**框中。

4. 在“可用的角色”框中单击角色名称以选择它。
5. 单击**添加或除去**以将角色名称从一个框移至另一个框。
6. 单击**保存更改**以保存更改。
7. 单击**确定**。

参考：许可权状态的定义

对于每个角色，可以指定授予、不授予或拒绝哪些预先定义的许可权。

这些状态具有下列含义。

- **授予** - 用绿色勾选标记 () 指示。只要用户的任何其他角色均未显式拒绝许可权，就显式授予许可权以执行此特定功能。
- **拒绝** - 用红色“X” () 指示。显式拒绝执行此特定功能的许可权，不管可能授予许可权的用户的任何其他角色。
- **不授予** - 用带阴影的灰色“X” () 指示。不显式授予或拒绝执行特定功能的许可权。如果用户的任何角色未显式授予此许可权，那么不允许该用户执行此功能。

参考: 只使用基本角色的产品的许可权

下表描述可用于 IBM 产品（只使用基本角色）的角色的功能定义。有关其他信息，请参阅产品文档。

IBM 应用程序	角色
Leads	Leads 角色保留供将来使用。
报告	• ReportsSystem – 授予 report_system 许可权，它可允许您访问设置菜单中的报告 SQL 生成器和同步报告文件夹许可权选项。 • ReportsUser – 授予 report_user 许可权，仅由在 IBM Cognos® 8 BI 系统上安装的 IBM 认证提供程序使用。 有关 IBM Cognos 8 BI 集成的认证选项和 IBM 认证提供程序如何使用报告许可权的信息，请参阅《IBM EMM 报告安装和配置向导》。
eMessage	• eMessage_Admin – 具有所有功能的全部访问权。 • eMessage_User – 保留供将来使用。
Interact	• InteractAdminRole – 具有所有功能的全部访问权。
Distributed Marketing	• collab_admin – 具有所有功能的全部访问权。 • corporate – 可使用 Campaign 和 Distributed Marketing 来开发可复用列表和按需应变竞销活动模板。可以创建和执行公司竞销活动。 • field – 可以参与公司竞销活动，并且可以在 Distributed Marketing 中创建并执行列表和按需应变竞销活动。
PredictiveInsight	• User – 具有所有功能的全部访问权。
Marketing Operations	• PlanUserRole – 缺省情况下，具有 PlanUserRole 角色的用户具有 Marketing Operations 中启用的很少许可权。他们不能创建计划、程序或项目，并且对于管理设置具有有限的访问权。 • PlanAdminRole – 缺省情况下，具有 PlanAdminRole 角色的用户具有在 Marketing Operations 中启用的大部分许可权，包括对所有管理和配置设置的访问权，因此允许进行许多访问。 访问权通过 Marketing Operations 中的安全策略进一步定义。

参考: Marketing Platform 的许可权

下表描述可在 Marketing Platform 中分配给角色的许可权。

许可权	描述
“管理用户”页面	允许用户在“用户”页面上针对其分区上的用户帐户执行所有用户管理任务：添加和删除内部用户帐户，以及修改属性、数据源和角色分配。
“访问用户”页面	允许用户查看“用户”页面。
“管理用户组”页面	允许用户在“用户组”页面上执行所有操作，将分区分配给组除外，该操作只能由 platform_admin 用户执行。此许可权允许用户创建、修改和删除组，管理组成员资格以及将角色分配给组。

许可权	描述
“管理用户角色”页面	允许用户在“用户角色和许可权”页面上执行所有操作：在 Marketing Platform 和 Campaign 中创建、修改和删除角色，以及为所有列示的 IBM EMM 产品将用户指派给角色。
“管理配置”页面	允许用户在“配置”页面上执行所有操作：修改属性值、从模板创建新类别以及删除具有删除类别链接的类别。
“管理数据过滤器”页面	允许用户在“数据过滤器”页面上执行所有操作：分配和除去数据过滤器分配。
“管理已调度的任务”页面	允许用户在“已规划的任务”页面上执行所有操作：查看和修改日程安排定义和查看运行。
管理仪表板	允许用户在“仪表板”页面上执行所有操作：创建、查看、修改和删除仪表板、指定仪表板管理员和管理仪表板访问权。

参考: Interaction History 的许可权

以下是可在 Interaction History 中分配给角色的许可权。

许可权	描述
调度 ETL 作业	允许用户在“Interaction History 设置”页面上调度 Interaction History ETL 作业和报告生成。
定义自定义列的映射	允许用户在“Interaction History 设置”页面上配置 Campaign ETL 作业时访问“营销活动受众级别配置”窗口。
定义并映射渠道	允许用户访问“Interaction History 设置”页面上的“渠道映射”部分。
定义并映射响应类型	允许用户访问“Interaction History 设置”页面上的“响应类型映射”部分。
查看跨渠道报告	允许用户查看 Interaction History 报告包中的报告。
查看管理报告	允许用户查看 Interaction History 管理报告。

参考: Attribution Modeler 的许可权

下表描述可在 Attribution Modeler 中分配给角色的许可权。

许可权	描述
调度 Attribution Modeler 作业	允许用户调度 Attribution Modeler 作业。
监视 Attribution Modeler 作业	允许用户查看“已调度的运行”和“调度定义”页面，其中只列出 Attribution Modeler 作业。
启动/暂停/恢复/停止 Attribution Modeler 作业	允许用户执行已调度的 Attribution Modeler 作业的所有操作。
查看报告	保留供将来使用。

第 4 章 管理 IBM Campaign 中的安全性

Campaign 使用 Marketing Platform 的安全功能控制用户对 Campaign 中对象和功能的访问。管理员使用 Marketing Platform 安全界面配置用户帐户、组成员资格、角色和用户访问 Campaign 所需的许可权。

使用安全策略实现用户对 Campaign 中对象和功能的访问。

关于安全策略

安全策略是控制 Campaign 中的安全的“规则簿”；每当用户在应用程序中执行操作时，就会参考这些安全策略。安全策略针对单个分区创建（分区之间不共享安全策略）。Campaign 中的分区可具有多个安全策略。

安全策略包含您定义的角色。每个角色包含用于确定用户可以执行的操作和他们可以访问的对象的一组许可权。您可以直接向用户分配角色，或者将组分配给角色（会将角色分配给那些组中的用户）。

在顶级文件夹中创建对象（例如竞销活动或商品）时，会将安全策略应用于该对象。此外，当您创建顶级文件夹时，会将安全策略应用于该文件夹，并且您在该文件夹中创建的任何对象或子文件夹会继承您应用于该文件夹的安全策略。

将安全策略应用于对象或文件夹允许您隔开 Campaign 中的对象，以供不同的用户组使用。例如，可以配置安全策略，以便属于一个策略的用户不能访问或者甚至不能查看与其他策略相关联的对象。

您可以创建您自己的安全策略，也可以使用 Campaign 附带提供的缺省全局安全策略。

全局安全策略

Campaign 包含了一个缺省全局安全策略，您可以按原样使用该全局安全策略，也可以对它进行修改以满足您组织的需要。如果您选择不创建自己的安全策略，那么在缺省情况下，会将该全局安全策略应用于您在 Campaign 中创建的对象。

除了您自己的策略以外，您也可以使用该全局策略；您也可以仅使用您自己的策略。不能删除该全局策略，即使它未在使用也是如此。

您创建的所有安全策略都存在于该全局安全策略下面。在该全局策略下面，您可以为组织中每个部门的员工创建单独的安全策略。

全局安全策略包含六个预先定义的角色；您可以根据需要将角色添加至该全局策略。不能删除预先定义的角色，但可以修改他们的许可权。

预先定义的角色为：

- **文件夹所有者** - 启用所有许可权
- **对象所有者** - 启用所有许可权
- **管理员** - 启用所有许可权。为缺省用户 `asm_admin` 分配此角色。
- **执行** - 启用所有许可权

- **设计** - 对于大部分对象的读取和写入许可权。不能规划流程图或会话。
- **审阅** - 只读许可权

全局安全策略通过“所有者”和“文件夹所有者”角色应用于所有用户，包括尚未分配给全局策略中任何其他特定角色的那些用户。因为全局策略始终会应用，所以例如可以使用它来全局拒绝角色的许可权。

Campaign 如何评估许可权

当用户执行任务或尝试访问对象时，Campaign 会执行下列步骤：

1. 标识全局安全策略中此用户所属的所有组和角色。用户可以属于一个角色、许多角色或不属于任何角色。如果用户拥有一个对象，那么他们属于“所有者”角色；如果用户拥有对象所在的文件夹，那么他们属于“文件夹所有者”角色。仅当已特地向用户分配其他角色（直接分配或因为他们属于分配给该角色的组）时，用户才属于这些角色。
2. 标识是否已将要访问的对象分配给定制定义的策略（如果存在此类策略）。如果已分配，那么系统会标识此定制策略中用户所属的所有组和角色。
3. 根据步骤 1 和步骤 2 的结果，聚集用户所属的所有角色的许可权。使用此组合角色，系统评估操作的许可权，如下所示：
 - a. 如果任何角色具有此操作的**已拒绝**许可权，那么不允许用户执行该操作。
 - b. 如果没有角色具有此操作的**已拒绝**许可权，那么系统会检查以确定是否有任何角色具有此操作的**已授予**许可权。如果有，那么允许该用户执行该操作。
 - c. 如果 a 和 b 都不成立，那么会拒绝该用户的许可权。

使用“所有者”和“文件夹所有者”角色

缺省情况下，每个安全策略都包含已授予所有许可权的“所有者”和“文件夹所有者”角色。缺省情况下，这些角色在创建安全策略时创建。可以从任何定制设计的安全策略中除去这些角色、修改许可权或使用缺省许可权。可以在全局安全策略中修改这些角色的许可权，但不能将它们删除。

“所有者”和“文件夹所有者”角色适用于所有用户；不需要向用户分配他们。“所有者”角色适用于用户创建的单一对象。“文件夹所有者”角色适用于用户拥有的文件夹中的所有对象。

这些角色可用于限制用户对他们不拥有的对象的访问。例如，可以创建“只读”角色，来仅授予他们对安全策略中所有对象的读取许可权。为所有用户分配“只读”角色。只要没有其他角色显式拒绝许可权（例如，编辑或删除），便会允许每个用户编辑或删除他们自己的对象（在“所有者”角色下）和他们自己的文件夹中的对象（在“文件夹所有者”角色下），但是只能查看其他用户拥有的对象和文件夹（在“只读”角色下）。

设计安全策略的准则

设计安全策略时，请遵循下列准则：

- **让设计尽可能简单。**Campaign 允许您创建多个安全策略和角色，但您应该让安全设计尽可能简单，并使用最少的策略和角色来满足您的安全需要。例如，在最小级别，可以按原样使用缺省全局安全策略，而不创建新角色或策略。
- **避免安全策略之间的潜在冲突。**如果贵组织实现多个安全策略，请在设计策略时要记得避免潜在冲突。例如，在多个安全策略中具有“移动”和“复制”许可权的用户可

以在他们具有这些许可权的策略中的位置之间移动或复制对象和文件夹移动。执行此操作时，因为移动的对象或文件夹采用其目的地（如果在另一个文件夹下）的安全策略，所以它们可能会导致以下情况：在一个部门中有权限的用户不再能够访问移动的对象（因为他们在目的地安全策略中没有角色），或者在目的地安全策略中具有角色并且不打算访问这些对象的用户，发现他们现在可以访问这些对象。

- **分配查看许可权以允许用户修改对象。**要修改 Campaign 中的许多对象，必须授予用户对对象的查看和修改许可权。此要求适用于下列对象：
 - 竞销活动
 - 流程图
 - 商品
 - 商品列表
 - 商品模板
 - 会话
 - 策略细分市场

安全方案

本节提供安全模型示例并描述如何在 Campaign 中使用安全策略实现这些示例。

- 『方案 1：只有一个部门的公司』
- 第 30 页的『方案 2：具有多个独立部门的公司』
- 第 32 页的『方案 3：部门内受限制的访问』

方案 1：只有一个部门的公司

公司的所有职员都使用相同的对象集（竞销活动、商品、模板等等）。鼓励共享和复用对象；不需要确保职员组不能访问彼此的对象。您需要创建许可权集，以根据职员在组织中的角色，确定他们访问、修改或使用这些对象的能力。

解决方案

只需要单个安全策略，因此，不必按组或部门隔开对象。在现有全局安全策略中，定义对应于职员工作的角色，并且对于每个角色，定义每个对象或职能的适当许可权。

表 1. 此方案的对象许可权

功能/角色	管理员	设计者	审阅者
竞销活动	.	.	.
• 添加竞销活动	.	.	.
• 编辑竞销活动	.	.	.
• 删除竞销活动	.	.	.
• 运行竞销活动	.	.	.
• 查看竞销活动摘要	.	.	.
商品	.	.	.
• 添加商品	.	.	.

表 1. 此方案的对象许可权 (续)

功能/角色	管理员	设计者	审阅者
• 编辑商品	.	.	.
• 删除商品	.	.	.
• 使商品作废	.	.	.
• 查看商品摘要	.	.	.

例如，管理员具有竞销活动和商品的全部访问权和编辑能力。审阅者可以访问竞销活动和商品，但不能对它们执行添加、编辑、删除或运行操作。

（可选）您还可以在 IBM EMM 中创建与这些角色相匹配的用户组，然后只需将用户添加至这些组便可以分配用户许可权。

下表显示此方案的对象许可权的样本子集。

表 2. 此方案的对象许可权

功能/角色	管理员	设计者	审阅者
竞销活动	.	.	.
• 添加竞销活动	.	.	.
• 编辑竞销活动	.	.	.
• 删除竞销活动	.	.	.
• 运行竞销活动	.	.	.
• 查看竞销活动摘要	.	.	.
商品	.	.	.
• 添加商品	.	.	.
• 编辑商品	.	.	.
• 删除商品	.	.	.
• 使商品作废	.	.	.
• 查看商品摘要	.	.	.

方案 2: 具有多个独立部门的公司

您的公司有两个业务部门：东部和西部，这两个部门之间不共享数据。在每个部门内部，执行不同职能的人员需要访问相同的对象（竞销活动、商品、模板），但根据他们角色的不同，对这些对象执行不同的许可权。

解决方案

定义两个独立的安全策略，每个安全策略具有适当的角色和许可权。每个安全策略中的角色可以相同，也可以不同，视每个部门的需要而定。除了需要跨两个部门工作的个别人员（例如控制人员、跨部门经理或 CEO）之外，为每个用户分配仅在一个策略中

的角色。不要将任何角色分配给全局策略中的用户。对于跨两个部门工作的用户，为他们分配全局策略中的角色，然后授予他们所需的许可权。

创建属于每个策略的顶级文件夹，以保存竞销活动、商品等等。这些文件夹特定于每个部门。具有一个策略中的角色的用户看不到属于另一个策略的对象。

下表仅显示 Campaign 中可能的对象许可权的样本子集。

表 3. 东部部门安全策略

功能/角色	文件夹所有者	对象所有者	管理员	设计者	审阅者
竞销活动	.	.	.	.	.
• 添加竞销活动	.	.	.	.	.
• 编辑竞销活动	.	.	.	.	.
• 删除竞销活动	.	.	.	.	.
• 查看竞销活动摘要	.	.	.	.	.
商品	.	.	.	.	.
• 添加商品	.	.	.	.	.
• 编辑商品	.	.	.	.	.
• 删除商品	.	.	.	.	.
• 查看商品摘要	.	.	.	.	.

表 4. 西部部门安全策略

功能/角色	文件夹所有者	对象所有者	管理员	设计者	审阅者
竞销活动	.	.	.	.	.
• 添加竞销活动	.	.	.	.	.
• 编辑竞销活动	.	.	.	.	.
• 删除竞销活动	.	.	.	.	.
• 查看竞销活动摘要	.	.	.	.	.
商品	.	.	.	.	.
• 添加商品	.	.	.	.	.

表 4. 西部部门安全策略 (续)

功能/角色	文件夹所有者	对象所有者	管理员	设计者	审阅者
• 编辑商品	.	.	.	.	.
• 删除商品	.	.	.	.	.
• 添加竞销活动	.	.	.	.	.

方案 3: 部门内受限制的访问

公司某部门内部的职员需要对相同对象集（竞销活动、商品、模板等等）的读访问权，但只允许他们编辑和删除他们自己的对象和他们拥有的文件夹中的对象。

解决方案

定义只授予对对象的读取许可权的“只读”角色。为部门内部的所有用户分配此角色。保留为“所有者”和“文件夹所有者”角色定义的缺省许可权。

注： 如果公司只需要单个安全策略，那么可以使用全局策略并将所有用户分配给“审阅”角色。

允许每个用户编辑或删除他们自己的对象（在“所有者”角色下）和他们自己的文件夹中的对象（在“文件夹所有者”角色下），但只能查看其他人拥有的对象和文件夹（在“只读”角色下）。

下表显示此方案的对象许可权的样本子集。

表 5. 方案 3 的对象许可权

功能/角色	文件夹所有者	对象所有者	审阅者
市场活动	.	.	.
• 添加竞销活动	.	.	.
• 编辑竞销活动	.	.	.
• 删除竞销活动	.	.	.
• 查看竞销活动摘要	.	.	.
商品	.	.	.
• 添加商品	.	.	.
• 编辑商品	.	.	.
• 删除商品	.	.	.
• 查看商品摘要	.	.	.

实现安全策略

本节描述如何在 Campaign 中创建和删除安全策略，以及如何将安全策略应用于 Campaign 文件夹和对象。

注：必须已为您分配许可权，您才能管理 Marketing Platform 中的“用户角色和许可权”页面，以使用 Campaign 安全策略。在多分区环境中，只有平台管理员用户或具有 PlatformAdminRole 角色的另一个帐户能够使用所有分区中的安全策略。

创建安全策略

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。此时将显示“用户角色和许可权”页面。
2. 在“营销活动”节点下，选择要添加安全策略的分区。
3. 单击**全局策略**。
4. 在页面右边，单击**添加策略**。
5. 输入策略名称和描述。
6. 单击**保存更改**。

新策略将列示在“用户角色和许可权”页面上的“全局策略”下面。缺省情况下，策略包含“文件夹所有者”角色和“对象所有者”角色。

删除安全策略

使用此过程删除 Campaign 中未使用的所有用户创建的安全策略。不能删除“全局策略”。

注：不要删除已应用于 Campaign 中的对象的所有安全策略。如果需要删除正在使用的安全策略，请先将使用该安全策略的每个对象/文件夹的安全性对象设置为另一个策略（例如，全局策略）。否则，那些对象可能会变得无法访问。

1. 单击**设置 > 用户角色和许可权**。

此时将显示“用户角色和许可权”页面。

2. 在“营销活动”节点下，选择要删除安全策略的分区。
3. 单击**全局策略**旁边的加号。
4. 单击要删除的策略。
5. 单击**删除策略**。

将显示确认对话框。

6. 单击**确定**以删除策略。

将安全策略分配给文件夹或对象

在 Campaign 中创建顶级文件夹或对象时，必须为它选择安全策略。您只能将在其中已为您分配角色的策略与顶级对象或文件夹相关联。

缺省情况下，Campaign 中的所有对象都与全局策略相关联，但您可以分配自己定义的可选策略。

使文件夹或对象与安全策略相关联时，请记住下列规则：

- **不能将安全策略分配给文件夹中的对象。**对象会自动继承它们所在文件夹的安全策略。

- **顶级文件夹确定安全策略。**文件夹中的对象（包括子文件夹）会继承父文件夹的安全策略。换言之，顶级文件夹的安全策略确定其中的对象和子文件夹的安全策略。因此，不能手动将安全策略分配给文件夹中的对象。要更改对象的安全策略，必须将对象移到具有所需安全策略的文件夹中或顶级根文件夹中。
- **当移动或复制对象时，安全策略会更改。**可以在安全策略之间移动或复制对象和文件夹，但是执行移动或复制的用户必须在源策略和目的地策略中都具有执行该操作的许可权。

将对象或文件夹移动或复制到属于与其源不相同的安全策略的文件夹或位置之后，会将较低级别对象或子文件夹的安全策略自动更改为新文件夹或新位置的安全策略。

关于 Campaign 中的管理许可权

会针对每个分区分配 Campaign 中的管理许可权。这些管理功能不同于安全策略（包括全局安全策略）中与对象相关的功能许可权。具有这些许可权的用户可以针对分区中的任何对象执行允许的操作。

每个分区都包括下列四个预先定义的角色：

- **管理员** - 启用所有许可权为缺省用户 `asm_admin` 分配此角色。
- **执行** - 已启用大部分许可权，但未启用执行清除操作、更改对象/文件夹所有权和管理全局禁止等管理功能。
- **设计** - 与“执行”角色的许可权相同。
- **审阅** - 对所有对象的只读访问权。对于流程图，允许这些用户访问处于编辑方式的流程图，但不允许保存。

您可以根据需要为每个分区添加其他管理角色。

在 Campaign 中管理管理角色和许可权的过程与在 Marketing Platform 中管理角色和许可权的过程相同。

配置报告文件夹许可权

除了控制对于对象类型（例如，竞销活动和商品）的分析菜单项和分析选项卡的访问之外，您还可以根据报告组在 IBM Cognos 系统上的物理存储的文件夹结构，配置对报告组的许可权。

1. 以具有 **ReportSystem** 角色的 Campaign 管理员身份登录。
2. 选择设置 > 同步报告文件夹许可权。

系统便会针对所有分区检索位于 IBM Cognos 系统上的文件夹名称。（这表示如果您决定配置任何分区的文件夹许可权，则必须针对所有分区进行配置。）

3. 选择设置 > 用户许可权 > 竞销活动。
4. 在竞销活动节点下，选择第一个分区。
5. 选择添加角色和分配许可权。
6. 选择保存并编辑许可权。
7. 在许可权表单上，展开报告。

在您首次运行同步报告文件夹许可权选项之前，“报告”条目并不存在。

- 8. 适当地配置报告文件夹的访问权设置，然后保存更改。
- 9. 对每个分区重复步骤 4 到 8。

参考: Campaign 中的管理许可权

Campaign 包括下列类别中的管理许可权:

- 管理
- 受众级别
- 数据源
- 维度层次结构
- 历史记录
- 日志记录
- 报告（文件夹许可权）
- 系统表
- 用户表
- 用户变量

注: 通过设置类别标题的许可权，可以设置类别中所有功能的许可权。

管理

表 6. 管理（管理许可权）

许可权	描述
访问监视区域	允许访问竞销活动监视区域。
执行监视任务	允许在竞销活动监视区域中执行监视任务。
访问分析区域	允许在竞销活动分析区域中访问报告。
访问优化链接	如果已安装 Contact Optimization，那么允许访问该应用程序。
运行 svradm 命令行工具	允许使用 Campaign Server Manager (unica_svradm) 执行管理功能。
运行 genrpt 命令行工具	允许运行 Campaign 报告生成实用程序 (unica_acgenrpt)。
以编辑方式接管流程图	允许在编辑或运行方式下从其他用户接管流程图的控制权。 注: 接管“已锁定”流程图的控制权会锁定其他用户，并且自从最近一次保存以来在流程图中进行的所有更改都会丢失。
连接到运行中的流程图	允许通过 Campaign Server Manager (unica_svradm) 或 Campaign 用户界面连接到正在运行的流程图。
终止服务器进程	允许使用 Campaign Server Manager (unica_svradm) 终止 Campaign Server (unica_acsvr)。
终止竞销活动侦听器	允许使用 Campaign Server Manager (unica_svradm) 或使用 svrstop 实用程序终止 Campaign Listener (unica_aclsnr)。
运行 sesutil 命令行工具	允许运行 Campaign 会话实用程序 (unica_acsesutil)。
覆盖虚拟内存设置	允许覆盖流程图高级设置中的虚拟内存设置。
访问自定义属性	允许访问和管理“竞销活动设置”页面中的定制属性定义。

表 6. 管理（管理许可权）（续）

许可权	描述
访问单元报告	允许从流程图 编辑 页面上的 报告 图标访问单元报告。除非同时显式授予对“单元内容报告”的许可权，否则将该访问权排除在外。
导出单元报告	如果授予单元报告访问权，那么允许打印和导出单元报告。
访问单元内容报告	允许从流程图 编辑 页面上的 报告 图标访问单元内容报告。
导出单元内容报告	如果授予“单元内容报告导出”，那么允许打印和导出单元内容报告。
执行清除操作	允许使用 unica_acclean 或定制工具执行清除操作。
更改对象/文件夹所有权	允许更改对象或文件夹的所有权。

受众级别

表 7. 受众级别（管理许可权）

许可权	描述
添加受众级别	允许在“营销活动设置”页面上的 管理受众级别 下创建新的受众级别。
删除受众级别	允许在“营销活动设置”页面上的 管理受众级别 下删除现有的受众级别。
管理全局禁止	允许在 Campaign 中创建和配置全局禁止细分市场。
禁用流程图中的禁止	允许取消选中或选中流程图“高级设置”对话框上的 对此流程图禁用全局禁止 复选框。

数据源

表 8. 数据源（管理许可权）

许可权	描述
管理数据源访问权	允许从“管理”区域和流程图中管理数据源登录。
设置带数据库认证的保存	允许在表目录和流程图模板中启用带数据库认证信息保存标志。

维度层次结构

表 9. 维度层次结构（管理许可权）

许可权	描述
添加维度层次结构	允许创建新的维度层次结构。
编辑维度层次结构	允许编辑现有的维度层次结构。
删除维度层次结构	允许删除现有的维度层次结构。
刷新维度层次结构	允许刷新现有的维度层次结构。

历史记录

表 10. 历史记录（管理许可权）

许可权	描述
记录到联系历史记录表	允许在配置联系进程时启用或禁用记录到联系历史记录表。
清除联系历史记录	允许清除联系历史记录表中的条目。
记录到响应历史记录表	允许在配置响应进程时启用或禁用记录到响应历史记录表。
清除响应历史记录	允许清除响应历史记录表中的条目。

日志记录

表 11. 日志记录（管理许可权）

许可权	描述
查看系统日志和流程图日志	允许查看流程图日志和系统日志。
清除流程图日志	允许清除流程图日志。
覆盖流程图日志选项	允许覆盖缺省流程图日志记录选项。

报告（文件夹许可权）

首次运行设置菜单中的同步报告文件夹许可权之后，“报告”节点会出现在分区许可权页面上。同步过程确定位于 IBM Cognos 系统上的报告的文件夹结构，然后列示位于此节点下的那些文件夹的名称。

此节点下的设置授予或拒绝对出现在列表中的文件夹中报告的访问。

系统表

表 12. 系统表（管理许可权）

许可权	描述
映射系统表	允许映射系统表。
重新映射系统表	允许重新映射系统表。
取消映射系统表	允许取消映射系统表。
删除系统表记录	允许从系统表中删除记录。

用户表

表 13. 用户表（管理许可权）

许可权	描述
映射基本表	允许映射基本表。
映射维表	允许映射维表。
映射一般表	允许映射一般表。
映射定界的文件	允许将用户表映射至定界的文件。

表 13. 用户表（管理许可权）（续）

许可权	描述
映射固定宽度的平面文件	允许将用户表映射至固定宽度的平面文件。
映射数据库表	允许将用户表映射至数据库表。
重新映射用户表	允许重新映射用户表。
取消映射用户表	允许取消映射用户表。
重新计算计数和值	允许使用表中的 计算 按钮映射至重新计算表计数和值。
使用原始 SQL	允许在 Select 进程查询、定制宏和维度层次结构中使用原始 SQL。

用户变量

表 14. 用户变量（管理许可权）

许可权	描述
管理用户变量	允许创建、删除和设置流程图中用户变量的缺省值。
使用用户变量	允许在输出文件或表中使用用户变量。

Windows 模拟管理

此部分包含以下信息：

- 『Windows 模拟是什么？』
- 『为什么使用 Windows 模拟？』
- 第 39 页的『Campaign 用户与 Windows 用户之间有什么关系？』
- 第 39 页的『Windows 模拟组』
- 第 39 页的『Windows 模拟和登录 IBM EMM』

Windows 模拟是什么？

Windows 模拟是一种机制，它允许 Campaign 管理员使 Campaign 用户与 Windows 用户关联，以便由 Campaign 用户调用的 Campaign 进程使用对应 Windows 用户的凭证运行。

例如，如果已启用 Windows 模拟，那么当 Campaign 用户 jsmith 编辑流程图时，unica_acsvr 进程会使用与 Marketing Platform 登录名 jsmith 相关联的 Windows 用户标识启动。

为什么使用 Windows 模拟？

通过使用 Windows 模拟，您能够利用 Windows 级别安全许可权来访问文件。如果系统设置为使用 NTFS，那么您可以控制用户和组对文件和目录的访问权。

Windows 模拟还允许您使用 Windows 系统监视工具来查看哪些用户正在服务器上运行哪些 unica_acsvr 进程。

Campaign 用户与 Windows 用户之间有什么关系？

要使用 Windows 模拟，必须在 Campaign 用户与 Windows 用户之间建立一对一关系。即，每个 Campaign 用户必须对应于一个用户名完全相同的 Windows 用户。

通常，管理从将使用 Campaign 的一组现有的 Windows 用户开始。必须在 Marketing Platform 中创建 Campaign 用户，其名称与相关联的 Windows 用户的名称完全相同。

Windows 模拟组

必须将已为其设置 Campaign 用户的每个 Windows 用户放置在特殊的 Windows 模拟组中。然后必须将该组分配给特定策略。

为了方便执行管理任务，可以随后授予该组对 Campaign 分区目录的 read/write/execute 特权。

Windows 模拟和登录 IBM EMM

设置 Windows 模拟时，用户一旦登录 Windows，Campaign 用户就会使用单点登录自动登录 IBM EMM。当这些用户打开浏览器并转至 IBM EMM URL 时，他们不需要再次登录，并且立即可以看到 IBM EMM 启动页面。

使用 Windows 模拟

设置 Windows 模拟涉及本节中描述的下列任务：

- 『设置 Windows 模拟属性』
- 『创建 Campaign 用户』
- 『创建 Windows 模拟组』
- 第 40 页的『将 Windows 模拟组分配给策略』
- 第 40 页的『将权限分配给 Windows 模拟组』

注：运行 Windows 模拟需要 LDAP 和 Active Directory。有关设置 LDAP 和 Active Directory 的详细信息，请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》。

设置 Windows 模拟属性

在“配置”页面上，将 Campaign > unicaACLlistener 类别中 enableWindowsImpersonation 属性的值设置为 TRUE。

注：根据您的 Windows 域控制器设置，可能还有其他属性要求。有关更多信息，请参阅《Marketing Platform 管理员指南》的单点登录部分。

创建 Campaign 用户

可以使用 Marketing Platform 来创建 Campaign 内部用户或外部用户。

通过配置 Active Directory 用户和组同步创建外部用户。所创建的每个用户都必须具有与该用户的 Windows 用户名相同的登录名。

创建 Windows 模拟组

注：必须在 Windows 服务器上具有管理特权才能完成此任务。

专门为 Campaign 用户创建 Windows 组。然后将对应于 Campaign 用户的 Windows 用户添加至此组。

有关创建组的更多信息，请参阅 Microsoft Windows 文档。

将 Windows 模拟组分配给策略

注：必须在 Windows 服务器上具有管理特权才能完成此任务。

创建 Windows 组以存储对应于 Campaign 用户的用户之后，必须将该组添加至下列策略：

- 调整进程的内存配额
- 创建标记对象
- 替换进程级标记

有关将组分配给策略的更多信息，请参阅 Microsoft Windows 文档。

将权限分配给 Windows 模拟组

使用 Windows 资源管理器，将对 Campaign 安装目录下 `partitions/partition_name` 文件夹的“read/write/execute”访问权授予 Windows 模拟组。

有关分配对文件夹的权限的更多信息，请参阅 Microsoft Windows 文档。

关于代理服务器认证的支持

代理服务器认证支持可用于要配置和运行 Campaign 以便要求所有互联网流量通过代理服务器的用户。此功能可让 Campaign 的 Active-X 组件通过需要认证的代理服务器连接，并自动传递（每个用户的）已存储凭证。可以使用下列认证机制配置通过代理的访问：

- 基本
- 摘要
- NTLM（NT LAN Manager）
- 协商（可能会解析为 Kerberos 或 NTLM）

注：受支持机制的实际版本由 Internet Explorer 浏览器确定。

关于浏览器中局域网设置的支持

Active-X 组件支持下列局域网 (LAN) 设置的 Internet Explorer (IE) 选项：

- 自动配置，包括自动检测设置和使用代理自动配置 (PAC) 脚本作为自动配置脚本的选项。
- 代理服务器，包括使用 LAN 的代理服务器、忽略本地地址的代理服务器的选项和 HTTP 代理地址和端口以及异常的高级设置。

注：Active-X 组件需要 PAC 文件地址（如果提供）以使用 http 或 https 方案（例如，`http://machine:port/proxy.pac`）。虽然 IE 可以识别文件方案（例如，`file://C:/windows/proxy.pac`），但是如果使用文件方案，那么 Active-X 组件会找不到 PAC 文件。如果需要认证，例如，如果 PAC 文件由需要认证的 Web 服务器提供，那么 Active-X 组件也可能找不到 PAC 文件。

设置名为 **proxy** 的虚拟数据源的认证凭证

对于每个 Campaign 用户，在 Marketing Platform 中，必须设置名为“proxy”的虚拟数据源的认证凭证（用户名和密码）。这些凭证用来连接至代理服务器。

1. 在**设置 > 用户**页面上，为每个 Campaign 用户添加名为 **proxy** 的数据源。
2. 将代理数据源的用户名和密码设置为代理服务器的用户名和密码。

注：当将数据存储在 Marketing Platform 中时会自动对数据进行加密；但是，当将数据从 Web 服务器发送到 Active-X 实现时，只会对数据进行编码（不加密）。如果此通信需要额外的安全性，那么必须将 Campaign 配置为使用 SSL。

注：如果代理服务器的用户名或密码发生变化，那么用户必须通过编辑每个用户的“proxy”数据源的值，将这些认证值更新为匹配的值。

第 5 章 管理配置

第一次安装 IBM EMM 时，“配置”页面只显示用于配置 IBM Marketing Platform 的属性和一些全局配置属性。安装其他 IBM EMM 应用程序时，会向 Marketing Platform 注册用来配置这些应用程序的属性。然后，这些属性便会显示在“配置”页面上，您可在其中设置或修改它们的值。

一些应用程序可能有未存储在中央存储库中的其他配置属性。请参阅应用程序文档，以获取有关该应用程序的所有配置选项的完整信息。

关于属性类别

第一次安装 Marketing Platform 时，有报告、常规和平台类别。这些类别包含应用于套件中安装的所有 IBM EMM 应用程序的下列属性。

- 缺省语言环境设置
- 安全性类别和子类别，含有指定登录方式和特定于方式的设置的属性。
- 密码设置
- 用来配置数据过滤器的属性
- 用来配置调度的属性
- 用来配置报告功能的属性

根据已安装的 IBM EMM 应用程序，其他类别包含特定于应用程序的类别和子类别。例如，在安装 Campaign 之后，**Campaign** 类别包含与 Campaign 相关的属性和子类别。

识别类别类型

类别可以是下列三种类型中的一种，这些类型用不同的图标识别。

类别类型	图标
不包含可配置属性的类别	
包含可配置属性的类别	
可用来创建类别的模板类别	

使用模板复制类别

当安装 IBM EMM 应用程序时，会向 Marketing Platform 注册该应用程序的属性。当应用程序配置要求类别可复制时，会提供类别模板。要创建类别，可复制模板。例如，可以通过复制适当的模板来创建新的 Campaign 分区或数据源。还可以删除从模板创建的任何类别。

识别类别模板

“配置”页面在导航树中显示类别模板。可以识别树中的类别模板，因为其标签为斜体字并且括在圆括号中。

命名新类别

命名新类别时，下列限制适用。

- 名称在树中的同代类别（即，在共享相同父类别的类别中）中必须唯一。
- 类别名称中不允许使用下列字符。

!	^
"	<
,	>
#	=
\$	?
%	@
&	[
(	]
)	{
*	}
+	\
:	/
;	
'	`
	~

此外，名称不能以句点开头。

删除从模板创建的类别

缺省情况下，可以删除从模板创建的任何类别。

删除类别

在“配置”页面上，一些类别可以删除，而另一些类别则不能。可以删除从模板创建的任何类别。此外，注册 IBM EMM 产品时，其类别集合可能包括可以删除的类别。

在“配置”页面中可以删除的类别会在“设置”页面上显示[删除类别](#)链接。当在导航树中选择该类别时，此页面才会出现。

关于属性描述

可以按以下方法之一访问属性描述。

- 单击**帮助 > 此页的帮助**来启动联机帮助。单击产品，然后单击页面中的配置类别，以遵循该类别导航到描述类别中所有属性的主题。
- 单击**帮助 > 产品文档**以启动一个页面，通过它可访问 PDF 格式的所有产品文档。所有属性描述都作为附录包括在《*IBM Marketing Platform 管理员指南*》中。

关于刷新显示

位于“配置”导航树顶部的“刷新”按钮  提供下列功能。

- 刷新树的内容，可用于获取有关配置设置的最新信息。当您查看树时，这些设置可能已更新（例如，当已注册或注销应用程序时，或者当别人已更新设置时）。
- 使导航树恢复到您最近一次选择节点时的状态，根据需要折叠或展开树。

要点： 如果当您单击**刷新**时您正处于编辑方式，那么会将页面恢复为只读方式。任何未保存的更改将会丢失。

关于缺省用户语言环境首选项

Marketing Platform 包含一个缺省语言环境属性，其应用于实现它的所有 IBM EMM 应用程序。

可通过设置**套件**类别中的**区域设置**属性的值来设置此缺省值。

有关此属性的详细信息，请参阅其在“配置”区域中的联机帮助或《Marketing Platform 管理员指南》。要了解 IBM EMM 应用程序是否实现此属性，请参阅该应用程序的文档。

此外，可以通过在用户帐户中更改此属性的值，来对每个用户覆盖这些缺省值。有关详细信息，请参阅第 11 页的『每个用户的语言环境首选项』。

编辑属性值

本节描述如何在“配置”页面上编辑属性值。

导航到类别

此过程用于导航到“配置”页面上的类别。

1. 登录 IBM EMM。
2. 单击工具栏中的**设置 > 配置**。

“配置”页面会显示“配置类别”树。

3. 单击类别旁边的加号。

类别将会打开并显示子类别。如果类别包含属性，那么会列示这些属性及其当前值。

类别的内部名称将显示在页面标题下。当使用 configTool 实用程序手动导入或导出类别及其属性时，可使用这些内部名称。

4. 继续展开类别和子类别，直到出现您要编辑的属性为止。

编辑属性值

此过程用于修改“配置”页面上的属性值。

1. 导航到包含要设置的属性的类别，如第 45 页的『导航到类别』中所述。

类别的“设置”页面会显示该类别中的所有属性及其当前值的列表。

2. 单击**编辑设置**。

类别的“编辑设置”页面会在可编辑字段中显示属性值。

3. 请根据需要输入或编辑值。

在 UNIX 中，所有文件名和目录名称都区分大小写。您输入的任何文件名和文件夹名的大小写都必须与 UNIX 机器上的文件名或文件夹名的大小写相匹配。

4. 单击**保存并完成**以保存更改，或者单击**取消**以退出页面而不保存。

复制和删除类别

本节描述如何在“配置”页面上复制和删除类别。

从模板创建类别

此过程用于从“配置”页面上的模板创建类别。

1. 在“配置”页面上，导航到要复制的模板类别。

与其他类别不同，模板类别标签是斜体字并且括在圆括号中。

2. 单击模板类别。
3. 在**新类别名称**字段中输入名称（必需）。
4. 您可以现在或者稍后编辑新类别中的属性。
5. 单击**保存并完成**以保存新配置。

新类别将出现在导航树中。

删除类别

此过程用于删除“配置”页面上的类别。

1. 在“配置”页面上，导航到要删除的类别并单击该类别以将其选中。

将出现该类别的“设置”页面。

2. 单击**删除类别**链接。

将会弹出显示以下消息的窗口：您确实要删除“类别名称”吗？

3. 单击**确定**。

该类别不再出现在导航树中。

第 6 章 创建和管理仪表板

仪表板是可配置的页面，它们包含将填充公司中各种角色的用户组可用的信息。组成仪表板的组件称为 portlet。仪表板可以包含预定义的 portlet，也可以包含您创建的 portlet。

您可以自己创建和配置仪表板，也可以使用预先组装的仪表板。预先组装的仪表板包含预定义的 portlet 组合，它们旨在为组织内各种角色的用户提供帮助。

您还可以从 IBM EMM 产品页面、公司内部网上的页面或因特网上的页面来创建自己的定制 portlet。请参阅第 60 页的『定制 portlet』以获取有关创建定制 portlet 的详细信息。

仪表板规划

要计划组织使用仪表板功能的方式，应该与市场营销管理团队协作以决定下列细节。

- 用户需要哪些仪表板。
- 哪些用户应该具有哪些仪表板的访问权。
- 每个仪表板中应该包含哪些 portlet。
- 在推出仪表板之后，应该将谁指定为每个仪表板的仪表板管理员。仪表板管理员管理用户对仪表板的访问权，并根据需要修改个别仪表板内容和布局。

仪表板受众

通过将仪表板与组关联或向仪表板分配单个用户，可以控制查看仪表板的人员。组的成员可以访问与该组相关联的一个或多个仪表板，而非成员无法查看这些仪表板。

您还可以创建一个或多个全局仪表板，分区内的所有 IBM EMM 用户（不论其组成员资格或单个分配）都可以查看。

当您创建全局仪表板时，应该在此仪表板中包括尽可能多用户需要的 portlet。例如，如果您已安装 Campaign，那么可能要包括“我的自定义书签”portlet，它是其中一个预先定义的 IBM EMM portlet。

查看仪表板所需的用户许可权

仪表板允许 IBM EMM 用户在一个页面中查看来自多个产品（例如 Marketing Operations 和 Campaign）的页面，而不考虑在那些产品中为他们配置的许可权。

一些仪表板 portlet 允许用户在 IBM EMM 产品中执行工作，方法是单击 portlet 中的链接以打开可用来工作的页面。如果用户没有执行该任务的许可权，那么不会显示该页面。

会根据用户过滤 portlet 中的一些内容。例如，如果用户从未直接使用营销活动，那么“我最近的营销活动”portlet 可能不会显示任何链接。

预先定义的 portlet

IBM EMM 提供两种类型的预先定义仪表板 portlet，可以启用这些 portlet，然后将它们添加至您创建的任何仪表板。

IBM EMM 预定义的 portlet 使用 Marketing Platform 单点登录机制来访问 IBM EMM 内容。用户在访问包含这些 portlet 的仪表板时提示用户输入凭证。

- 列表：特定于用户的 IBM EMM 项目列表。列表 portlet 的示例有“我最近的竞销活动”(Campaign)、“我的警报”(Marketing Operations) 和“大洲摘要”报告 (Digital Analytics for On Premises)。
- IBM Cognos 报告：IBM EMM 报告的特殊格式化版本。

您还可以创建自己的仪表板 portlet，如第 60 页的『定制 portlet 类型和可用性』中所述。

预先定义的 portlet 可用性

IBM EMM 为其许多产品提供预先定义的 portlet。预先定义的 portlet 的可用性取决于已安装的 IBM EMM 产品。此外，仅当已实现 IBM EMM 报告功能时，IBM Cognos portlet 才可用。

必须先在 Marketing Platform 中启用预先定义的 portlet，然后才能在仪表板中进行使用。IBM EMM portlet 列示在 Marketing Platform 中，不管它们所属于的产品是否已安装。最好仅启用属于已安装产品的 portlet。只有已启用的 portlet 才会出现在可添加至仪表板的 portlet 列表中。

预先组装的仪表板

IBM EMM 提供预先组装的仪表板，它们包括适用于各种受众的 portlet。一旦安装 Marketing Platform 之后，就可以使用预先组装的仪表板。但是，要完全实现这些仪表板，还必须安装支持这些仪表板包括的 portlet 所需的所有产品。

预先组装的仪表板可用性

要使预先组装的仪表板可用，必须至少安装一个支持该仪表板的产品。例如，如果预先组装的仪表板包括来自 Campaign 和 eMessage 的 portlet，那么安装其中任何一个产品后，该仪表板将可用。如果这两个产品均未安装，那么用户界面中将不显示该仪表板。如果缺少其中一个产品，那么依赖于该产品的 portlet 将列出一条消息，指示该 portlet 不可用。

IBM EMM 提供预定义的仪表板。为使包括在预先组装的仪表板中的 portlet 可用，必须满足以下先决条件。

- 必须安装支持该 portlet 的一个或多个产品。
- 必须启用该 portlet。

参考：预先组装的仪表板

下表描述预先组装的仪表板：它们的用途，组成这些仪表板的 portlet 以及必需的产品。

预先组装的仪表板	用途	Portlet	必需产品
竞销活动管理	此仪表板显示竞销活动的财务结果。	• 按供给分类的财务摘要 • 竞销活动绩效比较	• Campaign • Campaign 报告包
项目和流量管理	此仪表板提供项目的状态更新。	• 我的任务 • 我的警报 • 我的活动项目 • 我的任务摘要 • 请求的项目以及已完成的项目 • 正在等待操作的审批 • 我的审批摘要 • 项目（按状态排列）	• Marketing Operations • Marketing Operations 报告包
项目成员	此仪表板显示需要操作的任务，并使用户可以关闭完成的任务。	• 我的任务 • 我的活动项目 • 我的警报 • 我的请求	Marketing Operations
项目请求和审批	此仪表板显示需要操作的任务，并提供有关项目的状态更新以及市场营销财务状况和资金花费情况的高级概述。	• 正在等待操作的审批 • 我的警报 • 市场营销财务状况 • 项目（按项目类型排列） • 预算（按项目类型排列） • 花费（按项目类型排列） • 已完成的项目（按季度排列）	• 带有财务管理模块的 Marketing Operations • Marketing Operations 报告包
项目财务信息	此仪表板提供市场营销财务状况和资金花费情况的高级概述。	• 正在等待操作的审批 • 市场营销财务状况 • 警报 • 项目（按类型排列） • 已完成的项目（按季度排列）	• 带有财务管理模块的 Marketing Operations • Marketing Operations 报告包
跨渠道分析	此仪表板显示跨多个渠道的市场营销绩效。	• 交叉渠道摘要 • 渠道竞销活动向下钻取 • 渠道竞销活动供给摘要 • 渠道归属	• Interaction History • Interaction History 报告包 • Attribution Modeler • Attribution Modeler 报告包

IBM Cognos 报告性能注意事项

报告是要添加至仪表板的优秀组件，因为这些组件添加可视的元素，使得扫描大量数据更容易。但是，因为报告需要额外的处理资源，当许多用户定期访问包含许多报告的仪表板时，性能可能会成为问题。

虽然一些组织会以适合于其需要的不同方式来使用数据，但本节还是提供了一些通用准则，这些准则应该有助于您提高包含 IBM Cognos 报告的仪表板的性能。所有这些准则都适用于 IBM Cognos 报告 portlet，这些 portlet 需要最多资源。

在 IBM Cognos 中调度运行

可以将 IBM Cognos 报告调度为定期执行。调度报告后，它不会在每次用户访问包含该报告的仪表板时运行。结果是包含该报告的仪表板性能得到提高。

在 Cognos 中只能调度不包含用户标识参数的 IBM EMM 报告。当报告没有标识参数时，所有用户都会看到相同的数据；数据不会根据用户进行过滤。不能调度下列 portlet。

- 所有 Campaign 预定义的 portlet
- Marketing Operations“我的任务摘要”和“我的审批摘要”预先定义的 portlet

调度报告是您在 IBM Cognos 中执行的任务；请参考 Cognos 文档以更全面地了解调度。对于仪表板 portlet 的特定调度需求，请参阅『调度仪表板报告』。

数据注意事项

应该根据报告中包含的数据计划调度的运行。例如，您要每晚运行“过去 7 天的商品响应”仪表板报告，以便它包含当天前七天的相关信息。相比之下，您可能选择每周运行一次“市场营销财务状况”仪表板报告，因为它每季度都会比较财务指标。

用户期望

另一个调度注意事项是报告的意向用户期望更新数据的频率。计划调度时，应该征求用户意见。

常规值

以下是一些一般准则，用于帮助您在调度仪表板 IBM Cognos 报告时作出计划。

- 通常应该将包含积累信息的报告调度为每晚运行。
- 应该对包含许多计算的报告进行调度。

调度仪表板报告

要调度仪表板报告（预先定义的或用户创建的 portlet），必须先创建和调度视图，然后按照此处描述配置 portlet。

注：只能调度未按用户过滤的那些报告。

1. 在 Cognos 中，复制报告并用新名称进行保存。
2. 在 Cognos 中，打开复制的报告并使用与原始报告相同的名称将它保存为视图。将它保存在 Unica Dashboard/Product 文件夹中，其中 *Product* 是相应的产品文件夹
3. 在 Cognos 中，调度该视图。
4. 在 IBM EMM 中，将报告添加至仪表板（如果尚未执行此操作）。

请参阅第 57 页的『将预定义的 portlet 添加至仪表板』或第 63 页的『将用户创建的 portlet 添加至仪表板』。

5. 仅当报告是其中一个预先定义的 portlet 时，才在 IBM EMM 中执行下列操作。
 - 在“仪表板管理”页面上，单击 portlet 旁的**编辑 portlet** 图标。
 - 在**是否已调度此报告？**旁选择**是**。
 - 单击**保存**。

预先定义的 portlet 描述

本节提供所有 IBM EMM 预先定义的仪表板 portlet 的描述，按产品和 portlet 类型组织。

Marketing OperationsIBM Cognos 报告 portlet

本节描述安装 Marketing Operations 报告包之后可用的 Marketing Operations 仪表板 portlet。

表 15. 标准 Marketing OperationsIBM Cognos 报告 portlet

报告	描述
预算（按项目类型排列）	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示当前日历年中每个项目类型的预算的 3D 饼图。此报告需要“财务管理”模块。
已完成的项目（按季度排列）	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示本季度中提前完成、按时完成以及推迟完成的项目数量的 3D 条形图。
预测（按项目类型排列）	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示当前日历年中每个项目类型的预测开支的 3D 饼图。
管理员审批摘要	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示系统中所有正在进行的项目的活动审批和已完成审批的数据。
管理员任务摘要	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示所有正在进行的项目的活动任务和已完成任务的数据。
市场营销财务状况	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示当前日历年中处于所有状态的所有计划的“预算”、“预测”、“已落实”和“实际”金额的时间线。此报告需要“财务管理”模块。
我的任务摘要	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告为查看所有正在进行的项目中报告的用户显示有关所有活动任务和已完成任务的数据。
我的审批摘要	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告为查看报告的用户显示有关活动审批和已完成审批的数据。
项目（按项目类型排列）	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示一个 3D 饼图，用于按模板类型显示系统中所有正在进行的项目。
项目（按状态排列）	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示用于按状态（“草稿”、“正在进行”、“暂停”、“已取消”和“已完成”）显示系统中的所有项目的 3D 条形图。
请求的项目以及已完成的项目	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示有关每个月的项目请求数和已完成项目数的时间线图形。此报告仅计算处于以下状态的项目请求：“已提交”、“已接受”或“已退回”。
花费（按项目类型排列）	一份示例 IBM Cognos 报告，该报告显示当前日历年中每个项目类型的实际开支金额的 3D 饼图。此报告需要“财务管理”模块。

Marketing Operations 列表 portlet

本节描述即使未安装 Marketing Operations 报告包仍可在仪表板上使用的 Marketing Operations 列表 portlet。

表 16. 标准 Marketing Operations 列表 portlet

报告	描述
正在等待操作的审批	等待您操作的审批列表。
管理我的任务	列出您的“暂挂”和“活动”的任务以及“未启动”和“正在进行”的审批。将出现更改每个项目的状态的选项。 - 对于任务，您可以将状态更改为“完成”或“跳过”。 - 对于“未启动”的审批，您可以将状态更改为“提交”或“取消”。 - 对于您所拥有的“正在进行”的审批，您可以将状态更改为“停止”、“完成”或“取消”。 - 对于指定给您审批的“正在进行”的审批，您可以将状态更改为“审批”或“拒绝”。
我的活动项目	列出您的活动项目。
我的警报	列出您的 Marketing Operations 警报。
我的项目运行状况	对于您拥有的每个项目或将您包括为审批者或成员的每个项目，列出名称、运行状态、完成百分比和为您分配的任务数。将按如下所示来计算完成百分比： $(\text{完成的任务数} + \text{跳过的任务数}) \div \text{工作流程任务总数}$ - 要重新计算项目运行状态，请单击 。系统将重新计算运行状态以仅供此 portlet 显示，而非在 Marketing Operations 中的别处使用。 注： 只能以 5 分钟的间隔来进行项目运行状况计算。 - 如果您拥有超过 100 个项目，请单击全部显示以在新对话框中打开列表。 - 要将列出的项目数据导出到 .CSV 文件中，请单击导出。 - 要查看项目的“摘要”选项卡，请单击该项目的名称。要查看项目运行状况的更多度量，请单击完成百分比指示符。要查看“我的任务”列表，请单击“任务”列中的编号。
我的请求	列出您所拥有的请求。
我的任务	列出您所拥有的任务。
超出预算的项目	列出日历年中超出预算的所有项目。此报告需要“财务管理”模块。

Campaign IBM Cognos 报告 portlet

本节介绍 Campaign 报告包中提供的仪表板 portlet。

报告	描述
Campaign 投资收益率比较	一个 IBM Cognos 报告，它在高级别比较由查看报告的用户创建或更新的竞销活动的 ROI。
Campaign 响应率比较	一个 IBM Cognos 报告，它比较由查看报告的用户创建或更新的一个或多个竞销活动的响应率。
Campaign 按商品分类的收入比较	一个 IBM Cognos 报告，它比较到目前为止每个竞销活动收到的收入，该竞销活动包含由查看报告的用户创建或更新的商品。

报告	描述
过去 7 天的商品响应	一个 IBM Cognos 报告，它根据由查看报告的用户创建或更新的每个商品比较过去 7 天内收到的响应数。
商品响应率比较	一个 IBM Cognos 报告，它按照由查看报告的用户创建或更新的商品比较响应率。
商品响应分类汇总	一个 IBM Cognos 报告，它显示由查看报告的用户创建或更新的各个活动商品，按状态分类。

Campaign 列表 portlet

本节描述即使未安装 Campaign 报告包仍可在仪表板上使用的标准 Campaign portlet。

报告	描述
我的自定义书签	指向由查看报告的用户创建的 Web 站点或文件的链接列表。
我最近的营销活动	由查看报告的用户创建的最近的市场活动的列表。
我最近的会话	由查看报告的用户创建的最近的会话的列表。
营销活动监视器 Portlet	由查看报告的用户创建的已运行或当前正在运行的市场活动的列表。

eMessage IBM Cognos 报告 portlet

eMessage 报告包中提供以下仪表板 portlet。

报告	描述
最近电子邮件弹回响应	此仪表板报告将有关各种类型的电子邮件弹回的数据作为条形图显示。该图表显示在当日之前发送的五封最近邮件的当前弹回响应。
发送的最近电子邮件营销活动	此仪表板报告提供最近邮件发送活动的摘要视图。它列出在当日之前发送的五封最近邮件的消息传输、收件人响应和电子邮件弹回的总计。

Interact IBM Cognos 报告 portlet

交互点绩效 - 显示七天时间段内每个交互点接受的商品数。

此仪表板报告定义为指向标识为 1 的交互式渠道。要创建此报告的其他版本（以在其他交互式渠道上报告），或者要更改此报告指向的交互式渠道的标识，请参阅『配置交互点绩效仪表板 portlet』。

配置交互点绩效仪表板 portlet

Interact 有一个 IBM Cognos 仪表板报告：交互点摘要。因为“仪表板”报告不会提示用户输入任何查询参数，所以“交互点绩效”报告中交互式渠道的渠道标识是静态值。缺省情况下，此报告的渠道标识设置为 1。如果实现的渠道标识不正确，那么可以定制报告并在报告的过滤表达式中更改渠道标识。

要定制任何 IBM Cognos 报告，需要 IBM Cognos 报告编写技能。有关创建和编辑 IBM Cognos BI 报告的详细文档，请参阅 IBM Cognos BI 文档，尤其是适用于您正在使用的 Cognos 版本的《IBM Cognos BI Report Studio Professional Authoring 用户指南》。

有关“交互点绩效”报告中的查询和数据项的信息，请参阅在 **Interact** 报告包中提供的参考文档。

如果您需要在仪表板中显示一个包含多个交互式渠道的图表，请建立“交互点绩效仪表板”的副本并修改渠道标识。然后为新报告创建新的仪表板 portlet，并将它添加至仪表板。

Distributed Marketing 列表 portlet

本节描述可在仪表板上使用的标准 Distributed Marketing portlet。

报告	描述
列表管理	查看报告的用户活动列表的列表。
竞销活动管理	查看报告的用户活动“公司竞销活动”和“按需应变竞销活动”的列表。
预订管理	当前用户的“公司竞销活动”预订列表。
日历	显示活动“公司竞销活动”和“按需应变竞销活动”的日程安排的日历。

Contact Optimization 列表 portlet

可在仪表板上使用的标准 Contact Optimization portlet。

表 17. *Contact Optimization 列表 portlet*

报告	描述
我最近的 Contact Optimization 会话	在过去 30 天内查看报告的用户运行的最后 10 个 Contact Optimization 会话列表。
我最近成功的 Contact Optimization 运行实例	在过去 30 天内查看成功完成报告的用户运行的最后 10 个 Contact Optimization 会话列表。
我最近失败的 Contact Optimization 运行实例	在过去 30 天内查看未成功完成报告的用户运行的最后 10 个 Contact Optimization 会话列表。

Attribution Modeler IBM Cognos 报告 portlet

本节介绍 Attribution Modeler 报告包中提供的仪表板 portlet。

报告	描述
渠道竞销活动商品归属向下钻取	IBM Cognos 报表显示了与每个渠道的每个竞销活动中各个商品有关的以下数据。 • 交互数 • 响应数 • 响应百分比 • 收入 • 每次响应平均收入 • 每次响应成本 • 投资收益率 (ROI)

Interaction History IBM Cognos 报告 portlet

本节介绍 Interaction History 跨渠道报告包中提供的仪表板 portlet。

报告	描述
特定时间段内的跨渠道摘要	显示关于每个渠道的以下数据的 IBM Cognos 报告。 • 竞销活动数 • 交互数 • 响应数 • 响应百分比 • 收入 • 每次响应平均收入 • 每次响应成本 • 投资收益率 (ROI)

仪表板设置

本节中的主题描述如何设置仪表板。

管理仪表板所需要的许可权

只有在分区中具有“管理仪表板”许可权的用户才能管理该分区中的所有仪表板。缺省情况下，该许可权会授予 Marketing Platform 中具有 AdminRole 角色的用户。

第一次安装 Marketing Platform 时，缺省分区 partition1 的预定义用户 asm_admin 具有该角色。请咨询您的管理员以获取相应的仪表板管理员凭证。

Marketing Platform 中具有 AdminRole 角色的用户可以指定任何 IBM EMM 用户来管理该用户所属的分区中的单个仪表板。仪表板管理可在 Marketing Platform 的仪表板管理区域中完成。

仪表板布局

当您首次向新仪表板添加 portlet 时，将打开一个窗口，提示您选择和保存布局。稍后您可以通过选择仪表板的选项卡并选择其他布局来更改布局。

选项如下所示。

- 3 列（等宽）
- 2 列（等宽）
- 2 列（2/3 - 1/3 宽度）
- 1 列（整个宽度）
- 定制

仪表板和分区

如果您要在多分区环境中管理仪表板，请阅读本节以了解多分区如何影响仪表板。

请参阅第 16 页的『关于分区和安全管理』以了解有关如何为用户设置分区成员资格的信息。

在多分区环境中，用户只能查看或管理与该用户所属的分区相关联的那些仪表板。

当仪表板管理员创建仪表板时，会应用以下与分区相关的规则。

- 创建的任何仪表板都只对创建它的用户所在相同分区的成员可用。
- 只有管理员所属的分区中已启用的那些预定义 portlet 可包含在仪表板中。
- 只有与管理员分配到相同分区的组和用户可分配给仪表板。

当您已配置多个分区时，则设置仪表板的过程如下所示。

1. 在使用仪表板之前，将一个或多个组与每个分区关联，并向每个组分配适当的用户。

只有 platform_admin 用户或具有 PlatformAdminRole 许可权的其他用户可以执行该任务。

请参阅第 4 章“管理 IBM EMM 中的安全性”，以了解有关这些任务的信息。

2. 对于每个分区，请确保至少有一个用户具有“管理仪表板”许可权，请记住这些用户名。

缺省情况下，Marketing Platform AdminRole 角色具有该许可权，但您可能希望为仪表板管理员创建具有更受限的访问权的角色。这些仪表板管理员可以管理其分区内的所有仪表板。

3. 对于系统中配置的每个分区，请执行以下步骤。
 - a. 使用作为分区成员并可以管理分区中所有仪表板的帐户，登录 IBM EMM。

请参考在先前步骤中创建的用户列表。

- b. 在**设置 > 仪表板 portlet** 页面上，根据需要启用预定义的 portlet。

有关详细信息，请参阅『启用或禁用预先定义的 portlet』。

- c. 在“仪表板管理”页面上，创建所需要的仪表板并添加 portlet。
- d. 对于每个非全局仪表板，分配可以查看该仪表板的用户。

您可以向仪表板分配单个用户或组。

- e. 对于每个仪表板，分配一个或多个用户作为仪表板管理员。

请参阅本章的其余部分以了解有关执行这些任务的详细信息。

启用或禁用预先定义的 portlet

在开始创建仪表板之前执行此任务。仅应该启用那些引用已安装 IBM EMM 产品的 portlet。

1. 登录 IBM EMM 并选择**设置 > 仪表板 Portlet**。
2. 单击 portlet 名称旁的复选框以启用或禁用它们。

选中标记会启用 portlet，而取消选中复选框会禁用 portlet。

将会启用您选择的 portlet，并且可将它们包括在仪表板中。

创建非预先组装的仪表板

此过程用于创建非预先组装的仪表板。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**。

将打开“仪表板管理”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板。

2. 单击**创建仪表板**。

将打开**创建仪表板**页面。

3. 输入唯一的标题（必需）和描述（可选）。

4. 选择基本许可权。

- 如果您希望将访问权限制为属于与仪表板相关联的组的用户，请选择**特定于用户或组的仪表板**。
- 如果您希望分区中的所有用户都能够查看仪表板，请选择**所有人的全局仪表板**。

5. 对于**类型**，选择**创建仪表板**。

6. 单击**保存**。

新仪表板会作为选项卡显示在“仪表板管理”页面上，并在“管理”选项卡上列出。您现在可以添加 portlet。

创建预先组装的仪表板

此过程用于创建预先组装的仪表板。

1. 确保已启用组成您要创建的预先组装的仪表板的 portlet。

有关详细信息，请参阅第 56 页的『启用或禁用预先定义的 portlet』。

2. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**。

将打开“仪表板管理”页面。

3. 单击**创建仪表板**。

将打开“创建仪表板”页面。

4. 对于**类型**，选择**使用预先组装的仪表板**。

将列出可用的预先组装的仪表板。

5. 选择要使用的预先组装的仪表板，然后单击**下一步**。

将显示组成选定预先组装仪表板的 portlet 的列表。该列表使您了解某个 portlet 不可用，原因是未安装必需产品或尚未启用该 portlet。

6. 单击**保存**以完成创建仪表板。

新仪表板会作为选项卡显示在“仪表板管理”页面上，并在“管理”选项卡上列出。如有必要，现在就可以修改其中包含的 portlet。

将预定义的 portlet 添加至仪表板

此过程用于将预定义的 portlet 添加至仪表板。

请参阅第 60 页的『定制 portlet 类型和可用性』以获取有关将用户创建的 portlet 添加至仪表板的信息。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 单击**管理 Portlet**。

将会打开“管理 Portlet”页面，其中列出已启用的 portlet。

您还可以通过单击仪表板上的“管理 Portlet”图标，从“管理”选项卡来访问“管理 Portlet”页面。

3. 选中一个或多个 portlet 旁的复选框以将其选择添加至仪表板。

使用以下功能可以辅助您选择 portlet。

- 按 portlet 名称或 portlet 所源自的产品来过滤 portlet 列表。
- 一次显示所有 portlet，或者按页面显示列表。
- 单击列标题以按源或 portlet 名称的字母顺序对列表进行排序（升序或降序）。

4. 单击**更新**。

选定的 portlet 会添加至仪表板。

分配或更改仪表板管理员

此过程用于分配或更改仪表板管理员。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**

将会打开“仪表板管理”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板，并列出它们的 portlet。

2. 在您想要处理的仪表板的底部单击**管理许可权**图标。将会打开“管理许可权”选项卡。
3. 单击**管理仪表板管理员**图标。将会打开“管理仪表板管理员”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板，并列出它们的 portlet。
4. 选择或取消选择名称。

选择了其名称的用户将具有仪表板的管理许可权。

您可以执行以下操作来查找用户。

- 在**搜索**字段中输入全部或部分的用户名来过滤列表。
- 显示所有用户，或仅未分配的用户，或已分配的用户。
- 单击列标题以对列表进行排序。
- 一次显示所有用户（根据您的过滤条件），或按页面显示列表。

5. 单击**更新**。

从仪表板中除去 portlet

此过程用于从仪表板中除去 portlet。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**。

将会打开“仪表板管理”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板，并列出它们的 portlet。

2. 在您想要除去 portlet 所在的仪表板中，单击您想要除去的 portlet 旁的**删除**图标。
3. 在提示时单击**是**，删除。

会从仪表板中除去 portlet。

更改 portlet 的名称或属性

此过程用于更改 portlet 的名称或属性。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**

将会打开“仪表板管理”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板，并列出它们的 portlet。

2. 在您想要处理的仪表板中，单击您想要更改名称的 portlet 旁的**编辑 Portlet** 图标。

将会打开“编辑 Portlet”窗口。

3. 单击 portlet 的名称、描述、URL 或隐藏其变量。
4. 单击**保存**。

更改仪表板的名称或属性

此过程用于更改仪表板的名称或属性。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**

将会打开“仪表板管理”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板。

2. 在您想要处理的仪表板的底部单击**管理设置**图标。

将会打开“设置”选项卡。

3. 单击**编辑仪表板**图标。

将会打开“编辑仪表板”窗口。

4. 编辑仪表板的标题、描述或类型，启用或禁用它，或者更改关于用户是否可以更改布局的设定。
5. 单击**保存**。

删除仪表板

该过程用于删除仪表板。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**

将会打开“仪表板管理”页面。将会显示与您的分区相关联的所有仪表板。

2. 在您想要处理的仪表板的底部单击**删除仪表板**图标。
3. 在提示时单击**是**，删除。

将会删除仪表板。

快速链接 portlet

快速链接是指向 IBM EMM 产品的预定义链接。某些快速链接使用户可以在仪表板中执行 IBM EMM 产品的基本操作，而无需浏览至该产品。您可以配置包含一组所选快速链接的 portlet。

安装 IBM EMM 产品时将安装它们的快速链接。截至 R9.0.0，只有 Marketing Operations 提供快速链接。快速链接与预定义 portlet 适用相同的安全注意事项。

下表描述安装 Marketing Operations 后可用的快速链接。

快速链接	功能
新建项目请求	将打开一个弹出窗口，您可以在其中选择用于创建项目请求的项目模板。还可以单击 继续 以打开应用程序中的“项目请求”向导。
新建项目	将打开一个弹出窗口，您可以在其中选择用于创建项目的项目模板。还可以单击 继续 以打开应用程序中的“项目”向导。
添加发票	将打开应用程序中的“添加发票”向导。
项目	将打开应用程序中的“项目列表”页面。
报告	将打开 分析 > 运营分析 页面。
资源库	将打开应用程序中的“资产库”页面。
审批	将打开应用程序中的“审批列表”页面。

创建快速链接 portlet

此过程用于创建快速链接 portlet。

1. 在要添加快速链接 portlet 的仪表板中，单击**管理 Portlet**。

将打开“管理 Portlet”页面，其中列出预定义的 portlet。

2. 单击**创建快速链接 Portlet**。
3. 输入 portlet 名称和描述，并选择要包括在该 portlet 中的快速链接。
4. 单击**保存**以完成创建该 portlet 以及将其添加至仪表板。

定制 portlet

本节中的主题描述如何创建和使用定制 portlet。

定制 portlet 类型和可用性

可以从下列 IBM EMM 页面类型创建 portlet。

- 任何 IBM EMM IBM Cognos 报告，其中包括已定制以指向其他交互式渠道的 Interact 交互点绩效报告。可以如本指南中所述定制任何现有的仪表板报告，也可以定制非仪表板报告。有关如何定制非仪表板报告的详细信息，请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》。
- 快速链接 portlet，您可以使用 IBM EMM 产品的预定义链接来构建这些 portlet。
- 自动更新的任何 Digital Analytics for On Premises 或 Digital Analytics for On Premises 按需应变报告或仪表板。
- 任何 IBM Digital Analytics 报告。

此外，可以从互联网或公司内部网上的页面创建 portlet。

您自己创建的 Portlet 可供任何仪表板使用。您的定制 Portlet 列示在“管理 Portlet”窗口中，您可从中选择这些 Portlet 以将其添加至仪表板。

定制 portlet 的认证注意事项

当您计划创建 portlet 时，应该记住下列认证注意事项。

- 如果您的 portlet 是来自配置为使用 Marketing Platform 进行认证或不使用任何认证的安装的 Digital Analytics for On Premises 报告，或者是来自使用 Marketing Platform 进行认证的任何其他 IBM EMM 产品的仪表板报告，那么当用户查看 portlet 时，不会提示他们输入凭证。
- 如果您的 portlet 是来自未配置为使用 Marketing Platform 进行认证的安装的 Digital Analytics for On Premises 报告，那么用户必须为每个浏览器会话输入一次登录凭证。
- 如果您的 portlet 是需要认证的 NetInsight OnDemand 报告、因特网页面或内部网页面，那么该 portlet 的行为方式与浏览器相同。在浏览器会话期间，用户必须在第一次查看页面内容时输入登录凭证，并使用 cookie 来让用户保持已登录状态。
- 如果您的 portlet 是一份 IBM Digital Analytics 报告，那么用户只能查看其在 IBM Digital Analytics 中具有许可权的那些报告。此外，如果 IBM Digital Analytics 中启用了单点登录，那么用户可以在 Marketing Platform 仪表板中查看 IBM Digital Analytics 报告，而不需要输入他们的凭证。否则，用户必须输入其 IBM Digital Analytics 凭证才能在 Marketing Platform 仪表板中查看 IBM Digital Analytics 报告。

Portlet 创建过程概述

本节提供用于创建 portlet 的步骤概述，本指南中别的地方详细描述了这些步骤。

1. 获取并准备要用作 portlet 的页面的 URL。

为执行此操作，应获取 URL 并根据需要对其进行修改。

以下过程描述如何准备各种 portlet 源的 URL。

- Digital Analytics for On Premises 现场报告 - 『从现场 Digital Analytics for On Premises 报告准备 URL』
 - IBM Cognos 报告 - 第 62 页的『从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL』
 - IBM Digital Analytics 报告 - 第 63 页的『从 IBM Digital Analytics 报告准备 URL』
 - Digital Analytics for On Premises 按需应变报告和互联网或公司内部网上的页面 - 第 63 页的『从内部网或互联网页面准备 URL』
2. 将 portlet 添加至仪表板。

请参阅第 63 页的『将用户创建的 portlet 添加至仪表板』。

从现场 Digital Analytics for On Premises 报告准备 URL

此过程用于现场 Digital Analytics for On Premises 安装中的报告。

1. 在 Digital Analytics for On Premises 中，显示要导出的报告。

如果您正在使用 Digital Analytics for On Premises 仪表板，那么只会导出仪表板上的左上方报告。

2. 单击**导出**图标，其位于报告右上方的工具栏中。

“导出”选项窗口将会打开。

3. 按如下所示填写各字段。
 - 从**导出类型**下拉列表中选择 **Portlet URL**。
 - 从**报告格式**下拉列表中选择 **Web 浏览器**。

- 指定要包括在报告中的值的数目。
 - 指定报告图形的宽度（以像素计）。“路径”报告会自行调整其大小，而不考虑您指定的宽度。堆叠柱状图报告会自动将您指定的宽度增大 30%。
 - 选择隐藏报告标题，因为 portlet 具有您可以编辑的标题。
4. 单击导出。

报告 URL 将显示在对话框中。

5. 复制该 URL 并将它粘贴到文本编辑器中。
6. 使用 Web 工具对 URL 进行编码，您可以通过搜索“URL 编码”或“百分比编码”来找到该工具。
7. 将以下内容添加到 URL 开头：*YourIBMEMMURL/suiteSignOn?target=*，其中 *YourIBMEMMURL* 是 IBM EMM 安装的登录 URL。

例如，假设您具有以下信息。

- IBM EMM URL 是 `http://myHost.myDomain:7001/unica`
- 编码的 Digital Analytics for On Premises 报告 URL 是 `MyEncodedReportURL`

那么最终 URL 将是 `http://myHost.myDomain:7001/unica/suiteSignOn?target=MyEncodedReportURL`

从 IBM Cognos 仪表板报告准备 URL

IBM Cognos 仪表板 portlet URL 的格式如下所示。

有关使用 IBM Cognos 创建仪表板报告的信息，请参阅《IBM EMM 报告安装和配置指南》。

```
http(s)://HOST.DOMAIN:port/unica/reports/jsp/
dashboard_portlet.jsp?product=Product&report=ReportName
```

其中

- *Product* 是 IBM Cognos 系统上 **Unica** 仪表板文件夹中 IBM EMM 应用程序的子文件夹的名称。即：Marketing Operations 的 Campaign、Interact 或 Plan。（Plan 是 Marketing Operations 应用程序以前的名称。）
- *ReportName* 是仪表板报告的 HTML 编码的名称。例如：Campaign%20Performance%20Comparison

例如，

```
http://serverX.companyABC.com:7001/unica/reports/jsp/
dashboard_portlet.jsp?product=Campaign&report=Campaign%20Performance
%20Comparison
```

如果您已按照第 50 页的『调度仪表板报告』中的描述调度报告，那么将以下内容添加至 URL 的末尾：

```
&isView=true
```

注：使用 Web 工具对 URL 进行编码，您可以通过搜索“URL 编码”或“百分比编码”来找到该工具。

从 IBM Digital Analytics 报告准备 URL

为 IBM Digital Analytics 报告使用以下过程。

如果您希望用户能够在仪表板中查看 IBM Digital Analytics 报告而不必登录 IBM Digital Analytics，那么您必须启用 IBM EMM 与 IBM Digital Analytics 之间的单点登录。有关详细信息，请参阅第 77 页的第 8 章，『启用在 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录』。

1. 登录 IBM Digital Analytics，并浏览至要添加为 portlet 的报告。
2. 复制浏览器中显示的 URL。

该链接将复制到您的剪贴板，并已准备好粘贴到 Marketing Platform 中“创建定制 Portlet”窗口中的“IBM Digital Analytics URL”字段。

要确保不会覆盖该 URL，如果您在使用该 URL 来创建 portlet 之前要复制某些其他内容，那么您可以将该 URL 粘贴到文本编辑器中。

从内部网或互联网页面准备 URL

此过程用于内部网或互联网页面（包括按需应变 Digital Analytics for On Premises 页面）。

1. 使浏览器指向所需页面，并从浏览器的地址字段复制 URL。
2. 使用 Web 工具对 URL 进行编码，您可以通过搜索“URL 编码”或“百分比编码”来找到该工具。

将用户创建的 portlet 添加至仪表板

在执行此过程之前，应该已按照本节中别处的描述准备 URL。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 单击**管理 Portlet**。

管理 Portlet 窗口将会打开。

3. 单击**创建定制 Portlet**。

创建定制 Portlet 窗口将会打开。

4. 根据您添加的 portlet 的类型，执行以下某组步骤。

如果要创建并非 IBM Digital Analytics 报告 portlet 的 portlet，请执行以下操作。

- 对于**类型**，选择**定制**。
- 完成**名称**和**描述**字段。
- 将剪贴板的内容（其中包含您先前获取的 URL）粘贴到 **URL** 字段中。

如果要创建 IBM Digital Analytics 报告 portlet，请执行以下操作。

- 对于**类型**，选择 **IBM Digital Analytics**。
 - 完成**名称**和**描述**字段。
 - 将剪贴板的内容（其中包含您先前获取的 URL）粘贴到 **IBM Digital Analytics URL** 字段中。
5. 单击**保存**。

窗口将会关闭，您将会返回到“管理”选项卡。新的 portlet 位于左上角，它可能会覆盖先前添加的 portlet。单击 portlet 标题并拖动它，以将 portlet 放置在仪表板中的适当位置。

管理 portlet 窗口参考

如果您在填写“管理 Portlet”窗口中的字段时需要帮助，请参阅此表。

字段	描述
按源搜索	输入部分或全部产品名称，以根据提供报告的产品过滤 portlet 列表。
按 Portlet 名称搜索	输入部分或全部 portlet 名称，以根据 portlet 名称过滤 portlet 列表。
重置	单击以清除搜索过滤器。
创建定制 Portlet	单击以打开一个窗口，您可以在其中创建使用已获取 URL 的 portlet。
创建快速链接 Portlet	单击以打开一个窗口，您可以在其中创建快速链接 portlet。

“创建定制 Portlet”窗口参考

如果您在填写“定制 Portlet”页面上的字段时需要帮助，请参阅此表。

字段	描述
类型	选择 portlet 类型：并非来自 IBM Digital Analytics 的 portlet，或来自 IBM Digital Analytics 的 portlet。
名称	为 portlet 输入适当的名称。
描述	为 portlet 输入描述，使其他管理员了解它成为此仪表板一部分的原因。
URL 或 IBM Digital Analytics URL	粘贴准备好的 URL。
隐藏的变量	仅当该 portlet 并非来自 IBM Digital Analytics 时才可用。如果您的 portlet 需要用户登录，则可以输入名称/值对以安全地将这些凭证传递到站点。您必须从 Web 站点获取所期望的变量名称。

仪表板成员资格管理

本节中的主题描述如何管理仪表板成员资格。

关于仪表板管理任务

如果您被指定为仪表板管理员，那么您负责管理该仪表板的成员资格、布局和内容。本节描述如何管理仪表板成员资格。

第 55 页的『仪表板设置』中描述了与修改仪表板的布局和内容相关的任务。

授予或除去仪表板成员资格

此过程用于授予或除去仪表板成员资格。

1. 在 IBM EMM 中，选择**仪表板**，然后选择要使用的仪表板的选项卡。
2. 在您想要处理的仪表板的底部单击**管理许可权**图标。

将会打开“管理许可权”选项卡。

3. 单击**管理仪表板用户**图标。

将会打开“管理仪表板用户”页面。

4. 选中复选框以授予对仪表板的访问权，或取消选中以除去对仪表板的访问权。

选择了其名称的用户将可以查看仪表板。

您可以执行以下操作来查找用户。

- 在**搜索**字段中输入全部或部分的用户名来过滤列表。
 - 显示所有用户，或仅未分配的用户，或已分配的用户。
 - 单击列标题以对列表进行排序。
 - 一次显示所有用户（根据您的过滤条件），或按页面显示列表。
5. 单击**更新**。

第 7 章 使用 Ischeduler 调度运行

IBM EMM Scheduler 可让您将进程配置为以您定义的时间间隔运行。

目前，您可以使用 IBM EMM Scheduler 来调度下列各项。

- Campaign 流程图运行
- Contact Optimization 优化会话和优化后流程图运行
- eMessage 邮件发送活动

调度程序使用两个基本概念：调度和运行。

- 调度是您要运行一次或定期运行的任何任务。定义调度时，会指定 IBM EMM 对象、运行任务的频率以及开始和结束日期。
- 运行是调度的执行实例。

调度有两种类型。

- 基于时间 - 运行在指定的时间发生。
- 基于触发器 - 当调度接收到指定的触发器时（例如，当另一个调度在其运行成功或运行失败而发送触发器时），运行才会发生。

可以配置任一种类型的调度运行一次或定期运行。

Campaign 调度进程与 IBM EMM Scheduler 之间的差别

从 8.0 发行版的 IBM EMM 开始，IBM EMM Scheduler 旨在取代“Campaign 调度”进程来规划整个流程图的运行。IBM EMM Scheduler 效率更高，因为当流程图未实际运行时，它不消耗任何服务器系统资源。即使流程图未运行，IBM EMM Scheduler 也能启动此流程图，而流程图中的“Campaign 调度”进程只有在流程图正在运行时才能工作。

保留“Campaign 调度”进程是为了与较早期版本完全兼容以及处理 IBM EMM Scheduler 无法处理的其他用例。例如，您可能要使用“Campaign 调度”进程来发送 Campaign 触发器或延迟执行相依进程。

请勿使用 IBM EMM Scheduler 来调度使用“Campaign 调度”进程作为用于启动流程图运行的顶级进程的流程图。通常，只需要其中一个组件。但是，如果“调度”进程出现在由 IBM EMM Scheduler 启动的流程图中，那么它会如配置那样工作；必须满足 IBM EMM Scheduler 及“调度”进程所需的条件，后续进程才能运行。

与 IBM EMM Scheduler 不同，“Campaign 调度”进程可以发送外部触发器以调用命令行脚本。IBM EMM Scheduler 只能将触发器发送至它自己的日程安排。

调度程序触发器

在创建或编辑调度时，可以设置调度程序触发器。

触发器是当运行成功完成或运行失败时，IBM EMM Scheduler 可以发送的文本字符串。如果您具有在完成时发送触发器的调度，那么可以将另一个调度设置为当它接收到该触发器时开始运行。

所有调度都会接收所有已发送的触发器，但仅当触发器字符串符合它正在等待的触发器字符串时，调度才会启动运行。以此方式，可以在调度之间创建数目的依赖性。

创建触发器之后，它会出现现在 Scheduler 用户界面中的触发器下拉列表中，便于再次使用。

触发器示例

通过为 Campaign 流程图集合提供相同的触发器，可以将它们调度为全部都在相同的时间运行。还可以使用触发器来导致流程图集合一个接一个地连续运行。

以下示例说明如何将一系列流程图设置为按指定的顺序运行。

- 流程图 1 使用在运行成功完成时发送的“流程图 1 运行完成”触发器进行调度。
- 流程图 2 按如下所示调度。
 - 当接收到“流程图 1 运行完成”触发器时开始。
 - 当运行成功完成时发送“流程图 2 完成”触发器。
- 流程图 3 调度为当接收到“流程图 2 运行完成”触发器时开始。

关于开始触发器

使用开始触发器设置的调度一旦创建，便会开始侦听触发器，而不管其开始日期为何。但是，触发器不会覆盖开始日期。例如，如果调度的开始日期为 2010 年 12 月 12 日，并且在 2010 年 12 月 5 日它接收到其开始触发器，那么在 2010 年 12 月 12 日之前，运行不会开始。

入站触发器

IBM EMM Scheduler 可以响应由外部应用程序发送的触发器。scheduler_console_client 实用程序将启用此功能。此实用程序发出的触发器可以启动一个或多个已设置为侦听该触发器的调度。

因为 scheduler_console_client 是批处理脚本应用程序，所以可以由外部应用程序调用，而这个外部应用程序有可能使用另一个批处理脚本。

例如，如果您设置一个要侦听触发器“T1”的调度，那么可以使用以下命令来运行 scheduler_console_client 实用程序以发送 T1 触发器：scheduler_console_client.bat -v -t T1

该实用程序可以提供以下信息。

- 配置为侦听任何给定触发器的调度的列表。
- 它是否已成功发送该触发器（虽然它无法报告是否成功执行了正在侦听该触发器的调度）。

有关使用此实用程序的完整详细信息，请参阅第 173 页的『scheduler_console_client 实用程序』。

安全性注意事项

企业应用程序中的调度将视为管理员的活动。假定任何对 `scheduler_console_client` 实用程序具有执行许可权的用户也有权发出触发器。

要防止任何用户使用此实用程序来发出触发器，您应该撤销该用户对此实用程序的执行许可权。

调度程序调速

调速用于在许多进程可能会对系统提出很高的需求时管理性能。调速基于在**设置 > 配置**页面上设置的调度程序组。可以将调速阈值分配给组，然后使调度与该组相关联。

调速阈值是与该组相关联的可同时执行的最大运行数。为了减少服务器上的资源消耗，可以将调速阈值设置为较小的值。只有在 IBM EMM Scheduler 中创建的调度能够调速。

缺省组中无限制的阈值

所有调度都必须属于调速组。如果您不想针对调度启用调速，请使它成为缺省调度程序组的成员（创建调度时**调度程序组**字段中的缺省选择选项）。此组具有很高的调速阈值，这是不进行调速的有效方式。

调速例外情况

如果您从 Campaign 中或通过使用 Campaign `unica_svradm` 实用程序来运行流程图，那么在调速阈值中不会纳入这些运行，并且它们会立即开始执行。

调速示例

- 如果系统资源值得注意，那么可以使用调速来管理服务器上的负载。例如，如果必须运行许多复杂的 Campaign 流程图，那么可以将它们分配给限制可同时运行的流程图数量的调速组。这种调速有助于管理 Campaign 服务器或市场营销数据库的负载。
- 可以使用调速来设置调度的优先级。通过将高优先级调度分配给具有高调速阈值的组，可确保尽可能有效地使用系统资源来执行这些调度的运行。应该将较低优先级调度分配给具有较低调速阈值的组。
- 如果您具有应该通过重复模式调度的流程图，那么可以使用调速来确保运行按顺序发生，而不会出现重叠。例如，假设您已调度重复模式设置为在 10 小时中每小时执行运行一次的流程图。如果该流程图完成运行的时间超过 1 小时，那么下一次尝试将在先前运行结束之前开始，这会导致失败，因为将会锁定仍在运行的流程图。要确保此情况不会发生，可以创建阈值为 1 的调速组，并将流程图的调度分配给此组。

调度程序重复模式

可以通过配置重复模式，将调度设置为重复运行。您设置的任何重复模式将在您指定的开始时间之后开始。

您有几个重复模式选项。

- 预先定义 - 可从中选择的一组常用重复模式
- Cron 表达式 - 由 6 或 7 个字段组成的字符串，用空格分隔各字段，表示一组时间

- 简单定制重复模式 - 用于创建重复模式的用户界面，类似于许多常用会议调度程序

所有调度程序重复模式都基于 Cron 表达式。Scheduler 在用户界面中提供预先定义的模式，以方便创建这些 Cron 表达式。如果您编写您自己的定制 Cron 表达式，那么最好提供重复模式的有意义的描述，以便不能流利阅读这些表达式的任何用户了解模式更容易。

要点：在下一个较长的时间间隔结束时，所有重复模式都会重置。例如，如果您将定制每周模式设置为每三周运行一次，那么它会在每个月的第三周运行，因为模式会在每个月结束时重置。这是所有 Cron 表达式的特征。要设置实际在第 3、6、9、12 等周运行的调度，必须为每个需要的执行日期创建独立的调度。

运行依赖关系

您可以将某个调度设置为依赖于一个或多个其他已调度运行的成功完成。

例如，假设您有一个调度 S1，是使用重复模式设置的。S1 具有一个触发器，在每次 S1 成功完成运行时发送。S2、S3 和 S4 这三个调度都配置为当它们接收到 S1 的出站触发器时启动。您可以设置另一个调度 S5，它将在 S2、S3 和 S4 成功完成时运行。仅当 S5 依赖的三个运行都完成时，它才会运行。

要设置示例中描述的方案，您应该使用**何时开始**下拉列表中的**其他任务完成时**选项来配置 S5。

当您使用这种方式来配置依赖于其他运行的运行时，必须考虑以下注意事项。

- 您要配置的调度所依赖的调度必须是非递归的。在上述示例中，S2、S3 和 S4 必须是非递归的。但是，由于 S1 会发生递归，因此 S2、S3 和 S4 实际上都会根据 S1 的运行而发生递归。
- 依赖于其他调度的调度必须是非递归的。在该示例中，S5 必须是非递归的。同一，由于 S1 发生递归，实际上 S5 也会发生递归。
- 依赖于其他调度的调度不能用作任何其他调度的**其他任务完成时**选项中的条件之一。在该示例中，S5 不能用作任何其他调度的**其他任务完成时**选项中的条件。
- 如果您想要删除使用**其他任务完成时**选项配置的调度，那么必须首先更改配置以除去**其他任务完成时**选项。然后您才能删除该调度。

时区设置

您可以将运行调度为在许多世界时区中任意一个的环境中发生。

当您创建调度时，缺省值始终是已安装 Platform 的服务器所在的时区。但是，您可以从**选择时区**下拉列表中选择列出的任何其他时区。这些选项都表示为 GMT 时间加上该时区通常使用的词汇。例如，(GMT-08:00) 皮特凯恩群岛或 (GMT-08:00) 太平洋时间（美国和加拿大）。

选择的时区会应用到调度的所有方面，包括以下方面。

- “已调度的运行”和“调度定义”页面上显示的信息
- 重复模式和触发器

Scheduler 局限性

IBM EMM Scheduler 具有以下限制。

- 手动启动流程图运行或命令行流程图命令对于 Scheduler 没有任何效果，反之亦然，但有一个例外情况。如果已通过任何方式启动流程图运行，那么在先前运行尚未完成时，后续尝试通过任何方式运行流程图将会失败并返回锁定错误。
- Scheduler 触发器不会以任何方式与 Campaign 流程图触发器交互。由“调度”进程或 Campaign 触发器实用程序 unica_actrg 发送的触发器不能导致 IBM EMM Scheduler 中的调度运行，反之亦然。

调度 Campaign 流程图的许可权

使用 IBM EMM Scheduler 调度 Campaign 流程图需要下列许可权。

许可权	描述
调度批处理流程图	允许使用缺省运行参数调度流程图
调度覆盖批处理流程图	允许覆盖用于调度流程图的缺省运行参数
运行批处理流程图	允许运行流程图（成功运行已调度的流程图所必需）

注：由创建所调度任务 Marketing Platform 用户运行所调度的流程图。您可以删除、禁用或取消激活用户或用户帐户。如果您删除或禁用用户帐户，由该用户创建的流程图会继续运行。您必须删除由已删除或禁用的用户调度的流程图，或者以新用户身份重新创建流程图。如果您取消激活用户帐户，还允许运行由取消激活的用户调度的流程图。

用于调度 Campaign 流程图的运行参数

调度 Campaign 流程图时，流程图可以将包含运行参数的字符串传递至 IBM EMM Scheduler。然后，当运行启动时，会将此字符串传回给 Campaign。

在 Campaign 中，会将在覆盖流程图参数对话框上设置的所有值作为单个字符串传递至 Scheduler。此字符串显示在运行参数字段中。

有关覆盖 Campaign 流程图运行计划的缺省参数

调度流程图运行时，您可以覆盖缺省运行参数。

调度 Campaign 流程图运行时，Scheduler 会使用已经为流程图定义的缺省运行参数。这些参数包括下列各项：

- 包含流程图使用的表映射的表目录
- 已在流程图中定义的任何用户变量值
- 流程图访问的任何数据源的登录信息。缺省值是调度流程图的用户。

Campaign 允许您覆盖这些缺省值以针对不同的数据源运行或取得不同的结果，类似于 unica_svradm 实用程序提供的功能。例如，可以调度单个流程图的多次运行，以测试用

户变量值的不同组合。可以指定备用表目录，以从生产数据库切换到用于这些测试运行的样本数据库。如果贵组织对于测试运行和生产运行需要不同的数据库登录，那么可以指定相应的登录信息。

可调度的对象或事件

您在创建要调度的对象或事件时创建调度。

当前，计划程序与以下任务配合使用。

- Campaign 流程图的运行
- eMessage 邮件发送活动的运行
- Attribution Modeler 的培训运行
- Interaction History 的 ETL 作业

使用缺省参数创建流程图日程安排

1. 在处于**查看**方式下的流程图选项卡上，单击 **run** 图标并选择**调度**此项。

此时将打开“调度流程图”对话框。

2. 填写“调度流程图”对话框中的字段。

如果选择运行多次，请单击**设置递归**以设置重复模式。

3. 单击**使用此日程安排**运行。

要点：调度流程图时，调度的任务基于流程图名称。如果在创建调度的任务之后更改流程图名称，那么调度的任务将会失败。

通过覆盖缺省参数创建流程图日程安排

1. 在处于**查看**方式下的流程图选项卡上，单击**运行**图标并选择**调度**此项 - 高级。

此时将打开“覆盖流程图参数”对话框。

2. 填写对话框中的字段以指定流程图参数。

系统不会检查您在此字段中输入的参数的语法。请先复核您已输入正确的值，然后再继续。

3. 单击**调度**运行。

此时将出现“调度流程图”对话框。

4. 填写“调度流程图”对话框中的字段。

如果选择运行多次，请单击**设置递归**以设置重复模式。

5. 单击**使用此日程安排**运行。

要点：调度流程图时，调度的任务基于流程图名称。如果在创建调度的任务之后更改流程图名称，那么调度的任务将会失败。

设置调速

必须专门为要调度的对象类型（流程图或邮件）设置调速组。

1. 在“配置”页面上，导航到模板下面的下列其中一个调速组。
 - Platform > Scheduler > Schedule registrations > Campaign > [Object] > Throttling group > (Throttling group)
 - Platform > Scheduler > Schedule registrations > PredictiveInsight > [Object] > Throttling group > Throttling group
2. 按照第 46 页的『从模板创建类别』中的描述创建类别（调速组）。

为 Throttling threshold 属性设置的数字是与该组相关联的可同时执行的最大运行数。会将超出该调速阈值的任何有资格运行的调度按调度程序接收到运行通知的顺序排队。

已配置的调度程序组出现在 Scheduler 用户界面的**调度程序组**下拉列表中，以供创建和编辑调度之用。

必须为要以此方式控制其运行的每种类型的对象创建一个调速组。例如，流程图调速组仅可用于调度流程图；邮件调速组仅可用于调度邮件。

3. 根据需要将一个或多个调度分配给该组。

创建或编辑调度窗口参考

本节详细描述在创建或编辑调度时使用的窗口。

字段	描述
调度项目类型	已调度对象的类型。此字段会自动填写，并且是只读的。
已调度项目名称	已调度对象的名称。此字段会自动填写，并且是只读的。
调度名称	输入调度的名称。
描述	输入调度的描述。
运行参数	在 Campaign 中调度流程图时，会将在“覆盖流程图参数”对话框上设置的所有值作为单个字符串传递至 Scheduler 并显示在“运行参数”字段中。运行参数并不是由 Scheduler 本身使用。Scheduler 只是在运行流程图时将该字符串传回给 Campaign。
调度程序组	如果您已创建一个或多个调速组，那么可以将此调度与组相关联，以限制此调度可以同时执行的运行数目。要作为选项出现在此字段中，必须使用“配置”页面上的属性创建组。
在成功完成时，发送触发器	如果您要此调度的运行在运行成功完成时发送触发器，请在此处输入触发器文本。其他调度可设置为侦听此触发器。
在发生错误时，发送触发器	如果您要此调度的运行在运行失败时发送触发器，请在此处输入触发器文本。其他调度可设置为侦听此触发器。
选择时区	如果您希望使用服务器时区以外的其他时区，请选择计算调度时使用的时区。请参阅时区支持以了解详细信息。

字段	描述
何时开始	选择下列其中一个选项以指定调度何时运行。开始时间仅适用于第一次运行；它定义调度第一次有资格运行的时间。如果调度配置为等待触发器、如果调度属于调速组或者如果使用重复模式，那么实际第一次运行可能在开始日期之后。 - 在指定的日期和时间 - 选择日期和时间。 - 在接收到触发器时 - 选择现有的触发器或输入新的触发器。如果输入新的触发器，那么必须将调度配置为在成功或失败时发送此相同字符串。 - 在指定日期之后接收到触发器时 - 选择现有的触发器或输入新的触发器，然后选择日期和时间。如果输入新的触发器，那么必须将调度配置为在成功或失败时发送此相同字符串。 选择下列其中一个选项以指定运行数目。 - 仅运行一次 - 调度运行一次。它在您指定的开始日期和时间有资格执行运行。 - 在 n 次之后停止运行 - 在运行已发生指定的次数（不管运行是成功还是失败）或到达结束日期之后运行停止，以较早者为准。 - 在指定的日期和时间停止 - 运行根据定义启动任意次数，直到达到指定的结束日期和时间为止。如果由于调速约束而导致延迟运行执行，那么运行可能会在此时间之后执行。 - 其他任务完成时 - 仅当为此选项选择的所有其他任务都已成功完成时，该调度才会运行。请参阅第 70 页的『运行依赖关系』。
重复模式	选择下列其中一个选项。 - 使用预先定义的重复模式 - 从列表中选择模式。Marketing Platform 提供预先定义的模式集合，您也可以通过在“配置”页面上添加属性来创建您自己的模式。 - 使用简单定制的重复模式 - 选择时间间隔。 - 使用 Cron 递归表达式 - 输入有效的 Cron 表达式。

覆盖流程图参数窗口参考

下表描述“覆盖流程图参数”对话框上的字段。此对话框中所有可编辑的字段都是可选的。系统不会检查您在这些字段中输入的参数的语法。请先复核您已输入正确的值，然后再继续。

字段	描述
流程图标识	流程图的唯一标识。此字段会自动填写，并且是只读的。
营销活动 - 流程图名称	营销活动的名称、营销活动代码和流程图名称。此字段会自动填写，并且是只读的。
调度作业名称	已调度作业的名称。此字段缺省为 <i>CampaignName - FlowchartName</i> ，但可以将其更改为任何名称。
目录文件名	指定要用于此运行的已存储表目录文件。
数据源	使用这些字段来覆盖此流程图访问的任何数据源的登录信息。

调度管理页面

可以从通过选择**设置 > 已调度任务**访问的页面管理所有调度。必须在 Marketing Platform 中具有 Scheduler Tasks View 许可权才能具有这些页面的访问权。

在多分区环境中，除非您具有 PlatformAdminRole 角色（该角色允许您查看所有分区中所有已调度的运行），否则您只能查看在您所属的分区中创建的调度。

调度管理页面如下：

- 调度定义 - 在此页面上，您可以查看所有调度定义，并通过单击列表中的调度名称来编辑这些调度定义。
- 查看已调度的运行 - 在此页面上，您可以查看每个调度的已排队和已完成运行、取消已排队的运行或删除运行。

要查看单个流程图的调度管理页面，请从流程图的**运行**菜单中选择**查看何时调度**。

列表中已调度的项目是直接导向流程图的链接。

调度程序管理窗口参考

本节详细描述通过选择**设置 > 已调度任务**或通过从流程图的**运行**菜单中选择**查看何时调度**来访问的调度程序管理窗口上的信息。

已调度的运行

字段	描述
调度名称	运行是其实例的调度。
已调度的项目	要运行的对象的名称。
项类型	要运行的对象的类型。
开始	运行的开始时间。
上次更新时间	正在运行的流程图或邮件进程中最近状态更新的日期和时间。
运行状态	在 Scheduler 中定义的运行状态，如下所示。 • 已调度 - 运行尚未开始。 • 已排队 - Scheduler 已开始运行，但 IBM EMM 产品由于调速约束，尚未开始执行已调度的运行。 • 正在运行 - 运行已开始。 • 已完成 - 运行已完成，且已传回“失败”或“已成功”状态。 • 已取消 - 用户已通过单击“已调度的运行”页面上的标记为已取消来取消运行。如果用户将运行标记为已取消时它已排队，那么不会执行它。如果运行正在执行，那么会将它标记为已取消，但此操作不会停止运行。
状态	对象的运行状态，由产品定义。如果运行发送“已取消”状态，并且后来重新启动运行并将任何其他状态发送给调度程序，那么会更新此字段中的状态。
详细信息	关于运行的信息，由产品提供。例如，对于流程图运行，详细信息包括流程图名称和标识、错误（如果运行失败）和耗用时间（如果运行成功）。

调度定义

字段	定义
调度名称	调度的创建者为调度指定的名称。
已调度的项目	要运行的对象的名称。
项类型	要运行的对象的类型。
创建者	创建调度的用户的登录。
开始触发器	如果此调度接收到便会启动运行的字符串。如果没有指定启动触发器，那么此字段为空白。
结束	此调度上次运行的日期和时间。

字段	定义
重复模式	重复模式的描述性名称。
成功触发器	如果产品报告此调度的运行已成功完成，那么会发送的字符串。如果没有指定成功触发器，那么此字段为空白。
失败触发器	如果产品报告此调度的运行失败，那么会发送的字符串。如果没有指定失败触发器，那么此字段为空白。

第 8 章 启用在 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录

如果贵组织使用 IBM Digital Analytics，您可以启用在 IBM Digital Analytics 和 IBM EMM 之间的单点登录。

单点登录使用户能够从 IBM EMM 用户界面内导航到 IBM Digital Analytics 报告，而不需要提示登录。

此外，如果在 IBM EMM 仪表板中引用了 IBM Digital Analytics 报告，单点登录使用户能够查看这些报告（如果他们在 IBM Digital Analytics 中具有对这些报告的访问权）。

用于启用在 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录的两个选项

您可以在用于启用单点登录的两个选项之间进行选择。

- 您可以配置 IBM Digital Analytics 以在 IBM EMM 用户第一次导航到 IBM Digital Analytics 时自动创建 IBM Digital Analytics 用户帐户。

如果您希望所有 IBM EMM 用户都能够单点登录 IBM Digital Analytics，那么可能希望选择该选项。

请参阅第 78 页的『使用自动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录』。

- 您可以通过将每个用户的现有 IBM Digital Analytics 登录名添加到各自在 IBM EMM 中的详细信息页面，以配置 IBM EMM 用户帐户进行单点登录。

当您选择该选项时，需要访问 IBM Digital Analytics 的用户必须具有 IBM Digital Analytics 帐户。

如果您希望 IBM EMM 用户的一个子集能够单点登录 IBM Digital Analytics，那么可能希望选择该选项。

有关详细信息，请参阅第 79 页的『使用手动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录』。

IBM Digital Analytics 中对于单点登录用户的许可权

当未在 IBM Digital Analytics 中选择自动帐户创建选项时，则单点登录用户在 IBM Digital Analytics 中具有当其直接登录到 IBM Digital Analytics 时将获得的许可权。

当在 IBM Digital Analytics 中选择了自动帐户创建选项时，单点登录用户在 IBM Digital Analytics 中具有如下许可权。

- 缺省情况下，用户具有管理员为所有自动创建的用户配置的 IBM Digital Analytics 组授予的许可权。

管理员可以修改与该组相关联的许可权。

- 另外，管理员可以为已具有 IBM Digital Analytics 帐户的用户覆盖自动帐户创建。如果对某个用户的覆盖已准备就绪，则该用户具有其直接登录 IBM Digital Analytics 时将获得的许可权。

有关详细信息，请参阅『使用自动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录』。

服务器时钟协调

部署 Marketing Platform 的服务器上的时钟必须与 IBM Digital Analytics 服务器时钟上的时间相匹配。对于单点登录，IBM Digital Analytics 服务器允许服务器时钟时间之间最大有 15 分钟（900 秒）差异。

最佳实践是能够同步服务器时钟。要确保同步，您应该使用网络时间协议 (NTP)。

如果您无法使服务器时钟同步，并且时钟之间可能至少相差 15 分钟，那么您可以在 Marketing Platform 中将 Coremetrics® 类别下的**时钟偏差调整（秒）**配置属性设置为反映时钟之间差异的数字。

使用自动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录

此过程用于使用自动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录。

1. 确定您希望用于 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录的 IBM Digital Analytics 客户标识。

记下客户标识，稍后的步骤中将会需要。

2. 以管理员用户的身份登录 IBM Digital Analytics，该用户对先前步骤中选择的客户标识具有访问权，然后单击“管理”链接并导航到“全局用户认证”页面。

- 在 **IBM 企业市场管理共享密文** 字段中，输入符合字段旁指示信息中所述规则的字符串。

记下该字符串，稍后的步骤中将会需要。

- 在“自动用户帐户创建”下，单击**已启用**。
- 选择您希望所有自动创建的用户属于的用户组。

该组应至少具有以下 Web Analytics 许可权。

- 仪表板 > 查看标准仪表板
- 报告 > 站点度量
- 报告 > 透视图

3. 以管理员用户的身份登录 IBM EMM 并导航到**设置 > 用户**页面。

4. 选择或创建用户，并为该用户配置数据源，详情列举如下。

- **数据源** - 输入名称。
- **数据源登录** - 输入您在第 1 步中记下的客户标识。
- **数据源密码** - 输入您在第 2 步中记下的共享密文。

如果您具有多个分区，对于您在其中包含应具有单点登录的用户的每个分区，都必须执行该任务。

或者，您可以为该步骤使用 `platform_admin` 用户帐户。因为该用户是所有分区的成员，该数据源会在所有分区中可用。

5. 在 Marketing Platform 中，导航到**设置 > 用户组**页面并执行以下步骤。
 - 创建新的组并向该组添加 `CMUser` 角色。
 - 使每个应具有单点登录的用户成为该组的成员。

如果您具有多个分区，对于您在其中包含应具有单点登录的用户的每个分区，都必须执行该任务。

6. 在 Marketing Platform 中，导航到**设置 > 配置**页面并设置如下列举的配置属性。

属性	值
Digital Analytics Enable IBM Digital Analytics	True
Digital Analytics Integration partitions partition[n] Platform user for IBM Digital Analytics account	输入您在第 4 步中使用的 Marketing Platform 用户帐户的登录名。
Digital Analytics Integration partitions partition[n] Datasource for IBM Digital Analytics account	输入您在第 4 步中创建的数据源的名称。

如果您具有多个分区，那么对于您在其中包含应具有单点登录的用户的每个分区，都必须使用 **Digital Analytics | Integration | partitions | partitionTemplate** 创建一组配置属性。

您使用模板创建的类别的名称，必须与相应 Campaign 分区的名称完全匹配。

7. 对于您想要覆盖自动帐户创建的任何用户，请执行以下步骤。
 - 在 Marketing Platform 中，导航到**设置 > 用户**页面。
 - 在用户的详细信息页面上的 **Digital Analytics 用户名**字段中输入用户的 IBM Digital Analytics 登录名。

这仅对已具有 IBM Digital Analytics 帐户的用户有效。

注：如果 IBM Digital Analytics 中不存在具有此登录名的帐户，那么将会使用您在此处输入的名称为该用户创建帐户，而不使用该用户的 Marketing Platform 登录名。

8. 执行第 81 页的『配置 Web 应用程序服务器以启用 IBM Digital Analytics 与 IBM EMM 之间的单点登录』中描述的过程。

使用手动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录

此过程用于使用手动用户帐户创建来设置 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录。

1. 确定您希望用于 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 之间的单点登录的 IBM Digital Analytics 客户标识。

记下客户标识，稍后的步骤中将会需要。

2. 以管理员用户的身份登录 IBM Digital Analytics，该用户对先前步骤中选择的客户标识具有访问权，然后单击“管理”链接并导航到“全局用户认证”页面。
 - 在 **IBM 企业市场管理共享密文** 字段中，输入符合字段旁指示信息中所述规则的字符串。

记下该字符串，稍后的步骤中将会需要。

- 在“自动用户帐户创建”下，单击**已禁用**。
3. 以管理员用户的身份登录 IBM EMM 并导航到**设置 > 用户**页面。
 4. 选择或创建用户，并为该用户配置数据源，详情列举如下。
 - **数据源** - 输入名称。
 - **数据源登录** - 输入您在第 1 步中记下的客户标识。
 - **数据源密码** - 输入您在第 2 步中记下的共享密文。

如果您具有多个分区，对于您在其中包含应具有单点登录的用户的每个分区，都必须执行该任务。

或者，您可以为该步骤使用 platform_admin 用户帐户。因为该用户是所有分区的成员，该数据源会在所有分区中可用。

5. 在 Marketing Platform 中，导航到**设置 > 用户组**页面并执行以下步骤。
 - 创建新的组并向该组添加 DMUser 角色。
 - 使每个应具有单点登录的用户成为该组的成员。

如果您具有多个分区，对于您在其中包含应具有单点登录的用户的每个分区，都必须执行该任务。

6. 在 Marketing Platform 中，导航到**设置 > 配置**页面并设置如下列举的配置属性。

属性	值
Digital Analytics Enable IBM Digital Analytics	True
Digital Analytics Integration partitions partition[n] Platform user for IBM Digital Analytics account	输入您在第 4 步中使用的 Marketing Platform 用户帐户的登录名。
Digital Analytics Integration partitions partition[n] Datasource for IBM Digital Analytics account	输入您在第 4 步中创建的数据源的名称。

如果您具有多个分区，那么对于您在其中包含应具有单点登录的用户的每个分区，都必须使用 **Digital Analytics | Integration | partitions | partitionTemplate** 创建一组配置属性。

您使用模板创建的类别的名称，必须与相应 Campaign 分区的名称完全匹配。

7. 在 Marketing Platform 中，导航到**设置 > 用户**页面。
8. 对于您希望启用单点登录的每个用户，在用户的详细信息页面上的 **Digital Analytics 用户名** 字段中输入用户的 IBM Digital Analytics 登录名。

注: 如果用户在 IBM EMM 和 IBM Digital Analytics 中的登录名完全相同, 则您不需要执行该步骤。

9. 执行『配置 Web 应用程序服务器以启用 IBM Digital Analytics 与 IBM EMM 之间的单点登录』中描述的过程。

配置 Web 应用程序服务器以启用 IBM Digital Analytics 与 IBM EMM 之间的单点登录

在部署了 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器中执行下面的适当过程, 以确保用户可以在仪表板中查看 IBM Digital Analytics 报告而不必登录。

单点登录的 WebLogic 配置

编辑 WebLogic 域目录下的 bin 目录中的 setDomainEnv 脚本, 如下所示。

将以下内容添加到 JAVA_OPTIONS。

```
-Dweblogic.security.SSL.ignoreHostnameVerification=true
```

单点登录的 WebSphere® 配置

1. 登录到 WebSphere 管理控制台。
2. 展开安全性并单击 **SSL 证书和密钥管理**。
3. 在配置设置下, 单击**管理端点安全性配置**。
4. 浏览到部署了 Marketing Platform 的单元和节点的出站配置。
5. 在相关项下, 单击**密钥库和证书**并单击 **NodeDefaultTrustStore** 密钥库。
6. 在其他属性下, 单击**签署者证书**和从端口中检索。
7. 按如下所示填写字段。
 - 主机名: welcome.coremetrics.com
 - 端口: 443
 - 别名: coremetrics_cert

第 9 章 与 Windows Active Directory 集成

Marketing Platform 可配置为与 LDAP（轻量级目录访问协议）或 Windows Active Directory 服务器集成。

通过将 IBM EMM 与目录服务器集成，您可以在一个中央位置维护用户和组。集成提供灵活的模型，用于将企业授权策略扩展到 IBM EMM 应用程序中。集成可减少错误、降低支持成本和缩短在生产环境中部署应用程序所需的时间。

请参阅建议的软件环境和最低系统要求文档以获取受支持的目录服务器列表。

Active Directory 集成功能

Marketing Platform 与 Windows Active Directory 集成提供在本节中描述的功能。

通过 Active Directory 集成进行认证

IBM EMM 应用程序查询 Marketing Platform 以获取用户授权信息。当实现 Active Directory 服务器集成且启用 Windows 集成登录时，会在用户登录公司网络时向所有 IBM EMM 应用程序认证用户，并且登录 IBM EMM 应用程序不需要密码。用户认证基于其 Windows 登录，省略了应用程序的登录屏幕。

如果未启用 Windows 集成登录，那么用户仍然必须在 IBM EMM 登录屏幕上使用其 Windows 凭证进行登录。

登录名中仅允许三个特殊字符：点 (.)、下划线 (_) 和连字符 (-)。如果您计划从 Active Directory 服务器导入到 Marketing Platform 的用户的登录名中存在任何其他特殊字符（包括空格），那么必须更改该登录名，这样该用户在注销或执行管理任务（如果该用户具有管理特权）时才不会遇到问题。

管理内部用户和外部用户

当启用 Windows 集成登录时，会在 Active Directory 服务器中创建和维护所有用户。（您不能选择在 Marketing Platform 中创建一些用户，这些用户在本指南中称为内部用户）。如果您需要创建内部用户的功能，请不要启用 Windows 集成登录。

如果您不想启用 Windows 集成登录，请遵循与 LDAP 服务器集成的指示信息。有关详细信息，请参阅第 96 页的『配置过程核对表（LDAP 集成）』。

配置集成后，您无法在 Marketing Platform 中添加、修改或删除导入的用户帐户。必须在 LDAP 端执行这些管理任务，并在发生同步时将导入您的更改。如果在 Marketing Platform 中修改导入的用户帐户，那么用户可能会遇到认证问题。

您在 LDAP 端删除的任何用户帐户都不会从 Marketing Platform 删除。您应在 Marketing Platform 中手动禁用这些帐户。禁用这些已删除的用户帐户比删除这些帐户更为安全，因为用户具有 Campaign 中的文件夹所有权特权，而如果您删除了拥有某个文件夹的用户帐户，那么该文件夹中的对象将不再可用。

根据组、属性或基本专有名称来导入用户

可以选择这三种过滤类型中的一种，来选择从 LDAP 服务器导入到 Marketing Platform 中的用户帐户。

必须在基于组、基于属性或基于专有名称的导入之间选择；不支持同时选择多种方法。

基于组的导入

Marketing Platform 会通过自动从目录服务器检索信息的定期同步任务，从目录服务器数据库导入组及其用户。当 Marketing Platform 从服务器数据库导入用户和组时，会保留组成员资格。

您可以通过将 Active Directory 组映射到 IBM EMM 组来分配 IBM EMM 特权。该映射允许添加至映射的 Active Directory 组的任何新用户取得为相应 IBM EMM 组设置的特权。

Marketing Platform 中的子组不继承分配给其父代的 Active Directory 映射或用户成员资格。

本章的其余部分提供了有关配置基于组的导入的详细信息。

基于属性的导入

如果您不希望在 Active Directory 服务器中创建特定于 IBM EMM 产品的组，那么可以选择通过指定属性来控制导入的用户。要达到此目的，您应该在配置过程中执行以下操作。

1. 确定 Active Directory 服务器中要用作过滤依据的属性的字符串。
2. 将 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP user reference attribute name** 属性设置为 DN。

这会对 Marketing Platform 指示，同步将不基于具有成员引用的组，而是基于组织单位或组织。

3. 配置 **LDAP 引用映射**属性时，请将值的“过滤器”部分设置为您在搜索时要依据的属性。对于“过滤器”，请使用您在步骤 1 中确定的字符串。

使用基于属性的同步时，定期同步始终是完全同步，而不是部分同步，对于基于组的同步，定期同步是部分同步。对于基于属性的同步，应该将 **LDAP 同步时间间隔**属性设置为较大的值，或者设置为 0 以关闭自动同步并在将用户添加到目录时依靠手动完全同步。

遵循本章其余部分中提供的指示信息并使用设置配置属性的步骤中的上述指示信息以配置集成。

基于专有名称的导入

如果您有大量用户，那么可能希望根据基本专有名称来导入用户。要达到此目的，您应该在 LDAP 配置过程中执行以下操作。

1. 确定 Active Directory 服务器中要用作基本专有名称的字符串。

2. 将 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP BaseDN periodic search enabled** 属性设置为 `true`。

当此属性设置为 `True` 时，Marketing Platform 将使用在 **IBM EMM | Platform | Security | LDAP** 类别下的 Base DN 属性中设置的专用名称来执行 LDAP 同步搜索。

3. 将 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP user reference attribute name** 属性设置为 `DN`。

这会对 Marketing Platform 指示，同步将不基于具有成员引用的组，而是基于组织单位或组织。

4. 配置 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP reference to IBM Marketing Platform group map | LDAP reference map** 属性时，请将值的“过滤器”部分设置为要用作搜索依据的属性。对于“过滤器”，请使用您在步骤 1 中确定的字符串。

遵循本章其余部分中提供的指示信息并使用设置配置属性的步骤中的上述指示信息以配置集成。

关于 Active Directory 和分区

在多分区环境中，用户分区成员资格由用户所属的组（当将该组分配给分区时）确定。用户只能属于一个分区。因此，如果用户属于多个 Active Directory 组，并且这些组映射到分配给不同分区的 IBM EMM 组，那么系统必须为该用户选择单个分区。

应该尝试避免这种情况。但是，如果发生这种情况，那么最近映射到 Active Directory 组的 IBM EMM 组的分区是该用户所属的分区。要确定最近映射的 Active Directory 组，请查看“配置”区域中显示的 LDAP 组映射。它们按时间顺序显示，最近的映射列示在最后面。

同步

当将 IBM EMM 配置为与 Active Directory 服务器同步时，会以预先定义的时间间隔自动同步用户和组。在这些自动同步期间，只会将自从上次同步以来已创建或更改的那些用户和组（由配置指定）放入到 IBM EMM 中。您可以使用 IBM EMM 的“用户”区域中的“同步”功能来强制同步所有用户和组。

还可以强制进行完全同步，如第 11 页的『强制同步外部用户』中所述。

登录名中的特殊字符

登录名中含有特殊字符的 LDAP 用户可能会遇到认证问题。请参阅第 9 页的『用户窗口参考』，以获取受允许特殊字符的列表。对于计划导入到 IBM EMM 的 LDAP 帐户，请更改包含不受允许特殊字符的登录名。

Active Directory 集成先决条件

要利用 Windows Active Directory 集成功能，必须在受支持的操作系统上安装 IBM EMM 应用程序。

此外，要实现 Windows 集成登录，访问 IBM EMM 应用程序的用户必须：

- 使用运行受支持的 Windows 操作系统的系统。
- 使用受支持的浏览器。如果启用 Windows 集成登录，那么该浏览器必须支持 NTLM 授权。
- 以 Windows Active Directory 域成员的身份登录，针对该域认证 IBM EMM。

如何将 IBM EMM 与 Windows Active Directory 集成

本节中的主题描述如何将 IBM EMM 与 Windows Active Directory 集成。

配置过程核对表（Active Directory 集成）

使 IBM EMM 与 Windows Active Directory 集成是一个多步骤过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 87 页的『获取必需的信息』

获取关于 Windows Active Directory 服务器的信息，与 IBM EMM 集成需要该信息。

2. 第 88 页的『计划组成员资格和映射』

如果您正在使用基于组的同步，请在 Marketing Platform 中标识或创建要将 Active Directory 组映射到的组。

3. 第 88 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM EMM 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。

4. 第 88 页的『在 IBM EMM 中配置集成』

通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。

5. 第 91 页的『测试同步』

验证是否已按预期导入用户，并且如果您正在使用基于组的同步，验证用户和组是否正在正确同步。

6. 第 91 页的『设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户』

设置对 Marketing Platform 的管理员访问权，启用 Windows 集成登录时需要此访问权。

7. 第 91 页的『将安全方式设置为 Windows 集成登录』

在“配置”页面上设置安全方式值。

8. 第 92 页的『将角色分配给映射的组』

如果您正在使用基于组的同步，请实现已计划的组应用程序访问权。

9. 第 92 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

需要此步骤来确保应用所有更改。

10. 第 92 页的『测试以 Active Directory 用户的身份登录』

验证您是否能够以 Active Directory 用户的身份登录 IBM EMM。

获取必需的信息

获取关于要与其集成的目录服务器的下列信息。

- 标识对目录服务器具有搜索许可权的用户，并收集关于该用户的下列信息。
 - 登录名
 - 密码
 - 专有名称 (DN)。有关更多信息，请参阅『关于专有名称』。
- 获取目录服务器的下列内容。
 - 标准主机名称或 IP 地址
 - 服务器侦听的端口
- 确定目录服务器用于“组”对象中的用户属性的字符串。通常，在 LDAP 服务器中此值是 `uniquemember`，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 `member`。应该在您的目录服务器上验证此值。
- 获取下列必需的用户属性。
 - 确定目录服务器用于用户登录属性的字符串。该字符串始终是必需的。通常，在 LDAP 服务器中此值是 `uid`，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 `sAMAccountName`。请在您的目录服务器上验证该字符串。
 - 确定目录服务器用于备用登录属性的字符串，仅当 Campaign 安装在 UNIX 环境中时才需要此属性。
- 如果您正在使用基于属性的同步，对于要用于此目的的属性，请获取所用（一个或多个）的字符串。
- 如果您要 Marketing Platform 导入存储在目录服务器中的其他（可选）用户属性，请确定目录服务器用于下列各项的字符串。
 - 名字
 - 姓氏
 - 用户头衔
 - 部门
 - 公司
 - 国家或地区
 - 用户电子邮件地址
 - 地址 1
 - 工作电话
 - 移动电话
 - 家庭电话

关于专有名称

要在 IBM EMM 中启用目录服务器集成，必须确定用户和组的专有名称 (DN)。目录服务器 DN 是通过分层树结构到特定对象的完整路径。DN 由下列组件组成：

- 组织单位 (OU)。此属性用于根据组织结构划分名称空间。OU 通常与用户创建的目录服务器容器或文件夹相关联。
- 公共名 (CN)。此属性在目录服务中表示对象本身。
- 域组件 (DC)。使用 DC 属性的专有名称对于根目录下的每个域级别都有一个 DC。换言之，域名中用点分隔的每个项目都有一个 DC 属性。

使用目录服务器的管理控制台来确定对象的专有名称。

计划组成员资格和映射

当您计划如何将目录服务器组映射到 Marketing Platform 组时，请使用下列准则。

- 识别或创建要将其成员导入到 Marketing Platform 中的目录服务器组。将这些组映射到 Marketing Platform 组时，会自动将这些组的成员创建为 IBM EMM 用户。

目录服务器子组的成员不会自动导入。要导入子组中的用户，必须将子组映射到 Marketing Platform 组或子组。

只能映射静态目录服务器组；不支持动态或虚拟组。

- 在 Marketing Platform 中确定或创建要将目录服务器组映射到的组。

将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中

如果目录服务器不允许匿名访问，那么必须配置 IBM EMM 用户帐户以保存目录用户名和密码，如以下过程中所述。

1. 以具有 Admin 访问权的用户的身份登录 IBM EMM。
2. 选择或创建 IBM EMM 用户帐户以保存用户的目录服务器凭证；对于 LDAP 服务器中的所有用户和组信息，该用户具有读取访问权。请遵循下列准则。
 - 在稍后的步骤中，您会将 IBM Marketing Platform user for LDAP credentials 配置属性的值设置为此 IBM EMM 用户帐户的用户名。此属性的缺省值是 asm_admin，即存在于每个新 Marketing Platform 安装中的用户。您可以使用 asm_admin 帐户来保存目录服务器凭证。
 - 此 IBM EMM 用户帐户的用户名不得与任何目录服务器用户的用户名相匹配。
3. 遵循下列准则，添加此 IBM EMM 用户帐户的数据源。

字段	准则
数据源名称	您可以输入任何名称，但是请注意，在后面的步骤中，Data source for LDAP credentials 属性的值必须与此数据源名称相匹配。将数据源命名为 LDAPServer 以与此缺省值相匹配。
数据源登录名	输入管理用户的专有名称 (DN)，该管理用户具有将与 IBM EMM 同步的所有目录服务器用户和组信息的读取访问权。该 DN 类似于以下内容： uidcn=user1,ou=someGroup,dc=systemName,dc=com
数据源密码	输入在目录服务器上具有搜索许可权的管理用户的密码。

在 IBM EMM 中配置集成

使用您在第 87 页的『获取必需的信息』中收集的信息，在“配置”页面上编辑目录服务器配置属性。

必须执行下列所有过程。

设置连接属性

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | Login method details | LDAP** 类别。
2. 设置下列配置属性的值。

请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

- LDAP 服务器主机名
- LDAP 服务器端口
- 用户搜索过滤器
- Use credentials stored in IBM Marketing Platform
- IBM Marketing Platform user for LDAP credentials
- LDAP 凭证的数据源
- 基本 DN
- LDAP 连接需要 SSL

设置 LDAP 同步属性

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | LDAP Synchronization** 类别。
2. 设置 **LDAP 属性**部分中下列配置属性的值。

请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

- 启用 LDAP 同步
- LDAP 同步时间间隔
- LDAP 同步延迟
- LDAP 同步超时
- LDAP 同步作用域
- LDAP 提供程序 URL
- LDAP 连接需要 SSL
- LDAP config IBM Marketing Platform group delimiter
- LDAP 引用配置定界符
- IBM Marketing Platform user for LDAP credentials
- LDAP 凭证的数据源
- LDAP 用户引用属性名称

设置用户属性 (attribute) 映射属性 (property)

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | LDAP Synchronization** 类别。
2. 设置**用户属性映射**部分中的值，以将列示的 IBM EMM 用户属性映射到目录服务器中的用户属性。

如果您正在使用基于组的同步，那么唯一一个必须映射的属性是用户登录名。通常，在 LDAP 服务器中此值是 uid，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 sAMAccountName。使用您在先前步骤“获取必需的信息”中验证的值。

如果您正在使用基于属性的同步，请映射您在搜索时要依据的属性。

请注意以下几点：

- 每次 Marketing Platform 与目录服务器同步时，都会为导入的用户替换在此处映射的属性。
- Marketing Platform 要求电子邮件地址符合 RFC 821 中描述的定义。如果目录服务器上的电子邮件地址不符合此标准，那么不要将它们映射为要导入的属性。
- 如果目录服务器数据库允许属性具有的字符数多于 Marketing Platform 系统表中允许的字符数，如下表中所示，那么会截断属性值以符合要求。

属性	允许的长度
用户登录（必需）	256
名字	128
姓氏	128
用户头衔	128
部门	128
公司	128
国家或地区	128
用户电子邮件地址	128
地址 1	128
工作电话	20
移动电话	20
家庭电话	20
备用登录（在 UNIX 上必需）	256

将 LDAP 组映射到 IBM 组

会导入属于您在此处映射的目录服务器组的用户，并使他们成为在此处指定的一个或多个 Marketing Platform 组的成员。

注：请勿映射将 asm_admin 用户作为成员的任何组。

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | Login method details | LDAP Synchronization | LDAP reference to IBM Marketing Platform group map** 类别。
2. 对于要映射到 Marketing Platform 组的每个目录服务器组，通过选择 (*LDAP reference to IBM Marketing Platform group map*) 模板来创建一个 **LDAP reference to IBM Marketing Platform group** 类别。设置下列属性。
 - New category name
 - LDAP reference map
 - IBM Marketing Platform group

例如，以下值会将 LDAP IBMEMMPlatformUsers 组映射到 Marketing Platform marketingopsUsers 和 campaignUsers 组（省略 FILTER）。

- LDAP reference: cn=IBMEMMUsers,cn=Users,dc=myCompany,dc=com
- IBM Marketing Platform group: marketingopsUsers;campaignUsers

测试同步

通过以 IBM EMM 用户（非目录服务器用户，会强制同步以及检查下列各项）的身份登录 IBM EMM 测试配置。

- 验证是否已如预期导入用户
- 如果您正在使用基于组的同步，请验证 Marketing Platform 组成员资格是否与至目录服务器组的预期映射相匹配。

强制同步外部用户

当 IBM EMM 与 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统集成时，可使用此过程来强制同步用户。

1. 登录 IBM EMM，然后单击**设置 > 用户**。
2. 单击**同步**。

将会同步用户和组。

设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户

启用 Windows 集成登录时，您无法以 platform_admin 的身份登录 IBM EMM，因此，必须执行以下过程，以便具有 Marketing Platform 的管理员访问权。

1. 以内部用户（在 Marketing Platform 中创建的用户，而不是从 Active Directory 导入的用户）的身份登录 IBM EMM。这必须是在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 许可权的用户。
2. 创建 Marketing Platform 组并为它分配 PlatformAdminRole 角色。
3. 请确保至少一个 Windows Active Directory 用户是此组的成员。

将安全方式设置为 Windows 集成登录

按照以下过程中的描述设置安全方式属性。这允许 Active Directory 用户根据其 Windows 登录访问 IBM EMM 应用程序，省略了 IBM EMM 登录屏幕。

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security**。
2. 将 Login method 属性的值设置为 Windows Integrated Login。
3. 浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | Login method details | Windows integrated login** 并设置以下属性的值。
 - Domain
 - Client Timeout
 - Cache Policy
 - Domain Controller
 - IP of the WINS server
 - Strip Domain
 - Retry on Authentication Failure

将角色分配给映射的组

登录 IBM EMM 并按计划将角色分配给映射的组。

重新启动 Web 应用程序服务器

重新启动 Web 应用程序服务器以确保应用所有配置更改。

配置浏览器

在用于访问 IBM EMM 的 Internet Explorer 的每个实例中执行此任务。Windows 集成登录需要此项，以避免向用户显示 IBM EMM 登录屏幕。

在 Internet Explorer 中，按如下所示配置“Internet 选项”。

- 选择**工具 > Internet 选项**。
- 在“安全”选项卡上，单击**自定义级别**。
- 在**用户验证**部分中，选择**自动使用当前用户名和密码登录**。

请参阅下列链接，以获取可帮助您对 Windows 集成登录方面与浏览器相关登录的问题进行故障诊断的更多信息。

- <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q258063>
- <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q174360>
- <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q303650>

测试以 Active Directory 用户的身份登录

1. 以 Active Directory 用户的身份登录 Windows，该用户属于映射到已在 Marketing Platform 中分配角色的 Marketing Platform 组。
2. 使浏览器指向 IBM EMM URL。

您不应该看到 IBM EMM 登录屏幕，但应该允许您访问 IBM EMM 用户界面。如果您无法登录，请参阅第 172 页的『restoreAccess 实用程序』。

第 10 章 与 LDAP 服务器集成

Marketing Platform 可配置为与 LDAP（轻量级目录访问协议）或 Windows Active Directory 服务器集成。

通过将 IBM EMM 与目录服务器集成，您可以在一个中央位置维护用户和组。集成提供灵活的模型用于将企业授权策略扩展到 IBM EMM 应用程序中。集成可减少错误、降低支持成本和缩短在生产环境中部署应用程序所需的时间。

请参阅建议的软件环境和最低系统要求文档以获取受支持的目录服务器列表。

LDAP 集成功能

IBM EMM 与 LDAP 集成提供在本节中描述的功能。

通过 LDAP 集成进行认证

IBM EMM 应用程序查询 Marketing Platform 以获取用户授权信息。实现 LDAP 集成时，用户输入其有效的 LDAP 用户名和密码以向 IBM EMM 应用程序认证。

登录名中仅允许三个特殊字符：点 (.)、下划线 (_) 和连字符 (-)。如果您计划从 LDAP 服务器导入到 Marketing Platform 的用户的登录名中存在任何其他特殊字符（包括空格），那么必须更改该登录名，这样该用户在注销或执行管理任务（如果该用户具有管理特权）时才不会遇到问题。

管理内部用户和外部用户

配置集成后，您无法在 Marketing Platform 中添加、修改或删除导入的用户帐户。必须在 LDAP 端执行这些管理任务，并在发生同步时将导入您的更改。如果在 Marketing Platform 中修改导入的用户帐户，那么用户可能会遇到认证问题。

您在 LDAP 端删除的任何用户帐户都不会从 Marketing Platform 删除。您应在 Marketing Platform 中手动禁用这些帐户。禁用这些已删除的用户帐户比删除这些帐户更为安全，因为用户具有 Campaign 中的文件夹所有权特权，而如果您删除了拥有某个文件夹的用户帐户，那么该文件夹中的对象将不再可用。

根据组、属性或基本专有名称来导入用户

可以选择这三种过滤类型中的一种，来选择从 LDAP 服务器导入到 Marketing Platform 中的用户帐户。

必须在基于组、基于属性或基于专有名称的导入之间选择；不支持同时选择多种方法。

基于组的导入

Marketing Platform 会通过自动从目录服务器检索信息的定期同步任务，从目录服务器数据库导入组及其用户。当 Marketing Platform 从服务器数据库导入用户和组时，会保留组成员资格。

注: LDAP 组必须具有唯一名称, 即使这些组是为不同单独分区而配置也是如此。

您可以通过将 LDAP 组映射到 IBM EMM 组来分配 IBM EMM 特权。该映射允许添加至映射的 LDAP 组的任何新用户取得为相应 IBM EMM 组设置的特权。

Marketing Platform 中的子组不继承分配给其父代的 LDAP 映射或用户成员资格。

本章的其余部分提供了有关配置基于组的导入的详细信息。

基于属性的导入

如果您不希望在 LDAP 服务器中创建特定于 IBM EMM 产品的组, 那么可以选择通过指定属性来控制导入的用户。要达到此目的, 您应该在 LDAP 配置过程中执行以下操作。

1. 确定 LDAP 服务器中要用作过滤依据的属性的字符串。
2. 将 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP user reference attribute name** 属性设置为 DN。

这会对 Marketing Platform 指示, 同步将不基于具有成员引用的组, 而是基于组织单位或组织。

3. 配置 **LDAP 引用映射**属性时, 请将值的“过滤器”部分设置为您在搜索时要依据的属性。对于“过滤器”, 请使用您在步骤 1 中确定的字符串。

使用基于属性的同步时, 定期同步始终是完全同步, 而不是部分同步, 对于基于组的同步, 定期同步是部分同步。对于基于属性的同步, 应该将 **LDAP 同步时间间隔**属性设置为较大的值, 或者设置为 0 以关闭自动同步并在将用户添加到目录时依靠手动完全同步。

基于专有名称的导入

如果您有大量用户, 那么可能希望根据基本专有名称来导入用户。要达到此目的, 您应该在 LDAP 配置过程中执行以下操作。

1. 确定 LDAP 服务器中要用作基本专有名称的字符串。
2. 将 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP BaseDN periodic search enabled** 属性设置为 true。

当此属性设置为 True 时, Marketing Platform 将使用在 **IBM EMM | Platform | Security | LDAP** 类别下的 Base DN 属性中设置的专用名称来执行 LDAP 同步搜索。

3. 将 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP user reference attribute name** 属性设置为 DN。

这会对 Marketing Platform 指示, 同步将不基于具有成员引用的组, 而是基于组织单位或组织。

4. 配置 **Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization | LDAP reference to IBM Marketing Platform group map | LDAP reference map** 属性时, 请将值的“过滤器”部分设置为要用作搜索依据的属性。对于“过滤器”, 请使用您在步骤 1 中确定的字符串。

关于 LDAP 和分区

在多分区环境中，用户分区成员资格由用户所属的组（当将该组分配给分区时）确定。用户只能属于一个分区。因此，如果用户属于多个 LDAP 组，并且这些组映射到分配给不同分区的 IBM EMM 组，那么系统必须为该用户选择单个分区。

应该尝试避免这种情况。但是，如果发生这种情况，那么最近映射到 LDAP 组的 IBM EMM 组的分区是该用户所属的分区。要确定最近映射哪个 LDAP 组，请查看“配置”区域中显示的 LDAP 组映射。它们按时间顺序显示，最近的映射列示在最后面。

支持内部用户和外部用户

IBM EMM 支持两种类型的用户帐户和组。

- **内部** – 通过使用 IBM EMM 安全用户界面在 IBM EMM 中创建的用户帐户和组。这些用户通过 Marketing Platform 认证。
- **外部** – 通过与受支持的 LDAP 服务器同步导入到 IBM EMM 中的用户帐户和组。仅当已将 IBM EMM 配置为与 LDAP 服务器集成时，此同步才会发生。这些用户通过 LDAP 服务器认证。

当您要为客户提供 IBM EMM 应用程序的访问权，但是不想将他们作为完全的公司用户添加至 LDAP 服务器时，您可能想要两种类型的用户和组。

与单纯的 LDAP 认证模型相比，使用此混合的认证模型需要更多维护工作。

同步

当将 IBM EMM 配置为与 LDAP 服务器集成时，会以预先定义的时间间隔自动同步用户和组。

在这些自动同步期间，只会将自从上次同步以来已创建或更改的那些用户和组（由配置指定）放入到 IBM EMM 中。您可以使用 IBM EMM 的“用户”区域中的“同步”功能来强制同步所有用户和组。

还可以强制进行完全同步，如第 11 页的『强制同步外部用户』中所述。

登录名中的特殊字符

登录名中含有特殊字符的 LDAP 用户可能会遇到认证问题。请参阅第 9 页的『用户窗口参考』，以获取受允许特殊字符的列表。对于计划导入到 IBM EMM 的 LDAP 帐户，请更改包含不受允许特殊字符的登录名。

LDAP 集成先决条件

要利用 LDAP 集成功能，必须在受支持的操作系统上安装 IBM EMM 应用程序。

如何将 IBM EMM 与 LDAP 服务器集成

本节中的主题描述如何将 IBM EMM 与 LDAP 服务器集成。

配置过程核对表（LDAP 集成）

将 IBM EMM 与 LDAP 集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 87 页的『获取必需的信息』

获取关于 LDAP 服务器的信息，与 IBM EMM 集成需要该信息。

2. 第 88 页的『计划组成员资格和映射』

如果您正在使用基于组的同步，请在 Marketing Platform 中标识或创建要将 LDAP 组映射到的组。

3. 第 88 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM EMM 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。

4. 第 88 页的『在 IBM EMM 中配置集成』

通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。

5. 第 91 页的『测试同步』

验证是否已按预期导入用户，并且如果您正在使用基于组的同步，验证用户和组是否正在正确同步。

6. 第 101 页的『将安全方式设置为 LDAP』

在“配置”页面上设置安全方式值。

7. 第 92 页的『将角色分配给映射的组』

如果您正在使用基于组的同步，请实现已计划的组应用程序访问权。

8. 第 92 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

需要此步骤来确保应用所有更改。

9. 第 101 页的『测试以 LDAP 用户的身份登录』

验证您是否能够以 LDAP 用户的身份登录 IBM EMM。

获取必需的信息

获取关于要与其集成的目录服务器的下列信息。

- 标识对目录服务器具有搜索许可权的用户，并收集关于该用户的下列信息。
 - 登录名
 - 密码
 - 专有名称 (DN)。有关更多信息，请参阅第 87 页的『关于专有名称』。
- 获取目录服务器的下列内容。
 - 标准主机名称或 IP 地址
 - 服务器侦听的端口
- 确定目录服务器用于“组”对象中的用户属性的字符串。通常，在 LDAP 服务器中此值是 `uniquemember`，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 `member`。应该在您的目录服务器上验证此值。

- 获取下列必需的用户属性。
 - 确定目录服务器用于用户登录属性的字符串。该字符串始终是必需的。通常，在 LDAP 服务器中此值是 uid，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 sAMAccountName。请在您的目录服务器上验证该字符串。
 - 确定目录服务器用于备用登录属性的字符串，仅当 Campaign 安装在 UNIX 环境中时才需要此属性。
- 如果您正在使用基于属性的同步，对于要用于此目的的属性，请获取所用（一个或多个）的字符串。
- 如果您要 Marketing Platform 导入存储在目录服务器中的其他（可选）用户属性，请确定目录服务器用于下列各项的字符串。
 - 名字
 - 姓氏
 - 用户头衔
 - 部门
 - 公司
 - 国家或地区
 - 用户电子邮件地址
 - 地址 1
 - 工作电话
 - 移动电话
 - 家庭电话

关于专有名称

要在 IBM EMM 中启用目录服务器集成，必须确定用户和组的专有名称 (DN)。目录服务器 DN 是通过分层树结构到特定对象的完整路径。DN 由下列组件组成：

- 组织单位 (OU)。此属性用于根据组织结构划分名称空间。OU 通常与用户创建的目录服务器容器或文件夹相关联。
- 公共名 (CN)。此属性在目录服务中表示对象本身。
- 域组件 (DC)。使用 DC 属性的专有名称对于根目录下的每个域级别都有一个 DC。换言之，域名中用点分隔的每个项目都有一个 DC 属性。

使用目录服务器的管理控制台来确定对象的专有名称。

计划组成员资格和映射

当您计划如何将目录服务器组映射到 Marketing Platform 组时，请使用下列准则。

- 识别或创建要将其成员导入到 Marketing Platform 中的目录服务器组。将这些组映射到 Marketing Platform 组时，会自动将这些组的成员创建为 IBM EMM 用户。

目录服务器子组的成员不会自动导入。要导入子组中的用户，必须将子组映射到 Marketing Platform 组或子组。

只能映射静态目录服务器组；不支持动态或虚拟组。

- 在 Marketing Platform 中确定或创建要将目录服务器组映射到的组。

将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中

如果目录服务器不允许匿名访问，那么必须配置 IBM EMM 用户帐户以保存目录用户名和密码，如以下过程中所述。

1. 以具有 Admin 访问权的用户的身份登录 IBM EMM。
2. 选择或创建 IBM EMM 用户帐户以保存用户的目录服务器凭证；对于 LDAP 服务器中的所有用户和组信息，该用户具有读取访问权。请遵循下列准则。
 - 在稍后的步骤中，您会将 IBM Marketing Platform user for LDAP credentials 配置属性的值设置为此 IBM EMM 用户帐户的用户名。此属性的缺省值是 asm_admin，即存在于每个新 Marketing Platform 安装中的用户。您可以使用 asm_admin 帐户来保存目录服务器凭证。
 - 此 IBM EMM 用户帐户的用户名不得与任何目录服务器用户的用户名相匹配。
3. 遵循下列准则，添加此 IBM EMM 用户帐户的数据源。

字段	准则
数据源名称	您可以输入任何名称，但是请注意，在后面的步骤中，Data source for LDAP credentials 属性的值必须与此数据源名称相匹配。将数据源命名为 LDAPServer 以与此缺省值相匹配。
数据源登录名	输入管理用户的专有名称 (DN)，该管理用户具有将与 IBM EMM 同步的所有目录服务器用户和组信息的读取访问权。该 DN 类似于以下内容： uidcn=user1,ou=someGroup,dc=systemName,dc=com
数据源密码	输入在目录服务器上具有搜索许可权的管理用户的密码。

在 IBM EMM 中配置集成

使用您在第 87 页的『获取必需的信息』中收集的信息，在“配置”页面上编辑目录服务器配置属性。

必须执行下列所有过程。

设置连接属性

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | Login method details | LDAP** 类别。
2. 设置下列配置属性的值。

请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

- LDAP 服务器主机名
- LDAP 服务器端口
- 用户搜索过滤器
- Use credentials stored in IBM Marketing Platform
- IBM Marketing Platform user for LDAP credentials
- LDAP 凭证的数据源
- 基本 DN
- LDAP 连接需要 SSL

设置 LDAP 同步属性

- 1. 单击设置 > 配置并浏览至 IBM EMM | Platform | Security | LDAP Synchronization 类别。
- 2. 设置 LDAP 属性部分中下列配置属性的值。

请参阅每个属性的上下文帮助，以获取有关如何设置值的信息。

- 启用 LDAP 同步
- LDAP 同步时间间隔
- LDAP 同步延迟
- LDAP 同步超时
- LDAP 同步作用域
- LDAP 提供程序 URL
- LDAP 连接需要 SSL
- LDAP config IBM Marketing Platform group delimiter
- LDAP 引用配置定界符
- IBM Marketing Platform user for LDAP credentials
- LDAP 凭证的数据源
- LDAP 用户引用属性名称

设置用户属性 (attribute) 映射属性 (property)

- 1. 单击设置 > 配置并浏览至 IBM EMM | Platform | Security | LDAP Synchronization 类别。
- 2. 设置用户属性映射部分中的值，以将列示的 IBM EMM 用户属性映射到目录服务器中的用户属性。

如果您正在使用基于组的同步，那么唯一一个必须映射的属性是用户登录名。通常，在 LDAP 服务器中此值是 uid，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 sAMAccountName。使用您在先前步骤“获取必需的信息”中验证的值。

如果您正在使用基于属性的同步，请映射您在搜索时要依据的属性。

请注意以下几点：

- 每次 Marketing Platform 与目录服务器同步时，都会为导入的用户替换在此处映射的属性。
- Marketing Platform 要求电子邮件地址符合 RFC 821 中描述的定义。如果目录服务器上的电子邮件地址不符合此标准，那么不要将它们映射为要导入的属性。
- 如果目录服务器数据库允许属性具有的字符数多于 Marketing Platform 系统表中允许的字符数，如下表中所示，那么会截断属性值以符合要求。

属性	允许的长度
用户登录（必需）	256
名字	128
姓氏	128
用户头衔	128

属性	允许的长度
部门	128
公司	128
国家或地区	128
用户电子邮件地址	128
地址 1	128
工作电话	20
移动电话	20
家庭电话	20
备用登录（在 UNIX 上必需）	256

将 LDAP 组映射到 IBM 组

会导入属于您在此处映射的目录服务器组的用户，并使他们成为在此处指定的一个或多个 Marketing Platform 组的成员。

注：请勿映射将 asm_admin 用户作为成员的任何组。

1. 单击**设置 > 配置**并浏览至 **IBM EMM | Platform | Security | Login method details | LDAP Synchronization | LDAP reference to IBM Marketing Platform group map** 类别。
2. 对于要映射到 Marketing Platform 组的每个目录服务器组，通过选择 (*LDAP reference to IBM Marketing Platform group map*) 模板来创建一个 **LDAP reference to IBM Marketing Platform group** 类别。设置下列属性。
 - New category name
 - LDAP reference map
 - IBM Marketing Platform group

例如，以下值会将 LDAP IBMEMMPlatformUsers 组映射到 Marketing Platform marketingopsUsers 和 campaignUsers 组（省略 FILTER）。

- LDAP reference: cn=IBMEMMUsers,cn=Users,dc=myCompany,dc=com
- IBM Marketing Platform group: marketingopsUsers;campaignUsers

测试同步

通过以 IBM EMM 用户（非目录服务器用户，会强制同步以及检查下列各项）的身份登录 IBM EMM 测试配置。

- 验证是否已如预期导入用户
- 如果您正在使用基于组的同步，请验证 Marketing Platform 组成员资格是否与至目录服务器组的预期映射相匹配。

强制同步外部用户

当 IBM EMM 与 LDAP 服务器或 Web 访问控制系统集成时，可使用此过程来强制同步用户。

1. 登录 IBM EMM，然后单击**设置 > 用户**。
2. 单击**同步**。

将会同步用户和组。

将安全方式设置为 LDAP

按照以下过程中的描述设置安全方式属性。这允许 LDAP 用户登录到 IBM EMM 应用程序。

1. 登录 IBM EMM，单击**设置 > 配置**，然后浏览至 **IBM EMM | Platform | security**。
2. 将 Login method 属性的值设置为 LDAP。

将角色分配给映射的组

登录 IBM EMM 并按计划将角色分配给映射的组。

重新启动 Web 应用程序服务器

重新启动 Web 应用程序服务器以确保应用所有配置更改。

测试以 LDAP 用户的身份登录

通过以 LDAP 用户的身份登录 IBM EMM 测试配置；该用户属于映射到已分配 Marketing Platform 访问权的 Marketing Platform 组的 LDAP 组。

第 11 章 与 Web 访问控制平台集成

组织使用 Web 访问控制平台来巩固其安全系统，这些系统提供管理用户对 Web 站点的访问权的门户网站。本节提供 IBM EMM 与 Web 访问控制平台集成的概述。

认证

当用户通过 Web 访问控制门户网站访问应用程序时，其认证通过 Web 访问控制系统来管理。对于本身也是与 IBM EMM 同步的 LDAP 组的成员的 Web 访问控制用户，当他们登录 Web 访问控制系统时，会为他们授予对所有 IBM EMM 应用程序的权限。这些用户看不到 IBM EMM 应用程序的登录屏幕。


授权

IBM EMM 应用程序查询 Marketing Platform 以获取用户授权信息。Marketing Platform 会通过自动从 LDAP 服务器检索信息的定期同步任务，从 LDAP 数据库导入组及其用户。当 Marketing Platform 从 LDAP 数据库导入用户和组时，会保留组成员资格。这些 LDAP 用户也会向 Web 访问控制系统公开，因此 Web 访问控制系统和 IBM EMM 引用一致的用户组。


其他授权控制，包括对用户具有访问权的应用程序 URL 的控制，也可通过大部分 Web 访问控制系统取得。

Web 访问控制集成图

下图说明 IBM EMM 如何与 SiteMinder 及 LDAP 目录服务器协作以认证和授权给用户。



下图说明 IBM EMM 如何与 Tivoli Access Manager 及 LDAP 目录服务协作以认证和授权用户。



SiteMinder 集成先决条件

必须满足下列先决条件才能将 IBM EMM 与 Netegrity SiteMinder 集成。

- 必须将 SiteMinder 配置为使用 Web 代理程序和策略服务器。
- 必须将 SiteMinder 配置为将登录名作为 URL 请求中的 HTTP 变量传递给 IBM EMM 应用程序，并且必须将 IBM EMM Web access control header variable 属性配置为此变量的名称（缺省情况下，为 `sm_user`）。
- 必须将 SiteMinder 策略服务器配置来使用 LDAP 作为其存储组成员和用户属性的存储库。
- 由主管 SiteMinder 的 Web 服务器和主管 IBM EMM 应用程序的 Java™ 应用程序服务器提供的 IBM EMM 应用程序 URL 必须引用相同的路径。
- 必须将主管 SiteMinder 的 Web 服务器配置为将请求重定向至 Java 应用程序服务器上的 IBM EMM 应用程序 URL。
- 必须在 SiteMinder 中为需要访问 IBM EMM 应用程序的所有用户授予对 IBM EMM Web 应用程序的访问权，以便他们能够通过 SiteMinder 发送 HTTP GET 和 POST 请求。

请参阅本节关于启用特定功能或支持某些 IBM 产品所需设置的提示。

启用单个注销

要使得在用户注销 IBM EMM 应用程序时注销 SiteMinder，必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的**管理策略服务器**区域，并将 `logoutUri` 属性设置为 IBM EMM 注销页面的 URL。例如：`/sm_realm/unica/j_spring_security_logout`，其中 `sm_realm` 是 SiteMinder 安全性注销。
2. 取消保护 IBM EMM 注销页面，以确保 SiteMinder 不会强制用户再次登录以查看注销页面。

启用 IBM EMM Scheduler

如果您计划使用 IBM EMM Scheduler，那么必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的**管理策略服务器**区域，然后单击**域**。
2. 选择适用于 IBM 安装的域，右键单击**取消保护 URL** 并选择**域属性**。
3. 在**资源过滤器**文本框中，输入 `/unica/servlet/SchedulerAPIServlet`。
4. 在**缺省资源保护**中，选择**已取消保护**。

启用 IBM EMM 数据过滤器

如果您计划使用 IBM EMM 数据过滤器，那么必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的**管理策略服务器**区域，然后单击**域**。
2. 选择适用于 IBM 安装的域，右键单击**取消保护 URL** 并选择**域属性**。
3. 在**资源过滤器**文本框中，输入 `/unica/servlet/DataFiltering`。
4. 在**缺省资源保护**中，选择**已取消保护**。

为 IBM Contact Optimization 配置设置

如果您计划调度 IBM Contact Optimization 会话，那么必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的管理策略服务器区域，然后单击域。
2. 选择适用于 IBM 安装的域，右键单击取消保护 URL 并选择域属性。
3. 在资源过滤器文本框中，输入 /Campaign/optimize/ext_runOptimizeSession.do。
4. 在缺省资源保护中，选择已取消保护。
5. 重复前两个步骤，在资源过滤器文本框中输入以下字符串。
 - /Campaign/optimize/ext_optimizeSessionProgress.do
 - /Campaign/optimize/ext_doLogout.do

为 Marketing Operations 配置设置

如果您计划使用 Marketing Operations，那么必须按如下所示配置 SiteMinder。

1. 登录 SiteMinder 的管理策略服务器区域，然后单击域。
2. 选择适用于 IBM 安装的域，右键单击取消保护 URL 并选择域属性。
3. 在资源过滤器文本框中，输入 /plan/errorPage.jsp。
4. 在缺省资源保护中，选择已取消保护。
5. 重复前两个步骤，在资源过滤器文本框中输入以下字符串。
 - /plan/errorPage.jsp
 - /plan/alertsService
 - /plan/services
 - /plan/invalid_user.jsp
 - /plan/js/js_messages.jsp
 - /plan/js/format_symbols.jsp
 - /unica/servlet/AJAXProxy

Tivoli Access Manager 集成先决条件

必须满足下列先决条件才能将 IBM EMM与 IBM Tivoli Access Manager 集成。

- 必须将 Tivoli Access Manager WebSEAL 结点配置为将用户名（简短而不是完整 DN）作为 URL 请求中的 HTTP 变量传递至 IBM EMM 应用程序，并且必须将 IBM EMM Web access control header variable 属性设置为此用户名变量的名称（缺省情况下，为 iv-user）。
- 必须将 Tivoli Access Manager 策略服务器配置来使用 LDAP 作为其存储组成员和用户属性的存储库。
- 由 WebSEAL 结点和主管 IBM EMM 应用程序的Java 应用程序服务器提供的 IBM EMM 应用程序 URL 必须引用相同的路径。
- 需要访问 IBM EMM 应用程序必须属于添加至具有适当许可权的访问控制表 (ACL) 的组。必须将指向在其上部署 Marketing Platform 的应用程序服务器的 WebSEAL 结点附加至此 ACL。

注：当用户注销 IBM EMM 应用程序时，他们不会自动注销 Tivoli Access Manager。他们必须在注销 IBM EMM 应用程序之后关闭其浏览器才能注销 Tivoli Access Manager。

启用 IBM EMM Scheduler

如果您计划使用 IBM EMM Scheduler，那么必须在 Tivoli 中按如下所示配置访问控制表 (ACL) 策略。

1. 使用“Web 门户网站管理器”以域管理员的身份登录域。
2. 单击 **ACL > 创建 ACL**，完成**名称**和**描述**字段，然后单击**应用**。
3. 单击 **ACL > 列示 ACL**，并从“管理 ACL”页面中，单击 ACL 策略的链接。
4. 从“ACL 属性”页面中，单击**创建**，然后为 ACL 创建两个条目，如下所示。
 - 对于第一个条目，将条目类型设置为**已取消认证并授予 Trx - 遍历、读取和执行许可权**。
 - 对于第二个条目，将条目类型设置为**任何其他并授予 Trx - 遍历、读取和执行许可权**。
5. 在“ACL 属性”页面的“附加”选项卡上，附加受保护的**对象**。在 Tivoli 中使用完整的 Scheduler servlet 路径，从 WebSEAL 开始并以 /servlet/SchedulerAPIServlet 结束。

为 IBM Contact Optimization 配置设置

如果您计划调度 IBM Contact Optimization 会话，那么必须在 Tivoli 中按如下所示配置访问控制表 (ACL) 策略。

1. 使用“Web 门户网站管理器”以域管理员的身份登录域。
2. 单击 **ACL > 创建 ACL**，完成**名称**和**描述**字段，然后单击**应用**。
3. 单击 **ACL > 列示 ACL**，并从“管理 ACL”页面中，单击 ACL 策略的链接。
4. 从“ACL 属性”页面中，单击**创建**，然后为 ACL 创建两个条目，如下所示。
 - 对于第一个条目，将条目类型设置为**已取消认证并授予 Trx - 遍历、读取和执行许可权**。
 - 对于第二个条目，将条目类型设置为**任何其他并授予 Trx - 遍历、读取和执行许可权**。
5. 在 ACL 的“ACL 属性”页面的“附加”选项卡上，将以下文件附加为受保护的**对象**。
 - /Campaign/optimize/ext_runOptimizeSession.do
 - /Campaign/optimize/ext_optimizeSessionProgress.do
 - /Campaign/optimize/ext_doLogout.do

如何将 IBM EMM 与 Web 访问控制平台集成

本节中主题描述如何将 IBM EMM 与 Web 访问控制平台集成。

配置过程核对表 (Web 访问控制集成)

将 IBM EMM 与 Web 访问控制系统集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 108 页的『执行 LDAP 集成』

遵循 LDAP 集成的指示信息，在“测试同步”步骤停止。

2. 『在 IBM EMM 中配置 Web 访问控制集成』

在“配置”页面上设置 Web 访问控制集成属性。

3. 第 92 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

需要此步骤来确保应用所有更改。

4. 第 109 页的『测试 Web 访问控制同步和 IBM EMM 登录』

验证用户和组是否与 Web 访问控制系统正确同步，以及您可以登录 IBM EMM。

执行 LDAP 集成

根据本指南中别处的描述，执行 LDAP 集成需要的所有步骤。

在 IBM EMM 中配置 Web 访问控制集成

在“配置”页面上，根据下表中的描述设置属性的值。有关这些属性的完整详细信息，请参阅有关“配置”页面的联机帮助。

属性	值
IBM EMM Platform Security Login method details	选择 Web access control。
IBM EMM Platform Security Login method details Web access control Username pattern	用于从 Web 访问控制软件中的 HTTP 头变量中抽取用户登录的 Java 正则表达式。必须对正则表达式中的任何 XML 字符进行 XML 转义。SiteMinder 和 Tivoli Access Manager 的建议值是 \w*
IBM EMM Platform Security Login method details Web access control Web access control header variable	在 Web 访问控制软件中配置的 HTTP 头变量，会将其提交给 Web 应用程序服务器。缺省情况下，SiteMinder 使用 sm_user，而 Tivoli Access Manager 使用 iv-user。对于 Tivoli Access Manager，将此值设置为 IBM Raw 字符串的用户名组件，而不是 IBM HTTP 字符串的用户名组件。
IBM EMM General Navigation IBM Marketing Platform URL	设置为 http://sm_host:sm_port/sm_realm/unica 其中 • sm_host 是安装 SiteMinder 的机器的名称 • sm_port 是 SiteMinder 端口号 • sm_realm 是 SiteMinder 域

重新启动 Web 应用程序服务器

重新启动 Web 应用程序服务器以确保应用所有配置更改。

测试 Web 访问控制同步和 IBM EMM 登录

1. 使用已与 Web 访问控制系统同步且具有 Marketing Platform 的访问权的 LDAP 帐户登录。
2. 请验证:
 - 已按预期导入用户
 - 已按预期导入组
 - IBM 组成员资格与至 LDAP 组的预期映射相匹配
3. 使浏览器指向 Marketing Platform URL 并登录。

您应该能够访问 IBM EMM 而不会显示 IBM EMM 登录屏幕。

4. 当 Web 访问控制软件是 Netegrity SiteMinder 时, 请使用下列准则来解决问题。
 - 如果您看到 IBM EMM 登录屏幕, 那您用来登录的用户帐户可能未与 SiteMinder 同步。
 - 如果您无法访问 IBM EMM, 请检查您的 SiteMinder 配置是否正确。可以使用 SiteMinder TestTool 来验证您用来登录的用户帐户是否已获得在 SiteMinder 中访问 IBM EMM URL 的授权。
 - 如果您可以访问 IBM EMM, 但导航无法正常工作, 或者未显示图像, 请检查以确保主管 SiteMinder 的 Web 服务器和主管 Marketing Platform 的 Java 应用程序服务器使用相同的路径来引用 Marketing Platform。

第 12 章 管理警报和通知

IBM Marketing Platform 提供对 IBM EMM 产品发送的系统警报和用户通知的支持。

由产品发送的系统警报和用户通知将按如下所示显示在用户界面中。

- **警报**包含有关系统事件的信息。当用户登录时，它们显示在弹出窗口中。

示例包括计划或计划外的服务器关闭。

- **通知**包含特定于用户的信息，这些信息涉及对用户感兴趣的项目进行的更改或用户必须执行的任务。用户可以通过单击窗口右上角的信封图标来查看这些通知。

示例包括流程图或邮件发送列表的更新，或有关已分配任务的截止期限的提醒。

如果已将 Marketing Platform 配置为发送警报和通知电子邮件，那么用户还可以进行预订以通过电子邮件接收警报和通知。

请参阅以下主题以获取更多信息。

- 『警报和通知预订』
- 『设置系统警报和通知预订』
- 第 112 页的『配置电子邮件预订』

对于 R9.0.0，只有 eMessage 使用此功能。

警报和通知预订

如果已将 Marketing Platform 配置为发送系统警报和通知电子邮件，那么用户可以选择通过电子邮件来传递系统警报和通知。他们还可以选择预订的级别。

例如，他们可以选择仅接收“严重”系统警报，并接收所有通知。根据发送系统警报和通知的产品，预订级别有所不同。

注：所有系统警报都始终在用户登录 IBM EMM 时以弹出窗口的形式提供。用户无法通过更改其预订来控制这些行为。

设置系统警报和通知预订

非管理用户可以通过遵循以下过程来设置自己的系统警报和通知预订

1. 登录 IBM EMM 并选择设置 > 用户。

将打开您的帐户详细信息页面。

2. 单击帐户详细信息页面上的**通知预订**。
3. 使用复选框来选择要接收的通知的级别，以及是在用户界面中接收、通过电子邮件接收、通过这两种方式接收还是根本不接收。
4. 单击**提交**以保存更改。

配置电子邮件预订

遵循此过程来配置 Marketing Platform 以向用户发送系统警报和通知电子邮件。开始之前，必须已设置电子邮件服务器。

获取有关邮件服务器的以下信息。

- 邮件服务器使用的协议。
 - 邮件服务器侦听的端口。
 - 托管邮件服务器的机器的名称。
 - 邮件服务器是否需要认证。
 - 如果邮件服务器需要认证，那么还需要邮件服务器上的帐户名和密码。
1. 如果邮件服务器需要认证，请将邮件服务器帐户名和密码保存为 Marketing Platform 用户帐户中的数据源。

使用内部 Marketing Platform 用户帐户，而非从 LDAP 服务器导入的用户。

有关指示信息，请参阅第 8 页的『添加用户数据源』。

记下 Marketing Platform 用户名和数据源名称，因为您将在步骤 3 中使用这些名称。

2. 以具有 Marketing Platform 中管理特权的用户身份登录 IBM EMM。
3. 在**设置 > 配置**页面上，设置以下类别中的配置属性。
 - General | Communication | Email
 - Platform | Notifications

使用您获取的有关邮件服务器的信息来设置值。

有关如何设置属性的指示信息，您可以使用联机帮助，也可以参阅以下主题。

- 第 183 页的『General | Communication | Email』
- 第 204 页的『Platform | Notifications』

第 13 章 实现 SSL

通过网络连接的两个应用程序之间需要保护的通信都可使用安全套接字层 (SSL) 协议进行传输。SSL 通过下列方式提供安全连接:

- 允许应用程序认证另一个应用程序的身份
- 使用专用密钥来加密和解密通过 SSL 连接传输的数据

使用 SSL 连接的 URL 以 HTTPS 而不是 HTTP 开头。

当进程互相通信时, 发出请求的进程用作客户机, 响应请求的进程用作服务器。为了绝对安全, 应该针对与 IBM EMM 产品的所有形式的通信实现 SSL。

SSL 可以配置为单向或双向。对于单向 SSL, 需要服务器向客户机出示证书, 但不需要客户机向服务器出示证书。为了成功协商 SSL 连接, 客户机必须认证服务器。服务器会接受来自任何客户机的连接。

本节描述 IBM EMM 中的单向 SSL。

关于 SSL 证书

阅读本节以大致了解 SSL 证书。

证书是什么?

证书是将服务器识别为某个命名实体的数字签名。证书可由保证服务器身份的认证中心 (CA) 签名, 也可以是自签名。Verisign 或 Thawte 是 CA 的示例。自签名证书是 CA 为证书声明识别的相同实体。

服务器端证书

打算提供 SSL 通信的每个服务器, 不管它是应用程序服务器还是 IBM EMM 应用程序 (例如 Campaign 侦听器), 都需要供应证书。

客户机端信任密钥库

当客户机接收到服务器证书时, 由客户机确定是否信任该证书。如果证书存在于客户机信任密钥库中, 那么客户机会自动信任服务器证书。信任密钥库是可信证书的数据库。

新式浏览器具有装入了 CA 签署的公共证书的信任密钥库。这就是当您在进入属于主流商业 Web 站点的受保护站点时, 不会提示您的原因 – 它们使用 CA 签署的证书。但是, 当登录提供自签名证书的 IBM 应用程序时, 您将会看到提示。

浏览器会检查服务器的主机名与证书中的主题名称是否匹配 (主题名称是在专有名称中使用的公共名称, 而专有名称在请求证书时提供)。如果这两个名称不匹配, 那么浏览器可能会发出警告。

当浏览器访问受它无法识别的证书（例如自签名证书）保护的 IBM 应用程序时，会打开一个对话框窗口，询问用户是否要继续。如果用户选择将该证书安装到本地信任密钥库，那么该提示不再出现。

IBM EMM 中的客户机和服务器角色


大部分 IBM EMM 应用程序都包含两个部件。

- Web 应用程序。Web 应用程序是用户通过浏览器访问的组件。
- 服务器（例如，Campaign 侦听器 and Marketing Platform API 服务器）。此组件通过程序访问。

根据情况，这些应用程序组件可在通信中充当客户机或服务器。以下示例和图说明 IBM 组件在不同的通信中扮演的角色。


示例 1 - 浏览器与 IBM EMM Web 应用程序之间的通信

当用户通过浏览器与 IBM EMM Web 应用程序通信时，浏览器是客户机，IBM EMM Web 应用程序是服务器。




示例 2 - 一个 IBM EMM 应用程序的组件之间的通信

单个 IBM EMM 应用程序的两个组件之间也可通过程序互相通信。例如，当 Campaign Web 应用程序将请求发送给 Campaign 侦听器时，Campaign Web 应用程序是客户机，侦听器是服务器。



示例 3 - 扮演两个角色的 IBM EMM 组件

IBM EMM 应用程序组件可以一些交换中作为客户机通信，而在另一些交换中作为服务器通信。下图显示了这些关系的示例。



了解 IBM EMM 中的 SSL

我们发现，在正常操作期间，许多 IBM 应用程序组件可以同时用作服务器和客户机，并且一些 IBM 组件是用 Java 编写的，而另外一些是用 C++ 编写的。这些细节确定您使用的证书的格式。当您从 CA 购买的证书创建自签名证书时，您会指定格式。

请记住，当 IBM 应用程序用作向 IBM 服务器发送单向 SSL 请求的客户机时，这些应用程序不需要信任密钥库。

用作服务器的 Java 组件

对于用 Java 编写、利用 JSSE SSL 实现且在应用程序服务器上部署的 IBM 应用程序，必须将应用程序服务器配置为使用您的证书。该证书必须以 JKS 格式存储。

应用程序服务器会提供缺省证书，这些证书不需要其他配置。应用程序服务器的缺省证书在下列情况下使用：您只是在应用程序服务器中启用 SSL 端口，不在应用程序服务器中执行任何其他配置。

如果您使用的证书不是由应用程序服务器提供的缺省证书，那么需要额外的配置。该配置在第 119 页的『将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL』中描述。

用作服务器的 C++ 组件

Campaign 侦听器、Contact Optimization 服务器组件、PredictiveInsight 服务器组件和 Attribution Modeler 侦听器都是用 C++ 编写的，需要以 PEM 格式存储的证书。

用作客户机的 Java 组件

对于用 Java 编写且在应用程序服务器上部署的 IBM 应用程序，不需要信任密钥库。为了方便配置，用作客户机的 IBM Java 应用程序在单向 SSL 通信期间不会认证服务器。但是，会进行加密。

用作客户机的 C/C++ 组件

对于用 C/C++ 编写且使用 OpenSSL 实现的应用程序，不需要信任密钥库。Campaign 侦听器、Contact Optimization 服务器组件、PredictiveInsight 服务器组件、Attribution Modeler 侦听器 and NetInsight 都属于此类别。

需要多少个证书？

理想上，应该对主管用作服务器的 IBM 组件的每个机器使用不同的证书。

如果您不想使用多个证书，那么可以将相同的证书用作服务器的所有 IBM 组件，只有该证书的格式正确（即对于 Java 组件为 JKS，对于 C++ 组件为 PEM）即可。如果您对所有应用程序使用一个证书，那么当用户第一次访问 IBM 应用程序时，浏览器会询问他们是否要接受证书。

本章中的示例显示如何创建自签名证书以用于 Java 和 C++ IBM 组件。

如何在 IBM EMM 中实现 SSL

本节中的主题描述如何在 IBM EMM 中实现 SSL。

配置过程核对表 (SSL)

在 IBM EMM 中配置 SSL 是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本章中别的地方详细描述了该过程。

1. 『获取或创建证书』

获取证书或创建证书（如果您不想使用 IBM 和应用程序服务器提供的缺省证书）。

2. 第 119 页的『将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL』

在部署了 IBM 应用程序的每个应用程序服务器中启用 SSL 端口。如果您没有使用应用程序服务器的缺省证书，请将它配置为使用您的证书。

3. 第 119 页的『将 IBM EMM 配置为使用 SSL』

在 IBM EMM 中设置配置属性。

4. 第 125 页的『验证 SSL 配置』

登录每个 IBM EMM 应用程序。

获取或创建证书

可通过几种方法获取或创建证书。

- 可以使用应用程序服务器提供的缺省证书。
- 可以创建自签名证书，如本节中所述。
- 可以从认证中心 (CA) 获取证书，如本节中所述。

如何创建自签名证书

使用本节中的过程来创建自签名证书文件以用于 IBM EMM。

- 第 117 页的『为 C++ IBM EMM 组件创建证书』
- 第 117 页的『为 Java IBM EMM 组件创建证书』

为 C++ IBM EMM 组件创建证书

Campaign 侦听器使用 OpenSSL 库实现 SSL。OpenSSL 分发包括称为 `openssl` 的命令程序，可用于创建证书文件。有关使用此程序的完整详细信息，请参考 OpenSSL 文档，或在运行此程序时输入 `-help` 来访问帮助。

使用以下过程来创建在将 C++ IBM EMM 组件配置为使用 SSL 时使用的自签名证书。

1. 在命令行上运行 `openssl`。

此程序及其关联的配置文件 `openssl.cnf` 位于 Campaign 安装目录的 `bin` 目录中。它也可以通过 OpenSSL 分发获取。

2. 生成密钥。以下示例命令创建名为 `key.pem` 的密钥。

```
genrsa -out key.pem 1024
```

3. 生成请求。

以下示例命令创建名为 `request.pem` 的请求。

```
req -new -key key.pem -out request.pem
```

工具会向您提出一系列问题。如果您输入句点 (.)，那么该字段会保留为空白。对于自签名证书，至少必须输入公共名称。

如果要使用 Campaign/bin 目录中的 `openssl` 工具，请添加 `-config` 参数，其含有指向相同目录中的 `openssl.cnf` 文件的值。例如：

```
req -config openssl.cnf -new -key key.pem -out request.pem
```

4. 生成证书。

以下示例命令使用 `request.pem` 和 `key.pem` 文件创建名为 `certificate.pem` 的证书，其有效期限为从创建之日算起的 10,000 天。

```
req -x509 -key key.pem -in request.pem -days 10000 -out certificate.pem
```

如果要使用 Campaign/bin 目录中的 `openssl` 工具，请添加 `-config` 参数，其含有指向相同目录中的 `openssl.cnf` 文件的值。例如：

```
req -config openssl.cnf -x509 -key key.pem -in request.pem -days 10000 -out certificate.pem
```

5. 使用文本编辑器将密钥和证书的内容复制到具有 `.pem` 扩展名的新文件中。

为 Java IBM EMM 组件创建证书

用 Java 编写的 IBM EMM Web 应用程序使用 JSSE 库。Sun JDK 包括名为 `keytool` 的程序，可用于创建证书文件。有关使用此程序的完整详细信息，请参考 Java 文档，或在运行此程序时输入 `-help` 来访问帮助。

使用以下过程来创建在将 Java IBM EMM 组件配置为使用 SSL 时使用的自签名证书。

1. 在命令行上运行 `keytool`。

此程序位于 Sun Java JDK 的 `bin` 目录中。

2. 生成身份密钥库。

以下示例命令创建名为 UnicaClientIdentity.jks 的密钥库。

```
keytool -genkey -alias UnicaClientIdentity -keyalg RSA -keystore
UnicaClientIdentity.jks -keypass clientPwd -validity 1000 -dname
"CN=hostName, O=myCompany" -storepass clientPwd
```

请注意以下几点:

- 记下 -storepass 值 (在示例中为 clientPwd), 因为在配置应用程序服务器时需要该值。
- 记下 -alias 值 (在示例中为 UnicaClientIdentity), 因为此过程的余下部分需要该值。
- 专有名称中的公共名称 (CN) 应该与用来访问 IBM EMM 的主机名相同。例如, 如果 IBM EMM 的 URL 是 https://hostName.companyDomain.com:7002/unica/jsp, 那么 CN 应该是 hostName.companyDomain.com。专有名称的 CN 部分是唯一必需的部分; 组织 (O) 和组织单位 (OU) 不是必需的。
- 对于 WebSphere 6.0, 密钥库密码和密钥密码必须相同。

3. 根据您创建的身份密钥库生成证书。

以下示例命令创建名为 UnicaCertificate.cer 的证书。

```
keytool -export -keystore UnicaClientIdentity.jks -storepass clientPwd -alias
UnicaClientIdentity -file UnicaCertificate.cer
```

-alias 的值是为身份密钥库设置的别名 (在示例中为 UnicaClientIdentity)。

4. 根据您创建的证书生成可信密钥库。

以下示例命令创建名为 UnicaTrust.jks 的可信密钥库。

```
keytool -import -alias UnicaClientIdentity -file UnicaCertificate.cer
-keystore UnicaTrust.jks -storepass trustPwd
```

请注意以下几点:

- 提示信任证书时, 输入 Y。
- -alias 的值是为身份密钥库设置的别名 (在示例中为 UnicaClientIdentity)。
- 记下 -storepass 值 (在示例中为 trustPwd), 因为在配置应用程序服务器时需要该值。

如何获取签名的证书

可以使用 OpenSSL 和 keytool 程序来创建请求, 然后将这些请求发送给 CA 以创建签名的证书。或者, 您可以获取完全由 CA 提供的签名证书。请注意以下几点:

- 对于用 C++ 编写的 IBM EMM 应用程序, 请获取 PEM 格式的证书。
- 对于所有其他 IBM EMM 应用程序, 请获取 JKS 格式的证书。

如需如何获取签名的证书的描述, 请参考认证中心文档。

将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL

在部署了 IBM EMM 应用程序的每个应用程序服务器上，将 Web 应用程序服务器配置为使用您决定采用的证书。有关执行这些过程的详细信息，请参阅 Web 应用程序服务器文档。

将 IBM EMM 配置为使用 SSL

要将 IBM EMM 应用程序配置为使用 SSL，必须设置一些配置属性。请使用本节中的过程，它们适合 IBM EMM 产品安装以及要使用 SSL 保护的通信。

通过安全连接访问 IBM EMM 安装时，以及按照下面过程所述设置应用程序的导航属性时，必须在 URL 中使用 https 和安全端口号。WebLogic 的缺省 SSL 端口是 7002，WebSphere 的缺省 SSL 端口是 8002。

- 『在 Marketing Platform 中配置 SSL』
- 第 120 页的『在使用 LDAP 集成的 Marketing Platform 中配置 SSL』
- 第 120 页的『在具有数据过滤器的 Marketing Platform 中配置 SSL』
- 第 121 页的『在 Interaction History 中配置 SSL』
- 第 121 页的『在 Attribution Modeler 中配置 SSL』
- 第 121 页的『在 Marketing Operations 中配置 SSL』
- 第 122 页的『在 Campaign 中配置 SSL』>
- 第 123 页的『在 Contact Optimization 中配置 SSL』
- 第 123 页的『在 Interact 中配置 SSL』
- 第 124 页的『在 Distributed Marketing 中配置 SSL』
- 第 124 页的『在报告中配置 SSL』
- 第 124 页的『在 PredictiveInsight 中配置 SSL』
- 第 124 页的『在 Digital Analytics for On Premises 中配置 SSL』

在 Marketing Platform 中配置 SSL

1. 登录 IBM EMM，然后单击**设置 > 配置**。

将显示“配置”页面。

2. 将 General | Navigation | IBM Marketing Platform URL 属性的值设置为 Marketing Platform URL。

例如: `https://host.domain:SSL_port/unica`

其中:

- *host* 是安装 Marketing Platform 的机器的名称或 IP 地址
- *domain* 是安装了 IBM EMM 产品的公司域
- *SSL_Port* 是部署 Marketing Platform 的应用程序服务器中的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

3. 找到每个已安装 IBM 产品的 Navigation 类别下的属性，在这些属性中设置 HTTP 和 HTTPS 端口。属性的名称可能会因产品而异，但它们的用途应该是明确的。对于每个产品，将这些值设置为部署了产品的应用程序服务器中的 HTTP 和 HTTPS 端口。

4. 如果您已实现 LDAP 集成，请执行『在使用 LDAP 集成的 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程。
5. 如果您计划使用数据过滤功能，请执行『在具有数据过滤器的 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程。

在使用 LDAP 集成的 Marketing Platform 中配置 SSL

1. 如果您尚未执行第 119 页的『在 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程，请予以执行。
2. 登录 IBM EMM，然后单击设置 > 配置。

将显示“配置”页面。

3. 浏览至 IBM EMM | Platform | Security | Login Method details | LDAP 类别并将 Require SSL for LDAP connection 属性的值设置为 true。

在用户登录时，该设置需要 Marketing Platform 使用 SSL 连接至 LDAP 服务器。

4. 浏览至 IBM EMM | Platform | Security | LDAP synchronization 类别并设置以下值。
 - 将 LDAP provider URL 属性的值设置为: `ldaps://host.domain:SSL_Port`

其中:

- *host* 是 LDAP 服务器的名称或 IP 地址
- *domain* 是 LDAP 服务器的域
- *SSL_Port* 是 LDAP 服务器的 SSL 端口。

例如: `ldaps://LDAPMachine.myCompany.com:636`

请注意 URL 中使用 `ldaps`。

LDAP 服务器的缺省 SSL 端口是 636。

- 将 Require SSL for LDAP connection 属性的值设置为 true。

当 Marketing Platform 与 LDAP 服务器同步时，该设置需要它使用 SSL 连接至 LDAP 服务器。

在具有数据过滤器的 Marketing Platform 中配置 SSL

当使用 SSL 部署 Marketing Platform 并且您计划使用数据过滤功能时，必须执行此过程来添加执行握手的 SSL 选项。

1. 如果您尚未执行第 119 页的『在 Marketing Platform 中配置 SSL』中所述的过程，请予以执行。
2. 在文本编辑器中打开 `datafilteringScriptTool.bat` 文件。

该文件位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中。

3. 添加下面以**粗体**显示的更改。

示例中添加了换行符以改善打印效果。

```
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"  
-Djavax.net.ssl.trustStore="path_to_your_jks_file"  
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=your_trust_store_password
```

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" %SSL_OPTIONS%  
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

将 *path_to_your_jks_file* 和 *your_trust_store_password* 换成您的值。

4. 保存并关闭文件。

在 Interaction History 中配置 SSL

1. 登录 IBM EMM，然后单击设置 > 配置。

将显示“配置”页面。

2. 将 Interaction History | navigation | HTTPS Port 属性的值设置为部署了 Interaction History 的应用程序服务器中的 https 端口。
3. 将 Interaction History | navigation | Server URL 属性的值设置为 Interaction History URL。

例如: `https://host.domain:SSL_port/unica`

其中:

- *host* 是安装了 Interaction History 的机器的名称或 IP 地址
- *domain* 是安装了 IBM EMM 产品的公司域
- *SSL_Port* 是部署了 Interaction History 的应用程序服务器中的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

在 Attribution Modeler 中配置 SSL

1. 登录 IBM EMM，然后单击设置 > 配置。

将显示“配置”页面。

2. 将 Attribution Modeler | navigation | httpsPort 属性的值设置为部署了 Attribution Modeler 的应用程序服务器中的 https 端口。
3. 检查 Attribution Modeler | navigation | serverURL 属性，以确保它在 URL 中使用 https。
4. 确保 Attribution Modeler | AMListener | serverPort 属性的值是适合于 SSL 的端口。
5. 将 Attribution Modeler | AMListener | useSSL 属性的值设置为 TRUE。

在 Marketing Operations 中配置 SSL

1. 登录 IBM EMM，然后单击设置 > 配置。

将显示“配置”页面。

2. 将 Marketing Operations | navigation | serverURL 属性的值设置为 Marketing Operations Web 应用程序的 URL。

例如: `serverURL=https://host:SSL_port/plan`

其中:

- *host* 是安装 Marketing Operations 的机器的名称或 IP 地址。

- *SSL_Port* 是 Marketing Operations Web 应用程序的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

3. 在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 `plan_config.xml` 文件。

`plan_config.xml` 文件位于 Marketing Operations 安装目录下的 `conf` 目录中。

4. 设置 SSL 连接的 `UAPInitParam notifyPlanBaseURL` 属性。

例如: `<UAPInitParam notifyPlanBaseURL="https://host:SSL_Port/plan/affiniumplan.jsp"/>`

其中:

- *host* 是安装 Marketing Operations 的机器的名称或 IP 地址。
- *SSL_Port* 是 Marketing Operations Web 应用程序的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

5. 要启用 Adobe Acrobat Online Markup 功能以通过 HTTPS 与 Marketing Operations 配合使用, 请设置 SSL 连接的 `markupServerURL` 属性。

例如: `<UAPInitParam markupServerURL="https://host:SSLport/plan/services/collabService?WSDL">`

其中:

- *host* 是安装 Marketing Operations 的机器的名称或 IP 地址
- *SSL_Port* 是 Marketing Operations Web 应用程序的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

6. 保存并关闭 `plan_config.xml` 文件。

在 Campaign 中配置 SSL

1. 在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 `config.xml` 文件。

`config.xml` 文件位于 Campaign 安装目录下的 `conf` 目录中。

2. 将 `unicaServerSSLFile` 的值设置为您要使用的 PEM 文件的完整路径。(IBM 提供的文件 `unicaclient.pem` 位于 `security` 目录中。) 例如:

`unicaServerSSLFile=C:/Unica/security/certificateFile.pem`

3. 保存并关闭 `config.xml` 文件。
4. 登录 Marketing Platform, 然后单击 **设置 > 配置**。

将显示“配置”页面。

5. 将 Campaign | `unicaACLlistener` | `useSSL` 属性的值设置为 `yes`。
6. 如果您在 SSL 端口上部署 Web 应用程序, 请将 Campaign | `navigation` | `serverURL` 属性的值设置为 Web 应用程序 URL。例如:

`serverURL=https://host:SSL_port/Campaign`

其中:

- *host* 是安装 Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址

- SSL_Port 是 Web 应用程序的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

7. 如果要使用操作监视器，请通过将 Campaign | monitoring | serverURL 属性的值设置为使用 HTTPS，来将它配置为使用 SSL。例如：

```
serverURL=https://host:SSL_port/Campaign/OperationMonitor
```

其中：

- host 是安装 Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址
- SSL_Port 是 Web 应用程序的 SSL 端口

请注意 URL 中使用 https。

在 Contact Optimization 中配置 SSL

1. 在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 config.xml 文件，该文件位于 Contact Optimization 安装目录的 conf 目录中。
2. 将 unicaServerSSLFile 的值设置为您要使用的 PEM 文件的完整路径。（IBM 提供的文件 unicaclient.pem 位于 Contact Optimization 安装目录的 security 目录中。）
3. 保存并关闭 config.xml 文件。
4. 将 Campaign | unicaACOListener | useSSL 配置属性的值设置为 yes。
5. 如果要使用 Contact Optimization 命令行工具 AC00ptAdmin，那么必须通过添加下列粗体文本编辑 AC00ptAdmin.bat 或 AC00ptAdmin.sh 文件以识别 SSL 证书。

请注意，示例中添加了换行符以改善打印效果。

```
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"
-Djavax.net.ssl.trustStore=
  "path_to_your_jks_file/name_of_your_jks_file"
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=password_in_your_jks_file
  "$JAVA_HOME/bin/java" %SSL_OPTIONS%
com.unicacorp.Campaign.optimize.tools.optadmin.OptAdmin "$@"*
```

使用您的安装的 unicaClientIdentity.jks 的正确路径，以及您的 jks 证书的正确名称和密码。请注意，-D 选项前面有一个空格。

在 Interact 中配置 SSL

要点： 如果将 Interact 的任何部件配置为使用 SSL 进行通信，那么会存在性能开销。IBM 不建议将 Interact 配置为使用 SSL。

最多可用三个方式来为 Interact 配置 SSL 通信：

- 设计环境为客户机，设计运行时环境为服务器。

在引用 Interact 运行时服务器的 URL 中使用 https。例如，将 Campaign | partitions | partition[n] | Interact | ServerGroups | [serverGroup] | instanceURLs | [instanceURL] | instanceURL 设置为 https://myserver.domain.com:7007/interact。

- 运行时环境为客户机，Marketing Platform 为服务器。

有关详细信息，请参阅第 119 页的『在 Marketing Platform 中配置 SSL』。

- 触点为客户机，运行时环境为服务器。

使用 `getInstance` 方法指定 HTTPS URL。如果使用负载均衡器，那么可能还需要将负载均衡器配置为使用 SSL。

在 Distributed Marketing 中配置 SSL

在将 Campaign 配置为使用 SSL，不需要执行其他配置来将 Distributed Marketing 配置为使用 SSL。

在报告中配置 SSL

1. 使用 SSL 配置 Cognos，如 Cognos 文档中所述。
2. 使用 SSL 配置 Apache，如 Apache 文档中所述。
3. 向 IBM EMM 注册 Cognos 证书，如 Cognos 文档中所述。
4. 向 Cognos 注册 IBM EMM 证书，如 Cognos 文档中所述。

在 PredictiveInsight 中配置 SSL

1. 如果您具有 PredictiveInsight Enterprise 版本并且要 PredictiveInsight 侦听器使用 SSL 进行通信，请执行下列步骤。
 - a. 在已安装 PredictiveInsight 的环境中，在文本编辑器或 XML 编辑器中打开 `Unica/config.xml` 文件。
 - b. 将 `unicaServerSSLFile` 的值设置为您要使用的 PEM 文件的完整路径。例如：
`unicaServerSSLFile=C:/Unica/certificateFile.pem`，其中 `certificateFile.pem` 是包含要 PredictiveInsight 侦听器使用的证书的文件名。
 - c. 保存并关闭 `config.xml` 文件。
2. 在文本编辑器中打开 `model_server.conf` 文件。

该文件位于 PredictiveInsight 安装目录下的 `config` 目录中。

3. 设置下列值。
 - `Server.UseSSL=Yes`
 - `Server.SSLURL=https://host:SSL_Port/context-root` 其中：
 - `host` 是安装 PredictiveInsight Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址。
 - `SSL_Port` 是 PredictiveInsight Web 应用程序的 SSL 端口。
 - `context-root` 是 PredictiveInsight Web 应用程序的 SSL 上下文根。

请注意 URL 中使用 `https`。

在 Digital Analytics for On Premises 中配置 SSL

Digital Analytics for On Premises 不接受任何请求：它在 HTTP 和 HTTPS 通信中始终用作客户机，以解析要分析的 Web 站点上的页面标题。如果您需要解析使用 SSL 的站点的页面标题，那么只需要确保在概要文件选项中为要分析的 Web 站点或集群服务器输入的 URL 是正确的，并且该 URL 包括 HTTPS 协议。

Digital Analytics for On Premises 不会与 Marketing Platform 通信。

验证 SSL 配置

1. 启动每个 IBM EMM 应用程序。
2. 登录 IBM EMM 并访问每个已安装的 IBM EMM Web 应用程序。
3. 仅适用于 Interact 运行时服务器，使用 URL `https://host:port/interact/jsp/admin.jsp` 测试连接。
4. 如果您要使用自签名证书，请将浏览器指向每个 IBM EMM 服务器组件，并验证您接收到的证书信息是否如预期那样。

例如，如果 Campaign 侦听器正在名为 `campaignHost` 的主机上的端口 4664 上运行，请让浏览器指向 `https://campaignHost:4664`

浏览器会打开一个窗口询问您是否要接受证书，并且您可以查看证书详细信息。

SSL 的有用链接

- OpenSSL 文档 - <http://www.openssl.org/docs/>
- keytool 文档 - <http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/tooldocs/windows/keytool.html>
- 认证中心的列表 - http://www.dmoz.org/Computers/Security/Public_Key_Infrastructure/PKIX/Tools_and_Services/Third_Party_Certificate_Authorities/

第 14 章 设置数据过滤器

各种 IBM EMM 应用程序以不同的方式使用数据过滤器。请参阅单个产品的文档，以确定产品是否使用数据过滤，如果使用，那么了解在该产品中数据过滤如何工作的详细信息。

一般情况下，当 IBM EMM 应用程序使用数据过滤时，IBM EMM 管理员可以根据可配置的数据过滤器指定 IBM EMM 产品中的数据访问限制。数据过滤器可以限制 IBM EMM 用户可在 IBM 应用程序中查看和使用的客户数据。您可以将您通过数据过滤器保护的数据视为由所指定客户表中的字段定义的数据集。

关于设置数据过滤器

Marketing Platform 提供下列功能，供 IBM EMM 管理员用于设置数据过滤器。

-

用于定义数据过滤器的实用程序。

-

用于将用户和组分配给数据过滤器以及查看已分配数据过滤器的用户界面。

数据过滤器关联以限制用户访问

要限制对个别用户或用户组的数据访问，可以将他们分配给数据过滤器。所有 IBM EMM 用户和组都可用于分配给数据过滤器。

可以将多个用户和组分配给单个数据过滤器，也可以将一个用户或一个用户组分配给多个数据过滤器。

注：组不会获得其子组的数据过滤器分配。

已分配给多个数据过滤器的用户可查看所有数据过滤器允许的所有记录。

数据过滤器概念

要了解如何设置数据过滤器，您需要熟悉在数据过滤器功能、数据库（通用）和 Campaign（特定，如果您要设置将在 Campaign 系列中的应用程序中使用的数据过滤器）中使用的一些概念。

- **数据配置** – 数据配置对数据过滤器集合进行分组。保护相关数据安全的所有数据过滤器会与相同的数据配置相关联。
- **受众** – 在 Campaign 中指定为受众级别的客户表中的一个或多个字段。典型受众级别是家庭和个人。
- **物理字段名称** – 数据库表中字段的物理名称是您在数据库客户机中直接查看表时看到的名称。当数据过滤器正在使用中时，它会在查询客户数据库时使用物理名称。

- **逻辑字段名称** – 当您定义数据过滤器时，可以将逻辑名称分配给物理字段。如果您要设置将在 Campaign 系列中的应用程序中使用的数据过滤器，那么这些逻辑名称必须与在 Campaign 中分配给字段的名称相同。此名称由实用程序在生成数据过滤器时使用。

创建数据过滤器的两种方法：自动生成和手动指定

IBM EMM 提供了实用程序 `datafilteringScriptTool`，该实用程序可用于处理 XML 以在 Marketing Platform 系统表中创建数据过滤器。根据编写 XML 的方式，可以采用两种方法使用此实用程序：自动生成和手动指定。

自动生成

`datafilteringScriptTool` 实用程序可以从可通过 JDBC 访问的数据库表或视图自动生成数据过滤器。该实用程序会根据您在 XML 中所指定字段值的唯一组合，自动创建数据过滤器（每个唯一组合一个数据过滤器）。

在第 137 页的『配置过程核对表』中描述了此方法。

如果您必须创建许多数据过滤器，那么您可能要使用此方法。

手动指定

`datafilteringScriptTool` 实用程序可以根据所指定的字段值逐个创建数据过滤器。

在『配置过程核对表（手动指定数据过滤器）』中描述了此方法。

如果要创建并不包括每个唯一的字段值组合的数据过滤器集合，那么您可能要使用此方法。

如何使用手动指定设置数据过滤器

本节中的主题描述如何使用手动指定来设置数据过滤器。

配置过程核对表（手动指定数据过滤器）

使用手动指定方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 129 页的『计划数据过滤器标准（手动生成）』

决定要保护的客户数据。

2. 第 129 页的『获取必需的信息（手动指定）』

获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。

3. 第 139 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。

4. 第 129 页的『填充数据过滤器系统表』

运行 `datafilteringScriptTool` 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。

5. 第 130 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

使用 IBM EMM 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

安装 Marketing Platform

安装 Marketing Platform。执行在安装指南中描述的所有必要的步骤。

计划数据过滤器标准（手动生成）

数据过滤器标准基于客户数据。在可以定义数据过滤器之前，需要决定要保护的客户端数据。

例如，您可能要根据将 IBM EMM 用户分配给的地理销售地域限制对客户数据的访问。如果客户数据库中的“区域”字段与销售地域相关，那么可选择让数据过滤器组基于此字段。

您应该了解**字段约束**的概念，当计划如何使用手动指定创建数据过滤器时，需要了解该概念。字段约束是用于为数据过滤器指定字段/值对。当查询客户记录时，会在 WHERE 子句中使用此值。因为该子句会测试是否相等，所以必须针对支持相异值有限集合的字段定义字段约束。

在示例中，“区域”字段可能包含下列值：亚洲、欧洲、中东、北美和南美。当为数据过滤器指定字段约束时，将会使用这些值。您将为每个销售地域设置不同的数据过滤器，并使用客户表“区域”字段中的值作为字段约束。

分配给一个或多个数据过滤器的 IBM EMM 用户将只能够查看和使用属于居住在所分配数据过滤器表示的一个或多个销售地域中客户的数据。

获取必需的信息（手动指定）

如果您要定义将在属于 Campaign 产品系列的应用程序中使用的数据过滤器，那么在定义数据过滤器的 XML 中指定的字段的逻辑名称必须与在 Campaign 中为这些字段提供的名称相匹配。

获取以下信息。

- 包含要使用的字段的表的物理名称。
- 要用于字段约束的字段中数据的有限集合。
- 如果计划在属于 Campaign 系列的应用程序中使用数据过滤器，请获取在 Campaign 中分配给以下字段的名称。
 - 受众字段
 - 计划用于字段约束的字段

创建 XML 以指定数据过滤器（手动指定）

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。在下一步，您将运行实用程序以用这些指定内容填充系统表。

填充数据过滤器系统表

运行 datafilteringScriptTool 实用程序，它使用 XML 来填充数据过滤器系统表。

有关使用该实用程序的详细信息，请参阅第 167 页的『datafilteringScriptTool 实用程序』。

注：如果您需要删除数据过滤器，请运行 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本，如第 176 页的『仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)』中所述。

将用户和组分配给数据过滤器

使用 IBM EMM 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。还可以执行搜索以查看已分配给用户和组的数据过滤器。

数据过滤器 XML 引用（手动指定）

本节描述在使用 datafilteringScriptTool 来生成数据过滤器（通过手动指定）时必须为其提供值的 XML 元素。

关于 XML 中的标识

一些对象需要标识。例如，数据配置、逻辑字段和数据表都需要您指定标识。您指定的标识在对象类别中必须是唯一的。

一些对象通过标识引用其他对象。例如，表引用逻辑字段。当需要引用另一个对象时，请使用为该对象指定的标识。

XML 对于标识元素名称使用下列约定。此约定可帮助您了解何时必须创建唯一标识，何时必须在 XML 中引用另一个标识。

- 必须创建唯一标识时，元素命名为 id。
- 必须引用另一个对象标识时，必须为该对象命名元素。例如，在其中引用逻辑字段的标识元素命名为 logicalFieldId。

请注意，您分配给对象的标识不是 Marketing Platform 分配给对象的标识。您分配的标识只用于在 XML 中引用对象。

AddDataConfiguration | dataConfiguration

此组元素用于定义将用于对相关数据过滤器进行分组的数据配置。应该为每个相关数据过滤器集合创建一个数据配置。

元素	描述	系统表
id	分配给此数据配置的唯一标识。	不适用
name	分配给此组数据过滤器的名称。	表: df_config 字段: config_name

AddLogicalFields | logicalFields | LogicalField

此组元素用于定义一些逻辑字段，这些逻辑字段对应于客户表中用于定义数据过滤器的字段。为要从中创建字段约束的每个字段创建一个逻辑字段，并为每个受众创建一个逻辑字段。

元素	描述	系统表
id	分配给此逻辑字段的唯一标识。	不适用

元素	描述	系统表
name	此字段或受众的逻辑名称。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的字段或受众名称相同。	表: df_logical_field 字段: logical_name
type	客户表中此字段的数据类型。允许的值如下: - java.lang.String - java.lang.Long - java.lang.Double - java.lang.Boolean - java.lang.Date (日期格式是月/日/年, 其中月、日和年都表示为数字。)	表: df_logical_field 字段: type

AddDataTable | dataTable

此组元素用于将标识分配给客户表。

元素	描述	系统表
id	分配给此表的唯一标识。	不适用
name	要保护的客户表的物理名称。如果数据库区分大小写, 那么必须与在数据库中使用的的大小写相匹配。	表: df_table 字段: table_name

AddDataTable | dataTable | fields | TableField

此组元素用于将客户表中的物理字段映射至您已定义的逻辑字段。

元素	描述	系统表
name	客户表中字段的物理名称。如果数据库区分大小写, 那么必须与在数据库中使用的的大小写相匹配。	表: df_table_field 字段: physical_name
logicalFieldId	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。	不适用

AddDataFilters | dataFilters | DataFilter

此组元素用于创建数据过滤器。

元素	描述	系统表
configId	AddDataConfiguration dataConfiguration 类别中与此过滤器相关联的数据配置的标识。	不适用
id	您分配的唯一标识。	不适用

AddDataFilters | dataFilters | DataFilter | fieldConstraints | FieldConstraint

此组元素用于指定字段（用于定义数据过滤器）中的数据。

元素	描述	系统表
logicalFieldId	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。	不适用
expression	字段中数据的一个项目，当检索数据以获取分配给此过滤器的用户时，将在 WHERE 子句中使用该项目。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	表: df_field_constraint 字段: expression

AddAudience | audience

此组元素用于指定在 Campaign 中分配给在 Campaign 产品系列中使用的受众级别的名称。

元素	描述	系统表
id	分配给此受众的唯一标识。	不适用
name	在 Campaign 中指定的受众的名称。	表: df_audience 字段: audience_name

AddAudience | audience | fields | AudienceField

此组元素用于指定客户表中用作受众字段的一个或多个字段。

元素	描述	系统表
logicalFieldId	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中逻辑字段的标识。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的逻辑名称相同。	不适用
fieldOrder	供将来使用。将值设置为 0。	不适用

addAudienceTableAssociations | addAudienceTableAssociation | audienceTableAssociation

此组元素用于将受众字段和表对与数据配置相关联。为每个受众字段创建一个关联。

元素	描述	系统表
audienceId	要在此关联中使用的受众的标识。必须是 AddAudience audience 类别中的标识值。	不适用

元素	描述	系统表
tableId	要在此关联中使用的表的标识。必须是 AddDataTable dataTable 类别中的标识值。表必须是包含 audienceID 元素中指定的受众的表。如果受众存在于多个表中，请创建多个关联。	不适用
configId	要在此关联中使用的数据配置的标识。必须是 AddDataConfiguration dataConfiguration 类别中的标识值。	不适用

示例: 手动指定数据过滤器

Jim 需要根据销售地域创建数据过滤器集合。

在 Campaign 中，已映射客户表且已定义受众级别。

获取信息

Jim 确定“地域”表包含他需要为数据过滤器指定字段约束的字段。

下表说明 Jim 获取的关于客户字段及其 Campaign 映射的信息。

表 18. 地域表字段

字段 (物理名称)	字段 (在 Campaign 中的名称)	数据	数据类型
cust_region	CustomerRegion	- 非洲 - 非洲 - 亚洲 - 欧洲 - 中东 - 北美洲	java.lang.String
hh_id	HouseholdID	不适用	java.lang.Long
indiv_id	IndividualID	不适用	java.lang.Long

Jim 了解到在 Campaign 中使用的受众名称是家庭和个人。他记下“地域”表包含两个受众字段。hh_id 字段对应于家庭受众。“地域”表中的 indiv_id 字段对应于个人受众。

因为 Jim 必须为每个受众创建一个逻辑字段，并且必须为字段约束字段创建一个逻辑字段，所以他知道他总共需要三个逻辑字段。

Jim 还知道他需要将数据配置中的数据过滤器进行分组。他决定将他的数据配置命名为“地域”。

Jim 现在已准备就绪，可以创建 XML 了。

创建 XML

以下是 Jim 创建的 XML。基于信息获取的值以**粗体**显示。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExecuteBatch>
  <name>SeedData</name>
  <operations>

    <!-- Create the data configuration that groups related Data Filters -->
    <ExecuteBatch>
      <name>DataFilters</name>
      <operations>
        <AddDataConfiguration>
          <dataConfiguration>
            <id>1</id>
            <name>Territory</name>
          </dataConfiguration>
        </AddDataConfiguration>
      </operations>
    </ExecuteBatch>

    <!-- Add logical fields used to define data filters -->
    <AddLogicalFields>
      <logicalFields>
        <LogicalField>
          <id>1</id>
          <name>CustomerRegion</name>
          <type>java.lang.String</type>
        </LogicalField>
        <LogicalField>
          <id>2</id>
          <name>HouseholdID</name>
          <type>java.lang.Long</type>
        </LogicalField>
        <LogicalField>
          <id>3</id>
          <name>IndividualID</name>
          <type>java.lang.Long</type>
        </LogicalField>
      </logicalFields>
    </AddLogicalFields>

    <!-- Add the Territory field constraints -->
    <AddDataFilters>
      <dataFilters>
        <DataFilter>
          <configId>1</configId>
          <id>1</id>
          <fieldConstraints>
            <FieldConstraint>
              <logicalFieldId>1</logicalFieldId>
              <expression>Africa</expression>
            </FieldConstraint>
```

```

</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>2</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Asia</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>3</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Europe</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>4</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>Middle East</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
<DataFilter>
<configId>1</configId>
<id>5</id>
<fieldConstraints>
<FieldConstraint>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
<expression>North America</expression>
</FieldConstraint>
</fieldConstraints>
</DataFilter>
</dataFilters>
</AddDataFilters>

<!-- Map physical to logical fields -->
<ExecuteBatch>
<name>addTables</name>
<operations>
<AddDataTable>
<dataTable>
<id>1</id>
<name>Territory</name>
<fields>
<TableField>
<name>cust_region</name>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>hh_id</name>
<logicalFieldId>2</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>indiv_id</name>
<logicalFieldId>3</logicalFieldId>
</TableField>
</fields>

```



```

</dataTable>
</AddDataTable>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!--Add Audiences-->
<ExecuteBatch>
<name>addAudiences</name>
<operations>
<AddAudience>
<audience>
<id>1</id>
<name>household</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>2</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>
</AddAudience>
<AddAudience>
<audience>
<id>2</id>
<name>individual</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>3</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>
</AddAudience>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!-- Associate table-audience pairs with data configuration) -->
<ExecuteBatch>
<name>addAudienceTableAssociations</name>
<operations>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>1</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>2</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
</operations>
</ExecuteBatch>
</operations>
</ExecuteBatch>

```

填充系统表

Jim 将他的数据过滤器 XML 文件命名为 `regionDataFilters.xml` 并将它保存在其 Marketing Platform 安装目录下 `tools/bin` 目录中。他打开命令提示符并使用 `datafilteringScriptTool` 实用程序来填充数据过滤器系统表。

将用户和组分配给数据过滤器

最后，Jim 使用在 Marketing Platform 中具有 Admin 访问权的帐户身份登录 IBM EMM。

他知道已在 IBM EMM 中使用按区域分配的用户设置组。

他转至“数据过滤器”部分并看到其数据过滤器中的字段约束在数据过滤器的高级搜索中可用。他使用“非洲”作为搜索标准执行数据过滤器搜索。他为“非洲”区域设置的数据过滤器出现在搜索结果中。

接下来，Jim 执行“非洲”用户组搜索，他已在 IBM EMM 中设置该用户组以保存负责向“非洲”中的客户营销的所有现场市场营销人员。“非洲”组出现在搜索结果中。

然后，Jim 在搜索结果中选择该组和数据过滤器，并通过单击“分配”按钮将该组分配给该数据过滤器。

他继续执行数据过滤器和组搜索，直到完成所有分配为止。

如何使用自动指定设置数据过滤器

本节中的主题描述如何使用自动指定来设置数据过滤器。

配置过程核对表

使用自动生成方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 138 页的『计划数据过滤器标准（自动生成）』

决定要保护的客户数据。

2. 第 138 页的『获取数据库的 JDBC 驱动程序』

获取 4 类 JDBC 驱动程序，其提供与包含数据过滤器所要基于的表的数据库的连接。

3. 第 139 页的『获取必需的信息（自动生成）』

获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。

4. 第 139 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。

5. 第 129 页的『填充数据过滤器系统表』

运行 datafilteringScriptTool 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。

6. 第 130 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

使用 IBM EMM 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

安装 Marketing Platform

安装 Marketing Platform。执行在安装指南中描述的所有必要的步骤。

计划数据过滤器标准（自动生成）

数据过滤器标准基于客户数据。在可以定义数据过滤器之前，需要决定要保护的客户数据。

例如，您可能要根据客户所在国家/地区、城市和州/省限制对客户数据的访问。如果客户数据库具有包含国家/地区、城市和州/省字段的表，那么您可选择让数据过滤器组基于这些字段。然后可以在指定数据过滤器时使用这些值。

当计划如何使用自动生成创建数据过滤器时，应该了解下列概念。

-

概要文件字段 – 当数据过滤器生成实用程序查找值的唯一组合时考虑其值的字段。实用程序会为值的每个唯一组合创建一个数据过滤器。当该数据过滤器在 IBM EMM 应用程序中生效时，会在查询客户记录时在 **WHERE** 子句中使用此值。因为该子句会测试是否相等，所以必须针对支持相异值有限集合的字段定义概要文件字段。

-

固定字段 – 一个可选的字段，它限制在查询唯一的概要文件字段值组合时，数据过滤器生成实用程序查看的记录。所指定的值也包括在每个生成的数据过滤器中。当该数据过滤器在 IBM EMM 应用程序中生效时，会在查询客户记录时在 **WHERE** 子句中使用此值。因为该子句会测试是否相等，所以必须针对支持相异值有限集合的字段定义固定字段。

在示例中，您将为国家/地区创建固定字段，为城市和州/省创建概要文件字段。数据过滤器生成实用程序会为它在这些字段中找到的每个唯一的值组合创建一个数据过滤器。

分配给一个或多个数据过滤器的 IBM EMM 用户将只能够查看和使用属于居住在所分配数据过滤器表示的国家/地区、城市和州/省中客户的数据。

客户表可能并不包含要为其创建数据过滤器的每个值。例如，您可能并不是在每个国家/地区和州/省中都有客户，但可能要为每个国家/地区和州/省准备数据过滤器以供将来使用。在这种情况下，可以引用包含每个国家/地区和州/省的表，并在 **XML** 指定的 **GenerateDataFilters** 部分中使用该表。完成使用该实用程序来创建数据过滤器之后，可以废弃此“挂名”的表。

获取数据库的 JDBC 驱动程序

当使用数据过滤器生成实用程序 (datafilteringScriptTool) 来自动生成数据过滤器时，它需要 JDBC 驱动程序。

1. 获取 4 类 JDBC 驱动程序，其提供与包含数据过滤器所要基于的表的数据库的连接。
2. 将该驱动程序放置在安装 Marketing Platform 的机器上。
3. 记下类名和路径。

获取必需的信息（自动生成）

如果您要定义将在属于 Campaign 产品系列的应用程序中使用的数据过滤器，那么在定义数据过滤器的 XML 中指定的字段的逻辑名称必须与在 Campaign 中为这些字段提供的名称相匹配。

获取以下信息。

-

对于包含要在定义数据过滤器时使用的表的数据库，需要获取数据库类型、名称或 IP 地址和端口。

- 允许您连接至数据库的数据库凭证（用户名和密码）。
- 包含要使用的字段的表的物理名称。
- 要用于概要文件字段和固定字段（固定字段是可选的）的字段的物理名称。
- 如果计划在属于 Campaign 系列的应用程序中使用数据过滤器，请获取在 Campaign 中分配给以下字段的名称。

—

受众字段。

—

计划用于固定字段和概要文件字段的字段。

创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户数据。在下一步，您将运行实用程序以用这些指定内容填充系统表。

填充数据过滤器系统表

运行 datafilteringScriptTool 实用程序，它使用 XML 来填充数据过滤器系统表。

有关使用该实用程序的详细信息，请参阅第 167 页的『datafilteringScriptTool 实用程序』。

注：如果您需要删除数据过滤器，请运行 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本，如第 176 页的『仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)』中所述。

将用户和组分配给数据过滤器

使用 IBM EMM 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。还可以执行搜索以查看已分配给用户和组的数据过滤器。

数据过滤器 XML 引用（自动生成）

本节描述在使用 datafilteringScriptTool 来自动生成数据过滤器时必须为其提供值的 XML 元素。

关于 XML 中的标识

一些对象需要标识。例如，数据配置、逻辑字段和数据表都需要您指定标识。您指定的标识在对象类别中必须是唯一的。

一些对象通过标识引用其他对象。例如，表引用逻辑字段。当需要引用另一个对象时，请使用为该对象指定的标识。

XML 对于标识元素名称使用下列约定。此约定可帮助您了解何时必须创建唯一标识，何时必须在 XML 中引用另一个标识。

- 必须创建唯一标识时，元素命名为 `id`。
- 必须引用另一个对象标识时，必须为该对象命名元素。例如，在其中引用逻辑字段的标识元素命名为 `logicalFieldId`。

请注意，您分配给对象的标识不是 Marketing Platform 分配给对象的标识。您分配的标识只用于在 XML 中引用对象。

AddDataConfiguration | dataConfiguration

此组元素用于定义将用于对相关数据过滤器进行分组的数据配置。应该为每个相关数据过滤器集合创建一个数据配置。

元素	描述	系统表
id	分配给此数据配置的唯一标识。	不适用
name	分配给此组数据过滤器的名称。	表: <code>df_config</code> 字段: <code>config_name</code>

AddLogicalFields | logicalFields | LogicalField

此组元素用于定义一些逻辑字段，这些逻辑字段对应于客户表中用于定义数据过滤器的字段。为要从中创建字段约束的每个字段创建一个逻辑字段，并为每个受众创建一个逻辑字段。

元素	描述	系统表
id	分配给此逻辑字段的唯一标识。	不适用
name	此字段或受众的逻辑名称。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的字段或受众名称相同。	表: <code>df_logical_field</code> 字段: <code>logical_name</code>
type	客户表中此字段的数据类型。允许的值如下： • <code>java.lang.String</code> • <code>java.lang.Long</code> • <code>java.lang.Double</code> • <code>java.lang.Boolean</code> • <code>java.lang.Date</code>（日期格式是月/日/年，其中月、日和年都表示为数字。）	表: <code>df_logical_field</code> 字段: <code>type</code>

GenerateDataFilters

此组元素用于生成数据过滤器。

元素	描述	系统表
tableName	要从中生成数据过滤器的表的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	表: df_table 字段: table_name
configurationName	AddDataConfiguration dataConfiguration 类别中与此数据过滤器集合相关联的数据配置的名称。	不适用
jdbcUrl	包含数据过滤器要基于的表的客户数据库的 URL 引用。	不适用
jdbcUser	具有客户数据库访问权的帐户的用户名。	不适用
jdbcPassword	具有客户数据库访问权的帐户的密码。	不适用
jdbcDriverClass	提供与客户数据库连接的 JDBC 驱动程序的名称。	不适用
jdbcDriverClassPath string	JDBC 驱动程序的路径。	不适用

GenerateDataFilters | fixedFields | FixedField

此组元素用于指定可选字段和值，这些字段和值会限制在数据过滤器生成实用程序查找值的唯一组合以定义数据过滤器集合时要考虑的记录。

元素	描述	系统表
expression	字段中数据的一个项目，当创建数据过滤器并检索数据以获取分配给此过滤器的用户时，将在 WHERE 子句中使用该项目。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	表: df_field_constraint 字段: expression
logicalFieldName	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中逻辑字段的名称。此名称作为标签出现在 Marketing Platform 中“数据过滤器”用户界面的高级搜索字段中。	表: df_logical_field 字段: logical_name
physicalFieldName	字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	不适用

GenerateDataFilters | profileField | ProfileField

此组元素用于指定使用其值的唯一组合来定义数据过滤器集合的字段。

元素	描述	系统表
logicalFieldName	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中逻辑字段的名称。	表: df_logical_field 字段: logical_name
physicalFieldName	字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	不适用

AddDataTable | dataTable

此组元素用于将标识分配给客户表。

元素	描述	系统表
id	分配给此表的唯一标识。	不适用
name	要保护的客户表的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	表: df_table 字段: table_name

AddDataTable | dataTable | fields | TableField

此组元素用于将客户表中的物理字段映射至您已定义的逻辑字段。

元素	描述	系统表
name	客户表中字段的物理名称。如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	表: df_table_field 字段: physical_name
logicalFieldId	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。	不适用

AddAudience | audience

此组元素用于指定在 Campaign 中分配给在 Campaign 产品系列中使用的受众级别的名称。

元素	描述	系统表
id	分配给此受众的唯一标识。	不适用
name	在 Campaign 中指定的受众的名称。	表: df_audience 字段: audience_name

AddAudience | audience | fields | AudienceField

此组元素用于指定客户表中用作受众字段的一个或多个字段。

元素	描述	系统表
logicalFieldId	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中逻辑字段的标识。如果与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么必须与在 Campaign 中使用的逻辑名称相同。	不适用
fieldOrder	供将来使用。将值设置为 0。	不适用

addAudienceTableAssociations | addAudienceTableAssociation | audienceTableAssociation

此组元素用于将受众字段和表与数据配置相关联。为每个受众字段创建一个关联。

元素	描述	系统表
audienceId	要在此关联中使用的受众的标识。必须是 AddAudience audience 类别中的标识值。	不适用
tableId	要在此关联中使用的表的标识。必须是 AddDataTable dataTable 类别中的标识值。表必须是包含 audienceID 元素中指定的受众的表。如果受众存在于多个表中，请创建多个关联。	不适用
configId	要在此关联中使用的数据配置的标识。必须是 AddDataConfiguration dataConfiguration 类别中的标识值。	不适用

AddDataFilters | dataFilters | DataFilter

此组元素用于创建数据过滤器。

元素	描述	系统表
configId	AddDataConfiguration dataConfiguration 类别中与此过滤器相关联的数据配置的标识。	不适用
id	您分配的唯一标识。	不适用

AddDataFilters | dataFilters | DataFilter | fieldConstraints | FieldConstraint

此组元素用于指定字段（用于定义数据过滤器）中的数据。

元素	描述	系统表
logicalFieldId	AddLogicalFields logicalFields LogicalField 类别中的逻辑字段的标识。	不适用
expression	字段中数据的一个项目，当检索数据以获取分配给此过滤器的用户时，将在 WHERE 子句中使用该项目。 如果数据库区分大小写，那么必须与在数据库中使用的大小写相匹配。	表: df_field_constraint 字段: expression

示例: 自动生成数据过滤器集合

Jim 需要根据国家/地区、城市和州/省创建数据过滤器集合。

在 Campaign 中，已映射客户表且已定义受众级别。

获取 JDBC 驱动程序

Jim 知道其公司的客户数据库是 Microsoft SQL Server。他下载适当的 4 类驱动程序并将它放置在安装了 Marketing Platform 的机器上，并记下了驱动程序的名称和路径。

- JDBC 驱动程序类名 – com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
- JDBC 驱动程序路径 – C:\tools\Java\MsJdbc\sqljdbc.jar

获取信息

Jim 获取客户数据库的名称、主机和端口，以及连接至该数据库所需的凭证。

- 数据库名称 – Customers
- 数据库主机名 – companyHost
- 数据库端口 – 1433
- 用户名 – sa
- 密码 – myPassword

Jim 查看其公司客户数据库中的数据并看到客户来自要为其创建数据过滤器的每个国家/地区、城市和州/省中。他确定“地理”表包含需要为数据过滤器指定固定字段和概要文件字段的字段。

下表说明 Jim 获取的关于客户字段及其 Campaign 映射的信息。

表 19. 地理表字段

字段 (物理名称)	字段 (Campaign 中的名称)	数据	数据类型
国家/地区	国家/地区	• 美国 • 法国 • 英国	java.lang.String
城市	城市	不同城市的有限集合	java.lang.String
状态	州/省	不同州/省（或者另称为地区，视国家/地区而定）的有限集合	java.lang.String
hh_id	HouseholdID	不适用	java.lang.Long
indiv_id	IndividualID	不适用	java.lang.Long

Jim 了解到在 Campaign 中使用的受众名称是家庭和个人。他记下“地理”表包含两个受众字段。

- hh_id field 对应于家庭受众。
- “地理”表中的 indiv_id 字段对应于个人受众。

因为 Jim 必须为每个受众创建一个逻辑字段，并且必须为每个固定字段和概要文件字段各创建一个逻辑字段，所以他知道他一共需要五个逻辑字段。

Jim 还知道他需要将数据配置中的数据过滤器进行分组。他决定将他的数据配置命名为“地理”。

Jim 现在已准备就绪，可以创建 XML 了。

创建 XML

以下是 Jim 创建的 XML。基于他获取或决定要使用的信息的值以**粗体**显示。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExecuteBatch>
  <name>SeedData</name>
  <operations>

  <!-- Create the data configuration that groups related Data Filters -->
  <ExecuteBatch>
    <name>DataFilters</name>
    <operations>
      <AddDataConfiguration>
        <dataConfiguration>
          <id>1</id>
          <name>Geographic</name>
        </dataConfiguration>
      </AddDataConfiguration>
    </operations>
  </ExecuteBatch>
```

```

<!-- Add logical fields used to define data filters -->
<AddLogicalFields>
<logicalFields>
<LogicalField>
<id>1</id>
<name>Country</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>2</id>
<name>City</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>3</id>
<name>State</name>
<type>java.lang.String</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>4</id>
<name>HouseholdID</name>
<type>java.lang.Long</type>
</LogicalField>
<LogicalField>
<id>5</id>
<name>IndividualID</name>
<type>java.lang.Long</type>
</LogicalField>
</logicalFields>
</AddLogicalFields>

<!-- Provide information needed to generate data filters -->
<GenerateDataFilters>
<!-- Specify the table to be scanned for unique combinations of values
from which data filters will be defined. -->
<tableName>Geographic</tableName>
<!-- Identify the data configuration
with which generated data filters will be associated. -->
<configurationName>Geographic</configurationName>
<!-- Specify the data source connection information. -->
<jdbcUrl>jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=Customers</jdbcUrl>
<jdbcUser>sa</jdbcUser>
<jdbcPassword>myPassword</jdbcPassword>
<jdbcDriverClass>
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</jdbcDriverClass>
<jdbcDriverClassPath>
<string>C:\tools\Java\MsJdbc\sqljdbc.jar</string>
</jdbcDriverClassPath>

<!-- Specify the fixed fields. -->
<fixedFields>
<FixedField>
<expression>USA</expression>
<logicalFieldName>Country</logicalFieldName>
<physicalFieldName>country</physicalFieldName>
</FixedField>
</fixedFields>
<fixedFields>
<FixedField>
<expression>France</expression>
<logicalFieldName>Country</logicalFieldName>
<physicalFieldName>country</physicalFieldName>
</FixedField>
</fixedFields>
<fixedFields>
<FixedField>
<expression>Britain</expression>

```

```

<logicalFieldName>Country</logicalFieldName>
<physicalFieldName>country</physicalFieldName>
</FixedField>
</fixedFields>

<!-- Specify the profile fields. -->
<profileFields>
<ProfileField>
<logicalFieldName>State</logicalFieldName>
<physicalFieldName>state</physicalFieldName>
</ProfileField>
<ProfileField>
<logicalFieldName>City</logicalFieldName>
<physicalFieldName>city</physicalFieldName>
</ProfileField>
</profileFields>
</GenerateDataFilters>

<!-- Map physical to logical fields -->
<ExecuteBatch>
<name>addTables</name>
<operations>
<AddDataTable>
<dataTable>
<id>1</id>
<name>Geographic</name>
<fields>
<TableField>
<name>country</name>
<logicalFieldId>1</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>city</name>
<logicalFieldId>2</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>state</name>
<logicalFieldId>3</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>hh_id</name>
<logicalFieldId>4</logicalFieldId>
</TableField>
<TableField>
<name>indiv_id</name>
<logicalFieldId>5</logicalFieldId>
</TableField>
</fields>
</dataTable>
</AddDataTable>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!--Add Audiences-->
<ExecuteBatch>
<name>addAudiences</name>
<operations>
<AddAudience>
<audience>
<id>1</id>
<name>household</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>4</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>

```

```

</AddAudience>
<AddAudience>
<audience>
<id>2</id>
<name>individual</name>
<fields>
<AudienceField>
<logicalFieldId>5</logicalFieldId>
<fieldOrder>0</fieldOrder>
</AudienceField>
</fields>
</audience>
</AddAudience>
</operations>
</ExecuteBatch>

<!-- Associate table-audience pairs with data configuration) -->
<ExecuteBatch>
<name>addAudienceTableAssociations</name>
<operations>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>1</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
<AddAudienceTableAssociation>
<audienceTableAssociation>
<audienceId>2</audienceId>
<tableId>1</tableId>
<configId>1</configId>
</audienceTableAssociation>
</AddAudienceTableAssociation>
</operations>
</ExecuteBatch>
</operations>
</ExecuteBatch>

```

填充系统表

Jim 将他的数据过滤器 XML 文件命名为 `geographicDataFilters.xml` 并将它保存在其 Marketing Platform 安装目录下 `tools/bin` 目录中。他打开命令提示符并使用 `datafilteringScriptTool` 实用程序来填充数据过滤器系统表。

该实用程序会创建许多数据过滤器。在每个数据过滤器中，标准是国家/地区（固定字段）和在实用程序查询数据库以获得包含固定字段值的记录时获取的城市和州/省的唯一组合。城市和州/省的所有唯一组合用于指定为固定字段的每个国家/地区。

将用户和组分配给数据过滤器

最后，Jim 使用在 Marketing Platform 中具有 Admin 访问权的帐户身份登录 Marketing Platform。

他知道已在 Marketing Platform 中使用按城市分配的用户设置组。

他转至“数据过滤器”部分并看到其数据过滤器中的国家/地区、城市、州/省值在数据过滤器的高级搜索中可用。他使用美国的一个城市“波士顿”作为搜索标准执行数据过滤器搜索。“波士顿”的数据过滤器出现在搜索结果中。

接下来，Jim 执行“波士顿”用户组搜索，他已在 Marketing Platform 中设置该用户组以保存负责向“波士顿”中的客户营销的所有现场市场营销人员。“波士顿”组出现在搜索结果中。

然后，Jim 在搜索结果中选择该组和数据过滤器，并通过单击“分配”按钮将该组分配给该数据过滤器。

他继续执行数据过滤器和组搜索，直到完成所有分配为止。

在创建初始集合之后添加数据过滤器

在创建初始集合之后，可以继续添加数据过滤器。例如，您可能根据国家/地区及其城市/州/省组合创建了数据过滤器集合，后来决定根据邮政编码创建另一个集合。

可以按以下方法之一获取其他数据滤进的 XML。

- 修改原来的 XML 文件以添加新过滤器。使用 dataFilteringScriptTool 实用程序创建数据库时，Marketing Platform 只会创建一个新的数据过滤器。
- 创建 XML 文件以指定新的数据过滤器。使用 dataFilteringScriptTool 实用程序创建数据库时，不会删除现有的数据过滤器。

一旦创建 XML，就可以按照本指南中的描述填充数据过滤器表以及分配用户和组。

第 15 章 管理数据过滤器

IBM EMM 管理员可以根据可配置的数据过滤器指定 IBM EMM 产品中的数据访问限制。数据过滤器可以限制 IBM EMM 用户可在 IBM EMM 应用程序中查看和使用的客户数据。

要在 **设置 > 数据过滤器** 页面中使用数据过滤器，必须符合下列情况。

- 必须在 Marketing Platform 系统表中设置数据过滤器，如第 127 页的第 14 章，『设置数据过滤器』中所述。
- 您必须以具有 **管理数据过滤器** 页面许可权的用户身份登录。缺省情况下，**AdminRole** 角色具有此许可权。

通过用户和组分配限制数据访问

要限制对个别用户或用户组的数据访问，可以将他们分配给数据过滤器。

存在于 IBM EMM 中的所有用户和组都可分配给数据过滤器。可以将多个用户和组分配给单个数据过滤器，也可以将一个用户或组分配给多个数据过滤器。

注：组不会获得其父组的数据过滤器分配。

关于高级搜索

IBM EMM 提供用户界面以将用户和组分配给数据过滤器。此用户界面依赖高级搜索功能来获取用户、组和数据过滤器的列表。可以从这些列表中选择用户和组，并将他们分配给所选数据过滤器。

数据过滤器搜索

数据过滤器的搜索功能提供的搜索标准与设置数据过滤器时指定的标准相同。例如，假设数据过滤器集合基于包含下列与销售地域相关数据的字段。

- 非洲
- 亚洲
- 欧洲
- 中东

-

北美洲

数据过滤器高级搜索将在当您搜索数据过滤器时可从中选择的下拉列表中提供此数据。

用户和组搜索

用户和组的高级搜索功能提供一个文本字段，可在其中输入搜索要匹配的文本。

第一次装入包含用户和组高级搜索的选项卡时，在“用户”和“组”文本字段中都有一个通配符 (*)。使用此通配符执行的搜索会返回所有记录。

如果您删除通配符并且不输入任何其他文本，让该字段保留为空白，那么不会返回任何记录。例如，如果您执行搜索时“用户”文本字段保留为空白且“组”文本字段中有一个星号，那么结果中将只列示组。

在“查看分配”选项卡上，如果您让“用户”和“组”文本字段都保留为空白，那么不会返回任何记录，而不管选择的数据过滤器标准是什么。

在字段中输入文本时，搜索会按照您在文本字段中输入各字符的顺序匹配这些字符。例如，要获取名为 North America 的组，可以输入在名称中出现的任何字母或一组字母（按顺序）。如果您输入“north”或“h”，那么将可在结果中获取 North America，但如果输入“htron”则不能。

搜索不区分大小写。即，“North”与“north”相同。

数据过滤器分配

本节描述如何配置数据过滤器以及如何管理数据过滤器分配。

查看已分配数据过滤器

此过程用于查看已分配数据过滤器

1. 以具有 Marketing Platform AdminRole 角色的用户身份登录 IBM EMM，然后单击 **数据过滤**。

将会显示“数据过滤器”页面。

2. 单击**查看已分配数据过滤器**。
3. 执行已分配数据过滤器的高级搜索以获取搜索结果。

将会显示符合标准的数据过滤器列表。

将用户和组分配给数据过滤器

此过程用于将用户和组分配给数据过滤器。

1. 以具有 Marketing Platform AdminRole 角色的用户身份登录 IBM EMM，然后单击 **设置 > 数据过滤器**。

将会显示“数据过滤器”页面。

2. 单击**分配用户或组**。

3. 执行数据过滤器的高级搜索以获取数据过滤器列表。
4. 执行用户和/或组的高级搜索以获取用户和组的列表。
5. 从搜索结果列表中，选择数据过滤器以及要分配给这些数据过滤器的用户和组。
6. 单击**分配**。

会将选定用户和组分配给选定数据过滤器。

除去数据过滤器分配

此过程用于除去数据过滤器分配。

1. 以具有 Marketing Platform AdminRole 角色的用户身份登录 IBM EMM，然后单击 **设置 > 数据过滤器**。

将会显示“数据过滤器”页面。

2. 单击**查看已分配数据过滤器**。
3. 执行已分配数据过滤器的高级搜索以获取要从中进行选择的搜索结果。
4. 从搜索结果列表中，选择要删除其分配的数据过滤器。
5. 单击**取消分配**。

将会删除选定分配。不会删除数据过滤器本身。

第 16 章 IBM Marketing Platform 日志

可以使用系统日志来跟踪使用情况和检测潜在的安全问题。系统日志可帮助您在错误或恶意行为发生时进行检测。

关于系统日志

如果 Marketing Platform 应用程序功能异常，或者如果您认为可能已发生或尝试非常闯入，应该先检查系统日志。

系统日志包含下列信息。

- Marketing Platform 的配置信息、所有错误和调试信息。
- 关键事件在 Marketing Platform 服务器上发生时的记录（请求、授权、撤销和失败）。

关于在系统日志中显示的配置设置

系统日志的第一部分显示在启动时，从 `uasm.conf` 配置文件读入到系统中的配置设置。查看日志文件中的配置设置是一种简便的方法，用于检查控制 IBM EMM 密码、Marketing Platform 认证数据存储、Marketing Platform Web 服务器根以及系统日志和系统审计跟踪的属性的设置。

注：如果当系统尝试写入系统日志文件时发生问题，那么系统会写入标准输出（命令行）而不是写入文件。

系统日志条目格式

系统日志条目的格式如下。

Timestamp | Event severity level | Message

- **Timestamp** – 事件发生的时间。
- **Event Severity Level** – 事件的记录级别。
- **Message** – 事件的描述。如果条目是对服务器的请求，那么消息通常包含由请求调用的函数。响应条目记录请求的结果。

配置系统日志

使用缺省情况下位于 Marketing Platform 安装目录下 `conf` 目录中的 `log4j.properties` 文件来配置系统日志。对此文件的更改会在保存文件后 30 秒内生效。

缺省系统日志设置

缺省情况下，系统日志配置如下：

- 日志文件名: `platform.log`
- 日志目录: `Unica/Platform/logs`
- 记录级别: `WARN`
- 备份数: 1

- 日志文件的最大大小: 10MB

请注意以下几点:

- 如果您增加日志文件的备份数或大小, 请验证存储日志的机器是否具有足够的内存。
- 将记录级别设置为高于缺省值的值可能会影响性能。

关于系统日志中的记录级别

系统日志中可能的记录级别如下所示, 按降序排序。

- ERROR
- WARN
- INFO
- DEBUG
- TRACE

较高级别包括所有较低级别所包含的信息。例如, 将级别设置为 DEBUG 会启用 DEBUG、INFO、WARN 和 ERROR 跟踪。

如果将记录级别设置为 DEBUG, 那么响应消息包括针对 Marketing Platform 数据存储执行的任何 SQL 查询。

设置整个 Marketing Platform 系统的记录级别

通过取消注释该文件 Examples 部分中的所需行, 可以更改 Marketing Platform 所有组件的记录级别。要取消注释行, 请除去该行开头的 # 字符。如果进行此更改, 请务必将 # 符号移至指定先前记录级别的行的开头。

设置 Marketing Platform 组件的记录级别

可以在系统日志中针对 Marketing Platform 的特定组件设置记录级别。这些组件包括:

- 本地化
- 用户和组处理
- 数据迁移
- LDAP 集成
- 认证 (服务器端处理)
- 配置页面
- 数据库访问
- 各种第三方库 (例如, ibatis)

缺省情况下, 会关闭组件级别记录。要调试特定模块, 请除去 log4j.properties 文件中该模块的每行开头的 # 字符。

在何处找到有关 log4j 的更多信息

可采用下列方法查找有关 log4j 的更多信息。

- 查看 log4j.properties 文件中的注释。
- 查看 <http://logging.apache.org/log4j/docs/documentation.html>。

第 17 章 配置过程核对表

使用自动生成方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 138 页的『计划数据过滤器标准（自动生成）』

决定要保护的客户端数据。

2. 第 138 页的『获取数据库的 JDBC 驱动程序』

获取 4 类 JDBC 驱动程序，其提供与包含数据过滤器所要基于的表的数据库的连接。

3. 第 139 页的『获取必需的信息（自动生成）』

获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。

4. 第 139 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户端数据。

5. 第 129 页的『填充数据过滤器系统表』

运行 datafilteringScriptTool 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。

6. 第 130 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

使用 IBM EMM 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

配置过程核对表（手动指定数据过滤器）

使用手动指定方法配置数据过滤器是包含多个步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 129 页的『计划数据过滤器标准（手动生成）』

决定要保护的客户端数据。

2. 第 129 页的『获取必需的信息（手动指定）』

获取必需的数据库信息，并且如果您计划将数据过滤器与 Campaign 系列中的应用程序配合使用，那么还要获取与 Campaign 相关的信息。

3. 第 139 页的『创建 XML 以指定数据过滤器（自动生成）』

创建 XML 文件以指定要在每个数据过滤器中用作标准的客户端数据。

4. 第 129 页的『填充数据过滤器系统表』

运行 datafilteringScriptTool 实用程序，其使用 XML 来填充用于数据过滤器的 Marketing Platform 系统表。

5. 第 130 页的『将用户和组分配给数据过滤器』

使用 IBM EMM 数据过滤器用户界面执行用户、组和数据过滤器搜索，然后从搜索结果中选择项目并进行分配。

配置过程核对表 (Active Directory 集成)

使 IBM EMM 与 Windows Active Directory 集成是一个多步骤过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 87 页的『获取必需的信息』

获取关于 Windows Active Directory 服务器的信息，与 IBM EMM 集成需要该信息。

2. 第 88 页的『计划组成员资格和映射』

如果您正在使用基于组的同步，请在 Marketing Platform 中标识或创建要将 Active Directory 组映射到的组。

3. 第 88 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM EMM 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。

4. 第 88 页的『在 IBM EMM 中配置集成』

通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。

5. 第 91 页的『测试同步』

验证是否已按预期导入用户，并且如果您正在使用基于组的同步，验证用户和组是否正在正确同步。

6. 第 91 页的『设置具有 PlatformAdminRole 许可权的 Active Directory 用户』

设置对 Marketing Platform 的管理员访问权，启用 Windows 集成登录时需要此访问权。

7. 第 91 页的『将安全方式设置为 Windows 集成登录』

在“配置”页面上设置安全方式值。

8. 第 92 页的『将角色分配给映射的组』

如果您正在使用基于组的同步，请实现已计划的组应用程序访问权。

9. 第 92 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

需要此步骤来确保应用所有更改。

10. 第 92 页的『测试以 Active Directory 用户的身份登录』

验证您是否能够以 Active Directory 用户的身份登录 IBM EMM。

配置过程核对表（LDAP 集成）

将 IBM EMM 与 LDAP 集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 87 页的『获取必需的信息』

获取关于 LDAP 服务器的信息，与 IBM EMM 集成需要该信息。

2. 第 88 页的『计划组成员资格和映射』

如果您正在使用基于组的同步，请在 Marketing Platform 中标识或创建要将 LDAP 组映射到的组。

3. 第 88 页的『将目录服务器凭证存储在 Marketing Platform 中』

如果您的目录服务器不允许匿名访问（最常见的配置），请配置 IBM EMM 用户帐户以保存目录服务器管理员用户名和密码。

4. 第 88 页的『在 IBM EMM 中配置集成』

通过在“配置”页面上设置值，配置 Marketing Platform 以进行集成。

5. 第 91 页的『测试同步』

验证是否已按预期导入用户，并且如果您正在使用基于组的同步，验证用户和组是否正在正确同步。

6. 第 101 页的『将安全方式设置为 LDAP』

在“配置”页面上设置安全方式值。

7. 第 92 页的『将角色分配给映射的组』

如果您正在使用基于组的同步，请实现已计划的组应用程序访问权。

8. 第 92 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

需要此步骤来确保应用所有更改。

9. 第 101 页的『测试以 LDAP 用户的身份登录』

验证您是否能够以 LDAP 用户的身份登录 IBM EMM。

配置过程核对表（Web 访问控制集成）

将 IBM EMM 与 Web 访问控制系统集成是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本指南中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 108 页的『执行 LDAP 集成』

遵循 LDAP 集成的指示信息，在“测试同步”步骤停止。

2. 第 108 页的『在 IBM EMM 中配置 Web 访问控制集成』

在“配置”页面上设置 Web 访问控制集成属性。

3. 第 92 页的『重新启动 Web 应用程序服务器』

需要此步骤来确保应用所有更改。

4. 第 109 页的『测试 Web 访问控制同步和 IBM EMM 登录』

验证用户和组是否与 Web 访问控制系统正确同步，以及您可以登录 IBM EMM。

配置过程核对表 (SSL)

在 IBM EMM 中配置 SSL 是一个多步骤的过程。以下过程提供该过程的概述，本章中别的地方详细描述了该过程。

1. 第 116 页的『获取或创建证书』

获取证书或创建证书（如果您不想使用 IBM 和应用程序服务器提供的缺省证书）。

2. 第 119 页的『将 Web 应用程序服务器配置为使用 SSL』

在部署了 IBM 应用程序的每个应用程序服务器中启用 SSL 端口。如果您没有使用应用程序服务器的缺省证书，请将它配置为使用您的证书。

3. 第 119 页的『将 IBM EMM 配置为使用 SSL』

在 IBM EMM 中设置配置属性。

4. 第 125 页的『验证 SSL 配置』

登录每个 IBM EMM 应用程序。

第 18 章 IBM Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本

本节提供 Marketing Platform 实用程序的概述，包括适用于所有实用程序且个别实用程序描述中未包括的一些详细信息。

实用程序的位置

Marketing Platform 实用程序位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中。

实用程序的列表和描述

Marketing Platform 提供了下列实用程序。

- 第 163 页的『configTool 实用程序』 - 导入、导出和删除配置设置，包括产品注册
- 第 166 页的『alertConfigTool 实用程序』 - 为 IBM EMM 产品注册警报和配置
- 第 167 页的『datafilteringScriptTool 实用程序』 - 创建数据过滤器
- 第 168 页的『encryptPasswords 实用程序』 - 加密和保存密码
- 第 169 页的『partitionTool 实用程序』 - 创建分区的数据库条目
- 第 171 页的『populateDb 实用程序』 - 填充 Marketing Platform 数据库
- 第 172 页的『restoreAccess 实用程序』 - 还原具有 platformAdminRole 角色的用户
- 第 173 页的『scheduler_console_client 实用程序』 - 列示或开始已配置为侦听触发器的 IBM EMM Scheduler 作业。

运行 Marketing Platform 实用程序的先决条件

下面是运行所有 Marketing Platform 实用程序的先决条件。

- 从实用程序所在的目录（缺省情况下，是 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录）运行所有实用程序。
- 在 UNIX 上，最佳实践是以运行部署了 Marketing Platform 的应用程序服务器的相同用户帐户运行实用程序。如果以不同的用户帐户运行实用程序，请调整对 `platform.log` 文件的许可权，以允许用户写入该文件。如果不调整许可权，那么实用程序将无法写入该日志文件，并且您可能会看到一些错误消息，虽然工具应该仍然正常工作。

对连接问题进行故障诊断

除了 `encryptPasswords` 之外，所有 Marketing Platform 实用程序都与 Marketing Platform 系统表交互。为了连接至该系统表数据库，这些实用程序使用下列连接信息，这些信息由安装程序使用在安装 Marketing Platform 时提供的信息设置。此信息存储在 `jdbc.properties` 文件中，该文件位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中。

- JDBC 驱动程序名
- JDBC 连接 URL（包括主机、端口和数据库名称）
- 数据源登录
- 数据源密码（已加密）

此外，这些实用程序依赖于 `JAVA_HOME` 环境变量，该变量在位于 Marketing Platform 安装目录的 `tools/bin` 目录中的 `setenv` 脚本中设置，或者在命令行上设置。Marketing Platform 安装程序应该在 `setenv` 脚本中自动设置此变量，但是如果您运行实用程序时发生问题，那么最好验证 `JAVA_HOME` 是否已正确设置。JDK 必须是 Sun 版本（例如，不是 WebLogic 提供的 JRockit JDK）。

特殊字符

必须对指定为操作系统中的保留字符的字符进行转义。如需保留字符列表以及如何对它们进行转义的信息，请参考操作系统文档。

Marketing Platform 实用程序中的标准选项

在所有 Marketing Platform 实用程序中都提供下列选项。

`-l logLevel`

设置在控制台中显示的日志信息的级别。选项如下：`high`、`medium` 和 `low`。缺省值是 `low`。

`-L`

设置控制台消息的语言环境。缺省语言环境是 `en_US`。可用的选项由已将 Marketing Platform 翻译成的目标语言确定。根据 ISO 639-1 和 ISO 3166 使用 ICU 语言环境标识指定语言环境。

`-h`

在控制台中显示简要用法消息。

`-m`

在控制台中显示此实用程序的手册页。

`-v`

在控制台中显示更多执行详细信息。

在其他机器上运行 Marketing Platform 实用程序

在安装了 Marketing Platform 的机器上，您可以运行 Marketing Platform 实用程序而不必进行任何其他配置。但是，您可能想要在网络上的另一台机器中运行这些实用程序。以下过程描述执行此操作所需的步骤。

在其他机器上设置 Marketing Platform 实用程序

1. 请确保执行以下过程机器符合下列先决条件。
 - 该机器上必须存在正确的 JDBC 驱动程序，或者可从该机器访问正确的 JDBC 驱动程序。
 - 该机器必须具有对 Marketing Platform 系统表的网络访问权。
 - 必须在该机器上安装 Java 运行时环境，或者可从该机器访问运行时环境。
2. 收集关于 Marketing Platform 系统表的下列信息。

- 系统上一个或多个 JDBC 驱动程序文件的标准路径。
- Java 运行时环境安装的标准路径。

安装程序中的缺省值是安装程序放置在 IBM 安装目录下的 JRE 的受支持版本的路径。您可以接受此缺省值，也可以指定另一个路径。

- 数据库类型
- 数据库主机
- 数据库端口
- 数据库名称/系统标识
- 数据库用户名
- 数据库密码

3. 运行 IBM 安装程序并安装 Marketing Platform。

输入您针对 Marketing Platform 系统表收集的数据库连接信息。如果您不熟悉 IBM 安装程序，请参阅 Campaign 或 Marketing Operations 安装指南。

您不必部署 Marketing Platform Web 应用程序。

参考：Marketing Platform 实用程序

本节描述 Marketing Platform 实用程序，包含功能详细信息、语法和示例。

configTool 实用程序

“配置”页面上的属性和值存储在 Marketing Platform 系统表中。configTool 实用程序会将配置设置导出到 Marketing Platform 系统表，或者从这些系统表导入配置设置。

何时使用 configTool

您可能要使用 configTool 的原因如下。

- 导入 Campaign 随附的分区和数据源模板，随后可以使用“配置”页面对它们进行修改和复制。
- 当产品安装程序无法将自动属性添加至要数据库时，注册 IBM EMM 产品（导入其配置属性）。
- 导出配置设置的 XML 版本以备份或导入到 IBM EMM 的另一个安装中。
- 删除没有删除类别链接的类别。执行此操作的方法是使用 configTool 导出配置，然后手动删除创建该类别的 XML，并使用 configTool 导入编辑过的 XML。

要点：此实用程序会修改 Marketing Platform 系统表数据库中的 `usm_configuration` 和 `usm_configuration_values` 表，这两个表包含配置属性及其值。为了取得最好的效果，请备份这些表，或者使用 configTool 导出现有配置并备份产生的文件，以便您在使用 configTool 导入出错时，可以还原配置。

有效的产品名称

configTool 实用程序使用产品名称作为注册和注销产品的命令的参数，如本节稍后所述。对于 IBM EMM V8.0.0，许多产品名称已更改。但是，由 configTool 识别的名称尚未更改。下列列示了与 configTool 配合使用的有效产品名称以及产品的当前名称。

产品名称	在 configTool 中使用的名称
Marketing Platform	Manager
Campaign	Campaign
Distributed Marketing	Collaborate
eMessage	emessage
Interact	interact
Contact Optimization	Optimize
Marketing Operations	Plan
CustomerInsight	Insight
Digital Analytics for On Premises	NetInsight
PredictiveInsight	Model
Leads	Leads

语法

```
configTool -d -p "elementPath" [-o]
```

```
configTool -i -p "parent ElementPath" -f importFile [-o]
```

```
configTool -x -p "elementPath" -f exportFile
```

```
configTool -r productName -f registrationFile [-o]
```

```
configTool -u productName
```

命令

-d -p "elementPath"

通过指定配置属性层次结构中的路径，删除配置属性及其设置。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称，获取这些内部名称的方法是转至“配置”页面，选择所需的类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符为配置属性层次结构中的路径定界，并为该路径加上双引号。

请注意以下几点：

- 使用此命令只能删除应用程序内的类别和属性，不能删除整个应用程序。使用 **-u** 命令可注销应用程序。
- 要删除在“配置”页面上没有删除类别链接的类别，请使用 **-o** 选项。

-i -p "parentElementPath" -f importFile

从指定的 XML 文件导入配置属性及其设置。

要进行导入，应指定要将类别导入到其下的父元素的路径。configTool 实用程序会将属性导入到您在路径中指定的类别下面。

可以在顶级下面的任何级别添加类别，但不能在与顶级类别相同的级别添加类别。

父元素路径必须使用类别和属性的内部名称，获取这些内部名称的方法是转至“配置”页面，选择所需的类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符为配置属性层次结构中的路径定界，并为该路径加上双引号。

您可以指定相对于 tools/bin 目录的导入文件位置，也可以指定完整目录路径。如果您指定相对路径或不指定路径，那么 configTool 会先查找相对于 tools/bin 目录的文件。

缺省情况下，此命令不会覆盖现有类别，但是您可以使用 -o 选项来强制覆盖。

-x -p "elementPath" -f exportFile

将配置属性及其设置导出到具有指定名称的 XML 文件。

通过指定配置属性层次结构中的路径，您可以导出所有配置属性，或者将导出限制为特定类别。

元素路径必须使用类别和属性的内部名称，获取这些内部名称的方法是转至“配置”页面，选择所需的类别或属性，然后查看显示在右侧窗格中括号内的路径。使用 | 字符为配置属性层次结构中的路径定界，并为该路径加上双引号。

您可以指定相对于当前目录的导入文件位置，也可以指定完整目录路径。如果文件规范不包含分隔符（在 UNIX 上是 /，在 Windows 上是 / 或 \），那么 configTool 会将文件写入 Marketing Platform 安装目录下的 tools/bin 目录。如果您不提供 xml 扩展名，那么 configTool 会添加该扩展名。

-r productName -f registrationFile

注册应用程序。注册文件位置可以相对于 tools/bin 目录，也可以是完整路径。缺省情况下，此命令不会覆盖现有配置别，但是您可以使用 -o 选项来强制覆盖。productName 参数必须是上面列示的内容之一。

请注意以下几点：

- 当您使用 -r 选项时，注册文件必须包含 <application> 作为 XML 中的第一个标记。

您的产品可能还提供了其他文件，您可以用于将配置属性插入 Marketing Platform 数据。对于这些文件，请使用 -i 选项。只有包含 <application> 标记作为第一个标记的文件可以与 -r 选项一起使用。

- Marketing Platform 的注册文件命名为 Manager_config.xml，而第一个标记为 <Suite>。要在新安装上注册此文件，请使用 populateDb 实用程序，或者按《IBM Marketing Platform 安装指南》中的描述重新运行 Marketing Platform 安装程序。
- 在初始安装之后，要重新注册除 Marketing Platform 之外的产品，请使用 configTool 与 -r 选项及 -o，以覆盖现有的属性。

-u productName

注销由 productName 指定的产品。您不必包括产品类别的路径；提供产品名称便已足够。productName 参数必须是上面列示的内容之一。这会除去该产品的所有属性和配置设置。

选项

-o

当与 **-i** 或 **-r** 配合使用时，覆盖现有类别或产品注册（节点）。

与 **-d** 配合使用时，允许您删除在“配置”页面上没有删除类别链接的类别（节点）。

示例

- 从名为 `Product_config.xml`、位于 Marketing Platform 安装目录下的 `conf` 目录中的文件导入配置设置。

```
configTool -i -p "Affinium" -f Product_config.xml
```

- 将其中一个提供的 Campaign 数据源模板导入到缺省 Campaign 分区 `partition1` 中。示例假设您已将 Oracle 数据源模板 `OracleTemplate.xml` 放置在 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中。

```
configTool -i -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1|dataSources" -f OracleTemplate.xml
```

- 将所有配置设置导出到名为 `myConfig.xml`、位于 `D:\backups` 目录中的文件中。

```
configTool -x -f D:\backups\myConfig.xml
```

- 导出现有的 Campaign 分区（通过数据源条目完成），将它保存到名为 `partitionTemplate.xml` 的文件，并将该文件存储在 Marketing Platform 安装目录下的缺省 `tools/bin` 目录中。

```
configTool -x -p "Affinium|Campaign|partitions|partition1" -f partitionTemplate.xml
```

- 使用名为 `app_config.xml`、位于 Marketing Platform 安装目录下的缺省 `tools/bin` 目录中的文件，手册注册名为 `productName` 的应用程序，并强制它覆盖此应用程序的现有注册。

```
configTool -r product Name -f app_config.xml -o
```

- 注销名为 `productName` 的应用程序。

```
configTool -u productName
```

alertConfigTool 实用程序

通知类型特定于各种 IBM EMM 产品。当安装程序未在安装或升级期间自动注册通知类型时，使用 `alertConfigTool` 实用程序来执行此操作。

语法

```
alertConfigTool -i -f importFile
```

命令

-i -f *importFile*

从指定的 XML 文件导入警报和通知类型。

示例

- 从位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools\bin` 目录中名为 `Platform_alerts_configuration.xml` 的文件导入警报和通知类型。

```
alertConfigTool -i -f Platform_alerts_configuration.xml
```

datafilteringScriptTool 实用程序

datafilteringScriptTool 实用程序会读取 XML 文件以填充 Marketing Platform 系统表数据库中的数据过滤表。

根据编写 XML 的方式，可以采用两种方法使用此实用程序。

- 通过使用一组 XML 元素，您可以根据字段值的唯一组合自动生成数据过滤器（每个唯一组合一个数据过滤器）。
- 通过使用略有不同的一组 XML 元素，可以指定实用程序创建的每个数据过滤器。

请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》，以了解关于创建 XML 的信息。

何时使用 datafilteringScriptTool

在创建新的数据过滤器时，必须使用 datafilteringScriptTool。

先决条件

Marketing Platform 必须已部署且正在运行。

将 datafilteringScriptTool 与 SSL 配合使用

当使用单向 SSL 部署 Marketing Platform 时，必须修改 datafilteringScriptTool 脚本以添加执行握手的 SSL 选项。要修改脚本，您必须具有以下信息。

- 信任密钥库文件名和路径
- 信任密钥库密码

在文本编辑器中，打开 datafilteringScriptTool 脚本（.bat 或 .sh），并找到类似以下的行（示例为 Windows 版本）。

```
:callexec
```

```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"
```

```
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

编辑这些行，使它们类似如下内容（新文本用**粗体**显示）。对于 myTrustStore.jks 和 myPassword，替换为您的信任密钥库路径和文件名以及信任密钥库密码。

```
:callexec
```

```
SET SSL_OPTIONS=-Djavax.net.ssl.keyStoreType="JKS"
```

```
-Djavax.net.ssl.trustStore="C:\security\myTrustStore.jks"
```

```
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=myPassword
```



```
"%JAVA_HOME%\bin\java" -DUNICA_PLATFORM_HOME="%UNICA_PLATFORM_HOME%"  
%SSL_OPTIONS%
```

```
com.unica.management.client.datafiltering.tool.DataFilteringScriptTool %*
```

语法

```
datafilteringScriptTool -r pathfile
```

命令

-r *path_file*

从指定的 XML 文件导入数据过滤器规范。如果该文件不是位于安装目录下的 `tools/bin` 目录中，请提供路径并将 `path_file` 参数引在双引号中。

示例

- 使用名为 `collaborateDataFilters.xml`、位于 `C:\unica\xml` 目录中的文件来填充数据过滤器系统表。

```
datafilteringScriptTool -r "C:\unica\xml\collaborateDataFilters.xml"
```

encryptPasswords 实用程序

`encryptPasswords` 实用程序用于加密和存储 Marketing Platform 使用的两个密码之一，如下所示。

- Marketing Platform 用来访问其系统表的密码。该实用程序会用新的加密密码替换现有的加密密码（存储在位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools\bin` 目录中的 `jdbc.properties` 文件中）。
- 当将 Marketing Platform 配置为将 SSL 与非 Marketing Platform 或 Web 应用程序服务器提供的缺省证书以外的证书使用时，由该产品使用的密钥库密码。该证书可以是自签名证书，也可以从认证中心获取的证书。

何时使用 encryptPasswords

使用 `encryptPasswords` 的原因如下。

- 当您更改用于访问 Marketing Platform 系统表数据库的帐户的密码时。
- 当您已创建自签名证书或已从认证中心获取证书时。

先决条件

- 在运行 `encryptPasswords` 来加密和存储新的数据库密码之前，请备份位于 Marketing Platform 安装目录下的 `tools/bin` 目录中的 `jdbc.properties` 文件。
- 在运行 `encryptPasswords` 来加密和存储密钥库密码之前，必须已创建或获取数字证书，并且知道密钥库密码。

有关其他先决条件，请参阅第 161 页的第 18 章，『IBM Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本』。

语法

```
encryptPasswords -d databasePassword
```

```
encryptPasswords -k keystorePassword
```

命令

-d *databasePassword*

对数据库密码进行加密。

-k *keystorePassword*

加密密钥库密码并将它存储在名为 *pfile* 的文件中。

示例

- 已安装 Marketing Platform 时，系统表数据库帐户的登录设置为 *myLogin*。现在，在安装了一段时间之后，您已将此帐户的密码更改为 *newPassword*。按如下所示运行 *encryptPasswords* 来加密和存储数据库密码。

```
encryptPasswords -d newPassword
```

- 您要将 IBM EMM 应用程序配置为使用 SSL，并且已创建或获取数字证书。按如下所示运行 *encryptPasswords* 来加密和存储密钥库密码。

```
encryptPasswords -k myPassword
```

partitionTool 实用程序

分区与 Campaign 策略和角色相关联。这些策略和角色及其分区关联存储在 Marketing Platform 系统表中。*partitionTool* 实用程序为 Marketing Platform 系统表提供分区的基本策略和角色信息。

何时使用 *partitionTool*

对于您创建的每个分区，必须使用 *partitionTool* 来为 Marketing Platform 系统表提供基本策略和角色信息。

有关在 Campaign 中设置多个分区的指示信息，请参阅适合您的 Campaign 版本的安装指南。

特殊字符和空格

包含空格的任何分区描述或用户、组或分区名称，都必须引在双引号中。

有关其他限制，请参阅第 161 页的第 18 章，『IBM Marketing Platform 实用程序和 SQL 脚本』。

语法

```
partitionTool -c -s sourcePartition -n newPartitionName [-u admin_user_name]  
[-d partitionDescription] [-g groupName]
```

命令

在 `partitionTool` 实用程序中提供下列命令。

-c

复制（克隆）使用 `-s` 选项指定的现有分区的策略和角色，并使用通过 `-n` 选项指定的名称。这两个选项都是 `c` 的必需选项。此命令执行以下操作。

- 在 Campaign 中的“管理角色”策略和全局策略中，创建具有 Admin 角色的新 IBM EMM 用户。您指定的分区名称自动设置为此用户的密码。
- 创建新的 Marketing Platform 组并使新的 Admin 用户成为该组的成员。
- 创建新的分区对象。
- 复制与源分区相关联的所有策略并使它们与新分区相关联。
- 对于每个复制的分区，复制与策略相关联的所有角色。
- 对于每个复制的角色，以在源角色中映射功能的相同方式，映射所有功能。
- 将新的 Marketing Platform 组分配给系统定义的最后一个 Admin 角色（在角色复制期间创建）。如果您要克隆缺省分区 `partition1`，那么该角色是缺省的管理角色 (Admin)。

选项

-d *partitionDescription*

可选，仅与 `-c` 配合使用。指定出现在 `-list` 命令的输出中的描述。不能超过 256 个字符。如果描述包含空格，请引在双引号中。

-g *groupName*

可选，仅与 `-c` 配合使用。指定实用程序创建的 Marketing Platform Admin 组的名称。该名称在 Marketing Platform 的此实例中必须是唯一的。

如果未定义，那么名称缺省为 `partition_nameAdminGroup`。

-n *partitionName*

与 `-list` 配合使用时可选的，与 `-c` 配合使用时是必需的。不能超过 32 个字符。

与 `-list` 配合使用时，指定列示其信息的分区。

与 `-c` 配合使用时，指定新分区的名称，以及您指定用作 Admin 用户的密码的分区名称。分区名称必须与您在配置分区（使用“配置”页面上的分区模板）时为分区提供的名称相匹配。

-s *sourcePartition*

必需，仅与 `-c` 配合使用。要复制的源分区的名称。

-u *adminUserName*

可选，仅与 `-c` 配合使用。指定所复制分区的 Admin 用户的用户名。该名称在 Marketing Platform 的此实例中必须是唯一的。

如果未定义，那么名称缺省为 *partitionNameAdminUser*。

该分区名称自动设置为此用户的密码。

示例

- 创建具有下列特征的分区。

- 从 *partition1* 克隆
- 分区名称是 *myPartition*
- 使用缺省用户名 (*myPartitionAdminUser*) 和密码 (*myPartition*)
- 使用缺省组名 (*myPartitionAdminGroup*)
- 描述是“*ClonedFromPartition1*”

```
partitionTool -c -s partition1 -n myPartition -d "ClonedFromPartition1"
```

- 创建具有下列特征的分区。

- 从 *partition1* 克隆
- 分区名称是 *partition2*
- 指定用户名 *customerA*，其具有自动分配的密码 *partition2*
- 指定 *customerAGroup* 的组名
- 描述是“*PartitionForCustomerAGroup*”

```
partitionTool -c -s partition1 -n partition2 -u customerA -g customerAGroup  
-d "PartitionForCustomerAGroup"
```

populateDb 实用程序

populateDb 实用程序会在 Marketing Platform 系统表中插入缺省（种子值）数据。

IBM 安装程序可以针对 Marketing Platform 和 Campaign 用缺省数据填充 Marketing Platform 系统表。但是，如果您的公司策略不允许安装程序更改数据库，或者如果安装程序无法连接至 Marketing Platform 系统表，那么您必须使用此实用程序在 Marketing Platform 系统表中插入缺省数据。

对于 Campaign，此数据包括缺省分区的安全角色和许可权。对于 Marketing Platform，此数据包括缺省分区的缺省用户和组以及安全角色和许可权。

语法

```
populateDb -n productName
```

命令

```
-n productName
```

将缺省数据插入到 Marketing Platform 系统表中。有效的产品名称是 *Manager*（对于 Marketing Platform）和 *Campaign*（对于 Campaign）。

示例

-

手动插入 Marketing Platform 缺省数据。

```
populateDb -n Manager
```

•

手动插入 Campaign 缺省数据。

```
populateDb -n Campaign
```

restoreAccess 实用程序

如果意外锁定了具有 PlatformAdminRole 特权的所有用户或丢失了登录 Marketing Platform 的所有能力，那么 restoreAccess 实用程序允许您还原对 Marketing Platform 的访问权。

何时使用 restoreAccess

在本节中描述的两种情况下，您可能要使用 restoreAccess。

已禁用 PlatformAdminRole 用户

有可能会发生禁用系统中在 Marketing Platform 中具有 PlatformAdminRole 特权的所有用户的情况。以下是如何禁用 platform_admin 用户帐户的示例。假设您只有一个具有 PlatformAdminRole 特权的用户（platform_admin 用户）。假设在“配置”页面上将 **General | Password settings** 类别中的 Maximum failed login attempts allowed property 属性设置为 3。然后假设尝试以 platform_admin 身份登录的某用户连续三次输入错误的密码。这些失败的登录尝试会导致在系统中禁用 platform_admin 帐户。

在这种情况下，可以使用 restoreAccess 来将具有 PlatformAdminRole 特权的用户添加至 Marketing Platform 系统表而不必访问 Web 界面。

以这种方式运行 restoreAccess 时，该实用程序会创建具有您指定的登录名和密码并且具有 PlatformAdminRole 特权的用户。

如果您指定的用户登录名已作为内部用户存在于 Marketing Platform 中，那么会更改该用户的密码。

只有登录名为 PlatformAdmin 且具有 PlatformAdminRole 特权的用户能够统管所有仪表板。因此，如果 platform_admin 用户已禁用并且您使用 restoreAccess 创建用户，那么应该创建登录名为 platform_admin 的用户。

Active Directory 集成的不当配置

如果您通过不当的配置实现 Windows Active Directory 集成并且不再能够登录，请使用 restoreAccess 来恢复登录的能力。

以这种方式运行 restoreAccess 实用程序时，它会将 Platform | Security | Login method 属性的值从 Windows integrated login 更改为 Marketing Platform。这种更改允许您使用在锁定之前存在的任何用户帐户登录。您还可以选择性地指定新的登录名和密码。如果您以这种方法使用 restoreAccess 实用程序，那么必须重新启动在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器。

密码注意事项

使用 `restoreAccess` 时，请注意关于密码的下列事项。

- `restoreAccess` 实用程序不支持空白密码，并且不强制实施密码规则。
- 如果您指定正在使用中的用户名。那么该实用程序会重置该用户的密码。

语法

```
restoreAccess -u loginName -p password
```

```
restoreAccess -r
```

命令

-r

不与 `-u loginName` 选项配合使用时，会将 Platform | Security | Login method 属性的值重置为 Marketing Platform。需要重新启动 Web 应用程序服务器才能生效。

与 `-u loginName` 选项配合使用时，创建 PlatformAdminRole 用户。

选项

-u *loginName*

创建具有指定的登录名和 PlatformAdminRole 特权的用户。必须与 `-p` 选项配合使用。

-p *password*

指定要创建的用户的密码。必须与 `-u` 配合使用。

示例

- 创建具有 PlatformAdminRole 特权的用户。登录名是 `tempUser`，密码是 `tempPassword`。

```
restoreAccess -u tempUser -p tempPassword
```

- 将登录方法的值更改为 IBM Marketing Platform 并创建具有 PlatformAdminRole 特权的用户。登录名是 `tempUser`，密码是 `tempPassword`。

```
restoreAccess -r -u tempUser -p tempPassword
```

scheduler_console_client 实用程序

该实用程序可以列出 IBM EMM Scheduler 中配置的作业，如果这些作业设置为侦听触发器，该实用程序还可以启动它们。

SSL 已启用时如何操作

当 Marketing Platform Web 应用程序配置为使用 SSL 时，`scheduler_console_client` 实用程序所使用的 JVM 与已部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器必须使用相同的 SSL 证书。

请执行以下步骤，以导入 SSL 证书

- 确定 scheduler_console_client 所使用的 JRE 的位置。
 - 如果 JAVA_HOME 设置为系统环境变量，则它指向的 JRE 即是 scheduler_console_client 实用程序所使用的 JRE。
 - 如果 JAVA_HOME 未设置为系统环境变量，则 scheduler_console_client 实用程序使用位于 Marketing Platform 安装目录的 tools/bin 目录中的 setenv 脚本中设置的 JRE，或者使用命令行中设置的 JRE。
- 将已部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器所使用的 SSL 证书，导入 scheduler_console_client 所使用的 JRE。

Sun JDK 包含名为 keytool 的程序，您可以用于导入证书。有关使用此程序的完整详细信息，请参考 Java 文档，或在运行此程序时输入 `-help` 来访问帮助。

- 在文本编辑器中打开 tools/bin/schedulerconsoleclient 文件并将添加下列属性。这些属性各有不同，具体情况取决于其上部署的 Web 应用程序服务器。
 - 对于 WebSphere，请将这些属性添加到该文件。

```
-Djavax.net.ssl.keyStoreType=JKS
-Djavax.net.ssl.keyStore=密钥 JKS 文件的路径
-Djavax.net.ssl.keyStorePassword=unica*03
-Djavax.net.ssl.trustStore=信任库 JKS 文件的路径
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=信任库密码
-DUseIBMSSLSocketFactory=false
```

如果证书不匹配，Marketing Platform 日志文件中会包含类似以下错误。

```
Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable
to find valid certification path to requested target
```

先决条件

Marketing Platform 必须已安装、部署且正在运行。

语法

```
scheduler_console_client -v -t trigger_name user_name
```

```
scheduler_console_client -s -t trigger_name user_name
```

命令

-v

列出已配置为侦听指定触发器的 Scheduler 作业。

必须与 `-t` 选项配合使用。

-s

执行已配置为侦听指定触发器的 Scheduler 作业。

必须与 `-t` 选项配合使用。

选项

`-t trigger_name`

Scheduler 中配置的触发器的名称。

示例

- 列出已配置为侦听名为 `trigger1` 的触发器的作业。

```
scheduler_console_client -v -t trigger1
```

- 执行已配置为侦听名为 `trigger1` 的触发器的作业。

```
scheduler_console_client -s -t trigger1
```

关于 Marketing Platform SQL 脚本

本节描述 Marketing Platform 随附来执行与 Marketing Platform 系统表相关的各种任务的 SQL 脚本。它们设计为针对 Marketing Platform 系统表运行。

Marketing Platform SQL 脚本位于 Marketing Platform 安装目录下的 `db` 目录中。

必须使用数据库客户机来针对 Marketing Platform 系统表运行 SQL。

参考: Marketing Platform SQL 脚本

本节描述 Marketing Platform SQL 脚本。

除去所有数据 (ManagerSchema_DeleteAll.sql)

`ManagerSchema_DeleteAll.sql` 脚本会从 Marketing Platform 系统表中除去所有数据，但不会除去系统表本身。此脚本会从 Marketing Platform 中除去所有用户、组、安全凭证、数据过滤器和配置设置。

何时使用 ManagerSchema_DeleteAll.sql

如果损坏的数据阻碍您使用 Marketing Platform 的实例，那么您可能要使用 `ManagerSchema_DeleteAll.sql`。

其他需求

在运行 `ManagerSchema_DeleteAll.sql` 之后，要使 Marketing Platform 正常工作，必须执行下列步骤。

- 运行 `populateDB` 实用程序，如第 171 页的『`populateDB` 实用程序』中所述。`populateDB` 实用程序会还原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会恢复在初始安装之后已创建或导入的任何用户、角色和组。
- 将 `configTool` 实用程序与 `config_navigation.xml` 文件配合使用可导入菜单项，如第 163 页的『`configTool` 实用程序』中所述。
- 如果您已执行任何安装后配置，例如创建数据过滤器或与 LDAP 服务器或 Web 访问控制平台集成，那么必须再次执行这些配置。

- 如果您要还原先前存在的数据过滤器，请运行 datafilteringScriptTool 实用程序并使用原来创建的 XML 来指定数据过滤器。

仅除去数据过滤器 (ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql)

ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本会从 Marketing Platform 系统表中除去所有数据过滤数据，但不会除去数据过滤器表本身。此脚本会从 Marketing Platform 中除去所有数据过滤器、数据过滤器配置、受众和数据过滤器分配。

何时使用 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql

如果您需要从 Marketing Platform 系统表中除去所有数据过滤器，但不除去其他数据，那么您可能要使用 ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql。

要点：ManagerSchema_PurgeDataFiltering.sql 脚本不会重置两个数据过滤器属性 Default table name 和 Default audience name 的值。如果这些值对于您要使用的数据过滤器不再有效，那么您必须在“配置”页面上手动设置这些值。

除去系统表 (ManagerSchema_DropAll.sql)

ManagerSchema_DropAll.sql 脚本会从数据库中除去所有 Marketing Platform 系统表。此脚本会从 Marketing Platform 中除去所有表、用户、组、安全凭证和配置设置。

注：如果您针对包含早期版本的 Marketing Platform 系统表的数据库运行此脚本，那么可能会在数据库客户机中接收到错误消息，描述约束不存在。您可以安全地忽略这些消息。

何时使用 ManagerSchema_DropAll.sql

如果您卸载 Marketing Platform 的实例，其中系统表位于包含要继续使用的其他表的数据库中，那么您可能要使用 ManagerSchema_DropAll.sql。

其他需求

在运行此脚本之后，要使 Marketing Platform 正常工作，必须执行下列步骤。

- 运行适当的 SQL 脚本以重新创建系统表，如『创建系统表』中所述。
- 运行 populateDB 实用程序，如第 171 页的『populateDb 实用程序』中所述。运行 populateDB 实用程序会还原缺省配置属性、用户、角色和组，但不会恢复在初始安装之后已创建或导入的任何用户、角色和组。
- 将 configTool 实用程序与 config_navigation.xml 文件配合使用可导入菜单项，如第 163 页的『configTool 实用程序』中所述。
- 如果您已执行任何安装后配置，例如创建数据过滤器或与 LDAP 服务器或 Web 访问控制平台集成，那么必须再次执行这些配置。

创建系统表

当您的公司策略不允许使用安装程序来自动创建 Marketing Platform 系统表时，请使用下表中描述的脚本来进行手动创建。脚本以必须运行它们的顺序显示。

数据源类型	脚本名称
IBM DB2®	- ManagerSchema_DB2.sql 如果您计划支持多字节字符（例如，中文、日语或韩国语），请使用 ManagerSchema_DB2_unicode.sql 脚本。 - ManagerSchema__DB2_CeateFKConstraints.sql - active_portlets.sql
Microsoft SQL Server	- ManagerSchema_SqlServer.sql - ManagerSchema__SqlServer_CeateFKConstraints.sql - active_portlets.sql
Oracle	- ManagerSchema_Oracle.sql - ManagerSchema__Oracle_CeateFKConstraints.sql - active_portlets.sql

如果您计划使用可让您将流程图配置为以预先定义的时间间隔运行的 scheduler 功能部件，那么还必须创建支持此功能的表。要创建 scheduler 表，请如下表中所述，运行适当的脚本。

数据源类型	脚本名称
IBM DB2	quartz_db2.sql
Microsoft SQL Server	quartz_sqlServer.sql
Oracle	quartz_oracle.sql

何时使用创建系统表脚本

当安装或升级 Marketing Platform 时，如果您不允许安装程序自动创建系统表，或者如果您已使用 ManagerSchema_DropAll.sql 从数据库中删除所有 Marketing Platform 系统表，那么必须使用这些脚本。

附录 A. “配置”页面上的配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的配置属性。

Marketing Platform 配置属性

本节描述“配置”页面上的 Marketing Platform 配置属性。

General | Navigation

安全连接的 TCP 端口

描述

指定在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器中的 SSL 端口。
此属性在内部用于在 IBM EMM 产品之间通信。

缺省值

7001

标准连接的 TCP 端口

描述

指定在其上部署 Marketing Platform 的 Web 应用程序服务器中的 HTTP 端口。
此属性在内部用于在 IBM EMM 产品之间通信。

缺省值

7001

IBM Marketing Platform URL

描述

指定用于 IBM EMM 的 URL。此项在安装时设置，通常不应该更改。请注意，
该 URL 包含域名，如下面的示例中所示。

```
protocol://machine_name_or_IP_address.domain_name:port_number/context-  
root
```

机器名称不应该是 localhost。

缺省值

未定义

示例

在针对 SSL 配置的环境中，URL 可能类似于下例：

```
https://machineName.companyDomain.com:8080/unica
```

General | Data filtering

缺省表名

描述

与缺省受众名称配合使用，确定 IBM EMM 中的数据过滤器用户界面从中读取过滤器和分配的数据过滤器集（即，数据配置）。

缺省值

未定义

有效值

包含用作数据过滤条件的字段的客户表的物理名称。最大值是 50 个 varchar 类型的字符。

缺省受众名称

描述

与缺省表名配合使用，确定 IBM EMM 中的数据过滤器用户界面从中读取过滤器和分配的数据过滤器集（即，数据配置）。

缺省值

未定义

有效值

配置 Distributed Marketing 的数据过滤器时，该名称必须与在 Campaign 中为受众级别提供的名称相同。最大值是 50 个 varchar 类型的字符。

General | Password settings

此类别中的属性指定应用于 IBM EMM 密码的策略。这些密码选项中的大部分仅应用于内部用户（在 Marketing Platform 中创建）的密码，不应用于外部用户（从外部系统导入）。例外的是允许的失败登录尝试的最多次数属性，它影响内部和外部用户。另请注意，此属性不会覆盖在外部系统中设置的任何类似限制集。

允许的失败登录尝试的最多次数

描述

指定每次用户登录时可以输入无效密码的最多次数。如果达到最大值，将会在 IBM EMM 系统中禁用该用户，没有任何人能够以该用户的身份登录。

如果设置为零或更小的值，那么系统不限制连接失败次数。

缺省值

3

有效值

任何整数

密码历史记录计数

描述

指定系统为用户保留的旧密码数。不允许用户复用在此旧密码列表中的任何密码。如果将值设置为零或更小的值，那么不会保留任何历史记录，用户可以重复地复用相同的密码。请注意，密码历史记录计数不包括在创建用户帐户时初始分配给它的密码。

缺省值

0

有效值

任何整数

有效性（以天计）

描述

指定用户的密码到期之前的天数。

如果值为零或更小的值，那么密码永不到期。

如果值大于零，那么需要用户在第一次登录时更改其密码，并且到期时间间隔从第一次登录的日期算起。

如果在创建用户和密码之后更改此值，那么新的到期日期会有效至现有用户下次更改其密码为止。

缺省值

30

有效值

任何整数

允许空白密码

描述

指定是否允许空密码。如果将此属性设置为 `true`，那么还应该设置最小字符长度 `=0`。

缺省值

`true`

有效值

`true` | `false`

允许用户名和密码相同

描述

指定是否允许用户的密码与用户的登录名相同。

缺省值

`false`

有效值

`true` | `false`

字母字符的最小数目

描述

指定密码中需要包含字母的最小数目。如果值为零或更小的值，那么没有最小限制要求。

缺省值

0

有效值

任何整数

数字字符的最小数目

描述

指定密码中需要数字的最小数目。如果值为零或更小的值，那么没有最小限制要求。

缺省值

0

有效值

任何整数

最小字符长度

描述

指定密码的最小长度。如果值为零或更小的值，那么没有最小限制要求。如果将此值设置为大于 0，那么还应该设置允许空白密码=false。

缺省值

4

有效值

任何整数

General | Miscellaneous

此类别中的属性指定在内部使用的值，以及需要针对语言环境设置的值。

TokenLifetime

描述

指定由 Marketing Platform 生成的标记有效的时间长度（以秒计）。它是套件单点登录实现的一部分，不应该更改此值。

缺省值

15

有效值

任何正整数

缺省区域

描述

指定 Marketing Platform 的缺省语言环境。如果您打算安装 Campaign，那么应该将此值设置为与在 Campaign 的 defaultLocale 属性中为 Campaign 设置的语言环境相匹配。

缺省值

zh_CN

有效值

受支持的语言环境

启用可信的应用程序

描述

当此值设置为 True 时，Marketing Platform 必须部署在具有 SSL 端口的环境中，并且必须将 General > Navigation 类别中的 IBM Marketing Platform URL 属性设置为使用 HTTPS。

缺省值

False

有效值

True | False

General | Communication | Email

此类别中的属性用于配置 Marketing Platform 以向用户发送系统警报和通知电子邮件。

Enable Email Communication

描述

设置为 True 时，Marketing Platform 将尝试向用户发送系统警报和通知电子邮件。要启用此功能，还必须设置此类别中的其他属性。

缺省值

False

Email Server Protocol

描述

指定用于向用户发送系统警报和通知的邮件服务器上的协议。

缺省值

smtp

Email Server host

描述

指定用于向用户发送系统警报和通知的邮件服务器的名称。

缺省值

localhost

Email Server port

描述

指定用于向用户发送系统警报和通知的邮件服务器的端口。

缺省值

25

'From' address for emails

描述

指定系统警报和通知电子邮件的发送帐户。如果您的邮件服务器上需要认证，请使用您将邮件服务器帐户名和密码保存为 Marketing Platform 用户帐户中的数据源时所使用帐户的电子邮件地址。

缺省值

未定义

Authentication required for mail server

描述

指定邮件服务器是否需要认证。

缺省值

False

IBM EMM user for email account

描述

指定 Marketing Platform 帐户的用户名，在该帐户中，电子邮件凭证作为数据源存储。

仅当您的邮件服务器需要认证时才需要此属性。

缺省值

asm_admin

Data source for email account

描述

指定 Marketing Platform 帐户中数据源的名称，该帐户中存储电子邮件凭证。

仅当您的邮件服务器需要认证时才需要此属性。

缺省值

emailDS

Platform

区域设置

描述

指定 IBM EMM 用户的语言环境首选项。在“配置”页面上设置此属性时，您应用的设置是在整个 IBM EMM 中针对所有用户的缺省设置，通过 Marketing Platform 的“用户”页面分别地设置了其语言环境首选项的那些用户除外。为个别用户设置此属性时，您应用于该用户的设置会覆盖缺省设置。

此首选项设置影响 IBM EMM 应用程序中语言、时间、数字和日期的显示。

语言环境的可用性可能会因 IBM EMM 应用程序而异，并且并非所有 IBM 应用程序都支持 Marketing Platform 中的此语言环境设置。请参阅特定产品文档，以确定区域设置属性的可用性和支持。

缺省值 英语（美国）

帮助服务器

描述

安装 IBM 所主管联机帮助的服务器的 URL。如果 IBM EMM 用户具有互联网访问权，那么不应该更改缺省值，其指向 IBM 维护和更新的联机帮助服务器。

缺省值 所主管帮助服务器的 URL。

有效值

安装 IBM 所主管帮助的任何服务器。

IBM Marketing Operations - Campaign integration

描述

指出 Marketing Operations 和 Campaign 是否一起安装并集成的标志。有关配置此集成的更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 和 Campaign 集成指南》。

缺省值 False

有效值

True | False

IBM Marketing Operations - Offer integration

描述

对于将 Marketing Operations 与 Campaign 集成起来的系统，该标志指示是否还启用了商品集成。商品集成使得能够使用 Marketing Operations 来执行商品生命周期管理任务。有关配置此集成的更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 和 Campaign 集成指南》。

缺省值 False

有效值

True | False

起始页

描述

当用户登录 IBM EMM 时所出现页面的 URL。缺省值是缺省仪表板。

缺省值 缺省仪表板。

有效值

任何 IBM EMM URL，提交页面、编辑页面和搜索结果页面除外。

域名

描述

安装 IBM EMM 的域的名称。该值在安装期间设置。除非域名更改，否则不应该更改此值。

缺省值 未定义

禁用页面标记

描述

设置为缺省值 `False` 时，IBM 会使用在 Marketing Platform 安装期间输入的站点标识代码，来收集跟踪整体产品使用情况趋势的基本统计信息，以开发和改进 IBM 产品。如果您不想收集此类信息，请将此属性设置为 `True`。

缺省值 `False`

有效值

`True` | `False`

Platform | Scheduler

客户机轮询时间间隔

描述

Campaign 会以此值指定的时间间隔（以毫秒计），定期轮询 IBM EMM Scheduler 是否有作业。缺省值是 60 秒。不应该将此属性设置为小于 10000（10 秒）的任何值，因为这样会降低竞销活动绩效。

缺省值

60000

客户机初始化延迟

描述

当 Campaign 第一次启动时，Campaign Scheduler 线程在轮询 IBM EMM Scheduler 是否有作业之前等待的时间长度（用毫秒表示）。将此值设置为至少是 Campaign 在系统上完全启动所需的时间。缺省值是 5 分钟。

缺省值

300000

有效值

任何整数

最大未知状态轮询计数

描述

指定 Scheduler 检查无法确定其状态的已调度运行的状态的次数。在达到此限制后，运行状态在“设置 > 已调度任务”页面上列示为“未知”。

缺省值

5

有效值

任何整数

启用 Scheduler

描述

指定是否启用 Scheduler。如果您不希望用户能够使用 Scheduler，请将此属性设置为 False。

缺省值

True

有效值

True | False

Platform | Scheduler | Recurrence definitions

此类别中的属性设置 IBM EMM Scheduler 的重复模式。如果您在创建调度时设置重复模式，那么这些属性会出现在您使用的对话框中。可以使用“递归”模板来通过任何有效的 Cron 表达式创建您自己的重复模式。

每小时

描述

每小时触发作业一次。

缺省值

0 0 0/1 * * ?

每天

描述

每 24 小时触发作业一次。

缺省值

0 0 0 * * ?

每 [星期几] 上午 12:00

描述

在每周中指定某天的凌晨 00:00 触发作业。

缺省值

- 星期一 - 0 0 0 ? * MON
- 星期二 - 0 0 0 ? * TUE
- 星期三 - 0 0 0 ? * WED
- 星期四 - 0 0 0 ? * THU
- 星期五 - 0 0 0 ? * FRI
- 星期六 - 0 0 0 ? * SAT
- 星期日 - 0 0 0 ? * SUN

每月 [第一|最后一] 天上午 12:00

描述

在每月中指定某天（第一天或最后一天）的凌晨 00:00 触发作业。

缺省值

- 每月的第一天 - 0 0 0 1 * ?

- 每月的最后一天 - 0 0 0 L * ?

每季度 [第一|最后一] 天上午 12:00

描述

在日历季度中指定某天（第一条或最后一天）的凌晨 00:00 触发作业。

缺省值

- 每季度的第一天 - 0 0 0 1 * JAN, APR, JUL, OCT
- 每季度的最后一天 - 0 0 0 L * MAR, JUN, SEP, DEC

每年 [第一|最后一] 天上午 12:00

描述

在每年中指定某天（第一天或最后一天）的凌晨 00:00 触发作业。

缺省值

- 每年的第一天 - 0 0 0 1 ? JAN *
- 每年的最后一天 - 0 0 0 L ? DEC *

每 [月] 上午 12:00

描述

在指定某月的第一天的凌晨 00:00 触发作业。

缺省值

- 每年一月 - 0 0 0 1 ? JAN *
- 每年二月 - 0 0 0 1 ? FEB *
- 每年三月 - 0 0 0 1 ? MAR *
- 每年四月 - 0 0 0 1 ? APR *
- 每年五月 - 0 0 0 1 ? MAY *
- 每年六月 - 0 0 0 1 ? JUN *
- 每年七月 - 0 0 0 1 ? JUL *
- 每年八月 - 0 0 0 1 ? AUG *
- 每年九月 - 0 0 0 1 ? SEP *
- 每年十月 - 0 0 0 1 ? OCT *
- 每年十一月 - 0 0 0 1 ? NOV *
- 每年十二月 - 0 0 0 1 ? DEC *

Platform | Scheduler | Schedule registrations | Campaign | [Object type]

可以使用 IBM Scheduler 进行调度的每个对象类型都存在不同的类别。通常不应该更改这些类别中的属性。

执行者类名

描述

IBM Scheduler 用来触发流程图或邮件运行的类。

缺省值

状态轮询时间间隔

描述

IBM Scheduler 会定期轮询 Campaign 以获取尚未报告状态的已调度对象的运行状态。时间间隔在此处指定（以毫秒为单位）。缺省值是 10 分钟。设置较高频率轮询时间间隔（较小的值）会影响系统性能。设置较低频率轮询时间间隔（较大的值）会降低系统上的负载。例如，当您有大量需要超过 10 分钟才能完成的 Campaign 流程图时，可能希望设置较低频率轮询时间间隔。

缺省值

600000

Platform | Scheduler | Schedule registrations | Campaign | [Object type] | [Throttling group]

可以使用 IBM Scheduler 进行调度的每个对象类型都存在缺省调速组。您可以使用调速组模板来创建其他组。

调速阈值

描述

与此组相关联的可以同时运行的调度的最大数目。已配置的调度程序组出现在 Scheduler 用户界面的**调度程序组**下拉列表中，以供创建和编辑调度之用。缺省调速组设置为 999，这可以有效地消除限制。因为所有调度都必须属于调速组，所以应该让此值保持不变，以便可以将不想调速的调度分配给此组。

缺省值

有效值

任意正整数。

Platform | Security

登录方法

描述

指定已安装和配置以一起工作的所有 IBM EMM 产品的认证方式，如下所示：

- 如果将值设置为 Windows integrated login，那么 IBM EMM 产品会使用 Windows Active Directory 来进行认证。
- 如果将值设置为 IBM Marketing Platform，那么 IBM EMM 产品将使用 Marketing Platform 来进行认证和授权。
- 如果将值设置为 LDAP，那么 IBM EMM 产品会使用 LDAP 服务器来进行认证。
- 如果将值设置为 Web 访问控制，那么 IBM EMM 产品会使用 Web 访问控制软件来进行认证。

缺省值

IBM Marketing Platform

有效值

Platform | Security | Login method details | Windows integrated login

域

描述

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 `jcifs.smb.client.Domain` 的值。如果没有在 SMB URL 中指定域，那么指定使用的域。将此值设置为 Windows 域名。对于大部分环境，请设置此属性或域控制器属性。

缺省值

未定义。

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

客户机超时

描述

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 `jcifs.smb.client.soTimeout` 的值。指定如果客户机与服务器之间没有活动，那么在关闭套接字之前的时间长度（以毫秒计）。此数字应该尽量小一些，但也应该足够长，以允许完成协议握手，这取决于网络特征。

缺省值

1000

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

高速缓存策略

描述

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 `jcifs.netbios.cachePolicy` 的值。指定高速缓存 NetBIOS 名称以减少冗余的名称查询的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 0，那么不会进行高速缓存。如果将值设置为 -1，那么从不清除高速缓存。当在 Windows 2003 域中启用且需要 SMB 签名时，才会使用此属性。

缺省值

0

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

域控制器

描述

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 `jcifs.http.domainController` 的值。指定应该用于认证 HTTP 客户机（由 `NtlmHttpFilter` 和 `NetworkExplorer` 使用）的服务器的 IP 地址。可以使用在由域属性指定的域中工作站的 IP 地址。对于大部分环境，请设置此属性或域属性。

缺省值

未定义。

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

WINS 服务器的 IP

描述

设置 JCIFS SMB 客户机库属性 `jcifs.netbios.wins` 的值。指定 WINS 服务器的 IP 地址。可以输入多个 IP 地址，用逗号分隔（例如，`192.168.100.30, 192.168.100.31`）。会查询 WINS 服务器以将在域属性中指定的域解析为域控制器的 IP 地址。当访问不同子网（例如通过名称访问域控制器）上的主机时会查询此属性，并且如果 WINS 服务器可用，那么强烈建议使用此属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

剥离域

描述

指定当用户访问 IBM EMM 时，Marketing Platform 是否从用户的登录名中除去域。如果 Windows 配置需要在用户登录时将域包括在用户的登录名中，请将此值设置为 `False`。

缺省值

`True`

有效值

`True` | `False`

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

认证失败时重试

描述

如果用户登录失败，那么在将此值设置为 True 的情况下，系统允许另一次登录尝试。如果不允许多次登录尝试，请设置为 False。

缺省值

True

有效值

True | False

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 服务器集成且已启用 Windows 集成登录时，才会使用此属性。

Platform | Security | Login method details | LDAP

LDAP 服务器主机名

描述

指定 LDAP 服务器的名称或 IP 地址。将值设置为 LDAP 服务器的机器名称或 IP 地址。例如: `machineName.companyDomain.com`

如果要与 Windows Active Directory 集成，请使用服务器名称而不是 DNS 名称。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 服务器端口

描述

指定 LDAP 服务器侦听的端口。将值设置为适当的端口号。端口号通常是 389（如果使用 SSL，那么是 636）。

缺省值

389

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

用户搜索过滤器

描述

指定要用于搜索用户的过滤器。有效值是所有有效的 LDAP 搜索过滤器（请参阅 RFC 2254）。请注意，必须对此值中的任何 XML 字符进行 XML 转义。

通常，对于 LDAP 服务器，用户登录属性的值是 `uid`，对于 Windows Active Directory 服务器，用户登录属性的值是 `sAMAccountName`。应该在 LDAP 或

Active Directory 服务器上验证此值。如果 LDAP 服务器是 Windows Active Directory，那么应该将此属性的缺省值更改为使用 sAMAccountName 而不是 uid。例如：

```
(&(|(objectClass=user)(objectClass=person))(sAMAccountName={0}))
```

缺省值

```
(&(|(objectClass=user)(objectClass=person))(uid={0}))
```

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

Use credentials stored in IBM Marketing Platform

描述

指定在用户认证期间（在登录时）搜索 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器时，Marketing Platform 是否使用 Marketing Platform 数据库中的凭证。

如果此值是 true，那么 Marketing Platform 会使用 Marketing Platform 数据库中的凭证，并且您必须为此类别中的 IBM Marketing Platform user for LDAP credentials 和 Data source for LDAP credentials 属性设置适当的值。

如果 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器不允许匿名访问，请将此值设置为 true。

如果此值是 false，那么 Marketing Platform 会以匿名方式与 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器连接。如果 LDAP 或 Windows Active Directory 服务器允许匿名访问，那么可以将此值设置为 false。

缺省值

false

有效值

true | false

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

IBM Marketing Platform user for LDAP credentials

描述

指定已为其提供 LDAP 管理员登录凭证的 IBM EMM 用户的名称。如果您将此类别中的 Use credentials stored in IBM Marketing Platform 属性设置为 true，请设置此值。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM EMM 用户创建的用户名。此属性与此类别中的 LDAP 凭证的数据源属性配合使用。

缺省值

asm_admin

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 凭证的数据源

描述

指定 LDAP 管理员凭证的 Marketing Platform 数据源。如果您将此类别中的 Use credentials stored in IBM Marketing Platform 属性设置为 true，请设置此值。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM EMM 用户创建的数据源名称。此属性与此类别中的 IBM Marketing Platform user for LDAP credentials 属性配合使用。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

基本 DN

描述

指定指向 LDAP 目录结构的根目录的基本专有名称 (DN)。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

任何有效的 DN（请参阅 RFC 1779 和 RFC 2253）

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 连接需要 SSL

路径

Platform | Security | LDAP

描述

指定 Marketing Platform 在连接至 LDAP 服务器以认证用户时，是否使用 SSL。如果将值设置为 true，那么会使用 SSL 保护连接。

缺省值

false

有效值

true | false

Platform | Security | Login method details | Web access control

用户名模式

描述

用于从 Web 访问控制软件中的 HTTP 头变量中抽取用户登录的 Java 正则表达式。请注意，必须对正则表达式中的任何 XML 字符进行 XML 转义。SiteMinder 和 Tivoli Access Manager 的建议值是 \w*

缺省值

未定义

有效值

任何 Java 正则表达式。

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Web 访问控制软件集成时，才会使用此属性。

Web 访问控制头变量

描述

指定在 Web 访问控制软件中配置的 HTTP 头变量，会将其提交给 Web 应用程序服务器。缺省情况下，SiteMinder 使用 sm_user，Tivoli Access Manager (TAM) 使用 iv-user。对于 TAM，将此值设置为 IBM Raw 字符串的用户名组件，而不是 IBM HTTP 字符串的用户名组件。

缺省值

未定义

有效值

任何字符串

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Web 访问控制软件集成时，才会使用此属性。

Platform | Security | Login method details | LDAP synchronization

启用 LDAP 同步

描述

设置为 true 以启用 LDAP 或 Active Directory 同步。

缺省值

false

有效值

true | false

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 同步时间间隔

描述

Marketing Platform 会以在此处指定的秒数为时间间隔，定期与 LDAP 或 Active Directory 服务器同步。如果值是零或更小的值，那么 Marketing Platform 不会同步。如果值是正整数，那么新值将在十分钟内生效，不需要重新启动。后续更改将在配置的时间间隔时间内生效。

缺省值

600，或 10 分钟

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 同步延迟

描述

这是在启动 Marketing Platform 后的某个时间（采用 24 小时格式），经过此时间之后，与 LDAP 服务器定期同步将会开始。例如，如果 LDAP 同步延迟为 23:00 且 LDAP 同步时间间隔为 600，那么表示当 Marketing Platform 启动时，定期同步将在 11:00 PM 开始执行，此后每 10 分钟（600 秒）执行一次。

缺省值

23:00，或 11:00pm

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 同步超时

描述

LDAP 同步超时属性指定同步开始之后、Marketing Platform 将该过程标记为已结束之前的最大时间长度（以分钟计）。Platform 一次只允许一个同步过程。如果同步失败，那么不管它成功与否，都会将它标记为已结束。

这在集群环境中最有用。例如，如果在集群中部署 Marketing Platform，那么集群中的一个服务器可能会启动 LDAP 同步，然后在将该过程标记为已结束之前结束。在这种情况下，Marketing Platform 将等待在此属性中指定的时间长度，然后它将开始下一个已调度的同步。

缺省值

600（600 分钟，或 10 小时）

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 同步作用域

描述

控制初始查询的作用域，以检索用户集。对于与大部分 LDAP 服务器的同步，应该保留缺省值 SUBTREE。

缺省值

SUBTREE

有效值

值是标准 LDAP 搜索作用域词汇。

- OBJECT - 仅搜索基本 DN 中的条目，导致只返回该条目
- ONE_LEVEL - 搜索基本 DN 下面一个级别的所有条目，但不搜索基本 DN 中的条目。
- SUBTREE - 搜索指定的基本 DN 下面所有级别的所有条目，同时还搜索该基本 DN 中的所有条目。

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 提供者 URL

描述

对于大部分实现，请使用下列其中一种格式，设置为 LDAP 或 Active Directory 服务器的 LDAP URL:

- ldap://IP_address:port_number
- ldap://machineName.domain.com:port_number

在 LDAP 服务器上，端口号通常是 389（如果使用 SSL，那么是 636）。

如果 IBM EMM 与 Active Directory 服务器集成，并且 Active Directory 实现使用无服务器绑定，请使用以下格式将此属性的值设置为 Active Directory 服务器的 URL:

ldap:///dc=example,dc=com

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 连接需要 SSL

路径

Platform | Security | LDAP synchronization

描述

指定 Marketing Platform 在连接至 LDAP 服务器以同步用户时，是否使用 SSL。如果将值设置为 true，那么会使用 SSL 保护连接。

缺省值

false

有效值

true | false

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP config IBM Marketing Platform group delimiter

描述

在 LDAP reference to IBM Marketing Platform group map 类别中，如果要将一个 LDAP 或 Active Directory 组映射到多个 Marketing Platform 组，请使用此处指定的定界符。它可以是不会出现在它分隔的名称中的任何单个字符。

缺省值

；（分号）

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 引用配置定界符

描述

指定用于分隔 SEARCHBASE 和 FILTER 组件的定界符，这些组件组成 LDAP references for IBM Marketing Platform user creation 类别中描述的 LDAP 或 Active Directory 引用。

FILTER 是可选的：如果省略，那么 Marketing Platform 服务器会根据 LDAP 用户引用属性名称的值动态创建过滤器。

缺省值

；（分号）

有效值

不会出现在它分隔的名称中的任何单个字符。

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

IBM Marketing Platform user for LDAP credentials

描述

指定已为其提供 LDAP 管理员登录凭证的 IBM EMM 用户的名称。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM EMM 用户创建的用户名。此属性与此类别中的 LDAP 凭证的数据源属性配合使用。

缺省值

asm_admin

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 凭证的数据源

描述

指定 LDAP 管理员凭证的 Marketing Platform 数据源。

如果您已配置 LDAP 集成，请将此属性的值设置为您为 IBM EMM 用户创建的数据源名称。此属性与此类别中的 IBM Marketing Platform user for LDAP credentials 属性配合使用。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP 用户引用属性名称

描述

指定 LDAP 或 Active Directory 服务器用于“组”对象中的用户属性的名称。通常，在 LDAP 服务器中此值是 uniquemember，而在 Windows Active Directory 服务器中此值是 member。

缺省值

member

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

LDAP BaseDN periodic search enabled

描述

当此属性设置为 True 时，Marketing Platform 将使用在 **IBM EMM | Platform | Security | LDAP** 类别下的 Base DN 属性中设置的专用名称来执行 LDAP 同步搜索。如果此属性设置为 False，那么 Marketing Platform 将使用映射至 **LDAP reference to IBM Marketing Platform group map** 下 LDAP 组的组来执行 LDAP 同步搜索。

缺省值

True

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

用户登录名

描述

将 IBM EMM 用户的登录映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。用户登录是唯一的必需映射。通常，对于 LDAP 服务器此属性的值是 uid，而对于 Windows Active Directory 服务器，此属性的值是 sAMAccountName。应该在 LDAP 或 Active Directory 服务器上验证此值。

缺省值

uid

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

名字

描述

将 Marketing Platform 中的“名字”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

givenName

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

姓氏

描述

将 Marketing Platform 中的“姓氏”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

sn

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

用户头衔

描述

将 Marketing Platform 中的“职位”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

title

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

部门

描述

将 Marketing Platform 中的“部门”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

公司

描述

将 Marketing Platform 中的“公司”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

国家或地区

描述

将 Marketing Platform 中的“国家/地区”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

用户电子邮件地址

描述

将 Marketing Platform 中的“电子邮件地址”属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

mail

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

地址 1

描述

将 Marketing Platform 中的“地址”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

工作电话

描述

将 Marketing Platform 中的“工作电话”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

telephoneNumber

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

移动电话

描述

将 Marketing Platform 中的“移动电话”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

家庭电话

描述

将 Marketing Platform 中的“家庭电话”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

备用登录名

描述

将 Marketing Platform 中的“备用登录”用户属性映射至 LDAP 或 Active Directory 服务器中等价的用户属性。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

**Platform | Security | Login method details | LDAP
synchronization | LDAP reference to IBM Marketing
Platform group map**

LDAP 引用映射

描述

会将属于在此处指定的 LDAP 或 Active Directory 组的用户导入到在 IBM Marketing Platform group 属性中指定的 Marketing Platform 组。

使用以下语法设置此属性的值：SEARCHBASE DELIMITER FILTER，其中：

SEARCHBASE 是对象的专有名称 (DN)。

DELIMITER 是 LDAP 配置 AM 组定界符属性的值。

FILTER 是 LDAP 或 Active Directory 属性过滤器。FILTER 是可选的：如果省略，那么 Marketing Platform 服务器会根据 LDAP 用户引用属性名称属性的值动态创建过滤器。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

IBM Marketing Platform group

描述

会将属于在 LDAP 引用组属性中指定的 LDAP 或 Active Directory 组的用户导入到在此处指定的 Marketing Platform 组中。

缺省值

未定义

可用性

仅当将 Marketing Platform 配置为与 Windows Active Directory 或其他 LDAP 服务器集成时，才会使用此属性。

Platform | Notifications

How many days to retain alerts

描述

指定在发送警报的应用程序提供的到期日期之后，系统警报出于历史目的将在系统中保留的时间（以天为单位）。如果警报存在的天数大于指定天数，那么会将其从系统中删除。

缺省值 90

How frequently to send emails (in minutes)

描述

指定在发送任何新通知电子邮件之前系统将等待的分钟数。

缺省值 30

Maximum re-tries for sending email

描述

指定当通知电子邮件的初始发送尝试失败时，系统将尝试发送的次数。

缺省值 1

IBM Digital Analytics 配置属性

本节描述“配置”页面上的 IBM Digital Analytics 配置属性。

这些配置属性用于在 IBM Digital Analytics 和 IBM EMM 之间配置单点登录。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以了解有关该集成的详细信息。

Coremetrics

启用 Coremetrics 分析

描述

这是用于启用在 IBM Digital Analytics 和 IBM EMM 之间的单点登录的配置的一部分。

请设置为 `true`，作为启用单点登录的其中一个步骤。

请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以了解有关该集成的详细信息。

缺省值 `false`

Coremetrics | Integration | partitions | partition[n]

Platform user for Coremetrics account

描述

指定在数据源中保存 IBM Digital Analytics 共享密文的 IBM EMM 用户帐户的登录名。

这是用于启用在 IBM Digital Analytics 和 IBM EMM 之间的单点登录的配置的一部分。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以了解有关该集成的详细信息。

缺省值 asm_admin

Coremetrics 帐户的数据源

描述

指定为保存 IBM Digital Analytics 共享密文所创建的数据源的名称。

这是用于启用在 IBM Digital Analytics 和 IBM EMM 之间的单点登录的配置的一部分。请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》以了解有关该集成的详细信息。

缺省值 CoremetricsDS

Interaction History 配置属性

本节描述“配置”页面上的 Interaction History 配置属性。

Interaction History

此类别中的属性指定在内部使用的值。通常情况下，安装期间会自动设置这些值。

ETL 服务器名称（无域）

描述

安装 Interaction History 的机器名称。如果由于某些原因，您必须手动设置该值，那么请使用机器名，而不是 localhost。

缺省值

localhost

操作系统

描述

安装 Interaction History 的操作系统。

缺省值

Windows

有效值

Windows | AIX® | Linux | Solaris

Interaction History | navigation

此类别中的属性指定在内部用于 IBM 产品之间导航的值。

HTTPS 端口

描述

指定在其上部署 Interaction History 的 Web 应用程序服务器的 SSL 端口。当启用了 SSL 时，此属性在内部用于 IBM 产品之间通信。

缺省值

7001

有效值

HTTP 端口

描述

指定在其上部署 Interaction History 的 Web 应用程序服务器的 HTTP 端口。
此属性在内部用于在 IBM 产品之间通信。

缺省值

7001

有效值

服务器 URL

描述

指定用于 IBM EMM 的 URL。此项在安装时设置，通常不应该更改。请注意，
该 URL 包含域名，如下面的示例中所示。

protocol://machine_name_or_IP_address.domain_name:port_number/context-root

机器名称不应该是 localhost。

缺省值

未定义

示例

在针对 SSL 配置的环境中，URL 可能类似于下例：

`https://machineName.companyDomain.com:8080/customer/unica`

显示名称

描述

该设置为内部使用，不得对其进行更改。

缺省值

InteractionHistory

调度程序编辑页面 URI

描述

该设置为内部使用，不得对其进行更改。

缺省值

`jsp/scheduleOverride.jsp?taskId=`

注销 URL

描述

该设置为内部使用，不得对其进行更改。

缺省值

logout.do

Interaction History | partitions | partition[n] | datasource

此类别中的属性指定有关 Interaction History 系统表的详细信息。

您所添加的每个分区都包含该子类别。

数据库类型

描述

Interaction History | partitions | partition[n] | dataSource 属性指定该分区的 Interaction History 系统表的数据库类型。

缺省值

SQLSERVER

有效值

SQLSERVER | DB2 | ORACLE | NETEZZA

JNDI 名称

描述

Interaction History | partitions | partition[n] | jndiName 属性指定 Web 应用程序服务器中用于指向 Interaction History 系统表的 JDBC 连接的 JNDI 名称。

缺省值

[Change me]

Interaction History DSN

描述

请按以下各种情况来设置该属性。

- 如果数据库或模式类型为 SQLServer，请设置为为连接到此数据源而配置的 ODBC 连接的名称。
- 如果数据库或模式类型为 DB2，请设置为 DB2 实例名称。
- 如果数据库或模式类型为 Oracle，请设置为 tnsnames.ora 文件中指定的 TNS 名称。

缺省值

[Change me]

数据源用户名

描述

设置为 IBM EMM 用户帐户的登录名，它使数据源存储 Interaction History 系统表数据库或模式的数据库凭证。

缺省值

[Change me]

Interaction History DSN 数据库（仅适用于 DB2）

描述

用于存储 Interaction History 系统表的数据库或模式的名称。

缺省值

[Change me]

Interaction History | partitions | partition[n] | configuration ThresholdValueForResponse

描述

报告不应该显示与少量信用关联的激励。此属性允许您消除这些较小的信用，以便它们不会使报告内容过多。

如果任何联系接收到响应的信用的值小于由此属性设置的阈值，那么该联系不会包括在报告中。而是会将此信用分发到有资格接收此响应的信用的其他联系。

缺省值

0.05

初始 ETL 的开始日期 (MM-DD-YYYY)

描述

此属性设置导入记录的最早日期；它仅应用于第一次从 Campaign、Interact 和 eMessage 中导入数据。

以 MM-DD-YYYY 格式输入日期值。

当此属性的值未设置、是将来的日期或者格式不正确时，系统将默认过去 90 天的日期。

缺省值

[Change me]

Interaction History | partitions | partition[n] | CoreMetrics

对于每个分区，此类别中的属性指定有关以下方面的详细信息。

- FTP 服务器， IBM Digital Analytics 向其中上载导出供 Interaction History 使用的数据。
- 导出供 Interaction History 使用的 IBM Digital Analytics 数据。

FTP 根目录

描述

FTP 服务器上的目录， IBM Digital Analytics 向其中上载导出供 Interaction History 使用的数据。

缺省值

[Change me]

FTP 服务器

描述

FTP 服务器的名称或 IP 地址， IBM Digital Analytics 向其中上载导出供 Interaction History 使用的数据。

缺省值

[Change me]

FTP 端口

描述

FTP 服务器侦听的端口。

缺省值

21

数据源用户名

描述

设置为 IBM EMM 用户帐户的登录名，该用户帐户具有用于存储 FTP 服务器的凭证的数据源， IBM Digital Analytics 向该 FTP 服务器上载导出的数据以供 Interaction History 使用。

缺省值

[Change me]

CoreMetrics 客户机标识

描述

将该值设置为分配给您的公司的唯一 IBM Digital Analytics 客户标识。

缺省值

[Change me]

订阅源名称

描述

此属性在内部使用，不应该更改此属性。

登台目录

描述

将此属性设置为安装了 Interaction History 的机器上的目录。在数据导入期间，将在此目录中临时存储 IBM Digital Analytics 数据订阅源。

缺省值

[Change me]

联系成本

描述

IBM Digital Analytics 中记录的每次联系的成本。

缺省值

0

响应成本

描述

IBM Digital Analytics 中记录的每次响应的成本。

缺省值

0

缺省渠道

描述

此属性指定 Interaction History 报告中提供给 Web 渠道的名称。在“Interaction History 设置”页面上映射渠道时，必须为 Web 渠道提供相同的名称。

缺省值

[Change me]

受众级别名称

描述

Campaign 中针对受众级别使用的名称，将使用来自该受众级别的联系和响应历史记录。只能使用一个受众级别。

缺省值

[Change me]

缺省单元名称

描述

要分配给包含 IBM Digital Analytics 响应的细分市场的名称。此名称用在按细分市场对数据进行过滤的 Interaction History 报告中。

缺省值

[Change me]

受众映射源

描述

指示转换表是平面文件还是数据库表的标志。

缺省值

File

有效值

File | Table

转换表的数据源

描述

连接至转换表的 JDBC 数据源的名称。将在部署了 Interaction History 的 Web 应用程序服务器中创建此 JDBC 数据源。

仅当 **AudienceIDMappingSrc** 属性设置为 **Table** 时才使用该属性。

缺省值

[Change me]

转换表名称

描述

用于将 IBM Digital Analytics 密钥转换成 Campaign 受众键的转换表的名称。
仅当 **AudienceIDMappingSrc** 属性设置为 **Table** 时才使用该属性。

缺省值

[Change me]

转换表自动递增字段

描述

转换表中类型为“号码自动递增”的列的名称。Interaction History 使用此列来确定此表中添加的新记录。

第一次执行导入时，Interaction History 会导入所有可用数据。设置了**转换表自动递增字段**属性时，Interaction History 在后续导入中只会导入新的联系人。如果未指定此列，那么每次都导入所有记录；这可能会导致性能下降。

仅当 **AudienceIDMappingSrc** 属性设置为 **Table** 时才使用该属性。

缺省值

未定义

CMRegIdColumn

描述

转换表中用于存储 IBM Digital Analytics 注册标识的列的名称。仅当 **AudienceIDMappingSrc** 属性设置为 **Table** 时才使用该属性。

缺省值

未定义

CampaignColumn[n]

描述

这些属性有 5 个（CampaignColumn1 和 CampaignColumn2 等）。它们的属性对应于转换表中的等价列（TTColumn1 和 TTColumn2 等）的属性。

- 如果 Campaign 中的受众级别不是复合受众级别，请将 CampaignColumn1 设置为用于存储 Campaign 受众级别的数据库列的名称。将 TTColumn1 设置为转换表中用于存储 Campaign 受众级别的列的名称。
- 如果受众级别是由多列组成的复合受众级别，请使用所需数目的 CampaignColumn 和 TTColumn 属性，对受众级别的每个组成部分都使用一对属性。

例如，假设 Campaign 中有一个由 custid 和 emailid 这两列组成的复合受众级别。

在这种情况下，转换表中用于存储 Campaign 受众级别部件的部分可能类似于以下内容

表 20. 转换表中的示例映射

转换表列	Campaign 受众列
CampAud1	custid
CampAud2	emailid

您可以按如下所示设置配置属性。

- CampaignColumn1: custid
- TTColumn1: CampAud1
- CampaignColumn2: emailid
- TTColumn2: CampAud2

仅当 AudienceIDMappingSrc 属性设置为 Table 时才使用该属性。

缺省值

未定义

TTColumn[n]

描述

这些属性有 5 个（TTColumn1 和 TTColumn2 等）。有关如何设置这些属性的描述，请参阅 CampaignColumn[n]。

仅当 AudienceIDMappingSrc 属性设置为 Table 时才使用该属性。

缺省值

未定义

Interaction History | partitions | partition[n] | CampaignAndInteract

此类别中的属性指定该分区中的 Campaign 和 Interact 数据源。

您所添加的每个分区都包含该子类别。

数据库类型

描述

Interaction History | partitions | partition[n] | CampaignAndInteract | dataSource 属性指定此分区中 Campaign 系统表的数据库类型。

缺省值

SQLSERVER

有效值

SQLSERVER, DB2, ORACLE

Campaign DSN

描述

请按以下各种情况来设置该属性。

- 如果数据库或模式类型为 **SQLServer**，请设置为为连接到此数据源而配置的 ODBC 连接的名称。
- 如果数据库或模式类型为 **DB2**，请设置为 **DB2** 实例名称。
- 如果数据库或模式类型为 **Oracle**，请设置为 **tnsnames.ora** 文件中指定的 TNS 名称。

缺省值

[Change me]

数据源用户名

描述

IBM EMM 用户帐户的登录名，该用户帐户具有用于存储 Campaign 系统表数据库或模式的数据库凭证的数据源。

缺省值

[Change me]

Campaign DSN 数据库（仅适用于 DB2）

描述

仅当用于存储 Campaign 系统表的数据库或模式为 **DB2** 时，才应该设置此属性。在这种情况下，请设置为数据库名称。

缺省值

[Change me]

Interaction History | partitions | partition[n] | eMessage

此类别中的属性指定该分区中的 eMessage 数据源。

您为此类别中的数据库类型、DSN 和登录属性设置的值通常与您为 **Interaction History | partitions | partition[n] | CampaignAndInteract** 类别中的等价属性设置的值相同，当 eMessage 表和 Campaign 表位于不同数据库或模式中时除外。

您所添加的每个分区都包含该子类别。

数据库类型

描述

Interaction History | partitions | partition[n] | eMessage | type 属性指定此分区中 eMessage 系统表的数据库类型。

缺省值

有效值

SQLSERVER, DB2, ORACLE

eMessage DSN

描述

请按以下各种情况来设置该属性。

- 如果数据库或模式类型为 **SQLServer**，请设置为为连接到此数据源而配置的 ODBC 连接的名称。
- 如果数据库或模式类型为 **DB2**，请设置为 **DB2** 实例名称。
- 如果数据库或模式类型为 **Oracle**，请设置为 **tnsnames.ora** 文件中指定的 TNS 名称。

缺省值

[Change me]

数据源用户名

描述

设置为 **IBM EMM** 用户帐户的登录名，它使数据源存储 **eMessage** 系统表数据库或模式的数据库凭证。

缺省值

[Change me]

eMessage DSN 数据库（仅适用于 DB2）

描述

仅当用于存储 **eMessage** 系统表的数据库或模式为 **DB2** 时，才应该设置此属性。在这种情况下，请设置为数据库名称。

缺省值

[Change me]

缺省渠道

描述

此属性指定 **Interaction History** 报告中提供给电子邮件渠道的名称。在“**Interaction History** 设置”页面上映射渠道时，必须给电子邮件渠道提供相同的名称。

缺省值

Email

eMessage 联系成本

描述

此属性指定该分区中每次电子邮件联系的成本。

缺省值

0

eMessage 响应成本

描述

此属性指定该分区中每次电子邮件响应的成本。

缺省值

0

eMessage URL 处理参数

描述 eMessage 中用来存储处理代码的参数的名称。

缺省值

[Change me]

Interaction History | partitions | partition[n] | Reports Analysis_Report_Folder

描述

此属性指定 Cognos 中用于报告的文件夹的名称。这个属性对于系统中的每个分区都是不同的。保留缺省值中显示的语法，但在必要时为每个分区对显示为 Interaction History 的值进行更改。

缺省值

/content/folder[@name='Interaction History']

Attribution Modeler 配置属性

本节描述“配置”页面上的 Attribution Modeler 配置属性。

Attribution Modeler | navigation

此类别中的属性指定在内部使用并应用于所有分区的值。

httpPort

描述

指定在其上部署 Attribution Modeler 的 Web 应用程序服务器的 HTTP 端口。此属性在内部用于在 IBM 产品之间通信。

缺省值

7001

httpsPort

描述

指定在其上部署 Attribution Modeler 的 Web 应用程序服务器中的 SSL 端口。此属性在内部用于在 IBM 产品之间通信。

缺省值

7001

serverURL

描述

指定用于 IBM EMM 的 URL。此项在安装时设置，通常不应该更改。请注意，该 URL 包含域名，如下面的示例中所示。

protocol://machine_name_or_IP_address.domain_name:port_number/context-root

机器名称不应该是 localhost。

缺省值

http://localhost:7001/am

示例

在针对 SSL 配置的环境中，URL 可能类似于下例：

https://machineName.companyDomain.com:8080/am

logoutURL

描述

该设置为内部使用，不得对其进行更改。

缺省值

/logout

displayName

描述

该设置为内部使用，不得对其进行更改。

缺省值

Attribution Modeler

AttributionModeler | AMListener

此类别中的属性指定在内部使用并应用于所有分区的值。

serverHost

描述

设置为安装了 Attribution Modeler 侦听器的机器的名称或 IP 地址。

缺省值

localhost

logStringEncoding

描述

用于 Attribution Modeler 侦听器日志的编码。

此值应该与在操作系统上使用的编码相匹配。对于多语言环境的环境，UTF-8 是首选设置。如果更改此值，那么应该清空或删除所有受影响的日志文件，以防止将多种编码写入单个文件中。

注：此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省值

native

有效值

请参阅《IBM Campaign 管理员指南》，以获取受支持编码的列表。

systemStringEncoding

描述

此属性指定用于解释从操作系统进入 Attribution Modeler 的值（例如，文件系统路径和文件名）的编码以及 Attribution Modeler 向操作系统回示值所用的编码。此值一般应该设置为 **native**。对于多语言环境的环境，UTF-8 是首选设置。

该值可以包括多个编码，用逗号分隔：例如，

UTF-8,ISO-8859,CP950

注：此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省值

native

有效值

请参阅《IBM Campaign 管理员指南》，以获取受支持编码的列表。

loggingLevel

描述

此属性确定在侦听器日志中记录多少信息。请注意，将记录级别设置为 HIGH 或 ALL 可能会影响性能。

缺省值

MEDIUM

有效值

LOW、MEDIUM、HIGH、ALL

serverPort

描述

该属性的值设置 Attribution Modeler 服务器所侦听的端口。

缺省值

5664

AttributionModeler | paritions | partition[n] | AMFields

numFields

描述

缺省值

1

FieldName

描述

缺省值

Customer

type

描述

缺省值

numeric

name

描述

缺省值

OfferID

Attribution Modeler | partitions | partition[n]

此类别中属性所指定的值将影响 Attribution Modeler 如何评估数据。每个分区都有一组属性。

启用 Attribution Modeler

描述

指示 Attribution Modeler 中的响应归属方法是否应用于您的报告的标志。将该属性设置为 False 会禁用 SIRA、首次接触及平等信用等归属方法。但仍会启用“直接接触”和“最后一次接触”归属方法，以支持 Interaction History 中的报告。

缺省值

True

最长 Interaction History 延迟

描述

该属性设置来自客户的响应之后的天数，在此天数之后，Attribution Modeler 将会为评分用途而使用额外的客户交互。每次运行 Attribution Modeler 时，将对 Interaction History 中最近发生记录的日期与此属性设置的过去天数之间出现的响应进行评分。

缺省值

10

培训周期

描述

该属性设置从当前日期回顾的天数，在每次运行期间，会从 Interaction History 拉取此天数内的联系和响应来培训 Attribution Modeler 模型。

根据业务模型、商品的更改频率和市场营销目标来设置此属性，以便获得有代表性的样本。

缺省值

40

有效值

任何整数

Attribution Modeler | partitions | partition[n] | dataSources

第一次安装 Attribution Modeler 时，此类别为空。对于系统中的每个分区，您必须导入配置属性，它们允许您指定有关 Attribution Modeler 如何与其系统表交互的许多详细信息。

导入一组适合于数据库或模式类型的配置属性，该类型的数据库或模式用于存储系统表。

在《Interaction History 和 Attribution Modeler 安装指南》中描述了此过程。

此类别中的属性与 Campaign 中使用的同名属性相同。

有关这些属性的详细信息，请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》，书中描述了所有企业产品的配置属性。

如果您要在“配置”页面上使用上下文帮助，请单击[帮助 > 此页的帮助](#)，然后在打开的第一个登录页面上单击 Campaign 的链接。然后继续通过链接导航到 **Campaign | Partitions | partition[n] | dataSources** 类别。所打开的页面上列出的属性将会包含 **Attribution Modeler | partitions | partition[n] | dataSources** 类别中列出的属性。

AttributionModeler | partitions | partition[n] | server | encoding

每个分区都有其中一个属性。

stringEncoding

描述

此属性指定 Attribution Modeler 如何读入和写出平面文件。它应该与用于所有平面文件的编码相匹配。如果未在别处配置平面文件编码，那么此属性是平面文件编码的缺省设置。

注：此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省情况下，未指定任何值，并且出局文本文件会编码为 UTF-8，这是 Attribution Modeler 的缺省编码。

最佳实践是将此值显式设置为适合您的系统的编码，即使该值是 UTF-8（与隐式缺省值相同）也是如此。

注：如果对于 dataSources 类别中的数据源不设置 StringEncoding 属性的值，那么会将此 stringEncoding 属性的值用作缺省值。这可能会导致不必要的混淆 -- 您始终应该显式设置 dataSources 类别中的 StringEncoding 属性。

请参阅《IBM Campaign 管理员指南》，以获取受支持编码的列表。

缺省值

未定义缺省值。

AttributionModeler | partitions | partition[n] | server | logging

此类别中属性所指定的值将影响 Attribution Modeler 如何处理日志记录。每个分区都有其中一组属性。

loggingCategories

描述

loggingCategories 属性指定写入 Attribution Modeler 服务器日志文件的消息类别。此属性与 loggingLevels 属性配合使用，以根据严重性确定记录哪些消息（适用于所有选定类别）。可以在以逗号分隔的列表中指定多个类别。特殊类别 all 提供指定所有记录类别的捷径。

缺省值

ALL

有效值

支持的类别为:

- ALL
- BAD_ORDER
- CELL_ACCESS
- CONFIG
- DATA_ERRORS
- DBLOAD
- FILE_ACCESS
- GENERAL
- COMMANDS
- MEMORY
- PROCRUN
- QUERY
- SORT
- SYSQUERY
- TABLE_ACCESS
- TABLE_MAPPING
- TABLE_IO
- WEBPROC

loggingLevel

描述

此属性根据严重性来控制写入 Attribution Modeler 服务器日志文件 AMSvr.log 的详细信息量。

缺省值

MEDIUM

有效值

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

LOW 表示最少的详细信息（仅大部分服务器错误），ALL 包括跟踪消息，主要用于诊断。

注：在配置和测试期间，您可能要将 `loggingLevels` 属性设置为 ALL，以让从 Attribution Modeler 的记录输出量最多以用于诊断。此设置会生成大量数据，因此对于生产操作，建议不要采用此设置。

logMaxFileSize

描述

此属性指定滚动到备份文件前，允许 Attribution Modeler 服务器日志文件达到的最大大小（以字节计）。

缺省值

10485760 (10 MB)

logMaxBackupIndex

描述

此属性指定在清除最旧的日志文件之前，保留的备份 Attribution Modeler 服务器日志文件的数目。

如果值为 0（零），那么不会创建任何备份文件，并且当日志文件达到由 `logFileMaxSize` 属性指定的大小时，将会截断日志文件。

对于值 `n`，其中 `n` 大于零，那么会将文件 {File.1, ..., File.n-1} 重命名为 {File.2, ..., File.n}。另外，会将 File 重命名为 File.1 并关闭。会创建新的 File 以接收进一步的日志输出。

缺省值

1（创建一个备份日志文件）

enableLogging

描述

此属性为其所在的 `partitions` 类别中指定的分区开启或关闭日志记录。

缺省值

TRUE

Attribution Modeler | partitions | partition[n] | AdvancedOptions

此类别中属性所指定的值将影响 Attribution Modeler 如何评估数据，并且将应用于所有分区。

sampleSize

描述

此属性定义用于培训的可用记录的百分比。应该将此值设置为大于 0 但小于 100 的数字（百分比）。

缺省值

100

randomSeed

描述

随机种子值表示 Attribution Modeler 用来随机选择记录的起始点。

缺省值

未定义任何值

maxTrainingTime

描述

此属性指定 Attribution Modeler 在培训本身上花费的最长时间（以小时计）。通过对数据进行迭代以达到由 **convergenceThreshold** 属性设置的目标，它将对培训过程设置时间限制。此时间限制有助于管理员限制 Attribution Modeler 消耗的资源。如果 RIRA 超出该培训时间限制，监视屏幕将会显示运行状态“超限”。

缺省值

12

convergenceThreshold

描述

此属性用来设置一个培训迭代结果和下一个培训迭代结果之间有多少差别的限制。此差别可表示为该结果（获得供给）允许从一个迭代更改到下一个迭代的响应的百分比。

如果将此属性设置为 0（零），那么将不允许您对从一个培训迭代到下一个培训迭代的结果做任何更改；这是最严格的标准。如果将此属性设置为高于 0 的值，那么您将允许培训结果更具灵活性；标准的严格程度较低，并且培训可能更早完成。

缺省值

3

noiseEliminationThreshold

描述

此属性已保留，可能在将来使用。

缺省值

5

报告配置属性

对于报告，IBM EMM 套件与 IBM Cognos（一个第三方商业智能应用程序）集成。使用 Cognos 属性来识别由 IBM 安装使用的 IBM Cognos 系统。而对于 Campaign、eMessage 和 Interact，可使用另外的配置属性来设置和定制报告模式。

Reports | Integrations | Cognos [version]

此页面显示的属性，用于指定此 IBM 系统使用的 IBM Cognos 系统的 URL 和其他参数。

集成名称

描述

只读。指定 IBM Cognos 是 IBM EMM 用于显示报告的第三方报告或分析工具。

缺省值

Cognos

供应商

描述

只读。指定 IBM Cognos 是提供“集成名称”属性所指定应用程序的公司的名称。

缺省值

Cognos

版本

描述

只读。指定“集成名称”属性所指定应用程序的产品版本。

缺省值

<version>

已启用

描述

指定是否对套件启用 IBM Cognos。

缺省值

False

有效值

True | False

集成类名

描述

只读。指定 Java 类的标准名称，该类创建用于连接至集成名称属性所指定应用程序的集成接口。

缺省值

com.unica.report.integration.cognos.CognosIntegration

域

描述

指定运行 Cognos 服务器的标准公司域名。例如, myCompanyDomain.com。

如果公司使用子域, 那么此字段中的值还必须包括相应的子域。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

长度不超过 1024 个字符的字符串。

门户网站 URL

描述

指定 IBM Cognos Connection 门户网站的 URL。使用标准主机名称, 包括在域属性中指定的域名 (和子域, 如果适用)。例如: `http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

可以在 IBM Cognos Configuration 的以下位置中找到 URL: 本地配置 > 环境。

缺省值

`http://[CHANGE ME]/cognos<version>/cgi-bin/cognos.cgi`

有效值

格式良好的 URL。

分派 URL

描述

指定 IBM Cognos Content Manager 的 URL。使用标准主机名称, 包括在域属性中指定的域名 (和子域, 如果适用)。例如: `http://MyReportServer.MyCompanyDomain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch`

可以在 Cognos Configuration 的以下位置中找到 URL: 本地配置 > 环境。

缺省值

`http://[CHANGE ME]:9300/p2pd/servlet/dispatch`

注意, 9300 是 Cognos Content Manager 的缺省端口号。请确保指定的端口号与在 Cognos 安装中使用的端口号匹配。

有效值

格式良好的 URL。

认证方式

描述

指定 IBM Cognos 应用程序是否使用 IBM 认证提供程序, 这表示它依赖于 Marketing Platform 来进行认证。

缺省值

anonymous

有效值

- 匿名: 表示禁用认证。
- authenticated: 表示将在机器级别保护 IBM 系统与 Cognos 系统之间的通信。您配置单个系统用户, 并使用适当的访问权配置该系统用户。按照约定, 将此用户命名为“cognos_admin”。
- authenticatedPerUser: 表示系统将评估各个用户的凭证。

认证名称空间

描述

只读。IBM 认证提供程序的名称空间。

缺省值

Unica

认证用户名

描述

指定报告系统用户的登录名。当 Cognos 已配置为使用 Unica® 认证提供程序时, IBM 应用程序将作为此用户登录 Cognos。注意, 此用户还能够访问 IBM EMM。

仅当认证方式属性已设置为 **authenticated** 时, 才应用此设置。

缺省值

cognos_admin

认证数据源名称

描述

指定报告系统用户的数据源的名称, 该数据源用于保存 Cognos 登录凭证。

缺省值

Cognos

启用表单认证

描述

指定是否启用基于表单的认证。当以下任一条件成立时, 请将此属性设置为 True:

- 当 IBM EMM 未与 IBM Cognos 应用程序安装在同一域中。
- 使用 IP 地址 (在同一网络域中) 而不是标准主机名 (将用来访问 IBM EMM 应用程序) 访问 IBM Cognos 时, 即使 IBM EMM 应用程序和 IBM Cognos 安装位于同一机器上。

但是, 当值是 True 时, 登录 Cognos Connection 的过程会以明文的形式传递登录名和密码, 因此除非 IBM Cognos 和 IBM EMM 都配置为使用 SSL 通信, 否则不安全。

即使在已配置 SSL 的情况下，当您在显示的报告中“查看源文件”时，用户名和密码也会在HTML 源代码中以明文显示。因此，应该将 IBM Cognos 和 IBM EMM 安装在同一域中。

缺省值

False

有效值

True | False

Reports | Schemas | [product] | [schema name] | SQL Configuration

表/视图名

描述

指定您为此报告模式生成的 SQL 脚本将创建的视图或表的名称。最佳实践是不应该更改任何标准或缺省表/视图的名称。如果您进行更改，那么还必须在 IBM Cognos Framework Manager 的 Cognos 模型中更改视图的名称。

创建新受众级别的新报告模式时，必须指定所有新报告表/视图的名称。

缺省值

因模式而异

有效值

具有下列限制的字符串。

- 长度不能超过 18 个字符
- 必须使用全大写字母

以下是应该使用的命名约定：

- 以字母“UAR”开始名称
- 添加一个字母的代码来表示 IBM EMM 应用程序。请参阅下面的代码列表。
- 添加一个下划线字符
- 添加表名，包括一个或两个字母代码来指示受众级别
- 用下划线字符完成。

适用时，SQL 生成器会追加时间维度代码。请参阅下面的代码列表。

例如：UARC_COPERF_DY 是“按日期竞销活动商品绩效”的报告视图或表的名称。

以下是 IBM EMM 应用程序代码列表。

- Campaign: C
- eMessage: E
- Interact: I
- Distributed Marketing: X
- Marketing Operations: P
- Leads: L

以下是生成器添加的“时间维度代码”列表。

- 小时: HR

- 日: DY
- 周: WK
- 月: MO
- 季: QU
- 年: YR

Reports | Schemas | Campaign

输入数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Campaign 数据库（尤其是系统表）的 JNDI 数据源的名称。如果要使用 SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成 Campaign 视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

缺省值

campaignPartition1DS

Reports | Schemas | Campaign | Offer Performance

“商品绩效模式”针对所有商品和按竞销活动的商品产生联系和响应历史记录度量。缺省情况下，模式配置为生成跨所有时间的“总结”视图（或表格）。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的联系历史记录表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

日, 月

有效值

日、周、月、季、年

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Contact Metric]

使用此表单来将联系人度量添加至“竞销活动绩效”或“商品绩效”报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**输入列名**字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

功能

描述

指定确定或计算联系人度量的方式。

缺省值

count

有效值

count, count distinct, sum, min, max, average

输入列名称

描述

提供要添加至此报告模式的联系人度量的列名。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

“联系历史记录”表和“详细联系历史记录”表中列的名称。

控制交易标志

描述

如果您使用样本 IBM Cognos 报告或创建包括控制组的您自己的定制报告，那么每个联系人度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组的度量，而另一列表示目标组的度量。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | [schema name] | Columns | [Response Metric]

使用此表单来将要包括在报告中的响应度量添加至“竞销活动绩效”或“商品绩效”报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**输入列名**字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

功能

描述

指定确定或计算响应度量的方式。

缺省值

count

有效值

count, count distinct, sum, min, max, average

输入列名称

描述

提供要添加至此报告模式的响应度量的列名。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

响应历史记录表的列的名称。

控制交易标志

描述

如果您使用标准 IBM Cognos 报告或创建包括控制组的您自己的定制报告，那么每个响应度量都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应，而另一列表示目标组中的响应。**控制交易标志**中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | Performance

“竞销活动绩效”模式在以下级别产生联系和响应历史记录度量：竞销活动、竞销活动-商品和竞销活动单元。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的联系历史记录表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

日，月

有效值

日、周、月、季、年

Reports | Schemas | Campaign | Offer Response Breakout

此模式支持有关竞销活动详细的响应的报告，按响应类型和商品数据分类汇总。此模式模板针对竞销活动和按竞销活动分组的商品的每种定制响应类型，提供不同的响应计数。

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

Reports | Schemas | Campaign | Offer Response Breakout | [Response Type]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制响应类型添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在响应类型代码字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

响应类型代码

描述

所指定响应类型的响应类型代码。这是在 `UA_UsrResponseType` 表 `ResponseTypeCode` 列中保存的值。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

示例响应类型代码如下所示：

- EXP（浏览）
- CON（考虑）
- CMT（落实）
- FFL（实现）
- USE（使用）
- USB（取消预订）
- UKN（未知）

Campaign 安装可能具有其他定制的响应类型代码。

控制交易标志

描述

如果您使用在 IBM EMM 报告包中提供的标准 IBM Cognos 报告或包括控制组的定制报告，那么每种响应类型都必须在报告模式中具有两列。一列表示控制组中的响应类型，而另一列表示目标组中的响应类型。控制交易标志中的值指定视图中的列表示控制组还是目标组。

如果报告不包括控制组，那么不需要用于控制组的第二列。

缺省值

0

有效值

- 0: 列表示目标组
- 1: 列表示控制组

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout

此模式支持有关竞销活动详细的联系人报告，按联系人状态类型和商品数据分类汇总。此模式模板针对竞销活动和按竞销活动分组的商品的每种定制联系人状态类型，提供不同的联系人计数。

缺省情况下，没有任何一个示例 Campaign 报告使用此模式。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的联系历史记录表的名称。

缺省值

UA_ContactHistory

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

Reports | Schemas | Campaign | Campaign Offer Contact Status Breakout | [Contact Status Code]

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**联系人状态**字段中指定的列的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

联系人状态

描述

联系人状态代码的名称。这是在 UA_ContactStatus 表 ContactStatusCode 列中保存的值。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

示例联系人状态类型如下所示。

- CSD（竞销活动发送）
- DLV（已传送）
- UNDLV（未传送）
- CTR（控制）

Campaign 安装可能具有其他定制联系人状态类型。

Reports | Schemas | Campaign | Custom Attributes | Columns | [Campaign Custom Column]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制竞销活动属性添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在**属性标识**字段中识别的属性的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

特性 ID

描述

来自 **UA_CampAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

竞销活动属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此竞销活动属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此竞销活动属性的**表元素类型**设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

Reports | Schemas | Campaign | Custom Attributes | Columns | [Offer Custom Column]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制商品属性添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在属性标识字段中识别的属性的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

特性 ID

描述

来自 **UA_OfferAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

商品属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

如果此商品属性保存货币值，请选择 NumberValue。

如果已在 Campaign 中将此商品属性的表元素类型设置为选择框 - 字符串，请选择 StringValue。

Reports | Schemas | Campaign | Custom Attributes | Columns | [Cell Custom Column]

使用此表单来将要包括在报告中的任何定制单元属性添加至报告模式。

列名称

描述

指定要在报告视图或表中用作在属性标识字段中识别的属性的名称。

缺省值

[CHANGE ME]

有效值

名称不可超过 18 个字符、必须是全大写字母并且不能包含空格。

特性 ID

描述

来自 **UA_CellAttribute** 表中属性的 AttributeID 列中的值。

缺省值

0

值类型

描述

单元属性的数据类型。

缺省值

StringValue

有效值

StringValue、NumberValue 和 DatetimeValue

Reports | Schemas | Interact

Interact 报告模式引用三个独立的数据库：设计时、运行时和学习数据库。使用此页面中的属性来指定那些数据库的数据源的 JNDI 名称。

如果要使用 Reporting SQL 生成工具来生成会创建报告表的脚本，那么在此页面上指定的数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要这些数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证脚本。

请注意，数据源的数据库类型必须与您在生成视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

Interact 设计数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 设计时数据库（它也是包括 Campaign 系统表）的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

campaignPartition1DS

Interact 运行时数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 运行时数据库的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

InteractRTDS

Interact 学习数据源 (JNDI)

描述

指定识别 Interact 学习数据库的 JNDI 数据源的名称。

缺省值

Reports | Schemas | Interact | Interact Performance

“交互绩效”模式在以下级别产生联系和响应历史记录度量：渠道、渠道-商品、渠道-细分市场、渠道-交互点、交互式单元、交互式单元-商品、交互式单元-交互点、交互式商品、交互式商品-单元和交互式商品-交互点。

受众键

描述

指定列的名称，此列是此报告模式支持的受众级别的“受众键”。

缺省值

CustomerID

有效值

不超过 255 个字符的字符串值。

如果键包括多列，请在列名之间用逗号隔开。例如，ColumnX,ColumnY。

详细联系历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的“详细联系历史记录”表的名称。

缺省值

UA_DtlContactHist

响应历史记录表

描述

指定此报告模式支持的受众级别的响应历史记录表的名称。

缺省值

UA_ResponseHistory

一段时间的变化

描述

指定由此模式支持的“一段时间”报告所使用的日历时间段。

缺省值

小时，日

有效值

小时、日、周、月、季、年

Reports | Schemas | eMessage

eMessage 跟踪数据源 (JNDI)

描述

指定识别位于 Campaign 系统表中的 eMessage 跟踪表的 JNDI 数据源名称。如果要使用 Reports SQL 生成工具来验证会创建报告表的脚本，那么此数据源必须存在。SQL 生成工具可生成不需要此数据源便可创建报告视图的脚本，但它无法验证这些报告视图。

此数据源的数据库类型必须与您在生成视图或报告表的 SQL 脚本时选择的数据库类型相匹配。

缺省值

campaignPartition1DS

IBM Marketing Operations 配置属性

本节描述 [设置 > 配置](#) 页面上的 IBM Marketing Operations 配置属性。

Marketing Operations supportedLocales

描述

指定在 IBM Marketing Operations 安装中可用的语言环境。只列示您实际使用的语言环境。列示的每个语言环境都会使用服务器上的存储器。所用的存储器量取决于模板的大小和数目。

如果在初始安装或升级之后添加语言环境，那么必须再次执行升级 servlet。有关详细信息，请参阅升级文档。

如果您更改此值，那么必须停止然后重新启动 Marketing Operations 部署才能使更改生效。

缺省值

zh_CN

defaultLocale

描述

指定除非 Marketing Operations 管理员针对特定用户显式覆盖，否则要 IBM Marketing Operations 针对所有用户显示的受支持的语言环境。

如果您更改此值，那么必须停止然后重新启动 Marketing Operations 部署才能使更改生效。

缺省值

zh_CN

Marketing Operations! navigation welcomePageURI

描述

IBM Marketing Operations 索引页的统一资源标识。此值由 IBM EMM 应用程序在内部使用。建议不要更改为此值。

缺省值

affiniumPlan.jsp?cat=projectlist

projectDetailpageURI

描述

IBM Marketing Operations 详细信息页面的统一资源标识。此值由 IBM EMM 应用程序在内部使用。建议不要更改为此值。

缺省值

空白

seedName

描述

由 IBM EMM 应用程序在内部使用。建议不要更改为此值。

缺省值

Plan

类型

描述

由 IBM EMM 应用程序在内部使用。建议不要更改为此值。

缺省值

Plan

httpPort

描述

应用程序服务器用于与 IBM Marketing Operations 应用程序进行连接的端口号。

缺省值

7001

httpsPort

描述

应用程序服务器用于与 IBM Marketing Operations 应用程序进行安全连接的端口号。

缺省值

7001

serverURL

描述

IBM Marketing Operations 安装的 URL。接受使用 HTTP 或 HTTPS 协议的定位器。

缺省值

http://<server>:<port>/plan

logoutURL

描述

在内部使用。建议不要更改为此值。

如果用户单击套件中的注销链接，那么 IBM Marketing Platform 会使用此值来调用每个已注册应用程序的注销处理程序。

缺省值

/uapyservlet?cat=sysmodules&func=logout

displayName

描述

在内部使用。

缺省值

Marketing Operations

Marketing Operations | about

Marketing Operations >about 配置属性将列出有关 IBM Marketing Operations 安装的信息。您无法编辑这些属性。

displayName

描述

产品的显示名称。

值

IBM Marketing Operations

releaseNumber

描述

当前安装的发行版。

值

<version>.<release>.<modification>

copyright

描述

版权年份。

值

<year>

os

描述

安装 IBM Marketing Operations 的操作系统。

值

<operating system and version>

java

描述

Java 的当前版本。

值 *<version>*

support

描述

阅读文档和提出服务请求。

值

http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request

appServer

描述

在其上安装 IBM Marketing Operations 的应用程序服务器的地址。

值

<IP address>

otherString

描述

值

空白

Marketing Operations | umoConfiguration

serverType

描述

应用程序服务器类型。用于日历导出。

有效值

WEBLOGIC 或 WEBSPHERE

缺省值

<server type>

userManagerSyncTime

描述

与 IBM Marketing Platform 的已规划同步之间的时间（以毫秒计）。

缺省值

10800000（毫秒：3 小时）

firstMonthInFiscalYear

描述

设置为您要帐户财年开始的月。帐户的“摘要”选项卡包含仅查看表，该表按月列示该帐户的财政年度的预算信息。此表中的第一个月由此参数确定。

一月用 0 表示。要让财政年度从四月开始，请将 **firstMonthInFiscalYear** 设置为 3。

有效值

整数 0 到 11

缺省值

0

maximumItemsToBeRetainedInRecentVisits

描述

最近访问菜单上要显示的最近访问页面的最大链接数。

缺省值

10（个链接）

maxLimitForTitleString

描述

在页面标题中可以显示的字符的最大数目。如果标题长度超过指定数目，那么 IBM Marketing Operations 会将其剪短。

缺省值

40（个字符）

maximumLimitForBulkUploadItems

描述

可同时上载的附件的最大数目。

缺省值

5（个附件）

workingDaysCalculation

描述

控制 IBM Marketing Operations 计算持续时间的方式。

有效值

- bus: 仅限工作日，仅包括工作日。不包括周末和休息日。
- wkd: 工作日加周末，包括工作日和周末。不包括休息日。
- off: 工作日加休息日，包括所有工作日和休息日。不包括周末。
- all: 包括日历中的所有日期。

缺省值

all

validateAllWizardSteps

描述

使用向导创建程序、项目或请求时，IBM Marketing Operations 会自动验证当前页面上的必需字段是否具有值。此参数控制当用户单击**完成**时，Marketing Operations 是否验证所有页面（选项卡）上的必需字段。

有效值

- True: Marketing Operations 会检查用户未访问的页面（工作流程、跟踪和附件除外）上的必填字段。如果必需字段为空白，那么向导会打开该页面并显示错误消息。
- False: Marketing Operations 不会验证用户未访问的页面上的必填字段。

缺省值

True

enableRevisionHistoryPrompt

描述

确保在保存项目/请求或审批时，提示用户添加更改注释。

有效值

True | False

缺省值

False

useForecastDatesInTaskCalendar

描述

指定在日历视图中显示任务时使用的日期类型。

有效值

- True: 使用预测日期与实际日期来显示任务。
- False: 使用目标日期来显示任务。

缺省值

False

copyRequestProjectCode

描述

控制您是否要将项目代码（PID）从请求转移到项目。如果将此参数设置为 False，那么项目和请求会使用不同的代码。

有效值

True | False

缺省值

True

projectTemplateMonthlyView

描述

控制在项目模板的工作流程中是否允许使用每月视图。

有效值

True | False

缺省值

False

disableAssignmentForUnassignedReviewers

描述

指定如何按角色分配工作以供审批。

disableAssignmentForUnassignedReviewers 参数控制“人员”选项卡上按角色分配工作的行为以便在 workflow 审批中分配审批者。

有效值

- True: 不会将“人员”选项卡中未分配的审批者添加到审批中作为新步骤。
 - Append 选项: 不会更改分配所有者但未分配角色现有审批者。即使“人员”选项卡含有具有“未分配”角色的审阅者, 也不会添加新审批者步骤。
 - Replace 选项: 用空格替换没有角色但已分配审批者的现有所有者。即使“人员”选项卡含有具有“未分配”角色的审阅者, 也不会添加新审批者步骤。
- False: 将未分配的审批者添加到审批。
 - Append 选项: 如果审批具有已分配步骤但没有已定义角色的所有者, 那么将没有角色的所有审阅者作为审阅者追加至审批。
 - Replace 选项: 用“人员”选项卡上未分配的审批者替换审批的现有审批者。

缺省值

False

enableApplicationLevelCaching

描述

指示是否启用应用程序级别高速缓存。要在未启用高速缓存消息多点广播的集群环境中取得最好的效果, 请考虑关闭 Marketing Operations 的应用程序级别高速缓存。

有效值

True | False

缺省值

True

customAccessLevelEnabled

描述

确定在 IBM Marketing Operations 中是否使用定制访问级别 (项目角色)。

有效值

- True: 根据“对象访问级别”和“定制访问级别”（项目角色）评估用户对项目和请求的访问权，并对定制选项卡启用选项卡安全性。
- False: 仅根据“对象访问级别”（对象隐式角色）评估用户对项目和请求的访问权，并关闭定制选项卡的选项卡安全性。

缺省值

True

enableUniqueIdsAcrossTemplatizableObjects

描述

确定是否对所有从模板创建的对象（例如程序、项目、计划和发票）使用唯一的内部标识。

有效值

- True 会在从模板创建的所有对象之间启用唯一的内部标识。此配置允许系统对不同对象类型使用同一个表，从而简化了跨对象报告。
- False 会在从模板创建的所有对象之间禁用唯一的内部标识。

缺省值

True

FMEnabled

描述

启用和禁用“财务管理模块”，其确定“帐户”、“发票”和“预算”选项卡是否出现在产品中。

有效值

True | False

缺省值

False

FMProjVendorEnabled

描述

用来显示/隐藏项目行项的供应商列的参数。

有效值

True | False

缺省值

False

FMPrgmVendorEnabled

描述

用来显示/隐藏程序行项的供应商列的参数。

有效值

True | False

缺省值

False

Marketing Operations | umoConfiguration | Approvals specifyDenyReasons

描述

启用拒绝审批的原因的可定制列表。当启用时，管理员将填充带有选项的“审批拒绝原因”列表，然后将拒绝原因与每个工作流程模板以及定义工作流程的每个项目模板关联。需要拒绝审批的用户或者审批中的项目才能选择其中一个预定义的原因。

有效值

True | False

缺省值

False

Marketing Operations | umoConfiguration | templates

要点：建议不要更改为对这些参数提供的缺省值。

templatesDir

描述

确定包含所有项目模板定义的目录，这些定义存储在 XML 文件中。
使用标准路径。

缺省值

<IBM_EMM_Home>/<MarketingOperations_Home>/templates

assetTemplatesFile

描述

定义资产模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

asset_templates.xml

planTemplatesFile

描述

定义计划模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

plan_templates.xml

programTemplatesFile

描述

定义程序模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

program_templates.xml

projectTemplatesFile

描述

定义项目模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

project_templates.xml

invoiceTemplatesFile

描述

定义发票模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

invoice_templates.xml

componentTemplatesFile

描述

定义定制市场营销对象类型模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

component_templates.xml

metricsTemplateFile

描述

定义度量模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

metric_definition.xml

teamTemplatesFile

描述

定义团队模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

team_templates.xml

offerTemplatesFile

描述

定义商品模板的 XML 文件。此文件必须位于由 **templatesDir** 指定的目录中。

缺省值

uap_sys_default_offer_comp_type_templates.xml

Marketing Operations | umoConfiguration | attachmentFolders

uploadDir

描述

存储项目附件的上载目录。

缺省值

<MarketingOperations_Home>/projectattachments

planUploadDir

描述

存储计划附件的上载目录。

缺省值

<MarketingOperations_Home>/planattachments

programUploadDir

描述

存储程序附件的上载目录。

缺省值

<MarketingOperations_Home>/programattachments

componentUploadDir

描述

存储市场营销对象附件的上载目录。

缺省值

<MarketingOperations_Home>/componentattachments

taskUploadDir

描述

存储任务附件的上载目录。

缺省值

<MarketingOperations_Home>/taskattachments

approvalUploadDir

描述

存储审批项目的上载目录。

缺省值

<MarketingOperations_Home>/approvalitems

assetUploadDir

描述

存储资产的上载目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/assets`

accountUploadDir

描述

存储帐户附件的上载目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/accountattachments`

invoiceUploadDir

描述

存储发票附件的上载目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/invoiceattachments`

graphicalRefUploadDir

描述

存储属性图像的上载目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/graphicalrefimages`

templateImageDir

描述

存储模板图像的上载目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/images`

recentDataDir

描述

存储每个用户的最近数据（已序列化）的临时目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/recentdata`

workingAreaDir

描述

存储在网格导入期间上载的 CSV 文件的临时目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/umotemp`

managedListDir

描述

存储受管理列表定义的上载目录。

缺省值

`<MarketingOperations_Home>/managedList`

Marketing Operations | umoConfiguration | Email

notifyEmailMonitorJavaMailHost

描述

可选字符串，指定电子邮件通知邮件服务器的 DNS 主机名或其带点格式的 IP 地址。设置为您的 SMTP 服务器的机器名或 IP 地址。

如果尚未向 IBM Marketing Operations 提供使用上述会话参数的现有 JavaMail 会话，并且代理标记为“完成”，那么需要此参数。

缺省值

[CHANGE-ME]

notifyDefaultSenderEmailAddress

描述

设置为有效的电子邮件地址。当没有有效的电子邮件地址可用于发送通知电子邮件时，系统会将电子邮件发送到此地址。

缺省值

[CHANGE-ME]

notifySenderAddressOverride

描述

使用此参数指定用于通知的 REPLY-TO 和 FROM 电子邮件地址的标准值。缺省情况下，会使用事件所有者的电子邮件地址来填充这些地址。

缺省值

空白

Marketing Operations | umoConfiguration | markup

IBM Marketing Operations 提供用于对附件进行注释的标记工具。可以使用 Adobe Acrobat 标记或本机 Marketing Operations 标记。使用此类别中的属性来配置要使用的选项。

markupServerType

描述

确定要使用的标记选项。

有效值

- SOAP 可让用户在 PDF 文档中编辑和查看标记。标记需要 Adobe Acrobat Professional。如果指定，那么用户无法查看先前使用本机 Marketing Operations 方法在 Web 浏览器中制作的标记。

如果指定 SOAP，那么还必须配置 **markupServerURL** 和 **useCustomMarkup** 参数。

- MCM 启用本机 Marketing Operations 标记方法，以允许用户在 Web 浏览器中编辑和查看标记。如果指定，那么用户无法编辑或查看先前使用 Adobe Acrobat 在 PDF 中制作的标记。
- 如果保留为空白，那么会禁用标记功能，并且不会显示查看/添加标记链接。

缺省值

MCM

markupServerURL

描述

依赖于 **markupServerType** = SOAP。

设置为托管标记服务器的计算机的 URL，包括 Web 应用程序服务器用于侦听的端口号。URL 必须包含标准主机名称。

接受使用 HTTP 或 HTTPS 协议的定位器。

缺省值

http://<server>:<port>/plan/services/collabService?wsdl

useCustomMarkup

描述

确定 Windows 用户是否能够使用 **Acrobat 发送/接收注释**按钮来发送和接收标记注释。

有效值

- True: Windows 用户只能使用 **Acrobat 发送/接收注释**按钮来发送和接收标记注释。UMO_Markup_Collaboration.js 文件必须存在于客户端 Acrobat 安装的 javascripts 文件夹中。

依赖于 **markupServerType** = SOAP。

- False: Windows 用户只能使用 Marketing Operations 定制的**发送注释**按钮来发送和接收标记注释。他们不能使用 Acrobat 按钮，并且必须配置 Acrobat 以启用 IBM Marketing Operations**注释**工具栏。有关审阅 PDF 文件的更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 用户指南》。

缺省值

True

instantMarkupFileConversion

描述

如果是 True，那么 IBM Marketing Operations 会在 PDF 附件一上载时就将它们转换为图像，而不是在用户第一次打开该项目以制作标记时执行此转换。

有效值

True | False

缺省值

False

Marketing Operations | umoConfiguration | grid gridmaxrow

描述

用于定义要在网格中检索的最大行数的可选整数。缺省值 -1 会检索所有行。

缺省值

-1

reloadRuleFile

描述

可选布尔值参数，指示是否需要重新装入网格验证插件。

有效值

True | False

缺省值

True

gridDataValidationClass

描述

用于指定定制网格数据验证类的可选参数。如果未指定，那么会使用缺省的内置插件来进行网格数据验证。

缺省值

空白

tvcDataImportFieldDelimiterCSV

描述

用于对导入到网格中的数据进行解析的定界符。缺省值是逗号 (,)。

缺省值

, (逗号)

maximumFileSizeToImportCSVFile

描述

表示导入 TVC 的逗号分隔数据时可以上载的最大文件大小（以 MB 计）。

缺省值

0（无限制）

maximumRowsToBeDisplayedPerPageInGridView

描述

指定网格视图中每页要显示的行数。

有效值

正整数

缺省值

100

griddataxsd

描述

网格数据 XSD 文件的名称。

缺省值

griddataschema.xsd

gridpluginxsd

描述

网格插件 XSD 文件的名称。

缺省值

gridplugin.xsd

gridrulesxsd

描述

网格规则 XSD 文件的名称。

缺省值

gridrules.xsd

Marketing Operations | umoConfiguration | workflow

hideDetailedDateTime

描述

任务页面中详细日期时间的可选显示/隐藏参数。

有效值

True | False

缺省值

False

daysInPastRecentTask

描述

此参数确定任务在多长时间视为“最近任务”。如果任务为“活动”并且开始至今的天数小于此天数，或任务的“目标结束日期”介于今天与过去此天数之间，那么该任务将显示为最近任务。

有效值

正整数

缺省值

14（天）

daysInFutureUpcomingTasks

描述

此参数确定查找未来多少天内即将到来的任务。如果任务在后 **daysInFutureUpcomingTasks** 开始或者未在当前日期之前结束，那么它是即将到来的任务。

有效值

正整数

缺省值

14（天）

beginningOfDay

描述

工作日的开始小时。此参数用来计算使用小数持续时间的工作流程中的日期时间。

有效值

从 0 到 12 的整数

缺省值

9 (9 AM)

numberOfHoursPerDay

描述

每天的小时数。此参数用来计算使用小数持续时间的工作流程中的日期时间。

有效值

从 1 到 24 的整数

缺省值

8（小时）

mileStoneRowBGColor

描述

定义工作流程任务的背景色。要指定值，请在颜色的六个字符的十六进制代码前面插入 # 字符。例如，#0099CC。

缺省值

#DDDDDD

Marketing Operations | umoConfiguration | integrationServices

enableIntegrationServices

描述

启用或禁用“集成服务”模块，第三方用户可以使用该模块来通过 Web Service 和触发器访问 IBM Marketing Operations 功能。

有效值

True | False

缺省值

False

integrationProcedureDefinitionPath

描述

定制过程定义 XML 文件的可选完整文件路径。

缺省值

<IBM_EMM_Home>/<MarketingOperations_Home>/devkits/integration/examples/src/procedure/procedure-plugins.xml

integrationProcedureClasspathURL

描述

定制过程的类路径的 URL。

缺省值

file:///<IBM_EMM_Home>/<MarketingOperations_Home>/devkits/integration/examples/classes/

Marketing Operations | umoConfiguration | campaignIntegration

defaultCampaignPartition

描述

当 IBM Marketing Operations 与 IBM Campaign 集成时，如果未在项目模板中定义 campaign-partition-id，那么此参数指定缺省 Campaign 分区。

缺省值

partition1

webServiceTimeoutInMilliseconds

描述

为 Web Service 集成 API 调用而添加。此参数用作 Web Service API 调用的超时。

缺省值

1800000 毫秒（30 分钟）

Marketing Operations | umoConfiguration | reports

reportsAnalysisSectionHome

描述

指示“分析部分”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Plan']

reportsAnalysisTabHome

描述

指示“分析选项卡”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Plan - Object Specific Reports']

cacheListOfReports

描述

此参数将启用对象实例的分析页面上报告列表的高速缓存。

有效值

True | False

缺省值

False

Marketing Operations | umoConfiguration | invoiceRollup

invoiceRollupMode

描述

指定上滚如何发生。可接受的值如下所示。

有效值

- **immediate**: 在每次将发票标记为“已支付”时发生上滚。
- **schedule**: 定期发生上滚。

如果将此参数设置为 **schedule**，那么系统会使用下列参数来确定上滚何时发生。

- **invoiceRollupScheduledStartTime**
- **invoiceRollupScheduledPollPeriod**

缺省值

immediate

invoiceRollupScheduledStartTime

描述

如果 **invoiceRollupMode** 是 **schedule**，那么此参数的使用方式如下所示。

- 如果此参数包含值（例如 11:00 pm），则该值是日程安排的开始时间。

- 如果未定义此参数，那么上滚日程安排会在服务器启动时开始。

如果 **invoiceRollupMode** 是 **immediate**，那么不使用此参数。

缺省值

11:00 pm

invoiceRollupScheduledPollPeriod

描述

如果 **invoiceRollupMode** 是 **schedule**，那么此参数会指定上滚发生的轮询周期（以秒计）。

如果 **invoiceRollupMode** 是 **immediate**，那么不使用此参数。

缺省值

3600（1 小时）

Marketing Operations | umoConfiguration | database

fileName

描述

用于使用 JNDI 查找装入数据源的文件的途径。

缺省值

plan_datasources.xml

sqlServerSchemaName

描述

指定要使用的数据库模式。仅当要将 SQL Server 用作 IBM Marketing Operations 数据库时，此参数才适用。

缺省值

dbo

db2ServerSchemaName

要点：建议不要更改为对此参数提供的缺省值。

描述

由 IBM EMM 应用程序在内部使用。

缺省值

空白

thresholdForUseOfSubSelects

描述

指定应该在 SQL 的 IN 子句中使用（用于列示页面）的记录数以外的记录数，而不是 IN 子句中的实际条目标识。设置此参数可提高具有许多应用程序数据的

IBM Marketing Operations 安装的性能。除非您遇到性能问题，否则最好不要更改此值。如果缺少或已注释掉此参数，那么数据库的行为方式就如同将阈值设置为非常大的值。

缺省值

3000（条记录）

commonDataAccessLayerFetchSize

描述

此参数指定某些性能敏感且重要的查询的结果集访存大小。

缺省值

0

commonDataAccessLayerMaxResultSetSize

描述

此参数指定某些性能敏感且重要的查询的最大结果集大小。

缺省值

-1

useDBSortForAllList

描述

此参数用于配置所有 IBM Marketing Operations 列表处理程序。使用另一个 **useDBSortFor<module>List** 参数来覆盖特定列表的调页行为。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForPlanList

描述

此参数用来配置“计划列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForProjectList

描述

此参数用来配置“项目列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForTaskList

描述

此参数用来配置“任务列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForProgramList

描述

此参数用来配置“问题列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForApprovalList

描述

此参数用来配置“审批列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForInvoiceList

描述

此参数用来配置“发票列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

useDBSortForAlerts

描述

此参数用来配置“警报列表处理程序”。

有效值

- True: 一次从数据库获取一页列表数据。
- False: 高速缓存所有列表数据。

缺省值

True

Marketing Operations | umoConfiguration | listingPages listItemsPerPage

描述

指定在一个列表页面中显示多少个项目（行）。此值应该大于 0。

缺省值

10

listPageGroupSize

描述

指定列表导航器内列表页面中可视页数的大小。例如，第 1-5 页是一个页组。此值应该大于 0。

缺省值

5

maximumItemsToBeDisplayedInCalendar

描述

系统在日历上显示的对象（计划、程序、项目或任务）的最大数目。请使用此参数来限制用户选择日志视图时显示的对象数。数字 0 表示没有限制。

缺省值

0

listDisplayShowAll

描述

在列表页面上显示“显示全部”链接。

缺省值

False

有效值

True | False

Marketing Operations | umoConfiguration | objectCodeLocking

enablePersistentObjectLock

描述

如果在集群环境中部署 IBM Marketing Operations，那么必须将此参数设置为 True。对象锁定信息将持久保存在数据库中。

有效值

True | False

缺省值

False

lockProjectCode

描述

确定用户是否能够在项目的“摘要”选项卡上编辑项目代码或 PID。

有效值

- True: 启用锁定。
- False: 禁用锁定。

缺省值

True

lockProgramCode

描述

确定用户是否能够在程序的“摘要”选项卡上编辑程序代码或 PID。

有效值

- True: 启用锁定。
- False: 禁用锁定。

缺省值

True

lockPlanCode

描述

确定用户是否能够在计划的“计划摘要”选项卡上编辑计划代码或 PID。

有效值

- True: 启用锁定。
- False: 禁用锁定。

缺省值

True

lockMarketingObjectCode

描述

确定用户是否能够在市场营销对象的“摘要”选项卡上编辑市场营销对象代码或 PID。

有效值

- True: 启用锁定。
- False: 禁用锁定。

缺省值

True

lockAssetCode

描述

确定用户是否能够在资产的“摘要”选项卡上编辑资产代码或 PID。

有效值

- True: 启用锁定。
- False: 禁用锁定。

缺省值

True

Marketing Operations | umoConfiguration | thumbnailGeneration

trueTypeFontDir

描述

指定 True Type 字体所在的目录。在使用 Aspose 的非 Windows 平台上生成缩略图需要此参数。对于 Windows 安装，此参数是可选的。

缺省值

空白

coreThreadPoolSize

描述

指定保留在缩略图生成器线程的线程池中持久线程数。

缺省值

5

maxThreadPoolSize

描述

指定缩略图生成器线程的线程池中允许的线程的最大数目。

缺省值

10

threadKeepAliveTime

描述

用于配置缩略图生成器线程的保持活动时间的参数。

缺省值

60

threadQueueSize

描述

用于配置缩略图生成器线程的线程队列大小的参数。

缺省值

20

disableThumbnailGeneration

描述

确定是否为上载的文档生成缩略图图像。值 `True` 将启用缩略图生成。

缺省值

`False`

有效值

`True` | `False`

markupImgQuality

描述

要应用于所呈现页面的放大率或缩放因子。

缺省值

1

Marketing Operations | umoConfiguration | Scheduler | intraDay

schedulerPollPeriod

描述

用于定义批处理作业计算每天项目运行状态运行的频率（以秒计）。

注： 只有每天的批处理作业才更新报告所使用的项目运行状态历史记录。

缺省值

60（秒）

Marketing Operations | umoConfiguration | Scheduler | daily schedulerStartTime

描述

定义用于计算项目运行状态的批处理作业的开始时间。本作业还完成以下操作:

- 更新报告所使用的项目运行状态历史记录。
- 向预订电子邮件通知的用户启动电子邮件通知的分发。

注: 仅当计算未在运行时, 系统才会启动此批处理作业。定义此参数, 以便作业在不同于 **intraDay** 参数的时间并且在用户无法手动请求此计算时启动。

缺省值

11:00 pm

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications

notifyPlanBaseURL

描述

IBM Marketing Operations 部署的 URL, 包括主机名和端口号。Marketing Operations 将此 URL 包括在包含指向 Marketing Operations 中其他信息的链接的通知中。

注: 除非您的邮件客户机和 IBM Marketing Operations 服务器在相同的机器上运行, 否则不要使用“localhost”作为服务器名称。

缺省值

http://<server>:<port>/plan/affiniumplan.jsp

notifyDelegateClassName

描述

要由服务进行实例化的代理实现的标准 Java 类名。此类必须实现 com.unicacorp.afc.service.IServiceImpl 接口。如果未指定, 那么将缺省为本地实现。

缺省值

空白

notifyIsDelegateComplete

描述

可选布尔值字符串, 指示代理实现是否完整。如果未指定, 那么缺省为 True。

缺省值

True

有效值

True | False

notifyEventMonitorStartTime

描述

指定在 IBM Marketing Operations 启动后事件通知监视器流程首次开始的时间。根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:45 pm。

缺省值

空白（Marketing Operations 启动后立即开始）。

notifyEventMonitorPollPeriod

描述

定义事件监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。在轮询周期之间，事件将在事件队列中累积；较短的轮询周期将较快处理通知，但可能会造成更多系统开销。如果您擦除缺省值并让该值保留为空白，那么轮询周期将缺省为较短的时间段，通常在一分钟以下。

缺省值

5（秒）

notifyEventMonitorRemoveSize

描述

指定要一次性从队列中除去的事件数。事件监视器会以此值指定的增量从事件队列中除去事件，直到全部除去为止。

注：您可以将此值设置为 1 以外的其他数字，以提高事件处理性能。但是，如果在除去的事件得到处理之前服务主机当机，那么会有丢失事件的风险。

缺省值

10

alertCountRefreshPeriodInSeconds

描述

指定警报计数的系统范围警报计数刷新周期（以秒计）。在用户登录之后，此计数会显示在导航栏顶部附近。

注：如果更改刷新周期来以更快频率轮询，那么在多用户环境中可能会影响性能。

缺省值

180（3 分钟）

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | Email

notifyEMailMonitorStartTime

描述

指定在 IBM Marketing Operations 启动后电子邮件监视器流程首次运行的时间。根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 pm。

缺省值

空白（IBM Marketing Operations 启动后立即运行）。

notifyEMailMonitorPollPeriod

描述

定义电子邮件监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

注：与事件一样，在轮询周期之间，电子邮件消息将在队列中累积；较短的轮询周期将较快地发送电子邮件消息，但可能会增加系统开销。

缺省值

60（秒）

notifyEMailMonitorJavaMailSession

描述

要用于电子邮件通知的现有已初始化 JavaMail 会话的 JNDI 名称。如果未指定且代表标记为 Complete，那么必须提供 JavaMail 主机参数，以便 IBM Marketing Operations 可以创建会话。

缺省值

空白

notifyEMailMonitorJavaMailProtocol

描述

指定要用于电子邮件通知的邮件服务器传输协议。

缺省值

smtp

notifyEMailMonitorRemoveSize

描述

指定一次要从队列中除去的电子邮件数目。电子邮件监视器会继续以此增量从电子邮件队列中除去电子邮件，直到全部除去为止。

注：您可以将此值设置为 1 以外的其他数字，以提高电子邮件处理性能。但是，如果在除去的电子邮件得到处理之前服务主机关闭，那么将存在电子邮件丢失的风险。

缺省值

10（封电子邮件）

notifyEMailMonitorMaximumResends

描述

指定系统尝试发送的电子邮件消息（首次尝试发送失败）的最多次数。发送失败时，会将电子邮件放回队列中，直至达到此参数允许的最多尝试次数。

例如，将 **notifyEMailMonitorPollPeriod** 设置为每 60 秒进行轮询。将 **notifyEMailMonitorMaximumResends** 属性设置为 60 次尝试会导致电子邮件监

视器在每次轮询（即，每分钟）中尝试重新发送一次失败消息，最长持续一小时。值 1440 (24x60) 将导致电子邮件监视器每分钟进行尝试，最长持续 24 小时。

缺省值

1（次尝试）

showUserNameInEmailNotificationTitle

描述

指定 IBM Marketing Operations 通知和警报系统是否在电子邮件通知的**发件人**字段中包括用户名。

注：此设置仅适用于由 IBM Marketing Operations 中的通知和警报系统发送的电子邮件。

有效值

- True: Marketing Operations 会将用户名追加至消息标题，并在电子邮件的**发件人**字段中同时显示两者
- False: Marketing Operations 在**发件人**字段中仅显示消息标题

缺省值

False

notifyEMailMonitorJavaMailDebug

描述

指定是否设置 JavaMail 调试方式。

有效值

- True: 启用 JavaMail 调试。
- False: 禁用调试跟踪。

缺省值

False

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | project

notifyProjectAlarmMonitorStartTime

描述

指定在 IBM Marketing Operations 启动后项目报警监视器首次运行的时间。根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 pm。如果您擦除缺省值并让该值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

缺省值

10:00 pm

notifyProjectAlarmMonitorPollPeriod

描述

定义项目和程序警报监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

缺省值

空白（60 秒）

notifyProjectAlarmMonitorScheduledStartCondition

描述

定义项目的开始日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1（天）

notifyProjectAlarmMonitorScheduledEndCondition

描述

定义项目的结束日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送结束通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3（天）

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledStartCondition

描述

定义任务的开始日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送开始通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1（天）

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledEndCondition

描述

定义任务的结束日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送结束通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3（天）

notifyProjectAlarmMonitorTaskLateCondition

描述

定义任务的开始日期之后多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送任务未开始的通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3（天）

notifyProjectAlarmMonitorTaskOverdueCondition

描述

定义任务的结束日期之后多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送任务未完成的通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3（天）

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledMilestoneCondition

描述

定义里程碑任务的开始日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将发送通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1（天）

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | projectRequest

notifyRequestAlarmMonitorLateCondition

描述

定义多少天后，IBM Marketing Operations 将发送请求已延迟的通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3（天）

notifyRequestAlarmMonitorScheduledEndCondition

描述

定义请求的结束日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送结束通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1 (天)

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | program

notifyProgramAlarmMonitorScheduledStartCondition

描述

定义程序的开始日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送开始通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1 (天)

notifyProgramAlarmMonitorScheduledEndCondition

描述

定义程序的结束日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送结束通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3 (天)

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | marketingObject

notifyComponentAlarmMonitorScheduledStartCondition

描述

指定市场营销对象的开始日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送开始通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1 (天)

notifyComponentAlarmMonitorScheduledEndCondition

描述

指定市场营销对象的结束日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将向用户发送结束通知。

注：如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3 (天)

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | approval

notifyApprovalAlarmMonitorStartTime

描述

指定在 IBM Marketing Operations 启动后审批报警监视器首次开始处理的时间。根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 `11:59 pm`。如果您删除缺省值并让此值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

注：为了取得最好的效果，请将警报监视器配置为在非高峰小时开始并使其开始时间交错，以分散数据处理负载。

缺省值

9:00 pm

notifyApprovalAlarmMonitorPollPeriod

描述

指定审核警报监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

缺省值

空白（60 秒）

notifyApprovalAlarmMonitorLateCondition

描述

指定审批的开始日期之后多少天，系统开始通知用户审批延迟。

注：如果此值是 `-1`，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

3（天）

notifyApprovalAlarmMonitorScheduledEndCondition

描述

指定审批的结束日期之前多少天，系统开始向用户发送结束通知。

注：如果此值是 `-1`，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

1（天）

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | asset

notifyAssetAlarmMonitorStartTime

描述

指定在 IBM Marketing Operations 启动后资产报警监视器流程首次运行的时间。根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本确定值的格式。例

如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 pm。如果您删除缺省值并让此值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

注： 为了取得最好的效果，请将警报监视器配置为在非高峰小时开始并使其开始时间交错，以分散数据处理负载。

缺省值

11:00 pm

notifyAssetAlarmMonitorPollPeriod

描述

指定资产警报监视器在轮询之间休眠的时间（以秒计）。

缺省值

空白（60 秒）

notifyAssetAlarmMonitorExpirationCondition

描述

指定资产即将到期之前多少天，IBM Marketing Operations 将通知用户该资产即将到期。

注： 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会检查是否到期。

缺省值

5（天）

Marketing Operations | umoConfiguration | Notifications | invoice

notifyInvoiceAlarmMonitorStartTime

描述

指定在 IBM Marketing Operations 启动后发票报警监视器流程首次运行的时间。根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本确定值的格式。例如，如果语言环境是“美国英语”，那么有效的字符串可能是 11:59 pm。如果您删除缺省值并让该值保留为空白，那么监视器将会在创建后立即启动。

注： 为了取得最好的效果，请将警报监视器配置为在非高峰小时开始并使其开始时间交错，以分散数据处理负载。

缺省值

9:00 pm

notifyInvoiceAlarmMonitorDueCondition

描述

指定发票到期日期之前多少天，IBM Marketing Operations 将通知用户发票即将到期。

注： 如果此值是 -1，那么 Marketing Operations 不会发送这些通知。

缺省值

5 (天)

Campaign 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 Campaign 配置属性。

Campaign

这些配置属性指定 Campaign 安装支持的组件应用程序和语言环境。

currencyLocale

描述

currencyLocale 属性是控制如何在 Campaign Web 应用程序中显示货币而不考虑显示语言环境的全局设置。

要点: 显示语言环境更改 (例如, 如果实现多语言环境功能并且显示语言环境根据用户特定的语言环境更改) 时, Campaign 不会执行货币转换。您必须知道, 切换语言环境时, 例如从美国英语 (其中货币金额例如是 US\$10.00) 切换为法语语言环境, 货币金额保留不变 (10,00), 即使货币符号已随语言环境更改也是如此。

缺省值

zh_CN

supportedLocales

描述

supportedLocales 属性指定 Campaign 支持的语言环境或语言-语言环境对。当您安装 Campaign 时, 此属性的值由安装程序设置。

缺省值

Campaign 已本地化为的所有语言/语言环境。

defaultLocale

描述

defaultLocale 属性指定将 supportedLocales 属性中的哪个语言环境视为 Campaign 的缺省显示语言环境。当您安装 Campaign 时, 此属性的值由安装程序设置。

缺省值

zh

acoInstalled

路径

描述

acoInstalled 属性指定是否已安装 Contact Optimization。

当已安装并配置 Contact Optimization 时，请将值设置为 yes，这会导致在流程图中显示 Contact Optimization 流程。如果值是 true 且未安装或配置 Contact Optimization，那么会显示该流程但处于禁用状态（变灰）。

缺省值

false

有效值

false 和 true

collaborateInstalled

描述

collaborateInstalled 属性指定是否已安装 Distributed Marketing。当已安装并配置 Distributed Marketing 时，请将值设置为 true，这会导致 Distributed Marketing 功能在 Campaign 用户界面中可用。

缺省值

false

有效值

true | false

Campaign | Collaborate

此类别中的属性与 Distributed Marketing 配置相关。

CollaborateIntegrationServicesURL

描述

CollaborateIntegrationServicesURL 属性指定 Distributed Marketing 的服务器和端口号。当用户将流程图发布至 Distributed Marketing 时，此 URL 由 Campaign 使用。

缺省值

http://localhost:7001/collaborate/services/
CollaborateIntegrationServices/1.0

Campaign | navigation

此类别中的一些属性在内部使用，不应该更改。

welcomePageURI

描述

welcomePageURI 属性由 IBM 应用程序在内部使用。它指定 Campaign 索引页面的统一资源标识。不应该更改此值。

缺省值

未定义缺省值。

seedName

描述

seedName 属性由 IBM 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

缺省值

未定义缺省值。

type

描述

Campaign > navigation > type 属性由 IBM 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

缺省值

未定义缺省值。

httpPort

描述

此属性指定由 Campaign Web 应用程序服务器使用的端口。如果 Campaign 安装使用非缺省端口，那么必须编辑此属性的值。

缺省值

7001

httpsPort

描述

如果已配置 SSL，那么此属性指定由 Campaign Web 应用程序服务器用于安全连接的端口。如果 Campaign 安装使用非缺省安全端口，那么必须编辑此属性的值。

缺省值

7001

serverURL

描述

Campaign > navigation > serverURL 属性指定由 Campaign 使用的 URL。如果 Campaign 安装具有非缺省 URL，那么应该按如下所示编辑值：

`http://machine_name_or_IP_address:port_number/context-root`

缺省值

`http://localhost:7001/Campaign`

serverURLInternal

描述

serverURLInternal 属性指定使用 SiteMinder 时 Campaign Web 应用程序的 URL；此属性还用于与其他 IBM EMM 应用程序（例如 eMessage 和 Interact）进行内部通信。如果此属性为空，那么将使用 serverURL 属性中的值。如

果您需要将内部应用程序通信设置为 HTTP 而将外部通信设置为 HTTPS，请修改此属性。如果使用 SiteMinder，那么必须按照以下格式将此值设置为 Campaign Web 应用程序服务器的 URL：

`http://machine_name_or_IP_address:port_number/context-root`

缺省值

未定义缺省值。

campaignDetailPageURI

描述

campaignDetailPageURI 属性由 IBM 应用程序在内部使用。它指定 Campaign 详细信息页面的统一资源标识。不应该更改此值。

缺省值

`campaignDetails.do?id=`

flowchartDetailPageURI

描述

flowchartDetailPageURI 属性用于构造 URL 以导航至特定竞销活动中流程图的详细信息。不应该更改此值。

缺省值

`flowchartDetails.do?campaignID=&id=`

offerDetailPageURI

描述

offerDetailPageURI 属性用于构造 URL 以导航至特定商品的详细信息。不应该更改此值。

缺省值

`offerDetails.do?id=`

offerlistDetailPageURI

描述

offerlistDetailPageURI 属性用于构造 URL 以导航至特定商品列表的详细信息。不应该更改此值。

缺省值

`displayOfferList.do?offerListId=`

displayName

描述

displayName 属性指定用于存在于每个 IBM 产品 GUI 内下拉菜单中的 Campaign 链接的链接文本。

缺省值

Campaign

Campaign | caching

此高速缓存类别中的属性指定保留渠道、计划、竞销活动、会话和商品的高速缓存数据的时间长度。

offerTemplateDataTTLSeconds

描述

`offerTemplateDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“商品模板”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

campaignDataTTLSeconds

描述

`campaignDataTTLSeconds` 属性指定系统保留 Campaign 高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

sessionDataTTLSeconds

描述

`sessionDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“会话”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

folderTreeDataTTLSeconds

描述

`folderTreeDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“文件夹树”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

attributeDataTTLSeconds

描述

`attributeDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“商品属性”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

initiativeDataTTLSeconds

描述

`initiativeDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“计划”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

offerDataTTLSeconds

描述

`offerDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“商品”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

segmentDataTTLSeconds

描述

`segmentDataTTLSeconds` 属性指定系统保留“细分市场”高速缓存数据的时间长度（即生存时间，以秒计）。空值表示从不清除高速缓存数据。

缺省值

600（10 分钟）

Campaign | partitions

此类别包含用于配置所有 Campaign 分区（包括名为 `partition1` 的缺省分区）的属性。应该为每个 Campaign 分区创建一个类别。本节描述 `partition[n]` 类别中的属性，它们应用于您在 Campaign 中配置的所有分区。

Campaign | partitions | partition[n] | eMessage

此类别中的属性允许您定义收件人列表的特征以及指定将列表上载至 IBM EMM Hosted Services 的资源的位置。

eMessagePluginJarFile

描述

作为“收件人列表上载器”(RLU) 运行的文件所在位置的完整路径。Campaign 的此插件会将 OLT 数据和相关联的元数据上载至由 IBM 主管的远程服务。可以指定的位置必须是主管 Campaign Web 应用程序服务器的机器上文件系统上的完整本地目录路径。

运行安装程序时，IBM 安装程序会自动为缺省分区填充此设置。对于其他分区，必须手动配置此属性。因为每个 eMessage 安装只有一个 RLU，所以所有分区都必须为 RLU 指定相同的位置。

除非得到 IBM 指示，否则不要更改此设置。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

安装 Campaign Web 服务器的机器的完整本地目录路径。

defaultSeedInterval

描述

如果 defaultSeedType 是 Distribute list, 那么消息数在消息数之间。

缺省值

1000

defaultSeedType

描述

eMessage 用来将地址插入到收件人列表中的缺省方法。

缺省值

Distribute IDS

有效值

- 分发标识 - 根据收件人列表大小和可用的地址数平均分发标识, 在整个收件人列表中以相等的间隔插入地址。
- 分发列表 - 在主列表中每隔 defaultSeedInterval 个标识插入地址。在整个收件人列表中以指定的间隔插入可用地址的整个列表。必须指定插入点之间的间隔。

oltTableNamePrefix

描述

在输出列表表的生成模式中使用。必须定义此参数。

缺省值

OLT

有效值

前缀只能包含不超过 8 个字母数字或下划线字符, 并且必须以字母开头。

oltDimTableSupport

描述

此配置参数控制将维表添加至在 eMessage 模式中创建的输出列表表 (OLT) 的能力。使用电子邮件的高级脚本编制来在电子邮件消息中创建数据表需要维表。

缺省设置是 False。必须将此属性设置为 True, 以使市场营销人员能够在使用 eMessage 进程来定义收件人列表时创建维表。有关创建数据表和使用电子邮件的高级脚本的更多信息, 请参阅《IBM eMessage 用户指南》。

缺省值

False

有效值

True | False

Campaign | partitions | partition[n] | reports

这些配置属性定义报告的文件夹。

offerAnalysisTabCachedFolder

描述

offerAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）商品报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

描述

segmentAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在细分市场的“分析”选项卡上列示的细分市场的报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='segment']/folder[@name='cached']
```

offerAnalysisTabOnDemandFolder

描述

offerAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含商品的“分析”选项卡上列示的商品报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']
```

segmentAnalysisTabCachedFolder

描述

segmentAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）段报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='segment']
```

analysisSectionFolder

描述

analysisSectionFolder 属性指定存储报告规范的根文件夹的位置。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']
```

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

描述

campaignAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的竞销活动报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='campaign']
```

campaignAnalysisTabCachedFolder

描述

campaignAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）竞销活动报告的指定项。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='campaign']/folder[@name='cached']
```

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

描述

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的 eMessage 报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']
```

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

描述

Interact 报告的报告服务器文件夹字符串。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']
```

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

描述

“交互式渠道”分析选项卡报告的报告服务器文件夹字符串

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='interactive channel']
```

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | validation

与 Campaign 一起提供的“验证插件开发包”(PDK)，允许第三方开发定制验证逻辑以在 Campaign 中使用。partition[n] > validation 类别中的属性指定定制验证程序的类路径和类名，以及可选的配置字符串。

validationClass

描述

validationClass 属性指定在 Campaign 中用于验证的类的名称。类的路径在 validationClasspath 属性中指定。该类的包名必须完全限定。

例如:

```
com.unica.campaign.core.validation.samples.SimpleCampaignValidator
```

指出样本代码中的 SimpleCampaignValidator 类。

缺省情况下，未定义此属性，这导致 Campaign 不执行定制验证。

缺省值

未定义缺省值。

validationConfigString

描述

validationConfigString 属性指定当 Campaign 装入验证插件时，传递到此验证插件的配置字符串。是否使用配置字符串可能会因所用的插件而异。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

未定义缺省值。

validationClasspath

描述

validationClasspath 属性指定在 Campaign 中用于定制验证的类的路径。

- 使用完整路径或相对路径。如果路径为相对路径，那么行为取决于正在运行 Campaign 的应用程序服务器。WebLogic 使用指向域工作目录的路径，缺省情况下该路径为 c:\bea\user_projects\domains\mydomain。
- 如果路径以斜杠（对于 UNIX 为正斜杠 /，对于 Windows 为反斜杠 \）结尾，那么 Campaign 将假定它指向应该使用的 Java 插件类的位置。
- 如果路径不是以斜杠结尾，那么 Campaign 将假定它是包含 Java 类的 .jar 文件的名称。例如，值 /<CAMPAIGN_HOME>/devkits/validation/lib/validator.jar 是 UNIX 平台上指向随插件开发人员工具包提供的 JAR 文件的路径。

缺省情况下，未定义此属性，这导致忽略此属性。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | partitions | partition[n] | audienceLevels | audienceLevel

partition[n] > audienceLevels 类别包含当用户在 Campaign 中创建受众级别时，所创建和填充的子类别和属性。不应该编辑此类别中的属性。

partition[n] > audienceLevels > audienceLevel 类别中的属性指定受众级别中的字段数和受众级别的名称。当用户在 Campaign 中创建受众级别时，会填充这些属性。不应该编辑此类别中的属性。

numFields

描述

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充此属性。不应该编辑此属性。

缺省值

未定义缺省值。

audienceName

注意

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充此属性。不应该编辑此属性。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | partitions | partition[n] | audienceLevels | audienceLevel | field[n]

此类别中的属性定义受众级别字段。当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充这些属性。不应该编辑此类别中的属性。

type

描述

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充 **partition[n] > audienceLevels > audienceLevel > field[n] > type** 属性。不应该编辑此属性。

缺省值

未定义缺省值。

name

描述

当用户在 Campaign 中的“管理”页面上创建受众级别时，会填充 **partition[n] > audienceLevels > audienceLevel > field[n] > name** 属性。不应该编辑此属性。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | Partitions | partition[n] | dataSources

选择 Campaign | Partitions | partition[n] | dataSources 以配置 IBM Campaign 如何与数据库（包括它自己的系统表）交互。

这些属性指定 IBM Campaign 可以访问的数据库，并且它们还控制如何构成查询的许多方面。

您在 Campaign 中添加的每个数据源都用 partition[n] > dataSources > DATA_SOURCE_NAME 下的一种类别表示。

注：每个分区的 Campaign 系统表数据源必须在 Marketing Platform 中命名为 UAUA_SYSTEM_TABLES, dataSources > UA_SYSTEM_TABLES 类别必须存在于每个 Campaign 分区的“配置”页面中。

AccessLibrary

描述

Campaign 根据数据源类型来选择其数据源访问库。例如，libora4d.so 用于 Oracle 连接，而 libdb24d.so 用于 DB2 连接。在大多数情况下，缺省选择都正确。但如果缺省值在您的 Campaign 环境中被证明不正确，那么也可以更改 AccessLibrary 属性。例如，64 位 Campaign 提供两个 ODBC 访问库：一个适用于与 unixODBC 实现兼容的 ODBC 数据源 (libodb4d.so)，而另一个与 DataDirect 实现（例如，libodb4dDD.so，由 Campaign 用来访问 Teradata）兼容。

适用于 AIX 的其他库

描述

对于支持 ODBC ANSI API 而不支持 ODBC Unicode API 的 AIX ODBC 驱动程序管理器，Campaign 包含两个其他库：

- libodb4dAO.so（32 位和 64 位）：适用于 unixODBC 兼容实现的仅 ANSI 库
- libodb4dDDAO.so（仅 64 位）：适用于 DataDirect 兼容实现的仅 ANSI 库

如果您确定必须覆盖缺省访问库，请根据需要设置此参数（例如，设置为 libodb4dDD.so，以便覆盖缺省选项 libodb4d.so）。

缺省值

未定义缺省值。

AliasPrefix

描述

AliasPrefix 属性指定 Campaign 构成别名的方法，此别名是 Campaign 在使用维表和写入到新表时自动创建的。

注意，每个数据库都有一个最大标识长度；请检查所用数据库的文档以确保您设置的值未超过您的数据库的最大标识长度。

缺省值

AllowBaseJoinsInSelect

描述

此属性确定 Campaign 是否尝试执行选择过程中使用的基本表的 SQL 连接（从同一个数据源）；如果不执行此连接，那么将在 Campaign 服务器上执行与之相当的连接。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

AllowSegmentUsingSQLCase

描述

AllowSegmentUsingSQLCase 属性指定在满足特定配置条件时，Campaign 分段过程是否将多条 SQL 语句合并成一条 SQL 语句。

如果满足下列所有条件，那么将此属性设置为 TRUE 可以显著提高性能。

- 分段是互斥的。
- 所有细分市场都来自一个表。
- 每个细分市场的条件都基于 IBM 宏语言。

在这种情况下，Campaign 生成一条 SQL CASE 语句来执行细分，接着在 Campaign 应用程序服务器上执行按字段的细分市场处理。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

AllowTempTables

描述

AllowTempTables 属性指定 Campaign 是否在数据库中创建临时表。创建临时表会显著提高竞销活动的性能。值为 TRUE 时，将启用临时表。

如果启用临时表，那么每次对数据库发出查询时（例如，由细分过程发出），生成的标识将写入到数据库中的临时表。在发出其他查询时，Campaign 可以使用该临时表从数据库中检索行。

如果不启用临时表，那么 Campaign 将在服务器内存中保留选定的标识。其他查询从数据库中检索标识，并将这些标识与服务器内存中的标识进行匹配。

有关控制临时表连接的更多信息，请参阅 MaxTempTableJoinPctSelectAll 和 MaxTempTableJoinPctWithCondition。

您必须有适当特权才能在数据库中写入以使用临时表。特权由您在连接到数据库时提供的数据库登录确定。

缺省值

TRUE

ASMSaveDBAuthentication

描述

ASMSaveDBAuthentication 属性指定当您登录到 Campaign 并在先前未登录到的数据源中映射表时，Campaign 是否在 IBM EMM 中保存您的用户名和密码。

如果将此属性设置为 TRUE，那么在您登录数据源时，Campaign 将不提示您输入用户名和密码。如果将此属性设置为 FALSE，那么在您每次登录数据源时，Campaign 都会提示您输入用户名和密码。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

ASMUserForDBCredentials

描述

ASMUserForDBCredentials 属性指定分配给 Campaign 系统用户的 IBM EMM 用户名（访问 Campaign 系统表时需要）。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

未定义缺省值。

BulkInsertBlockSize

描述

BulkInsertBlockSize 属性定义数据块的最大大小，以 Campaign 一次传递给数据库的记录数为单位。

缺省值

100

BulkInsertRequiresColumnType

描述

仅在支持 Data Direct ODBC 数据源时需要 BulkInsertRequiresColumnType 属性。请在使用批量（数组）插入时为 Data Direct ODBC 数据源将此属性设置为 TRUE。将此属性设置为 FALSE 以与大多数其他 ODBC 驱动程序兼容。

缺省值

FALSE

BulkReaderBlockSize

描述

BulkReaderBlockSize 属性定义数据块的大小，以 Campaign 一次从数据库读取的记录数为单位。

缺省值

2500

ConditionalSQLCloseBracket

描述

ConditionalSQLCloseBracket 属性指定用于在原始 SQL 定制宏中表示条件细分市场结束的括号类型。仅当存在临时表时，才会将条件细分市场括在指定的左括号和右括号类型中。如果没有临时表，那么将忽略这些细分市场。

缺省值

}（右花括号）

ConditionalSQLOpenBracket

描述

ConditionalSQLOpenBracket 属性指定用于在原始 SQL 定制宏中表示条件细分市场开始的括号类型。仅当临时表存在时，才使用 ConditionalSQLOpenBracket 和 ConditionalSQLCloseBracket 属性指定的括号中的条件细分市场，如果没有临时表，那么将忽略这些细分市场。

缺省值

{（左花括号）

ConnectionCacheSize

描述

ConnectionCacheSize 属性指定 Campaign 在高速缓存中为每个数据源维护的连接数。

缺省情况下 (N=0)，Campaign 为每个操作建立一个到数据源的新连接；如果 Campaign 维护连接的高速缓存并且连接可供复用，那么 Campaign 将使用高速缓存的连接而不必建立新连接。

如果此设置不为 0，那么在连接过程完成后，Campaign 将在 InactiveConnectionTimeout 属性指定的时间内使指定数目的连接处于打开状态。在此时间到期后，连接将从高速缓存中删除并关闭。

缺省值

0（零）

日期格式

描述

Campaign 使用 DateFormat 属性的值来确定当使用 Campaign 宏语言或解释日期列中的数据时，如何解析 date 格式的数据。

请将 DateFormat 属性的值设置为 Campaign 将用于从该数据源接收日期的格式。该值必须与数据库用来显示选定日期的格式相匹配。对于大多数数据库，该设置与 DateOutputFormatString 属性的设置相同。

注：如果使用多语言环境功能，那么不要使用包含 3 个字母的月份 (MMM)、%b (缩写月份名) 或 %B (完整月份名) 的日期格式。而是要对月份使用包含数字值的定界或固定格式。

要确定数据库使用的日期格式，请按如下所述，从数据库中选择日期。

按数据库选择日期

表 21. 日期格式

数据库	要确定正确的设置
DB2	从运行 Campaign 服务器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 db2test 连接并发出以下命令： values current date
Netezza®	从运行 Campaign 服务器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 odbctest 连接并发出以下命令： CREATE TABLE date_test (f1 DATE); INSERT INTO date_test values (current_date); SELECT f1 FROM date_test; 选择日期格式的另一种方法是运行以下命令： SELECT current_date FROM ANY_TABLE limit 1; 其中 ANY_TABLE 是任何现有表的名称
Oracle	从运行 Campaign 服务器的机器登录到数据库。使用 SQL *Plus 连接并发出以下命令： SELECT sysdate FROM dual 以 NLS_DATE_FORMAT 格式为该客户机返回当前日期。
SQL Server	从运行 Campaign 侦听器的机器连接到数据库。使用 Campaign\bin 目录中的 odbctest 连接并发出以下命令： SELECT getdate()

其他注意事项

请注意下列特定于数据库的指示信息。

Teradata

Teradata 允许您为每列定义日期格式。除了 dateFormat 和 dateOutputFormatString 之外，还必须设置 SuffixOnCreateDateField。为了与我们的系统表设置一致，请使用：

- SuffixOnCreateDateField = FORMAT 'YYYY-MM-DD'
- DateFormat = DELIM_Y_M_D
- DateOutputFormatString = %Y-%m-%d

SQL Server

如果在 ODBC 数据源配置中未选中在输出货币、数字、日期和时间时使用区域设置选项，那么将无法重置日期格式。通常情况下，更容易取消选中此设置，以便日期格式配置不因语言不同而更改。

缺省值

DELIM_Y_M_D

有效值

DATE 宏中指定的任意格式

DateOutputFormatString

描述

DateOutputFormatString 属性指定要在 Campaign 将任何日期（如竞销活动开始或结束日期）写入数据库时使用的日期数据类型的格式。请将 DateOutputFormatString 属性的值设置为数据源要为 date 类型的列使用的格式。对于大多数数据库，该设置与 [data_source_name] > DateFormat 属性的设置相同。

DateOutputFormatString 属性可设置为在 DATE_FORMAT 宏中为 format_str 指定的任何格式。DATE_FORMAT 宏接受两种不同类型的格式。一种是标识（例如 DELIM_M_D_Y、DDMMYYYY，与 DATE 宏接受的相同），另一种是格式字符串。DateOutputFormatString 属性的值必须是格式字符串 - 不能是某个 DATE 宏标识。通常使用某种定界格式。

通过创建表并以选定的格式插入日期（如以下过程所述），您可以验证自己是否选择了正确的格式。

要验证 DateOutputFormatString

1. 如“按数据库选择日期”表中所述，使用适当的工具连接到数据库。

请勿使用数据库附带的查询工具（例如 SQL Server 的查询分析器）来验证日期是否正在正确发送到数据库。这些查询工具可能会将日期格式转换为除 Campaign 实际发送给数据库的内容以外的内容。

2. 创建表并以选定的格式插入日期。例如，如果选择了 %m/%d/%Y:

```
CREATE TABLE date_test (F1 DATE)
INSERT INTO date_test VALUES ('03/31/2004')
```

如果数据库允许 INSERT 命令成功完成，那么表示您选择了正确的格式。

缺省值

%Y/%m/%d

DateTimeFormat

描述

[data_source_name] > DateTimeFormat 属性的值指定 Campaign 将用于从数据库接收日期时间/时间戳数据的格式。该值必须与数据库用来显示选定日期时间/时间戳数据的格式相匹配。对于大多数数据库，该设置与 DateTimeOutputFormatString 的设置相同。

通常情况下，应在按“按数据库选择日期”表中所述确定 DateFormat 值后，通过在 DateFormat 值前面加 DT_ 来设置 DateTimeFormat。

注：如果使用多语言环境功能，那么不要使用包含 3 个字母的月份 (MMM)、%b（缩写月份名）或 %B（完整月份名）的日期格式。而是要对月份使用包含数字值的定界或固定格式。

缺省值

DT_DELIM_Y_M_D

有效值

仅支持定界格式，如下所示：

- DT_DELIM_M_D
- DT_DELIM_M_D_Y
- DT_DELIM_Y_M
- DT_DELIM_Y_M_D
- DT_DELIM_M_Y
- DT_DELIM_D_M
- DT_DELIM_D_M_Y

DateTimeOutputFormatString

描述

DateTimeOutputFormatString 属性指定 Campaign 将任何日期时间（例如，营销活动开始或结束日期和时间）写入数据库时要使用的日期时间数据类型的格式。请将 DateTimeOutputFormatString 属性的值设置为数据源要求对 datetime 类型的列使用的格式。对于大多数数据库，该设置与 [data_source_name] > DateTimeFormat 属性的设置相同。

请参阅 DateOutputFormatString，了解用于验证您选择的格式是否正确的方法。

缺省值

%Y/%m/%d %H:%M:%S

DB2NotLoggedInitially

描述

DB2NotLoggedInitially 属性确定填充 DB2 中的临时表时，Campaign 是否使用 not logged initially SQL 语法。设置为 TRUE 时，此属性为向用户表的插入禁用日志记录，这样可以提高性能并减少数据库资源消耗。

如果 DB2 的版本不支持 not logged initially 语法，请将此属性设置为 FALSE。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

DB2NotLoggedInitiallyUserTables

描述

DB2NotLoggedInitiallyUserTables 属性确定 Campaign 是否使用 not logged initially SQL 语法向 DB2 用户表中插入。设置为 TRUE 时，此属性为向用户表的插入禁用日志记录，这样可以提高性能并减少数据库资源消耗。

注：设置为 TRUE 时，如果用户表事务由于某种原因而失败，那么该表将损坏，并且必须将其删除。该表中先前包含的所有数据将会丢失。

注: DB2NotLoggedInitiallyUserTables 属性不用于 Campaign 系统表。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

DefaultScale

描述

在“快照”或“导出”流程中，当 Campaign 创建数据库字段以存储平面文件中的数字值时，将使用 DefaultScale 属性。

除非数据库字段省略关于精度和小数位的信息，否则此属性不会用于源于数据库表的数字值。（精度指示字段所允许的数字总位数。小数位指示小数点右边所允许的数字位数。例如，6.789 的精度为 4 且小数位为 3。从数据库表中获得的值包括关于精度和小数位的信息，Campaign 在创建字段时将使用此信息。）

平面文件不会指示精度和小数位。使用 DefaultScale 来指定要为创建的字段定义的小数点右边的位数。例如：

- DefaultScale=0 将创建一个小数点右边没有任何位的字段（只能存储整数）。
- DefaultScale=5 将创建一个小数点右边最多为 5 位的字段。

如果为 DefaultScale 设置的值超过字段的精度，那么 DefaultScale=0 将用于那些字段。例如，如果精度是 5，而 DefaultScale=6，那么将使用值 0。

缺省值

0（零）

DefaultTextType

描述

DefaultTextType 属性计划用于 ODBC 数据源。如果源文本字段来自不同的数据源类型，那么此属性指示 Campaign 如何在目标数据源中创建文本字段。例如，源文本字段可能来自平面文件或来自不同类型的 DBMS。如果源文本字段来自相同类型的 DBMS，那么将忽略此属性，并使用来自源文本字段的数据类型在目标数据源中创建文本字段。

缺省值

VARCHAR

有效值

VARCHAR | NVARCHAR

DeleteAsRecreate

描述

DeleteAsRecreate 属性指定当输出过程配置为 REPLACE TABLE 并且不支持 TRUNCATE 时，Campaign 是删除并重新创建表，还是仅从表中删除。

值为 TRUE 时，Campaign 删除并重新创建表。

值为 FALSE 时，Campaign 从表中执行 DELETE FROM。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

DeleteAsTruncate

描述

DeleteAsTruncate 属性指定当输出过程配置为 REPLACE TABLE 时，Campaign 是使用 TRUNCATE TABLE 还是从表中删除。

值为 TRUE 时，Campaign 从表中运行 TRUNCATE TABLE。

值为 FALSE 时，Campaign 从表中运行 DELETE FROM。

缺省值取决于数据库类型。

缺省值

- 对于 Netezza、Oracle 和 SQLServer 为 TRUE。
- FALSE，对于其他数据库类型。

有效值

TRUE | FALSE

DisallowTempTableDirectCreate

描述

DisallowTempTableDirectCreate 属性指定 Campaign 将数据添加到临时表所使用的方法。

设置为 FALSE 时，Campaign 使用一个命令执行直接的创建和填充 SQL 语法；例如，CREATE TABLE <table_name> AS ...（对于 Oracle 和 Netezza）以及 SELECT <field_names> INTO <table_name> ...（对于 SQL Server）。

设置为 TRUE 时，Campaign 创建临时表，然后使用单独的命令，直接从表到表对该临时表进行填充。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

DSN

描述

将该属性设置为该 Campaign 数据源的 ODBC 配置中指定的数据源名称 (DSN)。缺省情况下不定义该值。

使用 Campaign 数据源配置属性，您可以指定多个引用同一个物理数据源的逻辑数据源。例如，您可以为同一个数据源创建两组数据源属性，一组为

AllowTempTables = TRUE，而另一组为 AllowTempTables = FALSE。这些数据源中的每一个在 Campaign 中都将具有一个不同的名称，但如果它们引用同一个物理数据源，那么它们将具有相同的 DSN 值。

缺省值

未定义缺省值。

DSNUsingOSAuthentication

描述

仅当 Campaign 数据源为 SQL Server 时，才应用 DSNUsingOSAuthentication 属性。当 DSN 配置为使用 Windows 认证方式时，请将该值设置为 TRUE。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

EnableBaseDimSelfJoin

描述

EnableBaseDimSelfJoin 属性指定当基本表和维表映射到同一个物理表，且维与基本表的标识字段上的基本表无关时，Campaign 数据库行为是否执行自我连接。

缺省情况下，此属性设置为 FALSE，当基本表和维表是同一个数据库表且关系字段相同（例如 AcctID 到 AcctID）时，Campaign 认为您不希望执行连接操作。

缺省值

FALSE

EnableSelectDistinct

描述

EnableSelectDistinct 属性指定 Campaign 的标识的内部列表是由 Campaign 服务器取消重复，还是由数据库取消重复。

值为 TRUE 时，数据库执行取消重复，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下（如果适当）：

SELECT DISTINCT *key* FROM *table*

值为 FALSE 时，Campaign 服务器执行取消重复，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下：

SELECT *key* FROM *table*

如果满足以下条件，请将缺省值保留为 FALSE：

- 在您的数据库构造中，唯一标识（基本表的主键）已保证取消重复。
- 您希望 Campaign 应用程序服务器执行取消重复以减轻数据库上的资源消耗/负担。

无论您为此属性指定何值，Campaign 都会根据需要自动确保键取消重复。此属性只是控制取消重复在何处进行（在数据库上还是在 Campaign 服务器上）。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

EnableSelectOrderBy

描述

EnableSelectOrderBy 属性指定 Campaign 的标识的内部列表是按 Campaign 服务器排序，还是按数据库排序。

值为 TRUE 时，数据库执行排序，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下：

```
SELECT <key> FROM <table> ORDER BY <key>
```

值为 FALSE 时，Campaign 服务器执行排序，针对数据库生成的 SQL 查询格式如下：

```
SELECT <key>FROM <table>
```

注：如果所用的受众级别是非英语数据库上的文本字符串，请仅将此属性设置为 FALSE。所有其他场景可以使用缺省值 TRUE。

缺省值

TRUE

有效值

True | False

ExcludeFromTableDisplay

描述

利用 ExcludeFromTableDisplay 参数可以限制在 Campaign 中映射表期间显示的数据库表。它不会减少从数据库检索到的表名称数。

不显示名称与指定的模式相匹配的表。

例如，如果将该参数的值设置为 sys.*，那么将不显示其名称以 sys. 开头的表。请注意，此参数的值区分大小写。

缺省值

当 ExtractTablePrefix 属性的值为缺省值时，UAC_* 会排除临时表和抽取表

ExtractTablePostExecutionSQL

描述

使用 ExtractTablePostExecutionSQL 属性可指定在创建和填充抽取表后，立即运行的一个或多个完整的 SQL 语句。

下面描述了可用于 ExtractTablePostExecutionSQL 的标记。

表 22. 可用于 *ExtractTablePostExecuteSQL* 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建抽取表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建抽取表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与抽取表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为抽取表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为抽取表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义

有效值

一个有效的 SQL 语句

ExtractTablePrefix

描述

ExtractTablePrefix 属性指定自动加在 Campaign 中所有抽取表名前面的字符串。

缺省值

UAC_EX

ForceNumeric

描述

ForceNumeric 属性指定 Campaign 是否检索数字值作为数据类型 double。当值设置为 TRUE 时，Campaign 检索所有数字值作为数据类型 double。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

InactiveConnectionTimeout

描述

InactiveConnectionTimeout 属性指定非活动 Campaign 数据库连接在关闭前保持打开状态的秒数。将该值设置为 0 将禁用超时，使连接保持打开状态。

缺省值

120

InsertLogSize

描述

`InsertLogSize` 属性指定在 `Campaign` 快照过程正运行时，何时在日志文件中输入新条目。每当快照过程写入的记录数达到 `InsertLogSize` 属性中指定的数字的倍数时，都会写入日志条目。日志条目可以帮助您确定正运行的快照过程的进度。如果该值设置过低会导致创建的日志文件很大。

缺省值

100000（十万条记录）

有效值

正整数

JndiName

描述

仅当配置 `Campaign` 系统表（不是为其他数据源，如客户表）时才使用 `JndiName` 属性。请将其值设置为应用程序服务器（`WebSphere` 或 `WebLogic`）中定义的 Java 命名和目录接口（JNDI）数据源。

缺省值

`campaignPartition1DS`

LoaderCommand

描述

`LoaderCommand` 属性指定被发出以在 `Campaign` 中调用数据库装入实用程序的命令。如果设置此参数，那么 `Campaign` 将进入数据库装入器实用程序方式，以使来自快照过程的所有输出文件与“替换所有记录”设置一起使用。此参数还在 `Campaign` 将标识列表上载到临时表中时调用数据库装入器实用程序方式。

此属性的有效值是启动数据库装入实用程序的数据库装入实用程序可执行文件或脚本的任何完整路径名。使用脚本允许您在调用装入实用程序之前执行其他设置。

大多数数据库装入实用程序需要多个参数才能成功启动。这些参数可以包括指定从中装入的数据文件和控制文件以及要装入到的数据库和表。`Campaign` 支持以下标记，当命令运行时，这些标记将替换为指定的元素。请参考数据库装入实用程序文档，以了解调用数据库装入实用程序时要使用的正确语法。

缺省情况下，未定义此参数。

下面描述了可用于 `LoaderCommand` 的标记。

表 23. 可用于 `LoaderCommand` 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为与正在运行的流程图关联的 IBM EMM 用户名。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为与流程图关联的竞销活动的代码。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为与正在运行的流程图关联的竞销活动的名称。

表 23. 可用于 LoaderCommand 的标记 (续)

标记	描述
<CONTROLFILE>	此标记将替换为临时控制文件的完整路径和文件名，该文件是 Campaign 根据 LoaderControlFileTemplate 参数中指定的模板生成的。
<DATABASE>	此标记将替换为数据源名称，Campaign 将数据装入到该数据源中。此名称与该数据源的类别名称中使用的数据源名称相同。
<DATAFILE>	此标记将替换为 Campaign 在装入期间创建的临时数据文件的完整路径和文件名。此文件位于 Campaign 临时目录 UNICA_ACTMPDIR 中。
<DBUSER>	此标记将替换为数据库的数据库用户名。
<DSN>	此标记将替换为 DSN 属性的值。如果未设置 DSN 属性，那么 <DSN> 标记将替换为此数据源的类别名称中使用的数据源名称（用于替换 <DATABASE> 标记的相同值）。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为正在运行的流程图的名称。
<NUMFIELDS>	此标记将替换为表中字段的数目。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<TABLE>	此标记已废弃，但支持与较早版本兼容。请参阅 <TABLENAME>，从 V4.6.3 开始它已替换 <TABLE>。
<TABLENAME>	此标记将替换为数据库表名，Campaign 将数据装入到该表中。这是来自快照过程的目标表，或 Campaign 创建的临时表的名称。
<USER>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库用户。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

启动数据库装入实用程序的数据库装入实用程序可执行文件或脚本的任何完整路径名。

LoaderCommandForAppend

描述

LoaderCommandForAppend 参数指定被发出以在 Campaign 中调用数据库装入实用程序来为数据库表附加记录的命令。如果设置此参数，那么 Campaign 将进入数据库装入器实用程序方式，以使来自快照过程的所有输出文件与“附加记录”设置一起使用。

此参数指定为数据库装入实用程序可执行文件或启动数据库装入实用程序的脚本的完整路径名。使用脚本允许您在调用装入实用程序之前执行其他设置。

大多数数据库装入实用程序需要多个参数才能成功启动。这些参数可以指定要从中装入的数据文件和控制文件以及要装入到的数据库和表。运行该命令时，标记将替换为指定的元素。

请参考数据库装入实用程序文档，以了解调用数据库装入实用程序时要使用的正确语法。

缺省情况下，未定义此参数。

下面描述了可用于 LoaderCommandForAppend 的标记。

表 24. 可用于 LoaderCommandForAppend 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为与正在运行的流程图关联的 IBM EMM 用户名。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为与正在运行的流程图关联的竞销活动的代码。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为与正在运行的流程图关联的竞销活动的名称。
<CONTROLFILE>	此标记将替换为临时控制文件的完整路径和文件名，该文件是 Campaign 根据 LoaderControlFileTemplate 参数中指定的模板生成的。
<DATABASE>	此标记将替换为数据源名称，Campaign 将数据装入到该数据源中。此名称与该数据源的类别名称中使用的数据源名称相同。
<DATAFILE>	此标记将替换为 Campaign 在装入期间创建的临时数据文件的完整路径和文件名。此文件位于 Campaign 临时目录 UNICA_ACTMPDIR 中。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<DSN>	此标记将替换为 DSN 属性的值。如果未设置 DSN 属性，那么 <DSN> 标记将替换为此数据源的类别名称中使用的数据源名称（用于替换 <DATABASE> 标记的相同值）。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<NUMFIELDS>	此标记将替换为表中字段的数目。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<TABLE>	此标记已废弃，但支持与较早版本兼容。请参阅 <TABLENAME>，从 V4.6.3 开始它已替换 <TABLE>。
<TABLENAME>	此标记将替换为数据库表名，Campaign 将数据装入到该表中。这是来自快照过程的目标表，或 Campaign 创建的临时表的名称。
<USER>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库用户。

缺省值

未定义缺省值。

LoaderControlFileTemplate

描述

LoaderControlFileTemplate 属性指定已在 Campaign 中配置的控制文件模板的完整路径和文件名。设置此参数时，Campaign 根据您在此处指定的模板动态构建临时控制文件。此临时控制文件的路径和名称可用于 <CONTROLFILE> 标记，而此标记可用于 LoaderCommand 参数。

在以数据库装入程序实用程序方式使用 Campaign 之前，必须配置此参数指定的控制文件模板。控制文件模板支持下列标记，在 Campaign 创建临时控制文件时会动态替换这些标记。

有关控制文件所需的正确语法，请参阅数据库装入器实用程序文档。
缺省情况下，未定义此参数。

可用于 LoaderControlFileTemplate 的标记与为 LoaderCommand 属性描述的标记相同，另外还有下列特殊标记，对于出站表中的每个字段，将重复一次这些特殊标记。

表 25. 可用于 LoaderControlFileTemplate 的标记

标记	描述
<DBCOLUMNNUMBER>	此标记将替换为数据库中的列序号。
<FIELDLENGTH>	此标记将替换为装入数据库的字段长度。
<FIELDNAME>	此标记将替换为装入数据库的字段名称。
<FIELDNUMBER>	此标记将替换为装入数据库的字段编号。
<FIELDTYPE>	此标记将替换为文字“CHAR()”。将此字段的长度指定在 () 之间。如果数据库无法识别字段类型 CHAR，那么您可以为该字段类型手动指定适当的文本，并使用 <FIELDLENGTH> 标记。例如，对于 SQLSVR 和 SQL2000，将使用“SQLCHAR (<FIELDLENGTH>)”
<NATIVETYPE>	此标记将替换为装入该字段的实际数据库类型。
<xyz>	此标记将指定的字符放在所有装入到数据库中的字段上，最后一个字段除外。通常使用 <,>，这样会在所有字段（最后一个字段除外）上重复使用一个逗号。
<~xyz>	此标记仅在最终重复行上放置指定的字符。
<!xyz>	此标记在所有行上放置指定的字符，包括尖括号 < >。

缺省值

未定义缺省值。

LoaderControlFileTemplateForAppend

描述

LoaderControlFileTemplateForAppend 属性指定已在 Campaign 中配置的控制文件模板的完整路径和文件名。设置此参数时，Campaign 会根据在此处指定的模板动态构建临时控制文件。此临时控制文件的路径和名称可用于 <CONTROLFILE> 标记，而此标记可用于 LoaderCommandForAppend 属性。

在以数据库装入器实用程序方式使用 Campaign 之前，必须配置此参数指定的控制文件模板。控制文件模板支持下列标记，在 Campaign 创建临时控制文件时会动态替换这些标记。

有关控制文件所需的正确语法，请参阅数据库装入器实用程序文档。可用于控制文件模板的标记与 LoaderControlFileTemplate 属性的标记相同。

缺省情况下，未定义此参数。

缺省值

未定义缺省值。

LoaderDelimiter

描述

LoaderDelimiter 属性指定临时数据文件是固定宽度平面文件还是带定界符的平面文件，如果是带定界符的平面文件，那么字符 **Campaign** 将用作定界符。

如果未定义值，那么 **Campaign** 会将临时数据文件创建为固定宽度平面文件。

如果指定一个值，那么当调用装入器来填充已知为空的表时，将使用该值。**Campaign** 会将临时数据文件创建为定界平面文件，并使用此属性的值作为定界符。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

字符（如果需要，可以将其引在双引号中）。

LoaderDelimiterAtEnd

描述

一些外部装入实用程序需要数据文件是定界的，每行以定界符结尾。为满足此要求，请将 **LoaderDelimiterAtEnd** 值设置为 **TRUE**，以便在调用装入器来填充已知为空的表时，**Campaign** 在每一行的结尾处都使用定界符。

FALSE

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | **FALSE**

LoaderDelimiterAtEndForAppend

描述

一些外部装入实用程序需要数据文件是定界的，每行以定界符结尾。要满足此需求，请将 **LoaderDelimiterAtEndForAppend** 值设置为 **TRUE**，因此，当调用装入程序以填充不知道为空的表时，**Campaign** 会在每行末尾使用定界符。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | **FALSE**

LoaderDelimiterForAppend

描述

LoaderDelimiterForAppend 属性指定临时 **Campaign** 数据文件是固定宽度的还是定界的平面文件，如果是定界的，用作定界符的字符或字符集。

如果未定义值，那么 **Campaign** 会将临时数据文件创建为固定宽度平面文件。

如果指定值，那么当调用装入程序来填充不知道为空的表时，会使用该值。**Campaign** 会将临时数据文件创建为定界平面文件，并使用此属性的值作为定界符。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

字符（如果需要，可以将其引在双引号中）。

LoaderUseLocaleDP

描述

LoaderUseLocaleDP 属性指定当 Campaign 将数字值写入要由数据库装入实用程序装入的文件时，是否将特定于语言环境的符号用作小数点。

将该值设置为 FALSE 可指定句点 (.) 用作小数点。

将该值设置为 TRUE 可指定使用适合语言环境的小数点符号。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

MaxItemsInList

描述

允许您指定 Campaign 允许在 SQL 中的单个列表中包含的最大项目数（例如，值列表允许一个 WHERE 子句中使用一个 IN 运算符）。

缺省值

1000（仅 Oracle），0（无限制，适用于所有其他数据库）

有效值

整数

MaxQueryThreads

描述

MaxQueryThreads 属性指定允许从单个 Campaign 流程图针对每个数据库源同时运行的查询数上限。

Campaign 使用独立的线程运行数据库查询。因为 Campaign 进程并行运行，所以通常针对单一数据源同时运行多个查询。如果并行运行的查询数超过此属性指定的值，那么 Campaign 服务器会自动将同时运行的查询数限制至该值。

最大值无限制。请注意，当 maxReuseThreads 属性设置为非零值时，它应大于或等于 MaxQueryThreads 的值。

缺省值

Varies depending on the database

MaxRowFetchRecords

描述

当所选标识的数目小于 MaxRowFetchRecords 属性指定的值时，Campaign 在单独的 SQL 查询中将标识传递给数据库，一次传递一个标识。此过程可能非常耗时。如果所选标识的数目大于此参数指定的值，那么 Campaign 将使用临时表（如果数据库源允许），或从表中下拉所有值（不包括任何不必要的值）。

出于性能原因，最好将此数字设得比较低。

缺省值

100

MaxTempTableJoinPctSelectAll

描述

发出查询时，Campaign 在包含标识精确列表的数据库上创建临时表，作为查询结果。当针对数据库发出选择所有记录的其他查询时，MaxTempTableJoinPctSelectAll 属性指定是否执行与临时表的连接操作。

如果临时表的相对大小（以百分比指定）大于 MaxTempTableJoinPctSelectAll 属性的值，那么不执行连接操作。首先选择所有记录，然后废弃不要的记录。

如果临时表的相对大小（以百分比指定）小于或等于 MaxTempTableJoinPctSelectAll 属性的值，那么首先建立与临时表的连接，然后将生成的标识检索到服务器。

仅当 AllowTempTables 属性的值设置为 TRUE 时，此属性才适用。如果 useInDbOptimization 属性设置为 YES，那么将忽略此属性。

缺省值

90

有效值

0-100 之间的整数。值为 0 表示从不执行临时表连接；值为 100 表示始终执行临时表连接，而不考虑临时表的大小。

示例

假定 MaxTempTableJoinPctSelectAll 设置为 90。首先，您可能要从数据库表 (Customer) 中选择帐户余额 (Accnt_balance) 大于 1,000 美元的客户 (CustID)。

选择过程生成的相应 SQL 表达式可能如下所示：

```
SELECT CustID FROM Customer
WHERE Accnt_balance > 1000
```

选择过程可能从表的总共 1,000,000 个标识中检索 100,000 个标识，比例为 10%。如果允许使用临时表，那么 Campaign 会将选定的标识 (TempID) 写入到数据库中的临时表 (Temp_table)。

然后，您可能希望抓取所选标识 (CustID) 以及实际余额 (Accnt_balance) 的快照。由于临时表 (Temp_table) 的相对大小小于 90% (MaxTempTableJoinPctSelectAll)，将首先建立与临时表的连接。快照过程生成的 SQL 表达式可能如下所示：

```
SELECT CustID, Accnt_balance FROM Customer, Temp_table WHERE CustID = TempID
```

如果选择过程的检索量超过 90%，那么后续的快照过程将检索所有记录，并将这些记录与第一组标识进行匹配，废弃不需要的记录。

快照过程生成的 SQL 表达式可能如下所示:

```
SELECT CustID, Accnt_balance FROM Customer
```

MaxTempTableJoinPctWithCondition

描述

发出查询时, Campaign 在包含标识精确列表的数据库上创建临时表, 作为查询结果。当针对数据库发出按照限制条件选择记录的其他查询时, MaxTempTableJoinPctWithCondition 属性指定是否应建立与临时表的连接。

如果临时表的相对大小 (以百分比指定) 大于 MaxTempTableJoinPctWithCondition 的值, 那么不执行连接操作。这样可以避免数据库中可能不需要的开销。在这种情况下, 针对数据库发出查询, 检索生成的标识列表, 然后在不需要的记录与服务器内存中的列表进行匹配时废弃这些记录。

如果临时表的相对大小 (以百分比指定) 小于或等于 MaxTempTableJoinPctWithCondition 的值, 那么首先建立与临时表的连接, 然后将生成的标识检索到服务器。

仅当 AllowTempTables 属性的值设置为 TRUE 时, 此属性才适用。

缺省值

20

有效值

0-100 之间的整数。值为 0 表示从不执行临时表连接; 值为 100 表示始终执行临时表连接, 而不考虑临时表的大小。

MinReqForLoaderCommand

描述

使用此属性可设置用于使用批量装入程序的阈值。当输入单元格中的唯一标识数目超过此处定义的值时, Campaign 将调用分配给 LoaderCommand 参数的脚本。此属性的值不代表将写入的记录数。

如果未配置此属性, 那么 Campaign 将假定该值为缺省值 (零)。如果配置了此属性, 但将负值或非整数值设置为该值, 那么 Campaign 将假定该值为零。

缺省值

0 (零)

有效值

转换为整数

MinReqForLoaderCommandForAppend

描述

使用此属性可设置用于使用批量装入程序的阈值。当输入单元格中的唯一标识数目超过此处定义的值时, Campaign 将调用分配给 LoaderCommandForAppend 参数的脚本。此属性的值不代表将写入的记录数。

如果未配置此属性, 那么 Campaign 将假定该值为缺省值 (零)。如果配置了此属性, 但将负值或非整数值设置为该值, 那么 Campaign 将假定该值为零。

缺省值

0 (零)

有效值

正整数

NumberOfRetries

描述

NumberOfRetries 属性指定 Campaign 在故障时自动重试数据库操作的次数。在报告数据库错误或故障之前，Campaign 按照该次数自动向数据库重新提交查询。

缺省值

0 (零)

ODBCTableTypes

描述

缺省情况下此属性为空，这适合当前支持的所有数据源。

缺省值

未定义

有效值

(空)

ODBCUnicode

描述

ODBCUnicode 属性指定 Campaign ODBC 调用中使用的编码类型。此属性仅用于 ODBC 数据源，使用 Oracle 或 DB2 本机连接时将忽略此属性。

要点：如果此属性设置为 UTF-8 或 UCS-2，那么数据源的 StringEncoding 值必须设置为 UTF-8 或 WIDEUTF-8，否则会忽略 ODBCUnicode 属性的设置。

缺省值

disabled

有效值

此属性的可能值包括：

- Disabled - Campaign 使用 ANSI ODBC 调用。
- UTF-8 - Campaign 使用 Unicode ODBC 调用并假定 SQLWCHAR 为单字节。这与 DataDirect ODBC 驱动程序兼容。
- UCS-2 - Campaign 使用 Unicode ODBC 调用并假定 SQLWCHAR 为双字节。这与 Windows 和 unixODBC ODBC 驱动程序兼容。

ODBCv2

描述

使用 ODBCv2 属性可指定可用于数据源的 Campaign ODBC API 规范。

缺省值 FALSE 允许 Campaign 使用 v3 API 规范，而设置为 TRUE 会导致 Campaign 使用 v2 API 规范。对于不支持 ODBC v3 API 规范的数据源，请将 ODBCv2 属性设置为 TRUE。

当 ODBCv2 属性设置为 TRUE 时，Campaign 不支持 ODBC Unicode API，对于 ODBCUnicode 属性，无法识别 disabled 以外的值。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

OwnerForTableDisplay

描述

使用 OwnerForTableDisplay 属性可以将 Campaign 中显示的表映射限制为指定用户拥有的表，或指定用户拥有的一个或多个表集。

要仅显示一个或多个用户所拥有的那些表，请使用以逗号分隔的列表指定数据库用户标识。例如：

```
<property name="OwnerForTableDisplay">user1,user2,user3</property>
```

除了用户名之外，如果还要指定表名称模式，请将该模式附加到用户标识。例如，以下设置将显示的表限制为以 ABC 开头的表（对于 user1）和以 XYZ 开头的表（对于 user2）：

```
OwnerForTableDisplay=user1.ABC%,user2.XYZ%
```

缺省值

未定义缺省值。

PadTextWithSpaces

描述

设置为 TRUE 时，PadTextWithSpaces 属性会让 Campaign 使用空格填充文本值，直至字符串的宽度与数据库字段的宽度相同。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

PostExtractTableCreateRunScript

描述

使用 PostExtractTableCreateRunScript 属性可指定在创建和填充抽取表后，Campaign 要运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostExtractTableCreateRunScript 的标记。

表 26. 可用于 *PostExtractTableCreateRunScript* 的标记

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建抽取表的数据库的数据库用户名。
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建抽取表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与抽取表创建关联的流程图的名称。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为抽取表列名。

缺省值

未定义

有效值

shell 脚本或可执行文件的文件名

PostSegmentTableCreateRunScript

描述

指定在创建和填充“细分市场”临时表后，Campaign 运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 *PostSegmentTableCreateRunScript* 的标记。

表 27. 可用于 *PostSegmentTableCreateRunScript* 的标记

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建“细分市场”临时表的数据库的数据库用户名。
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与“细分市场”临时表创建关联的流程图的名称。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为“细分市场”临时表列名。

缺省值

未定义

有效值

脚本或可执行文件的文件名

PostSnapshotTableCreateRunScript

描述

使用 PostSnapshotTableCreateRunScript 属性可指定在创建和填充快照表后，Campaign 运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostSnapshotTableCreateRunScript 的标记。

表 28. 可用于 PostSnapshotTableCreateRunScript 的标记

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建快照表的数据库的数据库用户名。
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建快照表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与快照表创建关联的流程图的名称。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为快照表列名。

缺省值

未定义

有效值

shell 脚本或可执行文件的文件名

PostTempTableCreateRunScript

描述

使用 PostTempTableCreateRunScript 属性可指定在用户数据源或系统表数据库中创建和填充临时表后，Campaign 要运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostTempTableCreateRunScript 的标记。

表 29. 可用于 PostTempTableCreateRunScript 的标记

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为临时表列名。

缺省值

未定义缺省值。

PostUserTableCreateRunScript

描述

指定在创建和填充用户表后，Campaign 运行的脚本或可执行文件。

下面描述了可用于 PostUserTableCreateRunScript 的标记。

表 30. 可用于 PostUserTableCreateRunScript 的标记

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建用户表的数据库的数据库用户名。
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建用户表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与用户表创建关联的流程图的名称。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为用户表列名。

缺省值

未定义

有效值

脚本或可执行文件的文件名

PrefixOnSelectSQL

描述

使用 PrefixOnSelectSQL 属性可指定自动加在 Campaign 生成的所有 SELECT SQL 表达式前面的字符串。

此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

此属性自动添加到 SELECT SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 PrefixOnSelectSQL 的标记。

表 31. 可用于 PrefixOnSelectSQL 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。

表 31. 可用于 *PrefixOnSelectSQL* 的标记 (续)

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

QueryThreadSleep

描述

QueryThreadSleep 属性影响 Campaign 服务器进程 (UNICA_ACSVR) 的 CPU 利用率。值为 TRUE 时，Campaign 服务器进程用于检查查询完整性的线程在检查之间是否休眠。值为 FALSE 时，Campaign 服务器进程会不断检查查询完整性。

缺省值

TRUE

ReaderLogSize

描述

ReaderLogSize 参数定义在从数据库读取数据时，Campaign 在日志文件中创建新条目的时间。每当从数据库读取的记录数达到此参数定义的数字的倍数时，都会在日志文件中写入日志条目。

此参数可以帮助您确定正运行的某个过程的进度。如果该值设置过低会导致创建的日志文件很大。

缺省值

1000000 (一百万条记录)

有效值

转换为整数

SegmentTempTablePrefix

描述

为 CreateSeg 过程在此数据源中创建的细分市场表设置前缀。

缺省值

UACS

ShareConnection

描述

将不再使用 ShareConnection 属性，应该仍然设置为其缺省值 FALSE。

缺省值

FALSE

有效值

FALSE

SQLOnConnect

描述

SQLOnConnect 属性定义在每个数据库连接后，Campaign 立即运行的完整 SQL 语句。

此属性生成的 SQL 语句自动传递到您的数据库，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 SQLOnConnect 的标记。

表 32. 可用于 SQLOnConnect 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

StringEncoding

描述

StringEncoding 属性指定数据库的字符编码。当 Campaign 从数据库检索数据时，数据从指定的编码转码为 Campaign (UTF-8) 的内部编码。在 Campaign 向数据库发送查询时，字符数据将从 Campaign 的内部编码 (UTF-8) 转码为 StringEncoding 属性中指定的编码。

此属性的值必须与数据库客户机上使用的编码相匹配。

尽管缺省情况下不定义该值，但请勿将该值留空。

如果使用 ASCII 数据，请将该值设置为 UTF-8。

如果数据库客户机的编码为 UTF-8，那么该值的首选设置为 WIDEUTF-8。仅当数据库客户机设置为 UTF-8 时，WIDE-UTF-8 设置才会生效。

如果使用 partitions > partition[n] > dataSources > data_source_name > ODBCUnicode 属性，那么将 StringEncoding 属性设置为 UTF-8 或 WIDEUTF-8。否则，将忽略 ODBCUnicode 属性值。

要获取受支持的编码的列表，请参阅《Campaign 管理员指南》中的“Campaign 中的字符编码”。

要点: 请参阅下文, 以了解重要例外和其他注意事项。

缺省值

未定义缺省值。

特定于数据库的注意事项

本部分描述如何为 DB2、SQL Server 或 Teradata 数据库设置正确值。

DB2

标识 DB2 数据库代码页和代码集。对于本地化环境, DB2 数据库必须具有以下配置:

- 数据库代码集 = UTF-8
- 数据库代码页 = 1208

将 Campaign 中的 `StringEncoding` 属性值设置为 DB2 数据库代码集值。

将 `DB2CODEPAGE` DB2 环境变量设置为 DB2 数据库代码页值:

- 在 Windows 上: 将以下行添加到 Campaign 侦听器启动脚本 (<CAMPAIGN_HOME>\bin\cmpServer.bat):

```
db2set DB2CODEPAGE=1208
```

- 在 UNIX 上: 在启动 DB2 之后, 系统管理员必须从 DB2 实例用户输入以下命令:

```
$ db2set DB2CODEPAGE=1208
```

然后通过运行以下命令启动 Campaign 侦听器:

```
./rc.unica_ac start
```

此设置将影响所有 DB2 数据源, 并且可能会影响其他正在运行的程序。

SQL Server

对于 SQL Server, 请使用代码页来代替 `iconv` 编码。要为 SQL Server 数据库的 `StringEncoding` 属性确定正确值, 请查找对应于服务器操作系统的区域设置的代码页。

例如, 要使用代码页 932 (日语 Shift-JIS):

```
StringEncoding=CP932
```

Teradata

对于 Teradata, 必须覆盖某些缺省行为。Teradata 支持基于列的字符编码, 而 Campaign 仅支持基于数据源的编码。由于 Teradata ODBC 驱动程序中的错误, UTF-8 无法与 Campaign 一起使用。Teradata 设置每次登录使用的缺省字符编码。您可以在 Windows 上的 ODBC 数据源配置中, 或 UNIX 平台上的 `odbc.ini` 中, 使用参数覆盖此行为, 如下所示:

```
CharacterSet=UTF8
```

Teradata 表的缺省编码为 LATIN。Teradata 的内置编码极少, 但它支持用户定义的编码。

`StringEncoding` 属性的缺省值为 ASCII。

要点: 对于许多涉及 UTF-8 数据库的情况，您应该使用 WIDEUTF-8 部分中所述的 WIDEUTF-8 伪编码。

WIDEUTF-8

Campaign 通常负责在其内部编码 UTF-8 与数据库的编码之间进行代码转换。当数据库采用 UTF-8 编码时，可以为 `StringEncoding` 指定值 UTF-8（SQLServer 除外），并且不需要进行代码转换。在以前，这些是 Campaign 在数据库中访问非英语数据的唯一可视方式。

在 Campaign 的 7.0 版本中，将引入一种新的数据库编码 WIDEUTF-8 作为 `StringEncoding` 属性的值。通过使用这种编码，Campaign 仍然使用 UTF-8 与数据库客户机进行通信，但允许该客户机执行 UTF-8 与实际数据库的编码之间的代码转换任务。要更改表列映射的宽度以使这些列足以容纳经过代码转换的文本，就需要 UTF-8 的这种增强版本。

注: WIDEUTF-8 伪编码只能在数据库配置中使用。不应将其用于任何其他目的。

注: Oracle 不支持通过客户机的代码转换。

SuffixOnAllOtherSQL

描述

SuffixOnAllOtherSQL 属性指定自动附加到 Campaign 生成的每个 SQL 表达式的字符串（SuffixOnInsertSQL、SuffixOnSelectSQL、SuffixOnTempTableCreation、SuffixOnUserTableCreation 或 SuffixOnUserBaseTableCreation 属性不涵盖这些表达式）。

此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

由 Campaign 生成时，SuffixOnAllOtherSQL 用于下列表达式类型:

```
TRUNCATE TABLE table
DROP TABLE table
DELETE FROM table [WHERE ...]
UPDATE table SET ...
```

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此参数，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnAllOtherSQL 的标记。

表 33. 可用于 SuffixOnAllOtherSQL 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。

表 33. 可用于 *SuffixOnAllOtherSQL* 的标记 (续)

标记	描述
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

SuffixOnCreateDateField

描述

SuffixOnCreateDateField 属性指定 Campaign 自动附加到 CREATE TABLE SQL 语句中任何 DATE 字段的字符串。

例如, 您可以按如下所示设置此属性:

```
SuffixOnCreateDateField = FORMAT 'YYYY-MM-DD'
```

如果未定义此属性 (缺省情况), 那么 CREATE TABLE 命令将不变。

注: 请参阅 DateFormat 属性描述中的表。

缺省值

未定义缺省值。

SuffixOnInsertSQL

描述

SuffixOnInsertSQL 属性指定自动附加到 Campaign 生成的所有 INSERT SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL, 而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

由 Campaign 生成时, SuffixOnInsertSQL 用于下列表达式类型:

```
INSERT INTO table ...
```

此属性自动添加到 SQL 表达式, 而不检查其语法。如果使用此属性, 请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中, 但不要求这样做。

缺省情况下, 未定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnInsertSQL 的标记。

表 34. 可用于 *SuffixOnInsertSQL* 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名, 该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码, 该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称, 该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。

表 34. 可用于 *SuffixOnInsertSQL* 的标记 (续)

标记	描述
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

SuffixOnSelectSQL

描述

SuffixOnSelectSQL 属性指定自动附加到 Campaign 生成的所有 SELECT SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 *SuffixOnSelectSQL* 的标记。

表 35. 可用于 *SuffixOnSelectSQL* 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

SuffixOnTempTableCreation

描述

使用 *SuffixOnTempTableCreation* 属性可指定创建临时表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。要使用此属性，*AllowTempTables* 属性必须设置为 TRUE。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

注：对于 Oracle 数据库，配置参数将附加到表名后面的临时表创建 SQL 表达式。

下面描述了可用于 SuffixOnTempTableCreation 的标记。

表 36. 可用于 SuffixOnTempTableCreation 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为临时表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为临时表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

SuffixOnSegmentTableCreation

描述

指定创建“细分市场”临时表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。

下面描述了可用于 SuffixOnSegmentTableCreation 的标记。

表 37. 可用于 SuffixOnSegmentTableCreation 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建“细分市场”临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与“细分市场”临时表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为“细分市场”临时表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为“细分市场”临时表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义

有效值

有效 SQL

SuffixOnSnapshotTableCreation

描述

使用 SuffixOnSnapshotTableCreation 属性可指定创建快照表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。

下面描述了可用于 SuffixOnSnapshotTableCreation 的标记。

表 38. 可用于 SuffixOnSnapshotTableCreation 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建快照表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建快照表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与快照表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为快照表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为快照表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义

有效值

有效 SQL

SuffixOnExtractTableCreation

描述

使用 SuffixOnExtractTableCreation 属性可指定创建抽取表时，自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。

下面描述了可用于 SuffixOnExtractTableCreation 的标记。

表 39. 可用于 SuffixOnExtractTableCreation 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建抽取表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建抽取表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建抽取表的数据库的数据库用户名。

表 39. 可用于 *SuffixOnExtractTableCreation* 的标记 (续)

标记	描述
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与抽取表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为抽取表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为抽取表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义

有效值

有效 SQL

SuffixOnUserBaseTableCreation

描述

使用 SuffixOnUserBaseTableCreation 属性可指定在用户创建基本表时（例如在抽取过程中），自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 SuffixOnUserBaseTableCreation 的标记。

表 40. 可用于 *SuffixOnUserBaseTableCreation* 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为临时表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为临时表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

SuffixOnUserTableCreation

描述

使用 `SuffixOnUserTableCreation` 属性可指定在用户创建普通表时（例如在快照过程中），自动附加到 Campaign 生成的 SQL 表达式的字符串。此属性仅适用于 Campaign 生成的 SQL，而不适用于选择过程中使用的“原始 SQL”表达式中的 SQL。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 `SuffixOnUserTableCreation` 的标记。

表 41. 可用于 `SuffixOnUserTableCreation` 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<TABLENAME>	此标记将替换为临时表名称。

缺省值

未定义缺省值。

SystemTableSchema

描述

指定用于 Campaign 系统表的模式。

缺省值为空。此参数仅适用于 `UA_SYSTEM_TABLES` 数据源。

除非 `UA_SYSTEM_TABLES` 数据源包含多个模式（例如，多个组使用的 Oracle 数据库），否则请将该值留空。（在此上下文中，“模式”表示 `X.Y` 格式的“限定”表名（例如 `dbo.UA_Folder`）的初始部分。在此格式中，`X` 是模式，而 `Y` 是非限定表名。此语法的该术语在 Campaign 支持的不同数据库系统间有所不同。）

如果系统表数据库中存在多个模式，那么请将该值设置为在其中创建 Campaign 系统表的模式的名称。

缺省值

未定义缺省值。

TempTablePostExecutionSQL

描述

使用 TempTablePostExecuteSQL 属性可指定在用户数据源或系统表数据库中创建临时表后，Campaign 立即运行的完整 SQL 语句。为了能够在数据源中创建临时表，必须将 AllowTempTables 属性设置为 TRUE。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

TempTablePostExecuteSQL 属性将分号视为定界符来运行多个 SQL 语句。如果 SQL 语句包含分号，而您希望将其作为一个语句来运行，请在分号前使用反斜杠作为转义字符。

注：如果要存储过程与 TempTablePostExecuteSQL 属性一起使用，请确保使用适合您的数据库的正确语法。Oracle 的以下示例调用存储过程并使用反斜杠对分号进行转义：begin dbms_stats.collect_table_stats()\; end\;

下面描述了可用于 TempTablePostExecuteSQL 的标记。

表 42. 可用于 TempTablePostExecuteSQL 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为临时表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为临时表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

TableListSQL

描述

使用 TableListSQL 属性来指定 SQL 查询，用于在可用于映射的表列表中包含同义词。

缺省值为空。如果您的数据源为 SQL Server 并且希望能够在返回的表模式中映射同义词，该属性是必需的。如果除了使用标准方法（例如 ODBC 调用或本机连接）检索的表模式信息之外，您还希望对其他数据源使用特定 SQL 查询（或代替标准方法），那么该属性是可选的。

注：要确保 Campaign 能够处理 SQL Server 同义词，除了设置这里描述的该属性之外，还必须将 UseSQLToRetrieveSchema 属性设置为 TRUE。

如果您使用有效的 SQL 查询来设置该属性，Campaign 会发出 SQL 查询来检索用于映射的表列表。如果查询返回一列，它会视作一列名称；如果查询返回两列，那么第一列会假定为一列所有者名称，而第二列会视作一列表名称。

如果 SQL 查询没有以星号 (*) 开始，Campaign 会将该列表与通常检索到的表列表（例如通过 ODBC 调用或本机连接）合并。

如果 SQL 查询以星号 (*) 开始，那么 SQL 返回的列表会代替普通列表，而不是与其合并。

缺省值

无

有效值

一个有效的 SQL 查询

示例

如果数据源为 SQL Server，在正常情况下，Campaign 使用的 ODBC API 调用会返回表和视图的列表，而不是同义词。若还要包含同义词的列表，请将 TableListSQL 按下列示例进行设置：

```
select B.name AS oName, A.name AS tName
from sys.synonyms A LEFT OUTER JOIN sys.schemas B
on A.schema_id = B.schema_id ORDER BY 1, 2
```

要检索表、视图和同义词的列表，完全避免使用 ODBC API，请将 TableListSQL 按下列示例进行设置：

```
*select B.name AS oName, A.name AS tName from
(select name, schema_id from sys.synonyms UNION
select name, schema_id from sys.tables UNION select name,
schema_id from sys.views) A LEFT OUTER JOIN sys.schemas B on
A.schema_id = B.schema_id ORDER BY 1, 2
```

如果数据源为 Oracle，您可以使用与下列示例类似的查询，来检索表、视图和同义词的列表，代替使用面向 ALL_OBJECTS 视图的本机连接方法检索到的数据：

```
*select OWNER, TABLE_NAME from (select OWNER, TABLE_NAME
from ALL_TABLES UNION select OWNER, SYNONYM_NAME AS TABLE_NAME
FROM ALL_SYNONYMS UNION select OWNER,
VIEW_NAME AS TABLE_NAME from ALL_VIEWS) A ORDER BY 1, 2
```

UOSQLOnConnect

描述

SQLOnConnect 属性定义在每个数据库连接后，Campaign 立即运行的完整 SQL 语句。UOSQLOnConnect 属性与此类似，但特别适用于 Contact Optimization。

此属性生成的 SQL 语句自动传递到您的数据库，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

缺省情况下，未定义此属性。

下面描述了可用于 UOSQLOnConnect 的标记。

表 43. 可用于 UOSQLOnConnect 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

UseSQLToRetrieveSchema

描述

使用 SQL 查询（而不是 ODBC 或本机 API 调用）来检索模式，以用作该数据源的表模式。

该属性的缺省值为 FALSE，表示 Campaign 应使用其标准方法（例如 ODBC 或本机连接）来检索模式。将该属性设置为 TRUE 会使 Campaign 准备类似于 select * from <table> 的 SQL 查询来检索表模式。

这样可以提供特定于每个数据源的优势。例如，有些数据源（Netezza 和 SQL Server）不能通过缺省的 ODBC 或本机连接来正确地报告 SQL 同义词（使用 create synonym 语法为数据库对象定义的备用名称）。通过将该属性设置为 TRUE，会在 Campaign 中为数据映射检索 SQL 同义词。

下面的列表描述了该设置对于多种数据源的行为：

- 对于 Netezza，您必须将该属性设置为 TRUE 以允许对同义词的支持。将该属性设置为 TRUE 会指示 Campaign 准备 SQL 查询来检索表模式。要在 Netezza 数据源中支持同义词，不需要其他设置或值。
- 对于 SQL Server，要允许对同义词的支持，您必须将该属性设置为 TRUE 并且在该数据源的 TableListSQL 属性中输入有效的 SQL。请参阅 TableListSQL 属性的描述以了解更多详细信息。
- 对于 Oracle 数据源，将该属性设置为 TRUE 会指示 Campaign 准备 SQL 查询来检索表模式。结果集会将 NUMBER 字段（未指定精度/小数位，它们可能会在 Campaign 中引起问题）识别为 NUMBER(38)，这样可以避免那些可能的问题。
- 对于其他数据源，您可以选择将该属性设置为 TRUE，以使用上述的缺省 SQL SELECT 查询，或者在 TableListSQL 属性中指定有效的 SQL 来代替在缺省情况下使用的 ODBC API 或本机连接（或者作为对缺省方法的补充）。请参阅 TableListSQL 属性的描述以了解更多详细信息。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

示例

要允许 Campaign 与 Netezza 或 SQL Server 同义词一起工作:

UseSQLToRetrieveSchema=TRUE

UserTablePostExecuteSQL

描述

使用 UserTablePostExecuteSQL 属性可指定在用户数据源或系统表数据库中创建用户表后，Campaign 立即运行的完整 SQL 语句。

您可能希望使用标记来替换此 SQL 语句中的表名和列名（<TABLENAME> 和 <KEYCOLUMNS>），因为这些标记是在竞销活动执行期间动态生成的。

此属性自动添加到 SQL 表达式，而不检查其语法。如果使用此属性，请确保它是合法表达式。此字符串可以引在引号中，但不要求这样做。

UserTablePostExecuteSQL 属性将分号视为定界符来运行多个 SQL 语句。如果 SQL 语句包含分号，而您希望将其作为一个语句来运行，请在分号前使用反斜杠作为转义字符。

注：如果要存储过程与 UserTablePostExecuteSQL 属性一起使用，请确保使用适合您的数据库的正确语法。Oracle 的以下示例调用存储过程并使用反斜杠对分号进行转义：begin dbms_stats.collect_table_stats()\; end\;

下面描述了可用于 UserTablePostExecuteSQL 的标记。

表 44. 可用于 UserTablePostExecuteSQL 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建用户表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建用户表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建用户表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与用户表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为用户表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为用户表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义缺省值。

UseTempTablePool

描述

注： 仅 Teradata 数据源支持此属性。对于所有其他受支持的数据库，请将此选项设置为 FALSE。

当 UseTempTablePool 属性设置为 TRUE 时，将不从数据库中删除临时表。临时表将被截断，并从 Campaign 维护的表的池中复用。当设置为 FALSE 时，临时表将被删除，并在每次运行流程图时重新创建。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

SegmentTablePostExecuteSQL

描述

使用 SegmentTablePostExecuteSQL 属性可指定在创建和填充“细分市场”临时表后，Campaign 运行的完整 SQL 语句。

下面描述了可用于 SegmentTablePostExecuteSQL 的标记。

表 45. 可用于 SegmentTablePostExecuteSQL 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为营销活动的代码，该营销活动与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为营销活动的名称，该营销活动与为其创建“细分市场”临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建“细分市场”临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与“细分市场”临时表创建关联的流程图名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为“细分市场”临时表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为“细分市场”临时表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义

有效值

一个有效的 SQL 语句

SnapshotTablePostExecuteSQL

描述

使用 SnapshotTablePostExecuteSQL 属性可指定在创建和填充快照表后，立即运行的一个或多个完整的 SQL 语句。

下面描述了可用于 SnapshotTablePostExecuteSQL 的标记。

表 46. 可用于 *SnapshotTablePostExecutionSQL* 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建快照表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建快照表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建快照表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与快照表创建关联的流程图的名称。
<KEYCOLUMNS>	此标记将替换为快照表列名。
<TABLENAME>	此标记将替换为快照表名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

缺省值

未定义

有效值

一个有效的 SQL 语句

TempTablePrefix

描述

TempTablePrefix 属性指定自动加在 Campaign 创建的所有临时表名称前面的字符串。使用此参数可帮助您标识和管理临时表。还可以使用此属性让临时表在特定的位置创建。

例如，如果用户标记对应于模式，那么您可以设置

```
TempTablePrefix="<USER>"
```

并且所有临时表将在连接到数据源的任意用户的模式下创建。

下面描述了可用于 TempTablePrefix 的标记。

表 47. 可用于 *TempTablePrefix* 的标记

标记	描述
<AMUSER>	此标记将替换为 IBM EMM 用户名，该用户名与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNCODE>	此标记将替换为竞销活动的代码，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<CAMPAIGNNAME>	此标记将替换为竞销活动的名称，该竞销活动与为其创建临时表的流程图关联。
<DBUSER>	此标记将替换为创建临时表的数据库的数据库用户名。
<FLOWCHARTNAME>	此标记将替换为与临时表创建关联的流程图的名称。
<USER>	此标记将替换为正在运行流程图的用户的 Campaign 用户名。

注： 您必须确保解析标记后，最终临时表名称不超过特定于数据库的任何名称长度限制。

注：在用于 TempTablePrefix 的标记中，所有对数据库表名无效的字符都将被除去。在解析标记后，生成的临时表前缀必须以字母字符开头，并且必须仅包含字母数字字符或下划线字符。将以静默方式除去非法字符。如果任何生成的临时表前缀不以字母字符开头，那么 Campaign 将在前缀前面加上字母“U”。

缺省值

UAC

TempTablePreTruncateExecutionSQL

描述

注：仅 Teradata 数据源支持此属性。对于所有其他受支持的数据库，不应设置此属性。

使用 TempTablePreTruncateExecutionSQL 属性可指定在截断临时表之前运行的 SQL 查询。您指定的查询可用于消除 TempTablePostExecutionSQL 属性中指定的 SQL 语句的影响。

例如，使用 TempTablePostExecutionSQL 属性，您可以指定以下 SQL 语句来创建索引：

```
CREATE INDEX <TABLENAME>Idx_1 (<KEYCOLUMNS>) ON <TABLENAME>
```

然后，在 TempTablePreTruncateExecutionSQL 属性中指定以下查询来删除该索引：

```
DROP INDEX <TABLENAME>Idx_1 ON <TABLENAME>
```

缺省值

未定义

有效值

一个有效的 SQL 查询

TempTablePreTruncateRunScript

描述

注：仅 Teradata 数据源支持此属性。对于所有其他受支持的数据库，不应设置此属性。

使用 TempTablePreTruncateRunScript 属性可指定在截断临时表之前运行的脚本或可执行文件。您指定的脚本可用于消除 PostTempTableCreateRunScript 属性中指定的 SQL 语句的影响。

例如，使用 PostTempTableCreateRunScript 属性，您可以指定一个包含以下 SQL 语句的脚本来创建索引：

```
CREATE INDEX <TABLENAME>Idx_1 (<KEYCOLUMNS>) ON <TABLENAME>
```

然后，在 TempTablePreTruncateRunScript 属性中指定另一个具有以下语句的脚本来删除该索引：

```
DROP INDEX <TABLENAME>Idx_1 ON <TABLENAME>
```

缺省值

未定义

有效值

shell 脚本或可执行文件的文件名

TeradataDeleteBeforeDrop

描述

TeradataDeleteBeforeDrop 参数仅适用于 Teradata 数据源。它指定在删除表之前是否删除记录。

将该值设置为 TRUE 可在删除表之前从表中删除所有记录。

注: 如果 Campaign 由于某种原因无法删除记录, 那么它将不删除该表。

将该值设置为 FALSE 将删除表而不必先删除所有记录。

缺省值

TRUE

TruncateSQL

描述

TruncateSQL 属性可与 DB2 数据源一起使用, 并允许您指定用于截断表的备用 SQL。仅当 DeleteAsTruncate 设置为 TRUE 时, 才应用此属性。当 DeleteAsTruncate 设置为 TRUE 时, 此属性中的任意定制 SQL 用于截断表。不设置此属性时, Campaign 使用 TRUNCATE TABLE <TABLENAME> 语法。

缺省情况下, 未定义此参数。

下面描述了可用于 TruncateSQL 的标记。

表 48. 可用于 TruncateSQL 的标记

标记	描述
<TABLENAME>	此标记将替换为 Campaign 截断的数据库表名。

缺省值

未定义缺省值。

类型

描述

分区 > 分区[n] > 数据源 > [data_source_name] > 类型属性指定此数据源的数据库类型。

缺省值

缺省值取决于用于创建数据源配置的数据库模板。

有效值

系统表的有效值包括:

- SQLServer
- DB2
- DB2ODBC
- ORACLE

- ORACLE8
- ORACLE9

客户表的有效值包括:

- TERADATA
- NETEZZA

UseExceptForMerge

描述

当 Campaign 在合并过程或细分过程中执行排除时, 缺省情况下它使用“NOT EXISTS”语法, 如下所示:

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM ExcludeTable WHERE IncludeTable.ID = ExcludeTable.ID)
```

如果 UseExceptForMerge 设置为 TRUE 并且无法使用“NOT IN” (因为禁用了 UseNotInForMerge, 或者因为受众级别包括多个字段且数据源不是 Oracle), 那么该语法将进行如下更改:

Oracle

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable
MINUS (SELECT ExcludeTable.ID FROM ExcludeTable)
```

其他

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable
EXCEPT (SELECT ExcludeTable.ID FROM ExcludeTable)
```

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

UseMergeForTrack

描述

实现 SQL MERGE 语法以提高跟踪过程的性能。对于 DB2、Oracle、SQL Server 2008 和 Teradata 12, UseMergeForTrack 属性可以设置为 TRUE。它还可以与其他支持 SQL MERGE 语句的数据库一起使用。

缺省值

TRUE (DB2 和 Oracle) | FALSE (所有其他数据库)

有效值

TRUE | FALSE

UseNonANSIJoin

描述

UseNonANSIJoin 属性指定此数据源是否使用非 ANSI 连接语法。如果数据源类型设置为 Oracle7 或 Oracle8, 那么 UseNonANSIJoin 的值将设置为 TRUE, 该数据源将使用适用于 Oracle 的非 ANSI 连接语法。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

UseNotInForMerge

描述

当 Campaign 在合并过程或细分过程中执行排除时，缺省情况下它使用“NOT EXISTS”语法，如下所示：

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable WHERE NOT EXISTS (SELECT *  
FROM ExcludeTable WHERE IncludeTable.ID = ExcludeTable.ID)
```

如果启用 UseNotInForMerge（值设置为 YES）并且（1）受众级别仅包括单个标识字段或者（2）数据源是 Oracle，那么该语法将更改为以下内容：

```
SELECT IncludeTable.ID FROM IncludeTable WHERE IncludeTable.ID NOT IN  
(SELECT ExcludeTable.ID FROM ExcludeTable)
```

缺省值

NO

有效值

YES | NO

UseSQLToProfile

描述

利用 UseSQLToProfile 属性可以配置 Campaign 来将 SQL 查询 GROUP BY 提交到数据库以计算概要文件（使用“SELECT *field*, count(*) FROM *table* GROUP BY *field* ”），而不是访存记录。

- 值为 FALSE（缺省值）会使 Campaign 通过检索表中所有记录的字段值来对字段进行概要分析以及跟踪每个相异值的计数。
- 值为 TRUE 会使 Campaign 通过发出如下所示的查询来对字段进行概要分析：

```
SELECT field, COUNT(*) FROM table GROUP BY field
```

这会增加数据库的负担。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

Campaign | partitions | partition[n] | systemTableMapping

如果您重新映射任何系统表或映射联系或响应历史记录表，那么会自动填充 systemTableMapping 类别中的属性。不应该编辑此类别中的属性。

Campaign | partitions | partition[n] | server | systemCodes

此类别中的属性指定对于 Campaign，是否允许可变长度代码，竞销活动和单元代码的格式和生成器、是否显示商品代码以及商品代码定界符。

offerCodeDelimiter

描述

offerCodeDelimiter 属性在内部用于并置多个代码部分（例如，输出 Campaign 生成的字段中的 OfferCode 字段），并且对于 Campaign 响应进程中的入局商品代码，将商品代码分割成多个部分。值只能是单个字符。

请注意，在此版本的 Campaign 中，NumberOfOfferCodesToUse 参数不再存在。现在，此值来自商品模板（每个商品模板可能具有不同的商品代码数）。

缺省值

-

allowVariableLengthCodes

描述

allowVariableLengthCodes 属性指定在 Campaign 中是否允许可变长度的代码。

如果值是 yes，并且代码格式的结尾部分是 x，那么代码的长度可变。例如，如果代码格式是 nnnnxxxx，那么代码长度可以是 4 到 8 个字符。这适用于竞销活动、商品、版本、跟踪和单元代码。

如果值是 no，那么不允许可变长度的代码。

缺省值

no

有效值

yes | no

displayOfferCodes

描述

displayOfferCodes 属性指定在 Campaign GUI 是否在商品名称旁边显示商品代码。

如果值是 yes，那么显示商品代码。

如果值是 no，那么不显示商品代码。

缺省值

no

有效值

yes | no

cellCodeFormat

描述

cellCodeFormat 属性由竞销活动代码生成器用来定义由缺省单元代码生成器自动创建的单元代码的格式。

有关有效值列表，请参阅 `campCodeFormat`。

缺省值

`Annnnnnnnn`

campCodeFormat

描述

`campCodeFormat` 属性由竞销活动代码生成器用来定义在创建竞销活动时，由缺省竞销活动代码生成器自动生成的竞销活动代码的格式。

缺省值

`Cnnnnnnnnnn`

有效值

可能的值如下：

- A-Z 或任何符号 - 视为常量
- a - 随机字母 A-Z（仅限大写）
- c - 随机字母 A-Z 或数字 0-9
- n - 随机数字 0-9
- x - 0-9 或 A-Z 中的任何单个 ASCII 字符。可以编辑生成的竞销活动代码并可以用任何 ASCII 字符替换 Campaign 为 x 替换的任何 ASCII 字符，并且 Campaign 将改为使用该字符。

cellCodeGenProgFile

描述

`cellCodeGenProgFile` 属性指定单元代码生成器的名称，并且如果该生成器是 Campaign 提供的缺省生成器，那么包括任何支持的选项。请注意，控制所生成代码的格式的属性在 `cellCodeFormat` 属性中设置。请参阅 `campCodeGenProgFile` 以取得受支持的选项列表。

如果您要编写自己的单元代码生成器，请用定制程序的绝对路径（包括文件名和扩展名），并对于 UNIX 使用正斜杠 (/)、对于 Windows 使用反斜杠 (\) 替换缺省值。

缺省值

`uaccampcodegen`（由 Campaign 提供的代码生成器）

campCodeGenProgFile

描述

`campCodeGenProgFile` 属性指定竞销活动代码生成器的名称，并且如果该生成器是 Campaign 提供的缺省生成器，那么包括任何支持的选项。

请注意，控制所生成代码的格式的属性在 `campCodeFormat` 属性中设置。

如果您要编写自己的竞销活动代码生成器，请用定制程序的绝对路径（包括文件名和扩展名），并对于 UNIX 使用正斜杠 (/)、对于 Windows 使用反斜杠 (\) 替换缺省值。

缺省竞销活动代码生成器可使用下列选项调用：

- -y 年（四位整数）
- -m 月（一个或两位整数，值不能超过 12）
- -d 日（一个或两位整数，值不能超过 31）
- -n 竞销活动名称（任何字符串，不能超过 64 个字符）
- -o 竞销活动所有者（任何字符串，不能超过 64 个字符）
- -u 竞销活动代码（任何整数）。允许您指定精确的竞销活动标识，而不是让应用程序为您生成标识。
- -f 代码格式（如果覆盖缺省值）。采用在 `campCodeFormat` 中指定的值。
- -i 其他整数。
- -s 其他字符串。

缺省值

`uaccampcodegen`（由 Campaign 提供的代码生成器）

Campaign | partitions | partition[n] | server | encoding

此类别中的属性指定写入文件的值的文本编码，以支持非英语数据。

stringEncoding

描述

`partition[n] > server > encoding > stringEncoding` 属性指定 Campaign 如何读入和写出平面文件。它应该与用于所有平面文件的编码相匹配。如果未在别处配置，那么这是平面文件编码的缺省设置。

注：此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省情况下，未指定任何值，并且出局文本文件会编码为 UTF-8，这是 Campaign 的缺省编码。

最佳实践是将此值显式设置为适合您的系统的编码，即使该值是 UTF-8，与隐式缺省值相同。

注：如果对于 `dataSources` 类别中的数据源不设置 `StringEncoding` 属性的值，那么会将此 `stringEncoding` 属性的值用作缺省值。这可能会导致不必要的混淆 -- 您始终应该显式设置 `dataSources` 类别中的 `StringEncoding` 属性。

请参阅《Campaign 管理员指南》，以取得受支持的编码列表。

缺省值

未定义缺省值。

forceDCTOneBytePerChar

描述

`forceDCTOneBytePerChar` 属性指定 Campaign 是否应该将原始字段宽度用于输出文件，而不是预留以允许有足够空间用于代码转换为 UTF-8 的潜在扩展的宽度。

文本值可能会有不同的长度，取决于用来显示它的编码。当文本值来自其 `stringEncoding` 属性既不是 ASCII 又不是 UTF-8 的数据源时，Campaign 会预留三倍的字段宽度以确保有足够空间可用于代码转换为 UTF-8。例如，如果

将 `stringEncoding` 属性设置为 `LATIN1`，并且数据库中的字段定义为 `VARCHAR (25)`，那么 `Campaign` 将预留 75 个字节来保存经过代码转换的 UTF-8 值。如果您要使用原始字段宽度，请将 `forceDCTOneBytePerChar` 属性设置为 `TRUE`。

缺省值

`FALSE`

有效值

`TRUE | FALSE`

Campaign | partitions | partition[n] | server | timeout

此类别中的属性指定在用户断开连接且所有运行都已完成之后，退出之前，`Campaign` 流程图等待的秒数，以及 `Campaign` 服务器进程在报告错误之前，等待来自外部服务器的响应的秒数。

waitForGracefulDisconnect

描述

`waitForGracefulDisconnect` 属性指定 `Campaign` 服务器进程是继续运行到用户正常断开连接为止，还是不管用户是否要断开连接都退出。

如果值是缺省值 `yes`，那么服务器进程会继续运行，直到它可以确定用户希望它退出为止。此选项可避免丢失更改，但可能会导致服务器进程堆积。

如果值是 `no`，那么服务器进程将会关闭并可避免服务器进程堆积，但如果发生网络中断或者用户未按照建议的操作顺序来正常退出，那么用户可能会丢失工作。

缺省值

`yes`

有效值

`yes | no`

urlRequestTimeout

描述

`urlRequestTimeout` 属性指定 `Campaign` 服务器进程等待来自外部服务器的响应的秒数。目前，此属性适用于对 IBM EMM 服务器和与 `Campaign` 一起操作的 `eMessage` 组件的请求。

如果 `Campaign` 服务器进程在此时间段内未接收到响应，那么会报告通信超时错误。

缺省值

`60`

delayExitTimeout

描述

`delayExitTimeout` 属性指定在用户断开连接且所有运行都已完成之后，退出之前，`Campaign` 流程图等待的秒数。

将此属性设置为非 0 值可让后续 Campaign 流程图使用现有的实例而不是启动新实例。

缺省值

10

Campaign | partitions | partition[n] | server | collaborate

collaborateInactivityTimeout

描述

collaborateInactivityTimeout 属性指定在 unica_acsvr 进程完成处理 Distributed Marketing 请求之后，退出之前的等待秒数。此等待时间段允许该进程在通常状况下保持可用，在此期间，Distributed Marketing 会在运行“流程图”之前，发出一系列请求。

最小值是 1。将此属性设置为 0 会使它缺省为 60。

缺省值

60

Campaign | partitions | partition[n] | server | permissions

此类别中的属性指定对由 Campaign 创建的文件夹设置的许可权，以及对 **profile** 目录中所包含文件设置的 UNIX 组和许可权。

userFileGroup (仅限于 UNIX)

描述

userFileGroup 属性指定与用户生成的 Campaign 文件相关联的组。仅当用户是指定组的成员时，才会设置该组。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

未定义缺省值。

catalogFolderPermissions

描述

catalogFolderPermissions 属性指定由 Campaign 通过“存储的表类别 > 创建文件夹”窗口创建的目录的许可权。

缺省值

755 (所有者具有读取/写入/执行访问权，组和普通用户具有执行/读取访问权)

templateFolderPermissions

描述

templateFolderPermissions 属性指定由 Campaign 通过存储的模板 > 创建文件夹 窗口创建的模板目录的许可权。

缺省值

755（所有者具有读取/写入/执行访问权，组和普通用户具有读取/执行访问权）

adminFilePermissions（仅限于 UNIX）

描述

adminFilePermissions 属性指定 profile 目录中所包含文件的许可权位掩码。

缺省值

660（所有者和组都只具有读取/写入访问权）

userFilePermissions（仅限于 UNIX）

描述

userFilePermissions 属性指定用户生成的 Campaign 文件（例如，日志文件、总结文件、导出的平面文件）的许可权位掩码。

缺省值

666（每个人都可以读取和写入由 Campaign 在服务器中创建的文件）

adminFileGroup（仅限于 UNIX）

描述

adminFileGroup 属性指定与 profile 目录所包含文件相关联的 UNIX 管理员组。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig

此类别中的属性指定 Campaign 生成的字段的行为、是否允许重复的单元代码以及在缺省情况下，是否启用“记录到联系历史记录”选项。

allowDuplicateCellcodes

描述

allowDuplicateCellcodes 属性指定 Campaign 快照流程中的单元代码是否可以具有重复的值。

如果值是 FALSE，那么 Campaign 服务器会强制实施唯一的单元代码。

如果值是 TRUE，那么 Campaign 服务器不会强制实施唯一的单元代码。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

allowResponseNDaysAfterExpiration

描述

allowResponseNDaysAfterExpiration 属性指定在所有商品的截止日期之后，可以跟踪响应的最多天数。可将这些之后响应包括在性能报告中。

缺省值

90

agfProcessnameOutput

描述

agfProcessnameOutput 属性指定列表、优化、响应和快照流程中 Campaign 生成的字段 (UCGF) 的输出行为。

如果值是 PREVIOUS，那么 UCGF 包含与入局单元相关联的流程名称。

如果值是 CURRENT，那么 UCGF 保存使用它的流程的流程名称。

缺省值

PREVIOUS

有效值

PREVIOUS | CURRENT

logToHistoryDefault

描述

logToHistoryDefault 属性指定在缺省情况下是否启用 Campaign 联系进程的“日志”选项卡中的“记录到联系历史记录和跟踪表”选项。

如果值是 TRUE，那么将启用该选项。

如果值是 FALSE，那么将在任何新创建的联系流程中禁用该选项。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

defaultBehaviorWhenOutputToFile

描述

指定输出到文件时，Campaign 中的联系进程的行为。此属性仅在当前分区中应用。此缺省行为（如果已设置）仅在将流程新添加至流程图时才会应用；一旦将流程添加至流程图，就可以在流程配置中更改输出行为。

缺省值

Replace All Records

有效值

- Append to Existing Data
- Create New File
- Replace All Records

defaultBehaviorWhenOutputToDB

描述

指定输出到数据库表时，Campaign 中的联系进程的行为。此属性仅在当前分区中应用。此缺省行为（如果已设置）仅在将流程新添加至流程图时才会应用；一旦将流程添加至流程图，就可以在流程配置中更改输出行为。

缺省值

Replace All Records

有效值

- Append to Existing Data
- Replace All Records

replaceEmbeddedNames

描述

当 replaceEmbeddedNames 为 TRUE 时，Campaign 会用实际值替换在查询文本中嵌入的用户变量和 UCGF 名称，虽然必须用下划线等非字母数字字符分隔这些名称（例如，不会替换 ABCUserVar.v1，但会替换 ABC_UserVar.v1）。将此属性设置为 TRUE 以与 Campaign 7.2 及更低版本向后兼容。

设置为 FALSE 时，Campaign 只会将不同用户变量和 UCGF 名称替换为实际值（在 IBM EMM 和原始 SQL 表达式中）。将此属性设置为 FALSE 以与 Campaign 7.3 及更低版本向后兼容。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

legacyMultifieldAudience

描述

在大多数情况下，您可以将此属性保留为缺省值 FALSE。Campaign V8.5.0.4 和更新版本的名称的多字段“受众标识”字段取决于受众定义（无论字段的源如何）。当您配置流程以使用多字段“受众标识”字段时，您现在可以看到针对多字段受众的新的“受众标识”命名约定。已在先前 Campaign 版本中创建的流程图中已配置的流程应该会继续工作。但是，如果旧流程图因为命名约定发生更改而失败，那么您可以通过将此属性设置为 TRUE 来还原 Campaign 行为。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartSave

此类别中的属性指定新 Campaign 流程图自动保存和检查点属性的缺省设置。

checkpointFrequency

描述

checkpointFrequency 属性指定新 Campaign 流程图检查点属性的缺省设置（以分钟计），可通过客户端“高级设置”窗口为每个流程图配置。检查点功能提供捕获正在运行的流程图的快照以用于恢复的能力。

缺省值

0（零）

有效值

任何整数

autosaveFrequency

描述

autosaveFrequency 属性指定新 Campaign 流程图自动保存属性的缺省设置（以分钟计），可通过客户端“高级设置”窗口为每个流程图配置。自动保存功能会在编辑和配置期间强制保存流程图。

缺省值

0（零）

有效值

任何整数

Campaign | partitions | partition[n] | server | dataProcessing

此类别中的属性指定 Campaign 如何处理平面文件中的字符串比较和空字段，以及宏 STRING_CONCAT 的行为。

longNumericIdsAsText

描述

longNumericIdsAsText 属性指定 Campaign 宏语言是否将超过 15 位的数字标识视为文本。

将值设置为 yes 可指定将超过 15 位的数字标识视为文本。

将值设置为 no 可指定将超过 15 位的数字标识视为数字值（因此如果被截断或舍入，精度或唯一性可能会受损）。

注：对于此数据源中的字段，如果将 partitions > partition[n] > dataSources > [data_source_name] > ForceNumeric 属性设置为 TRUE，那么会忽略此设置。

缺省值

no

有效值

yes | no

stringConcatWithNullIsNull

描述

stringConcatWithNullIsNull 属性控制 Campaign 宏 STRING_CONCAT 的行为。

值是 yes 时，如果 STRING_CONCAT 的任何输入是 NULL，那么它会返回 NULL。

值是 no 时，STRING_CONCAT 会返回其所有非 NULL 属性的并置；在此情况下，仅当 STRING_CONCAT 的所有输入都是 NULL，它才会返回 NULL。

缺省值

yes

有效值

yes | no

performCaseInsensitiveComparisonAs

描述

performCaseInsensitiveComparisonAs 属性指定当 compareCaseSensitive 属性设置为 no（即，在不区分大小写比较期间）时，Campaign 如何比较数据值。

如果 compareCaseSensitive 的值是 yes，那么会忽略此属性。

值是 UPPER 时，Campaign 会在比较之前将所有数据转换为大写。

值是 LOWER 时，Campaign 会在比较之前将所有数据转换为小写。

缺省值

LOWER

有效值

UPPER | LOWER

upperAllowsDate

描述

upperAllowsDate 属性指定 UPPER 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server 或 Oracle，请将值设置为 yes。这些数据库中的 UPPER 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2 或 Teradata，请将值设置为 no。这些数据库中的 UPPER 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

缺省值

yes

有效值

yes | no

compareCaseSensitive

描述

compareCaseSensitive 属性指定 Campaign 数据比较是否区分字母大小写（大写与小写）。

值是 no 时，Campaign 会在比较数据值时忽略大小写差别，并以二进制、不分大小写方式对文本数据进行排序。当使用英语数据时，强烈建议使用此设置。

值是 yes 时，Campaign 会根据大小写差别区分数据值，执行每个字符的真实二进制值比较。当使用非英语数据时，强烈建议使用此设置。

缺省值

no

有效值

yes | no

lowerAllowsDate

描述

lowerAllowsDate 属性指定 LOWER 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server 或 Oracle，请将值设置为 yes。这些数据库中的 LOWER 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2 或 Teradata，请将值设置为 no。这些数据库中的 LOWER 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。通常，在一个客户站点中只有一个数据库类型在使用中，但是有一些安装会有多个数据库类型在使用中。

缺省值

yes

有效值

yes | no

substrAllowsDate

描述

substrAllowsDate 属性指定 SUBSTR/SUBSTRING 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 Oracle 或 Teradata，请将值设置为 yes。这些数据库中的 SUBSTR/SUBSTRING 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 SQL Server 或 DB2，请将值设置为 no。这些数据库中的 SUBSTR/SUBSTRING 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

缺省值

yes

有效值

yes | no

ltrimAllowsDate

描述

ltrimAllowsDate 属性指定 LTRIM 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server、Oracle 或 Teradata，请将值设置为 yes。这些数据库中的 LTRIM 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2，请将值设置为 no。此数据库中的 LTRIM 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。通常，在一个客户站点中只有一个数据库类型在使用中，但是有一些安装会有多个数据库类型在使用中。

缺省值

yes

有效值

yes | no

rtrimAllowsDate

描述

rtrimAllowsDate 属性指定 RTRIM 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server、Oracle 或 Teradata，请将值设置为 yes。这些数据库中的 RTRIM 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2，请将值设置为 no。此数据库中的 RTRIM 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

请注意，此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

缺省值

yes

有效值

yes | no

likeAllowsDate

描述

likeAllowsDate 属性指定 LIKE 数据库函数是否允许 DATE/DATETIME 参数，因此操作是可以在数据库中执行还是必须由 Campaign 服务器执行。

如果数据库是 SQL Server 或 Oracle，请将值设置为 yes。这些数据库中的 LIKE 函数允许 DATE/DATETIME 参数。

如果数据库是 DB2 或 Teradata，请将值设置为 no。这些数据库中的 LIKE 函数不允许 DATE/DATETIME 参数。

注：此设置是全局的，而不是针对每个数据源。如果对任何使用中的数据源建议 no 值，请将值设置为 no。如果对所有使用中的数据源建议 yes 值，请将值设置为 yes。

缺省值

yes

有效值

yes | no

fileAllSpacesIsNull

描述

fileAllSpacesIsNull 属性通过指定是否应该将平面文件中的所有空格值视为 NULL 值，控制 Campaign 解释映射的平面文件中空字段的方式。

值是 yes 时，会将所有空格值视为 NULL 值。Campaign 使诸如 <field> is null 的查询匹配，但使诸如 <field> = "" 的查询失败。

值是 no 时，会将所有空格值视为非 NULL 空字符串。Campaign 使诸如 <field> = "" 的查询匹配，但使 <field> is null 失败。

缺省值

yes

有效值

yes | no

Campaign | partitions | partition[n] | server | optimization

此类别中的属性控制分区的 Campaign 服务器优化。

注：此参数类别与 Contact Optimization 不相关。

maxVirtualMemory

描述

maxVirtualMemory 属性指定新 Campaign 流程图“Affinium 虚拟内存使用情况”属性的缺省设置，可通过客户机端“高级设置”窗口为每个流程图配置。以兆字节为单位。

缺省值

128

useInDbOptimization

描述

useInDbOptimization 属性指定 Campaign 是否尝试在数据库中而不是在 Campaign 服务器中执行所需数目的操作。

如果值是 no，那么 Campaign 始终会在 Campaign 服务器中维护标识列表。

如果值是 yes，那么 Campaign 会避免拉出标识列表（若有可能）。

缺省值

no

有效值

yes | no

maxReuseThreads

描述

maxReuseThreads 属性指定由服务器进程 (unica_acsvr) 高速缓存以复用的操作系统线程数。缺省情况下，会禁用高速缓存，因为此属性设置为 0。

当您要减少线程分配的开销时，或者对于应用程序要求释放线程但无法进行释放的操作系统，使用高速缓存。

如果 maxReuseThreads 属性是非零值，请将其设置为大于或等于 MaxQueryThreads 的值。

缺省值

0（零），它会禁用高速缓存

threadStackSize

描述

threadStackSize 确定为每个线程的堆栈分配的字节数。只能在 IBM 的指导下更改此属性。最小值为 128 K。最大值为 8 MB。

缺省值

1048576

tempTableDataSourcesForSegments

描述

tempTableDataSourcesForSegments 属性定义一个数据源列表，其中持久细分市场临时表可以由“创建细分市场”流程创建。此列表以逗号分隔。

缺省情况下，此属性为空。

缺省值

未定义缺省值。

doNotCreateServerBinFile

描述

要提高战略性细分市场的性能，请将此选项设置为 TRUE。当此选项设置为 TRUE 时，战略性细分市场不会在 Campaign 服务器上创建二进制文件；相反，战略性细分市场将在数据源中创建细分市场临时表。当此值设置为 TRUE 时，必须在“创建细分市场”流程配置中至少指定一个有效临时表数据源。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

forceViewForPreOptDates

描述

缺省值 (TRUE) 会在从 Optimize 中分配其商品的“邮件列表”流程中强制创建参数化商品属性视图。值 FALSE 导致仅当“邮件列表”至少导出一个参数化商品属性时才创建参数化商品属性视图。

如果将此值设置为 FALSE，那么已配置为从截取过程（其来源是 Optimize 会话）中获取输入的邮件列表流程可能会将 EffectiveDate 和 ExpirationDate 的 NULL 值写入到 UA_Treatment 表，即使当供给包括参数化的“生效日期”和“截止日期”时也是如此。在这种情况下，请将此值重新设置为 TRUE。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

Campaign | partitions | partition[n] | server | logging

此类别中的属性指定对于 Campaign 服务器，是否启用标准事件记录和 Windows 事件记录、记录级别和类型以及其他记录行为。

enableWindowsEventLogging

描述

enableWindowsEventLogging 属性启用或禁用 Campaign 服务器记录到 Windows 事件日志。

如果值是 yes，那么启用记录到 Windows 事件日志。

如果值是 no，那么禁用记录到 Windows 事件日志。如果禁用，那么会忽略 windowsEventLoggingLevel 和 windowsEventLoggingCategory 设置。

缺省值

no

有效值

yes | no

logFileBufferSize

描述

当 `keepFlowchartLogOpen` 属性的值是 `yes` 时，会使用 `logFileBufferSize` 属性。它设置日志消息数的上边界，达到该边界后会将消息写入文件。

如果值是 `1`，那么会立即将每则日志消息写入文件，从而有效地禁用缓冲，但会导致性能略有下降。

如果将 `keepFlowchartLogOpen` 的值设置为 `no`，那么会忽略此属性。

缺省值

5

keepFlowchartLogOpen

描述

`keepFlowchartLogOpen` 属性指定每次将一行写入流程图日志文件时，`Campaign` 是否打开该日志文件然后将其关闭。

如果值是 `no`，那么 `Campaign` 会打开该流程图日志文件然后将其关闭。

如果值是 `yes`，那么 `Campaign` 只会打开流程图日志文件一次，仅当流程图服务器进程退出时才会关闭流程图日志文件。值 `yes` 可提高实时流程图的性能。使用 `yes` 设置的副作用是最近记录的消息可能无法在日志文件中立即可视，因为 `Campaign` 仅在其内部缓冲区变满或记录的消息数等于 `logFileBufferSize` 属性的值时，才会将日志消息清空到文件。

缺省值

`no`

有效值

`yes` | `no`

logProcessId

描述

`logProcessId` 属性控制是否在日志文件中记录 `Campaign` 服务器进程的进程标识 (`pid`)。

如果值是 `yes`，那么记录进程标识。

如果值是 `no`，那么不记录进程标识。

缺省值

`yes`

有效值

`yes` | `no`

logMaxBackupIndex

描述

`logMaxBackupIndex` 属性指定在清除最旧的日志文件之前，保留的备份 `Campaign` 服务器日志文件的数目。

如果值为 `0`（零），那么不会创建任何备份文件，并且当日志文件达到由 `logFileMaxSize` 属性指定的大小时，将会截断日志文件。

对于值 n，其中 n 大于零，那么会将文件 {File.1, ..., File.n-1} 重命名为 {File.2, ..., File.n}。另外，会将 File 重命名为 File.1 并关闭。会创建新的 File 以接收进一步的日志输出。

缺省值

1（创建一个备份日志文件）

loggingCategories

描述

loggingCategories 属性指定写入 Campaign 服务器日志文件的消息类别。此属性与 loggingLevels 配合使用，以根据严重性确定记录哪些消息（适用于所有选择的类别）。可以在以逗号分隔的列表中指定多个类别。特殊类别 all 提供指定所有记录类别的捷径。

缺省值

ALL

有效值

支持的类别为:

- ALL
- BAD_ORDER
- CELL_ACCESS
- CONFIG
- DATA_ERRORS
- DBLOAD
- FILE_ACCESS
- GENERAL
- COMMANDS
- MEMORY
- PROCRUN
- QUERY
- SORT
- SYSQUERY
- TABLE_ACCESS
- TABLE_MAPPING
- TABLE_IO
- WEBPROC

loggingLevels

描述

loggingLevels 属性根据严重性控制写入 Campaign 服务器日志文件的详细信息量。

缺省值

MEDIUM

有效值

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

LOW 表示最少的详细信息（仅大部分服务器错误），ALL 包括跟踪消息，主要用于诊断。可以从流程图中通过“工具 > 记录选项”菜单来调整这些设置。

注：在配置和测试期间，您可能要将 `loggingLevels` 属性设置为 ALL，以让从 Campaign 的记录输出量最多以用于诊断。此设置会生成大量数据，因此对于生产操作，建议不要采用此设置。

windowsEventLoggingCategories

描述

`windowsEventLoggingCategories` 属性指定写入 Campaign 服务器 Windows 事件日志的消息类别。此属性与 `windowsEventLoggingLevels` 配合使用，以根据严重性确定记录哪些消息（适用于所有选择的类别）。

可以在以逗号分隔的列表中指定多个类别。特殊类别 `all` 提供指定所有记录类别的捷径。

缺省值

ALL

有效值

- ALL
- BAD_ORDER
- CELL_ACCESS
- CONFIG
- DATA_ERRORS
- DBLOAD
- FILE_ACCESS
- GENERAL
- COMMANDS
- MEMORY
- PROCRUN
- QUERY
- SORT
- SYSQUERY
- TABLE_ACCESS
- TABLE_MAPPING
- TABLE_IO
- WEBPROC

logFileMaxSize

描述

logFileMaxSize 属性指定滚动到备份文件前，允许 Campaign 服务器日志文件达到的最大大小（以字节计）。

缺省值

10485760 (10 MB)

windowsEventLoggingLevels

描述

windowsEventLoggingLevels 属性根据严重性控制写入 Campaign 服务器 Windows 事件日志的详细信息量。

缺省值

MEDIUM

有效值

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

LOW 表示最少的详细信息（仅大部分服务器错误），ALL 包括跟踪消息，主要用于诊断。

enableLogging

描述

enableLogging 属性指定是否在会话启动时打开 Campaign 服务器记录。

如果值是 yes，那么打开记录。

如果值是 no，那么关闭记录。

缺省值

yes

有效值

yes | no

Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartRun

此类别中的属性指定在 Campaign 快照导出中允许多少个错误、保存流程图时会保存的文件以及在测试运行中每个顶级进程的标识的最大数目。

maxDataErrorsAllowed

描述

maxDataErrorsAllowed 属性指定在 Campaign 快照导出中允许的数据转换错误的最大数目。

缺省值

0（零），不允许任何错误

saveRunResults

描述

`saveRunResults` 属性指定当您保存 Campaign 流程图时保存的文件。

如果值是 `yes`，那么会保存“下划线”文件，并且如果 `useInDbOptimization` 的值是 `yes`，那么数据库模板表会持续保存。

如果值是 `no`，那么仅保存 `.ses` 文件，并且如果您重新装入流程图，那么无法查看中间结果。

缺省值

`yes`

有效值

`yes` | `no`

testRunDefaultSize

描述

`testRunDefaultSize` 属性指定 Campaign 测试运行中每个顶级进程的标识的缺省最大数目。值 0（零）会取消标识数目限制。

缺省值

0（零）

Campaign | partitions | partition[n] | server | profile

此类别中的属性指定概要分析 Campaign 中的数字和文本值期间创建的类别的最大数目。

profileMaxTextCategories

描述

`profileMaxTextCategories` 和 `profileMaxNumberCategories` 属性指定分别在概要分析文本和数字值期间在 Campaign 中创建的类别的最大数目。

这些值不同于对向用户显示的 `bin` 数目的设置，该设置可通过用户界面更改。

缺省值

1048576

profileMaxNumberCategories

描述

`profileMaxNumberCategories` 和 `profileMaxTextCategories` 属性指定分别在概要分析数字和文本值期间在 Campaign 中创建的类别的最大数目。

这些值不同于对向用户显示的 `bin` 数目的设置，该设置可通过用户界面更改。

缺省值

1024

Campaign | partitions | partition[n] | server | internal

该类别中的属性指定所选择的 Campaign 分区的集成设置和内部标识限制。如果您的 Campaign 安装具有多个分区，请为您想要影响的每个分区都设置这些属性。

internalIdLowerLimit

描述

internalIdUpperLimit 和 internalIdLowerLimit 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。请注意，这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。

缺省值

0（零）

internalIdUpperLimit

描述

internalIdUpperLimit 和 internalIdLowerLimit 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。如果已安装 Distributed Marketing，那么将值设置为 2147483647。

缺省值

4294967295

eMessageInstalled

描述

指出已安装 eMessage。选择 Yes 时，eMessage 功能在 Campaign 界面中可用。
对于 eMessage 安装中的缺省分区，IBM 安装程序会将此属性设置为 Yes。对于已安装 eMessage 的其他分区，必须手动配置此属性。

缺省值

否

有效值

Yes | No

interactInstalled

描述

在安装 Interact 设计环境之后，应该将此配置属性设置为 Yes，以在 Campaign 中启用 Interact 设计环境。
如果未安装 Interact，请设置为 No。将此属性设置为 No 不会从用户界面中除去 Interact 菜单和选项。要除去菜单和选项，必须使用 configTool 实用程序手动注销 Interact。

缺省值

否

有效值

Yes | No

可用性

只有在已安装 **Interact** 时，此属性才适用。

MO_UC_integration

描述

如果在 **Platform** 配置设置中启用集成，那么此属性将为此分区启用与 **Marketing Operations** 的集成。有关更多信息，请参阅《*IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南*》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

MO_UC_BottomUpTargetCells

描述

对于此分区，如果已启用 **MO_UC_integration**，那么允许目标单元电子表格的自底向上单元。设置为 **Yes** 时，自顶向下和自底向上目标单元都可见，但自底向上目标单元为只读。有关更多信息，请参阅《*IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南*》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

Legacy_campaigns

描述

对于此分区，启用对在 **Marketing Operations** 与 **Campaign** 集成之前创建的竞销活动的访问。仅当 **MO_UC_integration** 设置为 **Yes** 时，此属性才适用。已有的竞销活动还包括在 **Campaign 7.x** 中创建并链接至 **Plan 7.x** 项目的竞销活动。有关更多信息，请参阅《*IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南*》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

IBM Marketing Operations - 供给集成

描述

如果已为此分区启用 **MO_UC_integration**，那么将启用在此分区上使用 Marketing Operations 来执行供给生命周期管理任务的能力。必须在 **Platform** 配置设置中启用供给集成。有关更多信息，请参阅《*IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南*》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

UC_CM_integration

描述

为 Campaign 分区启用 IBM Digital Analytics 联机细分市场集成。如果将此值设置为 Yes，那么流程图中的“选择流程”框将会提供选择 **IBM Digital Analytics 细分市场** 作为输入的选项。要为每个分区配置 IBM Digital Analytics 集成，请选择 **设置 > 配置 > Campaign | partitions | partition[n] | Coremetrics**。

缺省值

否

有效值

Yes | No

Campaign | partitions | partition[n] | server | fileDialog

此类别中的属性指定 Campaign 输入和输出数据文件的缺省目录。

defaultOutputDirectory

描述

defaultOutputDirectory 属性指定用于初始化 Campaign“选择文件”对话框的路径。当将输出数据文件映射到 Campaign 时，会使用 defaultOutputDirectory 属性。如果未指定任何值，那么会从环境变量 UNICA_ACDFDIR 读取该路径。

缺省值

未定义缺省值。

defaultInputDirectory

描述

defaultInputDirectory 属性指定用于初始化 Campaign“选择文件”对话框的路径。当将输入数据文件映射到 Campaign 时，会使用 defaultInputDirectory 属性。如果未指定任何值，那么会从环境变量 UNICA_ACDFDIR 读取该路径。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | partitions | partition[n] | offerCodeGenerator

此类别中的属性指定商品代码生成器以及用来将联系进程分配给“目标单元电子表格”单元的单元代码生成器的类、类路径和配置字符串。

offerCodeGeneratorClass

描述

`offerCodeGeneratorClass` 属性指定 Campaign 用作其商品代码生成器的类的名称。该类的包名必须完全限定。

缺省值

请注意，添加了换行符以改善打印效果。

`com.unica.campaign.core.codegenerator.samples.ExecutableCodeGenerator`

offerCodeGeneratorConfigString

描述

`offerCodeGeneratorConfigString` 属性指定当 Campaign 装入商品代码生成器插件时，传递至该插件的字符串。缺省情况下，`ExecutableCodeGenerator`（Campaign 附带提供）使用此属性来指示要运行的可执行文件的路径（相对于 Campaign 应用程序主目录）。

缺省值

`./bin`

defaultGenerator

描述

`defaultGenerator` 属性指定出现在联系样式流程框中并且用于将单元分配给“目标控制电子表格”单元的单元代码生成器。“目标控制电子表格”管理竞销活动和流程图的单元和商品映射。

缺省值

`uacoffercodegen.exe`

offerCodeGeneratorClasspath

描述

`offerCodeGeneratorClasspath` 属性指定 Campaign 用作其商品代码生成器的类的路径。它可以是完整路径，也可以是相对路径。

如果路径以斜杠（对于 UNIX 为正斜杠 /，对于 Windows 为反斜杠 \）结尾，那么 Campaign 会假设它是包含应该使用的 Java 插件类的目录路径。如果路径不是以斜杠结尾，那么 Campaign 会假设它是包含 Java 类的 JAR 文件的名称。

如果路径是相对路径，那么 Campaign 会假设它相对于 Campaign 应用程序主目录。

缺省值

`codeGenerator.jar`（打包在 Campaign.war 文件中）

Campaign | partitions | partition[n] | Coremetrics

此类别中的属性指定所选 Campaign 分区的 IBM Digital Analytics 和 Campaign 的集成设置。如果您的 Campaign 安装具有多个分区，请为您想要影响的每个分区都设置这些属性。要使这些属性生效，必须为分区将 `UC_CM_integration` 设置为 Yes（在 `partitions | partition[n] | server | internal` 下）。

ServiceURL

描述

ServiceURL 指定用于集成 IBM Digital Analytics 与 Campaign 的 IBM Digital Analytics 集成服务的位置。

缺省值

`https://export.coremetrics.com/eb/segmentapi/1.0/api.do`

有效值

本发行版唯一支持的值是上面显示的缺省值。

CoremetricsKey

描述

Campaign 使用 CoreMetricsKey 来将从 IBM Digital Analytics 中导出的标识映射到 Campaign 中的相应受众标识。为此属性定义的值必须与转换表中使用的值完全匹配。

缺省值

`registrationid`

有效值

此发行版唯一支持的值是 `registrationid`。

ClientID

描述

将该值设置为分配给您的公司的唯一 IBM Digital Analytics 客户标识。

缺省值

未定义缺省值。

TranslationTableName

描述

指定正在用于将 IBM Digital Analytics 键转换为 Campaign 受众标识的转换表的名称。例如，`Cam_CM_Trans_Table`。如果您未指定表名，那么当用户运行使用 IBM Digital Analytics 段作为输入的流程图时将发生错误，这是因为在没有表名的情况下，Campaign 不知道如何将一个产品中的标识映射到其他产品中的标识。

注：在映射或重新映射转换表时，在“表定义”对话框中分配的 **IBM 表名称**必须与此处定义的 TranslationTableName 精确匹配（包括大小写）。

缺省值

未定义缺省值。

ASMUserForCredentials

描述

此属性指定允许哪个 IBM EMM 帐户访问 IBM Digital Analytics 集成服务。有关其他信息，请参阅下面的内容。

如果未指定值，那么 Campaign 将检查当前登录用户的帐户以确定 ASMDatasourceForCredentials 值是否指定为数据源。如果已指定，那么允许访问。否则，将拒绝访问。

缺省值

asm_admin

ASMDatasourceForCredentials

描述

此属性标识分配给 Marketing Platform 帐户（在 **ASMUserForCredentials** 设置中指定）的数据源。缺省值是 UC_CM_ACCESS。此“凭证的数据源”是一种机制，Marketing Platform 将其用于存储可访问集成服务的凭证。

虽然提供了缺省值 UC_CM_ACCESS，但未提供该名称的数据源，所以您不必使用该名称。

要点： 您必须选择设置 > 用户，选择 ASMUserForCredentials 中指定的用户，单击编辑数据源链接，并添加一个其名称与此处定义的值精确匹配的新数据源（例如，UC_CM_ACCESS）。对于数据源登录名和数据源密码，请使用与您的 IBM Digital Analytics 客户机标识相关联的凭证。有关数据源、用户帐户和安全性的信息，请参阅《IBM Marketing Platform 管理员指南》

缺省值

UC_CM_ACCESS

Campaign | monitoring

此类别中的属性指定是否启用“操作监视”功能、“操作监视”服务器的 URL 和高速缓存行为。“操作监视”显示并允许您控制活动的流程图。

cacheCleanupInterval

描述

cacheCleanupInterval 属性指定自动清除流程图状态高速缓存之间的时间间隔（以秒计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

缺省值

600（10 分钟）

cacheRunCompleteTime

描述

cacheRunCompleteTime 属性指定高速缓存已完成的运行并在“监视”页面上显示的时间长度（以分钟计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

缺省值

4320

monitorEnabled

描述

monitorEnabled 属性指定是否打开监视器。
此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

缺省值

yes

serverURL

描述

Campaign > monitoring > serverURL 属性指定“操作监视”服务器的 URL。这是必要的设置；如果“操作监视”服务器 URL 不是缺省值，请修改该值。

如果 Campaign 配置为使用安全套接字层 (SSL) 通信，请将该属性的值设置为使用 HTTPS。例如：serverURL=https://host:SSL_port/Campaign/OperationMonitor，其中：

- host 是安装 Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址
- SSL_Port 是 Web 应用程序的 SSL 端口。

请注意 URL 中使用 https。

缺省值

http://localhost:7001/Campaign/OperationMonitor

monitorEnabledForInteract

描述

如果设置为 yes，那么会启用用于 Interact 的 Campaign JMX 连接器服务器。Campaign 没有 JMX 安全性。

如果设置为 no，那么您不能连接至 Campaign JMX 连接器服务器。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

缺省值

False

有效值

True | False

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

protocol

描述

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的协议。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

缺省值

JMXMP

有效值

JMXMP | RMI

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

port

描述

如果将 `monitorEnabledForInteract` 设置为 `yes`，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的端口。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

缺省值

2004

有效值

在 1025 和 65535 之间的整数。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | ProductReindex

商品的创建者可以指定与该商品相关联的产品。当可用于与商品关联的产品列表更改时，必须更新商品/产品关联。Campaign > ProductReindex 类别中的属性指定这些更新的频率以及第一次更新运行的时间。

startTime

描述

`startTime` 属性指定第一次更新商品/产品关联的时间。第一次更新发生在启动 Campaign 服务器的当天，后续更新以在 `interval` 参数中指定的时间间隔发生。格式是 HH:mm:ss，使用 24 小时制时钟。

请注意，当 Campaign 第一次启动时，会根据下列规则使用 `startTime` 属性：

- 如果由 `startTime` 指定的时间在将来，那么第一次商品/产品关联更新将在当天的 `startTime` 发生。
- 如果 `startTime` 在当天的过去，那么第一次更新将在第二天的 `startTime` 发生，或在从当前时间起每隔 `interval` 分钟发生，视哪个时间更早而定。

缺省值

12:00:00（中午）

interval

描述

`interval` 属性指定更新商品/产品关联之间的时间（以分钟计）。更新在启动 Campaign 服务器的当天在由 `startTime` 参数指定的时间开始。

缺省值

3600 (60 小时)

Campaign | unicaACListener

Campaign | unicaACListener 属性指定记录级别、某些访问特权、语言编码、操作系统线程数和 Campaign 侦听器的协议、主机和端口。仅必须对 Campaign 的每个实例设置一次这些属性；不需要对每个分区进行设置。

enableWindowsImpersonation

描述

enableWindowsImpersonation 属性指定是否在 Campaign 中启用 Windows 模拟。

如果您要使用 Windows 模拟，请将值设置为 TRUE。如果要利用 Windows 级别安全许可权来访问文件，那么必须单独配置 Windows 模拟。

如果您不会使用 Windows 模拟，请将值设置为 FALSE。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

enableWindowsEventLogging

描述

Campaign > unicaACListener > enableWindowsEventLogging 属性控制是否记录到 Windows 事件日志。将此属性设置为 TRUE 以记录到 Windows 事件日志。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

serverHost

描述

serverHost 属性指定安装 Campaign 侦听器的机器的名称或 IP 地址。如果未在安装 IBM EMM 的相同机器上安装 Campaign 侦听器，请将该值更改为安装 Campaign 侦听器的机器的机器名称和 IP 地址。

缺省值

localhost

logMaxBackupIndex

描述

logMaxBackupIndex 属性指定在删除最旧的备份文件之前，可以存在的备份文件数。如果将此属性设置为 0 (零)，那么 Campaign 不会创建任何备份文件，并且日志文件会在它达到在 logMaxFileSize 属性中指定的大小时停止记录。

如果为此属性指定数字 (N)，那么当日志文件 (File) 达到在 logMaxFileSize 属性中指定的大小时，Campaign 会将现有备份文件 (File.1 ... File.N-1) 重命名为 File.2 ... File.N，将当前日志文件重命名为 File.1，将其关闭，然后开始名为 File 的新日志文件。

缺省值

1 (创建一个备份文件)

logStringEncoding

描述

logStringEncoding 属性控制用于所有日志文件的编码。此值必须与在操作系统上使用的编码相匹配。对于多语言环境的环境，UTF-8 是首选设置。

如果更改此值，那么应该清空或删除所有受影响的日志文件，以防止将多种编码写入单个文件中。

注： 此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省值

native

有效值

请参阅《Campaign 管理员指南》中的“Campaign 中的字符编码”。

systemStringEncoding

描述

systemStringEncoding 属性指示 Campaign 使用哪一种编码来解释从操作系统接收或发送至操作系统的值（例如，文件系统路径和文件名）。在大多数情况下，您可以将此值设置为 native。对于多语言环境的环境，请使用 UTF-8。

您可以指定多个编码，用逗号隔开。例如：

UTF-8,ISO-8859,CP950

注： 此设置不支持 WIDEUTF-8。

缺省值

native

有效值

请参阅《Campaign 管理员指南》中的“Campaign 中的字符编码”。

loggingLevels

描述

Campaign > unicaACListener > loggingLevels 属性控制写入日志文件的详细信息量。

缺省值

MEDIUM

有效值

- LOW
- MEDIUM
- HIGH

maxReuseThreads

描述

Campaign > unicaACListener > maxReuseThreads 属性设置由 Campaign 侦听器进程 (unica_aclsnr) 高速缓存以复用的操作系统线程数。

最佳实践是在以下情况下使用高速缓存：当您要减少线程分配的开销时，或者要将高速缓存用于应用程序要求释放线程但无法进行释放的操作系统时。

缺省值

0（零），它会禁用高速缓存

logMaxFileSize

描述

logMaxFileSize 属性指定滚动到备份文件中之前，日志文件可以达到的最大大小（以字节计）。

缺省值

10485760 (10 MB)

windowsEventLoggingLevels

描述

windowsEventLoggingLevels 属性根据严重性控制写入 Windows 事件日志文件的详细信息量。

缺省值

MEDIUM

有效值

- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- ALL

ALL 级别包括旨在用于诊断的跟踪消息。

serverPort

描述

serverPort 属性指定安装 Campaign 侦听器所用的端口。

缺省值

4664

useSSL

描述

useSSL 属性指定是否在 Campaign 侦听器与 Campaign Web 应用程序之间使用安全套接字层来进行通信。

另请参阅此类别中 serverPort2 属性的描述。

缺省值

no

有效值

yes | no

serverPort2

描述

serverPort2 属性连同 useSSLForPort2 属性（也在此类别中）允许您指定将 SSL 用于 Campaign 侦听器与流程图进程之间的通信，该通信独立于由此类别中的 serverPort 和 useSSL 属性指定的 Campaign Web 应用程序与侦听器之间的通信。

Campaign 组件之间（Web 应用程序与侦听器之间以及侦听器与服务器之间）的所有通信在以下任何条件下都使用由 useSSL 属性指定的方式。

- serverPort2 已设置为缺省值 0，或者
- serverPort2 已设置为与 serverPort 的值相同，或者
- useSSLForPort2 已设置为与 useSSL 的值相同

在这些情况下，未启用第二个侦听器端口，并且 Campaign 侦听器与流程图（服务器）进程之间的通信以及该侦听器与 Campaign Web 应用程序之间的通信使用相同的方式：根据 useSSL 属性的值，都不使用 SSL 或者都使用 SSL。

当以下两个条件都存在时，侦听器使用两种不同方式的通信。

- serverPort2 已设置为与 serverPort 的值不同的非 0 值，并且
- useSSLForPort2 已设置为与 useSSL 的值不同

在这种情况下，将启用第二个侦听器端口，并且侦听器和流程图进程使用由 useSSLForPort2 指定的通信方式。

Campaign Web 应用程序在与侦听器通信时始终使用由 useSSL 指定的通信方式。

当对 Campaign 侦听器与流程图进程之间的通信启用了 SSL 时，请将此属性 (serverPort2) 的值设置为适当的端口。

缺省值

0

useSSLForPort2

描述

请参阅此类别中 serverPort2 属性的描述。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE, FALSE

keepalive

描述

使用 `keepalive` 属性指定 Campaign Web 应用程序服务器将否则不活动套接字连接上的保持活动消息发送至 Campaign 侦听器所用的频率。

使用 `keepalive` 配置参数可让套接字连接保持打开，虽然在环境中将应用程序不活动配置为关闭 Web 应用程序与侦听器（例如防火墙）之间不活动的连接一段时间。

当套接字上存在活动时，会自动重置保持活动时间段。在 Web 应用程序服务器中的 DEBUG 记录级别，`campaignweb.log` 将显示保持活动消息的证据，因为会将它们发送至侦听器。

缺省值

0，它会禁用保持活动功能

有效值

正整数

Campaign | logging

此类别中的属性指定 Campaign 日志 `properties` 文件的位置。

log4jConfig

描述

`log4jConfig` 属性指定 Campaign 日志 `properties` 文件 `campaign_log4j.properties` 的位置。指定相对于 Campaign 主目录的路径，包括文件名。对于 UNIX，使用正斜杠 (/)，对于 Windows，使用反斜杠 (\)。

缺省值

`./conf/campaign_log4j.properties`

eMessage 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 eMessage 配置属性。

eMessage | serverComponentsAndLocations | hostedServices

此页面上的属性指定用于连接至 IBM EMM Hosted Services 的 URL。eMessage 将独立的连接用于上载收件人列表、描述收件人列表的元数据以及用于发送至主管环境的一般通信。

如果您要通过 IBM 已在英国建立的数据中心连接至 IBM EMM Hosted Services，那么必须更改缺省值。请咨询 IBM 以确定您要连接的数据中心。

uiHostName

描述

eMessage 用于与 IBM EMM Hosted Services 的所有通信（上载收件人列表和相关元数据除外）的地址。

缺省值

em.unicaondemand.com

如果您要连接至 IBM 的英国数据中心，请将此值更改为 em-eu.unicaondemand.com。

dataHostName

描述

eMessage 用于将与收件人列表相关的元数据上载到 IBM EMM Hosted Services 的地址。

缺省值

em.unicaondemand.com

如果您要连接至 IBM 的英国数据中心，请将此值更改为 em-eu.unicaondemand.com。

ftpHostName

描述

eMessage 用于将收件人列表数据（列表元数据除外）上载到 IBM EMM Hosted Services 的地址。

缺省值

ftp-em.unicaondemand.com

如果您要连接至 IBM 的英国数据中心，请将此值更改为 ftp-em-eu.unicaondemand.com。

eMessage | partitions | partition[n] | hostedAccountInfo

此类别中的属性允许您定义用户凭证，这些用户凭证是访问一个数据库所必需的，而该数据库存储访问 IBM EMM Hosted Services 所需的帐户信息。在此处指定的值必须定义为 Marketing Platform 中的用户设置。

amUserForAcctCredentials

描述

使用此属性来指定 Marketing Platform 用户，其包含 Marketing Platform 数据源，该数据源指定访问 IBM EMM Hosted Services 所需的帐户访问凭证。

缺省值

asm_admin

有效值

任何 Marketing Platform 用户。

amDataSourceForAcctCredentials

描述

使用此属性来指定 Marketing Platform 数据源，该数据源定义 IBM EMM Hosted Services 的登录凭证。

缺省值

UNICA_HOSTED_SERVICES

有效值

与在 amUserForAcctCredentials 中指定的用户相关联的数据源

eMessage | partitions | partition[n] | dataSources | systemTables

此类别包含的配置属性，用于定义包含网络环境中 eMessage 系统表的数据库的模式、连接设置和登录凭证。

type

描述

主管 eMessage 系统表的数据库的类型。

缺省值

未定义缺省值。必须定义此属性。

有效值

- SQLSERVER
- ORACLE9
- ORACLE10（也用于指示 Oracle 11 数据库）
- DB2

schemaName

描述

eMessage 系统表的数据库模式的名称。此名称与 Campaign 系统表的模式名称相同。
在脚本中引用系统表时，必须包括此模式名称。

缺省值

dbo

jdbcBatchSize

描述

JDBC 一次在数据库上运行的执行请求数。

缺省值

10

有效值

大于 0 的整数。

jdbcClassName

描述

系统表的 JDBC 驱动程序，在 Campaign Web 服务器中定义。

缺省值

未定义缺省值。必须定义此属性。

jdbcURI

描述

系统表的 JDBC 连接 URI，在 Campaign Web 服务器中定义。

缺省值

未定义缺省值。必须定义此属性。

asmUserForDBCredentials

描述

使用此属性来指定将允许访问 eMessage 系统表的 IBM EMM 用户。

缺省值

未定义缺省值。必须定义此属性。

有效值

在 Marketing Platform 中定义的任何用户。这通常应该是 Campaign 的系统用户的名称。

amDataSourceForDBCredentials

描述

使用此属性来指定数据源，该数据源定义包含 eMessage 系统表的数据库的登录凭证。此数据源可以与 Campaign 系统表的数据源相同。

缺省值

UA_SYSTEM_TABLES

有效值

与在 asmUserForDBCredentials 中指定的 IBM EMM 用户相关联的 Marketing Platform 数据源。

该数据源指定用来访问 eMessage 系统表的数据库用户和凭证。如果数据库用户的缺省模式不是包含系统表的模式，那么必须在用来访问系统表的 JDBC 连接中指定系统表模式。

poolAcquireIncrement

描述

当数据库连接池用光连接时，eMessage 为系统表创建的新连接数。eMessage 创建的新连接数最多为在 poolMaxSize 中指定的值。

缺省值

1

有效值

大于 0 的整数。

poolIdleTestPeriod

描述

eMessage 在测试与 eMessage 系统表的空闲连接以获得活动之间等待的秒数。

缺省值

100

有效值

大于 0 的整数。

poolMaxSize

描述

eMessage 与系统表建立的连接的最大数目。值零 (0) 指出没有最大值。

缺省值

100

有效值

大于或等于 0 的整数。

poolMinSize

描述

eMessage 与系统表建立的连接的最小数目。

缺省值

10

有效值

大于或等于 0 的整数。

poolMaxStatements

描述

eMessage 针对与系统表的每个连接存储在 PreparedStatement 高速缓存中的语句的最大数目。将 poolMaxStatements 设置为零 (0) 会禁用语句高速缓存。

缺省值

0

有效值

大于或等于 0 的整数。

timeout

描述

eMessage 在断开连接之前保持空闲数据库连接的秒数。

如果 `poolIdleTestPeriod` 大于 0，那么 `eMessage` 会测试所有空闲、合用但未检出的连接，每隔 `timeout` 秒一次。

如果 `poolIdleTestPeriod` 大于 `timeout`，那么会断开空闲连接。

缺省值

100

有效值

大于或等于 0 的整数。

eMessage | partitions | partition[n] | recipientListUploader

此配置类别包含用户定义的脚本位置的可选属性，该脚本为响应“收件人列表上载器”的操作或状态而执行操作。

pathToTriggerScript

描述

可以创建为响应将收件人列表上载至 IBM EMM Hosted Services 而触发操作的脚本。例如，您可以创建脚本，以在列表上载成功完成时，将电子邮件警报发送给列表设计员。

如果您定义此属性的值，那么 `eMessage` 会将关于“收件人列表上载器”的状态信息传递到指定的位置。如果让此属性保留空白，那么 `eMessage` 不会执行任何操作。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

任何有效的网络路径。

eMessage | partitions | partition[n] | responseContactTracker

此类别中的属性指定响应和联系跟踪程序 (RCT) 的行为。RCT 会检索和处理电子邮件联系人、电子邮件传递和收件人响应（例如链接单击和打开）的数据。

pauseCustomerPremisesTracking

描述

`eMessage` 将联系和响应数据存储在 IBM EMM Hosted Services 中的队列中。此属性允许您指示 RCT 临时停止检索 IBM EMM Hosted Services 中的数据。恢复跟踪时，RCT 会下载累积的数据。

缺省值

False

有效值

True | False

waitTimeToCheckForDataAvailability

描述

RCT 会定期检查有关电子邮件联系或收件人响应的新数据。此属性允许您指定 RCT 检查 IBM EMM Hosted Services 中的新数据的频率（以秒计）。缺省值是 300 秒，或每 5 分钟。

缺省值

300

有效值

大于 1 的任何整数。

perfLogInterval

描述

此属性允许您指定 RCT 将性能统计信息记录到日志文件的频率。您输入的值确定日志条目之间的批处理数。

缺省值

10

有效值

大于 0 的整数。

enableSeparatePartialResponseDataTracking

描述

此属性确定 eMessage 是否将部分电子邮件响应数据转发至本地 eMessage 安装中的跟踪表。

eMessage 需要邮件实例标识和消息序号才能正确对待电子邮件响应。启用独立的部分响应数据跟踪时，eMessage 会将不完整的响应放置在独立的本地跟踪表中，您可以在其中对它们进行审阅或执行其他处理。

缺省值

True

有效值

True | False

Interact 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 Interact 配置属性。

Interact 运行时环境配置属性

本节描述 Interact 运行时环境的所有配置属性。

Interact | general

这些配置属性定义运行时环境的常规设置，包括缺省记录级别和语言环境设置。

log4jConfig

描述

包含 log4j properties 的文件的位置。此路径必须相对于 INTERACT_HOME 环境变量。INTERACT_HOME 是 Interact 安装目录的位置。

缺省值

./conf/interact_log4j.properties

asmUserForDefaultLocale

描述

asmUserForDefaultLocale 属性定义 IBM EMM 用户，Interact 从该用户派生其语言环境设置。

语言环境设置定义在设计时显示什么语言，以及来自 Interact API 的报告消息采用什么语言。如如果语言环境设置与机器操作系统设置不匹配，那么 Interact 仍可工作，但是设计时显示和报告消息可能会采用不同的语言。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | general | learningTablesDataSource

这些配置属性定义内置学习表的数据源设置。如果您要使用 Interact 内置学习，那么必须定义此数据源。

如果您要使用学习 API 创建您自己的学习实现，那么可以配置定制学习实现以使用 ILearningConfig 接口读取这些值。

jndiName

描述

使用此 jndiName 属性来标识应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为由 Interact 运行时服务器访问的学习表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

缺省值

未定义缺省值。

type

描述

由 Interact 运行时服务器访问的学习表所用数据源的数据库类型。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

缺省值

SQL Server

有效值

connectionRetryPeriod**描述**

ConnectionRetryPeriod 属性指定当学习表失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

缺省值

-1

connectionRetryDelay**描述**

ConnectionRetryDelay 属性指定在学习表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

学习表通过 aci_lrntab ddl 文件创建，并且它们包含下列表（及其他表）：UACI_AttributeValue 和 UACI_OfferStats。

缺省值

-1

模式**描述**

包含内置学习模块的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式的所有者相同。应该设置此值以消除歧义。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | general | prodUserDataSource

这些配置属性定义生产概要文件表的数据源设置。必须定义此数据源。这是在部署后运行交互式流程图时，运行时环境引用的数据源。

jndiName**描述**

使用此 jndiName 属性来标识应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为由 Interact 运行时服务器访问的客户表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

缺省值

未定义缺省值。

类型

描述

由 Interact 运行时服务器访问的客户表的数据库类型。

缺省值

SQL Server

有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

aliasPrefix

描述

AliasPrefix 属性指定 Interact 形成别名的方式；该别名在 Interact 使用维表并写入由 Interact 运行时服务器访问的客户表中的新表时自动创建。

注意，每个数据库都有一个最大标识长度；请检查所用数据库的文档以确保您设置的值未超过您的数据库的最大标识长度。

缺省值

A

connectionRetryPeriod

描述

ConnectionRetryPeriod 属性指定当运行时客户表失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

缺省值

-1

connectionRetryDelay

描述

ConnectionRetryDelay 属性指定在 Interact 运行时客户表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

缺省值

-1

模式

描述

包含概要文件数据表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式的所有者相同。应该设置此值以消除歧义。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | general | systemTablesDataSource

这些配置属性定义运行时环境的系统表的数据源设置。必须定义此数据源。

jndiName

描述

使用此 `jndiName` 属性来标识应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为运行时环境表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

运行时环境数据库是用 `aci_runtime` 和 `aci_populate_runtime.dll` 脚本填充的数据库，并且包含下面举例描述的表和其他表：`UACI_CHOfferAttrib` 和 `UACI_DefaultedStat`。

缺省值

未定义缺省值。

type

描述

运行时环境系统表的数据库类型。

运行时环境数据库是用 `aci_runtime` 和 `aci_populate_runtime.dll` 脚本填充的数据库，并且包含下面举例描述的表和其他表：`UACI_CHOfferAttrib` 和 `UACI_DefaultedStat`。

缺省值

SQL Server

有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

connectionRetryPeriod

描述

`ConnectionRetryPeriod` 属性指定当运行时系统表失败时，`Interact` 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，`Interact` 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 `Interact` 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

运行时环境数据库是用 `aci_runtime` 和 `aci_populate_runtime.dll` 脚本填充的数据库，并且包含下面举例描述的表和其他表：`UACI_CHOfferAttrib` 和 `UACI_DefaultedStat`。

缺省值

-1

connectionRetryDelay

描述

ConnectionRetryDelay 属性指定在 Interact 运行时系统表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

运行时环境数据库是用 aci_runtime 和 aci_populate_runtime dll 脚本填充的数据库，并且包含下面举例描述的表和其他表：UACI_CHOfferAttrib 和 UACI_DefaultedStat。

缺省值

-1

模式

描述

包含运行时环境的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式的所有者相同。应该设置此值以消除歧义。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | general | systemTablesDataSource | loaderProperties

这些配置属性定义运行时环境系统表的数据库装入程序实用程序的设置。仅当您要使用数据库装入程序实用程序时，才需要定义这些属性。

databaseName

描述

数据库装入程序连接至的数据库的名称。

缺省值

未定义缺省值。

LoaderCommandForAppend

描述

LoaderCommandForAppend 参数指定发出来调用数据库装入实用程序以将记录追加到 Interact 内联系和响应历史记录登台数据库表中的命令。需要设置此参数以启用联系和响应历史记录数据的数据库装入程序实用程序。

此参数指定为数据库装入实用程序可执行文件或启动数据库装入实用程序的脚本的完整路径名。使用脚本允许您在调用装入实用程序之前执行其他设置。

大多数数据库装入实用程序需要多个参数才能成功启动。这些参数可以指定要从中装入的数据文件和控制文件以及要装入到的数据库和表。运行该命令时，标记将替换为指定的元素。

请参考数据库装入实用程序文档，以了解调用数据库装入实用程序时要使用的正确语法。

缺省情况下，未定义此参数。

下表描述了可用于 LoaderCommandForAppend 的标记。

标记	描述
<CONTROLFILE>	用 Interact 根据在 LoaderControlFileTemplate 参数中指定的模板生成的临时控制文件的完整路径和文件名替换此标记。
<DATABASE>	用 Interact 将数据装入其中的数据源的名称替换此标记。此名称与该数据源的类别名称中使用的数据源名称相同。
<DATAFILE>	用在装入过程中由 Interact 创建的临时数据文件的完整路径和文件名替换此标记。此文件位于 Interact 临时目录 UNICA_ACTMPDIR 中。
<DBCOLUMNNUMBER>	此标记将替换为数据库中的列序数。
<FIELDLENGTH>	此标记将替换为装入数据库的字段长度。
<FIELDNAME>	此标记将替换为装入数据库的字段名称。
<FIELDNUMBER>	此标记将替换为装入数据库的字段编号。
<FIELDTYPE>	用字面值“CHAR()”替换此标记。此字段的长度在 () 之间指定。如果数据库不了解字段类型 CHAR，那么可以手动指定字段类型的适当文本，并使用 <FIELDLENGTH> 标记。例如，对于 SQLSVR 和 SQL2000，应使用“SQLCHAR(<FIELDLENGTH>)”
<NATIVETYPE>	用将此字段装入到的数据库的类型替换此标记。
<NUMFIELDS>	此标记将替换为表中字段的数目。
<PASSWORD>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库密码。
<TABLENAME>	用 Interact 将数据装入到的数据库表名称替换此标记。
<USER>	此标记将替换为从当前流程图连接到数据源的数据库用户。

缺省值

未定义缺省值。

LoaderControlFileTemplateForAppend

描述

LoaderControlFileTemplateForAppend 属性指定先前已在 Interact 中配置的控制文件模板的完整路径和文件名。设置此参数时，Interact 会根据在此处指定的

模板动态构建临时控制文件。此临时控制文件的路径和名称可用于 <CONTROLFILE> 标记，而此标记可用于 LoaderCommandForAppend 属性。

在以数据库装入程序实用程序方式使用 Interact 之前，必须配置此参数指定的控制文件模板。控制文件模板支持下列标记，在 Interact 创建临时控制文件时会动态替换这些标记。

有关控制文件所需的正确语法，请参阅数据库装入器实用程序文档。可用于控制文件模板的标记与 LoaderControlFileTemplate 属性的标记相同。

缺省情况下，未定义此参数。

缺省值

未定义缺省值。

LoaderDelimiterForAppend

描述

LoaderDelimiterForAppend 属性指定临时 Interact 数据文件是固定宽度的还是定界的平面文件，如果是定界的，用作定界符的字符或字符集。

如果未定义值，那么 Interact 会将临时数据文件创建为固定宽度平面文件。

如果指定一个值，那么当调用装入器来填充未知为空的表时，将使用该值。Interact 会将临时数据文件创建为定界平面文件，并使用此属性的值作为定界符。

缺省情况下，未定义此属性。

缺省值

有效值

字符（如果需要，可以引在双引号中）。

LoaderDelimiterAtEndForAppend

描述

一些外部装入实用程序需要数据文件是定界的，每行以定界符结尾。要满足此需求，请将 LoaderDelimiterAtEndForAppend 值设置为 TRUE，因此，当调用装入程序以填充不知道为空的表时，Interact 会在每行末尾使用定界符。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

LoaderUseLocaleDP

描述

LoaderUseLocaleDP 属性指定当 Interact 将数字值写入要由数据库装入实用程序装入的文件时，是否将特定于语言环境的符号用作小数点。

将该值设置为 FALSE 可指定句点 (.) 用作小数点。

将该值设置为 TRUE 可指定使用适合语言环境的小数点符号。

缺省值

FALSE

有效值

TRUE | FALSE

Interact | general | testRunDataSource

这些配置属性定义 **Interact** 设计环境的测试运行表的数据源设置。至少必须在其中一个运行时环境中定义此数据源。它们是执行交互式流程图的测试运行时使用的表。

jndiName

描述

使用此 **jndiName** 属性来标识应用程序服务器（Websphere 或 WebLogic）中为客户表定义的 Java 命名和目录接口（JNDI）数据源，这些客户表由设计环境在执行交互式流程图测试运行时访问。

缺省值

未定义缺省值。

type

描述

在执行交互式流程图测试运行时由设计环境访问的客户表的数据库类型。

缺省值

SQL Server

有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

aliasPrefix

描述

AliasPrefix 属性指定 **Interact** 形成别名的方式，该别名在 **Interact** 使用维表并写入在执行交互式流程图测试运行时由设计环境访问的客户表中的新表时自动创建。

注意，每个数据库都有一个最大标识长度；请检查所用数据库的文档以确保您设置的值未超过您的数据库的最大标识长度。

缺省值

A

connectionRetryPeriod

描述

ConnectionRetryPeriod 属性指定当测试运行表失败时，**Interact** 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，**Interact** 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 **Interact** 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

缺省值

-1

connectionRetryDelay

描述

ConnectionRetryDelay 属性指定在测试运行表失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

缺省值

-1

模式

描述

包含交互式流程图测试运行的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式的所有者相同。应该设置此值以消除歧义。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | general | idsByType

这些配置属性定义由联系和响应历史记录模块使用的标识数的设置。

initialValue

描述

在使用 UACI_IDsByType 表生成标识时使用的初始标识值。

缺省值

1

有效值

大于 0 的任何值。

重试次数

描述

在使用 UACI_IDsByType 表生成标识时，在生成异常之前的重试次数。

缺省值

20

有效值

大于 0 的任何整数。

Interact | general | contactAndResponseHistoryDataSource

这些配置属性定义 Interact 跨会话响应跟踪所需联系和响应历史记录数据源的连接设置。

这些设置与联系和响应历史记录模块不相关。

jndiName

描述

使用此 jndiName 属性来标识应用程序服务器（WebSphere 或 WebLogic）中为 Interact 跨会话响应跟踪所需的联系和响应历史记录数据源定义的 Java 命名和目录接口（JNDI）数据源。

缺省值

type

描述

Interact 跨会话响应跟踪所需的联系和响应历史记录数据源所用数据源的数据库类型。

缺省值

SQL Server

有效值

SQLServer | DB2 | ORACLE

connectionRetryPeriod

描述

ConnectionRetryPeriod 属性指定在 Interact 跨会话响应跟踪失败时，Interact 自动重试数据库连接请求的时间长度（以秒计）。在报告数据库错误或失败之前，在此时间长度内，Interact 会自动尝试重新连接至数据库。如果将值设置为 0，那么 Interact 会重试无限多次；如果将值设置为 -1，那么不会重试。

缺省值

-1

connectionRetryDelay

描述

ConnectionRetryDelay 属性指定在 Interact 跨会话响应跟踪失败之后，Interact 在尝试重新连接至数据库之前等待的时间长度（以秒计）。如果将值设置为 -1，那么不会重试。

缺省值

-1

模式

描述

包含 Interact 跨会话响应跟踪的表的模式名称。Interact 会在所有表名前面插入此属性的值，例如，UACI_IntChannel 将变成 schema.UACI_IntChannel。

不必定义模式。如果不定义模式，那么 Interact 会假设表的所有者与模式的所有者相同。应该设置此值以消除歧义。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | flowchart

本部分定义交互式流程图的配置设置。

defaultDateFormat

描述

由 Interact 用于进行日期到字符串及字符串到日期转换的缺省日期格式。

缺省值

yy/MM/dd

idleFlowchartThreadTimeoutInMinutes

描述

在释放专用于交互式流程图的线程之前，Interact 允许该线程处于空闲状态的分钟数。

缺省值

5

idleProcessBoxThreadTimeoutInMinutes

描述

在释放专用于交互式流程图进程的线程之前，Interact 允许该线程处于空闲状态的分钟数。

缺省值

5

maxSizeOfFlowchartEngineInboundQueue

描述

Interact 在队列中保留的流程图运行请求的最大数目。如果达到此请求数，那么 Interact 将会停止接收请求。

缺省值

1000

maxNumberOfFlowchartThreads

描述

专用于交互式流程图请求的线程的最大数目。

缺省值

25

maxNumberOfProcessBoxThreads

描述

专用于交互式流程图进程的线程的最大数目。

缺省值

50

maxNumberOfProcessBoxThreadsPerFlowchart

描述

专用于每个流程图实例的交互式流程图进程的线程的最大数目。

缺省值

3

minNumberOfFlowchartThreads

描述

专用于交互式流程图请求的线程的最小数目。

缺省值

10

minNumberOfProcessBoxThreads

描述

专用于交互式流程图进程的线程的最小数目。

缺省值

20

sessionVarPrefix

描述

会话变量的前缀。

缺省值

SessionVar

Interact | flowchart | ExternalCallouts | [ExternalCalloutName]

此部分定义您已使用外部调出 API 编写的定制外部调出的类设置。

class

描述

此外部调出表示的 Java 类的名称。

这是可通过 IBM 宏 EXTERNALCALLOUT 访问的 Java 类。

缺省值

未定义缺省值。

classpath

描述

此外部调出表示的 Java 类的类路径。类路径必须引用运行时环境服务器上的 JAR 文件。如果您正在使用服务器组并且所有运行时服务器都正在使用相同的 Marketing Platform，那么每个服务器都必须在相同的位置具有一个 JAR 文件副本。类路径必须由 JAR 文件的绝对位置组成，各个位置之间使用运行时环境服务器的操作系统的路径定界符进行分隔，例如，在 Windows 上使用分号 (;)，

在 UNIX 系统上使用冒号 (:)。不接受包含类文件的目录。例如, 在 UNIX 系统上: /path1/file1.jar:/path2/file2.jar。

此类路径必须少于 1024 个字符。可以在 .jar 文件中使用清单文件来指定其他 .jar 文件, 因此, 只有一个 .jar 文件必须出现在类路径中

这是可通过 IBM 宏 EXTERNALCALLOUT 访问的 Java 类。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | flowchart | ExternalCallouts | [ExternalCalloutName] | Parameter Data | [parameterName]

此部分定义您已使用外部调出 API 编写的定制外部调出的参数设置。

值 (value)

描述

外部调出的类需要的任何参数的值。

缺省值

未定义缺省值。

示例

如果外部调出需要外部服务器的主机名, 请创建名为 host 的参数类别并将 value 属性定义为服务器名称。

Interact | monitoring

此配置属性集可让您定义 JMX 监视设置。仅当您要使用 JMX 监视时, 才需要配置这些属性。

对于 Interact 设计环境的配置属性中的联系和响应历史记录模块, 要定义几个独立的 JMX 监视属性。

protocol

描述

定义 Interact 消息传递服务的协议。

如果选择 JMXMP, 那么必须在类路径中按顺序包括下列 JAR 文件:

Interact/lib/InteractJMX.jar;Interact/lib/jmxremote_optional.jar

缺省值

JMXMP

有效值

JMXMP | RMI

port

描述

消息传递服务的端口号。

缺省值

enableSecurity**描述**

对 Interact 运行时服务器启用或禁用 JMXMP 消息传递服务安全性的布尔值。如果设置为 `true`，那么必须提供用户名和密码才能访问 Interact 运行时 JMX 服务。此用户凭证由运行时服务器的 Marketing Platform 认证。Jconsole 不允许空密码登录。

如果协议是 RMI，那么此属性没有任何效果。此属性对于 JMX for Campaign（Interact 设计时）没有任何效果。

缺省值

True

有效值

True | False

Interact | profile

此配置属性集控制几个可选的商品处理功能，包括商品禁止和分数覆盖。

enableScoreOverrideLookup**描述**

如果设置为 `True`，那么 Interact 会在创建会话时从 `scoreOverrideTable` 装入分数覆盖数据。如果设置为 `False`，那么 Interact 不会在创建会话时装入市场营销分数覆盖数据。

如果设置为 `true`，那么还必须配置 IBM EMM > Interact > profile > Audience Levels > (Audience Level) > `scoreOverrideTable` 属性。您只需要定义所需受众级别的 `scoreOverrideTable` 属性。让受众级别的 `scoreOverrideTable` 保留为空白会禁用该受众级别的分数覆盖表。

缺省值

False

有效值

True | False

enableOfferSuppressionLookup**描述**

如果设置为 `True`，那么 Interact 会在创建会话时从 `offerSuppressionTable` 装入商品禁止数据。如果设置为 `False`，那么 Interact 不会在创建会话时装入商品禁止数据。

如果设置为 `true`，那么还必须配置 IBM EMM > Interact > profile > Audience Levels > (Audience Level) > `offerSuppressionTable` 属性。您只需要定义所需受众级别的 `enableOfferSuppressionLookup` 属性。

缺省值

False

有效值

True | False

enableProfileLookup

描述

在 Interact 的新安装中，建议不要使用此属性。在 Interact 的升级安装中，此属性在第一次部署之前有效。

在交互式流程图中使用但未在交互式渠道中映射的装入行为。如果设置为 True，那么 Interact 会在创建会话时从 profileTable 装入概要文件数据。

如果设置为 true，那么还必须配置 IBM EMM > Interact > profile > Audience Levels > (Audience Level) > profileTable 属性。

交互式渠道表映射向导中的访问会话开始时将此数据装入到内存中设置会覆盖此配置属性。

缺省值

False

有效值

True | False

defaultOfferUpdatePollPeriod

描述

在从缺省商品表更新高速缓存中的缺省商品之前，系统等待的秒数。如果设置为 -1，那么在运行时服务器启动时，将初始列表装入到高速缓存中之后，系统不会更新高速缓存中的缺省商品。

缺省值

-1

Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName]

此配置属性集可让您定义其他 Interact 功能需要的表名。仅当您要使用相关联的功能时，才需要定义表名。

scoreOverrideTable

描述

包含此受众级别的分数覆盖信息的表名。仅当已将 enableScoreOverrideLookup 设置为 true 时，此属性才适用。必须为要对其启用分数覆盖表的受众级别定义此属性。如果没有此受众级别的分数覆盖表，那么可以让此属性保留不定义，即使已将 enableScoreOverrideLookup 设置为 true 也是如此。

Interact 会在由 Interact 运行时服务器访问、由 prodUserDataSource 属性定义的客户表中查找此表。

如果已定义此数据源的 schema 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，schema.UACI_ScoreOverride。如果您输入标准名称，例如，mySchema.UACI_ScoreOverride，那么 Interact 不会前置模式名称。

缺省值

UACI_ScoreOverride

offerSuppressionTable

描述

包含此受众级别的商品禁止信息的表名。必须为要对其启用商品禁止表的受众级别定义此属性。如果没有此受众级别的商品禁止表，那么可以让此属性保留不定义，即使已将 `enableOfferSuppressionLookup` 设置为 `true` 也是如此。

Interact 会在由运行时服务器访问、由 `prodUserDataSource` 属性定义的客户表中查找此表。

缺省值

UACI_BlackList

profileTable

描述

在 Interact 的新安装中，建议不要使用此属性。在 Interact 的升级安装中，此属性在第一次部署之前有效。

包含此受众级别的概要文件数据的表名。

Interact 会在由运行时服务器访问、由 `prodUserDataSource` 属性定义的客户表中查找此表。

如果已定义此数据源的 `schema` 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，`schema.UACI_usrProd`。如果您输入标准名称，例如，`mySchema.UACI_usrProd`，那么 Interact 不会前置模式名称。

缺省值

未定义缺省值。

contactHistoryTable

描述

此受众级别的联系历史记录数据的登台表名称。

此表存储在运行时环境表中 (`systemTablesDataSource`)。

如果已定义此数据源的 `schema` 属性，那么 Interact 会在此表名前面添加模式，例如，`schema.UACI_CHStaging`。如果您输入标准名称，例如，`mySchema.UACI_CHStaging`，那么 Interact 不会前置模式名称。

缺省值

UACI_CHStaging

chOfferAttribTable

描述

此受众级别的联系历史记录商品属性表的名称。

此表存储在运行时环境表中 (`systemTablesDataSource`)。

如果已定义此数据源的 schema 属性, 那么 Interact 会在此表名前面添加模式, 例如, schema.UACI_CHOfferAttrib。如果您输入标准名称, 例如, mySchema.UACI_CHOfferAttrib, 那么 Interact 不会前置模式名称。

缺省值

UACI_CHOfferAttrib

responseHistoryTable

描述

此受众级别的响应历史记录登台表的名称。

此表存储在运行时环境表中 (systemTablesDataSource)。

如果已定义此数据源的 schema 属性, 那么 Interact 会在此表名前面添加模式, 例如, schema.UACI_RHStaging。如果您输入标准名称, 例如, mySchema.UACI_RHStaging, 那么 Interact 不会前置模式名称。

缺省值

UACI_RHStaging

crossSessionResponseTable

描述

此受众级别的表的名称, 是响应跟踪功能可访问的联系和响应历史记录表中跨会话响应跟踪所必需的。

如果已定义此数据源的 schema 属性, 那么 Interact 会在此表名前面添加模式, 例如, schema.UACI_XSessResponse。如果您输入标准名称, 例如, mySchema.UACI_XSessResponse, 那么 Interact 不会前置模式名称。

缺省值

UACI_XSessResponse

userEventLoggingTable

描述

这是数据库表的名称, 该数据库表用于记录用户定义的事件活动。用户在 Interact 界面中“交互式渠道”摘要页面的“事件”选项卡上定义事件。您在此处指定的数据库表用于存储诸如事件标识、名称以及自上次刷新事件活动高速缓存后此事件对此受众级别发生的次数等信息。

如果已定义此数据源的 schema 属性, 那么 Interact 会在此表名前面添加模式, 例如, schema.UACI_UserEventActivity。如果您输入标准名称, 例如, mySchema.UACI_UserEventActivity, 那么 Interact 不会在该名称前添加模式名称。

缺省值

UACI_UserEventActivity

patternStateTable

描述

这是数据库表的名称，该数据库表用于记录事件模式状态，例如是否满足模式条件、模式是否到期或已禁用等。

如果已定义此数据源的 `schema` 属性，那么 `Interact` 会在此表名前面添加模式，例如，`schema.UACI_EventPatternState`。如果您输入标准名称，例如，`mySchema.UACI_EventPatternState`，那么 `Interact` 不会在该名称前添加模式名称。

缺省值

`UACI_EventPatternState`

Interact | offerserving

这些配置属性定义类属学习配置属性。

如果您正在使用内置学习来要调整学习实现，请使用设计环境的配置属性。

offerTieBreakMethod

描述

`offerTieBreakMethod` 属性定义两个商品的分数相等时商品提供的行为。如果您将此属性设置为缺省值 `Random`，那么 `Interact` 将从分数相等的商品中提供随机选项。如果您将此配置设置为更新的商品，那么当商品之间的分数相同时，`Interact` 将在更旧的商品（商品标识更低）之前提供更新的商品（如果具有更高的商品标识）。

注:

`Interact` 具有可选功能，允许管理员通过设置 `percentRandomSelection` 选项 (`Campaign | partitions | [partition_number] | Interact | learning | percentRandomSelection`) 来配置系统以按随机顺序（与分数无关）返回商品。仅当 `percentRandomSelection` 设置为 0（已禁用）时，才使用此处描述的 `offerTieBreakMethod` 属性。

缺省值

`Random`

有效值

`Random | Newer Offer`

optimizationType

描述

`optimizationType` 属性定义 `Interact` 是否使用学习引擎来协助商品分配。如果设置为 `NoLearning`，那么 `Interact` 不会使用学习。如果设置为 `BuiltInLearning`，那么 `Interact` 会使用通过 `Interact` 构建的 `baysean` 学习引擎。如果设置为 `ExternalLearning`，那么 `Interact` 会使用您提供的学习引擎。如果选择 `ExternalLearning`，那么您必须定义 `externalLearningClass` 和 `externalLearningClassPath` 属性。

缺省值

`NoLearning`

有效值

NoLearning | BuiltInLearning | ExternalLearning

segmentationMaxWaitTimeInMS

描述

运行时服务器在获取商品之前等待交互式流程图完成的最大毫秒数。

缺省值

5000

treatmentCodePrefix

描述

添加至处理码前面的前缀。

缺省值

未定义缺省值。

Interact | offerserving | Built-in Learning Config

这些配置属性定义内置学习的数据库写入设置。

要调整学习实现，请使用设计环境的配置属性。

insertRawStatsIntervallInMinutes

描述

Interact 学习模块在学习登台表中插入更多行之前等待的分钟数。可能需要根据学习模块正在环境中处理的数据量修改此时间。

缺省值

5

aggregateStatsIntervallInMinutes

描述

Interact 学习模块在聚集学习登台表中的数据之间等待的分钟数。可能需要根据学习模块正在环境中处理的数据量修改此时间。

缺省值

15

有效值

大于零的整数。

Interact | offerserving | External Learning Config

这些配置属性定义您使用学习 API 编写的外部学习模块的类设置。

class

描述

如果将 `optimizationType` 设置为 `ExternalLearning`，请将 `externalLearningClass` 设置为外部学习引擎的类名。

缺省值

未定义缺省值。

可用性

仅当将 `optimizationType` 设置为 `ExternalLearning` 时，此属性才适用。

classPath

描述

如果将 `optimizationType` 设置为 `ExternalLearning`，请将 `externalLearningClass` 设置为外部学习引擎的类路径。

类路径必须引用运行时环境服务器上的 JAR 文件。如果您正在使用服务器组并且所有运行时服务器都正在使用相同的 Marketing Platform，那么每个服务器都必须在相同的位置具有一个 JAR 文件副本。类路径必须由 JAR 文件的绝对位置组成，各个位置之间使用运行时环境服务器的操作系统的路径定界符进行分隔，例如，在 Windows 上使用分号 (;)，在 UNIX 系统上使用冒号 (:)。不接受包含类文件的目录。例如，在 UNIX 系统上: `/path1/file1.jar:/path2/file2.jar`。

此类路径必须少于 1024 个字符。可以在 .jar 文件中使用清单文件来指定其他 .jar 文件，因此，只有一个 .jar 文件必须出现在类路径中

缺省值

未定义缺省值。

可用性

仅当将 `optimizationType` 设置为 `ExternalLearning` 时，此属性才适用。

Interact | offerserving | External Learning Config | Parameter Data | [parameterName]

这些配置属性定义外部学习模块的任何参数。

值 (value)

描述

外部学习模块的类需要的任何参数的值。

缺省值

未定义缺省值。

示例

如果外部学习模块需要算法求解程序应用程序的路径，那么您应创建名为 `solverPath` 的参数类别并将 `value` 属性定义为该应用程序的路径。

Interact | services

此类别中的配置属性定义管理收集联系和响应历史记录数据及统计信息以报告和写入运行时环境系统表的所有服务的设置。

externalLoaderStagingDirectory

描述

此属性定义数据库装入实用程序的登台目录的位置。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

相对于 **Interact** 安装目录的路径或登台目录的绝对路径。

如果启用数据库装入实用程序，那么必须将 **contactHist** 和 **responstHist** 类别中的 **cacheType** 属性设置为 **External Loader File**。

Interact | services | contactHist

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集联系历史记录登台表的数据）的设置。

enableLog

描述

如果是 **true**，那么会启用收集用于记录联系历史记录数据的数据的服务。如果是 **false**，那么不会收集任何数据。

缺省值

True

有效值

True | False

cacheType

描述

定义为联系历史记录收集的数据是保存在内存中 (**Memory Cache**) 还是文件中 (**External Loader file**)。仅当您已配置 **Interact** 以使用数据库装入实用程序时，才能使用 **External Loader file**。

如果选择 **Memory Cache**，请使用 **cache** 类别设置。如果选择 **External Loader File**，请使用 **fileCache** 类别设置。

缺省值

Memory Cache

有效值

Memory Cache | External Loader File

Interact | services | contactHist | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集联系历史记录登台表的数据）的高速缓存设置。

阈值 (threshold)

描述

在 flushCacheToDB 服务将收集的联系人历史记录数据写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | contactHist | fileCache

此类别中的配置属性定义您要使用数据库装入程序实用程序时收集联系人历史记录数据的服务的高速缓存设置。

阈值 (threshold)

描述

在 flushCacheToDB 服务将收集的联系人历史记录数据写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | defaultedStats

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集有关使用交互点缺省字符串的次数的统计信息）的设置。

enableLog

描述

如果是 true，那么启用服务（此服务收集有关用于 UACI_DefaultedStat 表的交互点缺省字符串的次数的统计信息）。如果是 false，那么不会收集缺省字符串统计信息。

如果不使用 IBM 报告，那么可以将此属性设置为 false，因为不需要进行数据收集。

缺省值

True

有效值

True | False

Interact | services | defaultedStats | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集有关使用交互点缺省字符串的次数的统计信息）的高速缓存设置。

阈值 (threshold)

描述

在 flushCacheToDB 服务将收集的缺省字符串统计信息写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | eligOpsStats

此类别中的配置属性定义服务（此服务写合格商品的统计信息）的设置。

enableLog

描述

如果是 true，那么会启用收集合格商品的统计信息的服务。如果是 false，那么不会收集合格商品统计信息。

如果不使用 IBM 报告，那么可以将此属性设置为 false，因为不需要进行数据收集。

缺省值

True

有效值

True | False

Interact | services | eligOpsStats | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集合格商品统计信息）的高速缓存设置。

阈值 (threshold)

描述

在 flushCacheToDB 服务将收集的合格商品统计信息写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | eventActivity

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集事件活动统计信息）的设置。

enableLog

描述

如果是 `true`，那么会启用收集事件活动统计信息的服务。如果是 `false`，那么不会收集事件统计信息。

如果不使用 IBM 报告，那么可以将此属性设置为 `false`，因为不需要进行数据收集。

缺省值

`True`

有效值

`True | False`

Interact | services | eventActivity | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集事件活动统计信息）的高速缓存设置。

阈值 (threshold)

描述

在 `flushCacheToDB` 服务将收集的事件活动统计信息写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | customLogger

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集定制数据以写入表（使用 `UACICustomLoggerTableName` 事件参数的事件））的设置。

enableLog

描述

如果是 `true`，那么启用定制记录到表功能。如果是 `false`，那么 `UACICustomLoggerTableName` 事件参数没有任何效果。

缺省值

`True`

有效值

`True | False`

Interact | services | customLogger | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务将定制数据收集到表中（使用 `UACICustomLoggerTableName` 事件参数的事件））的高速缓存设置。

阈值（threshold）

描述

在 `flushCacheToDB` 服务将收集的定制数据写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

`100`

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

`3600`

Interact | services | responseHist

此类别中的配置属性定义服务（此服务写入响应历史记录登台表）的设置。

enableLog

描述

如果是 `true`，那么会启用写入响应历史记录登台表的服务。如果是 `false`，那么不会将任何数据写入响应历史记录登台表。

响应历史记录登台表由受众级别的 `responseHistoryTable` 属性定义。缺省值是 `UACI_RHStaging`。

缺省值

`True`

有效值

`True | False`

cacheType

描述

定义高速缓存是保留在内存中还是文件中。仅当您已配置 `Interact` 以使用数据库装入实用程序时，才能使用 `External Loader file`。

如果选择 Memory Cache, 请使用 cache 类别设置。如果选择 External Loader File, 请使用 fileCache 类别设置。

缺省值

Memory Cache

有效值

Memory Cache | External Loader File

Interact | services | responseHist | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集响应历史记录数据）的高速缓存设置。

阈值（threshold）

描述

在 flushCacheToDB 服务将收集的响应历史记录数据写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | responseHist | fileCache

此类别中的配置属性定义要使用数据库装入程序实用程序时收集响应历史记录数据的服务的高速缓存设置。

阈值（threshold）

描述

在 Interact 将记录写入数据库之前累积的记录数。

responseHist - 由受众级别的 responseHistoryTable 属性定义的表。缺省值是 UACI_RHStaging。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入数据库之间的秒数。

缺省值

3600

Interact | services | crossSessionResponse

此类别中的配置属性定义 crossSessionResponse 服务和 xsession 进程的常规设置。仅当您使用 Interact 跨会话响应跟踪时，才需要配置这些设置。

enableLog

描述

如果是 true，那么启用 crossSessionResponse 服务并允许 Interact 将数据写入跨会话响应跟踪登台表。如果是 false，那么会禁用 crossSessionResponse 服务。

缺省值

False

xsessionProcessIntervallnSecs

描述

运行 xsession 进程之间的秒数。此进程会将数据从跨会话响应跟踪登台表移至响应历史记录登台表和内置学习模块。

缺省值

180

有效值

大于零的整数

purgeOrphanResponseThresholdInMinutes

描述

在标记与联系和响应历史记录表中的联系人不匹配的任何响应之前，crossSessionResponse 服务等待的分钟数。

如果响应在联系和响应历史记录表中没有匹配项，那么在 purgeOrphanResponseThresholdInMinutes 分钟后，Interact 会在 xSessResponse 登台表 Mark 列中用值 -1 标记该响应。然后可以手动匹配或删除这些响应。

缺省值

180

Interact | services | crossSessionResponse | cache

此类别中的配置属性定义服务（此服务收集跨会话响应数据）的高速缓存设置。

阈值 (threshold)

描述

在 flushCacheToDB 服务将收集的跨会话响应数据写入数据库之前累积的记录数。

缺省值

100

insertPeriodInSecs

描述

强制写入 XsessResponse 表之间的秒数。

缺省值

3600

**Interact | services | crossSessionResponse |
OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes |
byTreatmentCode**

此部分中的属性定义跨会话响应跟踪如何使处理码与联系和响应历史记录匹配。

SQL

描述

此属性定义 Interact 是否使用在 OverrideSQL 属性中定义的系统生成的 SQL 或定制 SQL。

缺省值

Use System Generated SQL

有效值

Use System Generated SQL | Override SQL

OverrideSQL

描述

如果不使用缺省 SQL 命令来将处理码与联系和响应历史记录相匹配，请在此处输入 SQL 或存储过程。

如果将 SQL 设置为 Use System Generated SQL，那么会忽略此值。

缺省值

useStoredProcedure

描述

如果设置为 true，那么 OverrideSQL 必须包含对存储过程（其将处理码与联系和响应历史记录相匹配）的引用。

如果设置为 false，那么 OverrideSQL（如果使用）必须是 SQL 查询。

缺省值

false

有效值

true | false

类型

描述

在运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中定义的相关联的 TrackingCodeType。除非您修改 UACI_TrackingType 表，否则 Type 必须是 1。

缺省值

1

有效值

在 UACI_TrackingType 表中定义的整数。

Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byOfferCode

此部分中的属性定义跨会话响应跟踪如何使商品代码与联系和响应历史记录匹配。

SQL

描述

此属性定义 **Interact** 是否使用在 **OverrideSQL** 属性中定义的系统生成的 SQL 或定制 SQL。

缺省值

Use System Generated SQL

有效值

Use System Generated SQL | Override SQL

OverrideSQL

描述

如果不使用缺省 SQL 命令来将商品代码与联系和响应历史记录相匹配，请在此处输入 SQL 或存储过程。

如果将 SQL 设置为 Use System Generated SQL，那么会忽略此值。

缺省值

useStoredProcedure

描述

如果设置为 **True**，那么 **OverrideSQL** 必须包含对使商品代码与联系和响应历史记录相匹配的存储过程的引用。

如果设置为 **false**，那么 **OverrideSQL**（如果使用）必须是 SQL 查询。

缺省值

false

有效值

true | false

类型

描述

在运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中定义的相关联的 TrackingCodeType。除非您修改 UACI_TrackingType 表，否则 Type 必须是 2。

缺省值

有效值

在 UACI_TrackingType 表中定义的整数。

**Interact | services | crossSessionResponse |
OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes |
byAlternateCode**

此部分中的属性定义跨会话响应跟踪如何使用户定义的备用代码与联系和响应历史记录匹配。

名称

描述

此属性定义备用代码的名称。这必须与运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中的“名称”值相匹配。

缺省值

OverrideSQL

描述

SQL 命令或存储过程，用于通过商品代码或处理码将备用代码与联系和响应历史记录相匹配。

缺省值

useStoredProcedure

描述

如果设置为 true，那么 OverrideSQL 必须包含对存储过程（其将备用代码与联系和响应历史记录相匹配）的引用。
如果设置为 false，那么 OverrideSQL（如果使用）必须是 SQL 查询。

缺省值

false

有效值

true | false

类型

描述

在运行时环境表内 UACI_TrackingType 表中定义的相关联的 TrackingCodeType。

缺省值

3

有效值

在 UACI_TrackingType 表中定义的整数。

Interact | services | threadManagement | contactAndResponseHist

此类别中的配置属性定义服务（这些服务收集联系和响应历史记录登台表的数据）的线程管理设置。

corePoolSize

描述

要保留在池中用于收集联系和响应历史记录数据的线程数（即使它们是空闲的）。

缺省值

5

maxPoolSize

描述

要保留在池中用于收集联系和响应历史记录数据的线程的最大数目。

缺省值

5

keepAliveTimeSecs

描述

当线程数大于核心时，这是在结束收集联系和响应历史记录数据之前，过量的空闲线程等待新任务的最长时间。

缺省值

5

queueCapacity

描述

由用于收集联系和响应历史记录数据的线程池使用的队列大小。

缺省值

1000

termWaitSecs

描述

在运行时服务器关闭时，这是等待服务线程完成收集联系和响应历史记录数据的秒数。

缺省值

5

Interact | services | threadManagement | allOtherServices

此类别中的配置属性定义收集商品合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务的线程管理设置。

corePoolSize

描述

对于收集商品合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务，要保留在池中的线程数（即使它们是空闲的）。

缺省值

5

maxPoolSize

描述

对于收集商品合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务，要保留在池中的线程的最大数目。

缺省值

5

keepAliveTimeSecs

描述

当线程数大于核心时，这是在终止收集商品合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据的服务之前，过量的空闲线程等待新任务的最长时间。

缺省值

5

queueCapacity

描述

服务的线程池使用的队列大小（这些服务收集商品合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据）。

缺省值

1000

termWaitSecs

描述

在运行时服务器关闭时，这是等待服务（这些服务收集商品合格性统计信息、事件活动统计信息、缺省字符串使用情况统计信息和定制记录到表数据）的服务线程完成的秒数。

缺省值

5

Interact | services | threadManagement | flushCacheToDB

此类别中的配置属性定义将高速缓存中的已收集数据写入运行时环境数据库表的线程的线程管理设置。

corePoolSize

描述

对于将高速缓存的数据写入数据存储的已调度线程，要保留在池中的线程数。

缺省值

5

maxPoolSize

描述

对于将高速缓存的数据写入数据存储的已调度线程，要保留在池中的线程的最大数目。

缺省值

5

keepAliveTimeSecs

描述

当线程数大于核心时，这是在终止将高速缓存的数据写入数据存储的已调度线程之前，过量的空闲线程等待新任务的最长时间。

缺省值

5

queueCapacity

描述

对于已高速缓存数据写入数据存储的已调度线程，线程池使用的队列大小。

缺省值

1000

termWaitSecs

描述

在运行时服务器关闭时，这是等待服务线程完成将已高速缓存数据写入数据存储的已调度线程的秒数。

缺省值

5

Interact | sessionManagement

此配置属性集定义运行时会话的设置。

cacheType

描述

定义运行时服务器的高速缓存方法的类型。

缺省值

Local

有效值

Distributed | Local

maxNumberOfSessions

描述

在任何时间，高速缓存保存的运行时会话的最大数目。如果在高速缓存达到此最大值时发生添加新运行时会话的请求，那么高速缓存会除去最旧的不活动运行时会话。

缺省值

999999999

有效值

大于 0 的整数。

multicastIPAddress

描述

如果 `cacheType` 是 `Distributed`，请输入分布式高速缓存使用的 IP 地址。还必须定义 `multicastPort`。

如果 `cacheType` 是 `Local`，那么可以让 `multicastIPAddress` 保留不定义。

缺省值

230.0.0.1

有效值

任何有效的 IP 地址。

multicastPort

描述

如果 `cacheType` 是 `Distributed`，请输入分布式高速缓存使用的端口号。还必须定义 `multicastIPAddress`。

如果 `cacheType` 是 `Local`，那么可以让 `multicastPort` 保留不定义。

缺省值

6363

有效值

1024 – 49151

sessionTimeoutInSecs

描述

会话可以保持不活动的时间长度（以秒计）。经过 `sessionTimeout` 秒之后，`Interact` 就会结束会话。

缺省值

300

有效值

大于零的任何整数。

eventPatternStateTimeoutInSec

描述

指定事件模式状态对象在事件模式状态高速缓存过程中超时的时间量（以秒为单位）。当此类状态对象已在高速缓存过程中空闲 `eventPatternStateTimeoutInSec` 秒时，可能根据最近使用的规则阻止其进行高速缓存。请注意，此属性的值应该大于 `sessionTimeoutInSecs` 属性中所定义的值。

缺省值

600

有效值

大于零且大于 `sessionTimeoutInSecs` 属性值的任意整数。

Interact 设计环境配置属性

本节描述 Interact 设计环境的所有配置属性。

Campaign | partitions | partition[n] | reports

这些配置属性定义报告的文件夹。

offerAnalysisTabCachedFolder

描述

`offerAnalysisTabCachedFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）商品报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

描述

`segmentAnalysisTabOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在细分市场的“分析”选项卡上列示的细分市场的报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='segment']/folder[@name='cached']
```

offerAnalysisTabOnDemandFolder

描述

`offerAnalysisTabOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含商品的“分析”选项卡上列示的商品报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='offer']
```

segmentAnalysisTabCachedFolder

描述

segmentAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）段报告的规范。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='segment']
```

analysisSectionFolder

描述

analysisSectionFolder 属性指定存储报告规范的根文件夹的位置。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']
```

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

描述

campaignAnalysisTabOnDemandFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的竞销活动报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='campaign']
```

campaignAnalysisTabCachedFolder

描述

campaignAnalysisTabCachedFolder 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是当您通过单击导航窗格上的“分析”链接来访问“分析”选项卡时，在“分析”选项卡上列示的突增（扩展）竞销活动报告的指定项。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/  
folder[@name='campaign']/folder[@name='cached']
```

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

描述

`campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder` 属性指定一个文件夹的位置，该文件夹包含的是在竞销活动的“分析”选项卡上列示的 `eMessage` 报告。该路径使用 XPath 表示法来指定。

缺省值

`/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']`

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

描述

Interact 报告的报告服务器文件夹字符串。

缺省值

`/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']`

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

描述

“交互式渠道”分析选项卡报告的报告服务器文件夹字符串

缺省值

`/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/
folder[@name='interactive channel']`

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

**Campaign | partitions | partition[n] | Interact |
contactAndResponseHistTracking**

这些配置属性定义 Interact 联系和响应历史记录模块的设置。

isEnabled

描述

如果设置为 `yes`，那么会启用 Interact 联系和响应历史记录模块，该模块会将 Interact 联系和响应历史记录从 Interact 运行时中的登台表复制到 Campaign 联系和响应历史记录表。属性 `interactInstalled` 也必须设置为 `yes`。

缺省值

否

有效值

`yes | no`

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

runOnceADay

描述

指定是否一天运行“联系和响应历史记录 ETL”一次。如果将此属性设置为 Yes，那么 ETL 会在由 preferredStartTime 和 preferredEndTime 指定的调度时间间隔期间运行。

如果 ETL 的执行时间超过 24 小时，并因此错过了第二天的启动时间，那么会跳过该天，而在第三天的调度时间运行。例如，如果 ETL 配置为在 1AM 至 3AM 之间运行，并且流程在星期一 1AM 启动，在星期二 2AM 完成，那么会跳过原来调度为星期二 1AM 的下一运行，而下一 ETL 将在星期三 1AM 启动。

ETL 调度不考虑夏令时更改。例如，如果 ETL 调度为在 1AM 和 3AM 之间运行，当夏令时更改发生时，它将在 12AM 或 2AM 运行。

缺省值

否

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

processSleepIntervallnMinutes

描述

Interact 联系和响应历史记录模块在将数据从 Interact 运行时登台表复制到 Campaign 联系和响应历史记录表之间等待的分钟数。

缺省值

60

有效值

大于零的任何整数。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

preferredStartTime

描述

启动每日 ETL 流程的首选时间。与 preferredEndTime 属性配合使用时，此属性会设置运行 ETL 的首选时间间隔期间。ETL 将在指定的时间间隔期间启动，并且最多处理使用 maxJDBCFetchBatchSize 指定的记录数。格式是 HH:mm:ss AM 或 PM，使用 12 小时制时钟。

缺省值

12:00:00 AM

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

preferredEndTime

描述

完成每日 ETL 流程的首选时间。与 preferredStartTime 属性配合使用时，此属性会设置要运行 ETL 的首选时间间隔期间。ETL 将在指定的时间间隔期间启

动，并且最多处理使用 `maxJDBCFetchBatchSize` 指定的记录数。格式是 HH:mm:ss AM 或 PM，使用 12 小时制时钟。

缺省值

2:00:00 AM

可用性

只有在安装了 `Interact` 之后，此属性才适用。

`purgeOrphanResponseThresholdInMinutes`

描述

`Interact` 联系和响应历史记录模块在清除没有相应联系的响应之前等待的分钟数。在不记录联系的情况下，这可避免记录响应。

缺省值

180

有效值

大于零的任何整数。

可用性

只有在安装了 `Interact` 之后，此属性才适用。

`maxJDBCInsertBatchSize`

描述

落实查询之前的 JDBC 批处理的记录的最大数目。这并不是 `Interact` 联系和响应历史记录模块在一个迭代中处理的记录的最大数目。在每个迭代期间，`Interact` 联系和响应历史记录模块会处理登台表中所有可用的记录。但是，会将所有这些记录分为 `maxJDBCInsertSize` 个组块。

缺省值

1000

有效值

大于零的任何整数。

可用性

只有在安装了 `Interact` 之后，此属性才适用。

`maxJDBCFetchBatchSize`

描述

要从登台数据库中访存的 JDBC 批处理的记录的最大数目。可能需要提高此值以调整联系和响应历史记录模块的性能。

例如，要一天处理 250 万个联系历史记录，应该将 `maxJDBCFetchBatchSize` 设置为大于 2.5M 的数，以便可处理一天的所有记录。

然后将 `maxJDBCFetchChunkSize` 和 `maxJDBCInsertBatchSize` 设置为较小的值（在此示例中，分别可以是 50,000 和 10,000）。还可以处理下一天的一些记录，但会将这些记录保留到下一天。

缺省值

1000

有效值

大于 0 的任何整数

maxJDBCFetchChunkSize

描述

在 ETL（抽取、变换、装入）期间所读取数据的 JDBC 组块大小的最大数目。在某些情况下，大于插入大小的组块大小可提高 ETL 流程的速度。

缺省值

1000

有效值

大于 0 的任何整数

deleteProcessedRecords

描述

指定在联系历史记录和响应历史记录得到处理之后是否予以保留。

缺省值

是

completionNotificationScript

描述

指定 ETL 完成后要运行的脚本的绝对路径。如果指定脚本，那么会将四个自变量传递至完成通知脚本：开始时间、结束时间、处理的联系历史记录总数和处理的响应历史记录总数。开始时间和结束时间是表示自从 1970 年以来已经过毫秒数的数字值。

缺省值

无

fetchSize

描述

当从登台表中检索记录时，允许您设置 JDBC fetchSize。

特别地，在 Oracle 数据库上，将该设置调整为 JDBC 应该通过每个网络来回检索的记录数。对于 100K 或以上的大型批处理，请尝试 10000。请小心，在这里不要使用太大的值，因为这会对内存使用产生影响，并且增益将很小（如果不是忽略不计）。

缺省值

无

daysBackInHistoryToLookupContact

描述

将在响应历史记录查询期间搜索的记录限制为在过去指定天数内的记录。对于包含大量响应历史记录数据库，这可以通过将搜索时间段限制为指定天数来缩短查询的处理时间。

缺省值 0 指示搜索所有记录。

缺省值

0 (零)

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | runtimeDataSources | [runtimeDataSource]

这些配置属性定义 Interact 联系和响应历史记录模块的数据源。

jndiName

描述

使用 `systemTablesDataSource` 属性来标识应用程序服务器 (Websphere 或 WebLogic) 中为 Interact 运行时表定义的 Java 命名和目录接口 (JNDI) 数据源。

Interact 运行时数据库是用 `aci_runtime` 和 `aci_populate_runtime.dll` 脚本填充的数据库，并且包含下面举例描述的表和其他表: `UACI_CHOfferAttrib` 和 `UACI_DefaultedStat`。

缺省值

未定义缺省值。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

databaseType

描述

Interact 运行时数据源的数据库类型。

缺省值

SQL Server

有效值

SQLServer | Oracle | DB2

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

schemaName

描述

包含联系和响应历史记录模块登台表的模式的名称。这应该与运行时环境表相同。

不必定义模式。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | contactTypeMappings

这些配置属性定义竞销活动中的联系类型（映射至“联系”以供报告或学习之用）。

已联系

描述

分配给商品联系的 Campaign 系统表中 UA_DtlContactHist 表 ContactStatusID 列的值。该值必须是 UA_ContactStatus 表中的有效条目。请参阅《*Campaign 管理员指南*》以获取有关添加联系类型的详细信息。

缺省值

2

有效值

大于零的整数。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | responseTypeMappings

这些配置属性定义接收或拒绝的响应以用于报告和学习。

接受

描述

分配给已接受商品的 Campaign 系统表中 UA_ResponseHistory 表的 ResponseTypeID 列的值。该值必须是 UA_UsrResponseType 表中的有效条目。应该为 CountsAsResponse 列分配值 1（响应）。

请参阅《*Campaign 管理员指南*》以获取有关添加响应类型的详细信息。

缺省值

3

有效值

大于零的整数。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

拒绝

描述

分配给已拒绝商品的 Campaign 系统表中 UA_ResponseHistory 表的 ResponseTypeID 列的值。该值必须是 UA_UsrResponseType 表中的有效条目。应该为 CountsAsResponse 列分配值 2（拒绝）。请参阅《*Campaign 管理员指南*》以获取有关添加响应类型的详细信息。

缺省值

8

有效值

大于零的任何整数。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | report

与 Cognos 集成时，这些配置属性定义报告名称。

interactiveCellPerformanceByOfferReportName

描述

“按商品分类的交互式单元绩效”报告的名称。此名称必须与 Cognos 服务器上此报告的名称相匹配。

缺省值

按商品分类的交互式单元绩效

treatmentRuleInventoryReportName

描述

“处理规则库存”报告的名称。此名称必须与 Cognos 服务器上此报告的名称相匹配。

缺省值

渠道处理规则库存

deploymentHistoryReportName

描述

“部署历史记录报告”报告的名称。此名称必须与 Cognos 服务器上此报告的名称相匹配。

缺省值

渠道部署历史记录

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | learning

这些配置属性可让您调整内置学习模块。

confidenceLevel

描述

指出从探索切换到采用之前，您希望学习实用程序具有的信心的百分比。值 0 可有效地关闭探索。

仅当将 Interact 运行时的 `Interact > offerserving > optimizationType` 属性设置为 `BuiltInLearning` 时，此属性才适用。

缺省值

有效值

0 和 95 之间可以除以 5 的整数或 99。

enableLearning**描述**

如果设置为 Yes，那么 Interact 设计时会预期启用学习。如果将 enableLearning 设置为 yes，那么必须将 Interact > offerserving > optimizationType 配置为 BuiltInLearning 或 ExternalLearning。

如果设置为 No，那么 Interact 设计时会预期禁用学习。如果将 enableLearning 设置为 no，那么必须将 Interact > offerserving > optimizationType 配置为 NoLearning。

缺省值

否

maxAttributeNames**描述**

Interact 学习实用程序监视的学习属性的最大数目。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

缺省值

10

有效值

任何整数。

maxAttributeValues**描述**

Interact 学习模块针对每个学习属性跟踪的值的最大数目。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

缺省值

5

otherAttributeValue**描述**

属性值的缺省名称，用于表示 maxAttributeValues 之外的所有属性值。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

缺省值

Other

有效值

字符串或数字。

示例

如果将 `maxAttributeValues` 设置为 3 并且将 `otherAttributeValue` 设置为其他值，那么学习模块会跟踪前三个值。会将所有其他值分配给其他类别。例如，如果您要跟踪访问者属性头发颜色，并且前五个访问者的头发颜色为黑色、棕色、金色、红色和灰色，那么学习实用程序会跟踪黑色、棕色和金色这三种头发颜色。会将红色和灰色这两种颜色分组到 `otherAttributeValue`“其他”下面。

percentRandomSelection

描述

学习模块显示随机商品的时间的百分比。例如，如果将 `percentRandomSelection` 设置为 5，那么表示学习模块显示随机商品的时间是 5%（每 100 个建议中的 5 个），与分数无关。启用学习时，启用 `percentRandomSelection` 会覆盖 `offerTieBreakMethod` 配置属性。

缺省值

5

有效值

从 0 一直到 100 的任意整数（禁用 `percentRandomSelection` 功能）。

recencyWeightingFactor

描述

由 `recencyWeightingPeriod` 定义的数据集百分比的小数表示。例如，缺省值 .15 表示学习实用程序使用的数据中，15% 来自 `recencyWeightingPeriod`。

仅当将 `Interact` 运行时的 `Interact > offerserving > optimizationType` 属性设置为 `BuiltInLearning` 时，此属性才适用。

缺省值

0.15

有效值

小于 1 的小数值。

recencyWeightingPeriod

描述

由学习模块授与权重的 `recencyWeightingFactor` 百分比的数据大小（以小时计）。例如，缺省值 120 表示学习模块使用的数据的 `recencyWeightingFactor` 来自前 120 小时。

仅当将 `optimizationType` 设置为 `builtInLearning` 时，此属性才适用。

缺省值

120

minPresentCountThreshold

描述

必须显示商品的最少次数，才能在计算中使用其数据，随后学习模块进入探索模式。

缺省值

0

有效值

大于或等于 0 的整数。

enablePruning

描述

如果设置为 Yes，那么 Interact 学习模块会在算法上确定学习属性（标准或动态）何时不可预测。如果学习属性不可预测，那么学习模块在确定商品的权重时将不会考虑该属性。此情况持续到学习模块聚集学习数据为止。

如果设置为 No，那么学习模块会始终使用所有学习属性。如果不清除不可预测的属性，那么学习模块的准确度可能会低于它应该具有的准确度。

缺省值

是

有效值

Yes | No

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | learning | learningAttributes | [learningAttribute]

这些配置属性定义学习属性。

attributeName

描述

每个 attributeName 都是要学习模块监视的访问者属性的名称。这必须与会话数据中的名称 - 值对的名称相匹配。

仅当将 Interact 运行时的 Interact > offerserving > optimizationType 属性设置为 BuiltInLearning 时，此属性才适用。

缺省值

未定义缺省值。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | deployment

这些配置属性定义部署设置。

chunkSize

描述

对于每个 Interact 部署包，分段的最大大小 (KB)。

缺省值

可用性

只有在安装了 **Interact** 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | serverGroups | [serverGroup]

这些配置属性定义服务器组设置。

serverGroupName**描述**

Interact 运行时服务器组的名称。这是出现在交互式渠道总结选项卡上的名称。

缺省值

未定义缺省值。

可用性

只有在安装了 **Interact** 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | serverGroups | [serverGroup] | instanceURLs | [instanceURL]

这些配置属性定义 **Interact** 运行时服务器。

instanceURL**描述**

Interact 运行时服务器的 URL。服务器组可以包含多个 **Interact** 运行时服务器；但是，每个服务器都必须新的类别下创建。

缺省值

未定义缺省值。

示例

`http://server:port/interact`

可用性

只有在安装了 **Interact** 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | flowchart

这些配置属性定义用于交互式流程图测试运行的 **Interact** 运行时环境。

serverGroup**描述**

Campaign 用来执行测试运行的 **Interact** 服务器组的名称。此名称必须与在 **serverGroups** 下面创建的类别名称相匹配。

缺省值

未定义缺省值。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

dataSource

描述

使用 dataSource 属性来标识在执行交互式流程图的测试运行时，Campaign 要使用的物理数据源。此属性应该与由 Campaign > partitions > partitionN > dataSources 属性为定义给 Interact 设计时的测试运行数据源定义的数据源相匹配。

缺省值

未定义缺省值。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | DefaultOffers

这些配置属性定义缺省商品表的缺省单元代码。仅当您要定义全局商品分配时，才需要配置这些属性。

DefaultCellCode

描述

如果未在缺省商品表中定义单元代码，那么 Interact 将使用的缺省单元代码。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

符合在 Campaign 中定义的单元代码格式的字符串

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | ScoreOverride

这些配置属性定义分数覆盖表的缺省单元代码。仅当您要定义个别商品分配时，才需要配置这些属性。

DefaultCellCode

描述

如果未在分数覆盖表中定义单元代码，那么 Interact 将使用的缺省单元代码。

缺省值

未定义缺省值。

有效值

符合在 Campaign 中定义的单元代码格式的字符串

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Campaign | partitions | partition[n] | server | internal

该类别中的属性指定所选择的 Campaign 分区的集成设置和内部标识限制。如果您的 Campaign 安装具有多个分区，请为您想要影响的每个分区都设置这些属性。

internalIdLowerLimit

描述

internalIdUpperLimit 和 internalIdLowerLimit 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。请注意，这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。

缺省值

0（零）

internalIdUpperLimit

描述

internalIdUpperLimit 和 internalIdLowerLimit 属性将 Campaign 内部标识限制在指定的范围内。这些值是相容的：即，Campaign 可以同时使用小写和大写限制。如果已安装 Distributed Marketing，那么将值设置为 2147483647。

缺省值

4294967295

eMessageInstalled

描述

指出已安装 eMessage。选择 Yes 时，eMessage 功能在 Campaign 界面中可用。

对于 eMessage 安装中的缺省分区，IBM 安装程序会将此属性设置为 Yes。对于已安装 eMessage 的其他分区，必须手动配置此属性。

缺省值

否

有效值

Yes | No

interactInstalled

描述

在安装 Interact 设计环境之后，应该将此配置属性设置为 Yes，以在 Campaign 中启用 Interact 设计环境。

如果未安装 Interact，请设置为 No。将此属性设置为 No 不会从用户界面中除去 Interact 菜单和选项。要除去菜单和选项，必须使用 configTool 实用程序手动注销 Interact。

缺省值

否

有效值

Yes | No

可用性

只有在已安装 Interact 时，此属性才适用。

MO_UC_integration

描述

如果在 **Platform** 配置设置中启用集成，那么此属性将为此分区启用与 Marketing Operations 的集成。有关更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

MO_UC_BottomUpTargetCells

描述

对于此分区，如果已启用 **MO_UC_integration**，那么允许目标单元电子表格的自底向上单元。设置为 Yes 时，自顶向下和自底向上目标单元都可见，但自底向上目标单元为只读。有关更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

Legacy_campaigns

描述

对于此分区，启用对在 Marketing Operations 与 Campaign 集成之前创建的竞销活动的访问。仅当 **MO_UC_integration** 设置为 Yes 时，此属性才适用。已有的竞销活动还包括在 Campaign 7.x 中创建并链接至 Plan 7.x 项目的竞销活动。有关更多信息，请参阅《IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

IBM Marketing Operations - 供给集成

描述

如果已为此分区启用 **MO_UC_integration**，那么将启用在此分区上使用 Marketing Operations 来执行供给生命周期管理任务的能力。必须在 **Platform** 配置设置中启用供给集成。有关更多信息，请参阅《*IBM Marketing Operations 与 Campaign 集成指南*》。

缺省值

否

有效值

Yes | No

UC_CM_integration

描述

为 Campaign 分区启用 IBM Digital Analytics 联机细分市场集成。如果将此值设置为 Yes，那么流程图中的“选择流程”框将会提供选择 **IBM Digital Analytics** 细分市场作为输入的选项。要为每个分区配置 IBM Digital Analytics 集成，请选择设置 > 配置 > **Campaign | partitions | partition[n] | Coremetrics**。

缺省值

否

有效值

Yes | No

Campaign | monitoring

此类别中的属性指定是否启用“操作监视”功能、“操作监视”服务器的 URL 和高速缓存行为。“操作监视”显示并允许您控制活动的流程图。

cacheCleanupInterval

描述

cacheCleanupInterval 属性指定自动清除流程图状态高速缓存之间的时间间隔（以秒计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

缺省值

600（10 分钟）

cacheRunCompleteTime

描述

cacheRunCompleteTime 属性指定高速缓存已完成的运行并在“监视”页面上显示的时间长度（以分钟计）。

此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

缺省值

4320

monitorEnabled

描述

monitorEnabled 属性指定是否打开监视器。
此属性在低于 7.0 的 Campaign 版本中不可用。

缺省值

yes

serverURL

描述

Campaign > monitoring > serverURL 属性指定“操作监视”服务器的 URL。这是必要的设置；如果“操作监视”服务器 URL 不是缺省值，请修改该值。

如果 Campaign 配置为使用安全套接字层 (SSL) 通信，请将该属性的值设置为使用 HTTPS。例如：serverURL=https://host:SSL_port/Campaign/OperationMonitor，其中：

- *host* 是安装 Web 应用程序的机器的名称或 IP 地址
- *SSL_Port* 是 Web 应用程序的 SSL 端口。

请注意 URL 中使用 https。

缺省值

http://localhost:7001/Campaign/OperationMonitor

monitorEnabledForInteract

描述

如果设置为 yes，那么会启用用于 Interact 的 Campaign JMX 连接器服务器。Campaign 没有 JMX 安全性。

如果设置为 no，那么您不能连接至 Campaign JMX 连接器服务器。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

缺省值

False

有效值

True | False

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

protocol

描述

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的协议。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

缺省值

JMXMP

有效值

JMXMP | RMI

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

port

描述

如果将 monitorEnabledForInteract 设置为 yes，那么侦听 Campaign JMX 连接器服务器的端口。

此 JMX 监视仅用于 Interact 联系和响应历史记录模块。

缺省值

2004

有效值

在 1025 和 65535 之间的整数。

可用性

只有在安装了 Interact 之后，此属性才适用。

Contact Optimization 配置属性

本节描述在“配置”页面上找到的 IBM Contact Optimization 配置属性。

Campaign | unicaACOListener

这些配置属性用于 Contact Optimization 侦听器设置。

serverHost

描述

设置为 Contact Optimization 安装的主机服务器名称。

缺省值

localhost

serverPort

描述

设置为 Contact Optimization 安装的主机服务器端口。

缺省值

无

useSSL

描述

设置为 True 以使用 SSL 连接至 Marketing Platform 服务器。否则设置为 False。

缺省值

False

有效值

True | False

keepalive

描述

Campaign Web 应用程序为使连接保持活动状态而向 Contact Optimization 侦听器发送消息；此属性用于指定每次发送消息之间等待的秒数。如果网络配置为关闭不活动的连接，请使用 **keepalive** 来让连接保持打开。

如果设置为 0，那么 Web 应用程序不发送任何消息。

此 **keepalive** 属性独立于 Java 套接字 **keepAlive**。

缺省值

0

有效值

正整数

logProcessId

描述

设置为 **yes** 以将 Contact Optimization 侦听器流程的标识记录在 Contact Optimization 侦听器日志（**unica_acolsnr.log**，位于 Contact Optimization 安装目录的 **logs** 目录中）中。否则，设置为 **no**。

缺省值

yes

有效值

yes | no

loggingLevels

描述

可以设置所记录 Contact Optimization 侦听器数据的详细信息。

此设置影响 Contact Optimization 侦听器日志（位于 Contact Optimization 安装目录的 **logs** 目录下的 **unica_acolsnr.log**）。

缺省值

MEDIUM

有效值

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

logMaxFileSize

描述

将此整数设置为日志文件的最大大小（以字节计）。日志文件达到此大小之后，Contact Optimization 就会创建一个文件。此设置影响 Contact Optimization 侦听器日志（位于 Contact Optimization 安装目录的 logs 目录下的 unica_acolsnr.log）。

缺省值

20485760

enableLogging

描述

设置为 True 以启用记录。否则，设置为 False。此设置影响 Contact Optimization 侦听器日志（位于 Contact Optimization 安装目录的 logs 目录下的 unica_acolsnr.log）。

缺省值

True

有效值

True | False

logMaxBackupIndex

描述

将此整数设置为要存储的备份文件数。此设置影响 Contact Optimization 侦听器日志（位于 Contact Optimization 安装目录的 logs 目录下的 unica_acolsnr.log）。

缺省值

5

loggingCategories

描述

您可以在以逗号分隔的列表中指定要记录的数据类别。此设置影响 Contact Optimization 侦听器日志（位于 Contact Optimization 安装目录的 logs 目录下的 unica_acolsnr.log）。

缺省值

all

有效值

all | bad_order | cell_access | commands | config | data_errors | dbload
| file_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery
| table_access | table_io | table_mapping | webproc

defaultFilePermissions（仅限于 UNIX）

描述

所生成日志文件的许可权级别，以数字格式表示。例如，777 表示读、写和执行许可权。

缺省值

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | sessionRunMonitor

这些配置属性用于 sessionRunMonitor 设置。

progressFetchDelay

描述

将此整数设置为在获取来自侦听器的进度信息之前，Web 应用程序等待的毫秒数。

缺省值

250

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | MemoryTuning

这些配置属性用于 MemoryTuning 设置。

MaxRamUsage

描述

定义用于高速缓存联系历史记录的最大内存（以 MB 计）。此值至少必须与一个联系历史记录的大小相同。

缺省值

128

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | userTemplateTables

此属性定义由 PCT 和 OCT 使用的模板表。

tablenames

描述

为 Contact Optimization 模板表输入以逗号分隔的表名称列表。这些模板表可用于将特定于用户的字段添加至建议的联系表（PCT）或优化的联系表（OCT）。

缺省值

UACO_UserTable

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning

这些配置属性定义可以用于调整优化的设置。

MaxAlternativesPerCustomerEvaluated

描述

Contact Optimization 会测试建议的事务或备用方法组合以了解客户的最佳备用方法的最多次数。

例如，如果发生下列情况：

- 与建议的联系人表 (PCT) 中客户关联的供给是 A、B、C、D，其中这些供给的分数是 A=8、B=4、C=2、D=1
- MaxAlternativesPerCustomerEvaluated 属性是 5
- MAX # Offers=3 规则存在

那么尝试的替代方法将如下所示：

- ABC 分数 = 14
- ABD 分数 = 13
- AB 分数 = 12
- ACD 分数 = 11
- AC 分数 = 10

由于要测试的替代方法数目可能很大，此值对在 Contact Optimization 移至 PCT 中的下一个客户之前核心算法花在某个客户上的工作量施加限制。

缺省值

1000

CustomerSampleSize

描述

如果已优化的客户数大于 CustomerSampleSize，那么 Contact Optimization 会将客户划分为不大于 CustomerSampleSize 的组。然后，Contact Optimization 单独优化每个样本组。仍然符合跨多个组的规则（例如“定制容量”规则）。提高此数字可提高最优性，但会影响性能。

最佳的 CustomerSampleSize 等于客户数。但是，处理大型数据集可能需要相当长的时间。通过将客户划分为较小的组以便 Contact Optimization 一次性处理，可以提高性能，且优化程度损失较小。

缺省值

1000

有效值

正整数

CustomerRandomSeed

描述

随机种子表示在 Contact Optimization 填充由 CustomerSampleSize 定义的样本组之前，Contact Optimization 用于随机选择记录的起始点。如果您具有的客户数少于 CustomerSampleSize，那么此属性对优化没有影响。

如果您认为当前随机样本产生偏差严重的结果，那么您可能要更改随机种子值。

缺省值

1928374656

有效值

正整数

MaxIterationsPerCustomerSample

描述

Contact Optimization 会处理客户组的迭代的最大数目。Contact Optimization 会处理客户组，直到达到优化程度或迭代数等于 MaxIterationsPerCustomerSample 为止。

搜索会话日志中的以下信息以观察 MaxIterationsPerCustomerSample 的设置更改的效果。

- 每个客户组块迭代数的最大、最小和平均数目
- 为每个客户创建的替代方法的最大、最小和平均数目
- 为每个客户尝试的替代方法的最大、最小和平均数目
- 迭代的标准偏差

缺省值

1000

有效值

正整数

MaxCustomerSampleProcessingThreads

描述

Contact Optimization 用来处理优化算法的线程的最大数目。通常，为 MaxCustomerSampleProcessingThreads 设置的值越高，性能提高就越显著。但是，性能提高受多个因素限制，包括所用的优化规则的类型和数目以及硬件。有关调整 Contact Optimization 实现的详细指示信息，请咨询 IBM 代表。

缺省值

1

有效值

正整数

ProcessingThreadQueueSize

描述

可供 Contact Optimization 用来从 PCT 读取客户样本的线程数。增加线程数可以提高 Contact Optimization 会话的性能。有关调整 Contact Optimization 实现的详细指示信息，请咨询 IBM 代表。

缺省值

1

有效值

正整数

PostProcessingThreadQueueSize

描述

可供 Contact Optimization 用来将客户样本写入 OCT 的登台表的线程数。增加线程数可以提高 Contact Optimization 会话的性能。有关调整 Contact Optimization 实现的详细指示信息，请咨询 IBM 代表。

缺省值

1

有效值

正整数

EnableMultithreading

描述

如果为 true，那么 Contact Optimization 会在处理优化算法时尝试使用多个线程。可以使用 `MaxCustomerSampleProcessingThreads`、`ProcessingThreadQueueSize` 和 `PostProcessingThreadQueueSize` 配置属性来配置线程数。如果为 false，那么 Contact Optimization 会在处理优化算法时使用单个线程。

缺省值

True

有效值

True | false

EnableBufferingHistoryTransactions

描述

如果为 true，那么 Contact Optimization 会将联系历史记录事务写入要在 Contact Optimization 会话运行期间读取的文件。如果为 false，那么 Contact Optimization 会从 Campaign 系统表中的 `UA_ContactHistory` 表读取。

如果为 false，那么 Contact Optimization 会在 `UA_ContactHistory` 表上创建读取锁定，锁定时间长度为 Contact Optimization 会话的长度。如果您正在使用数据库装入实用程序，那么该锁定可能会导致尝试写入表失败。如果为 true，那么 Contact Optimization 会在表上创建读取锁定，锁定时间长度仅为将查询写入文件的时间。

缺省值

false

有效值

True | False

MinImprovementPercent

描述

使用此配置属性在优化速率达到指定的级别时停止处理客户组。
MinImprovementPercent 属性用于设置分数提高速率（以百分比的方式度量）以继续迭代。缺省值是零，表示可能的迭代数没有限制。

缺省值

0.0

UseFutureContacts

描述

如果您未在任何优化规则中使用时间段，那么可以防止 Contact Optimization 查询联系历史记录表以提高性能。可以使用 UseFutureContacts 配置属性来控制此行为。

如果将 UseFutureContacts 设置为 false，并且 Contact Optimization 会话的优化规则不使用时间段，那么 Contact Optimization 不会查询联系历史记录表。此设置将缩短运行 Contact Optimization 会话所需的时间。但是，如果 Contact Optimization 会话使用时间段，那么将会查询联系历史记录表。

如果在联系历史记录中记录潜在将来联系，那么必须将 UseFutureContacts 设置为 true。例如，如果您知道要在下周将有关特殊促销的电子邮件通信发送给特定客户，那么这些联系人可能已经以占位符的形式存在于联系历史记录表中。在这种情况下，请将 UseFutureContacts 设置为 true 并且 Contact Optimization 会始终查询联系历史记录表。

缺省值

False

有效值

True | False

ContinueOnGenerationLoopError

描述

如果为 False，那么在由于以下原因无法处理客户集时，Contact Optimization 将停止 Contact Optimization 会话

- 外部算法无法满足其任何备用解决方案的容量规则。
- 核心算法未在创建备用解决方案。

Contact Optimization 使用以下错误来记录此情况:

The generation loop was unable to eliminate all slack and surplus variables

如果为 True，那么 Contact Optimization 将跳过触发生成循环错误的集合中的所有客户。然后，Contact Optimization 将继续处理 Contact Optimization 会话中的下一个客户集。如果 Optimize|logging|enableBailoutLogging 属性也设置为 TRUE，那么会将跳过的客户记录到 Contact Optimization 安装目录下 partition/partition[n]/logs 目录中的 unprocessables_10-digit-session-ID.csv。因生成循环错误而跳过的客户的原因因为 SkippedOnGenerationLoopError。

请参阅《Contact Optimization 故障诊断指南》，以获取有关如何避免生成循环错误的详细信息。

缺省值

False

有效值

True | False

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug

此属性定义用于处理 PCT 的调试级别。

ExtraVerbose

描述

将此值设置为 **yes** 以提供有关在建议的联系表中已处理行的详细日志。缺省情况下，如果将此值设置为 **yes**，那么会记录所有行。

如果不要记录建议的联系表的已处理行，请将此值设置为 **no**。

缺省值

no

有效值

yes | no

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging

此属性定义 Contact Optimization 的记录设置。

enableBailoutLogging

描述

如果设置为 **True**，那么 Contact Optimization 将生成一个单独的文件，该文件以逗号分隔值 (CSV) 格式包含 Contact Optimization 无法处理的客户的详细信息。发生以下任一种情况时，Contact Optimization 无法处理客户：

- Contact Optimization 超出由 **MaxAlternativesPerCustomerEvaluated** 设置的限制，并且找不到客户的合法替代方法。
- **ContinueOnGenerationLoopError** 设置为 **True**，并且 Contact Optimization 遇到生成循环错误。

每行对应于一个客户。第一列是客户标识，第二列是 Contact Optimization 无法处理该客户的原因。该文件名为 **unprocessables_sessionID.csv**，并且位于 Contact Optimization 安装目录的 **partitions/partition[n]/logs** 目录中。

如果设置为 **False**，那么 Contact Optimization 不会生成无法处理的客户的列表。

缺省值

False

有效值

True | False

logProcessId

描述

设置为 True 以将 Contact Optimization 服务器进程的标识记录在 Contact Optimization Server 日志（Contact Optimization 安装目录的 `partitions/partition[n]/logs` 目录下的 `unica_acosvr_SESSIONID.log`）中。否则设置为 False。

缺省值

False

有效值

True | False

loggingLevels

描述

可以设置所记录服务器数据的详细信息。

此设置会影响 Contact Optimization 服务器日志（Contact Optimization 安装的 `partitions/partition[n]/logs` 目录中的 `unica_acosvr_SESSIONID.log`）。。

缺省值

MEDIUM

有效值

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

logMaxFileSize

描述

将此整数设置为日志文件的最大大小（以字节计）。日志文件达到此大小之后，Contact Optimization 就会创建一个文件。此设置会影响 Contact Optimization 服务器日志（Contact Optimization 安装的 `partitions/partition[n]/logs` 目录中的 `unica_acosvr_SESSIONID.log`）。。

缺省值

10485760

enableLogging

描述

设置为 True 以启用记录。否则，设置为 False。该设置会影响 Contact Optimization 服务器日志（`Optimize_installation_directory/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log`）。

缺省值

True

有效值

True | False

logMaxBackupIndex

描述

将此整数设置为要存储的备份文件数。此设置会影响 Contact Optimization 服务器日志（Contact Optimization 安装的 `partitions/partition[n]/logs` 目录中的 `unica_acosvr_SESSIONID.log`）。。

缺省值

5

loggingCategories

描述

您可以在以逗号分隔的列表中指定要记录的数据类别。此设置会影响 Contact Optimization 服务器日志（Contact Optimization 安装的 `partitions/partition[n]/logs` 目录中的 `unica_acosvr_SESSIONID.log`）。。

缺省值

all

有效值

all | bad_order | cell_access | commands | config | data_errors | dbload
| file_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery
| table_access | table_io | table_mapping | webproc

defaultFilePermissions（仅限于 UNIX）

描述

所生成日志文件的许可权级别，以数字格式表示。例如，777 表示读、写和执行许可权。

缺省值

660（所有者和组只具有读和写访问权）

Campaign | unicaACOOptAdmin

这些配置属性定义 unicaACOOptAdmin 工具的设置。

getProgressCmd

描述

指定在内部使用的值。请勿更改该值。

缺省值

optimize/ext_optimizeSessionProgress.do

有效值

optimize/ext_optimizeSessionProgress.do

runSessionCmd

描述

指定在内部使用的值。请勿更改该值。

缺省值

optimize/ext_runOptimizeSession.do

有效值

optimize/ext_runOptimizeSession.do

loggingLevels

描述

loggingLevels 属性根据严重性控制写入 Contact Optimization 命令行工具日志文件的详细信息量。可用的级别为 LOW、MEDIUM、HIGH 和 ALL，其中 LOW 提供的详细信息最少（即，只写入最严重的消息）。ALL 级别包括跟踪消息，主要用于诊断。

缺省值

高

有效值

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

cancelSessionCmd

描述

指定在内部使用的值。请勿更改该值。

缺省值

optimize/ext_stopOptimizeSessionRun.do

有效值

optimize/ext_stopOptimizeSessionRun.do

logoutCmd

描述

指定在内部使用的值。请勿更改该值。

缺省值

optimize/ext_doLogout.do

有效值

optimize/ext_doLogout.do

getProgressWaitMS

描述

将此值设置为两次成功轮询 Web 应用程序以获得进度信息之间的毫秒数（整数）。如果未设置 getProgressCmd，那么不会使用此值。

缺省值

1000

有效值

大于零的整数

Distributed Marketing 配置属性

本节描述“配置”页面上的 Distributed Marketing 配置属性。其他配置属性存在于 Distributed Marketing 安装目录下的 XML 文件中。

导航

welcomePageURI

描述

Distributed Marketing 索引页的统一资源标识。不应该更改此值。

缺省值 `affiniumcollaborate.jsp?cat=home`

projectDetailpageURI

描述

Distributed Marketing 详细信息页面的统一资源标识。不应该更改此值。

缺省值 `uaprojectservlet?cat=projecttabs&projecttype=CORPORATE&projectid=`

seedName

描述

由 Marketing Operations 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

缺省值 `Collaborate`

type

描述

由 Marketing Operations 应用程序在内部使用。不应该更改此值。

缺省值 `Collaborate`

httpPort

描述

应用程序服务器用于与 Distributed Marketing 应用程序的连接的端口号。

缺省值 `7001`

httpsPort

描述

应用程序服务器用于与 Distributed Marketing 应用程序的安全连接的端口号。

缺省值 `7001`

serverURL

描述

Distributed Marketing 安装的 URL。

缺省值 `http://localhost:7001/collaborate`

displayName

描述

在内部使用。

缺省值 Distributed Marketing

timeout_redirection

描述

显示超时 URL。如果为空，那么将显示 Distributed Marketing 注销页面。

缺省值 未定义缺省值。

配置设置

serverType

描述

正在使用的 Web 应用程序服务器的类型。有效值是 WEBLOGIC 或 WEBSPHERE。

缺省值

userManagerSyncTime

描述

与 Marketing Platform 同步的时间（以毫秒计）。缺省值等同于 3 个小时。

缺省值

10800000

firstMonthInFiscalYear

描述

财政年度中的第一个月。缺省值是 0，表示一月。

缺省值

0

systemUserLoginName

描述

要用于系统任务（例如，系统任务监视器或调度程序）的 Marketing Platform 用户的登录名。IBM 强烈建议系统用户不是常规的 Distributed Marketing 用户。

缺省值

[CHANGE-ME]

searchModifiedTasksForSummaryFrequencyInSeconds

描述

搜索任务执行过程中的更改以刷新“摘要”选项卡的频率（以秒计）。

缺省值

10

collaborateFlowchartStatusPeriod

描述

两次流程图状态检查之间的时间段（以毫秒计）。

缺省值

100000

collaborateFlowchartStatusPeriodRunning

描述

运行流程图时两次流程图状态检查之间的时间段（以毫秒计）。

缺省值

2000

enableEditProjectCode

描述

如果设置为 `true`，那么您可以在“新建列表”向导的“摘要”页面中编辑列表代码。
如果设置为 `false`，那么您无法编辑列表代码。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

minimumDelayForExecutionMonitoring

描述

可选。定义执行过程在“流程图运行监视”页面中显示之前的最短延迟（以秒计）。

缺省值

10800

validateAllWizardSteps

描述

确定 Distributed Marketing 是否检查未访问的向导步骤中的必填字段。使用此参数来更改在项目向导中单击“完成”之后发生的行为：

- `true`: 在使用向导创建项目时，Distributed Marketing 将检查所有未访问的向导步骤（工作流程、跟踪和附件除外）中的所有必填字段。如果有任何必填字段为空白，那么向导会跳至该页面并显示错误消息。
- `false`: Distributed Marketing 不会检查未访问的向导步骤中的必填字段。

注：Distributed Marketing 自动检查当前页面中为空白的必填字段。此参数控制 Distributed Marketing 在您单击“完成”之后是否检查所有页面中为空白的必填字段。

缺省值

TRUE

有效值

TRUE | FALSE

附件

collaborateModeForAttachments

描述

Distributed Marketing 可以通过以下方式从 Campaign 服务器中获取流程图执行过程所生成的附件:

- Directory (缺省值)
- HTTP
- FTP
- TFTP
- SFTP

缺省值

true

有效值

TRUE | FALSE

collaborateAttachmentsDIRECTORY_directory

描述

如果方式已设置为 Directory (缺省值), 那么此属性指示 Distributed Marketing 将从中获取附件的 Campaign 服务器中的地址。

缺省值

\Affinium\Campaign\partitions\partition1

collaborateAttachmentsDIRECTORY_deletefile

描述

值 true 指示在复制之后将删除原始文件。如果方式已设置为 Directory, 那么缺省值是 false。

缺省值

false

有效值

TRUE | FALSE

collaborateAttachmentsFTP_server

描述

如果方式已设置为 FTP, 那么此属性指示 Distributed Marketing 将从中获取附件的服务器。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsFTP_username

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 `FTP`，那么此属性指示用于在 `Distributed Marketing` 将从中获取附件的 `FTP` 服务器上登录的用户名。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsFTP_password

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 `FTP`，那么此属性指示用于在 `Distributed Marketing` 将从中获取附件的 `FTP` 服务器上登录的密码。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsFTP_account

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 `FTP`，那么此属性指示用于在 `Distributed Marketing` 将从中获取附件的 `FTP` 服务器上登录的帐户。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsFTP_directory

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 `FTP`，那么此属性指示 `Distributed Marketing` 将从中获取附件的 `FTP` 服务器上的目录。对于 `Windows` 操作系统，接受相对于 `FTP` 缺省目录的目录的相对路径，`Distributed Marketing` 可以从该目录中获取附件。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsFTP_transfertype

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 `FTP`，那么此属性指示 `FTP` 服务器上由 `Distributed Marketing` 用来获取附件的文件传输类型。值可以是 `ASCII` 或 `BINARY`。缺省值是 `ASCII`。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsFTP_deletefile

描述

可选。值 `true` 指示在复制之后将删除原始文件。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 HTTP，那么缺省值是 `false`。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsHTTP_url

描述

如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 HTTP，那么此属性指示 Distributed Marketing 将从中获取附件的 HTTP URL。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsHTTP_deletefile

描述

可选。值 `true` 指示在复制之后将删除原始文件。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 HTTP，那么缺省值是 `false`。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsTFTP_server

描述

如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 TFTP，那么此属性指示 Distributed Marketing 将从中获取附件的服务器。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsTFTP_port

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 TFTP，那么此属性指示 Distributed Marketing 将从中获取附件的端口。

缺省值

69

collaborateAttachmentsTFTP_transfertype

描述

可选。如果参数 `collaborateModeForAttachments` 是 TFTP，那么此属性指示服务器上由 Distributed Marketing 用来获取附件的文件传输类型。有效值是 ASCII 或 BINARY。缺省值是 ASCII。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_server

描述

SFTP 服务器名称（或 IP）。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_port

描述

可选。FTP 服务器端口。

缺省值

22

collaborateAttachmentsSFTP_username

描述

用于登录 SFTP 服务器的用户名。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_password

描述

可选。用于登录 SFTP 服务器的 SFTP 密码。如果服务器需要该密码并且 usepassword=true，那么将使用该密码。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_usekey

描述

可选。使用认证用户的专用密钥文件。

缺省值

false

有效值

TRUE | FALSE

collaborateAttachmentsSFTP_keyfile

描述

可选。用于登录 SFTP 服务器的 SFTP 密钥文件名（如果服务器需要该文件名并且 usekey=true，那么将使用该文件名）。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_keypassphrase

描述

用于登录 SFTP 服务器的 SFTP 口令。如果服务器需要该口令并且 usekey=true，那么将使用该口令。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_knownhosts

描述

可选。已知主机的文件名（如果服务器需要该文件名，那么将使用该文件名）。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_directory

描述

可选。对于 Windows 操作系统，接受相对于 FTP 缺省目录的目录的相对路径，Distributed Marketing 可以从该目录中获取附件。

缺省值

未定义缺省值。

collaborateAttachmentsSFTP_deletefile

描述

可选。如果有可能，在复制之后删除原始文件。

缺省值

false

有效值

TRUE | FALSE

mergeEnabled

描述

- 确定是否启用文档合并:
- true: 启用合并（缺省值）。
 - false: 禁用合并。

缺省值

true

有效值

TRUE | FALSE

mergeFullWritePath

描述

当启用了合并功能时，此参数指定本地机器上合并的数据文件的完整路径。

缺省值

c:/temp

mergeDataLimitSize

描述

指示 Microsoft Word 中要合并的数据大小的上限。将以行数指定该大小（例如，值 100 指示合并的文件最多只能包含 100 行）。即，如果文件中的行数大于此参数的值，那么不会对此文件启用合并。

缺省值

1000

upload_allowedFileTypes

描述

指示 Distributed Marketing 中可以上载的文件类型。

缺省值

doc ppt xls pdf gif jpeg png mpp

upload_fileMaxSize

描述

指示可以上载的文件的最大大小限制。

缺省值

5000000

附件文件夹

uploadDir

描述

Distributed Marketing 上载目录的完整路径。编辑此路径以包括 Distributed Marketing 上载目录的完整路径。例如，c:\DistributedMarketing\projectattachments。如果您正在使用 UNIX，请确认 Distributed Marketing 用户具有在此目录中读、写和执行文件的许可权。

缺省值

projectattachments

taskUploadDir

描述

Distributed Marketing 任务上载目录的完整路径。编辑此路径以包括 Distributed Marketing 上载目录的完整路径。例如，c:\DistributedMarketing\

taskattachments。如果您正在使用 UNIX，请确认 Distributed Marketing 用户具有在此目录中读、写和执行文件的许可权。

缺省值

taskattachments

Campaign 集成
defaultCampaignPartition

描述

缺省 Campaign 分区。如果您未在项目模板文件中定义 <campaign-partition-id> 标记，那么 Distributed Marketing 使用此参数。

缺省值

partition1

defaultCampaignFolderId

描述

缺省 Campaign 文件夹标识。如果您未在项目模板文件中定义 <campaign-folder-id> 标记，那么 Distributed Marketing 使用此参数。

缺省值

2

数据源
jndiName

描述

Distributed Marketing 数据库的数据源名称。

缺省值

collaborateds

asmJndiName

描述

Marketing Platform 数据库的数据源名称，仅用来使用户同步。

缺省值

UnicaPlatformDS

流程图
enableFlowchartPublishEvent

描述

指定当发布流程图时 Distributed Marketing 是否接收由 Campaign 发送的事件。

缺省值

True

flowchartRepublishOverwriteUserVarPrompt

描述

指定当重新发布流程图时是否覆盖“用户变量”提示。

缺省值

False

flowchartRepublishOverwriteProcParamPrompt

描述

指定当重新发布流程图时是否覆盖“进程参数”提示。

缺省值

False

flowchartServiceCampaignServicesURL

描述

应该用来运行流程图、获取流程图数据等的 CampaignServices Web Service 的 URL。

缺省值

`http://[server-name]:[server-port]/Campaign/services/
CampaignServices30Service`

flowchartServiceCampaignServicesTimeout

描述

Distributed Marketing 在发出超时错误之前等待与 Campaign 服务通信的毫秒数。

缺省值

600000

flowchartServiceNotificationServiceURL

描述

从 Campaign 接收通知的 Distributed Marketing 通知服务的 URL。必须设置此参数，Distributed Marketing 9.0.0 才能工作。

注：如果您使用非标准上下文根，那么必须指定此参数。

缺省值

`http://[server-name]:[server-port]/collaborate/
flowchartRunNotifyServlet`

flowchartServiceCampaignServicesAuthorizationLoginName

描述

具有管理许可权（其中包括对所有数据源的访问权）的 Campaign 用户，例如，asm_admin。

缺省值

[CHANGE-ME]

flowchartServiceScheduleServices10Timeout

描述

Distributed Marketing 在发出超时错误之前等待与 Marketing Platform 调度程序通信的毫秒数。

缺省值

600000

flowchartServiceScheduleServices10MaxRetries

描述

Distributed Marketing 在发出错误之前尝试与 Marketing Platform 调度程序连接的次数。

缺省值

3

flowchartServiceScheduleServices10RetryPollPeriod

描述

Distributed Marketing 在再次尝试与 Marketing Platform 调度程序通信之前等待的秒数。

缺省值

60

flowchartServiceScheduleServices10ThrottleType

描述

已调度的流程图运行的调速类型。有效值如下所示：

- 0: 不进行调速（将忽略调速值）
- 1: 对每个流程图实例进行调速
- 2: 对所有流程图进行调速（缺省值）

缺省值

2

flowchartServiceScheduleServices10ThrottleValue

描述

可以同时运行的已调度流程图或流程图实例的最大数目。

缺省值

10

flowchartServiceSchedulerMonitorPollPeriod

描述

可选。定义调度程序监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

缺省值

10

flowchartServiceSchedulerMonitorRemoveSize

描述

可选。设置尝试一次性从队列中除去的作业数。调度程序监视器会以此值指定的增量继续从事件队列中除去事件，直到全部除去为止。

缺省值

10

flowchartServiceIsAliveMonitorTimeout

描述

在开始执行流程图与 isAlive 监视器定期查询 Campaign 之间要等待的持续时间（以秒计）。

缺省值

900

flowchartServiceIsAliveMonitorMaxRetries

描述

isAlive 监视器在抛出流程图执行错误之前发送到 Campaign 的最大查询数。

缺省值

10

flowchartServiceIsAliveMonitorPollPeriod

描述

在 isAlive 监视器向 Campaign 发出的查询之间要等待的时间（以秒计）。

缺省值

600

历史记录

enableRevisionHistoryPrompt

描述

确保在保存项目、请求或审批时，提示用户添加更改注释。

缺省值

false

有效值

TRUE | FALSE

runHistoryKeep_LIST

描述

要为 LIST 项目保留的运行历史记录数。如果值小于或等于 0，那么 Distributed Marketing 会保留所有运行历史记录。

缺省值

-1

runHistoryKeep_LOCAL

描述

（对于列表或 Campaign 流程图）要为本地项目保留的运行历史记录数。如果值小于或等于 0，那么 Distributed Marketing 会保留所有运行历史记录。

缺省值

-1

runHistoryKeep_CORPORATE

描述

（对于每个运行流程图任务）要为公司项目保留的运行历史记录数。如果值小于或等于 0，那么 Distributed Marketing 会保留所有运行历史记录。

缺省值

-1

列表页面

listItemsPerPage

描述

指定要在一个列表页面中显示多少项（行）。此值应该大于 0。

缺省值

10

listPageGroupSize

描述

指定列表导航器内列表页面中可视页数的大小。例如，第 1-5 页是一个页组。此值应该大于 0。

缺省值

5

maximumItemsToBeDisplayedInCalendar

描述

系统在日历上显示的对象的最大数目。使用此参数来将用户的日历视图限制为特定数目的对象。设置 0（缺省值）表示没有限制。

缺省值

0

列表管理器

listManagerEnabled

描述

可选。确定市场营销人员是否可以查看“摘要”选项卡上的“列表管理器”部分：

- **true**: 显示“列表管理器”部分（缺省值）
- **false**: 隐藏“列表管理器”部分

如果您禁用列表管理器，那么不需要配置列表管理器配置文件。

注：要在生成列表之后更新列表大小，列表管理器表的数据源必须处于活动状态。

缺省值

true

有效值

TRUE | FALSE

listManagerSearchscreenMaxrow

描述

指示将在搜索屏幕上返回的最大行数。

缺省值

1000

listManagerListPageSize

描述

列表管理器中的页面上显示的行数。

缺省值

20

listManagerListsMaxrow

描述

列表中显示的最大行数。

缺省值

10000

listManagerResetToValidatelsAllowed_list

描述

缺省情况下，将此属性设置为 **false** 时，您在验证列表中建议的联系时可以执行以下操作：

- 待验证 > 已审批
- 待验证 > 已除去
- 已添加 > 已除去

- 已审批 > 已除去
- 已除去 > 已审批

如果您将此属性设为 `true`，那么您还可以在出错时重置选择内容以及执行以下操作：

- 已除去 > 待验证
- 已审批 > 待验证

缺省值

`false`

有效值

`TRUE | FALSE`

listManagerResetToValidatelsAllowed_local

描述

缺省情况下，将此属性设置为 `false` 时，您在验证按需应变竞销活动中建议的联系时可以执行以下操作。

- 待验证 > 已审批
- 待验证 > 已除去
- 已添加 > 已除去
- 已审批 > 已除去
- 已除去 > 已审批

如果您将此属性设为 `true`，那么您还可以在出错时重置选择内容以及执行以下操作：

- 已除去 > 待验证
- 已审批 > 待验证

缺省值

`false`

有效值

`TRUE | FALSE`

listManagerResetToValidatelsAllowed_corporate

描述

缺省情况下，将此属性设置为 `false` 时，您在验证公司竞销活动列表中建议的联系时可以执行以下操作：

- 待验证 > 已审批
- 待验证 > 已除去
- 已添加 > 已除去
- 已审批 > 已除去
- 已除去 > 已审批

如果您将此属性设为 `true`，那么您还可以在出错时重置选择内容以及执行以下操作：

- 已除去 > 待验证
- 已审批 > 待验证

缺省值

false

有效值

TRUE | FALSE

查找清除

lookupCleanupMonitorStartDay

描述

指示自动清除未使用的查找表或视图的日子。该参数接受以数字表示的周几（例如，周日 = 1，周一 = 2 等等）。频率是每周清除一次。

缺省值

2

lookupCleanupMonitorStartTime

描述

指示自动清除未使用的查找表或视图的时间。频率是每周清除一次。

缺省值

09:30 am

通知

notifyCollaborateBaseURL

描述

Distributed Marketing 的 URL。通过输入安装了 Distributed Marketing 的计算机名称和要使用的端口号，编辑此 URL。

缺省值

http://[server-name]:[server-port]/collaborate/affiniumcollaborate.jsp

notifyDelegateClassName

描述

可选。指定将由服务安装的委托实施的标准 Java 类名。

缺省值

未定义缺省值。

notifyIsDelegateComplete

描述

指示代表实现是否完整。

缺省值

true

有效值

TRUE | FALSE

notifyEventMonitorStartTime

描述

可选。启动事件监视器的时间，将根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本来确定格式。例如，在美式英语中，有效字符串是 HH:MM A/PM。缺省情况下，监视器在创建之后立即启动。

缺省值

未定义缺省值。

notifyEventMonitorPollPeriod

描述

可选。定义事件监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

缺省值

33

notifyEventMonitorRemoveSize

描述

可选。定义尝试一次性从队列中除去的事件数。

缺省值

10

电子邮件:

notifySenderAddressOverride

描述

可选。要用于通知的 REPLY-TO 和 FROM 电子邮件地址的电子邮件地址。缺省情况下，将使用事件号所有者的电子邮件地址。如果未声明此参数或者提供了空白电子邮件地址，那么将使用缺省地址。

notifyEmailMonitorJavaMailSession

描述

可选。指定要用于电子邮件通知的现有已初始化 JavaMail 会话的 JNDI 名称。

缺省值

未定义缺省值。

notifyEmailMonitorJavaMailHost

描述

贵组织的 SMTP 服务器的机器名称或 IP 地址。

缺省值

[none]

notifyEmailMonitorJavaMailProtocol

描述

可选。要用于电子邮件通知的邮件服务器传输协议。

缺省值

smtp

notifyDefaultSenderEmailAddress

描述

有效的电子邮件地址，当没有其他有效的电子邮件地址可用于发送通知电子邮件时，Distributed Marketing 将使用此电子邮件地址来发送电子邮件。

缺省值

[CHANGE-ME]

notifyEmailMonitorStartTime

描述

可选。启动电子邮件监视器的时间，将根据当前语言环境的 `java.text.DateFormat` 类的简短版本来确定格式。例如，在美式英语中，有效字符串是 HH:MM A/PM。缺省情况下，监视器在创建之后立即启动。

缺省值

未定义缺省值。

notifyEmailMonitorPollPeriod

描述

可选。定义电子邮件监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

缺省值

60

notifyEmailMonitorRemoveSize

描述

可选。定义尝试一次性从队列中除去的事件数。

缺省值

10

notifyEmailMonitorMaximumResends

描述

可选。在检测到发送问题之后尝试重新发送电子邮件的最大次数。

缺省值

1440

emailMaximumSize

描述

电子邮件的最大大小（以字节计）。

缺省值

2000000

项目:

notifyProjectAlarmMonitorStartTime

描述

可选。启动项目警报监视器的时间。如果未设置此属性，那么在创建该监视器之后将立即启动该监视器。

缺省值

10:00 pm

notifyProjectAlarmMonitorPollPeriod

描述

可选。定义项目警报监视器在轮询之间休眠的大约时间（以秒计）。

缺省值

86400

notifyProjectAlarmMonitorScheduleStartCondition

描述

可选。这是项目的开始日期之前的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始向用户发送启动通知。如果项目处于暂挂状态并且其开始日期在将来的条件天数内，那么将对适当的用户发送 PROJECT_SCHEDULED_START 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

1

notifyProjectAlarmMonitorScheduleEndCondition

描述

可选。这是项目的结束日期之前的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始向用户发送通知。如果项目处于活动状态并且其结束日期在将来的条件天数内，那么将对适当的用户发送 PROJECT_SCHEDULED_END 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

3

notifyProjectAlarmMonitorScheduleCutoffCondition

描述

可选。开始将已调度项目以将其关闭这一通知发送给用户的天数。如果项目处于活动状态并且其截止日期在将来的条件天数内，那么将对适当的用户发送 CORPORATE_CAMPAIGN_TO_REVIEW 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledStartCondition

描述

可选。这是任务的开始日期之前的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始向用户发送通知。如果任务处于暂挂状态并且其开始日期在将来的条件天数内，那么将对适当的用户发送 TASK_SCHEDULED_START 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

1

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledEndCondition

描述

可选。这是任务的开始日期之前的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始向用户发送任务未开始的 notification。如果任务处于活动状态并且其结束日期在将来的条件天数内，那么将对适当的用户发送 TASK_SCHEDULED_END 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskLateCondition

描述

可选。这是任务的开始日期之后的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始向用户发送任务未开始的 notification。如果任务处于暂挂状态并且其已调度开始日期在过去的条件天数内，那么将对适当的用户发送 TASK_LATE 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskOverdueCondition

描述

可选。这是任务的结束日期之后的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始通知用户任务未完成。如果任务处于活动状态并且其已调度结束日期在过去的条件天数内，那么将对适当的用户发送 TASK_OVERDUE 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

3

notifyProjectAlarmMonitorTaskScheduledMilestoneCondition

描述

可选。这是任务里程碑的开始日期之前的天数，Distributed Marketing 应该从此时开始向用户发送通知。如果里程碑任务处于活动状态并且其已调度结束日期在将来的条件天数内，那么将对适当的用户发送 TASK_SCHEDULED_MILESTONE 通知。如果值是 -1，那么不会检查此条件。

缺省值

1

系统任务:

systemTaskMonitorStartTime

描述

可选。启动系统任务监视器的时间。

- 如果此参数包含值（例如，11:00 pm），那么该值是启动任务监视器的开始时间。
- 如果未定义此参数，那么该监视器将在创建之后立即启动。

缺省值

3

systemTaskMonitorPollPeriod

描述

可选。系统任务监视器在轮询之间休眠的持续时间（以秒计）。

缺省值

3600

性能

commonDataAccessLayerFetchSize

描述

此参数是一种性能优化方法，它设置某些与性能相关的查询的批处理大小。该存取大小用来确定结果集中每次返回到应用程序的记录数。

缺省值

500

commonDataAccessLayerMaxResultSetSize

描述

此参数删除长度超过指定的值的所有列表页面结果。

缺省值

1000

ssdorSearchResultLimit

描述

由 SSDOR 搜索屏幕返回的最大行数。将此数字增大到较大值可能会降低性能。

缺省值

500

只读查找表

lookupTableName

描述

可选。只读查找表名称。无法在表单编辑器中更新查找表，但允许在查找表名称末尾将查找表用作通配符。

缺省值

报告

reportsAnalysisSectionHome

描述

指示“分析部分”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Collaborate']

reportsAnalysisTabHome

描述

指示对象（公司 Campaign、列表或按需应变 Campaign）“分析选项卡”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Collaborate - Object Specific Reports']

reportsAnalysisCorporateSectionHome

描述

指示公司市场营销人员“分析部分”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Collaborate']

reportsAnalysisCorporateTabHome

描述

指示公司市场营销人员对象（公司 Campaign、列表或按需应变 Campaign）“分析选项卡”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Collaborate - Object Specific Reports']/
folder[@name='Corporate Marketer']

reportsAnalysisFieldMarketerSectionHome

描述

指示现场市场营销人员“分析部分”报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Collaborate']/folder[@name='Field Marketer']

reportsAnalysisFieldTabHome

描述

指示现场市场营销人员对象（公司 Campaign、列表或按需应变 Campaign）“分析”选项卡报告的主目录。

缺省值

/content/folder[@name='Affinium Collaborate - Object Specific Reports']/folder[@name='Field Marketer']

同代

siblingService

描述

可选。用来构建指向其他 Distributed Marketing 实例的链接以传播事件。

缺省值

http://[server-name]:[server-port]/collaborate/services/CollaborateIntegrationServices/1.0

模板

templatesDir

描述

包含所有模板的目录。最佳实践是将此目录设置为 IBM-Home\DistributedMarketing\templates 的完整路径。

缺省值

templates

projectTemplatesFile

描述

指定的文件描述各种项目：列表、按需应变和公司竞销活动。

缺省值

project_templates.xml

templateAutoGenerateNameEnabled

描述

指示是否必须生成新模板的模板名称。

缺省值

true

有效值

TRUE | FALSE

defaultListTableDSName

描述

用来在导入模板时为模板分配数据源名称（如果未定义数据源名称）。

缺省值

ACC_DEMO

templateAdminGroup_Name

描述

指定多个组。属于这些组的用户将有权在 Distributed Marketing 中访问模板配置链接。具有相同名称的组必须在 Marketing Platform 中存在。应该用逗号分隔多个组。

缺省值

Template Administrators

工作流程

daysInPastRecentTask

描述

Distributed Marketing 查找过去多少天内的最近任务。

缺省值

14

daysInFutureUpcomingTasks

描述

Distributed Marketing 查找未来多少天内的最近任务。

缺省值

14

beginningOfDay

描述

指示工作日的开始钟点（有效值是 0 至 12，表示午夜至中午）。在计算工作流程中任务完成的百分比时，此设置将作为分母。

缺省值

9

numberOfHoursPerDay

描述

指示每天的小时数（有效值是 1 至 24）。缺省值指示标准的每个工作日 8 小时。在计算工作流程中任务完成的百分比时，此设置将作为分母。

缺省值

8

automaticallyRestartFailedRecurrentTasks

描述

决定是否自动重新启动失败的重复任务。如果参数值已设置为 false，那么用户必须从工作流程或从任务后更新弹出菜单手动将失败的任务状态更新为“暂挂”。调度只会选取那些处于暂挂状态的任务来执行。

如果值已设置为 true，那么重新启动此任务时不需要手动干预。

缺省值

true

有效值

TRUE | FALSE

projectWorkflowRefreshPeriodInSeconds

描述

系统范围工作流程刷新周期（以秒计）。

缺省值

180

附录 B. 重建 IBM EMM frameset 品牌

可以定制 IBM HTML 框架集的外观，大多数 IBM EMM 产品页面都显示在该框架集中。通过编辑级联样式表和提供您自己的图形，可以更改用户界面中的许多图像、字体和颜色。这有时候称为重建品牌，因为您可以用您公司的徽标和颜色方案覆盖 IBM 徽标和颜色方案。

关于 Marketing Platform 样式表

IBM HTML 框架集通过位于 `css` 目录下 `unica.war` 文件中的许多级联样式表确定格式。这些样式表中的几个样式表会导入 `css\theme` 目录中名为 `corporatetheme.css` 的样式表。缺省情况下，此 `corporatetheme.css` 文件是空白的。用使用您的颜色和图像的文件替换此空白文件后，便可以更改框架集的外观。

IBM 还提供示例 `corporatetheme.css` 文件，其位于 `css\theme\DEFAULT` 目录中的 `unica.war` 文件中。此示例样式表包含所有可定制的规范，以及描述每个规范影响框架集的哪些区域的注释。可以将此文件用作进行您自己的更改的模板，如本节中的指示信息中所述。

关于图像

图像可以是 PNG、GIF 或 JPEG 格式。

徽标图像的大小宽度不得超过 473 个像素，高度不得超过 88 个像素。IBM 徽标具有这些尺寸，以包括覆盖导航窗格中的背景的半透明区域，但您的徽标可能窄一些。如果您使用不同大小的徽标图像，那么可能必需将 `background-position` property 添加至样式表中的徽标规范 (`body.navpane #header .inner`)。

IBM 对于它的一些按钮和图标使用单色画面。使用单色画面可减少发送至服务器的 HTTP 请求数，并且可以减少可能的闪烁。当 IBM 使用单色画面时，图像的名称包括 `_sprites`。如果您要替换这些图像，应该使用相同尺寸的单色画面，因为这样可以最小幅度的修改样式表。如果您不熟悉单色画面，可以在互联网上了解它们。

准备公司主题

1. 安装 Marketing Platform 时，您可能已创建包含 `unica.war` 文件的 EAR 文件，或者可能已安装 `unica.war` 文件。在任何一种情况下，根据需要解压缩已安装的文件，以访问 `unica.war` 文件包含的文件和目录。
2. 找到 `corporatetheme.css` 文件，其位于 `css\theme\DEFAULT` 目录中。
3. 请参阅 `corporatetheme.css` 文件中的注释，以获取每个样式表规范影响的框架区域的详细信息。
4. 请参阅 `css\theme\img` 目录中的图像以指导您创建图像。
5. 在首选图形程序中创建主题并记下图像名称、字体以及字体和背景色的十六进制指定。
6. 编辑 `corporatetheme.css` 文件以使用您的字体、颜色和图像。

应用公司主题

1. 要将使用的图像（例如，徽标、按钮和图标）放置在可从安装 Marketing Platform 的机器中访问的目录中。请参阅修改的 `corporatetheme.css` 文件（根据第 459 页的『准备公司主题』所述创建），以确定图像的放置位置。
2. 如果已部署 Marketing Platform，请将其取消部署。
3. 安装 Marketing Platform 时，您可能已创建包含 `unica.war` 文件的 EAR 文件，或者可能已安装 `unica.war` 文件。在任何一种情况下，请执行以下操作。
 - 备份 `WAR` 或 `EAR` 文件，以不同的名称保存备份（例如，`original_unica.war`）。这可让您在必要时回滚更改。
 - 根据需要解压缩已安装的文件，以访问 `unica.war` 包含的文件和目录。
4. 将根据第 459 页的『准备公司主题』所述创建的修改的 `corporatetheme.css` 文件放置在 `css\theme` 目录中。

这会覆盖已位于该目录中的空白 `corporatetheme.css` 文件。

5. 重新创建 `unica.war` 文件，并在必要时重新创建包含它的 EAR 文件。
6. 部署 `WAR` 或 `EAR` 文件。
7. 清除浏览器高速缓存并登录 IBM EMM。

应可在 IBM 框架集中看到您的新主题。

联系 IBM 技术支持

如果遇到无法通过查阅文档解决的问题，那么贵公司的指定支持联系可致电 IBM 技术支持。为确保有效并成功地解决您的问题，请在致电呼叫之前收集信息。

如果您不是贵公司的指定支持联系，请与 IBM 管理员联系以了解相关信息。

要收集的信息

联系 IBM 技术支持前，请收集以下信息：

- 有关问题性质的简短描述。
- 发生时看到的详细错误消息。
- 重现该问题的详细步骤。
- 相关的日志文件、会话文件、配置文件和数据文件。
- 关于产品和系统环境的信息，可按“系统信息”中所述获得此信息。

系统信息

致电 IBM 技术支持时，可能会要求您提供有关系统环境的信息。

如果问题不妨碍登录，那么可在“关于”页面上获得大部分此类信息，该页面提供有关所安装的 IBM 应用程序的信息。

可通过选择**帮助 > 关于**访问“关于”页面。如果无法访问“关于”页面，那么通过查看位于每个应用程序的安装目录下的 `version.txt` 文件，可以获取任何 IBM 应用程序的版本号。

IBM 技术支持的联系信息

有关联系 IBM 技术支持的方法，请参见 IBM 产品技术支持网站：(http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request)。

注：要输入支持请求，您必须使用 IBM 帐户登录。如果可行，此帐户必须链接到您的 IBM 客户数字。要了解更多关于您的帐户与 IBM 客户数字配合使用的信息，请参阅支持门户网站上的**支持资源 > 授权的软件支持**。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本资料中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估算的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时变更或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

所显示的所有 IBM 的价格均是 IBM 当前的建议零售价，可随时更改，而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。样本程序都是“按现状”提供的，不附有任何种类的保证。对于因使用样本程序所引起的任何损害，IBM 概不负责。

如果您正以软拷贝格式查看本信息，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com[®] 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

隐私策略和使用条款注意事项

IBM 软件产品（“软件产品”，其中包括作为服务解决方案的软件）可能使用 cookie 或其他技术来收集产品使用信息，以帮助改进最终用户体验、定制与最终用户的交互或实现其他目的。cookie 是 Web 站点可以向您的浏览器发送的一段数据，这些数据可以作为标记存储在您的计算机上，用于识别您的计算机。在许多情况下，这些 cookie 不会收集任何个人信息。如果您所使用的软件产品使您可以通过 cookie 和类似技术来收集个人信息，那么我们将向您通知以下详情。

根据部署的配置，此软件产品可能使用会话和持久 cookie，这些 cookie 会收集每个用户的用户名和其他个人信息，以实现会话管理、增强用户可用性或其他使用情况跟踪或功能性目的。可以禁用这些 cookie，但禁用 cookie 同时也会除去它们所启用的功能。

通过 cookie 和类似技术收集的个人信息由不同的管辖区域监管。如果为此软件产品部署的配置为您（作为客户）提供了通过 cookie 和其他技术从最终用户处收集个人信息的能力，那么您应自行寻求适用于此类数据收集的任何法律的相关法律意见，包括在适当时提供通知和同意文件的任何要求。

IBM 对客户提出以下要求：(1) 提供指向客户的 Web 站点使用条款（例如，隐私策略）的清晰而显著的链接，其中包括指向 IBM 和客户的数据收集与使用实践的链接，(2) 通知 IBM 会代表客户在访问者的计算机上放置 cookie 和单像素 GIF/Web beacon，并提供对此类技术的目的的说明，以及 (3) 按照法律要求，在由客户或 IBM 代表客户在 Web 站点访问者的设备上放置 cookie 和单像素 GIF/Web beacon 之前，取得 Web 站点访问者的同意

有关出于这些目的而使用各种技术（包括 cookie）的更多信息，请参阅位于 <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en> 的《IBM 网上隐私声明》中标题为“Cookie、Web Beacon 和其他技术”的章节。



Printed in China