

Unica Platform

12.1 - Tables système



Table des matières


Chapitre 1. A propos de ce document.....	1
Documentation et aide relatives à Unica Platform.....	2
Chapitre 2. Références des tables système Unica Platform.....	4

Chapitre 1. A propos de ce document

Cette section fournit une introduction relative à l'objet et la portée du présent document et présente ses conditions et modalités d'utilisation.

Objet du présent document

Le présent document est destiné à aider votre société à comprendre le modèle de données Unica Platform à des fins d'intégration.

 **Important** : Vous n'êtes pas autorisé à modifier les tables système Unica Platform directement (autrement que par le biais de l'interface utilisateur). Si vous modifiez les tables système Unica Platform directement, vous risquez de compromettre le fonctionnement de Unica Platform et d'empêcher le support technique de résoudre les problèmes.

Conditions et modalités d'utilisation

Les informations ci-jointes sont confidentielles et sont la propriété de . Elles doivent par conséquent être utilisées conformément aux dispositions de votre accord de confidentialité valide en cours.

Ces informations ne doivent être partagées au sein de votre entreprise qu'en cas de réelle nécessité. Si vous ne savez pas si votre entreprise possède un accord de confidentialité en cours et valide avec qui empêche la divulgation publique des données jointes, INTERROMPEZ LA LECTURE DE CE DOCUMENT ET RETOURNEZ-LE IMMEDIATEMENT A .

Modifications ultérieures apportées à la table système

se réserve le droit de changer à tout moment les schémas de table système et le contenu du présent document pour le produit Unica Platform. Si vous décidez de développer des intégrations personnalisées à l'aide des tables système Unica Platform, ces composants doivent être consultés et éventuellement modifiés afin d'être compatibles avec les éditions ultérieures des tables système Unica Platform.

Il n'existe aucune garantie de compatibilité descendante ou de migration automatique pour les extensions personnalisées ou tierces effectuées à l'aide des tables système Unica Platform. ne prend en charge aucune utilisation des tables système Unica Platform autre

que l'utilisation standard de l'application effectuée via l'application Unica Platform ou tout outil standard livré avec le produit.

Documentation et aide relatives à Unica Platform

Unica Platform fournit de la documentation et de l'aide pour les utilisateurs, les administrateurs et les développeurs.

Tableau 1. Se lancer immédiatement

Tâche	Documentation
Consulter une liste de nouvelles fonctions, de problèmes connus et de solutions de contournement	<i>Unica Platform Edition Notes®</i>
Découvrir la structure de la base de données Unica Platform	<i>Unica Platform Guide des tables système</i>
Installation ou mise à niveau de Unica Platform et déploiement de l'application Web Unica Platform	L'un des guides suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Unica Platform Guide d'installation</i> • <i>Unica Platform - Guide de mise à niveau</i>
Implémenter les rapports Cognos® fournis avec Unica	<i>Unica Reports - Guide d'installation et de configuration</i>

Tableau 2. Configurer et utiliser Unica Platform

Tâche	Documentation
<ul style="list-style-type: none"> • Ajuster les paramètres de configuration et de sécurité pour les produits • Effectuer l'intégration avec des systèmes externes tels que LDAP et le contrôle de l'accès Web • Implémenter la connexion unique avec diverses applications à l'aide de l'authentification fédérée SAML 2.0 ou de la connexion unique • Exécuter des utilitaires de maintenance sur les produits • Configurer et utiliser le suivi des événements d'audit 	<i>Unica Platform Guide d'administration</i>

Tâche	Documentation
<ul style="list-style-type: none">• Planifier des exécutions d'objets Unica	

Chapitre 2. Références des tables système Unica Platform

Cette section fournit des informations détaillées sur chacune des tables système d'Unica Platform.

Les types de données indiqués dans les tableaux sont génériques et peuvent varier dans votre installation Unica Platform selon la base de données utilisée pour les tables système.

USM_USER

Stocke les informations relatives aux utilisateurs.

	Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID		INT64		false	Identificateur numérique interne de l'utilisateur.
NAME		VARCHAR2	256	false	Nom de connexion de l'utilisateur.
PASSWORD		VARCHAR2	100	true	Hachage du mot de passe de l'utilisateur.
FIRST_NAME		VARCHAR2	128	true	Prénom de l'utilisateur.
LAST_NAME		VARCHAR2	128	true	Nom de l'utilisateur.
TITLE		VARCHAR2	128	true	Fonction de l'utilisateur
DEPARTMENT		VARCHAR2	128	true	Service dont l'utilisateur est membre.
ORGANISATION		VARCHAR2	128	true	Organisation dont l'utilisateur est membre.
COUNTRY		VARCHAR2	128	true	Pays de l'utilisateur
E-MAIL		VARCHAR2	128	true	Adresse e-mail de l'utilisateur
ADDRESS1		VARCHAR2	128	true	Première ligne de l'adresse de l'utilisateur.
ADDRESS2		VARCHAR2	128	true	Deuxième ligne de l'adresse de l'utilisateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PHONE1	VARCHAR2	20	true	Premier numéro de téléphone de l'utilisateur
PHONE2	VARCHAR2	20	true	Deuxième numéro de téléphone de l'utilisateur
PHONE3	VARCHAR2	20	true	Troisième numéro de téléphone de l'utilisateur
STATUS	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents états d'un compte utilisateur. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Actif • 2 : Désactivé • 3 : Supprimé de LDAP
ALT_LOGIN	VARCHAR2	256	true	Autre identification de connexion UNIX, utilisée par Campaign pour contrôler l'accès aux ressources du système local. Elle doit correspondre à un compte utilisateur valide sur le poste UNIX local.
PW_EXPIRATION_DATE	DATETIME		true	Date d'expiration du mot de passe utilisateur. Elle fonctionne en association avec la propriété de configuration Validité (en jours).
PW_EXPIRATION_POLICY	INT32		true	Zone non utilisée.
PW_FAILED_TRIES	INT32		true	Enregistre le nombre de tentatives de connexion infructueuses consécutives.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				Elle fonctionne en association avec la propriété Nombre maximal de tentatives de connexion infructueuses autorisées.
PW_RESET	INT32		true	Zone utilisée pour forcer un utilisateur à choisir un nouveau mot de passe. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Aucune réinitialisation requise • 1 : Réinitialisation requise
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle appartient l'utilisateur.
SYSTEM_DEFINED	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types d'utilisateurs. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Utilisateurs définis par l'utilisateur (créé par des utilisateurs Platform) • 1 : Utilisateurs définis par le système (présent lorsque Platform est installé pour la première fois) • 2 : Utilisateurs synchronisés (importé par un système externe)

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé ce compte utilisateur.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle le compte utilisateur a été créé.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'utilisateur a été mis à jour pour la dernière fois.
COREMETRICS_USER	VARCHAR2	256	true	Stocke le nom de connexion IBM Digital Analytics (anciennement Coremetrics) associé à l'utilisateur

USM_ROLE

Stocke les rôles utilisés pour le contrôle d'accès à base de rôles (RBAC). Notez que les applications IBM Marketing Software n'utilisent pas toutes RBAC.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du rôle.
NAME	VARCHAR2	64	false	Nom du rôle.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description du rôle.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom d'affichage du rôle qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
TYPE	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de rôles. Les valeurs admises sont les suivantes :

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 : Rôle défini par l'utilisateur • 1 : Propriétaire d'objet • 2 : Propriétaire du dossier • 100 : Partition • 101 : Stratégie globale • 102 : Stratégie • 103 : Groupe <p>Propriétaire d'objet et Propriétaire du dossier sont des rôles définis par le système. Notez que même lorsqu'un rôle est défini par le système, il reste possible pour un administrateur de spécifier les privilèges associés à chaque rôle. Ces rôles prennent en charge le modèle d'organisation des données par dossier/objet utilisé par de nombreuses applications IBM Marketing.</p>
APPLICATION	INT32		true	<p>Indicateur qui distingue les différents types de conteneurs dans lesquels un rôle peut être défini. Les valeurs admises sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 : Plateforme • 101 : Campaign

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				<ul style="list-style-type: none"> • 102 : Plan • 103 : Envoyer • 104 : Optimisation • 105 : Interact • 107 : Opportunités commerciales • 108 : Rapports • 110 : Distributed Marketing • 111 : CustomerInsight • 112 : Digital Analytics for On Premises
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle appartient le rôle.
STATE	INT32		false	Etat.
NODE_PATH	VARCHAR	4000	true	Chemin conduisant au noeud dans la hiérarchie de rôles (ancêtres).
SYSTEM_DEFINED	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de rôles. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Rôles définis par l'utilisateur (créé par les utilisateurs IBM Marketing Software) • 1 : Rôles définis par le système (présent lorsque Platform est installé pour la première fois)

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé le rôle.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle le rôle a été créé.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle le rôle a été créé.

USM_ROLE_ROLE_MAP

Stocke les données prenant en charge la hiérarchie de rôles.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle.
PARENT_ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle parent.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle la hiérarchie de rôles a été créée.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle la hiérarchie de rôles a été mise à jour.

USM_USER_ROLE_MAP

Stocke la relation entre les utilisateurs et les rôles. Notez que les droits attachés aux rôles ne sont pas spécifiques à Platform, mais qu'ils s'appliquent à toutes les applications IBM Marketing Software qui utilisent la sécurité granulaire. Platform stocke les autorisations affectées, mais chaque application impose ses propres autorisations.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur auquel un rôle est en cours d'affectation.
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle en cours d'affectation à l'utilisateur.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'affectation a été créée.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'affectation a été mise à jour.

USM_PERMISSION

Stocke les droits.

	Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID		INT64		false	Identificateur numérique interne du droit d'accès.
NAME		VARCHAR2	322	false	Nom du droit.
DESCRIPTION		VARCHAR2	512	true	Description du droit.
DISPLAY_NAME		VARCHAR2	256	true	Nom d'affichage du droit d'accès qui apparaît dans l'interface utilisateur.
TYPE		INT32		false	Indicateur qui distingue les différents types de droits. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Droit de niveau partition • 2 : Droit de niveau stratégie
APPLICATION		INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de conteneurs dans lesquels un rôle peut être défini. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 100 : Plateforme • 101 : Campaign • 102 : Plan • 103 : Envoyer • 104 : Optimisation • 105 : Interact

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				<ul style="list-style-type: none"> • 106 : Predictive Insight • 107 : Opportunités commerciales • 108 : Rapports • 110 : Distributed Marketing • 111 : CustomerInsight • 112 : Digital Analytics for On Premises
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle ce droit d'accès appartient. Utilisé surtout pour les droits dynamiques dans la fonctionnalité de génération de rapports.
Catégorie	VARCHAR2	256	true	Catégorie
PERMISSION_ORDER	INT32		true	Ordre des droits.
OBJECT_NAME	VARCHAR	100	true	Nom de l'objet.
OPERATION_NAME	VARCHAR	256	true	Nom de l'opération.
PERMISSION_MASK	INT32		true	Masque du droit d'accès.
OBJECT_INSTANCE_CHECK	INT32		false	Indique si vous pouvez vérifier une instance d'objet.
VALID_MEMBER_ROLE_TYPES	INT32		true	Types de rôles de membre valides pour ce droit d'accès.
SYSTEM_DEFINED	INT32		true	Indicateur qui distingue les différents types de droits. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Rôles définis par l'utilisateur (créé par

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				les utilisateurs IBM Marketing Software) <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Rôles définis par le système (présent lorsque Platform est installé pour la première fois)
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé le rôle.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle le rôle a été créé.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle le rôle a été mis à jour pour la dernière fois.

USM_ROLE_PERMISSION_MAP

Stocke la relation entre les droits et les rôles.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle auquel un droit est en cours d'affectation.
PERMISSION_ID	INT64		false	ID du droit auquel un rôle est en cours d'affectation.
PERMISSION_STATE	INT32		false	Statuts des droits. <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Refusé • 1 : Autorisé • 2 : Hérité
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'affectation a été créée.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'affectation a été mise à jour pour la dernière fois.

USM_CONFIGURATION

Stocke les propriétés de configuration gérées via Platform dans la page Configuration.

	Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID		INT64		false	Identificateur numérique interne de l'élément de configuration.
ELEMENT_TYPE		INT32		false	Type d'élément de configuration. Les valeurs admises sont les suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1. suite 2. application 3. category 4. section 5. string_property 6. numeric_property 7. time_property 8. text_property 9. multivalue_property 10. checkbox_property 11. dropdown_property 12. radio_property 13. file_property 14. url_property 15. integer_property
INTERNAL_NAME		VARCHAR2	64	false	Nom interne de l'élément de configuration.
PARENT_ID		INT64		true	Identificateur de l'élément contenant. Permet d'organiser les propriétés de configuration de façon hiérarchique.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CONFIGURATION_ORDER	INT32		true	Position de cet élément dans le parent.
MASQUE	INT8		false	Indicateur permettant de contrôler la visibilité de l'élément de configuration. Les valeurs valides sont : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : False • 1 : True
READ_ONLY	INT8		false	Indicateur permettant de vérifier si l'élément de configuration peut être mis à jour. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : False • 1 : True
REMOVABLE	INT8		false	Indicateur permettant de vérifier si l'élément de configuration peut être supprimé. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : False • 1 : True
ALLOW_BLANK	INT8		false	Indicateur permettant de contrôler si la valeur de l'élément peut être vide. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : False

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PREFERENCE	INT8		false	<ul style="list-style-type: none"> • 1 : True <p>Indicateur permettant de vérifier si l'élément de configuration représente une préférence d'utilisateur. Les valeurs admises sont les suivantes :</p>
TEMPLATE	INT8		false	<ul style="list-style-type: none"> • 0 : False • 1 : True <p>Indicateur permettant de contrôler si l'élément de configuration est à considérer, ou non, comme un modèle pour la création de nouveaux éléments de configuration. Les valeurs admises sont les suivantes :</p>
DISPLAY_NAME_KEY	VARCHAR	64	true	<ul style="list-style-type: none"> • 0 : False • 1 : True <p>Clé utilisée pour rechercher un nom internationalisé.</p>
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom d'affichage par défaut utilisé lorsqu'un nom internationalisé est introuvable.
DISPLAY_WIDTH	INT32		true	Nombre maximal de caractères pour l'affichage.
DESCRIPTION_KEY	VARCHAR	256	true	Clé utilisée pour rechercher une description internationalisée.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DEFAULT_KEY	VARCHAR	64	true	Clé utilisée pour rechercher une valeur par défaut localisée pour une propriété de chaîne.
DEFAULT_VALUE	FLOAT		true	Valeur par défaut pour les types numériques.
USAGE_NOTE	VARCHAR2	256	true	Documentation sur l'utilisation (non localisée ni affichée).
VALIDATION_CLASS	VARCHAR	256	true	Classe personnalisée facultative à utiliser pour la validation.
OWNER	VARCHAR	64	true	Propriétaire de l'élément de configuration.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle la configuration a été mise à jour pour la dernière fois.
NS_THREAD	INT32		false	Unité d'exécution de l'ensemble imbriqué.
NS_LEFT	INT32		false	Pointeur gauche de l'ensemble imbriqué.
NS_RIGHT	INT32		false	Pointeur droit de l'ensemble imbriqué.
VERSION	INT32		true	Zone utilisée pour le verrouillage optimiste d'Hibernate.

USM_CONFIGURATION_VALUES

Stocke les valeurs des propriétés de configuration gérées via Platform dans la page Configuration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CONFIGURATION_ID	INT64		false	ID de la configuration englobant le contenu.
CONFIGURATION_ORDER	INT32		false	Ordre de cette valeur dans le parent.
ENVIRONMENT_ID	INT32		false	Identificateur permettant de spécifier des valeurs différentes pour des environnements différents.
USER_ID	INT64		false	Identifie une substitution de préférence utilisateur (et l'utilisateur auquel elle s'applique).
PREDEFINED	INT8		false	Indicateur qui distingue les différents types de valeurs de configuration. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Valeurs définies par l'utilisateur (créé par les utilisateurs IBM Marketing Software) • 1 : Valeurs définies par le système (présent lorsque Platform est installé pour la première fois)
SELECTED	INT8		false	Indicateur permettant de déterminer si une valeur est sélectionnée ou non. Les valeurs admises sont les suivantes :

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 : Option non sélectionnée • 1 : Sélectionné
STRING_VALUE	VARCHAR2	1024	true	Valeur de chaîne, applicable aux propriétés à valeur de chaîne.
NUMERIC_VALUE	FLOAT		true	Valeur numérique, applicable aux propriétés à valeur numérique.
DATE_VALUE	DATETIME		true	Valeur de date, applicable aux propriétés à valeur de date.
VERSION	INT32		true	Zone utilisée pour le verrouillage optimiste d'Hibernate.

USM_AUDIT

Stocke des données sur les événements d'audit.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de l'entrée d'audit.
EVENT	VARCHAR	100	false	Événement d'audit.
DESCRIPTION	VARCHAR2	1024	true	Description de l'événement d'audit.
DETAILS	VARCHAR2	2000	true	Détails supplémentaires sur l'événement d'audit.
TYPE	INT32		true	Type de l'événement d'audit.
HOST_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de la machine hôte utilisée pour accéder à l'application.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
BROWSER	VARCHAR2	256	true	Détails sur le navigateur utilisé pour accéder à l'application.
REQUEST	VARCHAR	4000	true	URL de la demande qui a généré un événement d'audit. Par exemple, un changement de mot de passe peut être initié à partir de la page de connexion lors de la première connexion d'un utilisateur ou à partir de la page de détails de l'utilisateur en cliquant sur le lien de changement de mot de passe).
USER_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de connexion de l'utilisateur qui a effectué l'action.
PARTITION_ID	INT64		false	Identificateur de partition pour un événement d'audit.
SEVERITY	VARCHAR2	50	false	Gravité d'un événement d'audit.
AUDIT_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'événement d'audit s'est produit.

USM_AUDIT_BACKUP

Stocke les données d'événement d'audit en vue de leur sauvegarde.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de l'entrée d'audit.
EVENT	VARCHAR	100	false	Événement d'audit.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DESCRIPTION	VARCHAR2	1024	true	Description de l'événement d'audit.
DETAILS	VARCHAR2	2000	true	Détails supplémentaires sur l'événement d'audit.
TYPE	INT32		true	Type de l'événement d'audit.
HOST_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de la machine utilisée pour accéder à l'application.
BROWSER	VARCHAR2	256	true	Navigateur utilisé pour accéder à l'application.
REQUEST	VARCHAR	4000	true	URL de la demande qui a généré un événement d'audit. Par exemple, un changement de mot de passe peut être initié à partir de la page de connexion lors de la première connexion d'un utilisateur ou à partir de la page de détails de l'utilisateur en cliquant sur le lien de changement de mot de passe).
USER_NAME	VARCHAR2	256	true	Nom de connexion de l'utilisateur qui a effectué l'action.
PARTITION_ID	INT64		false	Identificateur de partition pour un événement d'audit.
SEVERITY	VARCHAR2	50	false	Gravité d'un événement d'audit.
AUDIT_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'événement d'audit s'est produit.

USM_DB_ACCESS

Stocke les sources de données accessibles à l'utilisateur d'une application IBM Marketing Software, ainsi que l'accès de niveau système aux sources de données accessibles aux applications IBM Marketing Software (telles que les informations sur la connectivité LDAP). Notez que Platform n'utilise pas cette table pour stocker les informations de connexion de ses propres tables système.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID interne d'un utilisateur.
PARTITION_ID	INT64		false	Partition à partir de laquelle cette source de données est accessible.
DATA_SOURCE	VARCHAR2	256	false	Nom de la source de données
DB_LOGIN	VARCHAR2	256	true	Nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à la source de données.
DB_PASSWORD	VARCHAR	255	true	Mot de passe chiffré utilisé pour la connexion à la source de données.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle cette entrée de source de données a été définie.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de la dernière mise à jour de cette entrée de source de données.

USM_APPLICATION

Stocke les applications IBM Marketing Software enregistrées auprès de Platform.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_ID	INT32		false	Identificateur numérique interne d'une application IBM Marketing Software

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_NAME	VARCHAR	64	false	<p>enregistrée auprès de Platform.</p> <p>Identificateur de type chaîne d'une application IBM Marketing Software enregistrée auprès de Platform. Si aucun nom affiché n'est spécifié dans la zone DISPLAY_NAME de cette table, il sert également de nom affiché dans l'interface utilisateur de Platform.</p>
APP_DESC	VARCHAR	256	true	Description de l'application affichée dans l'interface utilisateur de Platform.
APP_TOKEN	VARCHAR	100	true	<p>Identificateur public de type chaîne d'une application IBM Marketing Software.</p> <p>Utilisé par les applications IBM Marketing Software pour s'identifier lors de l'appel de services via l'API Platform.</p>
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	256	false	<p>Nom d'affichage d'une application IBM Marketing Software dans l'interface utilisateur Platform. Si le nom affiché n'est pas spécifié ici, la zone APP_NAME est utilisée à sa place.</p>

USM_TOKEN

Stocke les informations qui prennent en charge la connexion unique via l'utilisation de jetons de courte durée.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TOKEN_ID	VARCHAR	128	false	Valeur de jeton
USER_ID	INT32		false	ID de l'utilisateur qui a demandé le jeton.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle le jeton a été créé.
DEST_APP	INT32		false	Application dans laquelle navigue l'utilisateur.
IS_NATIVE	INT32		false	Pour vérifier la génération de jetons depuis l'appel d'API REST (0) ou depuis l'appel du produit interne (1)

USM_PW_HISTORY

Stocke l'historique des mots de passe de l'utilisateur afin de limiter la réutilisation des mots de passe. Le nombre de mots de passe stockés est basé sur la valeur de la propriété Nombre de mots de passe conservés dans l'historique.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT32		false	ID de l'utilisateur qui a récemment utilisé ce mot de passe.
SEQ_NUM	INT32		false	Moment où ce mot de passe a été utilisé, par rapport aux autres mots de passe de l'utilisateur. Les nombres les plus élevés représentent les mots de passe les plus récemment utilisés.
PASSWD	VARCHAR	255	true	Mot de passe chiffré

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ARCHIVE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le mot de passe a été choisi par l'utilisateur.

USM_DB_RESOURCE_BUNDLE

Stocke les informations relatives aux regroupements de ressources.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du regroupement de ressources.
NAME	VARCHAR	256	false	Nom du regroupement de ressources.
PARAMETRES REGIONAUX	VARCHAR	16	true	Paramètres régionaux du regroupement de ressources.
APPLICATION	INT32		true	ID d'application du regroupement de ressources.
BUNDLE_PROPERTIES	Objet CLOB		true	Propriétés du regroupement de ressources.

USCH_TASK

Stocke les métadonnées relatives à toutes les tâches planifiées (déclenchée par un événement et basée sur le temps).

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASKID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la tâche planifiée.
NAME	VARCHAR2	150	false	Nom de l'utilisateur saisi pour une tâche planifiée.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description saisie par l'utilisateur pour une tâche planifiée.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
GROUPID	VARCHAR	100	false	ID du groupe de régulation auquel est associée la tâche.
OBJECTTYPE	VARCHAR2	256	true	Type de l'objet planifié.
ID_OBJET	VARCHAR	256	true	ID de l'objet planifié dans l'application client.
OBJECTNAME	VARCHAR2	256	true	Nom de l'objet planifié dans l'application client.
PRODUCTID	VARCHAR	100	true	ID du produit auquel appartient l'objet planifié.
PAYLOAD	VARCHAR	4000	true	Paramètres d'exécution requis par l'application client pour exécuter le processus planifié.
SCHEDULENAME	VARCHAR2	256	true	Nom du modèle de récurrence.
SCHEDULE	VARCHAR	100	true	Chaîne d'expression cron pour le modèle de récurrence.
SCHEDULESTART	DATETIME		true	Date et heure de début du modèle de récurrence.
SCHEDULEEND	DATETIME		true	Date et heure au-delà desquelles le modèle de récurrence doit s'interrompre.
LISTENINGTRIGGER	VARCHAR2	100	true	Chaîne du déclencheur que la tâche écoute pour démarrer la tâche (uniquement pour les tâches basées sur un événement).
CREATEDBY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé la tâche.
PARTITIONID	INT64		false	ID de la partition de l'utilisateur qui a créé la tâche.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CREATEDTIME	DATETIME		false	Date et heure auxquelles la tâche a été créée.
MODIFIEDBY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a modifié la tâche pour la dernière fois.
MODIFIEDTIME	DATETIME		false	Date et heure auxquelles la tâche a été modifiée pour la dernière fois.
STATUS	VARCHAR	100	false	Statut interne de la planification. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Planifié • Déclenché
TIMEZONE	VARCHAR2	100	false	Fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie une tâche.
OCCURRENCES	INT64		false	Occurrences spécifiées par utilisateur.
SOURCE	VARCHAR2	50	false	Tâche créée par l'API / tâche créée par le serveur
ISHIDDEN	VARCHAR2	12	false	Indique si la tâche apparaît ou est masquée dans la page de la liste des tâches.
ETIQUETER	VARCHAR2	256	true	Balise entrée par l'utilisateur pour une tâche planifiée.
SCHEDULESTATE	INT32		false	Indique si cette tâche est activée ou désactivée.

USCH_TASK_DEPENDANCY

Stocke l'ID tâche et les tâches dépendantes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASK_ID	INT64		false	ID tâche issu de la table des tâches pour lequel la dépendance est définie.
DEPENDS_ON_TASK_ID	INT64		false	ID tâche issu de la table des tâches dont dépend la tâche identifiée dans la zone TASK_ID.

USCH_TRIGGER

Stocke les informations sur les déclencheurs associés aux événements SUCCEEDED ou FAILED du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASKID	INT64		false	ID de la tâche à laquelle le déclencheur est associé.
EVENT	VARCHAR	100	false	Type d'événement du déclencheur (SUCCEEDED ou FAILED).
TRIGGERSTRING	VARCHAR2	100	true	Chaîne du déclencheur de sortie permettant de déclencher les tâches en attente.

USCH_RUN

Stocke les informations sur les exécutions terminées et l'exécution en cours du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
RUNID	INT64		false	ID interne de l'exécution.
TASKID	INT64		false	ID de la tâche à laquelle l'exécution appartient.
STARTDATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles la tâche a démarré.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
STATUS_CHANGED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de modification du dernier statut d'exécution.
LASTUPDATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le dernier statut d'exécution a été reçu du produit auquel appartient l'objet planifié.
TASKSTATE	VARCHAR	100	false	L'un des termes ci-dessous, en fonction du statut reçu par l'application client : <ul style="list-style-type: none"> • MIS EN FILE D'ATTENTE • EXECUTION EN COURS • TERMINE • INCONNU • ANNULE
STATUS	VARCHAR2	100	true	Statut du processus initié par la tâche, signalé par le produit auquel appartient l'objet planifié. Au minimum, le produit doit signaler REUSSI ou ECHOUÉ. Le produit peut signaler des statuts supplémentaires à titre informatif uniquement.
STATUSDETAIL	VARCHAR	4000	true	Détails supplémentaires relatifs à l'exécution, signalés par le produit auquel l'objet planifié appartient.
PAYLOAD	VARCHAR	4000	true	Paramètres d'exécution requis par l'application client pour exécuter le processus planifié.

USM_ID_TABLE

Stocke les informations prenant en charge l'allocation d'identificateurs uniques pour les classes de types d'objets. Par exemple, lorsqu'un nouvel utilisateur est créé, l'ID interne unique est généré en fonction du contenu de cette table.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TABLE_NAME	VARCHAR	32	false	Nom logique d'une table pour laquelle des identificateurs uniques sont requis.
TABLE_KEY	VARCHAR	32	false	Nom logique d'une zone clé dans la table pour laquelle des valeurs uniques sont requises. Cela permet à plusieurs ensembles de clés uniques d'être définis pour une seule table.
MAX_ID	INT32		false	Dernière valeur unique attribuée.

USM_ATTRIBUTE

Stocke les métadonnées des attributs.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
NAME	VARCHAR2	256	false	Nom de l'attribut
DATATYPE	INT32		false	Type de données de l'attribut
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date d'enregistrement de l'attribut
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de mise à jour de l'attribut

USM_ALERT_TYPE

Stocke les types de remarques des applications connues et du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
APP_ID	INT32		false	Application qui enregistre le type d'alerte.
NAME	VARCHAR2	256	false	Nom du type d'alerte.
DISPLAY_NAME_KEY	VARCHAR	256	true	Nom d'affichage utilisé pour le nom du type d'alerte.
GROUP_DISPLAY_NAME_KEY	VARCHAR	256	true	Nom du groupe.
DEFAULT_SUBSCRIPTION	INT32		true	Masque d'abonnement par défaut utilisé pour le type d'alerte.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date d'enregistrement du type d'alerte.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de mise à jour du type d'alerte.

USM_ALERT_TYPE_ATTR

Stocke des informations sur le mappage des attributs de type alerte.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
ALERT_TYPE_ID	INT64		false	Référence au type d'alerte.
ATTRIBUTE_ID	INT64		false	Référence à l'attribut.
IS_MANDATORY	INT8		true	Indique si l'attribut est obligatoire.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date d'enregistrement du type d'alerte.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de mise à jour du type d'alerte.

USM_NOTIFICATION_MESSAGE

Stocke le contenu des messages propres aux paramètres régionaux.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
SEVERITY	INT32		false	Degré de gravité du message.
HEADER	VARCHAR2	1000	false	En-tête de message pour l'environnement local.
BODY	VARCHAR2	2000	false	Contenu du message pour l'environnement local.
HEADER_MARKUP	VARCHAR2	1000	true	Balisage de l'en-tête de message pour l'environnement local.
BODY_MARKUP	VARCHAR2	2000	true	Balisage du corps du message pour l'environnement local.

USM_ALERT

Stocke le contenu des messages d'alerte et d'autres métadonnées telles que le niveau d'importance, la date et l'heure des messages.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
MESSAGE_ID	INT64		false	Référence à USM_NOTIFICATION_MESSAGE.
CATEGORY_NAME	VARCHAR2	128	false	Catégorie du message d'alerte, utilisée dans le routage.
ALERT_TYPE_ID	INT64		true	Référence le type d'alerte correspondant à cette alerte.
IMPORTANCE	INT32		true	Niveau d'importance de l'alerte envoyée.
APP_ID	INT32		true	Application qui a généré l'alerte.
NOTE	VARCHAR2	512	true	Remarque interne liée au suivi des mises à jour ou

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				de l'événement source, déterminée par le produit qui génère l'alerte. Les remarques peuvent également s'avérer utiles pour la prise en charge des incidents.
SEND_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le message a été envoyé.
ON_BEHALF	INT64		true	ID de l'utilisateur au nom duquel le message d'alerte est envoyé. Facultatif.

USM_USER_SUITE_ALERT

Stocke les détails de notifications propres à un utilisateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID d'un utilisateur destinataire d'une alerte.
ALERT_ID	INT64		false	Référence à l'enregistrement USM_ALERT.
IS_READ	INT32		true	Indicateur qui spécifie si le message a été lu dans la boîte de réception d'IBM Marketing Software.

USM_USER_EMAIL_ALERT

Stocke les informations sur l'envoi des notifications via la messagerie électronique, tels que les emails en attente et le nombre de tentatives.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USER_ID	INT64		false	ID d'un utilisateur destinataire d'un message d'alerte.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ALERT_ID	INT64		false	Référence à l'enregistrement USM_ALERT.
STATUS	INT32		true	Indicateur qui spécifie si le message a été distribué.
NUM_RETRY	INT32		true	Nombre de tentatives de distribution réalisées.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière tentative de distribution du message.
DELIVERY_INFO	VARCHAR2	512	true	Message d'information relatif à la distribution du message.

USM_ALERT_SUBSCRIPTION

Stocke des informations relatives aux abonnements aux alertes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution
USER_ID	INT64		false	Identificateur pour l'utilisateur.
ALERT_TYPE_ID	INT64		false	Type d'alerte pour lequel l'abonnement est enregistré.
SUBSCRIBED_CHANNEL	INT32		true	Identifie le canal de distribution de l'alerte.
CREATE_BY	INT64		false	Identificateur numérique de l'utilisateur qui définit les abonnements. Il peut s'agir du propriétaire du compte utilisateur ou d'un administrateur.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'abonnement a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a mis à

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				jour l'abonnement. Il peut s'agir du propriétaire du compte utilisateur ou d'un administrateur.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date à laquelle l'abonnement a été mis à jour pour la dernière fois.

USM_NOTICE

Stocke les alertes à afficher soit immédiatement à tous les utilisateurs connectés, soit aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Remarque interne destinée au suivi administratif uniquement.
EXPIRY_DATE	DATETIME		true	Date et heure d'expiration de l'alerte.
IS_ACTIVE	INT32		true	Indicateur qui spécifie si l'alerte est toujours active.
APP_ID	INT32		true	Application qui a généré l'alerte système.
APP_TOKEN	VARCHAR	256	true	Consigne un jeton utilisé par le produit à l'origine de l'alerte pour les consultations réalisées lors des contrôles de mise à jour.
SHOW_ON	INT32		false	Indicateur qui spécifie si l'alerte s'affiche uniquement quand un utilisateur se

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				connecte ou également aux utilisateurs déjà connectés.
CREATE_BY	INT64		true	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a créé l'alerte.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date à laquelle l'alerte a été créée.
UPDATE_BY	INT64		true	Identificateur numérique de l'utilisateur qui a mis à jour l'alerte.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date de la dernière mise à jour de l'alerte.

USM_NOTICE_MESSAGE_MAP

Stocke des informations relatives au mappage entre les alertes système et les messages.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NOTICE_ID	INT64		false	ID de l'alerte système.
LOCALE	VARCHAR2	20	false	Environnement local du message référencé.
MESSAGE_ID	INT64		false	Référence au message de la table USM_NOTIIFICATION_MESSAGE.

USM_NOTICE_TARGET

Stocke le type et l'ID des destinataire des alertes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NOTICE_ID	INT64		false	Référence à l'alerte système (enregistrement dans la table USM_NOTICE).
TGT_ACCESS_CLASS	INT32		false	Cet argument est l'un des suivants :

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				<ul style="list-style-type: none"> • 1 - partition • 2 - application • 3 - groupe • 4 - droits
TGT_ACCESS_CLASS_ID	INT64		false	Audience cible de l'alerte système.

DF_CONFIG

L'une des tables de filtrage des données. Définit des configurations de filtre de données. Chaque configuration de filtre de données détermine une portée pour un ensemble d'objets partageant des critères d'accès communs.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CONFIG_ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la configuration.
CONFIG_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de la configuration.

DF_FIELDCONSTRAINT

L'une des tables de filtrage des données. Définit des prédicats à zone unique pour tous les filtres.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
FILTER_ID	INT64		false	Identifie le filtre auquel la contrainte de zone s'applique.
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	Zone à laquelle les critères de filtrage s'appliquent.
EXPRESSION	VARCHAR	64	false	Critères de filtrage à appliquer à la zone.

DF_FILTER

L'une des tables de filtrage des données. Définit un ensemble de critères auquel les utilisateurs et les groupes peuvent être affectés.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
FILTER_ID	INT64		false	Identificateur numérique du filtre.
CONFIG_ID	INT64		false	Configuration du filtre de données à laquelle le filtre est associé. Les configurations de filtre de données sont définies dans la table DF_CONFIG.
CONSTRAINT_HASH	INT32		false	Représentation du code de hachage du filtre, utilisée pour rechercher rapidement des filtres.

DF_LOGICAL_FIELD

L'une des tables de filtrage des données. Définit les zones logiques utilisées pour créer des filtres de données. Cette table mappe ces zones logiques aux zones physiques de tables réelles.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	Identificateur numérique de la zone logique.
LOGICAL_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de la zone logique.
TYPE	VARCHAR	64	false	Type de la zone logique. Les valeurs admises sont les suivantes :

- java.lang.String
- java.lang.Long
- java.lang.Double
- java.lang.Boolean
- java.util.Date

DF_TABLE

L'une des tables de filtrage des données. Identifie les tables physiques qui risquent d'être sécurisées via l'association à une configuration de filtre de données, tel que défini dans la table DF_CONFIG

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TABLE_ID	INT64		false	Identificateur numérique de la table physique.
TABLE_NAME	VARCHAR	64	false	Nom réel de la table de base de données.

DF_TABLE_FIELD

L'une des tables de filtrage des données. Mappe les zones d'une table réelle vers les zones logiques correspondantes.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TABLE_ID	INT64		false	Identificateur de la table.
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	Zone logique correspondant à la zone de la table réelle.
PHYSICAL_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de la zone de la table réelle.

DF_AUDIENCE

L'une des tables de filtrage des données. Définit les audiences selon le sens défini par Campaign. L'audience est un mécanisme qui permet de prendre en charge plusieurs ensembles logiques de données dans une table unique (c.-à-d. des données dénormalisées).

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
AUDIENCE_ID	INT64		false	Identificateur numérique de l'audience.
AUDIENCE_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de l'audience.

DF_AUDIENCE_FIELD

L'une des tables de filtrage des données. Identifie les zones d'une table permettant de distinguer les différentes audiences contenues dans la table. Actuellement, ce concept n'est pas utilisé par le filtrage de données mais a été intégré aux catalogues Campaign dans un souci de cohérence.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
AUDIENCE_ID	INT64		false	Audience dans laquelle des zones créant des distinctions sont identifiées.
LOGICAL_FIELD_ID	INT64		false	L'une des zones logiques permettant d'identifier les enregistrements appartenant à cette audience.
FIELD_ORDER	INT32		false	Cette propriété détermine l'ordre de toutes les zones utilisées pour identifier les enregistrements appartenant à cette audience. Elle permet d'assurer la cohérence entre les catalogues Campaign.

DF_AUDIENCE_TABLE

L'une des tables de filtrage des données. Associe un ensemble de filtres de données à une paire audience-table particulière. Notez qu'un ensemble de filtres de données est identifié par une configuration de filtre de données, comme défini dans la table DF_CONFIG.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
AUDIENCE_ID	INT64		false	Audience en cours d'association à l'ensemble de filtres de données.
TABLE_ID	INT64		false	Table en cours d'association à l'ensemble de filtres de données.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CONFIG_ID	INT64		false	Ensemble de filtres de données en cours d'association à la paire audience-table.

OLS_ASSIGNMENT

Associe un principal (c.-à-d. un utilisateur ou un groupe) à une identité d'objet particulière, dans un espace de nom particulier. Cette table possède un champ d'application plus large que le filtrage de données. Le filtrage de données l'utilise comme décrit ci-dessous.

- NAMESPACE_ID correspond à une configuration de filtres de données particulière, tel que défini dans la table DF_CONFIG (c.-à-d. un ensemble de filtres de données).
- DATAOBJECT_ID correspond à un filtre de données particulier utilisé avec la configuration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NAMESPACE_ID	INT64		false	Identifie un ensemble d'objets où la zone DATAOBJECT_ID s'applique.
DATAOBJECT_ID	INT64		false	Objet pour lequel l'affectation est en cours.
PRINCIPAL_ID	INT64		false	Utilisateur ou groupe en cours d'affectation à l'objet.
PRINCIPAL_TYPE	INT32		false	Indicateur qui distingue les différents types de principaux. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Utilisateur • 2 - Groupe

OLS_DATAOBJECT

Stocke les objets auxquels des affectations de groupe et d'utilisateur peuvent être appliquées. Prenez connaissance des informations suivantes :

- Seul l'identificateur de l'objet est représenté dans cette table et non l'état de l'objet.
- L'identificateur doit être unique dans l'espace de noms (c.-à-d. que la clé primaire est une combinaison de NAMESPACE_ID et DATAOBJECT_ID).
- Dans le contexte du filtrage de données, NAMESPACE_ID correspond à CONFIG_ID dans la table DF_CONFIG et DATAOBJECT_ID correspond à FILTER_ID dans la table DF_FILTER.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DATAOBJECT_ID	INT64		false	Identificateur unique de l'objet (dans l'espace de noms).
NAMESPACE_ID	INT64		false	Représente une portée au sein de laquelle l'ensemble d'objets possède des identificateurs uniques.
DATAOBJECT_TAG	VARCHAR	128	false	Chaîne facultative pouvant être associée à l'ID objet à des fins propres à l'application.

OLS_NAMESPACE

Stocke les espace de noms qui représentent chacun ensemble d'objets. L'ensemble d'ID objet dans un espace de noms doit être unique.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
NAMESPACE_ID	INT64		false	Identificateur numérique de l'espace de noms.
NAMESPACE_NAME	VARCHAR	64	false	Nom de l'espace de nom.

UAR_COMMON_SQL

Stocke des fragments SQL utilisés par le générateur de schéma de la fonctionnalité de création de rapports pour générer des schémas de rapport.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
SQL_NAME	VARCHAR	99	false	Nom interne du fragment SQL.
PRODUCT_CODE	VARCHAR	256	false	Code du produit auquel le fragment SQL est destiné.
SELECT_CLAUSE	VARCHAR	2048	true	Composant SELECT de l'instruction SQL.
FROM_CLAUSE	VARCHAR	4000	true	Composant FROM de l'instruction SQL.
GROUP_BY_CLAUSE	VARCHAR	1024	true	Composant GROUP BY de l'instruction SQL.

USM_ACTIVE_PORTLET

Stocke des informations relatives aux portlets prédéfinis du tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_ID	INT32		false	ID de l'application dont le portlet prédéfini est dérivé.
PORTLET_ID	VARCHAR	60	false	Identificateur numérique interne du portlet prédéfini.
PARTITION_ID	INT32		false	Partition à laquelle appartient le portlet.
IS_ENABLED	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le portlet prédéfini peut être inclus dans des tableaux de bord.

USM_DASHBOARD

Stocke des informations sur le tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	100	true	Nom d'affichage du tableau de bord qui apparaît dans

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software. Description du tableau de bord qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
STATUS	INT32		false	Statut du tableau de bord. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Activer • Désactiver
DASHBOARD_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le tableau de bord est public ou privé.
MAIN_DASHBOARD	INT32		false	Indicateur qui spécifie si un tableau de bord est le tableau de bord global d'une partition. Il ne peut exister qu'un seul tableau de bord global par partition.
PARTITION_ID	INT32		true	Partition à laquelle appartient le tableau de bord.
SYSTEM_DEFINED	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le tableau de bord est défini par le système. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 - défini par le système • 1 - défini par l'utilisateur
ALLOW_USER_LAYOUT	INT32		true	Indicateur qui spécifie si l'utilisateur est autorisé à

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				modifier la présentation du tableau de bord.
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 - non autorisé • 1 - autorisé
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé le tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le tableau de bord a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le tableau de bord.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le tableau de bord a été mis à jour.

USM_DASHBOARD_PORTLET

Stocke les attributs des portlets de tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du portlet.
DISPLAY_NAME	VARCHAR2	100	true	Nom d'affichage du portlet qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	true	Description du portlet qui apparaît dans l'interface utilisateur d'IBM Marketing Software.
ACTIVE_SYSTEM_PORTLET_REF	VARCHAR2	1000	true	Référence à l'ID portlet de la table USM_ACTIVE_PORTLET.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
PORTLET_TYPE	INT32		false	Type du portlet. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Public • Privée
SYSTEM_DEFINED	INT32		false	Indicateur qui spécifie si le portlet est défini par le système ou créé par l'utilisateur. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Défini par le système • Défini par l'utilisateur
STATUS	INT32		false	Statut du tableau de bord. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Activé • 0 : Désactivé
IFRAME_PORTLET_ID	INT64		true	ID du portlet iframe.
PARTITION_ID	INT32		true	ID de la partition à laquelle appartient le portlet.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le portlet a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été mis à jour.

USM_DASH_PORT_IFRAME_DET

Stocke les paramètres de configuration des portlets.

	Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID		INT64		false	Identificateur numérique interne du portlet.
SOURCE_URL		VARCHAR2	2000	true	URL du portlet.
RELATIVE_PATH_TO_CONTEXT		INT32		false	Cette zone n'est pas utilisée.
AUTHENTICATE		INT32		false	Cette zone n'est pas utilisée.
AUTHENTICATION_TYPE		INT32		false	Indicateur qui spécifie si l'adresse URL du portlet utilise SSL. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : N'utilise pas SSL • 1 : Utilise SSL
FORM_SUBMIT_METHOD		INT32		false	Indique la méthode de soumission de formulaire utilisée pour le portlet. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 - GET • 1 - POST
USER_NAME		VARCHAR2	200	true	Nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification du portlet.
PASSWORD		VARCHAR2	1000	true	Mot de passe utilisé pour l'authentification du portlet.
HIDDEN_VARIABLES		VARCHAR2	2000	true	Autres variables masquées à soumettre dans l'adresse URL du portlet.
HTML_ATTRIBUTES		VARCHAR2	2000	true	Autres attributs HTML dans l'adresse URL du portlet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ARCHIEVE	INT32		true	Cette zone n'est pas utilisée.
ARCHIEVE_NAME	VARCHAR2	20	true	Cette zone n'est pas utilisée.
ARCHIEVE_DATE	DATETIME		true	Cette zone n'est pas utilisée.
ARCHIEVE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a archivé l'enregistrement.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a créé le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le portlet a été créé.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été mis à jour.

USM_DASH_PORT_PREF_MAP

Stocke les caractéristiques des préférences du portlet et du tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la préférence.
DASHBOARD_ID	INT64		true	ID du tableau de bord.
PORTLET_ID	INT64		true	ID du portlet.
STATUS	INT32		false	Statut du tableau de bord. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Activer • Désactiver
PORTLET_LAYOUT_DETAILS	VARCHAR2	400	true	Caractéristiques de présentation du portlet.
PORTLET_HEIGHT	INT64		true	Hauteur du portlet.
PORTLET_WIDTH	INT64		true	Largeur du portlet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
LEFT_POSITION	INT64		true	Position à gauche du portlet.
TOP_POSITION	INT64		true	Position en haut du portlet.
PREFERENCE_USER_TYPE	INT32		true	Rôle de l'utilisateur qui a créé le tableau de bord. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Utilisateur • 1 : Administrateur
MODIFIED_PORTLET_NAME	VARCHAR2	100	true	Nom du portlet contenu dans le tableau de bord associé.
MODIFIED_DASHBOARD_TITLE	VARCHAR2	100	true	Cette zone n'est pas utilisée.
PREF_DASH_PORTLET_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie si une préférence s'applique à un portlet ou à un tableau de bord. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Portlet • 1 : Tableau de bord
PREF_DASH_COGNOS_IS_VIEW	INT32		true	Vous pouvez configurer les portlets de rapport Cognos de manière à exécuter un rapport opérationnel chaque fois qu'un utilisateur accède au portlet (isview:false). Une vue enregistrée peut également s'afficher si un administrateur a activé cette option sur le serveur Cognos (isview:true).

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a placé le portlet dans le tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles le portlet a été ajouté au tableau de bord.
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le tableau de bord ou le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le tableau de bord ou le portlet a été mis à jour.

USM_DASHBOARD_USER_MAP

Stocke les droits d'affichage des utilisateurs sur les tableaux de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DASHBOARD_ID	INT64		false	ID du tableau de bord.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur doté de droits d'affichage sur le tableau de bord.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a affecté l'utilisateur au tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles l'utilisateur a été affecté au tableau de bord.

USM_DASH_MANAGE_RIGHTS

Stocke le droit d'accès qui permet à un utilisateur de gérer un tableau de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du droit d'utilisateur.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur chargé d'administrer le tableau de bord.
PERMISSION_TYPE	INT32		false	Indicateur qui spécifie ce que l'utilisateur peut gérer. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : Portlet • 1 : Tableau de bord • 2 : Tableau de bord et portlet
CREATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a créé le tableau de bord ou le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le tableau de bord ou le portlet a été créé.

USM_DASHBOARD_ADMIN_USER_MAP

Stocke les utilisateurs qui sont autorisés à administrer les tableaux de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DASHBOARD_ID	INT64		false	ID du tableau de bord.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur chargé d'administrer le tableau de bord.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a délégué les droits d'administration.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles les droits d'administration de tableau de bord ont été délégués.

USM_DASHBOARD_GROUP_MAP

Stocke les mappages établis entre les administrateurs et les tableaux de bord.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
DASHBOARD_ID	INT64		false	ID tableau de bord
ROLE_ID	INT64		false	ID du rôle du groupe qui a reçu le droit d'accès au tableau de bord.
CREATE_BY	INT64		false	ID de l'utilisateur qui a accordé l'accès au tableau de bord.
CREATE_DATE	DATETIME		false	Date et heure auxquelles l'accès au tableau de bord a été accordé.

USM_PORT_QUICKLINK_PREF

Stocke les liens rapides d'un portlet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Clé de substitution.
PORTLET_ID	INT64		false	ID du portlet référencé.
PREFERENCE	Objet CLOB		false	Liens rapides sélectionnés par l'utilisateur pour le portlet.
CREATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a créé le portlet.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été créé.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
UPDATE_BY	INT64		true	ID de l'utilisateur qui a mis à jour le portlet.
UPDATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles le portlet a été mis à jour.

USM_PERSONALIZATION

Stocke les données de personnalisation de différents types d'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la personnalisation.
USER_ID	INT64		false	ID de l'utilisateur auquel appartient la personnalisation.
OBJECT_TYPE_ID	INT64		true	Type d'objet de la personnalisation.
OBJECT_ID	INT64		false	ID objet de l'élément personnalisé.
PERSONALIZATION_DATA	NCLOB		false	Les données utilisées pour la personnalisation
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles la personnalisation a été créée.
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure auxquelles la personnalisation a été modifiée pour la dernière fois.

USM_OBJECT_TYPE

Stocke les types d'objet utilisés pour la personnalisation.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du type d'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
APP_ID	INT32		false	ID de l'application auquel appartient le type d'objet.
NAME	VARCHAR2	128	false	Nom du type d'objet
DESCRIPTION	VARCHAR2	256	true	Description du type d'objet
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date de création du type d'objet
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière modification du type d'objet.

USM_OBJECT_ATTR

Stocke les attributs des types d'objet.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne du type d'objet.
OBJECT_TYPE_ID	INT64		false	Type d'objet auquel appartient l'attribut
ATTRIBUTE_NAME	VARCHAR2	128	false	Nom de l'attribut
ATTRIBUTE_DATA_TYPE	VARCHAR2	128	false	Type de données de l'attribut
IS_MANDATORY	INT8		true	Indique si l'attribut est obligatoire.
DEFAULT_VALUE	VARCHAR2	128	false	Valeur par défaut de l'attribut
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date de création du type d'objet
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière modification du type d'objet.

USCH_TASK_NOTIFICATION

Stocke les notifications du planificateur.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la notification.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
TASK_ID	INT64		false	ID de tâche du planning pour lequel cette notification est créée.
USER_ID	INT64		false	Utilisateur qui crée la notification.
TITRE	VARCHAR2	128	false	Titre de la notification de tâche.
CONDITION	VARCHAR2	24	true	Condition à surveiller pour l'envoi des notifications.
NO_OF_HOURS	INT8		true	Nombre d'heures au terme duquel la notification doit être envoyée.
STATUS	VARCHAR2	16	false	Indique si la notification est active ou inactive.
EN COURS DE TRAITEMENT	VARCHAR2	16	false	Utilisé en interne par les unités multi-exécution.
DELIVERY	VARCHAR2	16	false	Canal de distribution de la notification.
CREATE_DATE	DATETIME		true	Date de création de la notification.
LAST_MODIFIED_DATE	DATETIME		true	Date et heure de la dernière modification de la notification.

USCH_RUN_NOTIFICATION

Stocke les notifications du planificateur déjà envoyées.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la notification envoyée.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
USCH_TASK_NOTIFICATION_ID	INT64		false	ID de la notification dans la table USCH_TASK_NOTIFICATION.
RUN_ID	INT64		false	ID de l'exécution pour lequel la notification a été envoyée.
SENT_DATE	DATETIME		true	Date et heure de l'envoi de la notification.

USCH_RUN_EXCLUSION

Stocke les métadonnées sur toutes les exclusions d'exécution.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
RUNEXCLUSIONID	INT64		False	Identificateur numérique interne de l'exclusion d'exécution.
RUNEXCLUSIONNAME	VARCHAR2	150	False	Nom entré par l'utilisateur pour une exclusion d'exécution.
DESCRIPTION	VARCHAR2	512	True	Description entrée par l'utilisateur pour une exclusion d'exécution.
STARTDATE	DATETIME		True	Date et heure d'application de l'exclusion d'exécution.
ENDDATE	DATETIME		True	Date et heure d'arrêt de l'exclusion d'exécution.
TIMEZONE	VARCHAR2	100	False	Fuseau horaire de l'utilisateur qui crée une exclusion d'exécution.
DATETYPE	INT32		False	Type de date de l'exclusion d'exécution. Valeurs valides :

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
				<ul style="list-style-type: none"> • 0 - Type de date absolu • 0 - Type de date relatif
RELATIVEOCCURRENCE	VARCHAR2	100	True	Valeur d'occurrence relative si le type de date relatif est sélectionné.
RELATIVEDAY	INT32		True	Valeur de jour relative si le type de date relatif est sélectionné.
RELATIVEMONTH	INT32		True	Valeur de mois relative si le type de date relatif est sélectionné.
CREATEDBY	INT64		False	ID de l'utilisateur qui a créé l'exclusion d'exécution.
CREATEDTIME	DATETIME		False	Date et heure de création de l'exclusion d'exécution.
MODIFIEDBY	INT64		False	ID de l'utilisateur qui a modifié l'exclusion d'exécution pour la dernière fois.
PARTITIONID	INT64		False	ID de la partition de l'utilisateur qui a créé l'exclusion d'exécution.
MODIFIEDTIME	DATETIME		False	Date et heure de la dernière modification de l'exclusion d'exécution.
STATUS	INT32		False	Statut de l'exclusion d'exécution. Les valeurs admises sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 1 : Activé • 0 : Désactivé

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
OCCURENCES	INT64		TRUE	Nombre d'occurrences spécifiées par l'utilisateur pour le programme d'exclusion d'exécution relative.
SCHEDULE	VARCHAR100	100	TRUE	Chaîne d'expression cron pour le pattern de récurrence défini pour l'exclusion d'exécution relative.
SCHEDULE_NAME	VARCHAR(255)	255	TRUE	Nom du pattern de récurrence défini pour l'exclusion d'exécution relative.
EX_START_TIME	VARCHAR10	10	TRUE	Heure de début d'exclusion d'exécution relative
EX-END_TIME	VARCHAR10	10	TRUE	Heure de fin d'exclusion d'exécution relative
UI_DATA	VARCHAR100	100	TRUE	Données de pattern personnalisé à renvoyé sur l'interface utilisateur
EX_START_MODE	VARCHAR15	15	TRUE	Mode de démarrage du programme d'exclusion d'exécution relative. Valeur de chaîne : valeurs possibles : 1. Maintenant 2. En fonction d'une date et d'une heure
STOP_TYPE	INT32		TRUE	1. Arrêter selon l'horodatage 0. Occurrences

USCH_TASK_RUNEXCLUSION

Stocke l'ID exclusion d'exécution et l'ID tâche.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
RUNEXCLUSION_ID	INT64		false	ID exclusion d'exécution de la table USCH_RUN_EXCLUSION.
TASK_ID	INT64		false	ID tâche de la table Tâches sur laquelle l'exclusion d'exécution est appliquée.

USM_COUNT_USAGE_ALERT

Cette table contient les alertes envoyées pour les consommations.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	ID unique pour l'enregistrement.
ENTITLEMENT_ID	VARCHAR2120		false	Heure du produit à laquelle ce nombre a été augmenté
NOTIF_RULE	INT64		false	Nombre de produits ajoutés

USM_NOTIFICATION_RULE

Cette table contient les règles des applications HCL Unica pour les notifications.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	Identificateur numérique interne de la règle de notification HCL Unica
NAME	VARCHAR120		false	Nom de la règle
TYPE	INT32		false	Type de la règle
donnéesObjet	CLOB		true	Données consommées par l'exécuteur de règles

USM_APPLICATION_CONF

Cette table stocke la valeur en tant que valeur de clé et contient des valeurs de configuration d'application.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	ID unique pour l'enregistrement.
CONFIG_KEY	VARCHAR2	100	False	Clé de l'enregistrement.
CONFIG_VALUE	Objet CLOB		true	Valeur de l'enregistrement.

USM_COUNT_QUEUE

Cette table contient les nombres qui ont été augmentés dans les applications d'appel.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	ID unique pour l'enregistrement.
PRODUIT	INT64		false	Le produit sur lequel le nombre doit être augmenté
DATE_ADDED	DATETIME		false	Heure du produit à laquelle ce nombre a été augmenté
ADDED_COUNTS	INT64		false	Nombre de produits ajoutés
PARTITION_NAME	VARCHAR2	1024	True	Nombre de produits ajoutés
FEATURE_NAME	VARCHAR2	256	true	Le nom de la fonction qui doit être utilisé pour les produits non Unica

USM_OPT_LOCK

Cette table contient les verrous et aide à verrouiller en cas d'environnement en cluster.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	ID unique pour l'enregistrement.
VERSION	INT64		false	La version qui sera incrémentée une fois mise à jour
LOCK_KEY	VARCHAR2	200	false	La clé du verrou
LOCK_STATUS	INT64		false	Staus du verrou 0 pour ouvert et 1 pour fermé
LOCK_AQUIRED_ON	DATETIME		false	Heure à laquelle le verrou a été acquis
AQUIRED_BY	VARCHAR2	200	false	Machine qui a fait l'acquisition du verrou

USM_KEY_STORE

Cette table contient les clés chiffrées qui sont utilisées dans l'application.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	ID unique pour l'enregistrement.
VERSION	INT64		false	La version qui sera incrémentée une fois mise à jour
STORE_KEY	VARCHAR2200		false	La clé du verrou
STORE_DATA	BLOB		false	Données chiffrées
MODIFIED_DATE	DATETIME		false	Heure à laquelle le verrou a été acquis

USM_COUNT_AUDIT

Cette table contient les nombres qui ont été augmentés dans les applications d'appel.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		False	ID unique pour l'enregistrement.
DATE_ADDED	DATETIME		False	Heure du produit à laquelle ce nombre a été augmenté
INTERACT	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
MKT_OPR	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
MKT_OPR_ENTR	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
CAMPAIGN	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
CNT_OPT	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
PLATFORM	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
DELIVER	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
JOURNEY	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
LINK_CONNECTOR	INT64		False	Nombre de produits ajoutés
ENT_DETAILS	Objet CLOB		True	Détails de la consommation

USM_CAMPAIGN_PART_COUNT

Cette table contient les nombres par partition consommée par Campaign.

Zone	Type	Longueur	Null ?	Description
ID	INT64		false	ID unique pour l'enregistrement.

PRODUIT	INT64	false	Le produit sur lequel le nombre doit être augmenté
PARTITION_NAME	VARCHAR21024	False	Nom de la partition
UPDATED_ON	DATETIME	False	Heure de la dernière mise à jour de cette valeur
LAST_COUNT	INT64	False	Dernier comptage mis à jour

USM_CLIENT_DETAILS

Cette table stocke les identifiants clientID et clientSecret utilisés pour l'appel de l'API de connexion afin de générer des jetons.

Zone	Type	Longueur	Null	Description
NOM_APPL	VARCHAR256	false		Nom d'application
CLIENT_ID	INT32	false		ID client généré pour le nom d'application donné
CLIENT_SECRET	VARCHAR256	false		Code secret client généré pour le nom d'application donné