

Version 10 Edition 1
Novembre 2017

IBM Interact - Guide d'administration

IBM

Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations de la rubrique «Remarques», à la page 385.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2017. Tous droits réservés.

Cette édition s'applique à la version 10.1.0 d'IBM Interact et à toutes les éditions et modifications ultérieures jusqu'à mention contraire dans les nouvelles éditions.

© **Copyright IBM Corporation 2001, 2017.**

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens. ix

Chapitre 1. Administration d'IBM Interact 1

Interact : concepts clés	1
Niveau d'audience	1
Environnement de conception	2
Événements.	2
Canaux interactifs	3
Diagrammes temps réel.	4
Points d'interaction	4
Offres.	4
Profils	4
Environnement d'exécution	5
Sessions d'exécution	5
Points de contact	5
Règles de traitement.	5
Architecture Interact.	6
Considérations réseau Interact	7
Ports de serveur et sécurité des réseaux Interact	8
Connexion à IBM Marketing Software	9

Chapitre 2. Configuration des utilisateurs 11

Configuration de l'utilisateur de l'environnement d'exécution	11
Configuration des utilisateurs de l'environnement de conception.	12
Exemple de permissions dans un environnement de conception.	13

Chapitre 3. Gestion des sources de données Interact 15

Sources de données Interact	15
Bases de données et applications	16
Tables système Campaign	17
Tables d'exécution	17
Tables d'exécution de test.	18
Substitution des types de données par défaut utilisés pour les tables créées dynamiquement.	19
Substitution des types de données par défaut	20
Types de données par défaut pour les tables créées dynamiquement	20
Base de données de profil	21
Tables d'apprentissage.	22
Historique des contacts pour le suivi de réponse intersession	23
Exécution des scripts de base de données pour activer les fonctions	23
A propos du suivi de l'historique des contacts et des réponses	24
Types de contact et de réponse	24
Autres types de réponse	25

Mappage des tables de transfert de l'environnement d'exécution avec les tables d'historique Campaign	27
Configuration de la surveillance JMX pour le module de l'historique des contacts et des réponses	33
A propos du suivi de réponse intersession	33
Configuration de la source de données du suivi de réponse intersession	34
Configuration des tables de l'historique des contacts et des réponses pour le suivi de réponse intersession	35
Activation du suivi de réponse intersession.	37
Mise en correspondance d'offre de réponse intersession	38
Utilisation d'un utilitaire de chargement de base de données avec l'environnement d'exécution	41
Activation d'un utilitaire de chargement de base de données avec l'environnement d'exécution	41
Processus ETL de modèle d'événement	42
Exécution du processus ETL autonome	43
Arrêt du processus ETL autonome.	44

Chapitre 4. Présentation des offres . . . 47

Éligibilité d'une offre	47
Génération d'une liste d'offres candidates	47
Calcul du score marketing	48
Influencer l'apprentissage.	49
Suppression d'offres	49
Activation de la suppression des offres	50
Table de suppression des offres.	50
Offre globale et affectations individuelles	51
Définition des codes de cible par défaut.	51
Définition d'offres non utilisées dans une règle de traitement	51
A propos de la table des offres globales	52
Affectation d'offres globales	52
Table des offres globales	52
A propos de la table de substitution de score	55
Configuration des substitutions de score.	55
Table de substitution de score	56
Présentation de l'auto-apprentissage Interact	58
Module d'apprentissage Interact	58
Activation du module d'apprentissage	60
Attributs d'apprentissage.	61
Définition d'un attribut d'apprentissage	62
Définition d'attributs d'apprentissage dynamique	63
Configuration de l'environnement d'exécution pour qu'il reconnaisse les modules d'apprentissage externes	64

Chapitre 5. Compréhension de l'API Interact 65

Flux de données de l'API Interact	65
Exemple simple de planification d'interaction	69

Conception de l'intégration de l'API Interact	73
Points à prendre en compte	74

Chapitre 6. Gestion de l'API IBM

Interact	75
Paramètres régionaux et API Interact	75
A propos de la surveillance JMX	75
Configuration d'Interact pour une utilisation de la surveillance JMX avec le protocole RMI	76
Configuration d'Interact pour une utilisation de la surveillance JMX avec le protocole JMXMP	76
Configuration d'Interact afin d'utiliser les scripts jconsole pour la surveillance JMX	77
Attributs JMX	77
Opérations JMX	89

Chapitre 7. Classes et méthodes de l'API Java, SOAP et REST d'IBM

Interact	91
Interact API Classes	91
Prérequis de la sérialisation Java via HTTP	91
Prérequis SOAP	92
Configuration requise pour REST	92
API JavaDoc	93
Exemples d'API	93
Gestion des données de session.	93
A propos de la classe InteractAPI	94
endSession	94
executeBatch	95
getInstance	97
getOffers	98
getOffersForMultipleInteractionPoints	99
getProfile	101
getVersion	102
postEvent	103
setAudience	105
setDebug	106
startSession	107
Paramètres réservés	112
A propos de la classe AdvisoryMessage	114
getDetailMessage	114
getMessage	115
getMessageCode	115
getStatusLevel	116
A propos de la classe AdvisoryMessageCode	116
Codes des messages de recommandation	116
A propos de la classe BatchResponse	118
getBatchStatusCode	119
getResponses	119
A propos de l'interface de commande	120
setAudienceID	120
setAudienceLevel	121
setDebug	122
setEvent	122
setEventParameters	123
setGetOfferRequests	124
setInteractiveChannel	125
setInteractionPoint	125
setMethodIdentifier	126
setNumberRequested	126

setRelyOnExistingSession	127
A propos de l'interface NameValuePair	127
getName	127
getValueAsDate	127
getValueAsNumeric	128
getValueAsString	128
getValueDataType	129
setName	129
setValueAsDate	130
setValueAsNumeric	130
setValueAsString	130
setValueDataType	131
A propos de la classe Offer	131
getAdditionalAttributes	132
getDescription	132
getOfferCode	133
getOfferName	133
getScore	133
getTreatmentCode	134
A propos de la classe OfferList	134
getDefaultString	135
getRecommendedOffers	135
A propos de la classe Response	136
getAdvisoryMessages	136
getApiVersion	136
getOfferList	137
getAllOfferLists	137
getProfileRecord	138
getSessionID	138
getStatusCode	139

Chapitre 8. Classes et méthodes de l'API JavaScript d'IBM Interact 141

Conditions requises pour JavaScript	141
Gestion des données de session	141
Utilisation du paramètre de rappel	142
A propos de la classe InteractAPI	143
startSession	143
getOffers	148
getOffersForMultipleInteractionPoints	148
setAudience	150
getProfile	151
endSession	152
setDebug	152
getVersion	153
executeBatch	153
Exemple d'API JavaScript	154
Exemple d'objet de réponse JavaScript onSuccess	161

Chapitre 9. A propos de l'API ExternalCallout 163

Interface IAffiniumExternalCallout	163
Ajout d'un service Web à utiliser avec la macro EXTERNALCALLOUT	164
getNumberOfArguments	164
getValue	164
initialize	165
shutdown	166
Exemple d'API ExternalCallout	166
Interface IInteractProfileDataService	167

Ajout d'une source de données à utiliser avec Profile Data Services	167
Interface IParameterizableCallout	168
initialize	169
shutdown	169
Interface ITriggeredMessageAction	169
getName	169
setName	169
Interface IChannelSelector	170
selectChannels	170
Interface IDispatcher	171
dispatch	171
Interface IGateway	172
deliver	172
validate	172

Chapitre 10. Utilitaires d'IBM Interact 175

Utilitaire Run Deployment (runDeployment.sh/.bat)	175
---	-----

Chapitre 11. A propos de l'API d'apprentissage 179

Configuration de l'environnement d'exécution pour qu'il reconnaisse les modules d'apprentissage externes	180
Interface ILearning	181
initialize	181
logEvent	181
optimizeRecommendList	182
reinitialize	183
shutdown	184
Interface IAudienceID	184
getAudienceLevel	184
getComponentNames	184
getComponentValue	185
IClientArgs	185
getValue	185
IInteractSession	185
getAudienceId	185
getSessionData	186
Interface IInteractSessionData	186
getDataType	186
getParameterNames	186
getValue	186
setValue	187
ILearningAttribute	187
getName	187
ILearningConfig	187
ILearningContext	188
getLearningContext	188
getResponseCode	188
IOffer	188
getCreateDate	188
getEffectiveDateFlag	188
getExpirationDateFlag	189
getOfferAttributes	189
getOfferCode	189
getOfferDescription	189
getOfferID	189
getOfferName	190

getUpdateDate	190
IOfferAttributes	190
getParameterNames	190
getValue	190
Interface IOfferCode	190
getPartCount	190
getParts	191
LearningException	191
IScoreOverride	191
getOfferCode	191
getParameterNames	191
getValue	192
ISelectionMethod	192
Interface ITreatment	192
getCellCode	193
getCellId	193
getCellName	193
getLearningScore	193
getMarketerScore	193
getOffer	194
getOverrideValues	194
getPredicate	194
getPredicateScore	194
getScore	194
getTreatmentCode	195
setActualValueUsed	195
Exemple d'API d'apprentissage	195

Chapitre 12. IBM Interact WSDL . . . 199

Chapitre 13. Propriétés de configuration de l'environnement d'exécution Interact. 207

Interact general	207
Interact general learningTablesDataSource	207
Interact general prodUserDataSource	209
Interact general systemTablesDataSource	211
Interact general testRunDataSource	216
Interact general	
contactAndResponseHistoryDataSource	217
Interact general idsByType	219
Interact flowchart	219
Interact flowchart ExternalCallouts	
[ExternalCalloutName]	221
Interact flowchart ExternalCallouts	
[ExternalCalloutName] Parameter Data	
[parameterName]	221
Interact monitoring	222
Interact monitoring activitySubscribers	223
Interact profile	224
Interact profile Audience Levels	
[AudienceLevelName]	226
Interact profile Audience Levels	
[AudienceLevelName] Offers by Raw SQL	229
Interact profile Audience Levels	
[NomNiveauAudience Profile Data Services	
[SourceDonnées]	231
Interact offerserving	233
Interact offerserving Built-in Learning	
Config.	235

Interact offerserving Built-in Learning	
Config Parameter Data [parameterName]	237
Interact offerserving External Learning	
Config	238
Interact offerserving External Learning	
Config Parameter Data [parameterName]	239
Interact offerserving Constraints	239
Interact services	240
Interact services contactHist	240
Interact services contactHist cache	241
Interact services contactHist fileCache	242
Interact services defaultedStats	242
Interact services defaultedStats cache	242
Interact services eligOpsStats	243
Interact services eligOpsStats cache	243
Interact services eventActivity	244
Interact services eventActivity cache	244
Interact services eventPattern	244
Interact services eventPattern	
userEventCache	245
Interact services eventPattern	
advancedPatterns	246
Interact services customLogger	248
Interact services customLogger cache	249
Interact services responseHist	249
Interact services responseHist cache	250
Interact services responseHist	
responseTypeCodes	251
Interact services responseHist fileCache	251
Interact services crossSessionResponse	252
Interact services crossSessionResponse	
cache	253
Interact services crossSessionResponse	
OverridePerAudience [AudienceLevel]	
TrackingCodes byTreatmentCode	253
Interact services crossSessionResponse	
OverridePerAudience [AudienceLevel]	
TrackingCodes byOfferCode	254
Interact services crossSessionResponse	
OverridePerAudience [AudienceLevel]	
TrackingCodes byAlternateCode	255
Interact services threadManagement	
contactAndResponseHist	256
Interact services threadManagement	
allOtherServices	257
Interact services threadManagement	
flushCacheToDB	258
Interact services threadManagement	
eventHandling	259
Interact services configurationMonitor	260
Interact cacheManagement	261
Interact cacheManagement Cache Managers	261
Interact caches	265
Interact triggeredMessage	272
Interact triggeredMessage offerSelection	273
Interact triggeredMessage dispatchers	274
Interact triggeredMessage gateways	
<nomPasserelle>	276
Interact triggeredMessage channels	277
Interact activityOrchestrator	279
Interact activityOrchestrator receivers	279

Interact activityOrchestrator gateways	280
Interact ETL patternStateETL	280
Interact ETL patternStateETL	
<patternStateETLName> RuntimeDS	282
Interact ETL patternStateETL	
<patternStateETLName> TargetDS	284
Interact ETL patternStateETL	
<patternStateETLName> Report	285

Chapitre 14. Interact propriétés de configuration de l'environnement de conception 287

Campaign partitions partition[n] reports	287
Campaign partitions partition[n] Interact	
contactAndResponseHistTracking	289
Campaign partitions partition[n] Interact	
contactAndResponseHistTracking	
runtimeDataSources [runtimeDataSource]	293
Campaign partitions partition[n] Interact	
contactAndResponseHistTracking	
contactTypeMappings	294
Campaign partitions partition[n] Interact	
contactAndResponseHistTracking	
responseTypeMappings	295
Campaign partitions partition[n] Interact	
report	295
Campaign partitions partition[n] Interact	
learning	296
Campaign partitions partition[n] Interact	
learning learningAttributes	
[learningAttribute]	299
Campaign partitions partition[n] Interact	
deployment	299
Campaign partitions partition[n] Interact	
serverGroups [serverGroup]	300
Campaign partitions partition[n] Interact	
serverGroups [serverGroup] instanceURLs	
[instanceURL]	300
Campaign partitions partition[n] Interact	
flowchart	300
Campaign partitions partition[n] Interact	
whiteList [AudienceLevel] DefaultOffers	301
Campaign partitions partition[n] Interact	
whiteList [AudienceLevel] offersBySQL	302
Campaign partitions partition[n] Interact	
whiteList [AudienceLevel] ScoreOverride	302
Campaign partitions partition[n] server	
internal	303
Campaign monitoring	306
Campaign partitions partition[n] Interact	
outboundChannels	308
Campaign partitions partition[n] Interact	
outboundChannels Parameter Data	309
Campaign partitions partition[n] Interact	
Simulateur	309

Chapitre 15. Personnalisation d'offre en temps réel côté client 311

A propos d'Interact Message Connector	311
Installation de Message Connector	312

Création des liens de Message Connector	319
A propos d'Interact Web Connector	322
Installation de Web Connector sur le serveur d'exécution	323
Installation de Web Connector en tant qu'application Web distincte	323
Configuration du Web Connector.	325
Utilisation de la page d'administration de Web Connector	338
Exemple de page Web Connector.	338

Chapitre 16. Intégration d'Interact et de Digital Recommendations. 343

Présentation de l'intégration Interact avec Digital Recommendations	343
Prérequis d'intégration	344
Configuration d'une offre pour l'intégration Digital Recommendations	345
Utilisation de l'exemple de projet d'intégration	346

Chapitre 17. Intégration d'Interact et de Digital Data Exchange 353

Conditions préalables	353
Intégration d'IBM Interact à votre site Web à l'aide de IBM Digital Data Exchange.	353
Balises Interact dans Digital Data Exchange	354
End Session	355
Get Offers	355
Load Library	356
Post Event	356
Set Audience	356
Start Session.	357
Exemple de paramétrage des balises.	357
Vérifiez la configuration de votre intégration	361

Chapitre 18. Configuration de passerelles pour des messages déclenchés 363

Utilisation d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange	363
Utilisation d'IBM Interact Outbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange	372
Utilisation d'IBM Interact Outbound Gateway for IBM Mobile Push Notification	375
Utilisation d'IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud	377
Ajout d'un répartiteur pour l'intégration de passerelle.	378
Ajout d'une passerelle pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud	378
Ajout d'un gestionnaire de canal pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud	380
Ajout d'un canal sortant pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud	381
Configuration du mailing transactionnel avec IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud	381

Avant de contacter le support technique d'IBM 383

Remarques 385

Marques	387
Règles de confidentialité et conditions d'utilisation	387

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Chapitre 1. Administration d'IBM Interact

Lorsque vous administrez Interact, vous configurez et gérez les utilisateurs et les rôles, les sources de données et les fonctionnalités facultatives des produits. Vous surveillez et gérez également les environnements de conception et d'exécution. Des interfaces de programme d'application (API) spécifiques aux produits sont à votre disposition.

L'administration d'Interact comporte plusieurs tâches. Ces tâches sont notamment les suivantes (liste non limitative) :

- Maintenance des utilisateurs et des rôles
- Maintenance des sources de données
- Configuration des fonctionnalités facultatives de proposition d'offre dans Interact
- Contrôle et gestion des performances de l'environnement d'exécution

Avant de commencer à administrer Interact, vous devez vous familiariser avec plusieurs grands concepts concernant le fonctionnement d'Interact pour pouvoir travailler plus facilement. Les sections suivantes décrivent les tâches d'administration associées à Interact.

La deuxième partie du Guide d'administration décrit les API disponibles avec Interact :

- API Interact
- API ExternalCallout
- API Learning

Interact : concepts clés

IBM® Interact est un moteur interactif qui cible les offres de marketing personnalisées pour différentes audiences.

Cette section décrit certains concepts clés que vous devez comprendre avant de commencer à utiliser Interact.

Niveau d'audience

Un niveau d'audience correspond à une collection d'identifiants pouvant être ciblés par une campagne. Vous pouvez définir les niveaux d'audience pour cibler l'ensemble d'audiences correct pour votre campagne.

Par exemple, un ensemble de campagnes peut utiliser les niveaux d'audience "Foyer", "Prospect", "Client" et "Compte". Chacun de ces niveaux représente une vue particulière des données marketing disponibles pour une campagne.

Les niveaux d'audience sont en général organisés hiérarchiquement. Illustration avec les exemples précédents :

- Foyer se trouve au sommet de la hiérarchie. Chaque foyer peut inclure plusieurs clients et un ou plusieurs prospects.
- Client vient immédiatement après Foyer dans la hiérarchie. Chaque client peut disposer de plusieurs comptes.
- Compte est situé tout en bas de la hiérarchie.

Il existe d'autres exemples plus complexes de hiérarchies d'audience, notamment dans les environnements business-to-business pour lesquels des niveaux d'audience peuvent exister pour les entreprises, les sociétés, les divisions, les groupes, les individus, les comptes, etc.

Ces niveaux d'audience peuvent avoir des relations différentes les unes par rapport aux autres, par exemple un à un, plusieurs à un, plusieurs à plusieurs. En définissant des niveaux d'audience, vous permettez à ces concepts d'être représentés dans Campaign et aux utilisateurs de gérer les relations entre les différentes audiences à des fins de ciblage. Par exemple, bien que chaque foyer puisse compter plusieurs prospects, il peut être préférable de limiter le publipostage à un seul prospect par foyer.

Environnement de conception

Utilisez l'environnement de conception pour configurer plusieurs composants Interact et déployez-les dans l'environnement d'exécution.

L'environnement de conception est l'environnement dans lequel vous effectuez la plupart de la configuration Interact. Dans l'environnement de conception, vous définissez les événements, les points d'interaction, les segments dynamiques et les règles de traitement. Après avoir configuré ces composants, vous les déployez dans l'environnement d'exécution.

L'environnement de conception est installé avec l'application Web Campaign.

Événements

Un événement est une action effectuée par un visiteur et qui déclenche une action dans l'environnement d'exécution. Voici des exemples d'événement : le placement d'un visiteur dans un segment, la présentation d'une offre ou la consignation de données.

Les événements sont d'abord créés dans un canal interactif et ensuite déclenché par un appel à l'API Interact à l'aide de la méthode `postEvent`. Un événement peut conduire à une ou plusieurs des actions suivantes définies dans l'environnement de conception Interact :

- **Déclencher la resegmentation** : l'environnement d'exécution exécute tous les diagrammes temps réel pour le niveau d'audience courant qui est à nouveau associé au canal interactif, avec les données courantes disponibles dans la session du visiteur.

Lorsque vous concevez votre interaction, sauf si vous indiquez un diagramme spécifique, une action de resegmentation exécute tous les diagrammes temps réel qui sont associés à ce canal interactif à nouveau avec le niveau d'audience courant, et que toute demande d'offres est en attente tant que tous les diagrammes ne sont pas terminés. Une resegmentation excessive au cours d'une seule visite peut avoir un impact négatif visible par le client sur les performances du point de contact.

Placez le client dans de nouveaux segments si de nouvelles données significatives ont été ajoutées à l'objet session d'exécution, comme de nouvelles données provenant de demandes de l'API Interact (changement de l'audience) ou d'actions du client (ajout de nouveaux articles à une liste d'envies ou à un panier).

- **Journaliser le contact de l'offre** : l'environnement d'exécution signale les offres recommandées pour que le service de base de données consigne les offres dans l'historique des contacts.

Pour les intégrations Web, consignez le contact de l'offre dans l'appel dans lequel vous demandez des offres afin de limiter le nombre de demandes entre le point de contact et le serveur d'exécution.

Si le point de contact ne renvoie pas les codes de traitement pour les offres qu'Interact a proposé au visiteur, l'environnement d'exécution journalise la dernière liste d'offres recommandées.

- **Journaliser l'acceptation de l'offre** : l'environnement d'exécution signale l'offre sélectionnée pour que le service de base de données la consigne dans l'historique des réponses.
- **Journaliser le refus de l'offre** : l'environnement d'exécution signale l'offre sélectionnée pour que le service de base de données la consigne dans l'historique des réponses.
- **Déclencher l'expression utilisateur** : une *action d'expression* est une action que vous pouvez définir à l'aide de macros Interact, notamment des fonctions, des variables, des opérateurs et EXTERNALCALLOUT. Vous pouvez attribuer la valeur de retour de l'expression à n'importe quel attribut de profil.
Lorsque vous cliquez sur l'icône d'édition à côté de l'option Déclencher l'expression utilisateur, la boîte de dialogue d'édition Expression utilisateur standard, dans laquelle vous pouvez spécifier le niveau d'audience, le nom de zone facultatif à associer aux résultats et la définition de l'expression elle-même, s'affiche.
- **Déclencher le ou les événements** : vous pouvez utiliser l'action Déclencher le ou les événements pour entrer un nom d'événement que cette action doit déclencher. Si vous entrez un événement qui est déjà défini, cet événement est déclenché lorsque l'action est exécutée. Si le nom d'événement que vous entrez n'existe pas, cette action entraîne la création de cet événement avec l'action spécifiée.

Vous pouvez également utiliser des événements pour déclencher des actions définies par la méthode `postEvent`, incluant la journalisation des données dans une table, l'inclusion de données dans l'apprentissage ou le déclenchement de diagrammes individuels.

Les événements peuvent être organisés en catégories pour une raison de commodité dans l'environnement de conception. Ces catégories n'ont aucun rôle fonctionnel dans l'environnement d'exécution.

Canaux interactifs

Utilisez les canaux interactifs dans Interact pour coordonner tous les objets, les données et les ressources serveur nécessaires au marketing interactif.

Un canal interactif est une représentation dans Campaign d'un point de contact lorsque la méthode de l'interface est une boîte de dialogue interactive. Cette représentation logicielle permet de coordonner tous les objets, données et ressources de serveur nécessaires au marketing interactif.

Un canal interactif est un outil que vous utilisez pour définir des événements et des points d'interaction. Vous pouvez également accéder aux rapports d'un canal interactif à partir de l'onglet Analyse de ce canal interactif.

Les canaux interactifs contiennent également des affectations de serveurs d'exécution de production et de transfert. Vous pouvez créer plusieurs canaux interactifs pour organiser vos événements et points d'interaction si vous ne

disposez que d'un jeu de serveurs d'exécution de production et de transfert, ou pour répartir vos événements et points d'interaction en fonction du système en relation avec les clients.

Diagrammes temps réel

Utilisez les diagrammes interactifs pour diviser vos clients en segments et affecter un profil à un segment.

Un diagramme temps réel est associé à diagramme de traitement par lots Campaign mais présente de légères différences. Les diagrammes temps réel exécutent la même fonction principale que les diagrammes par lots : ils divisent vos clients en groupes appelés segments. Toutefois, dans le cas des diagrammes temps réel, ces groupes sont des segments dynamiques. Interact utilise ces diagrammes temps réel pour affecter un profil à un segment lorsqu'un comportemental ou système indique qu'une resegmentation du visiteur est nécessaire.

Les diagrammes temps réel contiennent un sous-ensemble des processus de diagrammes par lots ainsi que plusieurs processus qui leur sont propres.

Remarque : Les diagrammes temps réel peuvent être créés uniquement dans une session Campaign.

Points d'interaction

Un point d'interaction est un emplacement de votre point de contact où vous souhaitez présenter une offre.

Les points d'interaction contiennent des éléments de remplissage par défaut lorsque l'environnement d'exécution ne possède pas d'autre contenu éligible à présenter. Les points d'interaction peuvent être organisés en zones.

Offres

Une offre représente un message marketing unique pouvant être livré de différentes façons.

Dans Campaign, vous pouvez créer des offres qui seront utilisées dans une ou plusieurs campagnes.

Une offre peut être réutilisée :

- Dans différentes campagnes
- A différents points dans le temps
- Pour différents groupes de personnes (cibles)
- En tant que "versions" différentes en variant ses zones paramétrées

Vous affectez des offres aux points d'interaction dans les points tactiles présentés aux visiteurs.

Profils

Un profil correspond à un ensemble de données client utilisées par l'environnement d'exécution. Ces données peuvent être un sous-ensemble des données client disponibles dans votre base de données client, de données collectées en temps réel ou une combinaison des deux.

Les données sont utilisées aux fins suivantes :

- Affectation d'un client à un ou plusieurs segments dynamiques dans des scénarios d'interaction en temps réel.

Vous devez disposer d'un ensemble de données de profil pour chaque niveau d'audience selon lequel vous souhaitez segmenter. Par exemple, si vous segmentez en fonction du lieu, vous pouvez choisir de n'inclure que le code postal du client parmi les informations d'adresse dont vous disposez.

- Personnalisation d'offres
- Comme attributs à suivre pour l'apprentissage

Par exemple, vous pouvez configurer Interact pour qu'il surveille l'état-civil d'un visiteur et le nombre de visiteurs correspondant à chaque état-civil qui acceptent une offre spécifique. L'environnement d'exécution peut alors exploiter ces informations pour affiner la sélection des offres.

Ces données sont en lecture seule pour l'environnement d'exécution.

Environnement d'exécution

L'environnement d'exécution se connecte à votre point de contact et effectue des interactions. L'environnement d'exécution peut être constitué d'un ou plusieurs serveurs d'exécution connectés à un point de contact.

L'environnement d'exécution utilise les informations déployées à partir de l'environnement de conception en combinaison avec l'API Interact pour présenter les offres à votre point de contact.

Sessions d'exécution

Il existe une session d'exécution sur le serveur d'exécution pour chaque visiteur de votre point de contact. Cette session contient toutes les données du visiteur que l'environnement d'exécution utilise pour affecter les visiteurs à des segments et pour recommander des offres.

Vous créez une session d'exécution à l'aide de l'appel `startSession`.

Points de contact

Un point de contact est une application ou un emplacement à partir desquels vous pouvez interagir avec un client. Un point de contact peut correspondre à un canal dans lequel le client est à l'origine du contact (interaction « entrante ») ou dans lequel vous contactez le client (interaction « sortante »).

Les sites Web et les applications de centre d'appels en sont des exemples courants. Avec l'API Interact, vous pouvez intégrer Interact à vos points de contact pour présenter des offres aux clients en fonction de leur action dans le point de contact. Les points de contact sont également appelés des systèmes en relation directe avec le client (CFS).

Règles de traitement

Les règles de traitement permettent d'affecter une offre à un segment dynamique. Ces affectations sont soumises à des contraintes supplémentaires imposées par la zone personnalisée que vous associez à l'offre dans la règle de traitement.

Par exemple, vous pouvez affecter un ensemble d'offres à un segment dynamique dans la zone de « connexion » et un ensemble d'offres différent pour le même


segment dans la zone de « l'après-vente ». Les règles de traitement sont définies dans l'onglet Stratégie d'interaction d'une campagne.

Chaque règle de traitement possède également un score marketing. Si un client est associé à plusieurs segments, et qu'il est donc concerné par plusieurs offres, les scores marketing permettent de définir l'offre qui soit être suggérée par Interact. Les offres que l'environnement d'exécution peut suggérer peuvent être influencées par un module d'apprentissage, une liste de suppression d'offres et des affectations d'offres individuelles ou globales.

Architecture Interact

L'environnement Interact comprend au moins deux composants principaux, l'environnement de conception et l'environnement d'exécution. Vous pouvez aussi avoir des serveurs d'exécution de test en option.

La figure ci-dessous présente une architecture de haut niveau.



L'environnement de conception est l'emplacement où vous effectuez la plupart de la configuration Interact. L'environnement de conception est installé avec l'application Web Campaign et fait référence aux tables système Campaign et vos bases de données client. Vous utilisez l'environnement de conception pour définir les points d'interaction et les événements que vous utilisez avec l'API.

Après avoir conçu et configuré la façon dont vous voulez que l'environnement d'exécution gère les interactions client, vous pouvez déployer ces données sur un groupe de serveurs de transfert à des fins de test, ou un groupe de serveurs d'exécution de production pour l'interaction client en temps réel.

L'API Interact fournit la connexion entre votre point de contact et le serveur d'exécution. Vous référencez les objets (points d'interaction et événements) créés dans l'environnement de conception à l'aide de l'API Interact et les utilisez pour demander des informations au serveur d'exécution.

Considérations réseau Interact

Une installation de production d'Interact concerne au moins deux machines. Dans un environnement de production traitant de gros volumes, avec plusieurs serveurs d'exécution Interact et des bases de données distribuées, votre installation peut englober plusieurs dizaines de machines.

Pour obtenir des performances optimales, vous devez prendre en compte plusieurs exigences de topologie de réseau.

- Si votre mise en oeuvre de l'API Interact démarre et termine les sessions dans le même appel, par exemple :

```
executeBatch(startSession, getOffers, postEvent, endSession)
```

vous n'avez pas besoin d'activer la persistance des sessions (sticky sessions) entre l'équilibreur de charge et les serveurs d'exécution Interact. Vous pouvez configurer la gestion de session des serveurs d'exécution Interact pour le type de cache local.

- Si votre mise en oeuvre de l'API Interact utilise plusieurs appels pour démarrer et terminer les sessions, par exemple :

```
startSession  
.  
.  
.  
executeBatch(getOffers, postEvent)  
.  
.  
.  
endSession
```

et que vous utilisez un équilibreur de charge pour vos serveurs d'exécution Interact, vous devez activer une persistance quelconque pour l'équilibreur de charge (les "sticky sessions"). Si cela n'est pas possible, ou si vous n'utilisez pas d'équilibreur de charge, configurez la gestion de session des serveurs Interact pour un cacheType distribué. Si vous utilisez un cache distribué, tous les serveurs d'exécution Interact doivent pouvoir communiquer via la multidiffusion. Vous devrez peut-être régler votre réseau de sorte que la communication entre les serveurs Interact utilisant les mêmes adresse IP et port de multidiffusion n'entravent pas les performances du système. Un équilibreur de charge avec des sessions persistantes ("sticky sessions") donne de meilleures performances qu'un cache distribué.

- La mise en cache distribuée entre plusieurs groupes de serveurs n'est pas prise en charge.
- Placez les serveurs Interact de votre votre environnement d'exécution, Marketing Platform, les équilibreurs de charge, et le point de contact dans le même emplacement géographique pour obtenir des performances optimales. La phase de conception et celle d'exécution peuvent se situer dans des emplacements géographiques différents, mais vous devez dans ce cas vous attendre à un déploiement lent.
- Vous devez disposer d'une connexion réseau haut débit (au moins 1 Go) entre le groupe de serveurs de production Interact et son point de contact associé.
- La phase de conception nécessite un accès http ou https pour que l'exécution termine les tâches de déploiement. Tous les pare-feux ou d'autres applications réseau doivent être configurés pour permettre le déploiement. Il peut être nécessaire d'étendre la durée du délai d'attente HTTP entre l'environnement de conception et l'environnement d'exécution si vous avez des déploiements volumineux.
- Le module de l'historique des contacts et des réponses nécessite d'accéder à la base de données de la phase de conception (tables système Campaign) ainsi que d'accéder à la base de données d'exécution (tables d'exécution Interact). Vous

devez configurer vos bases de données et votre réseau de façon appropriée pour que ce transfert de données puisse se produire.

Dans une installation de test ou de transfert, vous pouvez installer les phases de conception et d'exécution Interact sur la même machine. Ce scénario n'est pas recommandé dans un environnement de production.

Ports de serveur et sécurité des réseaux Interact

Configurez Interact pour sécuriser vos ports de serveur.

Ports d'exécution Interact

Certains de ces ports peuvent être fermés, ou ne sont pas requis par toutes les installations Interact, selon votre configuration.

Port de serveur d'application Interact pour HTTP

Port par défaut sur lequel les requêtes Interact sont gérées.

Port de serveur d'application Interact pour HTTPS

Port SSL par défaut sur lequel les requêtes Interact sont gérées.

Port Interact systemTablesDataSource

Voir la configuration JDBC de la source de données dans Marketing Platform.

Port Interact learningTablesDataSource

Voir la configuration JDBC de la source de données dans Marketing Platform.

Port Interact contactAndResponseHistoryDataSource

Voir la configuration JDBC de la source de données dans Marketing Platform.

Port Interact prodUserDataSource

Voir la configuration JDBC de la source de données dans Marketing Platform.

Port Interact testRunDataSource

Voir la configuration JDBC de la source de données dans Marketing Platform.

Port de communication d'extraction, transformation et chargement

Configurez ce port dans **Interact | ETL | patternStateETL | communicationPort** dans les propriétés de configuration.

Port de multidiffusion EHCACHE

Configurez ce port dans **Interact | cacheManagement | Cache | Managers | EHCACHE | Parameter Data | multicastPort** dans les propriétés de configuration lorsque le mode de mise en cache est distribué.

Port de catalogue ExtremeScale

Configurez ce port dans **Interact | Cache Managers | Extreme Scale | Parameter Data | catalogURLs** dans les propriétés de configuration.

Port de surveillance JMX Interact

Configurez ce port dans **Interact | monitoring | port** dans les propriétés de configuration ou exécutez `-Dinteract.jmx.monitoring.port=portNumber`.

Port Interact WebConnector

Ce port est généralement le même que le port de serveur Interact, mais il est modifiable dans `jsconnector.xml`.

Pour les ports des produits intégrés Interact, voir la documentation de ces produits.

La surveillance JMX n'est pas requise pour la fonctionnalité Interact classique. Elle est cependant utilisée pour le diagnostic et la surveillance.

L'accès au port JMX peut être désactivé dans la configuration Interact ou limité à une adresse IP spécifique via la configuration de pare-feu. Cette opération est recommandée en raison de la vulnérabilité de JMX récemment prouvée dans la bibliothèque commune Apache tierce partie.

La fonctionnalité à distance JMX dans Apache Geronimo 3.x (versions antérieures à 3.0.1), telle qu'utilisée dans IBM WebSphere Application Server (WAS) Community Edition 3.0.0.3 et d'autres produits, n'implémente pas correctement le chargeur de classe RMI, ce qui permet aux agresseurs à distance d'exécuter du code arbitraire à l'aide du connecteur JMX pour envoyer un objet corps de métier sérialisé. Voir <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21643282>.

Ports de conception Interact

Certains de ces ports peuvent être fermés, ou ne sont pas requis par toutes les installations Interact, selon votre configuration.

Port de serveur d'application Campaign pour HTTP

Port par défaut sur lequel les requêtes Interact sont gérées.

Port de serveur d'application Campaign pour HTTPS

Port SSL par défaut sur lequel les requêtes Interact sont gérées.

Port d'écoute Campaign

Port utilisé en interne par Campaign pour accepter les connexions du client Web.

Autres ports de conception Campaign

Pour plus d'informations sur ces ports, voir la documentation Campaign.

Port du connecteur JMX Campaign

Configurez ce port dans **Campaign | monitoring | port** dans les propriétés de configuration pour la surveillance de l'historique des réponses de contact uniquement.

Port du serveur de surveillance opérationnel Campaign

Configurez ce port dans **Campaign | monitoring | serverURL** dans les propriétés de configuration.

Connexion à IBM Marketing Software

Utilisez la procédure ci-dessous pour vous connecter à IBM Marketing Software.

Avant de commencer

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Une connexion Intranet (réseau) permettant d'accéder à votre serveur IBM Marketing Software.
- Un navigateur pris en charge installé sur votre ordinateur.

- Un nom d'utilisateur et un mot de passe permettant de se connecter à IBM Marketing Software.
- Adresse URL permettant d'accéder à IBM Marketing Software sur votre réseau.

L'adresse URL est la suivante :

`http:// host.domain.com:port/unica`

où

host est la machine où Marketing Platform est installé.

domain.com est le domaine dans lequel réside la machine hôte.

port est le numéro de port sur lequel le serveur d'application Marketing Platform écoute.

Remarque : La procédure suivante suppose que vous êtes connecté avec un compte disposant d'un accès Admin à Marketing Platform.

Procédure

Accédez à l'URL d'IBM Marketing Software à l'aide de votre navigateur.

- Si IBM Marketing Software est configuré pour s'intégrer à Windows Active Directory ou une plateforme de contrôle d'accès Web et que vous êtes connecté à ce système, la page du tableau de bord par défaut s'affiche. Votre connexion est terminée.
- Si l'écran de connexion s'affiche, connectez-vous à l'aide des droits d'administrateur par défaut. Dans un environnement à partition unique, utilisez l'identifiant `asm_admin` et le mot de passe `password`. Dans un environnement à plusieurs partitions, utilisez l'identifiant `platform_admin` et le mot de passe `password`.
Vous êtes invité à changer de mot de passe. Vous pouvez réutiliser le mot de passe existant, mais pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'en choisir un nouveau.
- Si IBM Marketing Software est configurée pour utiliser une connexion SSL, il vous sera éventuellement demandé lors de votre première connexion d'accepter un certificat de sécurité numérique. Cliquez sur **Oui** pour accepter le certificat.

Si votre connexion aboutit, IBM Marketing Software affiche la page du tableau de bord par défaut.

Résultats

Avec les autorisations par défaut affectées aux comptes administrateur Marketing Platform, vous pouvez administrer les comptes utilisateur et la sécurité en utilisant les options répertoriées dans le menu **Paramètres**. Pour effectuer les tâches d'administration de niveau supérieur d'IBM Marketing Software, vous devez vous connecter avec l'identifiant **platform_admin**.

Chapitre 2. Configuration des utilisateurs

Dans Interact, vous devez configurer deux ensembles d'utilisateurs : les utilisateurs de l'environnement d'exécution et les utilisateurs de l'environnement de conception.

- **Les utilisateurs de l'environnement d'exécution** sont créés dans Marketing Platform qui est configuré pour fonctionner avec les serveurs d'exécution.
- **Les utilisateurs de la phase de conception** sont les utilisateurs de Campaign. Configurez la sécurité pour les différents membres de votre équipe de conception comme pour Campaign.

Configuration de l'utilisateur de l'environnement d'exécution

Une fois que vous avez installé Interact, vous devez configurer au moins un utilisateur Interact ; l'utilisateur de l'environnement d'exécution. Les utilisateurs de l'environnement d'exécution sont créés dans Marketing Platform.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'utilisateur de l'environnement d'exécution permet d'accéder aux tables d'exécution. L'utilisateur de l'environnement d'exécution correspond au nom d'utilisateur et au mot de passe que vous utilisez pour déployer des canaux interactifs. Le serveur d'exécution utilise l'authentification JDBC du serveur d'applications Web pour les données d'identification de la base de données. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de sources de données de l'environnement d'exécution à l'utilisateur de l'environnement d'exécution.

Un utilisateur LDAP et tout utilisateur de plateforme peuvent déployer un canal interactif. Le rôle InteractAdminRole n'est pas requis pour déployer le canal interactif.

Lorsque vous créez des utilisateurs d'environnement d'exécution :

- Si vous avez des instances distinctes de Marketing Platform pour chaque serveur d'exécution, vous devez créer le même utilisateur et le même mot de passe sur chacune des instances. Tous les serveurs d'environnement d'exécution appartenant au même groupe de serveurs doivent partager les mêmes données d'identification.
- Si vous utilisez un utilitaire de chargement de base de données, vous devez définir les tables d'exécution en tant que source de données avec les données d'identification de connexion pour l'environnement d'exécution dans vos propriétés de configuration sous Interact > general > systemTablesDataSource.
- Si vous activez la sécurité pour la surveillance JMX avec le protocole JMXMP, vous aurez peut-être besoin d'un utilisateur distinct pour la sécurité de la surveillance JMX.

Pour les étapes de création des utilisateurs d'environnement d'exécution, reportez-vous à la documentation Marketing Platform.

Configuration des utilisateurs de l'environnement de conception

Les utilisateurs de l'environnement de conception sont les utilisateurs Campaign. Vous configurez les utilisateurs de l'environnement de conception de la même manière que vous configurez les droits d'utilisation dans Campaign.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Certains utilisateurs de l'environnement de conception ont également besoin de certains droits Campaign tels que les macros personnalisées.

Lorsque vous créez des utilisateurs d'environnement de conception :

- Si des utilisateurs Campaign sont autorisés à éditer les diagramme temps réel, octroyez-leur l'accès à la source de données des tables d'exécution de test.
- Si vous avez installé et configuré Interact, les options supplémentaires suivantes sont disponibles pour la Stratégie globale et les nouvelles stratégies.
-

Catégorie	Droits d'accès
Campagnes	<ul style="list-style-type: none">• Afficher les stratégies d'interaction des campagnes : possibilité d'afficher, mais pas de changer, les onglets de stratégie d'interaction dans une campagne.• Editer des stratégies d'interaction de campagnes : possibilité de changer les onglets de stratégie d'interaction, et notamment les règles de traitement.• Supprimer des stratégies d'interaction de campagnes : possibilité de supprimer des onglets de stratégie d'interaction des campagnes. La suppression d'un onglet de stratégie d'interaction est limitée si la stratégie d'interaction a été incluse dans un déploiement de canal interactif.• Ajouter des stratégies d'interaction de campagnes : possibilité de créer des onglets de stratégie d'interaction dans une campagne.• Lancer Lancer des déploiements de stratégie d'interaction de campagnes : possibilité de marquer un onglet de stratégie d'interaction pour le déploiement ou l'annulation du déploiement.
Canaux interactifs	<ul style="list-style-type: none">• Déploiement de canaux interactifs : possibilité de déployer un canal interactif dans les environnements d'exécution Interact.• Editer les canaux interactifs : possibilité de changer l'onglet Récapitulatif des canaux interactifs.• Supprimer des canaux interactifs : possibilité de supprimer des canaux interactifs. La suppression des canaux interactifs est limitée si le canal interactif a été déployé.• Afficher des canaux interactifs : possibilité d'afficher, mais pas de modifier les canaux interactifs.• Ajouter des canaux interactifs : possibilité de créer des canaux interactifs.• Afficher des rapports sur les canaux interactifs : possibilité d'afficher l'onglet analyse du canal interactif.• Ajouter des objets enfants aux canaux interactifs : possibilité d'ajouter des points d'interaction, des zones, des événements et des catégories.

Catégorie	Droits d'accès
Sessions	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher des diagrammes temps réel : possibilité d'afficher un diagramme temps réel dans une session. • Ajouter des diagrammes temps réel : possibilité de créer des diagrammes temps réel dans une session. • Editer des diagrammes temps réel : possibilité de changer des diagrammes temps réel. • Supprimer des diagrammes temps réel : possibilité de supprimer des diagrammes temps réel. La suppression des diagrammes temps réel est limitée si le canal interactif auquel le diagramme temps réel est affecté a été déployé. • Copier des diagrammes interactifs : possibilité de copier des diagrammes interactifs. • Tester des diagrammes temps réel : possibilité de lancer l'exécution de test pour un diagramme temps réel. • Réviser des diagrammes temps réel : possibilité d'afficher un diagramme temps réel et d'ouvrir les processus pour voir les paramètres, mais pas d'effectuer des modifications. • Déployer des diagrammes temps réel : possibilité de marquer des diagrammes temps réel pour le déploiement ou l'annulation du déploiement.

Exemple de permissions dans un environnement de conception

Cet exemple répertorie les droits octroyés à deux rôles différents ; un pour les utilisateurs qui créent des diagrammes temps réel et l'autre pour les utilisateurs qui définissent des stratégies d'interaction.

Rôle du diagramme temps réel

Cette table illustre les droits octroyés au rôle du diagramme temps réel :

Catégorie	Droit d'accès
Macro personnalisée	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter des macros personnalisées • Modifier des macros personnalisées • Utiliser des macros personnalisées
Zone dérivée	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter des zones dérivées • Editer des zones dérivées • Utiliser des zones dérivées
Modèle de diagramme	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coller des modèles
Modèle de segment	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter des segments • Editer des segments

Catégorie	Droit d'accès
Session	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le récapitulatif des sessions • Afficher des diagrammes temps réel • Ajouter des diagrammes temps réel • Modifier des diagrammes temps réel • Copier des diagrammes temps réel • Tester des diagrammes temps réel • Déployer des diagrammes temps réel

Rôle de stratégie d'interaction

Cette table illustre les droits octroyés au rôle de la stratégie d'interaction :

Catégorie	Droit d'accès
campagne	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher récapitulatif de la campagne • Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne • Afficher les stratégies d'interaction des campagnes • Modifier des stratégies d'interaction de campagnes • Ajouter des stratégies d'interaction de campagnes • Lancer des déploiements de stratégie d'interaction de campagne
Offer	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le résumé des offres
Modèle de segment	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le récapitulatif des segments
Session	<p>Le rôle utilisateur possède les droits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réviser des diagrammes temps réel

Chapitre 3. Gestion des sources de données Interact

Interact nécessite plusieurs sources de données pour fonctionner correctement. Certaines sources de données contiennent les informations dont Interact a besoin pour fonctionner, d'autres sources de données contiennent vos données.

Les sections suivantes décrivent les sources de données Interact, y compris les informations dont vous avez besoin pour les configurer correctement, et des suggestions pour leur maintenance.

Sources de données Interact

Interact nécessite plusieurs ensembles de données pour fonctionner. Les ensembles de données sont stockés et extraits de sources de données et les sources de données que vous configurez dépendent des fonctions Interact que vous activez.

- **Tables système Campaign.** En plus de toutes les données de Campaign, les tables système Campaign contiennent des données des composants Interact que vous créez dans l'environnement de conception, tels que les règles de traitement et les canaux interactifs. L'environnement de conception et les tables système Campaign utilisent la même base de données physique et le même schéma.
- **Tables d'exécution** (`systemTablesDataSource`). Cette source de données contient les données de déploiement de l'environnement de conception, les tables de transfert de l'historique des contacts et des réponses, et les statistiques d'exécution.
- **Tables des profils** (`prodUserDataSource`). Cette source de données contient les données client, au delà des informations rassemblées en temps réel, qui sont requises par les diagrammes interactifs pour placer correctement les visiteurs dans des segments dynamiques. Si vous faites appel entièrement aux données en temps réel, vous n'avez pas besoin de tables de profil. Si vous utilisez des tables de profil, vous devez disposer d'au moins une table de profil public par niveau d'audience utilisé par le canal interactif.


Les tables de profil peuvent également contenir les tables utilisées pour enrichir la proposition d'offres, y compris les tables de suppression d'offre, la substitution de score, et affectation d'offre globale et individuelle.

- **Tables d'exécution de test** (`testRunDataSource`). Cette source de données contient un exemple de toutes les données requises par les diagrammes interactifs pour placer les visiteurs dans des segments, y compris les données imitant les éléments collectés en temps réel pendant une interaction. Ces tables sont nécessaires pour le groupe de serveurs désigné en tant que groupe de serveurs d'exécution de test pour l'environnement de conception uniquement.
- **Tables d'apprentissage** (`learningTablesDataSource`). Cette source de données contient toutes les données recueillies par l'utilitaire d'auto-apprentissage. Ces tables peuvent inclure une table qui définit les attributs dynamiques. Si vous n'utilisez pas l'apprentissage ou utilisez un utilitaire d'apprentissage externe que vous créez, vous n'avez pas besoin de tables d'apprentissage.
- **Historique des contacts et des réponses pour les réponses intersessions** (`contactAndResponseHistoryDataSource`). Cette source de données contient les tables d'historique de contacts Campaign ou une copie de ces tables. Si vous n'utilisez pas la fonctionnalité de réponse intersessions, vous n'avez pas besoin de configurer ces tables d'historique des contacts.

Bases de données et applications

Les sources de données que vous créez pour utilisation avec Interact peuvent également être utilisées pour échanger ou partager des données avec d'autres applications IBM Marketing Software.

Le diagramme suivant illustre les sources de données Interact et leurs liens aux applications IBM Marketing Software.



- Campaign et le groupe de serveurs d'exécution de test accèdent aux tables d'exécution de test.
- Les tables d'exécution de test sont utilisées pour tester les exécutions de diagramme temps réel uniquement.
- Lorsque vous utilisez un serveur d'exécution pour tester un déploiement, y compris les API Interact de, le serveur d'exécution utilise les tables de profil pour les données.
- Si vous configurez le module d'historique des réponses et des contacts, le module utilise un processus ETL (extraction, transformation et chargement) en arrière-plan pour transférer les données des tables de transfert d'exécution vers les tables de l'historique des réponses et des contacts Campaign.
- La fonction de production de rapports interroge les données à partir des tables d'apprentissage, des tables d'exécution et des tables système Campaign pour afficher des rapports dans Campaign.

Vous devez configurer les environnements d'exécution de test à utiliser un autre ensemble de tables que vos environnements d'exécution de production. Avec les tables distinctes pour le transfert et la production, vous pouvez conserver vos résultats de test séparément de vos résultats réels. Le module de l'historique des contacts et des réponses insère toujours ces données dans les tables de l'historique des contacts et des réponses de Campaign (Campaign ne comporte pas de tables de l'historique des contacts et des réponses pour le test). Si vous avez des tables d'apprentissage distinctes pour l'environnement d'exécution de test, et vous

souhaitez voir les résultats dans des rapports, vous avez besoin d'une instance distincte d'IBM Cognos BI pour exécuter les rapports d'apprentissage de l'environnement de test.

Tables système Campaign

Lorsque vous installez l'environnement de conception Interact, vous pouvez également créer de nouvelles tables spécifiques à Interact dans les tables système Campaign. Les tables que vous créez dépendent des fonctions Interact que vous activez.

Si vous activez le module d'historique des réponses et des contacts, le module copie l'historique des réponses et des contacts depuis les tables de transfert des tables d'exécution vers les tables de l'historique des réponses et des contacts dans les tables système Campaign. Les tables par défaut sont UA_ContactHistory, UA_DtlContactHist et UA_ResponseHistory, mais le module d'historique des réponses et des contacts utilise n'importe lesquelles des tables qui sont mappées dans Campaign pour les tables de l'historique des réponses et des contacts.

Si vous utilisez les tables d'offres globales et les tables de substitution de score pour les offres affectées, vous devrez peut-être remplir la table UACI_ICBatchOffers dans les tables système Campaign si vous utilisez des offres non contenues dans les règles de traitement du canal interactif.

Tables d'exécution

Si plusieurs niveaux d'audience sont définis, vous devez créer des tables de transfert pour les données de l'historique des contacts et des réponses pour chaque niveau d'audience.


Les scripts SQL créent les tables suivantes pour le niveau d'audience par défaut :

- UACI_CHStaging
- UACI_CHOfferAttrib
- UACI_RHStaging

Vous devez créer des copies de ces trois tables pour chacun de vos niveaux d'audience dans les tables d'exécution.

Si vos tables d'historique des contacts et de réponse Campaign comportent des zones définies par l'utilisateur, vous devez créer les mêmes noms et types de zones dans les tables UACI_CHStaging et UACI_RHStaging. Vous pouvez remplir ces zones lors de l'exécution en créant des paires nom/valeur du même nom dans les données de session. Par exemple, vos tables de l'historique des contacts et des réponses contiennent la zone catalogID. Vous devez ajouter la zone catalogID aux tables UACI_CHStaging et UACI_RHStaging. Ensuite, l'API Interact renseigne cette zone en définissant un paramètre d'événement en tant que paire valeur-nom nommée catalogID. Les données de session peuvent être fournies par la table de profils, les données temporelles, l'apprentissage, ou l'API Interact.

Le diagramme suivant illustre les tables d'échantillon pour les niveaux d'audience Aud1 et Aud2. Ce diagramme ne contient pas toutes les tables de la base de données d'exécution.



Toutes les zones des tables sont obligatoires. Vous pouvez modifier IDConsommateur et UserDefinedFields en fonction de vos tables de l'historique des nombres des contacts et des réponses Campaign.

Tables d'exécution de test

Les tables d'exécution de test sont utilisées pour tester des diagrammes temps réel uniquement. Les exécutions de test des diagrammes temps réel doivent tester votre logique de segmentation. Il vous suffit de configurer une seule base de données d'exécution de test pour votre installation Interact. Les tables d'exécution de test n'ont pas besoin de se trouver dans une base de données autonome. Vous pourriez, par exemple, utiliser vos tables de données client pour Campaign.

L'utilisateur de la base de données associée aux tables d'exécution de test doit disposer des privilèges CREATE pour ajouter les tables de résultats d'exécution de test.

La base de données d'exécution de test doit contenir toutes les tables mappées dans le canal interactif.

Ces tables doivent contenir des données permettant d'exécuter les scénarios que vous voulez tester dans vos diagrammes temps réel. Par exemple, si votre logique de tri des diagrammes temps réel permet de trier les personnes en segments basés sur le choix effectué dans un système de messagerie vocale, vous devez avoir au moins une ligne pour chaque sélection possible. Si vous créez une interaction qui fonctionne avec un formulaire sur votre site Web, vous devez inclure des lignes représentant les données manquantes ou syntaxiquement incorrectes, par exemple nom@domainecom pour la valeur d'une adresse électronique.

Chaque table d'exécution de test doit contenir au moins la liste des ID du niveau d'audience approprié, et une colonne représentant les données en temps réel que vous prévoyez d'utiliser. Comme les exécutions de test n'ont pas accès aux données en temps réel, vous devez fournir des données d'échantillon pour chaque élément de données en temps réel attendu. Par exemple, si vous souhaitez utiliser des données pouvant être collectées en temps réel, telles que le nom de la dernière page Web visitée, qui est stocké dans l'attribut `lastPageVisited`, ou le nombre d'articles d'un panier d'achat, qui est stocké dans l'attribut `shoppingCartItemCount`, vous devez créer des colonnes portant les mêmes noms, et remplir les colonnes avec des données d'échantillon. Ceci vous permet de tester l'exécution des branches de votre logique de diagramme dont la nature est contextuelle ou comportementale.

Les exécutions de test des diagrammes temps réel ne sont pas optimisées pour traiter des ensembles de données volumineux. Vous pouvez limiter le nombre de lignes utilisées pour l'exécution de test dans le processus d'interaction. Toutefois, le résultat est le premier ensemble de lignes toujours sélectionné. Pour vous assurer que différents ensembles de lignes sont sélectionnés, utilisez différentes vues des tables d'exécution de test.

Pour tester les performances de débit des diagrammes temps réel dans l'environnement d'exécution, vous devez créer un environnement d'exécution de test, y compris une table de profils pour l'environnement de test.

Dans la pratique, vous pouvez avoir besoin de trois ensembles de tables pour les tests : une table d'exécution de test pour tester les diagrammes temps réel, des tables de profil de test pour le groupe de serveurs de test, et un ensemble de tables de profil de production.

Substitution des types de données par défaut utilisés pour les tables créées dynamiquement

L'environnement d'exécution Interact crée de manière dynamique les tables dans deux scénarios distincts : lors de l'exécution d'un test d'un diagramme et lors de l'exécution d'un processus d'instantané qui écrit dans une table n'existant pas déjà. Pour créer ces tables, Interact s'appuie sur des types de données codés en dur pour chaque type de base de données pris en charge.

Vous pouvez substituer les types de données par défaut en créant une table de types de données de remplacement, nommée `uaci_column_types`, dans `testRunDataSource` ou `prodUserDataSource`. Cette table supplémentaire permet à Interact de gérer les cas rares non pris en charge par les types de données codés en dur.

Lorsque la table `uaci_column_types` est définie, Interact utilise les métadonnées pour les colonnes en tant que types de données à utiliser pour toute génération de

table. Si la table `uaci_column_types` n'est pas définie, ou s'il existe des exceptions rencontrées lors de la tentative de lecture de la table, les types de données par défaut sont utilisés.

Au démarrage, le système d'exécution vérifie d'abord le `testRunDataSource` pour la table `uaci_column_types`. Si la table `uaci_column_types` n'existe pas dans `testRunDataSource`, ou si `prodUserDataSource` est d'un autre type de base de données, Interact vérifie alors le `prodUserDataSource` de la table.

Substitution des types de données par défaut

Cette procédure permet de remplacer les types de données par défaut des tables créées dynamiquement.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez redémarrer le serveur d'exécution chaque fois que vous modifiez la table `uaci_column_types`. Prévoyez d'apporter vos modifications de sorte que le redémarrage du serveur affecte le moins possible les opérations.

Procédure

1. Créez une table dans `TestRunDataSource` ou `ProdUserDataSource` avec les propriétés suivantes :

Nom de table : `uaci_column_types`

Noms de colonne :

- `uaci_float`
- `uaci_number`
- `uaci_datetime`
- `uaci_string`

Utilisez le type de données approprié pris en charge par votre base de données pour définir chaque colonne.

2. Redémarrez le serveur d'exécution pour permettre à Interact de reconnaître la nouvelle table.

Types de données par défaut pour les tables créées dynamiquement

Pour chaque base de données prise en charge, utilisée par le système d'exécution Interact, il existe des types de données codés en dur, utilisées par défaut pour les colonnes à virgule flottante, numériques, de date/heure et de chaîne.

Tableau 1. Types de données par défaut pour les tables créées dynamiquement

Base de données	Types de données par défaut
DB2	<ul style="list-style-type: none">• float• bigint• timestamp• varchar
Informix	<ul style="list-style-type: none">• float• int8• DATETIME YEAR TO FRACTION• char2

Tableau 1. Types de données par défaut pour les tables créées dynamiquement (suite)

Base de données	Types de données par défaut
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> • float • number(19) • timestamp • varchar2
Serveur SQL	<ul style="list-style-type: none"> • float • bigint • datetime • nvarchar

Base de données de profil

Le contenu de la base de données de profil dépend entièrement des données dont vous avez besoin pour configurer vos diagrammes temps réel et l'API Interact. Interact exige ou recommande que chaque base de données contienne certaines tables ou données.

La base de données de profil doit contenir ce qui suit :

- Toutes les tables mappées dans le canal interactif.
Ces tables doivent contenir toutes les données requises pour exécuter vos diagrammes temps réel en production. Ces tables doivent être à plat, rationalisées et correctement indexées. Comme il existe un coût en termes de performances pour accéder aux données dimensionnelles, vous devez utiliser un schéma non normalisé chaque fois que possible. Au minimum, vous devez indexer la table de profils dans les zones d'ID de niveau d'audience. S'il existe d'autres zones extraites des tables dimensionnelles, elles doivent être indexées de manière à réduire les temps d'extraction de la base de données. Les ID audience des tables de profil doivent correspondre aux ID audience définis dans Campaign.
- Si vous définissez la propriété de configuration `enableScoreOverrideLookup` sur `true`, vous devez inclure une table de substitution de score pour au moins un niveau d'audience. Vous définissez les noms de table de substitution de score avec la propriété `scoreOverrideTable`.
La table de substitution de score peut contenir des associations client-offre individuelles. Vous pouvez créer une table de substitution de score échantillon, `UACI_ScoreOverride` en exécutant le script SQL `aci_usrtab` sur votre base de données de profil. Vous devez également indexer cette table sur la colonne ID audience.
Si vous définissez propriété `enableScoreOverrideLookup` sur la valeur `false`, vous n'avez pas besoin d'inclure une table de substitution de score.
- Si vous définissez la propriété de configuration `enableDefaultOfferLookup` sur `true`, vous devez inclure la table des offres globales (`UACI_DefaultOffers`). Vous pouvez créer la table des offres globales en exécutant le script SQL `aci_usrtab` sur votre base de données de profil.
La table des offres globales peut contenir des associations client-offre.
- Si vous définissez la propriété de configuration `enableOfferSuppressionLookup` sur `true`, vous devez inclure une table de suppression d'offre pour au moins un niveau d'audience. Vous pouvez définir les noms de table de suppression d'offre avec la propriété `offerSuppressionTable`.


La suppression de la table d'offre peut contenir une ligne pour chaque offre supprimée pour un membre de l'audience, même si une entrée n'est pas requise pour tous les membres. Vous pouvez créer un échantillon de table de suppression d'offre UACI_BlackList en exécutant le script SQL aci_usrtab sur votre base de données de profil.

Si vous définissez propriété enableOfferSuppressionLookup sur la valeur false, vous n'avez pas besoin d'inclure une table de suppression de score.

Une grande quantité de données dans l'une des tables peut dégrader les performances. Pour obtenir des résultats optimaux, placez des index appropriés sur les colonnes des niveaux d'audience pour les tables utilisées lors de l'exécution et qui comportent de grandes quantités de données.

Toutes les propriétés de configuration référencées ci-dessus se trouvent dans la catégorie **Interact > profil** ou **Interact > profil > Niveaux d'audience > AudienceLevel**. Le script SQL aci_usrtab se trouve dans le répertoire ddl du répertoire d'installation de l'environnement d'exécution.

Le diagramme suivant illustre les tables d'échantillon pour l'exécution de test et les bases de données de profil pour les niveaux d'audience Aud1 et Aud2.



Tables d'apprentissage

Si vous utilisez l'auto-apprentissage Interact, vous devez configurer les tables d'apprentissage. Ces tables contiennent toutes les données exploitées par la fonctionnalité d'apprentissage intégré.

Si vous utilisez des attributs d'apprentissage dynamique, vous devez remplir la table UACI_AttributeList.

L'apprentissage implique l'écriture dans des tables de transfert intermédiaire et l'agrégation des informations à partir des tables de transfert vers les tables d'apprentissage. Les propriétés de configuration `insertRawStatsIntervalInMinutes` et `aggregateStatsIntervalInMinutes` dans la catégorie `Interact > offerserving > Built-in Learning Config` déterminent la fréquence de remplissage des tables d'apprentissage.

L'attribut `insertRawStatsIntervalInMinutes` détermine la fréquence à laquelle les informations d'acceptation et de contact de chaque client et de chaque offre sont déplacées de la mémoire vers les tables de transfert, `UACI_OfferStatsTX` et `UACI_OfferTxAll`. Les informations stockées dans les tables de transfert sont agrégées et déplacées vers les tables `UACI_OfferStats` et `UACI_OfferStatsAll` à intervalles réguliers qui sont déterminés par la propriété de configuration `aggregateStatsIntervalInMinutes`.

L'auto-apprentissage `Interact` utilise ces données afin de calculer les scores définitifs des offres.

Historique des contacts pour le suivi de réponse intersession

Si vous activez la fonctionnalité de réponse intersessions, l'environnement d'exécution nécessite un accès en lecture seule aux tables de l'historique des contacts `Campaign`. Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution pour afficher les tables système `Campaign`, ou vous pouvez créer une copie des tables d'historique des contacts de `Campaign`. Si vous créez une copie des tables, vous devez gérer le processus de mise à jour de la copie. Le module de l'historique des contacts et des réponses ne met pas à jour la copie des tables de l'historique des contacts.

Vous devez exécuter le script SQL `aci_crhtab` sur ces tables de l'historique des contacts pour ajouter des tables requises pour la fonctionnalité de suivi de réponse intersession.

Exécution des scripts de base de données pour activer les fonctions

Pour utiliser les fonctions facultatives qui sont disponibles dans , exécutez des scripts de base de données sur la base de données pour créer des tables ou mettre à jour les tables existantes.

Votre installation, à la fois l'environnement de phase de conception et l'environnement d'exécution, inclut des scripts de fonction `ddl`. Les scripts `ddl` ajoutent des colonnes requises à vos tables.

Pour activer ces fonctions facultatives, exécutez le script approprié pour la base de données ou la table indiquée.

`typeBd` est le type de base de données, par exemple `sqlsvr` pour Microsoft SQL Server, `ora` pour Oracle ou `db2` pour IBM DB2.

Utilisez le tableau suivant pour exécuter des scripts de base de données sur la base de données pour créer des tables ou mettre à jour les tables existantes :

Tableau 2. Scripts de base de données

Nom de la fonction	Script de fonction	A exécuter sur	Modification
Offres globales, suppression d'offres et substitution de score	aci_usrtab_typeBD.sql dans <i>Interact_Home\ddl\aci\features\</i> (répertoire d'installation dans l'environnement d'exécution)	Votre base de données de profils (userProdDataSource)	Crée les tables UACI_DefaultOffers, UACI_BlackList et UACI_ScoreOverride.
Score	aci_scoringfeature_typeBD.sql dans <i>Interact_Home\ddl\aci\features\</i> (répertoire d'installation dans l'environnement d'exécution)	Tables de substitution de score dans votre base de données de profils (userProdDataSource)	Ajoute les colonnes LikelihoodScore et AdjExploreScore.
Apprentissage	aci_lrnfeature_typeBD.sql dans <i>Interact_Home\interactDT\ddl\aci\features\</i> (répertoire d'installation dans l'environnement Design time)	Base de données Campaign qui contient vos tables d'historique des contacts	Ajoute les colonnes RTSelectionMethod, RTLearningMode et RTLearningModelID à la table UA_DtlContactHist. Ajoute également les colonnes RTLearningMode et RTLearningModelID à la table UA_ResponseHistory. Ce script est également requis par les fonctions de production de rapports mises à disposition par le package de rapports .

A propos du suivi de l'historique des contacts et des réponses

Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il enregistre l'historique des contacts et des réponses dans les tables de l'historique des contacts et des réponses de Campaign. Les serveurs d'exécution stockent l'historique des contacts et des réponses dans des tables de transfert. Le module de l'historique des contacts et des réponses copie ces données depuis les tables de transfert vers les tables de l'historique des contacts et des réponses de Campaign.

Le module de l'historique des contacts et des réponses fonctionne uniquement si vous définissez les propriétés Campaign > partitions > partition1 > Interact > interactInstalled et contactAndResponseHistTracking > isEnabled de la page Configuration de l'environnement de conception sur yes.

Si vous utilisez le module de suivi de réponse intersession, le module d'historique des contacts et des réponses est une entité distincte.

Types de contact et de réponse

Vous pouvez enregistrer un type de contact et deux types de réponses avec Interact. Vous pouvez également enregistrer davantage de types de réponse personnalisés à l'aide de la méthode postEvent.

Propriétés de la table contactAndResponseHistTracking

Cette table répertorie les propriétés qui se trouvent dans la catégorie contactAndResponseHistTracking :

Événement	Type de contact/réponse	Propriété de configuration
Journaliser le contact de l'offre	Contact	contacté
Journaliser l'acceptation de l'offre	Réponse	accepter
Journaliser le refus de l'offre	Réponse	rejet

Propriétés de la table UA_UsrResponseType

Vérifiez que la colonne CountsAsResponse de la table UA_UsrResponseType dans les tables système Campaign est correctement configurée. Tous ces types de réponse doivent exister dans la table UA_UsrResponseType.

Pour que l'entrée soit valide dans la table UA_UsrResponseType, vous devez définir une valeur pour toutes les colonnes de la table, y compris CountsAsResponse. Les valeurs valides pour CountsAsResponse sont :

- 0 - pas de réponse
- 1 - une réponse
- 2 - un rejet
-

Ces réponses sont utilisées pour la génération de rapports.

Autres types de réponse

Dans Interact, vous pouvez utiliser la méthode postEvent dans l'API Interact API pour déclencher un événement qui journalise une action "accepter" ou "refuser" pour une offre. Vous pouvez également étendre le système pour permettre à l'appel postEvent d'enregistrer des réponses supplémentaires, telles que Explorer, Considérer, Valider, ou Réaliser.

Tous ces types de réponse doivent exister dans la table UA_UsrResponseType dans les tables système Campaign. L'utilisation de paramètres d'événements spécifiques à la méthode postEvent vous permet d'enregistrer des types de réponse supplémentaires et de définir si une acceptation doit être incluse dans l'apprentissage.

Pour journaliser des types de réponse supplémentaires, vous devez ajouter les paramètres d'événement suivants :

- **UACIResponseTypeCode** - Chaîne représentant un code de type de réponse. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_UsrResponseType.
Pour que l'entrée dans UA_UsrResponseType soit valide, vous devez définir toutes les colonnes de la table, y compris CountsAsResponse. Les valeurs valides de CountsAsResponse sont 0, 1, ou 2. 0 indique l'absence de réponse, 1 indique une réponse, et 2 indique un refus. Ces réponses sont utilisées pour la génération de rapports.
- **UACILogToLearning** - Nombre ayant la valeur 1 ou 0. 1 indique qu'Interact doit journaliser l'événement comme une acceptation dans le système d'apprentissage ou autoriser la suppression de l'offre dans une session. 0 indique qu'Interact ne doit ni journaliser l'événement dans le système d'apprentissage ni autoriser la suppression de l'offre dans une session. Ce paramètre vous permet de créer plusieurs méthodes postEvent qui consignent différents types de réponse sans

influence sur l'apprentissage. Si vous ne définissez pas `UACILogToLearning`, `Interact` considère que la valeur par défaut est 0.

Si une valeur est spécifiée pour `responseTypeCode` lors de l'envoi d'un événement d'acceptation, l'offre n'est pas supprimée lors de l'acceptation. Quelle que soit la valeur de `ResponseTypeCode` (par exemple, 0, 1, 2), si `logToLearningAsAccept` a pour valeur 0, l'offre ne doit jamais être supprimée. Pour supprimer l'offre, votre méthode `postEvent` ne doit pas spécifier le paramètre `UACIResponseCode`. Si le paramètre `UACIResponseCode` est fourni, la valeur d'`UACILogToLearning` doit être égale à 1 si vous souhaitez que l'offre soit supprimée.

Il peut être utile de créer plusieurs événements avec l'action `Journaliser` l'acceptation de l'offre : soit un événement par type de réponse à journaliser, soit un événement unique avec l'action `Journaliser` l'acceptation de l'offre utilisée pour chaque appel `postEvent` journalisant des types de réponse différents.

Par exemple, créez un événement avec l'action `Journaliser` l'acceptation de l'offre pour chaque type de réponse. Vous définissez les réponses personnalisées suivantes dans la table `UA_UsrResponseType` [sous le format `Nom (code)`] : `Exploree (EXP)`, `Considérer (CON)`, et `Valider (CMT)`. Vous créez ensuite trois événements et les nommez `LogAccept_Explore`, `LogAccept_Consider` et `LogAccept_Commit`. Tous les trois événements sont exactement les mêmes (ils utilisent l'action `Journaliser` l'acceptation de l'offre), mais leurs noms sont différents afin que la personne travaillant avec l'API puisse les distinguer entre eux.

Vous avez également la possibilité de créer un événement unique avec l'action `Journaliser` l'acceptation de l'offre utilisée pour tous les types de réponses personnalisées. Par exemple, appelez-le `LogCustomResponse`.

Lorsque vous travaillez avec l'API, il n'y a aucune différence fonctionnelle entre les événements, mais les conventions de dénomination peuvent rendre le code plus clair. Par ailleurs, si vous donnez un nom distinct à chaque réponse personnalisée, le rapport `Récapitulatif d'activité des événements du canal` affiche les informations de façon plus précise.

Commencez par définir toutes les paires valeur-nom.

```
//Define name value pairs for the UACIResponseCode
// Response type Explore
NameValuePair responseTypeEXP = new NameValuePairImpl();
responseTypeEXP.setName("UACIResponseCode");
responseTypeEXP.setValueAsString("EXP");
responseTypeEXP.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

// Response type Consider
NameValuePair responseTypeCON = new NameValuePairImpl();
responseTypeCON.setName("UACIResponseCode");
responseTypeCON.setValueAsString("CON");
responseTypeCON.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

// Response type Commit
NameValuePair responseTypeCMT = new NameValuePairImpl();
responseTypeCMT.setName("UACIResponseCode");
responseTypeCMT.setValueAsString("CMT");
responseTypeCMT.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

//Define name value pairs for UACILOGTOLEARNING
//Does not log to learning
NameValuePair noLogToLearning = new NameValuePairImpl();
noLogToLearning.setName("UACILOGTOLEARNING");
noLogToLearning.setValueAsString("0");
```

```

noLogToLearning.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

//Logs to learning
NameValuePair LogToLearning = new NameValuePairImpl();
LogToLearning.setName("UACILogToLearning");
LogToLearning.setValueAsString("1");
LogToLearning.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

```

Ce premier exemple montre l'utilisation des événements individuels.

```

//EXAMPLE 1: This set of postEvent calls use the individually named events
//PostEvent with an Explore response
NameValuePair[] postEventParameters = { responseTypeEXP, noLogToLearning };
response = api.postEvent(sessionId, LogAccept_Explore, postEventParameters);

//PostEvent with a Consider response
NameValuePair[] postEventParameters = { responseTypeCON, noLogToLearning };
response = api.postEvent(sessionId, LogAccept_Consider, postEventParameters);

//PostEvent with a Commit response
NameValuePair[] postEventParameters = { responseTypeCOM, LogToLearning };
response = api.postEvent(sessionId, LogAccept_Commit, postEventParameters);

```

Ce deuxième exemple illustre l'utilisation d'un seul événement.

```

//EXAMPLE 2: This set of postEvent calls use the single event
//PostEvent with an Explore response
NameValuePair[] postEventParameters = { responseTypeEXP, noLogToLearning };
response = api.postEvent(sessionId, LogCustomResponse, postEventParameters);

//PostEvent with a Consider response
NameValuePair[] postEventParameters = { responseTypeCON, noLogToLearning };
response = api.postEvent(sessionId, LogCustomResponse, postEventParameters);

//PostEvent with a Commit response
NameValuePair[] postEventParameters = { responseTypeCOM, LogToLearning };
response = api.postEvent(sessionId, LogCustomResponse, postEventParameters);

```

Les deux exemples exécutent exactement les mêmes actions, mais une version peut être plus facile à lire que l'autre.

Mappage des tables de transfert de l'environnement d'exécution avec les tables d'historique Campaign

Les tables de transfert de l'historique des contacts Interact sont mappées aux tables d'historique Campaign. Vous devez disposer de l'une des tables de transfert de l'environnement d'exécution pour chaque niveau d'audience.

Mappage des tables de transfert de l'historique des contacts UACI_CHStaging

Cette table illustre le mappage des tables de transfert de l'environnement d'exécution UACI_CHStaging à la table d'historique des contacts Campaign. Les noms de table affichés sont les échantillons de tables créés pour le référentiel par défaut dans les tables d'exécution et les tables système Campaign.

Tableau 3. Historique des contacts

UACI_CHStaging	Table de l'historique des contacts Campaign	Nom de colonne de la table
Nom de colonne dans la table de transfert de l'historique des contacts Interact		
ID de contact	S/O	S/O

Tableau 3. Historique des contacts (suite)

UACI_CHStaging	Table de l'historique des contacts Campaign	Nom de colonne de la table
Nom de colonne dans la table de transfert de l'historique des contacts Interact		
TreatmentCode	UA_Treatment	TreatmentCode
CampaignID	UA_Treatment	CampaignID
OfferID	UA_Treatment	OfferID
CellID	UA_Treatment	CellID
CustomerID	UA_DtlContactHist	CustomerID
ContactDate	UA_DtlContactHist	ContactDateTime
ExpirationDateTime	UA_Treatment	ExpirationDateTime
EffectiveDateTime	UA_Treatment	EffectiveDateTime
ContactType	UA_DtlContactHist	ContactStatusID
UserDefinedFields	UA_DtlContactHist	UserDefinedFields

ContactID est une clé qui permet de joindre la table UACI_CHOfferAttrib avec la table UACI_CHStaging. La colonne userDefinedFields peut contenir les données de votre choix.

Mappage des tables de transfert de l'historique des contacts UACI_CHOfferAttrib

Cette table illustre le mappage des tables de transfert de l'environnement d'exécution UACI_CHOfferAttrib à la table d'historique des contacts Campaign. Les noms de table affichés sont les échantillons de tables créés pour le référentiel par défaut dans les tables d'exécution et les tables système Campaign.

Tableau 4. Attributs d'offre

UACI_CHOfferAttrib	Table de l'historique des contacts Campaign	Nom de colonne de la table
Nom de colonne dans la table de transfert de l'historique des contacts Interact		
ID de contact	S/O	S/O
AttributeID	UA_OfferHistAttrib	AttributeID
StringValue	UA_OfferHistAttrib	StringValue
NumberValue	UA_OfferHistAttrib	NumberValue
DateTimeValue	UA_OfferHistAttrib	DateTimeValue

Mappage des tables de transfert de l'historique des réponses UACI_RHStaging

Cette table illustre le mappage des tables de transfert de l'environnement d'exécution UACI_RHStaging à la table d'historique des réponses Campaign. Les noms de table affichés sont les échantillons de tables créés pour le référentiel par défaut dans les tables d'exécution et les tables système Campaign.

Tableau 5. Historique des réponses

UACI_RHStaging	Table d'historique des réponses Campaign	Nom de colonne de la table
Nom de colonne dans la table de transfert de l'historique des réponses Interact		
SeqNum	S/O	S/O
TreatmentCode	UA_ResponseHistory	TreatmentInstID
CustomerID	UA_ResponseHistory	CustomerID
ResponseDate	UA_ResponseHistory	ResponseDateTime
Type de réponse	UA_ResponseHistory	ResponseTypeID
UserDefinedFields	UA_ResponseHistory	UserDefinedFields

SeqNum est une clé utilisée par le module de l'historique des contacts et des réponses pour identifier les données, mais il n'est pas enregistré dans les tables Campaign. La colonne userDefinedFields peut contenir les données de votre choix.

Colonnes supplémentaires dans les tables de transfert

Si vous ajoutez des colonnes aux tables de transfert, le module de l'historique des contacts et des réponses les écrit dans les tables UA_Dt1ContactHist ou UA_ResponseHistory dans les colonnes du même nom.

Par exemple, si vous ajoutez la colonne linkFrom à la table UACI_CHStaging, le module d'historique des contacts et des réponses copie ces données dans la colonne linkFrom de la table UA_Dt1ContactHist.

Colonnes supplémentaires dans les tables d'historique des contacts et des réponses Campaign

Si vous avez des colonnes supplémentaires dans vos tables d'historique des contacts et des réponses Campaign, ajoutez des colonnes correspondantes aux tables de transfert avant d'exécuter le module de l'historique des contacts et des réponses.

Vous remplissez les colonnes supplémentaires des tables de transfert en créant des colonnes portant le même nom que vos paires nom/valeur dans vos données de session d'exécution.

Par exemple, vous créez des paires nom/valeur NumberItemsInWishList et NumberItemsInShoppingCart et les ajoutez à votre table UACI_RHStaging. Lorsqu'un événement Journaliser l'acceptation de l'offre ou Journaliser le refus de l'offre se produit, l'environnement d'exécution renseigne ces zones. L'environnement d'exécution remplit la table UACI_CHStaging lorsqu'un événement Journaliser le contact de l'offre survient.

Utilisation de tables afin d'inclure un score pour une offre

Vous pouvez utiliser les zones définies par l'utilisateur pour inclure le score utilisé pour présenter une offre. Ajoutez une colonne appelée FinalScore à la table UACI_CHStaging dans les tables d'exécution et à la table UA_Dt1ContactHist dans les

tables système Campaign. Interact complète automatiquement la colonne FinalScore en y insérant le score final utilisé pour l'offre si vous utilisez un apprentissage intégré.

Si vous créez un module d'apprentissage personnalisé, vous pouvez utiliser la méthode setActualValueUsed de l'interface ITreatment et de la méthode logEvent de l'interface ILearning.

Si vous n'utilisez pas l'apprentissage, ajoutez une colonne appelée Score à la table UACI_CHStaging dans les tables d'exécution et à la table UA_Dt1ContactHist dans les tables système Campaign. Interact complète automatiquement la colonne Score en y insérant le score utilisé pour l'offre.

Création de tables d'historique dans Campaign et de tables de transfert dans Interact

Si vous utilisez un niveau d'audience autre que Customer (Client), vous devez créer des tables d'historique dans Campaign et des tables de transfert dans Interact.

Ainsi, l'exemple de script ci-dessous est utilisé dans la base de données IBM DB2 de la phase de conception afin de créer des tables d'historique dans Campaign pour un niveau d'audience de type Account (Compte).

```
DROP TABLE ACCT_UA_ResponseHistory;
DROP TABLE ACCT_UA_Dt1ContactHist;
DROP TABLE ACCT_UA_ContactHistory;
CREATE TABLE ACCT_UA_ResponseHistory (
    AccountID          varchar(30) NOT NULL,
    TreatmentInstID   bigint NOT NULL,
    ResponsePackID    bigint NOT NULL,
    ResponseDateTime  timestamp NOT NULL,
    WithinDateRangeFlg int,
    OrigContactedFlg int,
    BestAttrib        int,
    FractionalAttrib  float,
    DirectResponse    int,
    CustomAttrib      float,
    ResponseTypeID    bigint,
    DateID            bigint,
    TimeID            bigint,
    UserDefinedFields char(18),
    CONSTRAINT ACCT_cRespHistory_PK
        PRIMARY KEY (AccountID, TreatmentInstID,
                    ResponsePackID )
);
CREATE TABLE ACCT_UA_ContactHistory (
    AccountID          varchar(30) NOT NULL,
    CellID            bigint NOT NULL,
    PackageID         bigint NOT NULL,
    ContactDateTime   timestamp,
    UpdateDateTime    timestamp,
    ContactStatusID   bigint,
    DateID            bigint,
    TimeID            bigint,
    UserDefinedFields char(18),
    CONSTRAINT ACCT_cContactHist_PK
        PRIMARY KEY (AccountID, CellID, PackageID )
);
CREATE INDEX ACCT_cContactHist_IX1 ON ACCT_UA_ContactHistory
(
    CellID
);
CREATE INDEX ACCT_cContactHist_IX2 ON ACCT_UA_ContactHistory
```



```

(
    PackageID
    CellID
);
CREATE TABLE ACCT_UA_Dt1ContactHist (
    AccountID          varchar(30) NOT NULL,
    TreatmentInstID   bigint NOT NULL,
    ContactStatusID   bigint,
    ContactDateTime   timestamp,
    UpdateDateTime    timestamp,
    UserDefinedFields char(18),
    DateID            bigint NOT NULL,
    TimeID            bigint NOT NULL
);
CREATE INDEX ACCT_cDt1ContHist_IX1 ON ACCT_UA_Dt1ContactHist
(
    AccountID
    TreatmentInstID
);
ALTER TABLE ACCT_UA_ResponseHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cRespHistory_FK2
        FOREIGN KEY (TimeID)
            REFERENCES UA_Time (TimeID);
ALTER TABLE ACCT_UA_ResponseHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cRespHistory_FK4
        FOREIGN KEY (DateID)
            REFERENCES UA_Calendar (DateID);
ALTER TABLE ACCT_UA_ResponseHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cRespHistory_FK3
        FOREIGN KEY (ResponseTypeID)
            REFERENCES UA_UsrResponseType (
                ResponseTypeID);
ALTER TABLE ACCT_UA_ResponseHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cRespHistory_FK1
        FOREIGN KEY (TreatmentInstID)
            REFERENCES UA_Treatment (
                TreatmentInstID);
ALTER TABLE ACCT_UA_ContactHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cContactHist_FK2
        FOREIGN KEY (DateID)
            REFERENCES UA_Calendar (DateID);
ALTER TABLE ACCT_UA_ContactHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cContactHist_FK3
        FOREIGN KEY (TimeID)
            REFERENCES UA_Time (TimeID);
ALTER TABLE ACCT_UA_ContactHistory
    ADD CONSTRAINT ACCT_cContactHist_FK1
        FOREIGN KEY (ContactStatusID)
            REFERENCES UA_ContactStatus (
                ContactStatusID);
ALTER TABLE ACCT_UA_Dt1ContactHist
    ADD CONSTRAINT ACCT_cDt1ContactH_FK3
        FOREIGN KEY (TimeID)
            REFERENCES UA_Time (TimeID);
ALTER TABLE ACCT_UA_Dt1ContactHist
    ADD CONSTRAINT ACCT_cDt1ContactH_FK2
        FOREIGN KEY (DateID)
            REFERENCES UA_Calendar (DateID);
ALTER TABLE ACCT_UA_Dt1ContactHist
    ADD CONSTRAINT ACCT_cDt1ContactH_FK1
        FOREIGN KEY (ContactStatusID)
            REFERENCES UA_ContactStatus (
                ContactStatusID);
alter table ACCT_UA_Dt1ContactHist add RTSelectionMethod int;
alter table ACCT_UA_ResponseHistory add RTSelectionMethod int;

```

L'exemple de script ci-dessous est utilisé dans la base de données IBM DB2 de la phase d'exécution afin de créer des tables de transfert de l'historique dans Interact pour un niveau d'audience de type Compte.

```

DROP TABLE ACCT_UACI_RHStaging;
DROP TABLE ACCT_UACI_CHOfferAttrib;
DROP TABLE ACCT_UACI_CHStaging;
DROP TABLE ACCT_UACI_UserEventActivities;
DROP TABLE ACCT_UACI_EventPatternState;
CREATE TABLE ACCT_UACI_RHStaging (
    SeqNum          bigint NOT NULL,
    TreatmentCode   varchar(512),
    AccountID       varchar(30),
    ResponseDate    timestamp,
    ResponseType    int,
    ResponseTypeCode varchar(64),
    Mark            bigint NOT NULL
                                DEFAULT 0,
    UserDefinedFields char(18),
    RTSelectionMethod int,
    CONSTRAINT iRHStaging_PK1
        PRIMARY KEY (SeqNum)
);
CREATE TABLE ACCT_UACI_CHOfferAttrib (
    ContactID       bigint NOT NULL,
    AttributeID     bigint NOT NULL,
    StringValue     varchar(512),
    NumberValue     float,
    DateTimeValue   timestamp,
    CONSTRAINT ACCT_iCHOfferAttrib_PK
        PRIMARY KEY (ContactID, AttributeID)
);
CREATE TABLE ACCT_UACI_CHStaging (
    ContactID       bigint NOT NULL,
    TreatmentCode   varchar(512),
    CampaignID      bigint,
    OfferID         bigint,
    CellID         bigint,
    AccountID       varchar(30),
    ContactDate     timestamp,
    ExpirationDateTime timestamp,
    EffectiveDateTime timestamp,
    ContactType     int,
    UserDefinedFields char(18),
    Mark            bigint NOT NULL DEFAULT 0,
    RTSelectionMethod bigint,
    CONSTRAINT ACCT_iCHStaging_PK
        PRIMARY KEY (ContactID)
);
CREATE TABLE ACCT_UACI_UserEventActivity
(
    SeqNum          bigint NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    ICID            bigint NOT NULL,
    ICName          varchar(64) NOT NULL,
    CategoryID      bigint NOT NULL,
    CategoryName    varchar(64) NOT NULL,
    EventID         bigint NOT NULL,
    EventName       varchar(64) NOT NULL,
    TimeID          bigint,
    DateID          bigint,
    Occurrences     bigint NOT NULL,
    AccountID       varchar(30) not null,
    CONSTRAINT iUserEventActivity_PK
        PRIMARY KEY (SeqNum)
);
create table ACCT_UACI_EventPatternState
(

```

```

UpdateTime bigint not null,
State varchar(1000) for bit data,
AccountID varchar(30) not null,
    CONSTRAINT iCustomerPatternState_PK
    PRIMARY KEY (AccountID,UpdateTime)
);
ALTER TABLE ACCT_UACI_CHofferAttrib
ADD CONSTRAINT ACCT_iCHofferAttrib_FK1
FOREIGN KEY (ContactID)
REFERENCES ACCT_UACI_CHStaging (ContactID);

```

Configuration de la surveillance JMX pour le module de l'historique des contacts et des réponses

Cette procédure permet de configurer la surveillance JMX pour le module de l'historique des contacts et des réponses. Les protocoles JMXMP et RMI sont pris en charge. La configuration de la surveillance JMX n'active pas la sécurité pour le module de l'historique des contacts et des réponses. Utilisez Marketing Platform pour que l'environnement de conception configure la surveillance JMX.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour utiliser votre outil de surveillance JMX pour le module de l'historique des contacts et des réponses, l'adresse par défaut utilisée pour :

- Le protocole JMXMP est `service:jmx:jmxmp://CampaignServer:port/campaign`.
- Le protocole RMI est `service:jmx:rmi:///jndi/rmi://CampaignServer:port/campaign`.

Lorsque vous affichez les données dans votre outil de surveillance JMX, les attributs des résultats sont organisés d'abord par la partition puis par niveau d'audience.

Procédure

Dans Marketing Platform, pour l'environnement d'exécution, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Campaign > monitoring.

Propriété de configuration	Paramètre
monitorEnabledForInteract	True
port	Numéro de port du service JMX
protocole	Protocole à utiliser : <ul style="list-style-type: none"> • JMXMP • RMI La sécurité n'est pas activée pour le module d'historique des réponses et des contacts, même si vous sélectionnez le protocole JMXMP.

A propos du suivi de réponse intersession

Les visiteurs ne peuvent pas toujours terminer une transaction au cours d'une seule visite à votre point de contact. Un client peut ajouter un article à son panier sur votre site Web et ne terminer la vente que deux jours plus tard. Il n'est pas possible de garder la session d'exécution active indéfiniment. Vous pouvez activer

le suivi de réponse intersession pour effectuer le suivi d'une présentation d'offre dans une session puis le faire correspondre avec une réponse dans une autre session.

Le suivi de réponses intersessions Interact peut correspondre à des codes de traitement ou des codes d'offre par défaut. Vous pouvez également le configurer de sorte qu'il corresponde à un code personnalisé de votre choix. La réponse intersessions établit une correspondance d'après les données disponibles. Par exemple, votre site Web inclut une offre avec un code promotionnel généré au moment de l'affichage et garantissant une remise pendant une semaine. Un utilisateur peut ajouter des articles à son chariot, mais ne terminer l'achat que trois jours plus tard. Lorsque vous utilisez l'appel `postEvent` pour journaliser un événement d'acceptation, vous pouvez inclure uniquement le code promotionnel. Etant donné que l'environnement d'exécution ne parvient pas à trouver un code de traitement ou d'offre correspondant dans la session en cours, l'exécution place l'événement d'acceptation avec les informations disponibles dans une table de transfert de la réponse intersessions (`XSessResponse`). Le service `CrossSessionResponse` lit régulièrement la table `XSessResponse` et tente d'établir une correspondance avec les enregistrements des données de l'historique de contact disponible. Le service `CrossSessionResponse` fait correspondre le code promotionnel avec l'historique des contacts et collecte toutes les données nécessaires pour journaliser une réponse adéquate. Le service `CrossSessionResponse` écrit alors la réponse dans les tables de transfert de réponse, et si l'apprentissage est activé, dans les tables d'apprentissage. Le module de l'historique des contacts et des réponses écrit alors ces données dans les tables de l'historique des contacts et des réponses de Campaign. La réussite du traitement de la réponse intersession dépend des enregistrements d'historique des contacts d'origine qui ont été migrés dans la base de données de Campaign par le processus ETL de l'historique des contacts.

Configuration de la source de données du suivi de réponse intersession

Le suivi de réponse intersession Interact fait correspondre les données de session de l'environnement d'exécution avec l'historique des contacts et des réponses Campaign. Par défaut, le suivi de réponse intersession recherche des correspondances en fonction des codes de traitement ou des codes d'offre. Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution afin de rechercher une correspondance avec un code personnalisé de remplacement.

- Si vous choisissez de correspondance avec un code de remplacement, vous devez définir ce code de remplacement dans la table `UACI_TrackingType` dans les tables d'exécution Interact.
- L'environnement d'exécution doit avoir accès aux tables de l'historique des contacts Campaign. Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il accède aux tables de l'historique des contacts Campaign, ou vous pouvez créer une copie des tables de l'historique des contacts dans l'environnement d'exécution.

L'accès est en lecture seule et est distinct de l'utilitaire de l'historique des contacts et des réponses.

Si vous créez une copie des tables, vous devez gérer le processus garantissant l'exactitude des données dans la copie de l'historique des contacts. Vous pouvez configurer la durée pendant laquelle le service `CrossSessionResponse` conserve les réponses sans correspondance afin qu'elle corresponde à la fréquence à laquelle vous régénerez les données de la copie des tables d'historique des contacts à l'aide de la propriété `purgeOrphanResponseThresholdInMinutes`. Si

vous utilisez le module de l'historique des contacts et des réponses, vous devez coordonner l'ETL pour avoir la certitude de disposer des données les plus à jour.

Configuration des tables de l'historique des contacts et des réponses pour le suivi de réponse intersession

Lorsque vous créez une copie des tables de l'historique des contacts, ou lorsque vous utilisez les tables réelles dans les tables système Campaign, vous devez procéder comme suit pour configurer les tables de l'historique des contacts et des réponses.

Avant de commencer

Les tables d'historique des contacts et des réponses doivent être mappées correctement dans Campaign avant d'effectuer ces étapes.

Procédure

1. Exécutez le script SQL aci_lrnfeature dans le répertoire interactDT/ddl/aci features dans le répertoire d'installation de l'environnement de conception Interact sur les tables UA_DtlContactHist et UA_ResponseHistory dans vos tables système Campaign.

Cette action ajoute la colonne RTSelectionMethod aux tables UA_DtlContactHist et UA_ResponseHistory. Exécutez le script aci_lrnfeature sur ces tables pour chacun de vos niveaux d'audience. Editez le script si nécessaire pour exploiter la table correcte pour chacun de vos niveaux d'audience.

2. Si vous souhaitez copier les tables de l'historique des contacts dans l'environnement d'exécution, faites-le maintenant.

Si vous créez une copie des tables de l'historique des contacts Campaign de accessibles à l'environnement d'exécution pour le suivi de réponse intersession, appliquez les directives suivantes :

- Le suivi de réponse intersession nécessite un accès en lecture seule à ces tables.
- Le suivi de réponse intersessions nécessite les tables suivantes dans l'historique des contacts Campaign.
 - UA_DtlContactHist (pour chaque niveau d'audience)
 - UA_Treatment

Vous devez mettre à jour les données de ces tables sur une base régulière pour assurer un suivi exact des réponses.

3. Exécutez le script SQL aci_crhtab dans le répertoire ddl dans le répertoire d'installation de l'environnement de conception Interact sur la source de données de l'historique des contacts et des réponses.

Ce script crée les tables UACI_XsessResponse et UACI_CRHTAB_Ver.

4. Créez une version de la table UACI_XsessResponse pour chaque niveau d'audience.

Résultats

Pour améliorer les performances du suivi de réponse intersession, il peut être nécessaire de limiter la quantité des données de l'historique des contacts, soit par la façon dont vous copiez les données de l'historique des contacts, soit en configurant une vue dans les tables d'historique des contacts Campaign. Par exemple, si votre pratique commerciale est de ne jamais proposer une durée de validité d'offre supérieure à 30 jours, vous devez limiter les données d'historique

de contact aux 30 derniers jours. Pour modifier le nombre de jours de conservation des données d'historique des contacts, ouvrez la propriété de configuration **Campaign | partitions | partition*n* | Interact | contactAndResponseHistTracking** et définissez la valeur **daysBackInHistoryToLookupContact**.

Vous ne verrez pas les résultats du suivi de réponse intersession tant que le module de l'historique des contacts et des réponses ne se sera pas exécuté. Par exemple, `processSleepIntervalInMinutes` est 60 minutes. Par conséquent, il faut au moins une heure avant que les réponses intersessions apparaissent dans votre historique des réponses Campaign.

Table UACI_TrackingType

La table `UACI_TrackingType` fait partie des tables de l'environnement d'exécution. Cette table définit les codes de suivi utilisés avec le suivi de réponse intersession. Le code de suivi définit la méthode utilisée par l'environnement d'exécution pour faire correspondre à l'offre en cours dans une session d'exécution avec l'historique des contacts et des réponses.

Colonne	Type	Description
TrackingCodeType	int	Nombre qui définit le type de code de suivi. Ce nombre est référencé par les commandes SQL utilisées pour faire correspondre l'information des données de session avec les tables de l'historique des contacts et des réponses.
Name	varchar(64)	Nom du type de code de suivi. Il est transmis aux données de session à l'aide du paramètre réservé <code>UACI_TrackingCodeType</code> avec la méthode <code>postEvent</code> .
Description	varchar(512)	Brève description du type de code de suivi. Cette zone est facultative.

Par défaut, l'environnement d'exécution comporte deux types de code de suivi, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour tout code de remplacement, vous devez définir un `TrackingCodeType` unique.

TrackingCodeType	Nom	Description
1	Code de traitement	Code de traitement généré par UACI
2	Code d'offre	Code d'offre de campagne UAC

UACI_XSessResponse

La table `UACI_XSessResponse` fait partie des tables de l'environnement d'exécution. Cette table est utilisée pour le suivi de réponse intersession.

Une instance de cette table pour chaque niveau d'audience doit exister dans la source de données de l'historique des contacts et des réponses disponibles pour le suivi de réponse intersession Interact.

Colonne	Type	Description
SeqNumber	bigint	Identificateur de la ligne des données. Le service <code>CrossSessionResponse</code> traite tous les enregistrements dans l'ordre <code>SeqNumber</code> .
ICID	bigint	ID de canal interactif

Colonne	Type	Description
<i>AudienceID</i>	bigint	ID de cette audience. Le nom de cette colonne doit correspondre à l'ID audience défini dans Campaign. L'échantillon de table contient la colonne CustomerID.
TrackingCode	varchar(64)	Valeur transmise par le paramètre UACIOfferTrackingCode de la méthode postEvent.
TrackingCodeType	int	Représentation numérique d code de suivi. La valeur doit être une entrée valide de la table UACI_TrackingType.
OfferID	bigint	Id de l'offre défini dans Campaign.
Type de réponse	int	Type de réponse de cet enregistrement. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_UsrResponseType.
ResponseTypeCode	varchar(64)	Code du type de réponse de cet enregistrement. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_UsrResponseType.
ResponseDate	datetime	Date de la réponse.
Mark	bigint	<p>La valeur de cette zone identifie l'état de l'enregistrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - En cours • 2 - Réussi • NULL - Nouvel essai • -1 - L'enregistrement est dans la base de données depuis plus de <code>purgeOrphanResponseThresholdInMinutes</code> minutes. <p>Dans le cadre de la maintenance de l'administrateur de base données de cette table, vous pouvez vérifier cette zone pour y rechercher les enregistrements n'ayant pas de correspondance, c'est-à-dire tous les enregistrements ayant la valeur -1. Tous les enregistrements contenant la valeur 2 sont automatiquement supprimés par le service CrossSessionResponse.</p>
UsrDefinedFields	char(18)	Toutes les zones de personnalisation à inclure lors de la mise en correspondance des réponses aux offres avec l'historique des contacts et des réponses. Par exemple, si vous voulez établir une correspondance avec un code promotionnel, incluez une zone de code promotionnel définie par l'utilisateur.

Activation du suivi de réponse intersession

Cette procédure permet d'activer le suivi de réponse intersession.

Avant de commencer

Vous devez configurer le module de l'historique des contacts et des réponses afin qu'il tire pleinement parti du suivi de réponse intersession.

Pour utiliser le suivi de réponse intersession, vous devez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il ait un accès en lecture-écriture aux tables de

l'historique des contacts et des réponses Campaign. Vous pouvez effectuer une lecture depuis les tables de l'historique des contacts et des réponses Campaign dans l'environnement de conception, ou à partir d'une copie des tables dans les sources de données de l'environnement d'exécution. La configuration de l'environnement d'exécution pour obtenir l'accès en lecture aux tables de l'historique des contacts et des réponses est distincte de toute configuration du module de l'historique des contacts et de réponses.

Si vous recherchez une correspondance sur un autre élément que le code de traitement ou le code de l'offre, vous devez l'ajouter à la table UACI_TrackingType.

Procédure

1. Créez les tables XSessResponse dans les tables de contacts et de réponses accessibles à l'environnement d'exécution.
2. Définissez les propriétés dans la catégorie contactAndResponseHistoryDataSource de l'environnement d'exécution.
3. Définissez la propriété crossSessionResponseTable de chaque niveau d'audience.
4. Créez une catégorie OverridePerAudience pour chaque niveau d'audience.

Mise en correspondance d'offre de réponse intersession

Par défaut, le suivi de réponse intersession recherche des correspondances en fonction des codes de traitement ou des codes d'offre. Le service crossSessionResponse utilise des commandes SQL pour établir les correspondances avec les codes de traitement, les codes d'offre ou un code personnalisé fourni par les données de session au contact Campaign contact et aux tables de d'historique de réponses. Vous pouvez éditer ces commandes SQL pour faire correspondre les personnalisations que vous apportez à vos codes de suivi, vos codes d'offre ou vos codes personnalisés.

Correspondance par code de traitement

Le SQL avec lequel établir une correspondance par code de traitement doit renvoyer toutes les colonnes dans la table XSessResponse pour ce niveau d'audience, plus une colonne appelée OfferIDMatch. La valeur de la colonne OfferIDMatch doit être l'offerId qui accompagne le code de traitement dans l'enregistrement XSessResponse.

Voici un échantillon de commande SQL générée par défaut qui établit une correspondance avec les codes de traitement. Interact génère le SQL qui permet d'utiliser les noms de table corrects pour le niveau d'audience. Ce SQL est utilisé si la propriété Interact > services > crossSessionResponse > OverridePerAudience > AudienceLevel > TrackingCodes > byTreatmentCode > SQL est définie sur **Utiliser System Generated SQL**.

```
select distinct treatment.offerId as OFFERIDMATCH,
       tx.*,
       dch.RTSelectionMethod
from   UACI_XSessResponse tx
Left Outer Join UA_Treatment treatment ON tx.trackingCode=treatment.treatmentCode
Left Outer Join UA_DtlContactHist dch ON tx.CustomerID = dch.CustomerID
Left Outer Join UA_ContactHistory ch ON tx.CustomerID = ch.CustomerID
AND treatment.cellID = ch.cellID
AND treatment.packageID=ch.packageID
where  tx.mark=1
and    tx.trackingCodeType=1
```


Les valeurs UACI_XsessResponse, UA_DtlContactHist, CustomerID, et UA_ContactHistory sont définies par vos paramètres dans Interact. Par exemple, UACI_XsessResponse est défini par la propriété de configuration Interact > profil > Référentiels > [AudienceLevelName] > crossSessionResponseTable.

Si vous avez personnalisé vos tables d'historique de contact et de réponse, il peut être nécessaire de réviser ce SQL pour qu'il fonctionne avec vos tables. Vous pouvez définir des substitutions SQL dans la propriété Interact > services > crossSessionResponse > OverridePerAudience > (AudienceLevel) > TrackingCodes > byTreatmentCode > OverrideSQL. Si vous fournissez un SQL de substitution, vous devez également remplacer la propriété SQL par **Effacer SQL**.

Correspondance par code d'offre

Le SQL avec lequel établir une correspondance par code d'offre doit renvoyer toutes les colonnes de la table XSessResponse pour ce niveau d'audience, plus une colonne appelée TreatmentCodeMatch. La valeur de la colonne TreatmentCodeMatch est le code de traitement associé à l'ID de l'offre (et le code de l'offre) dans l'enregistrement XSessResponse.

Voici un échantillon de commande SQL générée par défaut qui établit une correspondance avec les codes d'offre. Interact génère le SQL qui permet d'utiliser les noms de table corrects pour le référentiel. Ce SQL est utilisé si la propriété Interact > services > crossSessionResponse > OverridePerAudience > AudienceLevel > TrackingCodes > byOfferCode > SQL est définie sur **Utiliser System Generated SQL**.

```
select treatment.treatmentCode as TREATMENTCODEMATCH,
       tx.*,
       dch.RTSelectionMethod
from   UACI_XSessResponse tx
Left Outer Join UA_DtlContactHist dch ON tx.CustomerID=dch.CustomerID
Left Outer Join UA_Treatment treatment ON tx.offerId = treatment.offerId
Left Outer Join
(
  select max(dch.contactDateTime) as maxDate,
         treatment.offerId,
         dch.CustomerID
  from   UA_DtlContactHist dch, UA_Treatment treatment, UACI_XSessResponse tx
  where  tx.CustomerID=dch.CustomerID
  and    tx.offerID = treatment.offerId
  and    dch.treatmentInstId = treatment.treatmentInstId
  group by dch.CustomerID, treatment.offerId
) dch_by_max_date ON tx.CustomerID=dch_by_max_date.CustomerID
  and tx.offerId = dch_by_max_date.offerId
where  tx.mark = 1
and    dch.contactDateTime = dch_by_max_date.maxDate
and    dch.treatmentInstId = treatment.treatmentInstId
and    tx.trackingCodeType=2
union
select treatment.treatmentCode as TREATMENTCODEMATCH,
       tx.*,
       0
from   UACI_XSessResponse tx
Left Outer Join UA_ContactHistory ch ON tx.CustomerID =ch.CustomerID
Left Outer Join UA_Treatment treatment ON tx.offerId = treatment.offerId
Left Outer Join
(
  select max(ch.contactDateTime) as maxDate,
         treatment.offerId, ch.CustomerID
  from   UA_ContactHistory ch, UA_Treatment treatment, UACI_XSessResponse tx
  where  tx.CustomerID =ch.CustomerID
  and    tx.offerID = treatment.offerId
```

```

and treatment.cellID = ch.cellID
and treatment.packageID=ch.packageID
group by ch.CustomerID, treatment.offerId
) ch_by_max_date ON tx.CustomerID =ch_by_max_date.CustomerID
and tx.offerId = ch_by_max_date.offerId
and treatment.cellID = ch.cellID
and treatment.packageID=ch.packageID
where tx.mark = 1
and ch.contactDateTime = ch_by_max_date.maxDate
and treatment.cellID = ch.cellID
and treatment.packageID=ch.packageID
and tx.offerID = treatment.offerId
and tx.trackingCodeType=2

```

Les valeurs UACI_XsessResponse, UA_Dt1ContactHist, CustomerID, et UA_ContactHistory sont définies par vos paramètres dans Interact. Par exemple, UACI_XsessResponse est défini par la propriété de configuration Interact > profil > Référentiels > [AudienceLevelName] > crossSessionResponseTable.

Si vous avez personnalisé vos tables d'historique de contact et de réponse, il peut être nécessaire de réviser ce SQL pour qu'il fonctionne avec vos tables. Vous pouvez définir des substitutions SQL dans la propriété Interact > services > crossSessionResponse > OverridePerAudience > (AudienceLevel) > TrackingCodes > byOfferCode > OverrideSQL. Si vous fournissez un SQL de substitution, vous devez également remplacer la propriété SQL par **Effacer SQL**.

Correspondance par code alternatif

Vous pouvez définir une commande SQL afin d'établir une correspondance à un code alternatif de votre choix. Par exemple, vous pouvez avoir des codes promotionnels ou des codes produits distincts des codes d'offre ou de traitement.

Vous devez définir ce code de remplacement dans la table UACI_TrackingType dans les tables de l'environnement d'exécution Interact.

Vous devez fournir SQL ou une procédure mémorisée dans la propriété Interact > services > crossSessionResponse > OverridePerAudience > (AudienceLevel) > TrackingCodes > byAlternateCode > OverrideSQL qui renvoie toutes les colonnes de la table XSessResponse pour ce niveau d'audience, plus les colonnes TreatmentCodeMatch et OfferIDMatch. Vous pouvez éventuellement renvoyer offerCode à la place de OfferIDMatch (sous la forme offerCode1, offerCode2, ... offerCodeN pour N codes d'offre de partie). Les valeurs de la colonne TreatmentCodeMatch et OfferIDMatch (ou colonnes de code d'offre) doivent correspondre à TrackingCode dans l'enregistrement XSessResponse.

Par exemple, le pseudo-code SQL suivant correspond à la colonne AlternateCode de la table XSessResponse.

```

Select m.TreatmentCode as TreatmentCodeMatch, m.OfferID as OfferIDMatch, tx.*
From MyLookup m, UACI_XSessResponse tx
Where m.customerId = tx.customerId
And m.alternateCode = tx.trackingCode
And tx.mark=1
And tx.trackingCodeType = <x>

```

où <x> est le code de suivi défini dans la table UACI_TrackingType.

Utilisation d'un utilitaire de chargement de base de données avec l'environnement d'exécution

Par défaut, l'environnement d'exécution enregistre écrit les données d'historique des contacts et de réponses à partir des données de session dans les tables de transfert. Sur un système de production très actif, cependant, la quantité de mémoire nécessaire pour mettre en cache toutes les données avant que l'exécution puisse les écrire dans les tables de transfert peut être prohibitive. Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il utilise un utilitaire de chargement de base de données pour améliorer les performances.

Lorsque vous activez un utilitaire de chargement de base de données, au lieu de contenir tout l'historique des contacts et des réponses dans la mémoire avant de l'écrire dans les tables de transfert, l'exécution écrit les données dans un fichier de transfert. Vous définissez l'emplacement du répertoire contenant les fichiers de transfert avec la propriété `externalLoaderStagingDirectory`. Ce répertoire contient plusieurs sous-répertoires. Le premier sous-répertoire est le répertoire de l'instance d'exécution, qui contient les répertoires `contactHist` et `respHist`. Les répertoires `contactHist` et `respHist` contiennent des sous-répertoires ayant un nom unique au format `audienceLevelName.uniqueID.currentState`, qui contient les fichiers de transfert.

Etat en cours	Description
CACHE	Contenu du répertoire en cours d'écriture dans un fichier.
READY	Contenu du répertoire prêt à être traité.
RUN	Contenu du répertoire en cours d'écriture dans la base de données.
PROCESSED	Contenu du répertoire qui a été écrit dans la base de données.
ERROR	Une erreur s'est produite lors de l'écriture du contenu du répertoire dans la base de données.
ATTN	Le contenu du répertoire nécessite d'être traité. Vous devrez peut-être effectuer certaines étapes manuelles pour terminer l'écriture du contenu de ce répertoire dans la base de données.
RERUN	Contenu du répertoire prêt à être écrit dans la base de données. Vous devez renommer un répertoire à partir de <code>ATTN</code> ou <code>ERROR</code> pour exécuter l'opération <code>RERUN</code> après avoir corrigé le problème.

Vous pouvez définir le répertoire d'instance de répertoire en définissant la propriété JVM `interact.runtime.instance.name` dans le script de démarrage du serveur d'application. Par exemple, `-Dinteract.runtime.instance.name=instance2` à votre script de démarrage du serveur d'applications Web. S'il n'est pas défini, le nom par défaut est `DefaultInteractRuntimeInstance`.

Le répertoire `samples` contient des fichiers échantillon qui vous aident à écrire vos propres fichiers de contrôle de l'utilitaire de chargement de base de données.

Activation d'un utilitaire de chargement de base de données avec l'environnement d'exécution

Cette procédure permet d'activer un utilitaire de chargement de base de données avec l'environnement d'exécution.

Avant de commencer

Vous devez définir tous les fichiers de commande ou de contrôle pour votre utilitaire de chargement de base de données avant de configurer l'environnement d'exécution afin qu'il les utilise. Ces fichiers doivent exister dans le même emplacement sur tous les serveurs d'exécution dans le même groupe de serveurs.

Interact fournit des exemples de commande et des fichiers de contrôle dans le répertoire loaderService dans votre installation du serveur d'exécution Interact.

Procédure

1. Confirmez que l'utilisateur de l'environnement d'exécution dispose de droits d'accès de connexion à la source de données des tables d'exécution définie dans Interact > general > systemTablesDataSource dans vos propriétés de configuration.
2. Définissez les propriétés de configuration Interact > general > systemTablesDataSource > loaderProperties.
3. Définissez la propriété Interact > services > externalLoaderStagingDirectory.
4. Réviser les propriétés de configuration Interact > services > responseHist > fileCache si nécessaire.
5. Réviser les propriétés de configuration Interact > services > contactHist > fileCache si nécessaire.
6. Redémarrez le serveur d'exécution.

Processus ETL de modèle d'événement

Pour traiter d'importants volumes de données de modèle d'événement IBM Interact et pour les rendre disponibles en vue de l'établissement de requêtes et de génération de rapports, vous pouvez installer un processus ETL (Extract, Transform, Load) sur tous les serveurs pris en charge afin d'optimiser les performances.

Dans Interact, toutes les données de modèle d'événement d'un ID audience sont stockées sous forme de collection unique dans les tables de la base de données d'exécution. L'ID audience et les informations d'état du modèle sont stockées sous forme d'objet BLOB. Pour que vous puissiez effectuer des requêtes SQL ou de la génération de rapports en fonction des modèles d'événement, ce nouveau processus ETL est nécessaire pour décomposer l'objet en tables dans une base de données cible. Pour ce faire, le processus ETL autonome prend les données de modèle d'événement dans les tables de la base de données d'exécution Interact, les traite selon la planification que vous avez indiquée, puis les stocke dans la base de données cible où elles sont disponibles pour les requêtes SQL ou une génération de rapports supplémentaires.

Outre le transfert et la transformation des données de modèle d'événement dans la base de données cible, le processus ETL base de données autonome synchronise également les données dans la base de données cible avec les informations les plus récentes provenant de la base de données d'exécution d'Interact. Par exemple, si vous supprimez un modèle d'événement dans la base de données d'exécution d'Interact, les données traitées de ce modèle d'événement sont supprimées de la base de données cible lors de l'exécution suivante du processus ETL. Les informations d'état du modèle d'événement sont également mises à jour. Ainsi, les

informations stockées concernant les modèles d'événement dans la base de données cible sont uniquement les données en cours et non des informations d'historique.

Exécution du processus ETL autonome

Lorsque vous lancez le processus ETL autonome sur un serveur, il s'exécute de manière continue en arrière-plan jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Le processus suit les instructions figurant dans les propriétés de configuration de Marketing Platform afin de déterminer la fréquence, les connexions de base de données et d'autres détails pendant son fonctionnement.

Avant de commencer

Avant d'exécuter le processus ETL autonome, assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

- Vous devez disposer des droits d'un rôle d'administrateur Interact.
- Vous devez avoir installé le processus sur un serveur et configuré les fichiers sur le serveur et dans Marketing Platform correctement pour votre configuration.

Remarque :

Si vous exécutez le processus ETL sur Microsoft Windows pour une autre langue que l'anglais américain, utilisez `chcp` dans l'invite de commande afin de définir la page de codes pour la langue que vous employez. Par exemple, vous pouvez utiliser l'un des codes suivants : `ja_jp=932`, `zh_cn=936`, `ko_kr=949`, `ru_ru=1251` et pour `de_de`, `fr_fr`, `it_it`, `es_es`, `pt_br`, employez 1252. Pour garantir l'affichage correct des caractères, utilisez la commande `chcp` dans l'invite de commande Windows avant de lancer le processus ETL.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois que vous avez installé et configuré le processus ETL autonome, vous êtes prêt à le lancer.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande sur le serveur sur lequel le processus ETL est installé.
2. Accédez au répertoire `<Interact_home>/PatternStateETL/bin` qui contient les fichiers exécutables du processus ETL.
3. Exécutez le fichier `command.bat` (sur Microsoft Windows) ou le fichier `command.sh` (sur les systèmes d'exploitation UNIX) avec les paramètres suivants :
 - `-u <nomutilisateur>`. Il doit s'agir d'un utilisateur Marketing Platform valide et vous devez avoir configuré cet utilisateur avec un accès aux sources de données **TargetDS** et **RuntimeDS** que le processus ETL utilisera.
 - `-p <motdepasse>`. Remplacez `<motdepasse>` par le mot de passe de l'utilisateur indiqué. Si le mot de passe de cet utilisateur est vide, indiquez deux guillemets doubles (par exemple `-p ""`). Le mot de passe est facultatif lorsque vous exécutez le fichier de commandes ; si vous l'omettez avec la commande, vous êtes invité à le saisir à l'exécution de la commande.
 -

-c <nomProfil>. Remplacez <nomProfil> par le nom exact que vous avez indiqué dans Marketing Platform dans la configuration **Interact | PatternStateETL** que vous avez créée.

Le nom que vous saisissez ici doit correspondre à la valeur que vous avez indiquée dans la zone **Nouveau nom de la catégorie** lorsque vous avez créé la configuration.

- start. La commande start est requise pour démarrer le processus.

La commande complète permettant de démarrer le processus prend donc la forme suivante :

```
command.bat -u <nomutilisateur> -p <motdepasse> -c <nomProfil> start
```

Résultats

Le processus ETL autonome s'exécute et continue à s'exécuter en arrière-plan jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou que le serveur soit redémarré.

Remarque :

La première fois que vous exécutez le processus, l'exécution des données de modèle d'événement accumulées peut prendre un temps considérable. Les exécutions ultérieures du processus ne seront effectuées qu'avec l'ensemble le plus récent des données de modèle d'événement et seront plus rapides.

Notez que vous pouvez aussi fournir l'argument help au fichier command.bat ou command.sh pour afficher toutes les options disponibles, comme dans l'exemple suivant :

```
command.bat help
```

Arrêt du processus ETL autonome

Lorsque vous lancez le processus ETL autonome sur un serveur, il s'exécute de manière continue en arrière-plan jusqu'à ce qu'il soit arrêté.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande sur le serveur sur lequel le processus ETL est installé.
2. Accédez au répertoire <Interact_home>/PatternStateETL/bin qui contient les fichiers exécutables du processus ETL.
3. Exécutez le fichier command.bat (sur Microsoft Windows) ou le fichier command.sh (sur les systèmes d'exploitation UNIX) avec les paramètres suivants :

- -u <nomutilisateur>. Il doit s'agir d'un utilisateur Marketing Platform valide et vous devez avoir configuré cet utilisateur avec un accès aux sources de données **TargetDS** et **RuntimeDS** que le processus ETL utilisera.

- -p <motdepasse>. Remplacez <motdepasse> par le mot de passe de l'utilisateur indiqué. Si le mot de passe de cet utilisateur est vide, indiquez deux guillemets doubles (par exemple -p ""). Le mot de passe est facultatif lorsque vous exécutez le fichier de commandes ; si vous l'omettez avec la commande, vous êtes invité à le saisir à l'exécution de la commande.

- -c <nomProfil>. Remplacez <nomProfil> par le nom exact que vous avez indiqué dans Marketing Platform dans la configuration **Interact | PatternStateETL** que vous avez créée.
Le nom que vous saisissez ici doit correspondre à la valeur que vous avez indiquée dans la zone **Nouveau nom de la catégorie** lorsque vous avez créé la configuration.

- stop. La commande stop est requise pour arrêter le processus. Si vous utilisez cette commande, toutes les opérations ETL en cours se terminent avant l'arrêt du processus.

Pour arrêter le processus ETL sans attendre la fin des opérations en cours, utilisez la commande forcestop à la place de stop.

La commande complète permettant de démarrer le processus prend donc la forme suivante :

```
command.bat -u <nomutilisateur> -p <motdepasse> -c <nomProfil> stop
```

Résultats

Le processus ETL autonome s'arrête.

Chapitre 4. Présentation des offres

Vous pouvez configurer Interact de nombreuses façons afin d'améliorer la manière dont il choisit les offres à présenter. Les sections suivantes expliquent en détail ces fonctionnalités en option.

Éligibilité d'une offre

Le but d'Interact est de présenter des offres éligibles. Pour l'expliquer simplement, Interact présente les offres les plus optimales parmi les offres éligibles, en fonction du visiteur, du canal, et de la situation.


Les règles de traitement sont l'élément de départ qui permet à Interact de déterminer les offres les mieux adaptées à un client. Interact comporte plusieurs fonctions optionnelles que vous pouvez implémenter afin d'améliorer la manière dont l'environnement d'exécution détermine les offres à présenter. Aucune de ces fonctionnalités ne garantit qu'une offre est présentée à un client. Ces fonctionnalités influencent la probabilité qu'une offre puisse être présentée à un client. Vous pouvez utiliser le nombre de fonctionnalités de votre choix, en fonction de la meilleure solution à retenir pour votre environnement.

Il existe trois domaines principaux dans lesquels vous pouvez influencer sur l'éligibilité de l'offre : génération de la liste des offres candidates, détermination du score marketing et apprentissage.

Génération d'une liste d'offres candidates

La génération d'une liste d'offres candidates se compose deux grandes étapes. La première étape consiste à générer une liste de toutes les offres possibles concernant le client. La deuxième étape consiste à filtrer toute offre ne concernant plus le client. Il existe différents moments dans ces deux étapes qui vous permettent d'influencer sur la génération de la liste des offres candidates.

Ce diagramme illustre les étapes de la génération de la liste des offres candidates. Les flèches indiquent l'ordre de préséance. Par exemple, si une offre passe le filtre **Nombre maximal de présentation d'une offre**, mais ne passe pas le filtre **Règles d'inclusion des offres globales**, l'environnement d'exécution exclut l'offre.




- **Affectations d'offres globales** - Vous pouvez définir des offres globales par niveau d'audience à l'aide de la table des offres globales.
- **Règles de traitement** - Méthode de base permettant de définir des offres par segment et par point d'interaction, à l'aide de l'onglet Stratégie d'interaction.
- **Affectations d'offres individuelles** - Vous pouvez définir des affectations d'offre spécifiques par client à l'aide de la table de substitution de score.
- **Date d'expiration de l'offre** - Lorsque vous créez une offre dans Campaign, vous pouvez définir une date d'expiration. Si la date d'expiration d'une offre est arrivée à échéance, l'environnement d'exécution exclut l'offre.
- **Date de début et de fin de campagne** - Lorsque vous créez une campagne dans Campaign, vous pouvez définir une date de début et de fin de la campagne. Si la date de début de la campagne n'est pas encore intervenue ou si la date de fin est arrivée à échéance, l'environnement d'exécution exclut l'offre.
- **Suppression d'offre** - Vous pouvez définir une suppression d'offre pour certains membres d'une audience à l'aide de la table de suppression des offres.
- **Nombre maximal de présentation d'une offre** - Lorsque vous définissez un canal interactif, vous définissez le nombre maximal de présentations d'une offre à un client par session. Si le nombre de présentations de l'offre a déjà été atteint, l'environnement d'exécution exclut l'offre.
- **Règles d'inclusion d'offres globales** - Vous pouvez définir une expression booléenne pour filtrer les offres par niveau d'audience à l'aide de la table des offres globales. Si le résultat est false, l'environnement d'exécution exclut l'offre.
- **Options avancées** - Vous pouvez utiliser l'option avancée **Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie** dans une règle de traitement pour filtrer les offres au niveau d'un segment. Si le résultat est false, l'environnement d'exécution exclut l'offre.
- **Règles d'inclusion d'offre individuelles** - Vous pouvez définir une expression booléenne pour filtrer les offres au niveau d'un client à l'aide de la table de substitution de score. Si le résultat est false, l'environnement d'exécution exclut l'offre.

Calcul du score marketing

Il existe de nombreuses manières d'influencer ou de remplacer le score marketing (à l'aide d'un calcul).

Ce diagramme illustre les différentes étapes auxquelles vous pouvez modifier ou substituer le score marketing.



Les flèches indiquent l'ordre de préséance. Par exemple, si vous définissez une expression pour déterminer le score marketing dans les options avancées d'une règle de traitement et pour définir une expression dans la table de substitution de score, l'expression dans la table de substitution de score est prioritaire.

- **Score global** - Vous pouvez définir un score par niveau d'audience à l'aide de la table des offres globales.
- **Score du spécialiste du marketing** - Vous pouvez définir un score par segment à l'aide du curseur dans une règle de traitement.
- **Score de substitution de score** - Vous pouvez définir un score par client à l'aide de la table de substitution de score.
- **Règles d'inclusion des offres globales** - Vous pouvez définir une expression qui calcule un score par niveau d'audience à l'aide de la table des offres globales.
- **Options avancées** - Vous pouvez définir une expression qui calcule un score par segment à l'aide de l'option avancée **Utiliser l'expression suivante comme score marketing** dans une règle de traitement.
- **Règles d'inclusion des offres par substitution de score** - Vous pouvez définir une expression qui calcule un score par client à l'aide de la table de substitution de score.

Influencer l'apprentissage

Si vous utilisez le module d'apprentissage intégré Interact, vous pouvez influencer le résultat d'apprentissage en plus des configurations d'apprentissage standard telles que la liste des attributs d'apprentissage ou le niveau de fiabilité. Vous pouvez substituer les composants de l'algorithme d'apprentissage tout en utilisant les composants restants.

Vous pouvez substituer l'apprentissage à l'aide des colonnes `LikelihoodScore` et `AdjExploreScore` des offres par défaut et des tables de substitution de score. Vous pouvez ajouter ces colonnes aux offres par défaut et aux tables de substitution de score à l'aide de la fonctionnalité de script `aci_scoringfeature`. Pour utiliser correctement ces substitutions, vous avez besoin d'une compréhension approfondie de l'auto-apprentissage d'Interact.

Ce module d'apprentissage prend la liste des offres candidates et le score de marketing par offre candidate et les utilise dans les calculs finaux. La liste des offres est utilisée avec les attributs d'apprentissage afin de calculer la probabilité (probabilité d'acceptation) que le client accepte l'offre. À l'aide de ces probabilités et le nombre historisé des présentations, à équilibrer entre exploration et exploitation, l'algorithme d'apprentissage détermine la pondération de l'offre. Enfin, l'auto-apprentissage utilise la pondération de l'offre, la multiplie par le score marketing final et renvoie un score final. Les offres sont triés en fonction de ce score final.

Suppression d'offres

Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il supprime des offres.

Il existe plusieurs façons de supprimer une offre pour l'environnement d'exécution :

- L'élément **Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite** d'un canal interactif.

Vous définissez le **Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite** d'un lorsque vous créez ou éditez un canal interactif.

- L'utilisation d'une table de suppression d'offre.
Vous créez une table de suppression d'offre dans votre base de données de profil.
- Offres dont la date d'expiration est dépassée.
- Offres provenant de campagnes arrivées à expiration.
- Offres exclues car elles ne transmettent pas une règle d'inclusion d'offre (option avancée de règle de traitement).
- Offres déjà explicitement acceptées ou refusées dans une session Interact. Si un client accepte ou refuse explicitement une offre, cette offre est supprimée lors de la session.

Activation de la suppression des offres

La procédure ci-après permet d'activer la suppression des offres.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer Interact afin qu'il fasse référence à une liste d'offres supprimées.

Procédure

1. Créez la table `offerSuppressionTable`, une nouvelle table pour chaque audience contenant l'ID audience et l'ID de l'offre.
2. Définissez la propriété `enableOfferSuppressionLookup` sur **true**.
3. Définissez la propriété `Interact > profile > offerSuppressionTable` sur le nom de la table de suppression des offres pour l'audience adéquate.

Table de suppression des offres

La table de suppression des offres vous permet de supprimer une offre pour un ID audience spécifique. Par exemple, si votre référentiel est `Client`, vous pouvez supprimer une offre pour le client Eric Martin. Une version de cette table pour au moins un niveau d'audience doit exister dans votre base de données de profil de production. Vous pouvez créer un échantillon de table de suppression d'offre `UACI_Blacklist` en exécutant le script SQL `aci_usrtab` sur votre base de données de profil. Le script SQL `aci_usrtab` se trouve dans le répertoire `ddl` du répertoire d'installation de l'environnement d'exécution.

Vous devez définir les zones `AudienceID` et `OfferCode1` pour chaque ligne. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires si votre ID audience ou votre code d'offre comprend plusieurs colonnes. Ces colonnes doivent correspondre aux noms de colonnes définis dans `Campaign`. Par exemple, si vous définissez le référentiel `Client` par les zones `HHold_ID` et `MemberNum`, vous devez ajouter `HHold_ID` et `MemberNum` à la table de suppression des offres.

Nom	Description
<code>AudienceID</code>	(Obligatoire) Le nom de cette colonne doit correspondre au nom de la colonne définissant l'ID audience <code>Campaign</code> . Si votre ID audience comprend plusieurs colonnes, vous pouvez les ajouter à cette table. Chaque ligne doit contenir l'ID audience auquel vous affectez l'offre par défaut, par exemple, <code>client1</code> .
<code>OfferCode1</code>	(Obligatoire) Code de l'offre de l'offre que vous substituez. Si vos codes d'offre comprennent plusieurs zones, vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires, par exemple <code>OfferCode2</code> et ainsi de suite.

Offre globale et affectations individuelles

Vous pouvez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il affecte des offres spécifiques en dehors des règles de traitement configurées dans l'onglet Stratégie d'interaction. Vous pouvez définir des offres globales pour n'importe quel membre d'un membre d'un niveau d'audience et des affectations individuelles pour certains membres d'une audience. Par exemple, vous pouvez définir une offre globale pour tous les foyers à afficher lorsqu'aucun autre critère n'est disponible, puis créer une affectation d'offre individuelle au foyer de la famille Martin en particulier.

Vous pouvez imposer des contraintes aux offres globales et aux affectations individuelles par zone, de la cellule, et règles d'inclusion des offres. Les offres globales et les affectations individuelles sont configurées par l'ajout de données à des tables spécifiques dans votre base de données de profil de production

Pour que les offres globales et les affectations individuelles fonctionnent correctement, tous les codes de la cellule et toutes les offres référencées doivent exister dans le déploiement. Pour vous assurer que les données requises sont disponibles, vous devez configurer les codes de cellule par défaut et la table `UACI_ICBatchOffers`.

Définition des codes de cible par défaut

Si vous utilisez les offres par défaut ou les tables de substitution de score pour les affectations d'offres globales ou individuelles, vous devez définir des codes de cible par défaut. `DefaultCellCode` est utilisé si aucun code de cible n'est défini dans une ligne particulière des offres par défaut ou des tables de substitution des scores. La génération de rapports utilise le code de cible par défaut.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

`DefaultCellCode` doit correspondre au format du code de cible défini dans Campaign. Ce code de cible est utilisé pour toutes les affectations d'offre figurant dans les rapports.

Si vous définissez des codes de cible par défaut uniques, vous pouvez identifier facilement les offres affectées par les offres par défaut ou par les tables de substitution des scores.

Procédure

Définissez la propriété `DefaultCellCode` pour chaque niveau d'audience et type de table dans la catégorie `IndividualTreatment`.

Définition d'offres non utilisées dans une règle de traitement

Si vous utilisez les offres par défaut ou les tables de substitution de score, vous devez vous assurer que tous les codes d'offre existent dans le déploiement. Si vous savez que toutes les offres que vous utilisez dans les offres par défaut ou dans les tables de substitution de score sont utilisées dans vos règles de traitement, les offres existent dans le déploiement. Cependant, toute offre non utilisée dans une règle de traitement doit être définie dans la table `UACI_ICBatchOffers`.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La table `UACI_ICBatchOffers` existe dans les tables système Campaign.

Procédure

Alimentez la table UACI_ICBatchOffers avec les codes d'offre que vous utilisez dans l'offre par défaut ou dans les tables de substitution de score. La table a le format suivant :

Nom de la colonne	Type	Description
ICName	varchar(64)	Nom du canal interactif auquel l'offre est associée. Si vous utilisez la même offre avec deux canaux interactifs différents, vous devez fournir une ligne pour chaque canal interactif.
OfferCode1	varchar(64)	Première partie du code de l'offre.
OfferCode2	varchar(64)	Deuxième partie du code de l'offre.
OfferCode3	varchar(64)	Troisième partie du code de l'offre.
OfferCode4	varchar(64)	Quatrième partie du code de l'offre.
OfferCode5	varchar(64)	Cinquième partie du code de l'offre

A propos de la table des offres globales

La table des offres globales vous permet de définir des traitements pour le niveau d'audience. Par exemple, vous pouvez définir une offre globale pour chaque membre du Foyer dans le référentiel.

Vous pouvez définir les paramètres globaux pour les éléments suivants de la proposition d'offre Interact.

- Affectation d'offre globale
- Score global du spécialiste du marketing, désigné par un nombre ou une expression
- Expression booléenne de filtrage des offres
- Probabilité d'apprentissage et pondération, si vous utilisez l'auto-apprentissage Interact
- Substitution d'apprentissage globale

Affectation d'offres globales

Cette procédure permet de configurer l'environnement d'exécution afin qu'il affecte des offres globales à un niveau d'audience, en plus de ce qui est déjà défini dans les règles de traitement.

Procédure

1. Créez une table appelée UACI_DefaultOffers dans votre base de données de profil.
Pour créer la table UACI_DefaultOffers avec les colonnes correctes, utilisez le fichier DDL aci_usrtab.
2. Définissez la propriété Interact > profile > enableDefaultOfferLookup sur true.

Table des offres globales

La table des offres globales doit exister dans votre profil de base de données. Vous pouvez créer la table des offres globales, UACI_DefaultOffers, en exécutant le script SQL aci_usrtab sur votre base de données de profil.

Le script SQL aci_usrtab se trouve dans le répertoire ddl du répertoire d'installation de l'environnement d'exécution.

Vous devez définir les zones AudienceLevel et OfferCode1 pour chaque ligne. Les autres zones sont facultatives et permettent d'imposer des contraintes supplémentaires aux affectations de votre offre ou d'influencer l'auto-apprentissage au niveau d'audience.

Pour obtenir de meilleures performances, vous devez créer un index sur cette table dans la colonne du référentiel.

Nom	Type	Description
AudienceLevel	varchar(64)	(Obligatoire) Nom du niveau d'audience que vous affectez à l'offre par défaut, par exemple, client ou foyer. Ce nom doit correspondre au niveau d'audience, comme défini dans Campaign.
OfferCode1	varchar(64)	(Obligatoire) Code de l'offre de l'offre par défaut. Si vos codes d'offre comprennent plusieurs zones, vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires, par exemple Code0ffre2 et ainsi de suite. Si vous ajoutez cette offre pour proposer une affectation d'offre globale, vous devez ajouter cette offre à la table UACI_ICBatch0ffers.
Score	float	Nombre définissant le score marketing de cette affectation d'offre.
OverrideTypeID	int	Si la valeur est définie sur 1, et si l'offre n'existe pas dans la liste des offres candidates, ajoutez cette offre à la liste et utilisez les données de scores de l'offre le cas échéant. En général, utilisez 1 pour fournir des affectations d'offre globale. Si la valeur est définie sur 0, <i>null</i> , ou sur un nombre différent de 1, utilisez toutes les données de l'offre uniquement si l'offre existe dans la liste des offres candidates. Dans la plupart des cas, une règle de traitement ou une affectation individuelle remplace ce paramètre.

Nom	Type	Description
Prédicat	varchar(4000)	<p>Vous pouvez entrer des expressions dans cette colonne, comme c'est le cas pour les options avancées des règles de traitement. Vous pouvez utiliser les mêmes variables et les mêmes macros disponibles lorsque vous écrivez des options avancées pour les règles de traitement. Le comportement de cette colonne dépend de la valeur de la colonne EnableStateID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si EnableStateID est 2, cette colonne fonctionne de la même manière que l'option Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie... dans les options avancées des règles de traitement permettant de contraindre cette affectation d'offre. Cette colonne doit contenir une expression booléenne, et donner la valeur true après résolution pour inclure cette offre. <p>Si vous avez défini par erreur une expression qui donne un nombre après résolution, tout nombre différent de zéro est considéré comme ayant la valeur true et zéro est considéré comme ayant la valeur false.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si EnableStateID a la valeur 3, cette colonne fonctionne de la même manière que l'option Utiliser l'expression suivante comme score marketing... dans les options avancées des règles de traitement permettant de contraindre cette offre. Cette colonne doit contenir une expression correspondant à un nombre une fois résolue. • Si EnableStateID a la valeur 1, Interact ignore toute valeur dans cette colonne.
FinalScore	float	<p>Nombre qui remplace le score final utilisé pour commander la liste définitive des offres renvoyées. Cette colonne est utilisée si vous avez activé le module d'apprentissage intégré. Vous pouvez implémenter votre propre apprentissage pour utiliser cette colonne.</p>
CellCode	varchar(64)	<p>Code de cible d'un segment interactif déployé auquel vous souhaitez affecter cette offre par défaut. Si vos codes de cible comportent plusieurs zones, vous pouvez ajouter les colonnes supplémentaires.</p> <p>Vous devez fournir un code de cible si OverrideTypeID est 0 ou null. Si vous n'incluez pas de code de cible, l'environnement d'exécution ignore cette ligne de données.</p> <p>Si OverrideTypeID est 1, vous n'avez pas besoin de fournir de code de cible dans cette colonne. Si vous n'indiquez pas de code de cible, l'environnement d'exécution utilise le code de cible défini dans la propriété DefaultCellCode pour ce niveau d'audience et cette table à des fins de génération de rapports.</p>

Nom	Type	Description
Zone	varchar(64)	Nom de la zone à laquelle vous souhaitez appliquer cette affectation d'offre. Si la valeur est NULL, cela s'applique à toutes les zones.
EnableStateID	int	<p>La valeur de cette colonne définit le comportement de la colonne Prédicat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - N'utilisez pas ma colonne Prédicat. • 2 - Utilisez Prédicat comme valeur booléenne pour filtrer l'offre. Cela suit les mêmes règles que l'option avancée Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie... dans une règle de traitement. • 3 - Utilisez Prédicat pour définir le score du vendeur. Cela suit les mêmes règles que l'option avancée Utiliser l'expression suivante comme score marketing... dans une règle de traitement. <p>Toute ligne dans laquelle cette colonne a la valeur Null ou tout e autre valeur que 2 ou 3 ignore la colonne Prédicat.</p>
LikelihoodScore	float	Cette colonne est utilisée uniquement pour influencer l'auto-apprentissage. Vous pouvez ajouter cette colonne avec le DDL aci_scoringfeature.
AdjExploreScore	float	Cette colonne est utilisée uniquement pour influencer l'auto-apprentissage. Vous pouvez ajouter cette colonne avec le DDL aci_scoringfeature.

A propos de la table de substitution de score

La table de substitution de score vous permet de définir des traitements pour un ID d'audience ou pour un individu. Par exemple, si votre référentiel est Visiteur, vous pouvez créer des substitutions pour certains visiteurs.

Vous pouvez définir des substitutions pour les éléments suivants de la proposition d'offre Interact.

- Affectation d'offre individuelle
- Score individuel du spécialiste du marketing, désigné par un nombre ou une expression
- Expression booléenne de filtrage des offres
- Probabilité d'apprentissage et pondération, si vous utilisez l'auto-apprentissage
- Substitution d'apprentissage individuelle

Configuration des substitutions de score

Vous pouvez configurer Interact afin qu'il utilise un score généré par une application de modélisation au lieu du score marketing.

Procédure

1. Créez une table de substitution de score pour chaque niveau d'audience pour lequel vous souhaitez fournir des substitutions.
Pour créer un échantillon de table de substitution de score avec les colonnes correctes, utilisez le fichier DDL aci_usrtab.
2. Définissez la propriété Interact > Profile > enableScoreOverrideLookup sur **true**.

- Définissez la propriété `scoreOverrideTable` sur le nom de la table de substitution de score pour chaque niveau d'audience pour lequel vous souhaitez fournir des substitutions.

Vous n'avez pas besoin de fournir une table de substitution de score pour chaque niveau d'audience.

Table de substitution de score

La table de substitution de score doit exister dans votre base de données de profil de production. Vous pouvez créer une table de substitution de score échantillon, `UACI_ScoreOverride` en exécutant le script SQL `aci_usrtab` sur votre base de données de profil.

Le script SQL `aci_usrtab` se trouve dans le répertoire `ddl` du répertoire d'installation de l'environnement d'exécution.

Vous devez définir les zones `AudienceID`, `OfferCode1` et `Score` pour chaque ligne. Les valeurs des autres zones sont facultatives et permettent d'imposer des contraintes aux affectations d'offres individuelles ou de fournir des informations de substitution de score à l'auto-apprentissage.

Nom	Type	Description
<code>AudienceID</code>	<code>varchar(64)</code>	(Obligatoire) Le nom de cette colonne doit correspondre au nom de la colonne définissant l'ID d'audience Campaign. L'échantillon de table créé par le fichier <code>ddl aci_usrtab</code> crée cette colonne comme la colonne <code>CustomerID</code> . Si votre ID audience comprend plusieurs colonnes, vous pouvez les ajouter à cette table. Chaque ligne doit contenir l'ID audience auquel vous affectez l'offre individuelle, par exemple, <code>client1</code> . Pour obtenir de meilleures performances, créez un index sur cette colonne.
<code>OfferCode1</code>	<code>varchar(64)</code>	(Obligatoire) Code de l'offre. Si vos codes d'offre comprennent plusieurs zones, vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires, par exemple <code>CodeOffre2</code> et ainsi de suite. Si vous ajoutez cette offre pour proposer une affectation d'offre individuelle, vous devez ajouter cette offre à la table <code>UACI_ICBatchOffers</code> .
<code>Score</code>	<code>float</code>	Nombre définissant le score marketing de cette affectation d'offre.
<code>OverrideTypeID</code>	<code>int</code>	Si la valeur est définie sur 0 ou <code>null</code> (ou sur un nombre différent de 1), utilisez toutes les données de l'offre uniquement si l'offre existe dans la liste des offres candidates. En général, utilisez 0 pour indiquer les substitutions de score. Vous devez fournir un code de cible. Si la valeur est définie sur 1, et si l'offre n'existe pas dans la liste des offres candidates, ajoutez cette offre à la liste et utilisez les données de score de l'offre. En général, utilisez 1 pour fournir des affectations d'offres individuelles.

Nom	Type	Description
Prédicat	varchar(4000)	<p>Vous pouvez entrer des expressions dans cette colonne, comme c'est le cas pour les options avancées des règles de traitement. Vous pouvez utiliser les mêmes variables et les mêmes macros disponibles lorsque vous écrivez des options avancées pour les règles de traitement. Le comportement de cette colonne dépend de la valeur de la colonne EnableStateID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si EnableStateID est 2, cette colonne fonctionne de la même manière que l'option Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie... dans les options avancées des règles de traitement permettant de contraindre cette affectation d'offre. Cette colonne doit contenir une expression booléenne, et donner la valeur true après résolution pour inclure cette offre. <p>Si vous avez défini par erreur une expression qui donne un nombre après résolution, tout nombre différent de zéro est considéré comme ayant la valeur true et zéro est considéré comme ayant la valeur false.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si EnableStateID a la valeur 3, cette colonne fonctionne de la même manière que l'option Utiliser l'expression suivante comme score marketing... dans les options avancées des règles de traitement permettant de contraindre cette offre. Cette colonne doit contenir une expression correspondant à un nombre une fois résolue. • Si EnableStateID a la valeur 1, Interact ignore toute valeur dans cette colonne.
FinalScore	float	<p>Nombre qui remplace le score final utilisé pour commander la liste définitive des offres renvoyées. Cette colonne est utilisée si vous avez activé le module d'apprentissage intégré. Vous pouvez implémenter votre propre apprentissage pour utiliser cette colonne.</p>
CellCode	varchar(64)	<p>Code de cible d'un segment interactif auquel vous souhaitez affecter cette offre. Si vos codes de cible comportent plusieurs zones, vous pouvez ajouter les colonnes supplémentaires.</p> <p>Vous devez fournir un code de cible si OverrideTypeID est 0 ou null. Si vous n'incluez pas de code de cible, l'environnement d'exécution ignore cette ligne de données.</p> <p>Si OverrideTypeID est 1, vous n'avez pas besoin de fournir de code de cible dans cette colonne. Si vous n'indiquez pas de code de cible, l'environnement d'exécution utilise le code de cible défini dans la propriété DefaultCellCode pour ce niveau d'audience et cette table à des fins de génération de rapports.</p>
Zone	varchar(64)	<p>Nom de la zone à laquelle vous souhaitez appliquer cette affectation d'offre. Si la valeur est NULL, cela s'applique à toutes les zones.</p>

Nom	Type	Description
EnableStateID	int	<p>La valeur de cette colonne définit le comportement de la colonne Prédicat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - N'utilisez pas ma colonne Prédicat. • 2 - Utilisez Prédicat comme valeur booléenne pour filtrer l'offre. Cela suit les mêmes règles que l'option avancée Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie... dans une règle de traitement. • 3 - Utilisez Prédicat pour définir le score du vendeur. Cela suit les mêmes règles que l'option avancée Utiliser l'expression suivante comme score marketing... dans une règle de traitement. <p>Toute ligne dans laquelle cette colonne a la valeur Null ou tout e autre valeur que 2 ou 3 ignore la colonne Prédicat.</p>
LikelihoodScore	float	Cette colonne est utilisée uniquement pour influencer l'auto-apprentissage. Vous pouvez ajouter cette colonne avec le DDL <code>aci_scoringfeature</code> .
AdjExploreScore	float	Cette colonne est utilisée uniquement pour influencer l'auto-apprentissage. Vous pouvez ajouter cette colonne avec le DDL <code>aci_scoringfeature</code> .

Présentation de l'auto-apprentissage Interact

Même si vous faites tout votre possible pour proposer les offres adaptées aux segments appropriés, vous pouvez toujours apprendre des sélections réellement effectuées par vos visiteurs. Le comportement réel de vos visiteurs doit influencer votre stratégie. Vous pouvez exécuter des outils de modélisation sur l'historique des réponses pour obtenir un score que vous pouvez ensuite inclure dans vos diagrammes temps réel.

Toutefois, ces données ne sont pas des données en temps réel.

Interact fournit deux options qui vous permettent d'apprendre en temps réel à partir des actions de votre visiteur :

- Module d'apprentissage intégré - L'environnement d'exécution dispose d'un module d'apprentissage bayésien naïf. Ce module surveille les attributs du client de votre choix et utilise ces données pour sélectionner les offres à présenter.
- API d'apprentissage - L'environnement d'exécution comporte aussi une API d'apprentissage qui vous permet d'écrire votre propre module d'apprentissage.

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'apprentissage. Il est désactivé par défaut.

Module d'apprentissage Interact

Le module d'apprentissage Interact surveille le réponses des visiteurs aux offres, ainsi que les attributs des visiteurs.

Modes du module d'apprentissage

Le module d'apprentissage a deux modes généraux :

- Exploration : le module d'apprentissage présente les offres afin de pouvoir collecter suffisamment de données de réponse pour optimiser l'estimation utilisée en mode exploitation. Les offres présentées pendant l'exploration ne correspondent pas nécessairement au choix optimal.
- Exploitation : lorsque suffisamment de données ont été collectées par la phase d'exploration, le module d'apprentissage utilise les probabilités pour vous aider à sélectionner les offres à proposer.

Le module d'apprentissage utilise deux propriétés pour alterner entre les modes exploration et exploitation. Il s'agit des propriétés suivantes :

- un niveau de fiabilité que vous configurez avec la propriété `confidenceLevel`,
- une probabilité de présentation par le module d'apprentissage d'une offre aléatoire que vous configurez avec la propriété `percentRandomSelection`.

Propriété du niveau de fiabilité

Vous pouvez définir le `confidenceLevel` sur un pourcentage qui représente le degré de certitude (ou de confiance) que doit avoir le module d'apprentissage avant que ses résultats pour une offre soient utilisés dans l'arbitrage. Au départ, lorsque le module d'apprentissage ne dispose d'aucune donnée, il s'appuie donc uniquement sur le score marketing. Une fois que chaque offre a été présentée autant de fois que cela a été défini dans `minPresentCountThreshold`, le module d'apprentissage passe en mode exploration. En l'absence d'une quantité suffisante de données, le module d'apprentissage n'est pas sûr que les pourcentages qu'il calcule sont corrects. Il reste alors par conséquent en mode d'exploration.

Le module d'apprentissage attribue des pondérations à chaque offre. Pour calculer les pondérations, il applique une formule qui prend comme base de départ le niveau de confiance configuré, les données historiques d'acceptation et les données de la session en cours. La formule établit un équilibre inhérent entre exploration et exploitation et renvoie la pondération adéquate.

Propriété de sélection aléatoire

Pour éviter que le système favorise trop l'offre optimale dès les premières phases, Interact présente une offre aléatoire en appliquant la propriété `percentRandomSelection` qui correspond à un pourcentage de temps. Ce pourcentage d'offres aléatoires force le module d'apprentissage à recommander d'autres offres que les plus certaines de réussir, afin de déterminer si d'autres offres réussiraient mieux si elles avaient une plus grande exposition. Par exemple, si vous configurez `percentRandomSelection` sur 5, pendant 5 % du temps, le module d'apprentissage présente une offre aléatoire et ajoute les données de réponse à ses calculs.

Vous pouvez définir `%Random` pour indiquer le pourcentage de chance pour qu'une offre renvoyée soit sélectionnée de manière aléatoire, sans que les scores soient pris en compte, pour chaque zone de l'onglet Points d'interaction de la fenêtre Canal interactif.

Mode de détermination des offres par le module d'apprentissage

Le module d'apprentissage détermine les offres présentées de la manière suivante :

1. Il calcule la probabilité qu'un visiteur sélectionne une offre.
2. Il calcule la pondération de l'offre en appliquant la probabilité de l'étape 1 et détermine s'il doit se placer en mode d'exploration ou d'exploitation.

3. Il calcule un score final pour chaque offre à l'aide du score marketing et de la pondération de l'offre à partir de l'étape 2.
4. Il trie les offres en fonction des scores déterminés à l'étape 3 et renvoie le nombre d'offres obtenant les meilleurs résultats.

Par exemple, le module d'apprentissage détermine qu'un visiteur a 30 % de chances d'accepter l'offre A et 70 % de chances d'accepter l'offre B et qu'il doit donc utiliser ces informations. Selon la règle de traitement, le score marketing de l'offre A est de 75 et de 55 pour l'offre B. Toutefois, les calculs de l'étape 3 établissent que le score final de l'offre B est supérieur à celui de l'offre A. L'environnement d'exécution recommande donc l'offre B.

Propriétés du facteur de pondération

L'apprentissage est également basé sur la propriété `recencyWeightingFactor` et la propriété `recencyWeightingPeriod`. Ces propriétés vous permettent d'attribuer une pondération plus importante aux données les plus récentes. `recencyWeightingFactor` est le pourcentage de pondération à affecter aux données récentes. `recencyWeightingPeriod` correspond à la durée considérée comme récente. Par exemple, vous configurez `recencyWeightingFactor` sur 0,30 et `recencyWeightingPeriod` sur 24. Ces paramètres signifient que les 24 heures de données précédentes représentent 30 % de toutes les données prises en compte. Pour l'équivalent d'une semaine de données, toutes les données servant à établir la moyenne sur les six premiers jours représentent 70% des données, tandis que le dernier jour correspond à 30% des données.

Données de la table de transfert consignées

Chaque session écrit les données suivantes dans une table de transfert d'apprentissage :

- Contact de l'offre
- Acceptation de l'offre
- Attributs d'apprentissage

A un intervalle configurable, un agrégateur lit ces données dans la table de transfert, les compile et les écrit dans une table. Le module d'apprentissage lit ces données agrégées et les utilise dans ses calculs.

Activation du module d'apprentissage

Tous les serveurs d'exécution ont un module d'apprentissage intégré. Par défaut, ce module d'apprentissage est désactivé. Vous pouvez l'activer en changeant une propriété de configuration.

Procédure

Dans Marketing Platform, pour l'environnement d'exécution, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > offerserving.

Propriété de configuration	Paramètre
<code>optimizationType</code>	<code>BuiltInLearning</code>

Attributs d'apprentissage

Le module d'apprentissage s'enrichit et évolue à l'aide des attributs visiteur et des données d'acceptation des offres. Vous pouvez sélectionner les attributs visiteur à surveiller. Ces attributs visiteur peuvent être toute donnée contenue dans un profil client, y compris un paramètre d'événement collecté en temps réel.

Les attributs des tables dimensionnelles ne sont pas pris en charge dans l'apprentissage.

Vous pouvez configurer le nombre d'attributs de votre choix à surveiller, mais IBM vous conseille de ne pas configurer plus de dix attributs d'apprentissage entre les attributs d'apprentissage statique et dynamique, et de suivre ces instructions.

- Sélectionnez des attributs indépendants.
Ne sélectionnez pas d'attributs similaires. Par exemple, si vous créez un attribut appelé ValeurÉlevée et si cet attribut est défini à partir d'un calcul basé sur le salaire, ne sélectionnez pas les deux attributs ValeurÉlevée et Salaire. Les attributs similaires ne sont pas utiles pour l'algorithme d'apprentissage.
- Sélectionnez des attributs ayant des valeurs discrètes.
Si un attribut comporte des plages de valeur, vous devez sélectionner une valeur exacte. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le salaire en tant qu'attribut, vous devez donner à chaque plage de salaire une valeur spécifique. La plage de 20 000 à 30 000 correspondrait ainsi à la valeur A, et la plage de 30 001 à 40 000 à la valeur B, etc.
- Limitez le nombre d'attributs suivis afin de ne pas dégrader les performances.
Le nombre d'attributs que vous pouvez suivre dépend de vos exigences de performances et de votre installation Interact. Si vous le pouvez, utilisez un autre outil de modélisation (par exemple PredictiveInsight) pour déterminer les dix attributs de prévision principaux. Vous pouvez configurer le module d'apprentissage afin qu'il supprime automatiquement les attributs non prévisibles, mais qui impactent aussi les performances.

Vous pouvez gérer les performances en définissant le nombre d'attributs surveillés et le nombre de valeurs par attribut à surveiller. La propriété `Campaign > partitions > partition1 > Interact > learning > maxAttributeNames` définit le nombre maximal d'attributs visiteur suivis. La propriété `maxAttributeValues` définit le nombre maximum de valeurs suivies par attribut. Toutes les autres valeurs sont affectées à une catégorie définie par la valeur de la propriété `otherAttributeValue`. Cependant, le moteur d'apprentissage ne suit que les premières valeurs qu'il rencontre. Imaginons par exemple que vous suivez l'attribut visiteur correspondant à la couleur des yeux du visiteur. Vous êtes uniquement intéressé par les valeurs bleu, brun et vert, et définissez par conséquent `maxAttributeValues` sur 3. Toutefois, les trois premiers visiteurs ont les valeurs bleu, brun et noisette. Cela signifie que tous les visiteurs ayant les yeux verts se voient affecter la valeur `otherAttributeValue`.

Vous pouvez également utiliser les attributs d'apprentissage dynamique qui vous permettent de définir vos critères d'apprentissage plus précisément. Les attributs d'apprentissage dynamique vous permettent d'en savoir plus sur la combinaison de deux attributs sous la forme d'une entrée unique. Par exemple, examinez les informations de profil suivantes :

ID visiteur	Type de carte	Solde de la carte
1	Carte Gold	\$1000

ID visiteur	Type de carte	Solde de la carte
2	Carte Gold	\$9000
3	Carte Bronze	\$1000
4	Carte Bronze	\$9000

Si vous utilisez des attributs d'apprentissage standard, vous pouvez uniquement obtenir des informations sur le type de carte et son solde individuellement. Les visiteurs 1 et 2 seront regroupés ensemble en fonction du type de carte, et les visiteurs 2 et 4 en fonction du du solde de la carte. Ces attributs ne sont pas forcément un moyen précis de prévoir le comportement d'acceptation de l'offre. Si les détenteurs de la carte Gold ont tendance à avoir des soldes plus élevés, le comportement du Visiteur peut être radicalement différent de celui du Visiteur 4, ce qui fausserait les attributs d'apprentissage standard. Toutefois, si vous utilisez des attributs d'apprentissage dynamique, des informations d'apprentissage sont collectées individuellement sur chacun des visiteurs et les estimations seront alors plus précises.

Si vous utilisez des attributs d'apprentissage dynamique, et si le visiteur a deux valeurs valides pour un attribut, le module d'apprentissage sélectionne la première valeur trouvée.

Si vous définissez la propriété `enablePruning` sur `yes`, le module d'apprentissage utilise l'algorithme pour déterminer quels attributs ne sont pas prévisibles et cesse de prendre en compte ces attributs lors du calcul des pondérations. Par exemple, si vous effectuez le suivi d'un attribut représentant la couleur de cheveux, et si le module d'apprentissage détermine qu'il n'existe pas de modèle d'acceptation d'une offre basée sur la couleur de cheveux du visiteur, le module d'apprentissage cesse de considérer l'attribut de couleur de cheveux. Les attributs sont réévalués chaque fois que le processus d'agrégation d'apprentissage s'exécute (il est défini par la propriété `aggregateStatsIntervalInMinutes`). Les attributs d'apprentissage dynamique sont aussi supprimés.

Définition d'un attribut d'apprentissage

La procédure ci-après permet de définir un attribut d'apprentissage.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez configurer au maximum le nombre `maxAttributeNames` d'attributs de visiteurs.

(*learningAttributes*) est un modèle permettant de créer de nouveaux attributs d'apprentissage. Vous devez entrer un nouveau nom pour chaque attribut. Vous ne pouvez pas créer deux catégories ayant le même nom

Procédure

Dans Marketing Platform, pour l'environnement de conception, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Campaign > partitions > partitionn > Interact > learning.

Propriété de configuration	Paramètre
attributeName	attributeName doit correspondre au nom d'une paire nom-valeur dans les données de profil. Ce nom est insensible à la casse.

Définition d'attributs d'apprentissage dynamique

Pour définir les attributs d'apprentissage dynamique, vous devez remplir la table UACI_AttributeList dans la source de données Apprentissage.

Toutes les colonnes de cette table ont le type varchar(64).

Colonne	Description
AttributeName	Nom de l'attribut dynamique à utiliser pour l'apprentissage. Il doit s'agir d'une valeur réelle possible dans AttributeNameCol.
AttributeNameCol	Nom qualifié complet de la colonne (structure hiérarchique, à partir de la table de profils) dans laquelle se trouve AttributeName. Ce nom de colonne ne doit pas forcément être un attribut d'apprentissage standard.
AttributeValueCol	Nom qualifié complet de la colonne (structure hiérarchique, à partir de la table de profils) dans laquelle se trouve la valeur associée à AttributeName.

Par exemple, examinez la table de profils suivante et la table des dimensions associée.

Tableau 6. MaTableDeProfil

VisitorID	KeyField
1	Key1
2	Key2
3	Key3
4	Key4

Tableau 7. MaTableDeDimension

KeyField	CardType	CardBalance
Key1	Carte Gold	1000
Key2	Carte Gold	9000
Key3	Carte Bronze	1000
Key4	Carte Bronze	9000

Voici un échantillon de table UACI_AttributeList établissant une correspondance avec le type de carte et le solde.

Tableau 8. UACI_AttributeList

AttributeName	AttributeNameCol	AttributeValueCol
Carte Gold	MaTableDeProfil.MaTableDeDimension.CardType	MaTableDeProfil.MaTableDeDimension.CardBalance

Tableau 8. UACI_AttributeList (suite)

AttributeName	AttributeNameCol	AttributeValueCol
Carte Bronze	MaTableDeProfil.MaTableDeDimension. CardType	MaTableDeProfil.MaTableDeDimension. CardBalance

Configuration de l'environnement d'exécution pour qu'il reconnaisse les modules d'apprentissage externes

Vous pouvez utiliser l'API d'apprentissage Java™ API pour écrire votre propre module d'apprentissage. Vous devez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il reconnaisse votre utilitaire d'apprentissage dans Marketing Platform.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez redémarrer le serveur d'exécution Interact pour que les changements prennent effet.

Procédure

1. Dans Marketing Platform, pour l'environnement d'exécution, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > offerserving. Les propriétés de configuration de l'API de l'optimiseur d'apprentissage existent dans la catégorie Interact > offerserving > External Learning Config.

Propriété de configuration	Paramètre
optimizationType	ExternalLearning
externalLearningClass	Nom de classe de l'apprentissage externe
externalLearningClassPath	Chemin d'accès à la classe ou fichiers JAR sur le serveur d'exécution pour l'apprentissage externe. Si vous utilisez un groupe de serveurs et si tous les serveurs d'exécution référencent la même instance de Marketing Platform, une copie de la classe ou des fichiers JAR doit être présente au même emplacement sur chaque serveur.

2. Redémarrez le serveur d'exécution Interact pour que les changements prennent effet.

Chapitre 5. Compréhension de l'API Interact

Interact sert les offres de manière dynamique à une grande variété de points de contact. Par exemple, vous pouvez configurer l'environnement d'exécution et votre point de contact pour envoyer des messages aux employés de votre centre d'appels pour les informer des meilleurs prospects pour une vente optimisée ou croisée pour un client ayant formulé un type spécifique de demande de service. Vous pouvez également configurer l'environnement d'exécution et votre point de contact pour fournir des offres adaptées à un client (visiteur), qui est entré dans une zone particulière de votre site Web.

L'API Interact vous permet de configurer votre point de contact et un serveur d'exécution afin qu'ils coopèrent pour proposer les meilleures offres possibles. Avec l'API, le point de contact peut demander des informations à partir du serveur d'exécution pour affecter le visiteur à un groupe (un segment) et présente des offres basées sur ce segment. Vous pouvez également journaliser les données en vue d'une analyse ultérieure pour affiner vos stratégies de présentation d'offres.

L'API Interact permet également les communications entre le client utilisateur final et le serveur via JavaScript.

Afin de vous fournir avec la plus grande souplesse possible en intégrant Interact à vos environnements, IBM fournit un service Web accessible à l'aide de l'API Interact.


Flux de données de l'API Interact

Cet exemple illustre le fonctionnement de l'API entre votre point de contact et l'environnement d'exécution. Le visiteur exécute seulement quatre actions : connexion, accès à la page affichant les offres, sélection d'une offre et déconnexion. Vous pouvez concevoir une intégration beaucoup plus complexe si nécessaire, à condition de respecter vos contraintes en termes d'exigences de performances.

Ce diagramme montre une implémentation simple de l'API Interact.

Un visiteur se connecte à un site Web et accède à une page qui affiche des offres. Le visiteur sélectionne une offre et se déconnecte. L'interaction est simple, mais plusieurs événements se produisent à la fois dans le point de contact et sur le serveur d'exécution :

1. Démarrage d'une session
2. Accès à une page
3. Sélection d'une offre
4. Fermeture de la session



Démarrage de la session

Lorsque le visiteur se connecte, il déclenche une méthode `startSession`.

La méthode `startSession` effectue quatre opérations :


1. Elle crée une session d'exécution
2. Elle envoie une requête de chargement des données du profil client dans la session
3. Elle envoie une requête d'utilisation des données du profil et démarre un diagramme temps réel pour placer le client dans des segments. Cette exécution de le diagramme s'exécute en mode asynchrone.
4. Le serveur d'exécution charge les informations de suppression d'offre et les informations de traitement globales et individuelles des offres dans la session. Les données de session sont conservées en mémoire pendant la session.

Accès à une page

Le visiteur navigue dans le site jusqu'à ce qu'il atteigne un point d'interaction prédéfini. Dans la figure, le deuxième point d'interaction (choix Sélectionner) est un emplacement dans lequel le visiteur clique sur un lien qui lui présente un ensemble d'offres. Le gestionnaire de point de contact a configuré le lien de façon à ce qu'il déclenche une méthode `executeBatch` permettant de sélectionner une offre.

Sélection d'une offre

Ce diagramme illustre l'appel d'API qui déclenche la méthode `executeBatch`.




La méthode `executeBatch` vous permet d'appeler plusieurs méthodes dans un seul appel au serveur d'exécution. Cette méthode `executeBatch` appelle deux autres méthodes, `getOffers` et `postEvent`. La méthode `getOffers` demande une liste d'offres. Le serveur d'exécution utilise les données de segmentation, la liste de suppression des offres, les règles de traitement et le module d'apprentissage pour proposer un ensemble d'offres. Le serveur d'exécution renvoie un ensemble d'offres qui s'affichent dans la page de contenu.

La méthode `postEvent` déclenche l'un des événements définis dans l'environnement de conception. Dans ce cas particulier, l'événement envoie une demande de journalisation des offres présentées à l'historique des contacts.

Le visiteur sélectionne l'un des offres (offre Sélection.)

Ce diagramme illustre la méthode `postEvent`.




La commande d'interface utilisateur associée à la sélection de l'offre est configurée pour envoyer une autre méthode `postEvent`. Cet événement envoie une demande de journalisation de l'acceptation de l'offre dans l'historique des réponses.

Fermeture de la session

Une fois que le visiteur a sélectionné l'offre, il en a terminé avec le site Web et il se déconnecte. La commande de déconnexion est liée à la méthode `endSession`.

Ce diagramme illustre la méthode `endSession`.



La méthode `endSession` termine la session. Si le visiteur oublie de se déconnecter, un délai d'attente de session configurable permet de faire prendre fin à toutes les sessions. Si vous souhaitez conserver des données passées à la session, telles que les informations incluses dans les paramètres des méthodes `startSession` ou `setAudience`, collaborez avec la personne chargée de créer les diagrammes temps réel. Cette dernière peut utiliser le processus `Extraction` pour écrire ces données dans une base de données avant que la fin de la session et la perte des données. Vous pouvez alors utiliser la méthode `postEvent` pour appeler le diagramme temps réel qui contient le processus d'instantané.

Exemple simple de planification d'interaction

Dans cet exemple, vous créez une interaction pour le site Web d'une société de téléphonie cellulaire. Vous créez trois offres différentes, configurez la consignation de ces offres, affectez des codes de traitement à l'offre et affichez une série d'images associées aux offres.

Processus de conception


Pour concevoir une interaction pour ce client, vous :

1. Identifiez les exigences de la page de récapitulatif du client
2. Créez des points d'interaction pour les exigences des offres
3. Configurez la consignation des offres
4. Créez des codes de traitement
5. Associez une série d'images en alternance aux offres

Il s'agit d'un exemple de base qui ne décrit pas le meilleur moyen d'écrire l'intégration. Par exemple, aucun de ces exemples n'inclut de vérification d'erreur qui utilise la classe `Response`.

Identification des exigences de la page de récapitulatif du plan prévu pour un téléphone

Le diagramme suivant illustre la présentation de la page de récapitulatif du plan concernant un modèle de téléphone donné.



Vous définissez les éléments suivants pour répondre aux exigences de la page de récapitulatif du plan prévu pour ce téléphone :

Exigence	Implémentation
<p>L'une des offres doit être affichée dans une zone dédiée aux offres de mise à niveau</p> <p>La zone de la page qui affiche l'offre de mise à niveau doit être définie. En outre, une fois qu'Interact a sélectionné une offre à afficher, les informations doivent être journalisées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Point d'interaction : ip_planSummaryBottomRight Événement : evt_logOffer
<p>Deux offres pour les mises à niveau du téléphone</p> <p>Chaque zone de la page qui affiche les mises à niveau du téléphone doit être définie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Point d'interaction : ip_planSummaryTopRight Point d'interaction : ip_planSummaryBottomLeft
<p>Pour l'analyse, vous devez journaliser les offres qui sont acceptées et celles qui sont refusées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Événement : evt_offerAccept Événement : evt_offerReject
<p>Vous savez également que vous devez transmettre le code de traitement d'une offre chaque fois que vous journalisez le contact d'une offre ou l'acceptation ou le refus d'une offre.</p>	NameValuePair
<p>Affichez trois images en alternance sur la page. Associez ces images aux offres.</p>	

Création de points d'interaction

Vous pouvez maintenant demander à l'utilisateur de l'environnement de conception de créer les points d'interaction et les événements pendant que vous commencez à coder l'intégration avec votre point de contact.

Pour chaque point d'interaction qui affiche une offre, vous devez d'abord obtenir une offre, puis extraire les informations dont vous avez besoin pour afficher cette offre. Par exemple, demandez l'affichage d'une offre pour la zone inférieure droite de votre page Web (`planSummaryBottomRight`)

```
Response response=getOffers(sessionID, ip_planSummaryBottomRight, 1)
```

Cet appel de réponse renvoie un objet réponse qui inclut une réponse `OfferList`. Cependant, votre page Web ne peut pas utiliser un objet `OfferList`. Vous avez besoin d'un fichier image pour l'offre. Il constitue l'un des attributs de l'offre (`offerImg`). Vous devez extraire l'attribut d'offre dont vous avez besoin à partir de la liste `OfferList`.

```
OfferList offerList=response.getOfferList();
if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
{
    Offer offer = offerList.getRecommendedOffers()[0];
    NameValuePair[] attributes = offer.getAdditionalAttributes();
    for(NameValuePair attribute: attributes)
    {
        if(attribute.getName().equalsIgnoreCase("offerImg"))
        {
            /* Use this value in your code for the page, for
            example: stringHtml = " */
        }
    }
}
```

Configuration de la consignment

Maintenant que l'offre est affichée, vous souhaitez la journaliser en tant que contact.

```
NameValuePair evtParam_TreatmentCode = new NameValuePairImpl();
evtParam_TreatmentCode.setName("UACIOfferTrackingCode");
evtParam_TreatmentCode.setValueAsString(offer.getTreatmentCode());
evtParam_TreatmentCode.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
postEvent(sessionID, evt_logOffer, evtParam_TreatmentCode)
```

Au lieu d'appeler chacune de ces méthodes séparément, vous pouvez utiliser la méthode `executeBatch`, comme illustré dans l'exemple suivant pour la partie `planSummaryBottomLeft` de la page Web.

```
Command getOffersCommand = new CommandImpl();
getOffersCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_GETOFFERS);
getOffersCommand.setInteractionPoint(ip_planSummaryBottomLeft);
getOffersCommand.setNumberRequested(1);

Command postEventCommand = new CommandImpl();
postEventCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_POSTEVENT);
postEventCommand.setEvent(evt_logOffer);

/** Build command array */
Command[] commands =
{
    getOffersCommand,
    postEventCommand
};
```

```
/** Make the call */
BatchResponse batchResponse = api.executeBatch(sessionId, commands);
```

Il n'est pas nécessaire de définir UACIOfferTrackingCode dans cet exemple. Le serveur d'exécution d'Interact journalise automatiquement la dernière liste recommandée de traitements sous forme de contacts si vous ne spécifiez pas UACIOfferTrackingCode.

Créez des codes de traitement

Si nécessaire, vous créez une paire valeur-nom NameValuePair contenant le code de traitement, comme dans l'exemple suivant.

```
NameValuePair evtParam_TreatmentCode = new NameValuePairImpl();
evtParam_TreatmentCode.setName("UACIOfferTrackingCode");
evtParam_TreatmentCode.setValueAsString(offer.getTreatmentCode());
evtParam_TreatmentCode.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
```

Association d'images à des offres

Pour la deuxième zone de la page qui affiche une mise à niveau du téléphone, vous avez écrit quelque chose pour modifier l'image affichée toutes les 30 secondes. Vous décidez d'alterner entre trois images. Pour extraire l'ensemble des offres à mettre en cache et les utiliser dans votre code pour alterner les images, utilisez ce qui suit.

```
Response response=getOffers(sessionID, ip_planSummaryBottomLeft, 3)
OfferList offerList=response.getOfferList();
if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
{
  for(int x=0;x<3;x++)
  {
    Offer offer = offerList.getRecommendedOffers()[x];
    if(x==0)
    {
      // grab offering attribute value and store somewhere;
      // this will be the first image to display
    }
    else if(x==1)
    {
      // grab offering attribute value and store somewhere;
      // this will be the second image to display
    }
    else if(x==2)
    {
      // grab offering attribute value and store somewhere;
      // this will be the third image to display
    }
  }
}
```

Vous devez écrire votre extraction de code client à partir du cache local et journaliser pour le contact une fois seulement pour chaque offre après l'affichage de l'image de l'offre. Pour journaliser le contact, le paramètre UACITrackingCode doit être publié de la même façon qu'auparavant. Chaque offre possède un code de suivi différent.

```
NameValuePair evtParam_TreatmentCodeSTR = new NameValuePairImpl();
NameValuePair evtParam_TreatmentCodeSBR = new NameValuePairImpl();
NameValuePair evtParam_TreatmentCodeSBL = new NameValuePairImpl();

OfferList offerList=response.getOfferList();
if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
```

```

{
for(int x=0;x<3;x++)
{
Offer offer = offerList.getRecommendedOffers()[x];
if(x==0)
{
evtParam_TreatmentCodeSTR.setName("UACIOfferTrackingCode");
evtParam_TreatmentCodeSTR.setValueAsString(offer.getTreatmentCode());
evtParam_TreatmentCodeSTR.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
}
else if(x==1)
{
evtParam_TreatmentCodeSBR.setName("UACIOfferTrackingCode");
evtParam_TreatmentCodeSBR.setValueAsString(offer.getTreatmentCode());
evtParam_TreatmentCodeSBR.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
}
else if(x==2)
{
evtParam_TreatmentCodeSBL.setName("UACIOfferTrackingCode");
evtParam_TreatmentCodeSBL.setValueAsString(offer.getTreatmentCode());
evtParam_TreatmentCodeSBL.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
}
}
}
}

```

Pour chaque offre, si l'offre est sélectionnée (par un clic), journalisez l'offre acceptée et l'offre refusée. (Dans ce scénario, les offres non sélectionnées explicitement sont considérées comme refusées.) Voici un exemple d'un cas où l'offre `ip_planSummaryTopRight` est sélectionnée :

```

postEvent(sessionID, evt_offerAccept, evtParam_TreatmentCodeSTR)
postEvent(sessionID, evt_offerReject, evtParam_TreatmentCodeSBR)
postEvent(sessionID, evt_offerReject, evtParam_TreatmentCodeSBL)

```

Dans la pratique, il serait préférable d'envoyer ces trois appels `postEvent` avec la méthode `executeBatch`.

Conception de l'intégration de l'API Interact

La génération de votre intégration de l'API Interact à votre point de contact requiert un certain nombre de tâches de conception avant de commencer la mise en oeuvre. Vous devez travailler avec votre équipe marketing pour décider à quel endroit de votre point de contact vous souhaitez que l'environnement d'exécution propose des offres (pour définir vos points d'interaction) et choisir un autre type de suivi ou de fonctionnalité interactive à utiliser (pour définir vos événements).

Dans la phase de conception, ces décisions peuvent être très schématiques. Par exemple, pour un site Web de télécommunications, la page de récapitulatif du plan du client doit afficher une offre client de mise à niveau du plan, et deux offres pour les mises à niveau de téléphone.

Lorsque votre société a décidé où et comment elle souhaite interagir avec ses clients, vous devez utiliser Interact pour définir les détails. Un auteur de diagramme doit concevoir des diagrammes temps réel qui seront utilisés lorsque des événements de resegmentation se produisent. Vous devez choisir le nombre et les noms des points d'interaction et des événements, ainsi que des données qui doivent être passées pour que la segmentation, la publication d'événement et la récupération des offres se déroulent correctement. L'utilisateur de l'environnement de conception définit les points d'interaction et d'événements pour le canal interactif. Vous pouvez ensuite utiliser ces noms lorsque vous codez l'intégration à votre point de contact dans l'environnement d'exécution. Vous devez également

définir les informations d'indicateur requises pour déterminer quand vous devez vous journaliser les des contacts et les réponses des offres.

Points à prendre en compte

Lorsque vous concevez une interaction, gardez à l'esprit les effets qu'aucune offre éligible, qu'un serveur d'exécution inaccessible et que le temps de traitement ont sur l'interaction. Soyez spécifique lorsque vous définissez des rejets d'offre. Etudiez les fonctionnalités facultatives du produit qui peuvent améliorer l'interaction.

Lorsque vous concevez votre interaction :

Création d'un contenu de remplissage par défaut

Créez un contenu de remplissage par défaut, un message de marque bénin ou un contenu vide, pour chaque point d'interaction où les offres peuvent être présentées. Ce contenu de remplissage est utilisé au cas où aucune offre éligible ne peut être proposée au visiteur en cours dans la situation actuelle. Vous affectez ce contenu de remplissage par défaut en tant que la chaîne par défaut du point d'interaction.

Inclusion d'une autre méthode de présentation de contenu

Incluez une méthode présentant le contenu au cas où votre point de contact ne pourrait pas atteindre le groupe de serveurs d'exécution pour une raison imprévue.

Examen du temps requis pour l'exécution des diagrammes

Lorsque vous déclenchez des événements qui resegmentent votre visiteur, y compris `postEvent` et `setAudience`, n'oubliez pas que l'exécution de diagrammes demande un certain temps. La méthode `getOffers` attend que la segmentation soit terminée avant de s'exécuter. Une resegmentation trop fréquente peut dégrader les performances des réponses à l'appel `getOffers`.

Détermination de ce que signifie un "rejet d'offre".

Plusieurs rapports, comme le rapport de récapitulatif des performances des offres du canal, présentent le nombre de rejet d'une offre. Ce rapport indique le nombre de fois qu'une méthode `postEvent` a déclenché une action `Journaliser le refus de l'offre`. Vous devez déterminer si l'action `Journaliser le refus de l'offre` correspond à un rejet réel, par exemple un clic sur un lien intitulé **Non, merci** ou à une offre qui a été ignorée, comme une page qui affiche trois bannières publicitaires différentes, dont aucune n'est sélectionnée.

Détermination des fonctionnalités de sélection des offres à utiliser

Plusieurs fonctionnalités facultatives vous permettent d'améliorer la sélection des offres Interact. Il s'agit des fonctionnalités suivantes :

- Apprentissage
- Suppression d'offres
- Affectations d'offres individuelles
- Autres éléments du service d'offres

Vous devez déterminer combien, le cas échéant, de ces fonctionnalités facultatives amélioreraient vos interactions.

Chapitre 6. Gestion de l'API IBM Interact

Chaque fois que vous utilisez la méthode `startSession`, vous créez une session d'exécution Interact sur le serveur d'exécution. Vous pouvez utiliser les propriétés de configuration pour gérer les sessions sur un serveur d'exécution.

Il peut être nécessaire de configurer ces paramètres lorsque vous implémentez votre intégration Interact avec votre point de contact.

Ces propriétés de configuration se trouvent dans la catégorie `sessionManagement`.

Paramètres régionaux et API Interact

Vous pouvez utiliser Interact pour les points de contact qui ne sont pas en anglais. Le point de contact et toutes les chaînes de l'API utilisent les paramètres régionaux définis pour l'utilisateur de l'environnement d'exécution.

Vous pouvez sélectionner un seul groupe de paramètres régionaux par groupe de serveurs.

Par exemple, dans l'environnement d'exécution, vous créez deux utilisateurs, `asm_admin_en` avec des paramètres régionaux définis comme l'anglais, et `asm_admin_fr` des paramètres régionaux définis comme le français. Si votre point de contact est conçu pour des francophones, définissez la propriété `asmUserForDefaultLocale` pour l'environnement d'exécution en tant que `asm_admin_fr`.

A propos de la surveillance JMX

Interact fournit le service de surveillance Java Management Extensions (JMX) auquel vous pouvez accéder via n'importe quelle application de surveillance JMX. La surveillance JMX vous permet de surveiller et de gérer vos serveurs d'exécution.

Les attributs JMX fournissent une grande quantité d'informations détaillées sur le serveur d'exécution. Par exemple, l'attribut `ErrorCount` indique le nombre de messages d'erreur consignés depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système. Vous pouvez utiliser ces informations pour voir la fréquence des erreurs dans votre système. Si vous avez codé votre site Web de façon à ce qu'il n'appelle une session de fin que si un utilisateur termine une transaction, vous pouvez également comparer `startSessionCount` avec `endSessionCount` pour voir le nombre de transactions incomplètes.

Interact prend en charge les protocoles RMI et JMXMP, comme le définit JSR 160. Vous pouvez vous connecter au service de surveillance JMX avec n'importe quel client compatible JSR160.

Les diagrammes temps réel peuvent être contrôlés uniquement avec la surveillance JMX. Les informations relatives aux diagrammes temps réel n'apparaissent pas dans Campaign Monitoring.

Remarque : Si vous utilisez IBM WebSphere avec un manager de noeud, vous devez définir l'argument générique JVM pour activer la surveillance JMX.

Configuration d'Interact pour une utilisation de la surveillance JMX avec le protocole RMI

Cette procédure permet de configurer Interact pour utiliser la surveillance JMX avec le protocole RMI.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'adresse par défaut pour la surveillance pour le protocole RMI est :
`service:jmx:rmi:///jndi/rmi://RuntimeServer:port/interact.`

Procédure

Dans Marketing Platform, pour l'environnement de conception, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > monitoring.

Propriété de configuration	Paramètre
protocole	RMI
port	Numéro de port du service JMX
enableSecurity	False La mise en oeuvre Interact du protocole RMI ne prend pas en charge la sécurité.

Configuration d'Interact pour une utilisation de la surveillance JMX avec le protocole JMXMP

Cette procédure permet de configurer Interact pour utiliser la surveillance JMX avec le protocole JMXMP.

Avant de commencer

Le protocole JMXMP nécessite deux bibliothèques supplémentaires dans l'ordre suivant dans le classpath `InteractJMX.jar` et `jmxremote_optional.jar`. Ces deux fichiers peuvent être trouvés dans le répertoire `lib` de votre installation d'environnement d'exécution.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous activez la sécurité, le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent correspondre à un utilisateur dans Marketing Platform pour l'environnement d'exécution. Vous ne pouvez pas utiliser de mot de passe vide.

L'adresse par défaut pour la surveillance pour le protocole JMXMP est :
`service:jmx:jmxmp://RuntimeServer:port.`

Procédure

1. Vérifiez que les bibliothèques `InteractJMX.jar` et `jmxremote_optional.jar` sont spécifiées dans le chemin d'accès aux classes, dans l'ordre. Si elles ne s'y trouvent pas, ajoutez-les.
2. Dans Marketing Platform, pour l'environnement de conception, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > monitoring.

Propriété de configuration	Paramètre
protocole	JMXMP
port	Numéro de port du service JMX
enableSecurity	False pour désactiver la sécurité, ou True pour activer la sécurité

Configuration d'Interact afin d'utiliser les scripts jconsole pour la surveillance JMX

Si vous ne disposez pas d'une application de surveillance JMX distincte, vous pouvez utiliser le jconsole installée avec la machine virtuelle Java. Vous pouvez démarrer jconsole à l'aide des scripts de démarrage dans le répertoire `Interact/tools`.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le script `jconsole` utilise par défaut le protocole JMXMP pour la surveillance. Les paramètres par défaut du fichier `jconsole.bat` sont les suivants :

Connexion JMXMP

```
%JAVA_HOME%\bin\jconsole.exe -J-Djava.class.path=%JAVA_HOME%
\lib\jconsole.jar;INTERACT_LIB%\interactJMX.jar; INTERACT_LIB%
\jmxremote_optional.jar service:jmx:jmxmp://%HOST%:%PORT%
```

Connexion RMI

```
%JAVA_HOME%\bin\jconsole.exe -J-Djava.class.path=%JAVA_HOME%
\lib\jconsole.jar;INTERACT_LIB%\jmxremote_optional.jar
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://%HOST%:%PORT%/interact
```

Procédure

1. Ouvrez `Interact\tools\jconsole.bat` (Windows) ou `Interact/tools/jconsole.sh` (UNIX) dans un éditeur de texte.
2. Définissez `INTERACT_LIB` sur le chemin d'accès complet au répertoire `InteractInstallationDirectory/lib`.
3. Définissez `HOTE` sur le nom d'hôte du serveur d'exécution que vous souhaitez surveiller.
4. Définissez `PORT` sur le port sur lequel JMX est configuré pour écouter avec la propriété `Interact > monitoring > port`.
5. Facultatif : Si vous utilisez le protocole RMI pour la surveillance, ajoutez un commentaire avant la connexion JMXMP et supprimez le commentaire avant la connexion RMI.

Attributs JMX

Plusieurs attributs sont disponibles pour la surveillance JMX. Les attributs de l'environnement de conception incluent la surveillance RTL de l'historique des contacts et des réponses. Les attributs de l'environnement d'exécution inclut les exceptions, plusieurs attributs de diagramme différents, l'environnement local, le consignateur et les statistiques du pool d'unités d'exécution. Plusieurs attributs des statistiques de service sont également disponibles. Toutes les données fournies par la surveillance JMX le sont depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système. Par exemple, un décompte correspond au nombre des articles depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système, pas depuis l'installation.

Attributs du moniteur ETL de l'historique des réponses et des contacts

Les attributs du Moniteur ETL de l'historique des contacts et des réponses font partie de l'environnement de conception. Tous les attributs suivants font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 9. Moniteur ETL de l'historique des réponses des contacts

Attribut	Description
AvgCHExecutionTime	Nombre de millisecondes nécessaire au module de l'historique des réponses et des contacts pour écrire dans la table de l'historique des contacts. Cette moyenne est calculée uniquement pour les opérations qui ont réussi et pour lesquelles au moins un enregistrement a été écrit dans la table d'historique des contacts.
AvgETLExecutionTime	Nombre de millisecondes moyen nécessaire au module de l'historique des réponses et des contacts pour lire des données depuis l'environnement d'exécution. La moyenne comprend la durée des opérations ayant réussi mais aussi de celles ayant échoué.
AvgRHExecutionTime	Nombre de millisecondes moyen nécessaire au module de l'historique des réponses et des contacts pour écrire dans la table d'historique des réponses. Cette moyenne est calculée uniquement pour les opérations qui ont réussi et pour lesquelles au moins un enregistrement a été écrit dans la table d'historique des réponses.
ErrorCount	Nombre de messages d'erreur consignés depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système, le cas échéant.
HighWaterMarkCHExecutionTime	Nombre maximum de millisecondes nécessaire au module de l'historique des réponses et des contacts pour écrire dans la table de l'historique des contacts. Cette valeur est calculée uniquement pour les opérations qui ont réussi et pour lesquelles au moins un enregistrement a été écrit dans la table d'historique des contacts.
HighWaterMarkETLExecutionTime	Nombre de millisecondes maximum nécessaire au module de l'historique des réponses et des contacts pour lire des données depuis l'environnement d'exécution. Le calcul comprend la durée des opérations ayant réussi mais aussi de celles ayant échoué.

Tableau 9. Moniteur ETL de l'historique des réponses des contacts (suite)

Attribut	Description
HighWaterMarkRHExecutionTime	Nombre maximum de millisecondes nécessaire au module de l'historique des réponses et des contacts pour écrire dans la table d'historique des réponses. Cette valeur est calculée uniquement pour les opérations qui ont réussi et pour lesquelles au moins un enregistrement a été écrit dans la table d'historique des réponses.
LastExecutionDuration	Nombre de millisecondes nécessaire au module de l'historique des contacts et des réponses pour exécuter la dernière copie.
NumberOfExecutions	Nombre d'exécutions du module de l'historique des contacts et des réponses depuis l'initialisation.
LastExecutionStart	Date et heure du démarrage de la dernière exécution du module de l'historique des contacts et des réponses.
LastExecutionSuccessful	Si cette condition est true, la dernière exécution du module de l'historique des contacts et des réponses a réussi. Si sa valeur est false, elle signifie qu'une erreur s'est produite.
NumberOfContactHistoryRecordsMarked	Nombre d'enregistrements de l'historique des contacts dans la table UACI_CHStaging qui sont déplacés pendant l'exécution en cours du module de l'historique des contacts et des réponses. Cette valeur est supérieure à zéro uniquement si le module de l'historique des contacts et des réponses est en cours d'exécution.
NumberOfResponseHistoryRecordsMarked	Nombre d'enregistrements de l'historique des réponses dans la table UACI_RHStaging qui sont déplacés pendant l'exécution en cours du module de l'historique des contacts et des réponses. Cette valeur est supérieure à zéro uniquement si le module de l'historique des contacts et des réponses est en cours d'exécution.

Attributs d'exception

Les attributs d'exception font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 10. Exceptions

Attribut	Description
errorCount	Nombre de messages d'erreur consignés depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.

Tableau 10. Exceptions (suite)

Attribut	Description
warningCount	Nombre de messages d'avertissement consignés depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.

Attributs des statistiques du moteur de diagramme

Les attributs des statistiques du moteur de diagramme font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 11. Statistiques du moteur de diagramme

Attribut	Description
activeProcessBoxThreads	Décompte actif des unités d'exécution de processus du diagramme (partagées entre toutes les exécutions) qui sont en cours d'exécution.
activeSchedulerThreads	Décompte actif des unités d'exécution du planificateur de diagramme (Flowchart Scheduler) qui sont en cours d'exécution.
avgExecutionTimeMillis	Durée d'exécution moyenne du diagramme en millisecondes.
CurrentJobsInProcessBoxQueue	Nombre de tâches en attente d'exécution par les unités d'exécution de processus du diagramme.
CurrentJobsInSchedulerQueue	Nombre de tâches en attente d'exécution par les unités d'exécution du planificateur de diagramme (Flowchart Scheduler).
maximumProcessBoxThreads	Nombre maximum des unités d'exécution de processus du diagramme (partagées entre toutes les exécutions) pouvant être exécutées.
maximumSchedulerThreads	Nombre maximal d'unités d'exécution du planificateur de diagramme (une unité d'exécution par exécution) pouvant être exécutées.
numExecutionsCompleted	Nombre total d'exécutions de diagramme terminées.
numExecutionsStarted	Nombre total d'exécutions de diagramme qui ont démarré.

Attributs des diagrammes spécifiques par canal interactif

Les attributs des diagrammes spécifiques par canal interactif font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 12. Diagrammes spécifiques par canal interactif

Attribut	Description
AvgExecutionTimeMillis	Durée d'exécution moyenne en millisecondes pour ce diagramme dans ce canal interactif.
HighWaterMarkForExecutionTime	Durée d'exécution maximum en millisecondes pour ce diagramme dans ce canal interactif.
LastCompletedExecutionTimeMillis	Durée d'exécution en millisecondes de la dernière exécution de ce diagramme dans ce canal interactif.
NumExecutionsCompleted	Nombre total d'exécutions qui se sont terminées pour ce diagramme dans ce canal interactif.
NumExecutionsStarted	Nombre total d'exécutions démarrées pour ce diagramme dans ce canal interactif.

Attributs d'environnement local

Les attributs d'environnement local font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 13. Paramètres régionaux

Attribut	Description
paramètres régionaux	Paramètres régionaux du client JMX.

Attributs de configuration du consignateur

Les attributs de configuration du consignateur font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 14. Configuration du consignateur

Attribut	Description
catégorie	Modifiez la catégorie de journal dans laquelle le niveau de journalisation peut être manipulé.

Attributs des statistiques du pool d'unités d'exécution des services

Les attributs des statistiques du pool d'unités d'exécution des services font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 15. Statistiques du pool d'unités d'exécution des services

Attribut	Description
activeContactHistThreads	Nombre approximatif d'unités d'exécution qui exécutent activement les tâches pour l'historique des contacts et l'historique des réponses.

Tableau 15. Statistiques du pool d'unités d'exécution des services (suite)

Attribut	Description
activeFlushCacheToDBThreads	Nombre approximatif d'unités d'exécution qui exécutent activement les tâches pour vider les statistiques de mise en cache vers le magasin de données.
activeOtherStatsThreads	Nombre approximatif d'unités d'exécution qui exécutent activement les tâches pour les statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, les activités de l'événement et les statistiques par défaut.
CurrentHighWaterMarkInContactHistQueue	Nombre le plus important d'entrées en file d'attente devant être consignées par le service qui collecte les données de l'historique des contacts et des réponses.
CurrentHighWaterMark InFlushCachetoDBQueue	Nombre le plus important d'entrées en file d'attente devant être consignées par le service qui écrit les données de la mémoire cache dans les tables de la base de données.
CurrentHighWaterMarkInOtherStatsQueue	Nombre le plus important d'entrées en file d'attente devant être journalisées par le service qui collecte les statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, les statistiques sur l'utilisation de chaîne par défaut, les statistiques sur l'activité des événements, et le journal personnalisé pour les envoyer aux données de la table.
currentMsgsInContactHistQueue	Nombre de tâches dans la file d'attente pour le pool d'unités d'exécution utilisé pour l'historique des contacts et l'historique des réponses.
currentMsgsInFlushCacheToDBQueue	Nombre de travaux dans la file d'attente pour le pool d'unités d'exécution utilisées pour vider les statistiques mises en cache vers le magasin de données.
currentMsgsInOtherStatsQueue	Nombre de travaux dans la file d'attente pour le pool d'unités d'exécution utilisé pour les statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, l'activité d'événement et les statistiques par défaut.
maximumContactHistThreads	Nombre le plus important d'unités d'exécution s'étant trouvées simultanément dans le pool utilisé pour l'historique des contacts et l'historique des réponses.

Tableau 15. Statistiques du pool d'unités d'exécution des services (suite)

Attribut	Description
maximumFlushCacheToDBThreads	Nombre le plus important d'unités d'exécution s'étant trouvées simultanément dans le pool utilisé pour vider les statistiques mises en cache vers le magasin des données.
maximumOtherStatsThreads	Nombre le plus important d'unités d'exécution s'étant trouvées simultanément dans le pool utilisé pour les statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, les activités de l'événement et les statistiques par défaut.

Attributs des statistiques de service

Les statistiques de service se composent d'un ensemble d'attributs pour chaque service.

- ContactHistoryMemoryCacheStatistics - Service qui collecte les données pour les tables de transfert de l'historique des contacts.
- CustomLoggerStatistics - Service qui collecte des données personnalisées en vue de les écrire dans une table (événement qui utilise le paramètre d'événement UACICustomLoggerTableName).
- Statistiques par défaut - Service qui collecte les statistiques relatives au nombre d'utilisations de la chaîne par défaut du point d'interaction.
- Statistiques d'éligibilité - Service qui écrit les statistiques relatives aux offres éligibles.
- Statistiques de l'activité de l'événement - Service qui collecte les statistiques d'événements, c'est-à-dire à la fois les événements système tels que getOffer ou startSession et les événements utilisateur déclenchés par postEvent.
- Statistiques de mémoire cache de l'historique des réponses - Service qui écrit dans les tables de transfert d'historique des réponses.
- Statistiques de réponse intersession - Service qui collecte les données de suivi de réponse intersession.

Tableau 16. Statistiques de service

Attribut	Description
Count	Nombre de messages traités.
ExecTimeInsideMutex	Temps passé à traiter les messages de ce service, à l'exclusion du temps d'attente des autres unités d'exécution, en millisecondes. S'il y existe une grande différence entre ExecTimeInsideMutex et ExecTimeMillis, il peut être nécessaire d'éditer la taille du pool d'unités d'exécution du service.
ExecTimeMillis	Temps passé à traiter les messages de ce service, y compris le temps d'attente des autres unités d'exécution, en millisecondes.

Tableau 16. Statistiques de service (suite)

Attribut	Description
ExecTimeOfDBInsertOnly	Durée en millisecondes consacré au traitement de la partie d'insertion par lots uniquement.
HighWaterMark	Nombre maximum de messages traités pour ce service.
NumberOfDBInserts	Nombre total d'insertions par lots exécutées.
TotalRowsInserted	Nombre total de lignes insérées dans la base de données.

Attributs des statistiques de service - utilitaire de chargement de la base de données

Les attributs des statistiques de service - utilitaire de chargement de la base de données font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 17. Statistiques de service - Utilitaire de chargement de la base de données

Attribut	Description
ExecTimeOfWriteToCache	Durée en millisecondes consacré à l'écriture dans le cache des fichiers, y compris l'écriture dans les fichiers et l'obtention de la clé primaire à partir de la base de données si nécessaire.
ExecTimeOfLoaderDBAccessOnly	Durée en millisecondes consacrée à l'exécution de la partie du chargeur de base de données uniquement.
ExecTimeOfLoaderThreads	Durée en millisecondes correspondant aux unités d'exécution du chargeur de base de données.
ExecTimeOfFlushCacheFiles	Durée en millisecondes consacrée au vidage de la cache et à la création de nouveaux caches.
ExecTimeOfRetrievePKDBAccess	Durée en millisecondes consacrée à la récupération de l'accès de la base de données à la clé primaire.
NumberOfDBLoaderRuns	Nombre total d'exécutions du chargeur de base de données.
NumberOfLoaderStagingDirCreated	Nombre total de répertoires de transfert créés.
NumberOfLoaderStagingDirRemoved	Nombre total de répertoires de transfert supprimés.
NumberOfLoaderStagingDirMovedToAttention	Nombre total de répertoires de transfert renommés attention.
NumberOfLoaderStagingDirMovedToError	Nombre total de répertoires de transfert renommés erreur.
NumberOfLoaderStagingDirRecovered	Nombre total de répertoires de transfert récupérées, y compris lors du démarrage et de la réexécution par les unités d'exécution en arrière-plan.

Tableau 17. Statistiques de service - Utilitaire de chargement de la base de données (suite)

Attribut	Description
NumberOfTimesRetrievePKFromDB	Nombre total d'extractions de la clé primaire depuis la base de données.
NumberOfLoaderThreadsRuns	Nombre total d'exécutions des unités d'exécution du chargeur de base de données.
NumberOfFlushCacheFiles	Nombre total de vidages du cache des fichiers.

Attributs des statistiques d'API

Les attributs des statistiques d'API font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 18. Statistiques d'API

Attribut	Description
endSessionCount	Nombre d'appels de l'API <code>endSession</code> depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
endSessionDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>endSession</code> , en millisecondes.
executeBatchCount	Nombre d'appels de l'API <code>executeBatch</code> depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
executeBatchDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>executeBatch</code> , en millisecondes.
getOffersCount	Nombre d'appels de l'API <code>getOffers</code> depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
getOffersDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>getOffer</code> , en millisecondes.
getProfileCount	Nombre d'appels de l'API <code>getProfile</code> depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
getProfileDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>getProfileDuration</code> , en millisecondes.
getVersionCount	Nombre d'appels de l'API <code>getVersion</code> depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
getVersionDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>getVersion</code> , en millisecondes.
loadOfferSuppressionDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>loadOfferSuppression</code> .
LoadOffersBySQLCount	Nombre d'appels de l'API <code>LoadOffersBySQL</code> depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
LoadOffersBySQLDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>LoadOffersBySQL</code> , en millisecondes.
loadProfileDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API <code>loadProfile</code> , en millisecondes.

Tableau 18. Statistiques d'API (suite)

Attribut	Description
loadScoreOverrideDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API loadScoreOverride, en millisecondes.
postEventCount	Nombre d'appels de l'API postEvent depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
postEventDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API postEvent, en millisecondes.
runSegmentationDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API runSegmentation, en millisecondes.
setAudienceCount	Nombre d'appels de l'API setAudience depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
setAudienceDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API setAudience, en millisecondes.
setDebugCount	Nombre d'appels de l'API setDebug depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
setDebugDuration	Temps écoulé pour le dernier appel de l'API setDebug, en millisecondes.
startSessionCount	Nombre d'appels de l'API startSession depuis la dernière réinitialisation ou le dernier démarrage du système.
startSessionAverage	Temps moyen écoulé pour le dernier appel de l'API startSession.
ActiveSessionCount	Nombre de sessions actuellement actives dans l'instance d'exécution Interact. Remarque : l'attribut ActiveSessionCount dans JMX MBean com.unicacorp.interact:type=api, group=Statistics ne prend pas en compte les événements arrivés à expiration et peut par conséquent indiquer un nombre de sessions actives incorrect.

Attributs des statistiques de l'optimiseur d'apprentissage

Les attributs des statistiques de l'optimiseur d'apprentissage font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 19. Statistiques de l'optimiseur d'apprentissage

Attribut	Description
LearningOptimizerAcceptCalls	Nombre événements d'acceptation transmis au module d'apprentissage.
LearningOptimizerAcceptTrackingDuration	Nombre total de millisecondes consacré à la journalisation des événements d'acceptation dans le module d'apprentissage.
LearningOptimizerContactCalls	Nombre événements de contact transmis au module d'apprentissage.

Tableau 19. Statistiques de l'optimiseur d'apprentissage (suite)

Attribut	Description
LearningOptimizer ContactTrackingDuration	Nombre total de millisecondes consacré à la journalisation des événements de contact dans le module d'apprentissage.
LearningOptimizerLogOtherCalls	Nombre événements autres que les événements de contact et d'acceptation transmis au module d'apprentissage.
LearningOptimizer LogOtherTrackingDuration	Durée en millisecondes consacrée à la journalisation des autres événements (ni contact, ni acceptation) dans le module d'apprentissage.
LearningOptimizer NonRandomCalls	Nombre d'applications de la mise en oeuvre d'apprentissage configurée.
LearningOptimizer RandomCalls	Nombre de fois où la mise en oeuvre d'apprentissage configuré a été contournée et où la sélection aléatoire a été appliquée.
LearningOptimizer RecommendCalls	Nombre de demandes de recommandation passées au module d'apprentissage.
LearningOptimizer RecommendDuration	Durée totale en millisecondes consacrée à la logique de recommandation d'apprentissage.

Attributs des statistiques d'offre par défaut

Les attributs des statistiques d'offre par défaut font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 20. Statistiques d'offre par défaut

Attribut	Description
LoadDefaultOffersDuration	Temps écoulé pour le chargement des offres par défaut.
DefaultOffersCalls	Nombre de chargements des offres par défaut.

Attributs des répartiteurs de messages déclenchés

Les attributs des répartiteurs de messages déclenchés font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 21. Répartiteurs de messages déclenchés

Attribut	Description
NumRequested	Nombre total d'offres demandées pour la répartition à l'aide de ce répartiteur.
NumDispatched	Nombre total d'offres réparties par ce répartiteur.
AvgExecutionTime	Durée moyenne en millisecondes utilisée par ce répartiteur pour répartir une offre. Seules les offres réparties sur les passerelles sont comptabilisées dans le calcul.

Tableau 21. Répartiteurs de messages déclenchés (suite)

Attribut	Description
CurrentQueueSize	Nombre d'offres en attente de répartition.
GatewayInvocation	Nombre d'offres et durée de répartition moyenne en millisecondes lors de la répartition sur chaque passerelle par ce répartiteur. Le format de sa valeur est le suivant : {gateway name=[nombre d'offres, durée de répartition moyenne]}.

Attributs des passerelles de messages déclenchés

Les attributs des passerelles de messages déclenchés font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 22. Passerelles de messages déclenchés

Attribut	Description
NumValidationRequested	Nombre total d'offres demandées par cette passerelle pour la validation.
NumValidated	Nombre total d'offres validées par cette passerelle.
AvgValidationTime	Durée moyenne en millisecondes utilisée par cette passerelle pour valider une offre. Seules les offres validées sont comptabilisées dans le calcul.
NumDeliveryRequested	Nombre total d'offres demandées par cette passerelle pour la distribution.
NumDelivered	Nombre total d'offres distribuées par cette passerelle.
AvgDeliveryTime	Durée moyenne en millisecondes utilisée par cette passerelle pour distribuer une offre. Seules les offres distribuées sont comptabilisées dans le calcul.

Attributs des messages de messages déclenchés

Les attributs des messages de messages déclenchés font partie de l'environnement d'exécution.

Tableau 23. Messages de messages déclenchés

Attribut	Description
ProcessSuccessCount	Nombre total de fois que ce message déclenché a été exécuté.
AvgSuccessProcessTime	Durée moyenne en millisecondes passée par ce message déclenché pour chaque exécution réussie.
ProcessErrorCount	Nombre total de fois que ce message déclenché a été exécuté incorrectement.

Tableau 23. Messages de messages déclenchés (suite)

Attribut	Description
AvgErrorProcessTime	Durée moyenne en millisecondes passée par ce message déclenché pour chaque exécution non réussie.
SelectBranchCount	Nombre total de fois que la sélection de branches a été exécutée lors du traitement des messages déclenchés.
AvgSelectBranchTime	Durée moyenne en millisecondes passée par l'exécution de la sélection de branches lors du traitement des messages déclenchés.
SelectOfferCount	Nombre total de fois que la sélection d'offres a été exécutée lors du traitement des messages déclenchés.
AvgSelectOfferTime	Durée moyenne en millisecondes passée par l'exécution de la sélection d'offres lors du traitement des messages déclenchés.
SelectChannelCount	Nombre total de fois que la sélection de canaux a été exécutée lors du traitement des messages déclenchés.
AvgSelectChannelTime	Durée moyenne en millisecondes passée par l'exécution de la sélection de canaux lors du traitement des messages déclenchés.
FlowchartWaitCount	Nombre total de fois que ce message déclenché a attendu la fin de la segmentation.
AvgFlowchartWaitTime	Durée moyenne en millisecondes pendant lequel ce message déclenché a attendu la fin de la segmentation dans chaque exécution.
WaitFlowchartTimeoutCount	Nombre total de fois que ce message déclenché est arrivé à expiration alors qu'il attendait la fin de la segmentation.

Opérations JMX

Plusieurs opérations sont disponibles pour la surveillance JMX.

Le tableau suivant décrit les opérations disponibles pour la surveillance JMX.

Groupe	Attribut	Description
Configuration du signateur	activateDebug	Définissez le niveau de journalisation pour le fichier journal défini dans <code>Interact/conf/interact_log4j.properties</code> sur débogage.
Configuration du signateur	activateError	Définissez le niveau de journalisation pour le fichier journal défini dans <code>Interact/conf/interact_log4j.properties</code> sur erreur.

Groupe	Attribut	Description
Configuration du consignateur	activateFatal	Définissez le niveau de journalisation pour le fichier journal défini dans Interact/conf/interact_log4j.properties sur fatal.
Configuration du consignateur	activateInfo	Définissez le niveau de journalisation pour le fichier journal défini dans Interact/conf/interact_log4j.properties sur info.
Configuration du consignateur	activateTrace	Définissez le niveau de journalisation pour le fichier journal défini dans Interact/conf/interact_log4j.properties sur trace.
Configuration du consignateur	activateWarn	Définissez le niveau de journalisation pour le fichier journal défini dans Interact/conf/interact_log4j.properties sur avertissement.
Paramètres régionaux	changeLocale	Modifiez les paramètres régionaux du client JMX. Les paramètres régionaux Interact pris en charge sont de, en, es et fr.
ContactResponseHistory ETLMonitor	reset	Réinitialisez tous les compteurs.
Statistiques d'offre par défaut	updatePollPeriod	Met à jour defaultOfferUpdatePollPeriod. Cette valeur, en secondes, indique au système la durée d'attente à observer avant de mettre à jour les offres par défaut dans le cache. Si la valeur est définie sur -1, le système ne lit le nombre d'offres par défaut qu'au démarrage.

Chapitre 7. Classes et méthodes de l'API Java, SOAP et REST d'IBM Interact

Les sections suivantes listent les exigences et d'autres informations que vous devez connaître avant d'utiliser l'API Interact.

Remarque : Cette section suppose que vous soyez familiarisé avec votre point de contact, le langage de programmation Java, et que vous travaillez avec une API Java.

L'API Interact dispose d'un adaptateur client Java qui utilise une sérialisation Java via HTTP. En outre, Interact fournit un WSDL pour la prise en charge des clients SOAP. Le WSDL présente le même ensemble de fonctions que l'adaptateur de client Java, de sorte que les sections suivantes, à l'exception des exemples, continuent de s'appliquer.

Remarque : Les occurrences multiples de tout paramètre dans un même appel d'API ne sont pas prises en charge.

Interact API Classes

L'API Interact se base sur la classe `InteractAPI`.

Il existe 6 interfaces de prise en charge.

- `AdvisoryMessage`
- `BatchResponse`
- `NameValuePair`
- `Offre`
- `OfferList`
- `Response`

Ces interfaces comportent 3 classes concrètes de prise en charge. Les deux classes concrètes suivantes doivent être instanciées et passées en tant qu'arguments dans les méthodes d'API Interact :

- `NameValuePairImpl`
- `CommandImpl`

Une troisième classe concrète, appelée `AdvisoryMessageCode` est disponible pour fournir les constantes utilisées pour distinguer les codes de message renvoyés par le serveur chaque fois que nécessaire.

Le reste de cette section décrit les méthodes qui composent l'API Interact.

Prérequis de la sérialisation Java via HTTP

L'adaptateur client Java utilise la sérialisation Java via HTTP.

Les prérequis d'utilisation de l'adaptateur client Java pour la sérialisation Java via HTTP sont les suivants :

1. Ajoutez le fichier suivant à votre variable `CLASSPATH` :

Interact_Home/lib/interact_client.jar

2. Tous les objets échangés entre le client et le serveur se trouvent dans le module `com.unicacorp.interact.api`. Pour plus de détails, consultez la documentation Javadoc de l'API Interact installée sur le serveur d'exécution dans le répertoire `Interact_Home/docs/apiJavaDoc`. Vous pouvez l'afficher en ouvrant le fichier `index.html` qui se trouve dans ce répertoire dans n'importe quel navigateur.
3. Pour obtenir une instance de la classe `InteractAPI`, appelez la méthode statique `getInstance` avec l'adresse URL du serveur d'exécution d'Interact.

Prérequis SOAP

Pour pouvoir accéder au serveur d'exécution avec SOAP, vous devez effectuer plusieurs tâches prérequis pour configurer votre environnement.

Important : Les tests de performances démontrent que l'adaptateur de sérialisation Java a un débit beaucoup plus élevé qu'un client SOAP généré. Pour des performances optimales, utilisez l'adaptateur de sérialisation Java chaque fois que possible.

Pour accéder au serveur d'exécution à l'aide de SOAP, vous devez procéder comme suit :

1. Convertissez l'API WSDL Interact API à l'aide du kit d'outils SOAP de votre choix.

L'API WSDL Interact API est installée dans Interact dans le répertoire `Interact/conf`.

Lorsque vous configurez SOAP à l'aide des fichiers XML de WSDL, vous devez remplacer vos URL par le nom d'hôte et le port du serveur d'exécution.

Le texte du WSDL est disponible à la fin du document Interact - Guide d'administration.

2. Installez et configurez le serveur d'exécution.

Le serveur d'exécution doit être actif pour tester entièrement votre intégration.

3. Vérifiez que vous utilisez la version appropriée de SOAP.

Interact utilise axis2 1,3 comme infrastructure SOAP sur les serveurs d'exécution Interact. Pour plus de détails sur ce que les versions de SOAP axis2 1.3 prend en charge, consultez le site Web suivant :

Apache Axis2

Interact a été testé avec les clients axis2, XFire, JAX-WS-Ri, DotNet, SOAPUI et IBM RAD SOAP.

Configuration requise pour REST

Pour appeler l'API Interact, vous pouvez utiliser des appels au format JSON (JavaScript Object Notation) sur HTTP, désignés dans le présent document par le terme API REST. Les performances de l'API REST sont meilleures que celles de SOAP, bien que l'adaptateur de sérialisation Java reste la méthode la plus rapide pour appeler l'API Interact.

Avant de vous servir de l'API REST, prenez connaissance des points suivants :

- L'adresse URL qui prend en charge les appels REST de l'API Interact est : `http://serveur_exécution_Interact:PORT/interact/servlet/RestServlet`, dans laquelle vous devez indiquer l'adresse IP ou le nom d'hôte réel du serveur d'exécution Interact et le port sur lequel Interact est déployé.

- Il existe deux classes Interact propres à l'API REST : `RestClientConnector`, qui sert d'assistant pour la connexion à une instance d'exécution Interact via REST au format JSON, et `RestFieldConstants`, qui décrit le format sous-jacent du message JSON utilisé pour les demandes et les réponses de l'API.
- Un exemple de client REST est fourni dans le répertoire Interact `_Home/samples/javaApi/InteractRestClient.java`. Cet exemple de code est simple, mais il constitue un bon point de départ pour comprendre comment l'API REST est utilisée.
- Pour une description complète des classes de l'API REST et d'autres informations relatives à l'API Interact, consultez la documentation JavaDoc installée sur le serveur d'exécution dans le répertoire `Interact_Home/docs/apiJavaDoc`.
- L'API REST renvoie des valeurs `SessionID` et des messages au format HTML avec échappement et non au format Unicode.

Enfin, l'API REST prend en charge toutes les méthodes qui sont prises en charge par les autres protocoles pour l'utilisation de l'API Interact.

API JavaDoc

En complément du document Interact - Guide d'administration, la documentation Javadoc de l'API Interact est installée avec le serveur d'exécution. Elle est installée pour référence dans le répertoire `Interact_Home/docs/apiJavaDoc`.

Exemples d'API

Tous les exemples contenus dans ce guide ont été créés à l'aide de la sérialisation Java via l'adaptateur HTTP. Les classes générées à partir du WSDL peuvent varier en fonction du kit d'outils SOAP et des options que vous sélectionnez. Si vous utilisez SOAP, ces exemples peuvent ne pas fonctionner de la même façon dans votre environnement.

Gestion des données de session

Lorsque vous lancez une session avec la méthode `startSession`, les données de session sont chargées en mémoire. Tout au long de la session, vous pouvez lire et écrire les données de session (qui sont un sur-ensemble du profil de données statiques).

La session contient les données suivantes :

- Données de profil statique
- Affectations de segments
- Données en temps réel
- Recommandations d'offres

Toutes les données de session sont disponibles jusqu'à ce que vous appelez la méthode `endSession`, ou que le délai `sessionTimeout` soit écoulé. À la fin de la session, toutes les données qui ne sont pas explicitement sauvegardées dans l'historique des contacts ou des réponses ou dans une autre table de base de données sont perdues.

Les données sont stockées sous la forme d'un ensemble de paires nom-valeur. Si les données sont lues à partir d'une table de base de données, le nom est la colonne de la table.

Vous pouvez créer ces paires nom-valeur lorsque vous utilisez l'API Interact. Vous n'avez pas besoin de déclarer toutes les paires nom-valeur dans une zone globale. Si vous définissez de nouveaux paramètres d'événement en tant que paires nom-valeur, l'environnement d'exécution ajoute des paires nom-valeur aux données de session. Par exemple, si vous utilisez les paramètres d'événement avec la méthode `postEvent`, l'environnement d'exécution ajoute les paramètres d'événement aux données de session, même si les paramètres d'événement n'étaient pas disponibles dans les données de profil. Ces données existent uniquement dans les données de session.

Vous pouvez écraser les données de session à tout moment. Par exemple, si une partie du profil client inclut `creditScore`, vous pouvez passer un paramètre d'événement avec le type personnalisé `NameValuePair`. Dans la classe `NameValuePair`, vous pouvez utiliser les méthodes `setName` et `setValueAsNumeric` pour changer la valeur. Le nom doit correspondre. Dans les données de session, le nom n'est pas sensible à la casse. Par conséquent, le nom `creditscore` ou `CrEdItScOrE` écraserait `creditScore`.

Seules les dernières données écrites dans les données de session sont conservées. Par exemple, `startSession` charge les données de profil pour la valeur `lastOffer`. La méthode `postEvent` écrase `lastOffer`. Une deuxième méthode `postEvent` écrase ensuite `lastOffer`. L'environnement d'exécution conserve uniquement les données écrites par la deuxième méthode `postEvent` dans les données de session.

Lorsque la session se termine, les données sont perdues, sauf si vous avez pris des mesures spéciales telles que l'utilisation d'un processus d'instantané dans votre diagramme temps réel pour écrire les données dans une table de base de données. Si vous envisagez d'utiliser des processus d'instantané, n'oubliez pas que les noms doivent respecter les limites de votre base de données. Par exemple, si vous êtes autorisé à utiliser uniquement 256 caractères pour le nom d'une colonne, le nom de la paire nom-valeur ne doit pas dépasser 256 caractères.

A propos de la classe `InteractAPI`

La classe `InteractAPI` contient les méthodes que vous pouvez utiliser pour intégrer votre point de contact au serveur d'exécution. Toutes les classes et méthodes de l'API Interact prend en charge les méthodes de cette classe.

Vous devez compiler votre mise en oeuvre par rapport à `interact_client.jar` situé dans le répertoire `lib` de votre installation d'environnement d'exécution Interact.

`endSession`

La méthode `endSession` marque la fin de la session d'exécution. Lorsque le serveur d'exécution reçoit cette méthode, il se connecte à l'historique, efface la mémoire, etc.

```
endSession(String sessionID)
```

- **sessionID** - Chaîne unique identifiant la session.

Si la méthode `endSession` n'est pas appelée, les sessions d'exécution expirent. Le délai d'attente de session est configurable avec la propriété `sessionTimeout`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à la méthode `endSession` avec un objet `Response` dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `SessionID`
- `ApiVersion`
- `StatusCode`
- `AdvisoryMessages`

Exemple

L'exemple suivant illustre la méthode `endSession` et montre comment vous pouvez analyser la réponse. `sessionId` est la même chaîne permettant d'identifier la session utilisée par l'appel `startSession` qui a démarré cette session.

```
response = api.endSession(sessionId);
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("endSession call processed with no warnings or errors");
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("endSession call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("endSession call processed with an error");
}
// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("endSession",
response.getAdvisoryMessages());
```

executeBatch

La méthode `executeBatch` vous permet d'exécuter plusieurs méthodes via une seule demande au serveur d'exécution.

```
executeBatch(String sessionId, CommandImpl[] commands)
```

- **sessionId** - Chaîne identifiant l'ID session. Cet ID de session est utilisé pour toutes les commandes exécutées par cet appel de méthode.
- **commandImpl[]** - Tableau d'objets `CommandImpl`, un pour chaque commande que vous souhaitez exécuter.

Le résultat de l'appel de cette méthode équivaut à appeler explicitement chaque méthode dans la table `Commande`. Cette méthode réduit le nombre de demandes réel au serveur d'exécution. Le serveur d'exécution exécute chaque méthode en série. Pour chaque appel, toute erreur ou tout avertissement est capturé dans l'objet de réponse qui correspond à cet appel de méthode. Si une erreur est détectée, `executeBatch` continue à traiter le reste des appels dans le lot. Si l'exécution de toute méthode aboutit à une erreur, le statut de niveau supérieur de l'objet `BatchResponse` indique l'erreur. Si aucune erreur ne s'est produite, le statut de niveau supérieur reflète les avertissements qui ont pu se produire. Si aucun avertissement ne s'est produit, le statut de niveau supérieur indique une exécution réussie du lot.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `executeBatch` avec un objet `BatchResponse`.

Exemple

L'exemple suivant montre comment appeler toutes les méthodes `getOffer` et `postEvent` avec un seul appel `executeBatch`, et donne une suggestion de gestion de la réponse.

```
/** Define all variables for all members of the executeBatch*/
String sessionId="MySessionID-123";
String interactionPoint = "Overview Page Banner 1";
int numberRequested=1;
String eventName = "logOffer";

/** build the getOffers command */
Command getOffersCommand = new CommandImpl();
getOffersCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_GETOFFERS);
getOffersCommand.setInteractionPoint(interactionPoint);
getOffersCommand.setNumberRequested(numberRequested);

/** build the postEvent command */
Command postEventCommand = new CommandImpl();
postEventCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_POSTEVENT);
postEventCommand.setEventParameters(postEventParameters);
postEventCommand.setEvent(eventName);

/** Build command array */
Command[] commands =
{
    getOffersCommand,
    postEventCommand,
};

/** Make the call */
BatchResponse batchResponse = api.executeBatch(sessionId, commands);

/** Process the response appropriately */
// Top level status code is a short cut to determine if there
// are any non-successes in the array of Response objects
if(batchResponse.getBatchStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("ExecuteBatch ran perfectly!");
}
else if(batchResponse.getBatchStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("ExecuteBatch call processed with at least one warning");
}
else
{
    System.out.println("ExecuteBatch call processed with at least one error");
}

// Iterate through the array, and print out the message for any non-successes
for(Response response : batchResponse.getResponses())
{
    if(response.getStatusCode()!=Response.STATUS_SUCCESS)
    {
        printDetailMessageOfWarningOrError("executeBatchCommand",
        response.getAdvisoryMessages());
    }
}
```

Écriture de demandes XML executeBatch() pour l'API SOAP d'Interact

Utilisez cette procédure pour écrire les demandes XML executeBatch() destinées à l'API SOAP d'Interact.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La demande XML pour les appels d'API SOAP d'une seule opération (startSession, getOffers, setAudience, endSession, etc.) ne doit pas être copiée et collée directement dans l'appel executeBatch() de plusieurs opérations. Les structures des demandes WSDL et XML des sous-commandes contenues dans les appels executeBatch() diffèrent légèrement de celles des appels d'API pour une seule opération. Les différences de structure génèrent des réponses d'erreur de la part du serveur si les éléments XML sont copiés et collés depuis les demandes d'API pour une seule opération dans des demandes executeBatch pour plusieurs opérations.

Exemples de réponse d'erreur :

```
** XML Response Element: <ns0:faultstring>org.apache.axis2.databinding.ADBException:
Unexpected subelement audienceID</ns0:faultstring>
** Interact Server Exception: java.lang.Exception: org.apache.axis2.databinding.
ADBException: Unexpected subelement audienceID at
*** ... com.unicacorp.interact.api.soap.service.v1.xsd.CommandImpl$Factory.parse
(CommandImpl.java:1917) at
```

Utilisez cette procédure pour écrire une demande XML executeBatch(). Pour les valeurs des paramètres, vous pouvez faire référence dans cette procédure à des demandes d'appel d'API destinées à une seule opération, mais ne copiez et collez pas les éléments XML.

Procédure

1. Utilisez un outil de traitement WSDL (SoapUI par exemple) pour créer une demande XML executeBatch() au bon format à partir du fichier WSDL d'Interact.
2. Ajoutez des sous-commandes à la demande, après la définition WSDL des éléments enfants d'executeBatch().
3. Entrez les arguments des sous-commandes après la définition WSDL des éléments enfants d'executeBatch().

getInstance

La méthode getInstance crée une instance de l'API Interact qui communique avec le serveur d'exécution indiqué.

```
getInstance(String URL)
```

Important : Chaque application que vous créez à l'aide de l'API Interact doit appeler getInstance pour instancier un objet InteractAPI qui est mappé à un serveur d'exécution spécifié par le paramètre URL.

Pour les groupes de serveurs, si vous utilisez un équilibreur de charge, utilisez le nom d'hôte et le port que vous configurez avec l'équilibreur de charge. Si vous ne disposez pas d'un équilibreur de charge, vous devrez inclure la logique permettant d'alterner entre les serveurs d'exécution disponibles.

Cette méthode est applicable pour la sérialisation Java via l'adaptateur HTTP uniquement. Il n'existe pas de méthode correspondante définie dans le fichier WSDL SOAP. Chaque mise en oeuvre du client SOAP a sa propre façon de créer l'URL du noeud final.

- **URL** - Chaîne identifiant l'URL de l'instance d'exécution. Par exemple, `http://localhost:7001/Interact/servlet/InteractJSService`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution renvoie `InteractAPI`.

Exemple

L'exemple suivant montre comment instancier un objet `InteractAPI` pointant vers une instance de serveur d'exécution active sur la même machine que votre point de contact.

```
InteractAPI api=InteractAPI.getInstance("http://localhost:7001/interact/servlet/InteractJSService");
```

getOffers

La méthode `getOffers` vous permet de demander des offres à partir du serveur d'exécution.

```
getOffers(String sessionID, String interactionPoint, int numberOfOffers)
```

- **sessionID** - Chaîne identifiant la session en cours.
- **interactionPoint** - Chaîne identifiant le nom du point d'interaction référencé par cette méthode.

Remarque : Ce nom doit correspondre exactement au nom du point d'interaction défini dans le canal interactif.

- **numberOfOffers** - Entier identifiant le nombre d'offres demandées.

La méthode `getOffers` attend le nombre de millisecondes défini dans la propriété `segmentationMaxWaitTimeInMS` afin de permettre à toute la resegmentation de se terminer avant de s'exécuter. Par conséquent, si vous appelez une méthode `postEvent` qui déclenche une resegmentation ou appelez une méthode `setAudience` juste avant un appel `getOffers`, il peut y avoir un retard.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getOffers` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `OfferList`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Exemple

Cet exemple illustre une demande d'offre unique pour le point d'interaction Bannière de la page Présentation 1 et un moyen de traiter la réponse.

`sessionId` est la même chaîne que celle qui permet d'identifier la session d'exécution utilisée par l'appel `startSession` qui a démarré cette session.

```

String interactionPoint = "Bannière de la page Présentation 1";
int numberRequested=1;

/** Make the call */
response = api.getOffers(sessionId, interactionPoint, numberRequested);

/** Process the response appropriately */
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("getOffers call processed with no warnings or errors");

    /** Check to see if there are any offers */
    OfferList offerList=response.getOfferList();

    if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
    {
        for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
        {
            // print offer
            System.out.println("Offer Name:"+offer.getOfferName());
        }
    }
    else // count on the default Offer String
    System.out.println("Default offer:"+offerList.getDefaultString());
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("getOffers call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("getOffers call processed with an error");
}
// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("getOffers",
response.getAdvisoryMessages());

```

getOffersForMultipleInteractionPoints

La méthode `getOffersForMultipleInteractionPoints` vous permet de demander des offres à partir du serveur d'exécution pour plusieurs points d'interaction avec dédoublement.

`getOffersForMultipleInteractionPoints(String sessionId, String requestStr)`

- **sessionId** - Chaîne identifiant la session en cours.
- **requestStr** - Chaîne fournissant un tableau d'objets `GetOfferRequest`.

Chaque objet `GetOfferRequest` spécifie ce qui suit :

- **ipName** - Nom du point d'interaction (IP) pour lequel l'objet demande des offres.
- **numberRequested** - Nombre d'offres uniques nécessaires pour le point d'interaction indiqué.
- **offerAttributes** - Configuration requise pour les attributs des offres distribuées à l'aide d'une instance `OfferAttributeRequirements`
- **duplicationPolicy** - ID de stratégie de duplication pour les offres à distribuer.

Les règles de duplication déterminent si les offres en double seront renvoyées dans différents points d'interaction dans un seul appel de méthode. (*Dans un point d'interaction individuel, les offres en double ne sont jamais renvoyées*).

Actuellement, deux règles de duplication sont prises en charge.

- NO_DUPLICATION (valeur d'ID = 1). Aucune des offres incluses dans les instances précédentes de `GetOfferRequest` ne seront incluses dans cette instance de `GetOfferRequest` (c'est-à-dire qu'Interact appliquera le dédoublement).
- ALLOW_DUPLICATION (valeur ID = 2). Toutes les offres répondant aux exigences indiquées dans cette instance de `GetOfferRequest` seront incluses. Les offres qui ont été incluses dans les précédentes instances de `GetOfferRequest` ne seront pas rattachées.

L'ordre des demandes dans le paramètre de tableau est également l'ordre de préséance lorsque des offres sont en cours de distribution.

Par exemple, supposons que les points d'interaction dans la demande sont IP1, puis IP2, qu'aucune offre en double n'est autorisée (ID de règle de duplication = 1), et que chacun demande deux offres. Si Interact propose A, B et C à IP1 et A et D à IP2, la réponse contiendra les offres A et B pour IP1, et seulement l'offre D pour IP2.

Notez également que lorsque l'ID de règle de dédoublement est 1, les offres distribuées via un point d'interaction ayant une priorité plus élevée ne seront pas distribuées via ce point d'interaction.

La méthode `getOffersForMultipleInteractionPoints` attend le nombre de millisecondes défini dans la propriété `segmentationMaxWaitTimeInMS` afin de permettre à toute la re-segmentation de se terminer avant de s'exécuter. Par conséquent, si vous appelez une méthode `postEvent` qui déclenche une resegmentation ou appelez une méthode `setAudience` juste avant un appel `getOffers`, il peut y avoir un retard.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getOffersForMultipleInteractionPoints` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- array of `OfferList`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Exemple

```
InteractAPI api = InteractAPI.getInstance("url");
String sessionId = "123";
String requestForIP1 = "{IP1,5,1,(5,attr1=1|numeric;attr2=value2|string,
    (3,attr3=value3|string)(3,attr4=4|numeric))}";
String requestForIP2 = "{IP2,3,2,(3,attr5=value5|string)}";
String requestForIP3 = "{IP3,2,1}";
String requestStr = requestForIP1 + requestForIP2 + requestForIP3;
Response response = api.getOffersForMultipleInteractionPoints(sessionId,
    requestStr);

if (response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS) {
    // Check to see if there are any offers
    OfferList[] allOfferLists = response.getAllOfferLists();
    if (allOfferLists != null) {
        for (OfferList ol : allOfferLists) {
            System.out.println
("The following offers are delivered for interaction
    point " + ol.getInteractionPointName() + ":");
            for (Offer o : ol.getRecommendedOffers()) {
```

```

        System.out.println(o.getOfferName());
    }
}
}
else {
    System.out.println("getOffersForMultipleInteractionPoints() method calls
        returns an error with code: " + response.getStatusCode());
}
}

```

Notez que la syntaxe de requestStr est la suivante :

```
requests_for_IP[<requests_for_IP]
```

où

```

<requests_for_IP> = {ip_name,number_requested_for_this_ip,
    dupe_policy[,child_requirements]]}
attribute_requirements = (number_requested_for_these_attribute_requirements
    [,attribute_requirement[,individual_attribute_requirement]
    [, (attribute_requirements))
individual_attribute_requirement = attribute_name=attribute_value | attribute_type

```

Dans l'exemple ci-dessus, requestForIP1 ({IP1,5,1,(5,attr1=1|numeric; attr2=value2|string, (3,attr3=value3|string)(3,attr4=4|numeric))}) signifie que pour le point d'interaction IP1, 5 offres distinctes au maximum doivent être distribuées. Ces offres ne peuvent en outre pas être renvoyées pour les autres points d'interaction pendant le même appel de méthode. Chacune de ces 5 offres doit avoir un attribut numérique nommé attr1 qui doit avoir la valeur 1, et doit avoir un attribut de chaîne nommé attr2 qui doit avoir la valeur *value2*. Sur ces 5 offres, un maximum de 3 doit avoir un attribut de chaîne appelé attr3 ayant la valeur *value3*, un maximum de 3 doit avoir un attribut and numérique appelé attr4 ayant la valeur 4.

Les types d'attribut autorisés sont numérique, chaîne, date/heure (numeric, string et datetime) et le format d'une valeur d'attribut date/heure doit être MM/jj/aaaa HH:mm:ss. Pour extraire les offres renvoyées, utilisez la méthode Response.getAllOfferLists(). Pour vous aider à comprendre la syntaxe, l'exemple dans setGetOfferRequests génère la même instance de GetOfferRequests, tout en utilisant des objets Java, ce qui est recommandé.

getProfile

La méthode getProfile vous permet d'extraire le profil et les informations temporaires sur le visiteur consultant le point de contact.

```
getProfile(String sessionID)
```

- **sessionID** - Chaîne identifiant l'ID session.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à getProfile avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- AdvisoryMessages
- ApiVersion
- ProfileRecord
- SessionID
- StatusCode

Exemple

Voici un exemple d'utilisation de `getProfile` et un moyen de traiter la réponse.

`sessionId` est la même chaîne permettant d'identifier la session utilisée par l'appel `startSession` qui a démarré cette session.

```
response = api.getProfile(sessionId);
/** Process the response appropriately */
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("getProfile call processed with no warnings or errors");
    // Print the profile - it's just an array of NameValuePair objects
    for(NameValuePair nvp : response.getProfileRecord())
    {
        System.out.println("Name:"+nvp.getName());
        if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME))
        {
            System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsDate());
        }
        else if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC))
        {
            System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsNumeric());
        }
        else
        {
            System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsString());
        }
    }
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("getProfile call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("getProfile call processed with an error");
}
// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("getProfile",
response.getAdvisoryMessages());
```

getVersion

La méthode `getVersion` renvoie la version de la mise en oeuvre actuelle du serveur d'exécution Interact.

```
getVersion()
```

La meilleure pratique consiste à utiliser cette méthode lorsque vous initialisez le point de contact avec l'API Interact.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getVersion` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `StatusCode`

Exemple

Cet exemple présente un moyen simple d'appeler `getVersion` et de traiter les résultats.

```
response = api.getVersion();
/** Process the response appropriately */
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("getVersion call processed with no warnings or errors");
    System.out.println("API Version:" + response.getApiVersion());
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("getVersion call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("getVersion call processed with an error");
}

// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("getVersion",
response.getAdvisoryMessages());
```

postEvent

La méthode `postEvent` vous permet d'exécuter n'importe quel événement défini dans le canal interactif.

```
postEvent(String sessionID, String eventName, NameValuePairImpl[]
eventParameters)
```

- **sessionID** : chaîne identifiant l'ID session.
- **eventName** : chaîne identifiant le nom de l'événement.

Remarque : Ce nom doit correspondre exactement au nom de l'événement défini dans le canal interactif. Ce nom est insensible à la casse.

- **eventParameters**. Objets `NameValuePairImpl` identifiant tous les paramètres à transmettre avec l'événement. Ces valeurs sont stockées dans les données de session.

Si cet événement déclenche la resegmentation, vous devez veiller à ce que toutes les données requises par les diagrammes temps réel soient disponibles dans les données de session. Si ces valeurs n'ont pas été renseignées par des actions précédentes (par exemple, depuis `startSession` ou `setAudience`, ou en chargeant la table de profils), vous devez inclure un `eventParameter` pour chaque valeur manquante. Par exemple, si vous avez configuré toutes les tables de profil à charger dans la mémoire, vous devez inclure un `NameValuePair` pour les données temporelles requises pour les diagrammes temps réel.

Si vous utilisez plusieurs niveaux d'audience, vous avez probablement différents ensembles de `eventParameters` pour chaque niveau d'audience. Vous devez inclure une logique afin d'avoir la certitude de sélectionner l'ensemble correct de paramètres du niveau d'audience.

Important : Si cet événement se connecte à l'historique des réponses, vous devez transmettre le code de traitement de l'offre. Vous devez définir le nom de `NameValuePair` comme "UACIOfferTrackingCode".

Vous ne pouvez transmettre qu'un seul code de traitement par événement. Si vous ne transmettez pas le code de traitement du contact d'une offre, Interact journalise un contact d'offre pour chaque offre dans la dernière liste des offres recommandées. Si vous ne transmettez pas le code de traitement d'une réponse, Interact renvoie une erreur.

- Il existe plusieurs autres paramètres réservés utilisés avec `postEvent` et d'autres méthodes, qui sont décrits ultérieurement dans cette section.

Toute demande de resegmentation ou d'écriture dans l'historique des contacts ou des réponses n'attend pas de réponse.

La resegmentation n'efface pas les résultats de la segmentation précédente pour le niveau d'audience en cours. Vous pouvez utiliser le paramètre `UACIExecuteFlowchartByName` pour définir des diagrammes spécifiques à exécuter. La méthode `getOffers` attend la fin de la resegmentation avant de s'exécuter. Par conséquent, un retard est possible si vous appelez une méthode `postEvent`, qui déclenche une resegmentation juste avant un appel `getOffers`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `postEvent` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Exemple

L'exemple `postEvent` ci-dessous illustre l'envoi de nouveaux paramètres pour un événement qui déclenche la resegmentation, et indique un moyen de traiter la réponse.

`sessionId` est la même chaîne permettant d'identifier la session utilisée par l'appel `startSession` qui a démarré cette session.

```
String eventName = "SearchExecution";

NameValuePair parmB1 = new NameValuePairImpl();
parmB1.setName("SearchString");
parmB1.setValueAsString("mortgage");
parmB1.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair parmB2 = new NameValuePairImpl();
parmB2.setName("TimeStamp");
parmB2.setValueAsDate(new Date());
parmB2.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME);

NameValuePair parmB3 = new NameValuePairImpl();
parmB3.setName("Browser");
parmB3.setValueAsString("IE6");
parmB3.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair parmB4 = new NameValuePairImpl();
parmB4.setName("FlashEnabled");
parmB4.setValueAsNumeric(1.0);
parmB4.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair parmB5 = new NameValuePairImpl();
```

```

parmB5.setName("TxAcctValueChange");
parmB5.setValueAsNumeric(0.0);
parmB5.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair parmB6 = new NameValuePairImpl();
parmB6.setName("PageTopic");
parmB6.setValueAsString("");
parmB6.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair[] postEventParameters = { parmB1,
    parmB2,
    parmB3,
    parmB4,
    parmB5,
    parmB6
};

/** Make the call */
response = api.postEvent(sessionId, eventName, postEventParameters);

/** Process the response appropriately */
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("postEvent call processed with no warnings or errors");
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("postEvent call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("postEvent call processed with an error");
}

// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("postEvent",
response.getAdvisoryMessages());

```

setAudience

La méthode `setAudience` vous permet de définir l'ID audience et le niveau d'un visiteur.

```

setAudience(String sessionId, NameValuePairImpl[] audienceID,
    String audienceLevel, NameValuePairImpl[] parameters)

```

- **sessionId** - Chaîne identifiant l'ID session.
- **audienceID** - Tableau d'objets `NameValuePairImpl` définissant l'ID audience.
- **audienceLevel** - Chaîne définissant le niveau d'audience.
- **parameters** - Objets `NameValuePairImpl` identifiant tous les paramètres à transmettre avec `setAudience`. Ces valeurs sont stockées dans les données de session et peuvent être utilisées pour la segmentation.

Vous devez avoir une valeur dans chaque colonne de votre profil. Il s'agit d'un sur-ensemble de toutes les colonnes de toutes les tables définies pour le canal interactif et de toutes les données en temps réel. Si vous avez déjà rempli toutes les données de session avec `startSession` ou `postEvent`, vous n'avez pas besoin d'envoyer de nouveaux paramètres.

La méthode `setAudience` déclenche une resegmentation. La méthode `getOffers` attend la fin de la resegmentation avant de s'exécuter. Par conséquent, si vous appelez une méthode `setAudience` juste avant un appel `getOffers`, il peut y avoir un retard.

La méthode `setAudience` charge également les données de profil de l'ID audience. Vous pouvez utiliser la méthode `setAudience` pour forcer un rechargement des mêmes données de profil chargées par la méthode `startSession`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `setAudience` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Exemple

Dans cet exemple, le niveau d'audience reste le même, mais l'ID change, comme si un utilisateur anonyme se connectait et était identifié.

`sessionId` et `audienceLevel` sont les mêmes chaînes permettant d'identifier la session et le niveau d'audience utilisés par l'appel `startSession` qui a démarré cette session.

```
NameValuePair custId2 = new NameValuePairImpl();
custId2.setName("CustomerId");
custId2.setValueAsNumeric(123.0);
custId2.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair[] newAudienceId = { custId2 };

/** Parameters can be passed in as well. For this example, there are no parameters,
 * therefore pass in null */
NameValuePair[] noParameters=null;

/** Make the call */
response = api.setAudience(sessionId, newAudienceId, audienceLevel, noParameters);

/** Process the response appropriately */
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("setAudience call processed with no warnings or errors");
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("setAudience call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("setAudience call processed with an error");
}

// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("setAudience",
    response.getAdvisoryMessages());
```

setDebug

La méthode `setDebug` vous permet de définir le niveau de proximité de la journalisation pour tous les chemins de code de la session.

`setDebug(String sessionId, boolean debug)`

- **sessionId** - Chaîne identifiant l'ID session.
- **debug** - Valeur booléenne qui active ou désactive les informations de débogage. Les valeurs admises sont `true` ou `false`. Si elle est `true`, Interact journalise les informations de débogage dans les journaux du serveur d'exécution.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `setDebug` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Exemple

L'exemple suivant illustre le changements du niveau de débogage de la session.

`sessionId` est la même chaîne permettant d'identifier la session utilisée par l'appel `startSession` qui a démarré cette session.

```
boolean newDebugFlag=false;
/** make the call */
response = api.setDebug(sessionId, newDebugFlag);

/** Process the response appropriately */
// check if response is successful or not
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("setDebug call processed with no warnings or errors");
}
else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("setDebug call processed with a warning");
}
else
{
    System.out.println("setDebug call processed with an error");
}

// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    printDetailMessageOfWarningOrError("setDebug",
response.getAdvisoryMessages());
```

startSession

La méthode `startSession` crée et définit une session d'exécution.

```
startSession(String sessionId,
boolean relyOnExistingSession,
boolean debug,
String interactiveChannel,
NameValuePairImpl[] audienceID,
String audienceLevel,
NameValuePairImpl[] parameters)
```

`startSession` peut déclencher cinq actions au maximum :

- Créer une session d'exécution.
- Charger les données de profil du visiteur correspondant au niveau d'audience en cours dans la session d'exécution, notamment les tables de dimension marquées en vue d'un chargement dans le mappage de table défini pour le canal interactif.
- Déclencher la segmentation, en exécutant tous les diagrammes temps réel correspondant au niveau d'audience en cours.
- Charger les données de suppression de l'offre dans la session, si la propriété `enableOfferSuppressionLookup` est définie sur `true`.

- Charger les données de substitution de score dans la session, si la propriété `enableScoreOverrideLookup` est définie sur `true`.

La méthode `startSession` nécessite les paramètres suivants :

- **sessionId** - Chaîne identifiant l'ID session. Vous devez définir l'ID session. Par exemple, vous pouvez utiliser une combinaison de l'ID client et de l'horodatage. Pour définir ce qui constitue une session d'exécution, un ID session doit être indiqué. Cette valeur est gérée par le client. Tous les appels de méthode au même ID de session doivent être synchronisés par le client. Le comportement des appels API simultanés ayant le même ID de session n'est pas défini.
- **relyOnExistingSession** - Valeur booléenne qui définit si cette session utilise une session nouvelle ou existante. Les valeurs admises sont `true` ou `false`. Si elle est `true`, vous devez fournir un ID de session existant avec la méthode `startSession`. Si elle est `false`, vous devez fournir un nouvel ID de session. Si vous définissez `relyOnExistingSession` sur `true` et s'il existe une session, l'environnement d'exécution utilise les données de la session existante et ne recharge pas les données ou la segmentation de déclenchement. Si la session n'existe pas, l'environnement d'exécution crée une nouvelle session, y compris les données de chargement et la segmentation de déclenchement. Le fait de définir `relyOnExistingSession` sur `true` et de l'utiliser avec tous les appels `startSession` est utile si votre point de contact a une durée de session plus longue que celle de la session d'exécution. Par exemple, une session de site Web est active pendant 2 heures, mais la session d'exécution est uniquement active pendant 20 minutes.
Si vous appelez `startSession` deux fois avec le même ID session, tous les données de session du premier appel `startSession` sont perdues si `relyOnExistingSession` a la valeur `false`.
- **debug** - Valeur booléenne qui active ou désactive les informations de débogage. Les valeurs admises sont `true` ou `false`. Si elle est `true`, Interact journalise les informations de débogage dans les journaux du serveur d'exécution. L'indicateur de débogage est défini individuellement pour chaque session. Par conséquent, vous pouvez effectuer le suivi des données de débogage pour une session individuelle.
- **interactiveChannel** - Chaîne définissant le nom du canal interactif auquel cette session fait référence. Ce nom doit correspondre exactement au nom du canal interactif défini dans Campaign.
- **audienceID** - Tableau d'objets `NameValuePairImpl` dans lequel les noms doivent correspondre aux noms de colonne physique de toute table contenant l'ID audience.
- **audienceLevel** - Chaîne définissant le niveau d'audience.
- **parameters** - Objets `NameValuePairImpl` identifiant tous les paramètres à transmettre avec `startSession`. Ces valeurs sont stockées dans les données de session et peuvent être utilisées pour la segmentation.
Si vous avez plusieurs diagrammes temps réel pour le même niveau d'audience, vous devez inclure un sur-ensemble de toutes les colonnes dans toutes les tables. Si vous configurez l'exécution de façon à ce qu'elle change la table de profils, et si la table de profils contient toutes les colonnes requises, il n'est pas nécessaire de transmettre des paramètres, sauf si vous souhaitez écraser les données dans la table de profils. Si votre table de profils contient un sous-ensemble des colonnes requises, vous devez inclure les colonnes manquantes en tant que paramètres.

Si le `audienceID` ou `audienceLevel` ne sont pas valides et si `relyOnExistingSession` a la valeur `false`, l'appel `startSession` échoue. Si `interactiveChannel` est non valide, `startSession` échoue, que la valeur de `relyOnExistingSession` soit `true` ou `false`.

Si `relyOnExistingSession` a la valeur `true`, et si vous effectuez un deuxième appel `startSession` avec le même `sessionID`, alors que la première session a expiré, Interact crée une nouvelle session.

Si `relyOnExistingSession` a la valeur `true` et si vous effectuez un deuxième appel `startSession` avec le même `sessionID`, mais avec un autre `audienceID` ou `audienceLevel`, le serveur d'exécution change le référentiel de la session existante.

Si `relyOnExistingSession` a la valeur `true`, et si vous effectuez un deuxième appel `startSession` avec le même `sessionID` mais un autre `interactiveChannel`, le serveur d'exécution crée une nouvelle session.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `startSession` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages` (si `StatusCode` n'est pas égal à 0)
- `ApiVersion`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Exemple

L'exemple suivant montre une façon d'appeler `startSession`.

```
String sessionId="MySessionID-123";
String audienceLevel="Customer";
NameValuePair custId = new NameValuePairImpl();
custId.setName("CustomerId");
custId.setValueAsNumeric(1.0);
custId.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);
NameValuePair[] initialAudienceId = { custId };
boolean relyOnExistingSession=false;
boolean initialDebugFlag=true;
String interactiveChannel="Accounts Website";
NameValuePair parm1 = new NameValuePairImpl();
parm1.setName("SearchString");
parm1.setValueAsString("");
parm1.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair parm2 = new NameValuePairImpl();
parm2.setName("TimeStamp");
parm2.setValueAsDate(new Date());
parm2.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME);

NameValuePair parm3 = new NameValuePairImpl();
parm3.setName("Browser");
parm3.setValueAsString("IE6");
parm3.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair parm4 = new NameValuePairImpl();
parm4.setName("FlashEnabled");
parm4.setValueAsNumeric(1.0);
parm4.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair parm5 = new NameValuePairImpl();
```

```

parm5.setName("TxAcctValueChange");
parm5.setValueAsNumeric(0.0);
parm5.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair parm6 = new NameValuePairImpl();
parm6.setName("PageTopic");
parm6.setValueAsString("");
parm6.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

/** Specifying the parameters (optional) */
NameValuePair[] initialParameters = { parm1,
    parm2,
    parm3,
    parm4,
    parm5,
    parm6
};

/** Make the call */
response = api.startSession(sessionId, relyOnExistingSession, initialDebugFlag,
    interactiveChannel, initialAudienceId, audienceLevel, initialParameters);

/** Process the response appropriately */
processStartSessionResponse(response);

```

processStartSessionResponse est une méthode qui gère l'objet de réponse renvoyée par startSession.

```

public static void processStartSessionResponse(Response response)
{
    // check if response is successful or not
    if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
    {
        System.out.println("startSession call processed with no warnings or errors");
    }
    else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
    {
        System.out.println("startSession call processed with a warning");
    }
    else
    {
        System.out.println("startSession call processed with an error");
    }

    // For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
    if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
        printDetailMessageOfWarningOrError("StartSession",
            response.getAdvisoryMessages());
}

```

Dédoublonnage des offres dans les attributs d'offre

Grâce à l'API Interact, deux appels API fournissent les offres : getOffers et getOffersForMultipleInteractionPoints. getOffersForMultipleInteractionPoints peut empêcher le retour des offres en double au niveau d'OfferID, mais ne peut pas dédoubler les offres dans la catégorie d'offre. Ainsi, pour qu'Interact ne renvoie qu'une seule offre de chaque catégorie d'offre, vous deviez auparavant faire appel à une solution de contournement. Grâce à l'introduction de deux nouveaux paramètres dans l'appel d'API startSession, il est désormais possible de dédoubler les offres dans les attributs d'offre, comme la catégorie.

Cette liste récapitule les paramètres qui ont été ajoutés dans l'appel API startSession. Pour plus d'informations sur ces paramètres ou sur tout aspect de

l'API Interact, reportez-vous au document *IBM Interact - Guide d'administration* ou aux fichiers Javadoc inclus avec votre installation d'Interact, dans <Interact_Home>/docs/apiJavaDoc.

•

`UACIOfferDedupeAttribute`. Pour créer un appel API `startSession` avec un dédoublement des offres, afin que les appels `getOffer` suivants ne renvoient qu'une seule offre de chaque catégorie, vous devez inclure le paramètre `UACIOfferDedupeAttribute` dans l'appel API. Vous pouvez indiquer un paramètre au format `name,value,type`, comme indiqué ici :

```
UACIOfferDedupeAttribute,<nomAttribut>,string
```

Dans cet exemple, vous remplacez <nomAttribut> par le nom de l'attribut d'offre que vous souhaitez utiliser comme critère pour le dédoublement, comme `Category`.

Remarque : Interact examine les offres dotées de la même valeur d'attribut indiquée (par exemple `Category`) et effectue le dédoublement pour tout supprimer sauf l'offre dotée du score le plus élevé. Si les offres dotées de l'attribut en double ont aussi des scores identiques, Interact renvoie une sélection aléatoire parmi les offres correspondantes.

•

`UACINoAttributeDedupeIfFewerOf`. Lorsque vous incluez `UACIOfferDedupeAttribute` dans l'appel `startSession`, vous pouvez aussi définir ce paramètre `UACINoAttributeDedupeIfFewerOf` afin d'indiquer le comportement lorsque la liste des offres après dédoublement ne contient plus assez d'offres pour satisfaire la demande d'origine.

Par exemple, si vous avez défini `UACIOfferDedupeAttribute` de telle sorte qu'il utilise la catégorie d'offre afin de dédoubler les offres, et que l'appel `getOffers` suivant demande le renvoi de huit offres, le dédoublement peut renvoyer un nombre d'offres éligibles inférieur à 8. Dans ce cas, si vous indiquez la valeur `true` pour le paramètre `UACINoAttributeDedupeIfFewerOf`, vous ajoutez certaines offres dédoublées dans la liste éligible pour satisfaire au nombre d'offres demandé. Dans cet exemple, si vous attribuez la valeur `false` au paramètre, le nombre d'offres renvoyé est inférieur au nombre demandé.

`UACINoAttributeDedupeIfFewerOf` prend par défaut la valeur `true`.

Par exemple, supposons que vous indiquez pour le paramètre `startSession` que le critère de dédoublement est la catégorie de l'offre, comme indiqué ici :

```
UACIOfferDedupeAttribute, Category,  
string;UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer, 0, string
```

Ensemble, ces paramètres indiquent à Interact de dédoubler les offres en fonction de l'attribut d'offre "Category," et de ne renvoyer que les offres dédoublées même si le nombre d'offres renvoyées est inférieur au nombre demandé (`UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer` a pour valeur `false`).

Lorsque vous émettez un appel API `getOffers`, l'ensemble d'origine des offres éligibles peut inclure les offres suivantes :

- `Category=Electronics` : Offre A1 avec un score égal à 100 et Offre A2 avec un score égal à 50.
- `Category=Smartphones` : Offre B1 avec un score égal à 100, Offre B2 avec un score égal à 80 et Offre B3 avec un score égal à 50.

- Category=MP3Players : Offre C1 avec un score égal à 100, Offre C2 avec un score égal à 50.

Dans ce cas, il y avait deux offres en double qui correspondaient à la première catégorie, trois offres en double qui correspondaient à la deuxième catégorie et deux offres en double qui correspondaient à la troisième catégorie. Les offres renvoyées sont les offres dotées des scores les plus élevés de chaque catégorie, à savoir Offre A1, Offre B1 et Offre C1.

Si l'appel API getOffers a demandé six offres, cet exemple a attribué la valeur false à UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer et seulement trois offres sont renvoyées.

Si l'appel API getOffers a demandé six offres et que cet exemple a omis le paramètre UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer, ou lui a spécifiquement attribué la valeur true, certaines offres en double sont incluses dans le résultat pour satisfaire au nombre demandé.

Paramètres réservés

Il existe plusieurs paramètres réservés qui sont utilisés avec l'API Interact. Certains sont requis pour le serveur d'exécution, d'autres peuvent être utilisés pour des fonctionnalités supplémentaires.

Fonctionnalités postEvent

Fonctionnalité	Paramètre	Description
Journaliser dans une table personnalisée	UACICustomLoggerTableName	Nom d'une table dans la source de données des tables d'exécution. Si vous fournissez ce paramètre avec un nom de table valide, l'environnement d'exécution écrit toutes les données de session dans la table sélectionnée. Tous les noms de colonne de la table correspondant aux données de session NameValuePair sont renseignés. L'environnement d'exécution renseigne n'importe quelle colonne qui ne correspond pas à une paire nom de session-valeur avec une valeur NULL. Vous pouvez gérer le processus qui écrit dans la base de données avec les propriétés de configuration customLogger.

Fonctionnalité	Paramètre	Description
Types de réponse multiples	UACILogToLearning	Nombre entier ayant la valeur 1 ou 0. 1 indique que l'environnement d'exécution doit journaliser l'événement comme une acceptation dans le système d'apprentissage ou autoriser la suppression de l'offre dans une session. 0 indique que l'environnement d'exécution ne doit ni journaliser l'événement dans le système d'apprentissage ni autoriser la suppression de l'offre dans une session. Ce paramètre vous permet de créer plusieurs méthodes postEvent qui consignent différents types de réponse sans influence sur l'apprentissage. Vous n'avez pas besoin de définir ce paramètre pour les événements définis pour journaliser un contact, une acceptation ou un refus. Vous devez utiliser ce paramètre avec UACIResponseTypeCode. Si vous ne définissez pas UACILOGTOLEARNING, l'environnement d'exécution adopte la valeur par défaut 0 (sauf si l'événement déclenche un contact de journal, une acceptation ou un refus).
	UACIResponseTypeCode	Valeur représentant un code de type de réponse. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_UsrResponseType
Suivi des réponses	UACIOfferTrackingCode	Code de traitement de l'offre. Vous devez définir ce paramètre si l'événement est journalisé dans l'historique des contacts ou des réponses. Vous ne pouvez transmettre qu'un seul code de traitement par événement. Si vous ne transmettez pas le code de traitement du contact d'une offre, l'environnement d'exécution journalise un contact d'offre pour chaque offre dans la dernière liste des offres recommandées. Si vous ne transmettez pas le code de traitement d'une réponse, l'environnement d'exécution renvoie une erreur. Si vous configurez le suivi de réponse de session croisée, vous pouvez utiliser le paramètre UACIOfferTrackingcodeType pour définir le type de code de suivi que vous utilisez s'il ne s'agit pas d'un code de traitement.
Suivi de réponse intersession	UACIOfferTrackingCodeType	Nombre qui définit le type de code de suivi. 1 est le code de traitement par défaut, et 2 est le code de l'offre. Tous les codes doivent être des entrées valides dans la table UACI_TrackingType. Vous pouvez ajouter d'autres codes personnalisés dans cette table.

Fonctionnalité	Paramètre	Description
Exécution de diagramme spécifique	UACIExecuteFlowchartByName	Si vous définissez ce paramètre pour une méthode déclenchant la segmentation (startSession, setAudience, ou un postEvent qui déclenche la resegmentation), au lieu d'exécuter tous les diagrammes du niveau d'audience en cours, Interact exécute uniquement les diagrammes nommés. Vous pouvez fournir une liste des diagrammes séparés par un caractère de barre verticale ().

paramètres réservés de l'environnement d'exécution

Les paramètres réservés suivants sont utilisés par l'environnement d'exécution. N'utilisez pas ces noms pour vos paramètres d'événement.

- UACIEventID
- UACIEventName
- UACIInteractiveChannelID
- UACIInteractiveChannelName
- UACIInteractionPointID
- UACIInteractionPointName
- UACISessionID

A propos de la classe AdvisoryMessage

La classe advisoryMessage contient des méthodes qui définissent l'objet de message de recommandation. L'objet de message de recommandation est contenu dans l'objet de réponse. Chaque méthode d'InteractAPI renvoie un objet de réponse, (sauf la méthode executeBatch, qui renvoie un objet batchResponse.)

S'il y a une erreur ou un avertissement, le serveur Interact renseigne l'objet de message de recommandation. L'objet de message de recommandation contient les attributs suivants :

- **etailMessage** - Description prolixe du message de recommandation. Cet attribut peut ne pas être disponible pour tous les messages de recommandation. Si elle est disponible, DetailMessage ne peut pas être localisé.
- **Message** - Description brève du message de recommandation.
- **MessageCode** - Numéro de code du message de recommandation.
- **StatusLevel** - Numéro de code de la gravité du message de recommandation.

Vous extrayez les objets advisoryMessage à l'aide de la méthode getAdvisoryMessages.

getDetailMessage

La méthode getDetailMessage renvoie la description détaillée et prolixe d'un objet de Message de recommandation. Tous les messages ne s'accompagnent pas d'un message détaillé.

getDetailMessage()

Valeur de retour

L'objet Message de recommandation renvoie une chaîne.

Exemple

```
// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
{
    for(AdvisoryMessage msg : response.getAdvisoryMessages())
    {
        System.out.println(msg.getMessage());
        // Some advisory messages may have additional detail:
        System.out.println(msg.getDetailMessage());
    }
}
```

getMessage

La méthode getMessage renvoie la description brève d'un objet de Message de recommandation.

getMessage()

Valeur de retour

L'objet Message de recommandation renvoie une chaîne.

Exemple

La méthode suivante imprime le message et le message détaillé d'un objet AdvisoryMessage.

```
// For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
{
    for(AdvisoryMessage msg : response.getAdvisoryMessages())
    {
        System.out.println(msg.getMessage());
        // Some advisory messages may have additional detail:
        System.out.println(msg.getDetailMessage());
    }
}
```

getMessageCode

La méthode getMessageCode renvoie le code d'erreur interne associé à un objet Advisory Message (message de recommandation) si le niveau de statut est 2 (STATUS_LEVEL_ERROR).

getMessageCode()

Valeur de retour

L'objet AdvisoryMessage renvoie un entier.

Exemple

La méthode suivante imprime le code de message d'un objet AdvisoryMessage.

```
public static void printMessageCodeOfWarningOrError(String command, AdvisoryMessage[] messages)
{
    System.out.println("Calling "+command);
    for(AdvisoryMessage msg : messages)
    {
        System.out.println(msg.getMessageCode());
    }
}
```

getStatusLevel

La méthode `getStatusLevel` renvoie le niveau de statut d'un objet de Message de recommandation.

```
getStatusLevel()
```

Valeur de retour

L'objet de Message de recommandation renvoie un entier.

- 0 - STATUS_LEVEL_SUCCESS - La méthode appelée s'est terminée sans erreurs.
- 1 - STATUS_LEVEL_WARNING - La méthode appelée s'est terminée avec au moins un avertissement (mais sans erreurs).
- 2 - STATUS_LEVEL_ERROR - La méthode appelée ne s'est pas terminée correctement et comporte au moins une erreur.

Exemple

La méthode suivante imprime le niveau de statut d'un objet `AdvisoryMessage`.

```
public static void printMessageCodeOfWarningOrError(String command, AdvisoryMessage[] messages)
{
    System.out.println("Calling "+command);
    for(AdvisoryMessage msg : messages)
    {
        System.out.println(msg.getStatusLevel());
    }
}
```

A propos de la classe `AdvisoryMessageCode`

La classe `advisoryMessageCode` contient des méthodes qui définissent les codes du message de recommandation. Vous extrayez les codes du message de recommandation avec la méthode `getMessageCode`.

Codes des messages de recommandation

Vous extrayez les codes du message de recommandation avec la méthode `getMessageCode`.

Cette table répertorie et décrit les codes des messages de recommandation.

Code	Texte du message	Description
1	INVALID_SESSION_ID	L'ID de session ne fait pas référence à une session valide.
2	ERROR_TRYING_TO_ABORT_SEGMENTATION	Une erreur s'est produite pendant la tentative d'abandon de la segmentation pendant une <code>endSession</code> .
3	INVALID_INTERACTIVE_CHANNEL	L'argument transmis pour le canal interactif ne fait pas référence à un canal interactif valide.
4	INVALID_EVENT_NAME	L'argument transmis pour l'événement ne fait pas référence à un événement valide pour le canal interactif en cours.
5	INVALID_INTERACTION_POINT	L'argument transmis pour le point d'interaction ne fait pas référence à un point d'interaction valide pour le canal interactif en cours.

Code	Texte du message	Description
6	ERROR_WHILE_MAKING_INITIAL_SEGMENTATION_REQUEST	Une erreur s'est produite lors de la soumission d'une requête de segmentation.
7	SEGMENTATION_RUN_FAILED	La segmentation a été exécuté en partie, mais a terminé sur une erreur.
8	PROFILE_LOAD_FAILED	La tentative de chargement du profil ou des tables de dimension a échoué.
9	OFFER_SUPPRESSION_LOAD_FAILED	La tentative de chargement de la table de suppression de l'offre a échoué.
10	COMMAND_METHOD_UNRECOGNIZED	La méthode de commande indiquée pour une commande dans un appel executeBatch est non valide.
11	ERROR_TRYING_TO_POST_EVENT_PARAMETERS	Une erreur s'est produite lors de l'envoi de paramètres d'événement.
12	LOG_SYSTEM_EVENT_EXCEPTION	Une exception s'est produite lors de la tentative de soumission des événements système (Terminer la session, Obtenir l'offre, Obtenir le profil, Définir l'audience, Définir le débogage ou Démarrer session) pour la journalisation.
13	LOG_USER_EVENT_EXCEPTION	Une exception s'est produite lors de la tentative de soumission d'un événement utilisateur pour la journalisation.
14	ERROR_TRYING_TO_LOOK_UP_EVENT	Une erreur s'est produite lors de la tentative de recherche du nom d'événement.
15	ERROR_TRYING_TO_LOOK_UP_INTERACTIVE_CHANNEL	Une erreur s'est produite lors de la tentative de recherche du nom de canal interactif.
16	ERROR_TRYING_TO_LOOK_UP_INTERACTION_POINT	Une erreur s'est produite lors de la tentative de recherche du nom de point d'interaction.
17	RUNTIME_EXCEPTION_ENCOUNTERED	Une exception d'exécution inattendue s'est produite.
18	ERROR_TRYING_TO_EXECUTE_ASSOCIATED_ACTION	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'exécution de l'action associée (Déclencher la resegmentation, Journaliser le contact de l'offre, Journaliser l'acceptation de l'offre, ou Journaliser le refus de l'offre).
19	ERROR_TRYING_RUN_FLOWCHART	Une erreur s'est produite pendant la tentative d'exécution du diagramme.
20	FLOWCHART_FAILED	Une exécution de diagramme a échoué.
21	FLOWCHART_ABORTED	Une exécution de diagramme a été abandonnée.
22	FLOWCHART_NEVER_RUN	Un diagramme spécifié n'a jamais été exécuté.
23	FLOWCHART_STILL_RUNNING	Un diagramme est toujours en cours d'exécution.
24	ERROR_WHILE_READING_PARAMETERS	Une erreur s'est produite lors de la lecture des paramètres.

Code	Texte du message	Description
25	ERROR_WHILE_LOADING_RECOMMENDED_OFFERS	Erreur lors du chargement des offres recommandées.
26	ERROR_WHILE_LOGGING_DEFAULT_TEXT_STATISTICS	Une erreur s'est produite lors de la journalisation des statistiques de texte par défaut (nombre d'affichages de la chaîne par défaut du point d'interaction).
27	SCORE_OVERRIDE_LOAD_FAILED	Le chargement de la table de substitution de score a échoué.
28	NULL_AUDIENCE_ID	L'identificateur d'audience est vide.
29	UNRECOGNIZED_AUDIENCE_LEVEL	Un niveau d'audience non reconnu a été spécifié.
30	MISSING_AUDIENCE_FIELD	Une zone d'audience est manquante.
31	INVALID_AUDIENCE_FIELD_TYPE	Un type de zone d'audience non valide a été spécifié.
32	UNSUPPORTED_AUDIENCE_FIELD_TYPE	Type de zone d'audience non prise en charge
33	TIMEOUT_REACHED_ON_GET_OFFERS_CALL	L'appel getOffers a expiré sans renvoyer d'offres.
34	INTERACT_INITIALIZATION_NOT_COMPLETED_SUCCESSFULLY	L'initialisation du serveur d'exécution n'a pas abouti.
35	SESSION_ID_UNDEFINED	L'identificateur de session est non défini.
36	INVALID_NUMBER_OF_OFFERS_REQUESTED	Nombre d'offres demandées non valide.
37	NO_SESSION_EXIST_BUT_WILL_CREATE_NEW_ONE	Il n'existait aucune session, mais une session a été créée.
38	AUDIENCE_ID_NOT_FOUND_IN_PROFILE_TABLE	L'identificateur d'audience spécifié ne figure pas dans la table de profil.
39	LOG_CUSTOM_LOGGER_EVENT_EXCEPTION	Une exception s'est produite lors de la tentative de soumission de l'événement des données de journalisation personnalisées.
40	SPECIFIED_FLOWCHART_FOR_EXECUTION_DOES_NOT_EXIST	Le diagramme spécifié ne peut pas être exécuté car il n'existe pas.
41	AUDIENCE_NOT_DEFINED_IN_CONFIGURATION	L'audience spécifiée n'est pas définie dans la configuration.

A propos de la classe BatchResponse

La classe BatchResponse contient des méthodes qui définissent les résultats de la méthode executeBatch.

L'objet Batch Response contient les attributs suivants :

- **BatchStatusCode** - Valeur la plus élevée pour le code de statut pour toutes les réponses demandées par la méthode executeBatch.
- **Responses** - Tableau des objets Response demandés par la méthode executeBatch.

getBatchStatusCode

La méthode `getBatchStatusCode` renvoie le code de statut plus élevé à partir du tableau de commandes exécutées par la méthode `executeBatch`.

`getBatchStatusCode()`

Valeur de retour

La méthode `getBatchStatusCode` renvoie un entier.

- 0 - `STATUS_SUCCESS` - La méthode appelée s'est terminée sans erreurs.
- 1 - `STATUS_WARNING` - La méthode appelée s'est terminée avec au moins un avertissement (mais sans erreurs).
- 2 - `STATUS_ERROR` - La méthode appelée ne s'est pas terminée correctement et comporte au moins une erreur.

Exemple

L'exemple de code suivant donne un exemple de la manière d'extraire `BatchStatusCode`.

```
// Top level status code is a short cut to determine if there are any
// non-successes in the array of Response objects
if(batchResponse.getBatchStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("ExecuteBatch ran perfectly!");
}
else if(batchResponse.getBatchStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
{
    System.out.println("ExecuteBatch call processed with at least one warning");
}
else
{
    System.out.println("ExecuteBatch call processed with at least one error");
}

// Iterate through the array, and print out the message for any non-successes
for(Response response : batchResponse.getResponses())
{
    if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    {
        printDetailMessageOfWarningOrError("executeBatchCommand",
            response.getAdvisoryMessages());
    }
}
```

getResponses

La méthode `getResponses` renvoie le tableau d'objets de réponse correspondant au tableau de commandes exécutées par la méthode `executeBatch`.

`getResponses()`

Valeur de retour

La méthode `getResponses` renvoie un tableau d'objets `Response`.

Exemple

L'exemple suivant sélectionne toutes les réponses et imprime tous les messages de recommandation si la commande n'a pas abouti.

```

for(Response response : batchResponse.getResponses())
{
    if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
    {
        printDetailMessageOfWarningOrError("executeBatchCommand",
        response.getAdvisoryMessages());
    }
}

```

A propos de l'interface de commande

La méthode `executeBatch` vous demande de passer un tableau d'objets qui implémentent l'interface de commande. Vous devez utiliser la mise en oeuvre par défaut, `CommandImpl` pour passer les objets `Commande`.

Le tableau suivant répertorie la commande, la méthode de la classe `InteractAPI` que la commande représente, et les méthodes de l'interface de commande vous devez utiliser pour chaque commande. Vous n'avez pas besoin d'inclure un ID de session car la méthode `executeBatch` inclut déjà l'ID de session.

Commande	Méthode API Interact	Méthodes de l'interface de commande
COMMAND_ENDSESSION	<code>endSession</code>	Aucune.
COMMAND_GETOFFERS	<code>getOffers</code>	<ul style="list-style-type: none"> <code>setInteractionPoint</code> <code>setNumberRequested</code>
COMMAND_GETPROFILE	<code>getProfile</code>	Aucune.
COMMAND_GETVERSION	<code>getVersion</code>	Aucune.
COMMAND_POSTEVENT	<code>postEvent</code>	<ul style="list-style-type: none"> <code>setEvent</code> <code>setEventParameters</code>
COMMAND_SETAUDIENCE	<code>setAudience</code>	<ul style="list-style-type: none"> <code>setAudienceID</code> <code>setAudienceLevel</code> <code>setEventParameters</code>
COMMAND_SETDEBUG	<code>setDebug</code>	<code>setDebug</code>
COMMAND_STARTSESSION	<code>startSession</code>	<ul style="list-style-type: none"> <code>setAudienceID</code> <code>setAudienceLevel</code> <code>setDebug</code> <code>setEventParameters</code> <code>setInteractiveChannel</code> <code>setRelyOnExistingSession</code>

setAudienceID

La méthode `setAudienceID` définit `AudienceID` pour les commandes `setAudience` et `startSession`.

`setAudienceID(audienceID)`

- **audienceID** - Tableau d'objets `NameValuePair` définissant `AudienceID`.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `startSession` et `setAudience`.

```
NameValuePair custId = new NameValuePairImpl();
custId.setName("CustomerId");
custId.setValueAsNumeric(1.0);
custId.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);
NameValuePair[] initialAudienceId = { custId };
. . .
Command startSessionCommand = new CommandImpl();
startSessionCommand.setAudienceID(initialAudienceId);
. . .
Command setAudienceCommand = new CommandImpl();
setAudienceCommand.setAudienceID(newAudienceId);
. . .
/** Build command array */
Command[] commands =
{
    startSessionCommand,
    setAudienceCommand,
};
/** Make the call */
BatchResponse batchResponse = api.executeBatch(sessionId, commands);

/** Process the response appropriately */
processExecuteBatchResponse(batchResponse);
```

setAudienceLevel

La méthode `setAudienceLevel` définit le niveau d'audience pour les commandes `setAudience` et `startSession`.

`setAudienceLevel(audienceLevel)`

-

audienceLevel - Chaîne contenant le niveau d'audience.

Important : Le nom de *audienceLevel* doit correspondre exactement au niveau d'audience défini dans Campaign. Ce nom est sensible à la casse.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `startSession` et `setAudience`.

```
String audienceLevel="Customer";
. . .
Command startSessionCommand = new CommandImpl();
startSessionCommand.setAudienceID(initialAudienceId);
. . .
Command setAudienceCommand = new CommandImpl();
setAudienceCommand.setAudienceLevel(audienceLevel);
. . .
/** Build command array */
Command[] commands =
{
    startSessionCommand,
    setAudienceCommand,
};
```

```

/** Make the call */
    BatchResponse batchResponse = api.executeBatch(sessionId, commands);

/** Process the response appropriately */
    processExecuteBatchResponse(batchResponse);

```

setDebug

La méthode `setDebug` définit le niveau de débogage pour la commande `startSession`.

`setDebug(debug)`

Si sa valeur est `true`, le serveur d'exécution journalise les informations de débogage dans le journal du serveur d'exécution. Si elle est `false`, le serveur d'exécution ne journalise pas les informations de débogage. L'indicateur de débogage est défini individuellement pour chaque session. Par conséquent, vous pouvez effectuer le suivi des données de débogage pour une session d'exécution individuelle.

- **debug** - Valeur booléenne (`true` ou `false`).

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `startSession` et `setDebug`.

```

boolean initialDebugFlag=true;
boolean newDebugFlag=false;
. . .
/* build the startSession command */
Command startSessionCommand = new CommandImpl();
startSessionCommand.setDebug(initialDebugFlag);
. . .

/* build the setDebug command */
Command setDebugCommand = new CommandImpl();
setDebugCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_SETDEBUG);
setDebugCommand.setDebug(newDebugFlag);

/** Build command array */
Command[] commands =
    {
        startSessionCommand,
        setDebugCommand,
    };
/** Make the call */
    BatchResponse batchResponse = api.executeBatch(sessionId, commands);

/** Process the response appropriately */
    processExecuteBatchResponse(batchResponse);

```

setEvent

La méthode `setEvent` définit le nom de l'événement utilisé par la commande `postEvent`.

`setEvent(event)`

- **event** - Chaîne contenant le nom de l'événement.

Important : Le nom de *event* doit correspondre exactement au nom de l'événement défini dans le canal interactif. Ce nom est sensible à la casse.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `postEvent`.

```
String eventName = "SearchExecution";

Command postEventCommand = new CommandImpl();
postEventCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_POSTEVENT);
postEventCommand.setEventParameters(postEventParameters);
postEventCommand.setEvent(eventName);
```

setEventParameters

La méthode `setEventParameters` définit les paramètres d'événement utilisés par la commande `postEvent`. Ces valeurs sont stockées dans les données de session.

`setEventParameters(eventParameters)`

- **eventParameters** - Tableau d'objets `NameValuePair` définissant les paramètres d'événement.

Par exemple, si l'événement journalise une offre dans l'historique des contacts, vous devez inclure le code de traitement de l'offre.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `postEvent`.

```
NameValuePair parmB1 = new NameValuePairImpl();
parmB1.setName("SearchString");
parmB1.setValueAsString("mortgage");
parmB1.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair parmB2 = new NameValuePairImpl();
parmB2.setName("TimeStamp");
parmB2.setValueAsDate(new Date());
parmB2.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME);

NameValuePair parmB3 = new NameValuePairImpl();
parmB3.setName("Browser");
parmB3.setValueAsString("IE6");
parmB3.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair parmB4 = new NameValuePairImpl();
parmB4.setName("FlashEnabled");
parmB4.setValueAsNumeric(1.0);
parmB4.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair parmB5 = new NameValuePairImpl();
parmB5.setName("TxAcctValueChange");
parmB5.setValueAsNumeric(0.0);
parmB5.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);

NameValuePair parmB6 = new NameValuePairImpl();
```

```

parmB6.setName("PageTopic");
parmB6.setValueAsString("");
parmB6.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);

NameValuePair[] postEventParameters = { parmB1,
    parmB2,
    parmB3,
    parmB4,
    parmB5,
    parmB6
};
. . .
Command postEventCommand = new CommandImpl();
postEventCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_POSTEVENT);
postEventCommand.setEventParameters(postEventParameters);
postEventCommand.setEvent(eventName);

```

setGetOfferRequests

La méthode **setGetOfferRequests** définit le paramètre de récupération des offres utilisé par la commande `getOffersForMultipleInteractionPoints`.

`setGetOfferRequests(numberRequested)`

- **numberRequested** - Tableau d'objets `GetOfferRequest` définissant le paramètre d'extraction des offres.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `GetOfferRequest` appelant `setGetOfferRequests`.

```

GetOfferRequest request1 = new GetOfferRequest(5, GetOfferRequest.NO_DUPLICATION);
request1.setIpName("IP1");
OfferAttributeRequirements offerAttributes1 = new OfferAttributeRequirements();
NameValuePairImpl attr1 = new NameValuePairImpl("attr1",
    NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC, 1);
NameValuePairImpl attr2 = new NameValuePairImpl("attr2",
    NameValuePair.DATA_TYPE_STRING, "value2");
NameValuePairImpl attr3 = new NameValuePairImpl("attr3",
    NameValuePair.DATA_TYPE_STRING, "value3");
NameValuePairImpl attr4 = new NameValuePairImpl("attr4",
    NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC, 4);
offerAttributes1.setNumberRequested(5);
offerAttributes1.setAttributes(new NameValuePairImpl[] {attr1, attr2});
OfferAttributeRequirements childAttributes1 = new OfferAttributeRequirements();
childAttributes1.setNumberRequested(3);
childAttributes1.setAttributes(new NameValuePairImpl[] {attr3});
OfferAttributeRequirements childAttributes2 = new OfferAttributeRequirements();
childAttributes2.setNumberRequested(3);
childAttributes2.setAttributes(new NameValuePairImpl[] {attr4});
offerAttributes1.setChildRequirements(Arrays.asList(childAttributes1,
    childAttributes2));
request1.setOfferAttributes(offerAttributes1);

GetOfferRequest request2 = new GetOfferRequest(3, GetOfferRequest.ALLOW_DUPLICATION);
request2.setIpName("IP2");
OfferAttributeRequirements offerAttributes2 = new OfferAttributeRequirements();
offerAttributes2.setNumberRequested(3);
offerAttributes2.setAttributes(new NameValuePairImpl[] {new NameValuePairImpl("attr5",
    NameValuePair.DATA_TYPE_STRING, "value5")});
request2.setOfferAttributes(offerAttributes2);

```

```

GetOfferRequest request3 = new GetOfferRequest(2, GetOfferRequest.NO_DUPLICATION);
request3.setIpName("IP3");
request3.setOfferAttributes(null);

Command getOffersMultiIPCmd = new CommandImpl();
getOffersMultiIPCmd.setGetOfferRequests(new GetOfferRequest[] {request1,
    request2, request3});

```

setInteractiveChannel

La méthode `setInteractiveChannel` définit le nom du canal interactif utilisé par la commande `startSession`.

```
setInteractiveChannel(interactiveChannel)
```

- **interactiveChannel** - Chaîne contenant le nom du canal interactif.

Important : *interactiveChannel* doit correspondre exactement au nom du canal interactif défini dans Campaign. Ce nom est sensible à la casse.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `startSession`.

```

String interactiveChannel="Accounts Website";
. . .
Command startSessionCommand = new CommandImpl();
startSessionCommand.setInteractiveChannel(interactiveChannel);

```

setInteractionPoint

La méthode `setInteractionPoint` définit le nom du point d'interaction utilisé par les commandes `getOffers` et `postEvent`.

```
setInteractionPoint(interactionPoint)
```

- **interactionPoint** - Chaîne contenant le nom du point d'interaction.

Important : *interactionPoint* doit correspondre exactement au nom du point d'interaction défini dans le canal interactif. Ce nom est sensible à la casse.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `getOffers`.

```

String interactionPoint = "Bannière de la page Présentation 1";
int numberRequested=1;

Command getOffersCommand = new CommandImpl();
getOffersCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_GETOFFERS);
getOffersCommand.setInteractionPoint(interactionPoint);
getOffersCommand.setNumberRequested(numberRequested);

```

setMethodIdentifler

La méthode `setMethodIdentifler` définit le type de commande contenue dans l'objet de commande.

`setMethodIdentifler(methodIdentifler)`

- **methodIdentifler** - Chaîne contenant le type de commande.

Valeurs admises :

- **COMMAND_ENDSESSION** - Représente la méthode `endSession`.
- **COMMAND_GETOFFERS** - Représente la méthode `getOffers`.
- **COMMAND_GETPROFILE** - Représente la méthode `getProfile`.
- **COMMAND_GETVERSION** - Représente la méthode `getVersion`.
- **COMMAND_POSTEVENT** - Représente la méthode `postEvent`.
- **COMMAND_SETAUDIENCE** - Représente la méthode `setAudience`.
- **COMMAND_SETDEBUG** - Représente la méthode `setDebug`.
- **COMMAND_STARTSESSION** - Représente la méthode `startSession`.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `getVersion` et `endSession`.

```
Command getVersionCommand = new CommandImpl();
getVersionCommand.setMethodIdentifler(Command.COMMAND_GETVERSION);

Command endSessionCommand = new CommandImpl();
endSessionCommand.setMethodIdentifler(Command.COMMAND_ENDSESSION);

Command[] commands =
{
    getVersionCommand,
    endSessionCommand
};
```

setNumberRequested

La méthode `setNumberRequested` définit le nombre d'offres demandées par la commande `getOffers`.

`setNumberRequested(numberRequested)`

- **numberRequested** - Entier définissant le nombre d'offres demandées par la commande `getOffers`.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `getOffers`.

```
String interactionPoint = "Bannière de la page Présentation 1";
int numberRequested=1;

Command getOffersCommand = new CommandImpl();
```



```
getOffersCommand.setMethodIdentifier(Command.COMMAND_GETOFFERS);
getOffersCommand.setInteractionPoint(interactionPoint);
getOffersCommand.setNumberRequested(numberRequested);
```

setRelyOnExistingSession

La méthode `setRelyOnExistingSession` définit une valeur booléenne qui indique si la commande `startSession` utilise une session existante ou non.

```
setRelyOnExistingSession(relyOnExistingSession)
```

Si la valeur est `true`, l'ID de session de `executeBatch` doit correspondre à un ID de session existante. Si elle est `false`, vous devez fournir un nouvel ID de session avec la méthode `executeBatch`.

- **relyOnExistingSession** - Valeur booléenne (`true` ou `false`).

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode `executeBatch` appelant `startSession`.

```
boolean relyOnExistingSession=false;
. . .
Command startSessionCommand = new CommandImpl();
startSessionCommand.setRelyOnExistingSession(relyOnExistingSession);
```

A propos de l'interface NameValuePair

De nombreuses méthodes de l'API Interact renvoient des objets paires nom-valeur ou nécessitent de passer des objets paires nom-valeur en tant qu'arguments. Lors de la transmission en tant qu'arguments dans une méthode, vous devez utiliser la mise en oeuvre par défaut `NameValuePairImpl`.

getName

La méthode `getName` renvoie le nom du composant d'un objet `NameValuePair`.

```
getName()
```

Valeur de retour

La méthode `getName` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite l'objet de réponse de `getProfile`.

```
for(NameValuePair nvp : response.getProfileRecord())
{
    System.out.println("Name:"+nvp.getName());
}
```

getValueAsDate

La méthode `getValueAsDate` renvoie la valeur d'un objet `NameValuePair`.

```
getValueAsDate()
```

Vous devez utiliser `getValueDataType` avant d'utiliser `getAsDate` pour confirmer que vous référencez le type de données correct.

Valeur de retour

La méthode `getAsDate` renvoie une date.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite un objet `NameValuePair` et imprime la valeur s'il s'agit d'une date.

```
if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_DATE))
{
    System.out.println("Value:"+nvp.getAsDate());
}
```

getValueAsNumeric

La méthode `getAsNumeric` renvoie la valeur d'un objet `NameValuePair`.

`getAsNumeric()`

Vous devez utiliser `getValueDataType` avant d'utiliser `getAsNumeric` pour confirmer que vous référencez le type de données correct.

Valeur de retour

La méthode `getAsNumeric` renvoie un double. Si, par exemple, vous extrayez une valeur initialement stockée dans votre table de profil comme un entier, `getAsNumeric` renvoie un double.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite un objet `NameValuePair` et imprime la valeur si elle est numérique.

```
if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC))
{
    System.out.println("Value:"+nvp.getAsNumeric());
}
```

getValueAsString

La méthode `getAsString` renvoie la valeur d'un objet `NameValuePair`.

`getAsString()`

Vous devez utiliser `getValueDataType` avant d'utiliser `getAsString` pour confirmer que vous référencez le type de données correct.

Valeur de retour

La méthode `getAsString` renvoie une chaîne. Si, par exemple, vous extrayez une valeur initialement stockée dans votre table de profil comme `char`, `varchar`, ou `char[10]`, `getAsString` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite un objet `NameValuePair` et imprime la valeur s'il s'agit d'une chaîne.

```

if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING))
{
    System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsString());
}

```

getValueDataType

La méthode `getValueDataType` renvoie le type de données d'un objet `NameValuePair`.

`getValueDataType()`

Vous devez utiliser `getValueDataType` avant d'utiliser `getValueAsDate`, `getValueAsNumeric`, ou `getValueAsString` pour confirmer que vous référencez le type de données correct.

Valeur de retour

La méthode `getValueDataType` renvoie une chaîne indiquant si `NameValuePair` contient une donnée, un nombre ou une chaîne.

Valeurs admises :

- **DATA_TYPE_DATETIME** - Date contenant une valeur de date et d'heure.
- **DATA_TYPE_NUMERIC** - Double contenant une valeur numérique.
- **DATA_TYPE_STRING** - Chaîne contenant une valeur de texte.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite l'objet de réponse d'une méthode `getProfile`.

```

for(NameValuePair nvp : response.getProfileRecord())
{
    System.out.println("Name:"+nvp.getName());
    if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME))
    {
        System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsDate());
    }
    else if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC))
    {
        System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsNumeric());
    }
    else
    {
        System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsString());
    }
}

```

setName

La méthode `setName` définit le composant nom d'un objet `NameValuePair`.

`setName(name)`

- **name** - Chaîne contenant le composant nom d'un objet `NameValuePair`.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant montre comment définir le composant nom d'un objet NameValuePair.

```
NameValuePair custId = new NameValuePairImpl();
custId.setName("CustomerId");
custId.setValueAsNumeric(1.0);
custId.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);
NameValuePair[] initialAudienceId = { custId };
```

setValueAsDate

La méthode setValueAsDate renvoie la valeur d'un objet NameValuePair.

setValueAsDate(*valueAsDate*)

- **valueAsDate** - Date contenant la valeur de date et d'heure d'un objet NameValuePair.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant montre comment définir la valeur de composant d'un NameValuePair si la valeur est une date.

```
NameValuePair parm2 = new NameValuePairImpl();
parm2.setName("TimeStamp");
parm2.setValueAsDate(new Date());
parm2.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME);
```

setValueAsNumeric

La méthode setValueAsNumeric définit la valeur d'un objet NameValuePair.

setValueAsNumeric(*valueAsNumeric*)

- **valueAsNumeric** - Double contenant la valeur numérique d'un objet NameValuePair.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant montre comment définir la valeur de composant d'un NameValuePair si la valeur est numérique.

```
NameValuePair parm4 = new NameValuePairImpl();
parm4.setName("FlashEnabled");
parm4.setValueAsNumeric(1.0);
parm4.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);
```

setValueAsString

La méthode setValueAsString définit la valeur d'un objet NameValuePair.

setValueAsString(*valueAsString*)

- **valueAsString** - Chaîne contenant la valeur d'un objet NameValuePair

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

L'exemple suivant montre comment définir la valeur de composant d'un NameValuePair si la valeur est numérique.

```
NameValuePair parm3 = new NameValuePairImpl();
parm3.setName("Browser");
parm3.setValueAsString("IE6");
parm3.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
```

setValueDataType

La méthode setValueDataType définit le type de données d'un objet NameValuePair.

```
getValueDataType(valueDataType)
```

Valeurs admises :

- **DATA_TYPE_DATETIME** - Date contenant une valeur de date et d'heure.
- **DATA_TYPE_NUMERIC** - Double contenant une valeur numérique.
- **DATA_TYPE_STRING** - Chaîne contenant une valeur de texte.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

Les exemples suivants montrent comment définir le type de données de la valeur d'un NameValuePair.

```
NameValuePair parm2 = new NameValuePairImpl();
parm2.setName("TimeStamp");
parm2.setValueAsDate(new Date());
parm2.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME);
```

```
NameValuePair parm3 = new NameValuePairImpl();
parm3.setName("Browser");
parm3.setValueAsString("IE6");
parm3.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_STRING);
```

```
NameValuePair parm4 = new NameValuePairImpl();
parm4.setName("FlashEnabled");
parm4.setValueAsNumeric(1.0);
parm4.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);
```

A propos de la classe Offer

La classe Offer contient des méthodes qui définissent un objet Offer. Cet objet Offer contient un grand nombre de propriétés d'une offre dans Campaign.

L'objet Offer contient les attributs suivants :

- **AdditionalAttributes** - NameValuePairs contenant les attributs d'offre personnalisée que vous avez définis dans Campaign.
- **Description** - Description de l'offre.
- **EffectiveDate** - Date d'effet de l'offre.

- **ExpirationDate** - Date d'expiration de l'offre.
- **OfferCode** - Code de l'offre.
- **OfferName** - Nom de l'offre.
- **TreatmentCode** - Code de traitement de l'offre.
- **Score** - Score marketing de l'offre, ou score défini par `ScoreOverrideTable` si la propriété `enableScoreOverrideLookup` a la valeur `true`.

getAdditionalAttributes

La méthode `getAdditionalAttributes` renvoie les attributs d'offre personnalisés définis dans `Campaign`.

`getAdditionalAttributes()`

Valeur de retour

La méthode `getAdditionalAttributes` renvoie un tableau d'objets paires nom-valeur.

Exemple

L'exemple suivant effectue un tri en fonction de tous les attributs supplémentaires, vérifie la date d'effet et la date d'expiration, et imprime les autres attributs.

```
for(NameValuePair offerAttribute : offer.getAdditionalAttributes())
{
    // check to see if the effective date exists
    if(offerAttribute.getName().equalsIgnoreCase("effectiveDate"))
    {
        System.out.println("Found effective date");
    }
    // check to see if the expiration date exists
    else if(offerAttribute.getName().equalsIgnoreCase("expirationDate"))
    {
        System.out.println("Found expiration date");
    }
    printNameValuePair(offerAttribute);
}
}
public static void printNameValuePair(NameValuePair nvp)
{
    // print out the name:
    System.out.println("Name:"+nvp.getName());

    // based on the datatype, call the appropriate method to get the value
    if(nvp.getValueDataType()==NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME)
        System.out.println("DateValue:"+nvp.getValueAsDate());
    else if(nvp.getValueDataType()==NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC)
        System.out.println("NumericValue:"+nvp.getValueAsNumeric());
    else
        System.out.println("StringValue:"+nvp.getValueAsString());
}
}
```

getDescription

La méthode `getDescription` renvoie la description de l'offre définie dans `Campaign`.

`getDescription()`

Valeur de retour

La méthode `getDescription` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant imprime la description d'une offre.

```
for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
{
    // print offer
    System.out.println("Offer Description:"+offer.getDescription());
}
```

getOfferCode

La méthode `getOfferCode` renvoie le code de l'offre comme défini dans Campaign.

`getOfferCode()`

Valeur de retour

La méthode `getOfferCode` renvoie un tableau de chaînes contenant le code de l'offre.

Exemple

L'exemple suivant imprime le code d'une offre.

```
for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
{
    // print offer
    System.out.println("Offer Code:"+offer.getOfferCode());
}
```

getOfferName

La méthode `getOfferName` renvoie le nom de l'offre tel qu'il est défini dans Campaign.

`getOfferName()`

Valeur de retour

La méthode `getOfferName` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant imprime le nom d'une offre.

```
for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
{
    // print offer
    System.out.println("Offer Name:"+offer.getOfferName());
}
```

getScore

La méthode `getScore` renvoie un score, basé sur les offres que vous avez configurées.

`getScore()`

La méthode `getScore` renvoie l'un des résultats suivants :

- Si vous n'avez pas activé la table des offres par défaut, la table de substitution de score, ou l'auto-apprentissage, cette méthode renvoie le score marketing de l'offre, tel qu'il est défini dans l'onglet Stratégie d'interaction.

- Si vous avez activé les offres par défaut ou la table de substitution de score, mais non l'auto-apprentissage, cette méthode renvoie le score de l'offre, tel qu'il est défini par l'ordre de priorité entre la table des offres par défaut, le score du spécialiste du marketing et la table de substitution de score.
- Si vous avez activé l'auto-apprentissage, cette méthode renvoie le score final utilisé par l'auto-apprentissage pour commander les offres.

Valeur de retour

La méthode `getScore` renvoie un entier représentant le score de l'offre.

Exemple

L'exemple suivant imprime le score d'une offre.

```
for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
{
// print offer
System.out.println("Offer Score:"+offer.getOfferScore());
}
```

getTreatmentCode

La méthode `getTreatmentCode` renvoie le code de traitement de l'offre comme défini dans `Campaign`.

```
getTreatmentCode()
```

Etant donné que `Campaign` utilise le code de traitement pour identifier l'instance de l'offre proposée, ce code doit être renvoyé sous la forme d'un paramètre d'événement lors de l'utilisation de la méthode `postEvent` pour journaliser un événement de contact, d'acceptation, ou de refus de l'offre. Si vous journalisez une acceptation ou un refus d'une offre, vous devez définir la valeur du nom de `NameValuePair` représentant le code de traitement en tant que `UACIOfferTrackingCode`.

Valeur de retour

La méthode `getTreatmentCode` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant imprime le code de traitement d'une offre.

```
for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
{
// print offer
System.out.println("Offer Treatment Code:"+offer.getTreatmentCode());
}
```

A propos de la classe OfferList

La classe `OfferList` contient des méthodes qui définissent les résultats de la méthode `getOffers`.

L'objet `OfferList` contient les attributs suivants :

- **DefaultString** - Chaîne par défaut définie pour le point d'interaction dans le canal interactif.

- **RecommendedOffers** - Tableau des objets Offer demandés par la méthode `getOffers`.

La classe `OfferList` fonctionnent avec des listes d'offres. Cette classe n'a pas de rapport avec les listes d'offres `Campaign`.

getDefaultString

La méthode `getDefaultString` renvoie la chaîne par défaut du point d'interaction, comme défini dans `Campaign`.

`getDefaultString()`

Si l'objet `RecommendedOffers` est vide, vous devez configurer votre point de contact afin qu'il présenter cette chaîne et assure qu'un certain contenu soit présenté. `Interact` renseigne l'objet `DefaultString` uniquement si l'objet `RecommendedOffers` est blanche.

Valeur de retour

La méthode `getDefaultString` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant obtient la chaîne par défaut si l'objet `offerList` ne contient aucune offre.

```
OfferList offerList=response.getOfferList();
if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
{
    for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
    {
        System.out.println("Offer Name:"+offer.getOfferName());
    }
}
else // count on the default Offer String
    System.out.println("Default offer:"+offerList.getDefaultString());
```

getRecommendedOffers

La méthode `getRecommendedOffers` renvoie un tableau d'objets Offer demandés par la méthode `getOffers`.

`getRecommendedOffers()`

Si la réponse à `getRecommendedOffer` est vide, le point de contact doit présenter le résultat de `getDefaultString`.

Valeur de retour

La méthode `getRecommendedOffers` renvoie un objet Offer.

Exemple

L'exemple suivant traite l'objet `Offerlist` et imprime le nom de l'offre pour toutes les offres recommandées.

```
OfferList offerList=response.getOfferList();
if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
{
    for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
    {
        // print offer
    }
}
```

```

        System.out.println("Offer Name:"+offer.getOfferName());
    }
}
else // count on the default Offer String
System.out.println("Default offer:"+offerList.getDefaultString());

```

A propos de la classe Response

La classe Réponse contient des méthodes qui définissent les résultats des méthodes de la classe InteractAPI.

L'objet Response contient les attributs suivants :

- **AdvisoryMessages** - Tableau des messages de recommandation. Cet attribut est renseigné uniquement si il y avait des avertissements ou des erreurs lorsque la méthode a été exécutée.
- **ApiVersion** - Chaîne contenant la version de l'API. Cet attribut est renseigné par la méthode getVersion.
- **OfferList** - Objet OfferList contenant les offres demandées par la méthode getOffers.
- **ProfileRecord** - Tableau de NameValuePairs contenant des données de profil. Cet attribut est renseigné par la méthode getProfile.
- **SessionID** - Chaîne identifiant l'ID session. Elle est renvoyée par toutes les méthodes de classe InteractAPI.
- **StatusCode** - Nombre indiquant si la méthode s'est exécutée sans erreur, avec un avertissement, ou avec des erreurs. Elle est renvoyée par toutes les méthodes de classe InteractAPI.

getAdvisoryMessages

La méthode getAdvisoryMessages renvoie un tableau de messages de recommandation à partir de l'objet de réponse.

```
getAdvisoryMessages()
```

Valeur de retour

La méthode getAdvisoryMessages renvoie un tableau d'objets de Messages de recommandation.

Exemple

L'exemple suivant obtient les objets AdvisoryMessage à partir d'un objet de réponse et itère à travers eux, en imprimant les messages.

```

AdvisoryMessage[] messages = response.getAdvisoryMessages();
for(AdvisoryMessage msg : messages)
{
    System.out.println(msg.getMessage());
    // Some advisory messages may have additional detail:
    System.out.println(msg.getDetailMessage());
}

```

getApiVersion

La méthode getApiVersion renvoie la version de l'API d'un objet de réponse.

```
getApiVersion()
```

La méthode getVersion renseigne l'attribut APIVersion d'un objet de réponse.

Valeur de retour

L'objet de réponse renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite l'objet de réponse de getVersion.

```
if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
{
    System.out.println("getVersion call processed with no warnings or errors");
    System.out.println("API Version:" + response.getApiVersion());
}
```

getOfferList

La méthode getOfferList renvoie l'objet OfferList d'un objet de réponse.

getOfferList()

La méthode getOffers renseigne l'objet OfferList d'un objet de réponse.

Valeur de retour

L'objet de réponse renvoie un objet OfferList.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite l'objet de réponse de getOffers.

```
OfferList offerList=response.getOfferList();
if(offerList.getRecommendedOffers() != null)
{
    for(Offer offer : offerList.getRecommendedOffers())
    {
        // print offer
        System.out.println("Offer Name:"+offer.getOfferName());
    }
}
```

getAllOfferLists

La méthode getAllOfferLists renvoie un tableau de tous les Offerlists d'un objet de réponse.

getAllOfferLists()

Ceci est utilisé par la méthode getOffersForMultipleInteractionPoints qui remplit le tableau des objets OfferList d'un objet de réponse.

Valeur de retour

L'objet de réponse renvoie un tableau OfferList.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite l'objet de réponse de getOffers.

```

OfferList[] allOfferLists = response.getAllOfferLists();
if (allOfferLists != null) {
    for (OfferList ol : allOfferLists) {
        System.out.println("The following offers are delivered for interaction point "
            + ol.getInteractionPointName() + ":");
        for (Offer o : ol.getRecommendedOffers()) {
            System.out.println(o.getOfferName());
        }
    }
}
}

```

getProfileRecord

La méthode `getProfileRecord` renvoie les enregistrements de profil de la session en cours sous la forme d'un tableau d'objets paires nom-valeur. Ces enregistrements de profil incluent également les `eventParameters` ajoutés plus tôt au cours de la session d'exécution.

`getProfileRecord()`

La méthode `getProfile` renseigne l'enregistrement du profil des objets paires nom-valeur d'un objet de réponse.

Valeur de retour

L'objet de réponse renvoie un tableau d'objets paires nom-valeur.

Exemple

L'exemple suivant est un extrait d'une méthode qui traite l'objet de réponse de `getOffers`.

```

for (NameValuePair nvp : response.getProfileRecord())
{
    System.out.println("Name:"+nvp.getName());
    if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_DATETIME))
    {
        System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsDate());
    }
    else if(nvp.getValueDataType().equals(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC))
    {
        System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsNumeric());
    }
    else
    {
        System.out.println("Value:"+nvp.getValueAsString());
    }
}
}

```

getSessionID

La méthode `getSessionID` renvoie l'ID de session.

`getSessionID()`

Valeur de retour

La méthode `getSessionID` renvoie une chaîne.

Exemple

L'exemple suivant montre un message que vous pouvez afficher à la fin ou au début de votre traitement d'erreurs pour indiquer à quelle session appartiennent les erreurs.

```
System.out.println("This response pertains to sessionId:"+response.getSessionID());
```

getStatusCode

La méthode `getStatusCode` renvoie la code de statut d'un objet de réponse.

```
getStatusCode()
```

Valeur de retour

L'objet de réponse renvoie un entier.

- 0 - `STATUS_SUCCESS` — La méthode appelée s'est terminée sans erreurs. Il n'y a pas forcément de messages de recommandation.
- 1 - `STATUS_WARNING` — La méthode appelée s'est terminée avec au moins un avertissement (mais sans erreurs). Consultez les messages de recommandation pour plus de détails.
- 2 - `STATUS_ERROR` — La méthode appelée ne s'est pas terminée correctement et comporte au moins une erreur. Consultez les messages de recommandation pour plus de détails.

Exemple

Voici un exemple de la façon dont vous pouvez utiliser `getStatusCode` dans le traitement des erreurs.

```
public static void processSetDebugResponse(Response response)
{
    // check if response is successful or not
    if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_SUCCESS)
    {
        System.out.println("setDebug call processed with no warnings or errors");
    }
    else if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_WARNING)
    {
        System.out.println("setDebug call processed with a warning");
    }
    else
    {
        System.out.println("setDebug call processed with an error");
    }

    // For any non-successes, there should be advisory messages explaining why
    if(response.getStatusCode() != Response.STATUS_SUCCESS)
        printDetailMessageOfWarningOrError("setDebug",
        response.getAdvisoryMessages());
}
```

Chapitre 8. Classes et méthodes de l'API JavaScript d'IBM Interact

Les sections suivantes contiennent les conditions préalables et les informations que vous devez connaître avant d'utiliser l'API JavaScript Interact.

L'API Interact prend en charge un flavor javascript pour autoriser les communications entre le client utilisateur final (navigateur) et le serveur.

Remarque : Cette section suppose que vous soyez familiarisé les API JavaScript.

Remarque : Les occurrences multiples de tout paramètre dans un même appel d'API ne sont pas prises en charge.

Conditions requises pour JavaScript

Avant d'utiliser l'API JavaScript d'Interact sur un site Web, vous devez intégrer le fichier `interactapi.js` à vos pages Web.

Gestion des données de session

Lorsque vous lancez une session avec la méthode `startSession`, les données de session sont chargées en mémoire. Tout au long de la session, vous pouvez lire et écrire les données de session (qui sont un sur-ensemble du profil de données statiques).

La session contient les données suivantes :

- Données de profil statique
- Affectations de segments
- Données en temps réel
- Recommandations d'offres

Toutes les données de session sont disponibles jusqu'à ce que vous appeliez la méthode `endSession`, ou que le délai `sessionTimeout` soit écoulé. À la fin de la session, toutes les données qui ne sont pas explicitement sauvegardées dans l'historique des contacts ou des réponses ou dans une autre table de base de données sont perdues.

Les données sont stockées sous la forme d'un ensemble de paires nom-valeur. Si les données sont lues à partir d'une table de base de données, le nom est la colonne de la table.

Vous pouvez créer ces paires nom-valeur lorsque vous utilisez l'API Interact. Vous n'avez pas besoin de déclarer toutes les paires nom-valeur dans une zone globale. Si vous définissez de nouveaux paramètres d'événement en tant que paires nom-valeur, l'environnement d'exécution ajoute des paires nom-valeur aux données de session. Par exemple, si vous utilisez les paramètres d'événement avec la méthode `postEvent`, l'environnement d'exécution ajoute les paramètres d'événement aux données de session, même si les paramètres d'événement n'étaient pas disponibles dans les données de profil. Ces données existent uniquement dans les données de session.

Vous pouvez écraser les données de session à tout moment. Par exemple, si une partie du profil client inclut `creditScore`, vous pouvez passer un paramètre d'événement avec le type personnalisé `NameValuePair`. Dans la classe `NameValuePair`, vous pouvez utiliser les méthodes `setName` et `setValueAsNumeric` pour changer la valeur. Le nom doit correspondre. Dans les données de session, le nom n'est pas sensible à la casse. Par conséquent, le nom `creditscore` ou `CrEdItScOrE` écraserait `creditScore`.

Seules les dernières données écrites dans les données de session sont conservées. Par exemple, `startSession` charge les données de profil pour la valeur `lastOffer`. La méthode `postEvent` écrase `lastOffer`. Une deuxième méthode `postEvent` écrase ensuite `lastOffer`. L'environnement d'exécution conserve uniquement les données écrites par la deuxième méthode `postEvent` dans les données de session.

Lorsque la session se termine, les données sont perdues, sauf si vous avez pris des mesures spéciales telles que l'utilisation d'un processus d'instantané dans votre diagramme temps réel pour écrire les données dans une table de base de données. Si vous envisagez d'utiliser des processus d'instantané, n'oubliez pas que les noms doivent respecter les limites de votre base de données. Par exemple, si vous êtes autorisé à utiliser uniquement 256 caractères pour le nom d'une colonne, le nom de la paire nom-valeur ne doit pas dépasser 256 caractères.

Utilisation du paramètre de rappel

La fonction de rappel est un paramètre supplémentaire des méthodes de l'API JavaScript d'Interact.

Le processus principal du navigateur est une boucle d'événements à une seule unité d'exécution. Une opération longue exécutée dans ce type de boucle bloque le processus. Celui-ci attend la fin de l'opération pour traiter d'autres événements. Pour éviter les blocages dus aux opérations longues, l'objet `XMLHttpRequest` fournit une interface asynchrone. Vous lui transmettez un rappel à exécuter à la fin de l'opération, et pendant qu'il le traite, il rend la main à la boucle d'événements principale au lieu de bloquer le processus.

Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Ainsi, pour afficher des offres sur votre page Web, vous pourriez utiliser la méthode `getOffers`, et le rappel pour l'affichage sur la page. La page Web fonctionne normalement et n'attend pas qu'Interact renvoie les offres. Lorsqu'Interact le fait, la réponse est renvoyée dans la paramètre de rappel. Vous pouvez analyser les données du rappel et afficher les offres sur la page.

Vous pouvez utiliser un rappel générique pour toutes les fonctions, ou des rappels spécifiques pour des fonctions particulières.

Vous pouvez utiliser `var callback = InteractAPI.Callback.create(onSuccess, onError);` pour créer une fonction de rappel générique.

Vous pouvez utiliser la fonction suivante pour créer une fonction de rappel spécifique pour la méthode `getOffers`.

```
var callbackforGetOffer = InteractAPI.Callback.create(onSuccessofGetOffer,
onErrorofGetOffer);
```

A propos de la classe InteractAPI

La classe InteractAPI contient les méthodes que vous pouvez utiliser pour intégrer votre point de contact au serveur d'exécution. Toutes les classes et méthodes de l'API Interact prend en charge les méthodes de cette classe.

Vous devez compiler votre mise en oeuvre par rapport à `interact_client.jar` situé dans le répertoire `lib` de votre installation d'environnement d'exécution Interact.

startSession

La méthode `startSession` crée et définit une session d'exécution.

```
function callStartSession(commandsToExecute, callback) {  
  
    //read configured start session  
    var ssId = document.getElementById('ss_sessionId').value;  
    var icName = document.getElementById('ic').value;  
    var audId = document.getElementById('audienceId').value;  
    var audLevel = document.getElementById('audienceLevel').value;  
    var params = document.getElementById('ss_parameters').value;  
    var relyOldSs = document.getElementById('relyOnOldSession').value;  
    var debug = document.getElementById('ss_isDebug').value;  
  
    InteractAPI.startSession(ssId, icName,  
                             getNameValuePair(audId), audLevel,  
                             getNameValuePair(params), relyOldSs,  
                             debug, callback) ;  
  
}
```

`startSession` peut déclencher cinq actions au maximum :

- Créer une session d'exécution.
- Charger les données de profil du visiteur correspondant au niveau d'audience en cours dans la session d'exécution, notamment les tables de dimension marquées en vue d'un chargement dans le mappage de table défini pour le canal interactif.
- Déclencher la segmentation, en exécutant tous les diagrammes temps réel correspondant au niveau d'audience en cours.
- Charger les données de suppression de l'offre dans la session, si la propriété `enableOfferSuppressionLookup` est définie sur `true`.
- Charger les données de substitution de score dans la session, si la propriété `enableScoreOverrideLookup` est définie sur `true`.

La méthode `startSession` nécessite les paramètres suivants :

- **sessionID** - Chaîne identifiant l'ID session. Vous devez définir l'ID session. Par exemple, vous pouvez utiliser une combinaison de l'ID client et de l'horodatage. Pour définir ce qui constitue une session d'exécution, un ID session doit être indiqué. Cette valeur est gérée par le client. Tous les appels de méthode au même ID de session doivent être synchronisés par le client. Le comportement des appels API simultanés ayant le même ID de session n'est pas défini.
- **elyOnExistingSession** - Valeur booléenne qui définit si cette session utilise une session nouvelle ou existante. Les valeurs admises sont `true` ou `false`. Si elle est `true`, vous devez fournir un ID de session existant avec la méthode `startSession`. Si elle est `false`, vous devez fournir un nouvel ID de session. Si vous définissez `relyOnExistingSession` sur `true` et s'il existe une session, l'environnement d'exécution utilise les données de la session existante et ne recharge pas les données ou la segmentation de déclenchement. Si la session

n'existe pas, l'environnement d'exécution crée une nouvelle session, y compris les données de chargement et la segmentation de déclenchement. Le fait de définir `relyOnExistingSession` sur `true` et de l'utiliser avec tous les appels `startSession` est utile si votre point de contact a une durée de session plus longue que celle de la session d'exécution. Par exemple, une session de site Web est active pendant 2 heures, mais la session d'exécution est uniquement active pendant 20 minutes.

Si vous appelez `startSession` deux fois avec le même ID session, tous les données de session du premier appel `startSession` sont perdues si `relyOnExistingSession` a la valeur `false`.

- **debug** - Valeur booléenne qui active ou désactive les informations de débogage. Les valeurs admises sont `true` ou `false`. Si elle est `true`, Interact journalise les informations de débogage dans les journaux du serveur d'exécution. L'indicateur de débogage est défini individuellement pour chaque session. Par conséquent, vous pouvez effectuer le suivi des données de débogage pour une session individuelle.
- **interactiveChannel** - Chaîne définissant le nom du canal interactif auquel cette session fait référence. Ce nom doit correspondre exactement au nom du canal interactif défini dans Campaign.
- **audienceID** - Tableau d'objets `NameValuePairImpl` dans lequel les noms doivent correspondre aux noms de colonne physique de toute table contenant l'ID audience.
- **audienceLevel** - Chaîne définissant le niveau d'audience.
- **parameters** - Objets `NameValuePairImpl` identifiant tous les paramètres à transmettre avec `startSession`. Ces valeurs sont stockées dans les données de session et peuvent être utilisées pour la segmentation.
Si vous avez plusieurs diagrammes temps réel pour le même niveau d'audience, vous devez inclure un sur-ensemble de toutes les colonnes dans toutes les tables. Si vous configurez l'exécution de façon à ce qu'elle change la table de profils, et si la table de profils contient toutes les colonnes requises, il n'est pas nécessaire de transmettre des paramètres, sauf si vous souhaitez écraser les données dans la table de profils. Si votre table de profils contient un sous-ensemble des colonnes requises, vous devez inclure les colonnes manquantes en tant que paramètres.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Si `audienceID` ou `audienceLevel` ne sont pas valides et si `relyOnExistingSession` a la valeur `false`, l'appel `startSession` échoue. Si `interactiveChannel` est non valide, `startSession` échoue, que la valeur de `relyOnExistingSession` soit `true` ou `false`.

Si `relyOnExistingSession` a la valeur `true`, et si vous effectuez un deuxième appel `startSession` avec le même `sessionID`, alors que la première session a expiré, Interact crée une nouvelle session.

Si `relyOnExistingSession` a la valeur `true` et si vous effectuez un deuxième appel `startSession` avec le même `sessionID`, mais avec un autre `audienceID` ou `audienceLevel`, le serveur d'exécution change le référentiel de la session existante.

Si `relyOnExistingSession` a la valeur `true`, et si vous effectuez un deuxième appel `startSession` avec le même `sessionID` mais un autre `interactiveChannel`, le serveur d'exécution crée une nouvelle session.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `startSession` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages` (si `StatusCode` n'est pas égal à 0)
- `ApiVersion`
- `SessionID`
- `StatusCode`

Dédoublonnage des offres dans les attributs d'offre

Grâce à l'API `Interact`, deux appels API fournissent les offres : `getOffers` et `getOffersForMultipleInteractionPoints`. `getOffersForMultipleInteractionPoints` peut empêcher le retour des offres en double au niveau d'`OfferID`, mais ne peut pas dédoubler les offres dans la catégorie d'offre. Ainsi, pour qu'`Interact` ne renvoie qu'une seule offre de chaque catégorie d'offre, vous deviez auparavant faire appel à une solution de contournement. Grâce à l'introduction de deux nouveaux paramètres dans l'appel d'API `startSession`, il est désormais possible de dédoubler les offres dans les attributs d'offre, comme la catégorie.

Cette liste récapitule les paramètres qui ont été ajoutés dans l'appel API `startSession`. Pour plus d'informations sur ces paramètres ou sur tout aspect de l'API `Interact`, reportez-vous au document *IBM Interact - Guide d'administration* ou aux fichiers Javadoc inclus avec votre installation d'`Interact`, dans `<Interact_Home>/docs/apiJavaDoc`.

- `UACIOfferDedupeAttribute`. Pour créer un appel API `startSession` avec un dédoublonnage des offres, afin que les appels `getOffer` suivants ne renvoient qu'une seule offre de chaque catégorie, vous devez inclure le paramètre `UACIOfferDedupeAttribute` dans l'appel API. Vous pouvez indiquer un paramètre au format `name,value,type`, comme indiqué ici :

```
UACIOfferDedupeAttribute,<nomAttribut>,string
```

Dans cet exemple, vous remplacez `<nomAttribut>` par le nom de l'attribut d'offre que vous souhaitez utiliser comme critère pour le dédoublonnage, comme `Category`.

Remarque : `Interact` examine les offres dotées de la même valeur d'attribut indiquée (par exemple `Category`) et effectue le dédoublonnage pour tout supprimer sauf l'offre dotée du score le plus élevé. Si les offres dotées de l'attribut en double ont aussi des scores identiques, `Interact` renvoie une sélection aléatoire parmi les offres correspondantes.

- `UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer`. Lorsque vous incluez `UACIOfferDedupeAttribute` dans l'appel `startSession`, vous pouvez également définir ce paramètre `UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer` pour indiquer le comportement lorsque la liste des offres après dédoublonnage ne contient plus assez d'offres pour satisfaire la demande d'origine.

Par exemple, si vous avez défini `UACIOfferDedupeAttribute` de telle sorte qu'il utilise la catégorie d'offre afin de dédoubler les offres, et que l'appel `getOffers` suivant demande le renvoi de huit offres, le dédoublonnage peut renvoyer un nombre d'offres éligibles inférieur à 8. Dans ce cas, si vous indiquez la valeur `true` pour le paramètre `UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer`, vous ajoutez certaines offres dédoublonnées dans la liste éligible pour satisfaire au

nombre d'offres demandé. Dans cet exemple, si vous attribuez la valeur false au paramètre, le nombre d'offres renvoyé est inférieur au nombre demandé.

UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer est défini sur true par défaut.

Par exemple, supposons que vous indiquez pour le paramètre startSession que le critère de dédoublement est la catégorie de l'offre, comme indiqué ici :

```
UACIOfferDedupeAttribute,Category,string;
```

```
UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer,1,string
```

Par défaut, UACIOfferDedupeAttribute ne dédouble pas les offres si un nombre d'offres inférieur au nombre demandé est renvoyé. Toutefois, pour que le dédoublement ait lieu lorsqu'un nombre d'offres inférieur au nombre demandé est renvoyé, fournissez le paramètre UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer et associez-le à la valeur 1.

Ensemble, ces paramètres indiquent à Interact de dédouble les offres en fonction de l'attribut d'offre "Category," et de ne renvoyer que les offres dédoublement même si le nombre d'offres renvoyées est inférieur au nombre demandé (UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer a pour valeur false).

Lorsque vous émettez un appel API getOffers, l'ensemble d'origine des offres éligibles peut inclure les offres suivantes :

- Category=Electronics : Offre A1 avec un score égal à 100 et Offre A2 avec un score égal à 50.
- Category=Smartphones : Offre B1 avec un score égal à 100, Offre B2 avec un score égal à 80 et Offre B3 avec un score égal à 50.
- Category=MP3Players : Offre C1 avec un score égal à 100, Offre C2 avec un score égal à 50.

Dans ce cas, il y avait deux offres en double qui correspondaient à la première catégorie, trois offres en double qui correspondaient à la deuxième catégorie et deux offres en double qui correspondaient à la troisième catégorie. Les offres renvoyées sont les offres dotées des scores les plus élevés de chaque catégorie, à savoir Offre A1, Offre B1 et Offre C1.

Si l'appel API getOffers a demandé six offres, cet exemple a attribué la valeur false à UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer et seulement trois offres sont renvoyées.

Si l'appel API getOffers a demandé six offres et que cet exemple a omis le paramètre UACINoAttributeDedupeIfFewerOffer, ou lui a spécifiquement attribué la valeur true, certaines offres en double sont incluses dans le résultat pour satisfaire au nombre demandé.

postEvent

La méthode postEvent vous permet d'exécuter n'importe quel événement défini dans le canal interactif.

```
function callPostEvent(commandsToExecute, callback) {  
  
    var ssId = document.getElementById('pe_sessionId').value;  
    var ev = document.getElementById('event').value;  
    var params = document.getElementById('parameters').value;
```

```
InteractAPI.postEvent(ssId, ev, getNameValuePairs(params), callback);  
}
```

- **sessionID** : chaîne identifiant l'ID session.
- **eventName** : chaîne identifiant le nom de l'événement.

Remarque : Ce nom doit correspondre exactement au nom de l'événement défini dans le canal interactif. Ce nom est insensible à la casse.

- **eventParameters**. Objets `NameValuePairImpl` identifiant tous les paramètres à transmettre avec l'événement. Ces valeurs sont stockées dans les données de session.

Si cet événement déclenche la resegmentation, vous devez veiller à ce que toutes les données requises par les diagrammes temps réel soient disponibles dans les données de session. Si ces valeurs n'ont pas été renseignées par des actions précédentes (par exemple, depuis `startSession` ou `setAudience`, ou en chargeant la table de profils), vous devez inclure un `eventParameter` pour chaque valeur manquante. Par exemple, si vous avez configuré toutes les tables de profil à charger dans la mémoire, vous devez inclure un `NameValuePair` pour les données temporelles requises pour les diagrammes temps réel.

Si vous utilisez plusieurs niveaux d'audience, vous avez probablement différents ensembles de `eventParameters` pour chaque niveau d'audience. Vous devez inclure une logique afin d'avoir la certitude de sélectionner l'ensemble correct de paramètres du niveau d'audience.

Important : Si cet événement se connecte à l'historique des réponses, vous devez transmettre le code de traitement de l'offre. Vous devez définir le nom de `NameValuePair` comme "UACIOfferTrackingCode".

Vous ne pouvez transmettre qu'un seul code de traitement par événement. Si vous ne transmettez pas le code de traitement du contact d'une offre, `Interact` journalise un contact d'offre pour chaque offre dans la dernière liste des offres recommandées. Si vous ne transmettez pas le code de traitement d'une réponse, `Interact` renvoie une erreur.

- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.
- Il existe plusieurs autres paramètres réservés utilisés avec `postEvent` et d'autres méthodes, qui sont décrits ultérieurement dans cette section.

Toute demande de resegmentation ou d'écriture dans l'historique des contacts ou des réponses n'attend pas de réponse.

La resegmentation n'efface pas les résultats de la segmentation précédente pour le niveau d'audience en cours. Vous pouvez utiliser le paramètre `UACIExecuteFlowchartByName` pour définir des diagrammes spécifiques à exécuter. La méthode `getOffers` attend la fin de la resegmentation avant de s'exécuter. Par conséquent, un retard est possible si vous appelez une méthode `postEvent`, qui déclenche une resegmentation juste avant un appel `getOffers`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `postEvent` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`

- OfferList
- Profile
- SessionID
- StatusCode

getOffers

La méthode `getOffers` vous permet de demander des offres à partir du serveur d'exécution.

```
function callGetOffers(commandsToExecute, callback) {

    var ssId = document.getElementById('go_sessionId').value;
    var ip = document.getElementById('go_ipoint').value;
    var nofRequested = 5 ;
    var nreqString = document.getElementById('offersRequested').value;

    InteractAPI.getOffers(ssId, ip, nofRequested, callback);

}
```

- **session ID** - Chaîne identifiant la session en cours.
- **Interaction point** - Chaîne identifiant le nom du point d'interaction référencé par cette méthode.

Remarque : Ce nom doit correspondre exactement au nom du point d'interaction défini dans le canal interactif.

- **nofRequested** - Entier identifiant le nombre d'offres demandées.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

La méthode `getOffers` attend le nombre de millisecondes défini dans la propriété `segmentationMaxWaitTimeInMS` afin de permettre à toute la resegmentation de se terminer avant de s'exécuter. Par conséquent, si vous appelez une méthode `postEvent` qui déclenche une resegmentation ou appelez une méthode `setAudience` juste avant un appel `getOffers`, il peut y avoir un retard.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getOffers` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- AdvisoryMessages
- ApiVersion
- OfferList
- Profile
- SessionID
- StatusCode

getOffersForMultipleInteractionPoints

La méthode `getOffersForMultipleInteractionPoints` vous permet de demander des offres à partir du serveur d'exécution pour plusieurs points d'interaction avec dédoublement.

```
function callGetOffersForMultipleInteractionPoints(commandsToExecute, callback) {

    var ssId = document.getElementById('gop_sessionId').value;
    var requestDetailsStr = document.getElementById('requestDetail').value;
```

```

//trim string
var trimmed = requestDetailsStr.replace(/\s/g, "");
var parts = trimmed.split("{}");

//sanitize strings
for(i = 0; i < parts.length; i += 1) {
    parts[i] = parts[i].replace(/^\s+|\s+$/g, "");
}

//build get offer requests
var getOffReqs = [];
for(var i = 0; i < parts.length; i += 1) {
    var getofReqObj = parseGetOfferReq(parts[i]);
    if (getofReqObj) {
        getOffReqs.push(getofReqObj);
    }
}

InteractAPI.getOffersForMultipleInteractionPoints
(ssId, getOffReqs, callback);
}

```

- **session ID** - Chaîne identifiant la session en cours.
- **requestDetailsStr** - Chaîne fournissant un tableau d'objets GetOfferRequest.

Chaque objet GetOfferRequest spécifie ce qui suit :

- **ipName** - Nom du point d'interaction (IP) pour lequel l'objet demande des offres.
- **numberRequested** - Nombre d'offres uniques nécessaires pour le point d'interaction indiqué.
- **offerAttributes** - Configuration requise pour les attributs des offres distribuées à l'aide d'une instance OfferAttributeRequirements
- **duplicationPolicy** - ID de stratégie de duplication pour les offres à distribuer.
Les règles de duplication déterminent si les offres en double seront renvoyées dans différents points d'interaction dans un seul appel de méthode. (*Dans un point d'interaction individuel, les offres en double ne sont jamais renvoyées.*) Actuellement, deux règles de duplication sont prises en charge.
 - NO_DUPLICATION (valeur d'ID = 1). Aucune des offres incluses dans les instances précédentes de GetOfferRequest ne seront incluses dans cette instance de GetOfferRequest (c'est-à-dire qu'Interact appliquera le dédoublement).
 - ALLOW_DUPLICATION (valeur ID = 2). Toutes les offres répondant aux exigences indiquées dans cette instance de GetOfferRequest seront incluses. Les offres qui ont été inclus dans les précédentes instances de GetOfferRequest ne seront pas rapprochées.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle onSuccess. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle onError.

L'ordre des demandes dans le paramètre de tableau est également l'ordre de préséance lorsque des offres sont en cours de distribution.

Par exemple, supposons que les points d'interaction dans la demande sont IP1, puis IP2, qu'aucune offre en double n'est autorisée (ID de règle de duplication = 1), et que chacun demande deux offres. Si Interact propose A, B et C à IP1 et A et D à IP2, la réponse contiendra les offres A et B pour IP1, et seulement l'offre D pour IP2.

Notez également que lorsque l'ID de règle de dédoublement est 1, les offres distribuées via un point d'interaction ayant une priorité plus élevée ne seront pas distribuées via ce point d'interaction.

La méthode `getOffersForMultipleInteractionPoints` attend le nombre de millisecondes défini dans la propriété `segmentationMaxWaitTimeInMS` afin de permettre à toute la re-segmentation de se terminer avant de s'exécuter. Par conséquent, si vous appelez une méthode `postEvent` qui déclenche une resegmentation ou appelez une méthode `setAudience` juste avant un appel `getOffers`, il peut y avoir un retard.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getOffersForMultipleInteractionPoints` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `Array of OfferList`
- `Profile`
- `SessionID`
- `StatusCode`

setAudience

La méthode `setAudience` vous permet de définir l'ID audience et le niveau d'un visiteur.

```
function callSetAudience(commandsToExecute, callback) {  
  
    var sessionId = document.getElementById('sa_sessionId').value;  
    var audId = document.getElementById('sa_audienceId').value;  
    var audLevel = document.getElementById('sa_audienceLevel').value;  
    var params = document.getElementById('sa_parameters').value;  
  
    InteractAPI.setAudience(sessionId, getNameValuePairs(audId), audLevel,  
                             getNameValuePairs(params), callback);  
  
}
```

- **sessionId** - Chaîne identifiant l'ID session.
- **audienceId** - Tableau d'objets `NameValuePairImpl` définissant l'ID audience.
- **audienceLevel** - Chaîne définissant le niveau d'audience.
- **parameters** - Objets `NameValuePairImpl` identifiant tous les paramètres à transmettre avec `setAudience`. Ces valeurs sont stockées dans les données de session et peuvent être utilisées pour la segmentation.

Vous devez avoir une valeur dans chaque colonne de votre profil. Il s'agit d'un sur-ensemble de toutes les colonnes de toutes les tables définies pour le canal interactif et de toutes les données en temps réel. Si vous avez déjà rempli toutes les données de session avec `startSession` ou `postEvent`, vous n'avez pas besoin d'envoyer de nouveaux paramètres.

- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

La méthode `setAudience` déclenche une resegmentation. La méthode `getOffers` attend la fin de la resegmentation avant de s'exécuter. Par conséquent, si vous appelez une méthode `setAudience` juste avant un appel `getOffers`, il peut y avoir un retard.

La méthode `setAudience` charge également les données de profil de l'ID audience. Vous pouvez utiliser la méthode `setAudience` pour forcer un rechargement des mêmes données de profil chargées par la méthode `startSession`.

La méthode `setAudience` recharge la table de liste blanche et la table de liste noire dans une session existante. Vous pouvez l'utiliser avec les paramètres `UACIPurgePriorWhitelListOnLoad` et `UACIPurgePriorBlackListOnLoad` pour recharger la table de liste blanche et la table de liste noire dans une session existante.

Par défaut, lorsque la méthode `setAudience` est appelée, tout le contenu de la liste noire est supprimé. Vous pouvez définir les paramètres `UACIPurgePriorWhitelListOnLoad` et `UACIPurgePriorBlackListOnLoad` dans l'appel `setAudience` comme suit :

- Si vous définissez `UACIPurgePriorBlackListOnLoad= 0`, tout le contenu de la table de liste blanche est conservé.
- Si vous définissez `UACIPurgePriorWhitelListOnLoad= 1`, le contenu de la table est supprimé et le contenu de la liste blanche ou de la liste noire pour l'ID audience est chargé depuis la base de données. Une fois l'opération terminée, une nouvelle segmentation est lancée.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `setAudience` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `OfferList`
- `Profile`
- `SessionID`
- `StatusCode`

getProfile

La méthode `getProfile` vous permet d'extraire le profil et les informations temporaires sur le visiteur consultant le point de contact.

```
function callGetProfile(commandsToExecute, callback) {  
  
    var ssId = document.getElementById('gp_sessionId').value;  
  
    InteractAPI.getProfile(ssId, callback);  
  
}
```

- **session ID** - Chaîne identifiant l'ID session.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getProfile` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`
- `OfferList`
- `ProfileRecord`
- `SessionID`
- `StatusCode`

endSession

La méthode `endSession` marque la fin de la session d'exécution. Lorsque le serveur d'exécution reçoit cette méthode, il se connecte à l'historique, efface la mémoire, etc.

```
function callEndSession(commandsToExecute, callback) {  
  
    var ssId = document.getElementById('es_sessionId').value;  
  
    InteractAPI.endSession(ssId, callback);  
  
}
```

- **session ID** - Chaîne unique identifiant la session.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Si la méthode `endSession` n'est pas appelée, les sessions d'exécution expirent. Le délai d'attente de session est configurable avec la propriété `sessionTimeout`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à la méthode `endSession` avec un objet `Response` dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `SessionID`
- `ApiVersion`
- `OfferList`
- `Profile`
- `StatusCode`
- `AdvisoryMessages`

setDebug

La méthode `setDebug` vous permet de définir le niveau de prolixité de la journalisation pour tous les chemins de code de la session.

```
function callSetDebug(commandsToExecute, callback) {  
  
    var ssId = document.getElementById('sd_sessionId').value;  
    var isDebug = document.getElementById('isDebug').value;  
  
    InteractAPI.setDebug(ssId, isDebug, callback);  
  
}
```

- **sessionID** - Chaîne identifiant l'ID session.
- **debug** - Valeur booléenne qui active ou désactive les informations de débogage. Les valeurs admises sont `true` ou `false`. Si elle est `true`, `Interact` journalise les informations de débogage dans les journaux du serveur d'exécution.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `setDebug` avec un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- `AdvisoryMessages`
- `ApiVersion`

- OfferList
- Profile
- SessionID
- StatusCode

getVersion

La méthode `getVersion` renvoie la version de la mise en oeuvre actuelle du serveur d'exécution Interact.

```
function callGetVersion(commandsToExecute, callback) {
    InteractAPI.getVersion(callback);
}
```

La meilleure pratique consiste à utiliser cette méthode lorsque vous initialisez le point de contact avec l'API Interact.

- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `getVersion` à l'aide d'un objet de réponse dans lequel les attributs suivants sont renseignés :

- AdvisoryMessages
- ApiVersion
- OfferList
- Profile
- SessionID
- StatusCode

executeBatch

La méthode `executeBatch` vous permet d'exécuter plusieurs méthodes via une seule demande au serveur d'exécution.

```
function callExecuteBatch(commandsToExecute, callback) {
    if (!commandsToExecute)
        return ;

    InteractAPI.executeBatch(commandsToExecute.ssid,
        commandsToExecute.commands, callback);
}
```

- **session ID** - Chaîne identifiant l'ID session. Cet ID de session est utilisé pour toutes les commandes exécutées par cet appel de méthode.
- **commands** - Tableau d'objets `command`, un pour chaque commande que vous souhaitez exécuter.
- **callback** - Si la méthode aboutit, la fonction de rappel appelle `onSuccess`. Si elle échoue, la fonction de rappel appelle `onError`.

Le résultat de l'appel de cette méthode équivaut à appeler explicitement chaque méthode dans la table `Commande`. Cette méthode réduit le nombre de demandes réel au serveur d'exécution. Le serveur d'exécution exécute chaque méthode en série. Pour chaque appel, toute erreur ou tout avertissement est capturé dans l'objet

de réponse qui correspond à cet appel de méthode. Si une erreur est détectée, `executeBatch` continue à traiter le reste des appels dans le lot. Si l'exécution de toute méthode aboutit à une erreur, le statut de niveau supérieur de l'objet `BatchResponse` indique l'erreur. Si aucune erreur ne s'est produite, le statut de niveau supérieur reflète les avertissements qui ont pu se produire. Si aucun avertissement ne s'est produit, le statut de niveau supérieur indique une exécution réussie du lot.

Valeur de retour

Le serveur d'exécution répond à `executeBatch` avec un objet `BatchResponse`.

Exemple d'API JavaScript

```
function isJavaScriptAPISelected() {
    var radios = document.getElementsByName('api');
    for (var i = 0, length = radios.length; i < length; i++) {
        if (radios[i].checked) {
            if (radios[i].value === 'JavaScript')
                return true;
            else // only one radio can be logically checked
                break;
        }
    }
    return false;
}

function processFormForJSInvocation(e) {

    if (!isJavaScriptAPISelected())
        return;

    if (e.preventDefault) e.preventDefault();

    var serverurl = document.getElementById('serviceUrl').value ;
    InteractAPI.init( { "url" : serverurl } );

    var commandsToExecute = { "ssid" : null, "commands" : [] };
    var callback = InteractAPI.Callback.create(onSuccess, onError);

    callStartSession(commandsToExecute, callback);
    callGetOffers(commandsToExecute, callback);
    callGetOffersForMultipleInteractionPoints(commandsToExecute, callback);
    callPostEvent(commandsToExecute, callback);
    callSetAudience(commandsToExecute, callback);
    callGetProfile(commandsToExecute, callback);
    callEndSession(commandsToExecute, callback);
    callSetDebug(commandsToExecute, callback);
    callGetVersion(commandsToExecute, callback);

    callExecuteBatch(commandsToExecute, callback);

    // You must return false to prevent the default form behavior
    return false;
}

function callStartSession(commandsToExecute, callback) {

    //read configured start session
    var ssid = document.getElementById('ss_sessionId').value;
    var icName = document.getElementById('ic').value;
    var audId = document.getElementById('audienceId').value;
    var audLevel = document.getElementById('audienceLevel').value;
    var params = document.getElementById('ss_parameters').value;
```

```

var relyOldSs = document.getElementById('relyOnOldSession').value;
var debug = document.getElementById('ss_isDebug').value;

if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
    commandsToExecute.ssid = ssid;
}

if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
    commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
        createStartSessionCmd(
            icName, getNameValuePairs(audId),
            audLevel, getNameValuePairs(params),
            relyOldSs, debug));
}
else {
    InteractAPI.startSession(ssId, icName,
        getNameValuePairs(audId), audLevel,
        getNameValuePairs(params), relyOldSs,
        debug, callback);
}
}

function callGetOffers(commandsToExecute, callback) {

    var ssid = document.getElementById('go_sessionId').value;
    var ip = document.getElementById('go_ipoint').value;
    var nofRequested = 5;
    var nreqString = document.getElementById('offersRequested').value;
    if (!nreqString && nreqString !== '')
        nofRequested = Number(nreqString);

    if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
        commandsToExecute.ssid = ssid;
    }

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
            createGetOffersCmd(ip, nofRequested));
    }
    else {
        InteractAPI.getOffers(ssId, ip, nofRequested, callback);
    }
}

function callPostEvent(commandsToExecute, callback) {

    var ssid = document.getElementById('pe_sessionId').value;
    var ev = document.getElementById('event').value;
    var params = document.getElementById('parameters').value;

    if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
        commandsToExecute.ssid = ssid;
    }

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.
            CommandUtil.createPostEventCmd
            (ev, getNameValuePairs(params)));
    }
    else {
        InteractAPI.postEvent(ssId, ev, getNameValuePairs(params), callback);
    }
}

function callGetOffersForMultipleInteractionPoints
(commandsToExecute, callback) {

```

```

var ssid = document.getElementById('gop_sessionId').value;
var requestDetailsStr = document.getElementById('requestDetail').value;

//trim string
var trimmed = requestDetailsStr.replace(/\s/g, "");
var parts = trimmed.split(";");

//sanitize strings
for(i = 0; i < parts.length; i += 1) {
    parts[i] = parts[i].replace(/^\s+|\s+$/g, "");
}

//build get offer requests
var getOffReqs = [];
for(var i = 0; i < parts.length; i += 1) {
    var getofReqObj = parseGetOfferReq(parts[i]);
    if (getofReqObj) {
        getOffReqs.push(getofReqObj);
    }
}

if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
    commandsToExecute.ssid = ssid;
}

if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
    commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
        createGetOffersForMultiple
        InteractionPointsCmd(getOffReqs));
}
else {
    InteractAPI.getOffersForMultipleInteractionPoints
        (ssid, getOffReqs, callback);
}
}

function parseGetOfferReq(ofReqStr) {

    if (!ofReqStr || ofReqStr=="")
        return null;

    var posIp = ofReqStr.indexOf(',');
    var ip = ofReqStr.substring(0,posIp);
    var posNmReq = ofReqStr.indexOf(',', posIp+1);
    var numReq = ofReqStr.substring(posIp+1,posNmReq);
    var posDup = ofReqStr.indexOf(',', posNmReq+1);
    var dupPolicy = null;
    var reqAttributes = null;

    if (posDup===-1)
        dupPolicy = ofReqStr.substring(posNmReq+1);
    else
        dupPolicy = ofReqStr.substring(posNmReq+1,posDup);

    //check if request string has attributes
    var reqAttrPos = ofReqStr.search(/\(/g);
    if (reqAttrPos!==-1) {
        var reqAttributesStr = ofReqStr.substring(reqAttrPos);
        reqAttributesStr = trimString(reqAttributesStr);
        reqAttributesStr = removeOpenCloseBrackets(reqAttributesStr);
        reqAttributes = parseReqAttributes(reqAttributesStr);
    }

    return InteractAPI.GetOfferRequest.create(ip, parseInt(numReq),
        parseInt(dupPolicy), reqAttributes);
}

```

```

//trim string
function trimString(strToTrim) {
    if (strToTrim)
        return strToTrim.replace(/^\s+|\s+$/g, "");
    else
        return null;
}

function trimStrArray(strArray) {
    if (!strArray) return ;
    for(var i = 0; i < strArray.length; i += 1) {
        strArray[i] = trimString(strArray[i]);
    }
}

//remove open and close brackets in the end
function removeOpenCloseBrackets(strToUpdate) {
    if (strToUpdate)
        return strToUpdate.replace(/^\^(+|\)+$/g, "");
    else
        return null;
}

function parseReqAttributes(ofReqAttrStr) {

    //sanitize string
    ofReqAttrStr = trimString(ofReqAttrStr);
    ofReqAttrStr = removeOpenCloseBrackets(ofReqAttrStr);

    if (!ofReqAttrStr || ofReqAttrStr=="")
        return null;

    //get the number requested
    var pos = ofReqAttrStr.indexOf(",");
    var numRequested = ofReqAttrStr.substring(0,pos);
    ofReqAttrStr = ofReqAttrStr.substring(pos+1);

    //first part will be attribute and rest will be child attributes
    var parts = [];
    pos = ofReqAttrStr.indexOf(",");
    if (pos!==-1) {
        parts.push(ofReqAttrStr.substring(0,pos));
        parts.push(ofReqAttrStr.substring(pos+1));
    }
    else {
        parts.push(ofReqAttrStr);
    }

    for(var i = 0; i < parts.length; i += 1) {
        //sanitize string
        parts[i] = trimString(parts[i]);
        parts[i] = removeOpenCloseBrackets(parts[i]);
        parts[i] = trimString(parts[i]);
    }

    //build list of attributes
    var attributes = [];
    var idx = 0;
    if (parts[0]) {
        var attParts = parts[0].split(";");
        for (idx=0; idx<attParts.length; idx++) {
            attParts[idx] = trimString(attParts[idx]);
            attParts[idx] = removeOpenCloseBrackets(attParts[idx]);
            attParts[idx] = trimString(attParts[idx]);

            var atrObj = parseAttribute(attParts[idx]);

```

```

        if (atrObj) attributes.push(atrObj);
    }
}

//build list of child attributes
var childAttributes = [];
if (parts[1]) {
    var childAttParts = parts[1].split(",");
    for (idx=0; idx<childAttParts.length; idx++) {

        childAttParts[idx] = trimString(childAttParts[idx]);
        childAttParts[idx] = removeOpenCloseBrackets(childAttParts[idx]);
        childAttParts[idx] = trimString(childAttParts[idx]);

        //get the number requested
        var noReqPos = childAttParts[idx].indexOf(",");
        var numReqAt = childAttParts[idx].substring(0,noReqPos);
        childAttParts[idx] = childAttParts[idx].substring(noReqPos+1);
        childAttParts[idx] = trimString(childAttParts[idx]);

        var atrObjParsed = parseAttribute(childAttParts[idx]);
        if (atrObjParsed) {
            var childReq = InteractAPI.OfferAttributeRequirements.create
                (parseInt(numReqAt), [atrObjParsed], null);
            childAttributes.push(childReq);
        }
    }
}

return InteractAPI.OfferAttributeRequirements.create(parseInt(numRequested),
attributes, childAttributes);
}

function parseAttribute(attStr) {
    attStr = trimString(attStr);

    if (!attStr || attStr=="")
        return null;

    var pos1 = attStr.indexOf("=");
    var pos2 = attStr.indexOf("|");
    var nvp = InteractAPI.NameValuePair.create
        ( attStr.substring(0,pos1),
          attStr.substring(pos1+1, pos2),
          attStr.substring(pos2+1));

    return nvp;
}

function callSetAudience(commandsToExecute, callback) {
    if (!document.getElementById('checkSetAudience').checked)
        return ;

    var ssid = document.getElementById('sa_sessionId').value;
    var audId = document.getElementById('sa_audienceId').value;
    var audLevel = document.getElementById('sa_audienceLevel').value;
    var params = document.getElementById('sa_parameters').value;

    if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
        commandsToExecute.ssid = ssid;
    }

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
            createSetAudienceCmd
            (getNameValuePairs(audId), audLevel, getNameValuePairs(params)));
    }
}

```



```

    }
    else {
        InteractAPI.setAudience(ssId, getNameValuePairs(audId),
                                audLevel, getNameValuePairs(params),
                                callback);
    }
}

function callGetProfile(commandsToExecute, callback) {

    var ssId = document.getElementById('gp_sessionId').value;

    if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
        commandsToExecute.ssid = ssId;
    }

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
            createGetProfileCmd());
    }
    else {
        InteractAPI.getProfile(ssId, callback);
    }
}

function callEndSession(commandsToExecute, callback) {

    var ssId = document.getElementById('es_sessionId').value;

    if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
        commandsToExecute.ssid = ssId;
    }

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
            createEndSessionCmd());
    }
    else {
        InteractAPI.endSession(ssId, callback);
    }
}

function callSetDebug(commandsToExecute, callback) {

    var ssId = document.getElementById('sd_sessionId').value;
    var isDebug = document.getElementById('isDebug').value;

    if (commandsToExecute && !commandsToExecute.ssid) {
        commandsToExecute.ssid = ssId;
    }

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
            createSetDebugCmd(isDebug));
    }
    else {
        InteractAPI.setDebug(ssId, isDebug, callback);
    }
}

function callGetVersion(commandsToExecute, callback) {

    if (commandsToExecute && commandsToExecute.commands) {
        commandsToExecute.commands.push(InteractAPI.CommandUtil.
            createGetVersionCmd());
    }
    else {

```

```

        InteractAPI.getVersion(callback);
    }
}

function callExecuteBatch(commandsToExecute, callback) {

    if (!commandsToExecute)
        return ;

    InteractAPI.executeBatch(commandsToExecute.ssid,
        commandsToExecute.commands, callback);
}

function getNameValuePairs(parameters) {

    if (parameters === '')
        return null;

    var parts = parameters.split(';');
    var nvpArray = new Array(parts.length);

    for(i = 0; i < parts.length; i += 1) {
        var nvp = parts[i].split(',');
        var value = null;
        if (nvp[2]===InteractAPI.NameValuePair.prototype.TypeEnum.NUMERIC) {
            if (isNaN(nvp[1])) {
                value = nvp[1]; //a non number was provided as number,
                pass it to API as it is
            }
            else {
                value = Number(nvp[1]);
            }
        }
        else {
            value = nvp[1];
        }
        //special handling NULL value
        if (value && typeof value === 'string') {
            if (value.toUpperCase() === 'NULL') {
                value = null;
            }
        }
        nvpArray[i] = InteractAPI.NameValuePair.create(nvp[0], value, nvp[2]) ;
    }

    return nvpArray;
}

function showResponse(textDisplay) {
    var newWin = open('', 'Response', 'height=300,width=300,titlebar=no,
        scrollbars=yes,toolbar=no,
        resizable=yes,menubar=no,location=no,status=no');

    if (newWin.locationbar !== 'undefined' && newWin.locationbar
        && newWin.locationbar.visible)
        newWin.locationbar.visible = false;

    var displayHTML = '<META HTTP-EQUIV="Content-Type"
CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<html><head><style>TD { border-width : thin; border-style : solid }</style.>'
        + "<script language='Javascript'>"
        + "var desiredDomain = 'unicacorp.com'; "
        + "if (location.href.indexOf(desiredDomain)>=0) "
        + "{ document.domain = desiredDomain;} "
        + "</script></head><body> "
        + textDisplay
        + "</body></html>" ;
}

```

```

        newWin.document.body.innerHTML = displayHTML;
        newWin.focus() ;
    }

    function onSuccess(response) {
        showResponse("*****Response*****<br> " + JSON.stringify(response)) ;
    }

    function onError(response) {
        showResponse("*****Error*****<br> " + response) ;
    }

    function formatResoponse(response) {
    }

    function printBatchResponse(batResponse) {
    }

    function printResponse(response) {
    }
}

```

Exemple d'objet de réponse JavaScript onSuccess

Cet exemple montre les trois variables de l'objet de réponse JavaScript : offerLists, messages et profile.

offerList renvoie une liste non nulle si getOffer ou getOffersForMultipleInteractionPoints est appelé en tant qu'API ou sous la forme d'une commande de traitement par lots. Vous devez toujours tester le null avant d'effectuer des opérations sur cette variable.

Vous devez toujours vérifier le statut de la réponse JavaScript de messages.

Profile renvoie une valeur non nulle si getProfile est appelé en tant qu'API ou sous la forme d'une commande de traitement par lots. Si vous n'utilisez pas getProfile, vous pouvez ignorer cette variable. Vous devez toujours tester le null avant d'effectuer des opérations sur cette variable.

```

function onSuccess(response)
InteractAPI.ResponseTransUtil._buildResponse = function(response) {
    'use strict';

    if (!response) return null;

    var offerList = null;
    //transform offerLists to JS Objects
    if (response.offerLists) {
        offerList = [];
        for (var ofListCt=0; ofListCt<response.offerLists.length;ofListCt++) {
            var ofListObj = this._buildOfferList(response.offerLists[ofListCt]);
            if (ofListObj) offerList.push(ofListObj);
        }
    }

    var messages = null;
    //transform messages to JS Objects
    if (response.messages) {
        messages = [];
        for (var msgCt=0; msgCt<response.messages.length;msgCt++) {
            var msgObj = this._buildAdvisoryMessage(response.messages[msgCt]);
            if (msgObj) messages.push(msgObj);
        }
    }
}

```

```
    }  
  }  
  
  var profile = null;  
  //transform profile nvps to JS Objects  
  if (response.profile) {  
    profile = [];  
    for (var nvpCt=0; nvpCt<response.profile.length;nvpCt++) {  
      var nvpObj = this._buildNameValuePair(response.profile[nvpCt]);  
      if (nvpObj) profile.push(nvpObj);  
    }  
  }  
  
  return InteractAPI.Response.create(response.sessionId,  
                                     response.statusCode, offerList,  
                                     profile, response.version,  
                                     messages) ;  
};
```

Chapitre 9. A propos de l'API ExternalCallout

Interact propose une macro extensible, `EXTERNALCALLOUT`, qui peut être utilisée avec vos diagrammes temps réel. Cette macro vous permet d'exécuter une logique personnalisée destinée à communiquer avec des systèmes externes pendant l'exécution d'un diagramme. Par exemple, si vous souhaitez calculer le score de crédit d'un client pendant l'exécution d'un diagramme, vous pouvez créer une classe Java (un appel externe), puis utiliser la macro `EXTERNALCALLOUT` dans un processus Sélection dans votre diagramme temps réel pour obtenir le score de crédit à partir de votre appel externe.

La configuration de `EXTERNALCALLOUT` comporte deux grandes étapes. Tout d'abord, vous devez créer une classe Java qui implémente l'API `ExternalCallout`. Deuxièmement, vous devez configurer les propriétés de configuration Marketing Platform sur le serveur d'exécution dans la catégorie `Interact | flowchart | ExternalCallouts`.

Outre les informations contenues dans cette section, le JavaDoc de l'API `ExternalCallout` est disponible sur n'importe quel serveur d'exécution Interact dans le répertoire `Interact/docs/externalCalloutJavaDoc`.

Interface `IAffiniumExternalCallout`

L'API `ExternalCallout` est contenue dans l'interface `IAffiniumExternalCallout`. Vous devez implémenter l'interface `IAffiniumExternalCallout` pour utiliser la macro `EXTERNALCALLOUT`.

La classe qui implémente `IAffiniumExternalCallout` doit avoir un constructeur avec lequel elle peut être initialisée par le serveur d'exécution.

- En l'absence de constructeurs dans la classe, le compilateur Java crée un constructeur par défaut qui est suffisant.
- En l'absence de constructeurs avec des arguments, un constructeur public sans argument doit être fourni. Il sera utilisé par le serveur d'exécution.

Lors du développement de votre appel externe, gardez à l'esprit les points suivants :

- Chaque évaluation de l'expression utilisant un appel externe crée une nouvelle instance de la classe. Vous devez gérer les problèmes de sécurité d'unité d'exécution des membres statiques dans la classe.
- Si votre appel externe utilise des ressources système, telles que des fichiers ou une connexion de base de données, vous devez gérer les connexions. Le serveur d'exécution ne comporte pas d'utilitaire de nettoyage automatique des connexions.

Vous devez compiler votre mise en oeuvre par rapport à `interact_externalcallout.jar` qui se trouve dans le répertoire `lib` de votre installation d'environnement d'exécution IBM Interact.

`IAffiniumExternalCallout` permet au serveur d'exécution de demander des données à partir de votre classe Java. L'interface se compose de quatre méthodes :

- `getNumberOfArguments`

- `getValue`
- `initialize`
- `shutdown`

Ajout d'un service Web à utiliser avec la macro EXTERNALCALLOUT

Cette procédure permet d'ajouter un service Web à utiliser avec la macro EXTERNALCALLOUT. La macro EXTERNALCALLOUT reconnaît les appels externes uniquement si vous avez défini les propriétés de configuration appropriées.

Procédure

Dans l'environnement d'exécution Marketing Platform pour l'environnement de conception, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > flowchart > externalCallouts.

Propriété de configuration	Paramètre
Catégorie externalCallouts	Créez une catégorie pour votre appel.
class	Noms de classe de votre appel
classpath	Chemin d'accès aux fichiers de classe de vos appels externes
Catégorie Données de paramètre	Si votre appel requiert des paramètres, créez de nouvelles propriétés de configuration de paramètre et affectez à chacun une valeur.

getNumberOfArguments

La méthode `getNumberOfArguments` renvoie le nombre d'arguments attendus par la classe Java avec laquelle vous effectuez l'intégration.

```
getNumberOfArguments()
```

Valeur de retour

La méthode `getNumberOfArguments` renvoie un entier.

Exemple

L'exemple suivant montre comment imprimer le nombre d'arguments.

```
public int getNumberOfArguments()
{
    return 0;
}
```

getValue

La méthode `getValue` exécute la fonctionnalité de base de l'appel et renvoie les résultats.

```
getValue(audienceID, configData, arguments)
```

La méthode `getValue` nécessite les paramètres suivants :

- **audienceID** - Valeur identifiant l'ID audience.
- **configData** - Mappe avec des paires clé-valeur de données de configuration requises par l'appel.

- **arguments** - Arguments requis par l'appel. Chaque argument peut être une Chaîne, Double, Date, Liste Un argument Liste peut contenir des valeurs NULL, cependant, une Liste ne peut pas contenir, par exemple, une Chaîne et un Double.

La vérification du type d'argument doit être effectuée dans votre mise en oeuvre.

Si la méthode `getValue` échoue pour une raison quelconque, elle renvoie `CalloutException`.

Valeur de retour

La méthode `getValue` renvoie une liste de Chaînes.

Exemple

```
public List<String> getValue(AudienceId audienceId, Map<String,
    String> configurationData, Object... arguments) throws CalloutException
{
    Long customerId = (Long) audienceId.getComponentValue("Customer");
    // now query scoreQueryUtility for the credit score of customerId
    Double score = scoreQueryUtility.query(customerId);
    String str = Double.toString(score);
    List<String> list = new LinkedList<String>();
    list.add(str);
    return list;
}
```

initialize

La méthode `initialize` est appelée une fois lorsque le serveur d'exécution démarre. S'il existe des opérations qui risquent d'affecter les performances lors de l'exécution, telles que le chargement d'une table de base de données, elles doivent être exécutées par cette méthode.

```
initialize(configData)
```

La méthode `initialize` nécessite les paramètres suivants :

- **configData** - Mappe avec des paires clé-valeur de données de configuration requises par l'appel.
Interact lit ces valeurs à partir des paramètres External Callout définis dans la catégorie Interact > Flowchart > External Callouts > [External Callout] > Parameter Data.

Si la méthode `initialize` échoue pour une raison quelconque, elle renvoie `CalloutException`.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

```
public void initialize(Map<String, String> configurationData) throws CalloutException
{
    // configurationData has the key-value pairs specific to the environment
    // the server is running in
    // initialize scoreQueryUtility here
}
```

shutdown

La méthode shutdown est appelée lorsque le serveur d'exécution démarre. Si des tâches de nettoyage sont requises par votre appel, elles doivent exécuter à ce moment.

```
shutdown(configData)
```

La méthode shutdown nécessite le paramètre suivant :

- **configData** - Mappe avec des paires clé-valeur des données de configuration requises par l'appel.

Si la méthode shutdown échoue pour une raison quelconque, elle renvoie CalloutException.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple

```
public void shutdown(Map<String, String> configurationData) throws CalloutException
{
    // shutdown scoreQueryUtility here
}
```

Exemple d'API ExternalCallout

Cet exemple crée un appel externe qui extrait un score de crédit.

Créez un appel externe qui extrait un score de crédit :

1. Créez un fichier appelé GetCreditScore.java ayant le contenu ci-après. Ce fichier suppose qu'il existe une classe appelée ScoreQueryUtility qui extrait un score à partir d'une application de modélisation.

```
import java.util.Map;
import com.unicacorp.interact.session.AudienceId;
import com.unicacorp.interact.flowchart.macrolang.storedobjs.IAffiniumExternalCallout;
import com.unicacorp.interact.flowchart.macrolang.storedobjs.CalloutException;
import java.util.Random;

public class GetCreditScore implements IAffiniumExternalCallout
{
    // the class that has the logic to query an external system for a customer's credit score
    private static ScoreQueryUtility scoreQueryUtility;
    public void initialize(Map<String, String> configurationData) throws CalloutException
    {
        // configurationData has the key- value pairs specific to the environment the server is running in
        // initialize scoreQueryUtility here
    }

    public void shutdown(Map<String, String> configurationData) throws CalloutException
    {
        // shutdown scoreQueryUtility here
    }

    public int getNumberOfArguments()
    {
        // do not expect any additional arguments other than the customer's id
        return 0;
    }

    public List<String> getValue(AudienceId audienceId, Map<String, String> configurationData,
        Object... arguments) throws CalloutException
```



```

{
  Long customerId = (Long) audienceId.getComponentValue("Customer");
  // now query scoreQueryUtility for the credit score of customerId
  Double score = scoreQueryUtility.query(customerId);
  String str = Double.toString(score);
  List<String> list = new LinkedList<String>();
  list.add(str);
  return list;
}
}

```

2. Compilez `GetCreditScore.java` en `GetCreditScore.class`.
3. Créez un fichier JAR appelé `creditscore.jar` contenant `GetCreditScore.class` et les autres fichiers de classe qu'il utilise.
4. Copiez le fichier JAR à un emplacement sur le serveur d'exécution, par exemple `/data/interact/creditscore.jar`.
5. Créez un appel nommé `GetCreditScore` et le chemin d'accès aux classes `/data/interact/creditscore.jar` dans la catégorie `externalCallouts`, dans la page Gestion des configurations.
6. Dans un diagramme temps réel, l'appel peut être utilisé en tant que `EXTERNALCALLOUT('GetCreditScore')`.

Interface `InteractProfileDataService`

L'API Profile est contenue dans l'interface `iInteractProfileDataService`. Cette interface vous permet d'importer des données hiérarchiques dans une session Interact via une ou plusieurs sources de données externes (par exemple un fichier à plat, un service Web, etc.), lors du démarrage de la session Interact ou du changement de l'ID d'audience Interact.

Pour développer une importation de données hiérarchiques avec l'API Profile Data Services, vous devez écrire une classe Java qui extrait les informations depuis n'importe quelle source de données et les mappe à un objet `ISessionDataRootNode`, puis désigner ces données mappées avec la macro `EXTERNALCALLOUT` dans le processus de sélection d'un diagramme temps réel.

Vous devez compiler votre mise en oeuvre par rapport à `interact_externalcallout.jar` qui se trouve dans le répertoire `lib` de votre installation d'environnement d'exécution IBM Interact.

Pour consulter un ensemble complet de documentation JavaDoc sur l'utilisation de cette interface, accédez aux fichiers dans `Interact_home/docs/externalCalloutJavaDoc` avec un navigateur Web.

Pour obtenir un exemple d'implémentation de l'utilisation de Profile Data Service, avec des descriptions commentées de la mise en oeuvre de l'exemple, voir `Interact_home/samples/externalcallout/XMLProfileDataService.java`.

Remarque : L'exemple d'implémentation est destiné à n'être utilisé qu'à titre d'exemple. Vous ne devez pas l'utiliser dans votre implémentation.

Ajout d'une source de données à utiliser avec Profile Data Services

Cette procédure permet d'ajouter une source de données à utiliser avec Profile Data Services.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La macro EXTERNALCALLOUT reconnaît une source de données pour l'importation des données hiérarchiques de Profile Data Services uniquement si vous avez défini les propriétés de configuration appropriées.

Procédure

Dans l'environnement d'exécution Marketing Platform pour l'environnement d'exécution, ajoutez ou définissez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > profile > Audience Levels > [AudienceLevelName] > Profile Data Services.

Propriété de configuration	Paramètre
Catégorie Nouveau nom de catégorie	Nom de la source de données que vous définissez. Le nom que vous entrez ici doit être unique dans les sources de données pour le même niveau d'audience.
enabled	Indique si cette source de données est activée pour le niveau d'audience auquel elle est affectée.
className	Nom qualifié complet de la classe de source de données qui implémente IInteractProfileDataService
classPath	Chemin d'accès aux fichiers de classe de Profile Data Services. Si vous l'omettez, le classpath du serveur d'applications qui le contient est utilisé par défaut.
Catégorie priorité	Priorité de cette source de données dans le référentiel. Il doit s'agir d'une valeur unique dans toutes les sources de données de chaque niveau d'audience. En d'autres termes, si une priorité est définie sur 100 pour une source de données, aucune autre source de données dans le niveau d'audience ne peut avoir une priorité de 100.

Interface IParameterizableCallout

L'API des appels paramétrables se trouve dans l'interface IParameterizableCallout.

Cette interface est l'interface de base des interfaces d'API exposées qui peuvent accepter les paramètres de la configuration via Marketing Platform. Comme il s'agit d'une interface de base, elle ne doit pas être implémentée directement. Les paramètres sont extraits des noeuds enfant du noeud Parameter Data sous la catégorie qui fait référence à cette implémentation. Dans l'exemple ci-après, ESB est une implémentation personnalisée du service de données de profil, qui à son tour implémente l'interface IParameterizableCallout. Les paramètres endPoint et login, sont transmis avec leurs valeurs dans cette classe d'implémentation lorsque le moteur Interact tente de l'initialiser et d'y mettre fin.

```
Profile Data Services
...ESB
  ...Parameter Data
    ...endPoint
    ...login
```

Cette interface comprend deux méthodes :

- initialize
- shutdown

initialize

La méthode `initialize` initialise cette classe d'implémentation.

```
void initialize(java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> configurationData)  
    throws CalloutException
```

La méthode `initialize` nécessite les paramètres suivants :

- **configurationData** - Mappe avec des paires nom/valeur de paramètres configurés par les utilisateurs

Exception générée

CalloutException

shutdown

La méthode `shutdown` arrête cette classe d'implémentation.

```
void shutdown(java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> configurationData)  
    throws CalloutException
```

La méthode `shutdown` nécessite le paramètre suivant :

- **configurationData** - Mappe avec des paires nom/valeur de paramètres configurés par les utilisateurs

Exception générée

CalloutException

Interface ITriggeredMessageAction

L'API d'action de message déclenché se trouve dans l'interface `ITriggeredMessageAction`. Cette interface vous permet d'obtenir et de définir le nom de cette instance.

L'interface `ITriggeredMessageAction` sert d'interface de base pour les autres interfaces et ne doit jamais être implémentée directement.

Cette interface comprend deux méthodes :

- `getName`
- `setName`

getName

La méthode `getName` renvoie le nom de l'instance `ITriggeredMessageAction`.

```
java.lang.String getName()
```

setName

La méthode `setName` définit le nom de l'instance `ITriggeredMessageAction`.

```
void setName(java.lang.String name)
```

Lorsque vous initialisez la classe d'implémentation de cette interface, `Interact` définit le nom de l'interface avec le nom indiqué dans l'interface utilisateur de configuration.

Dans l'exemple ci-après, le nom de cette passerelle est `InteractLog`.

```
triggeredMessage
    ...gateways
    ...InteractLog
```

La méthode setName nécessite les paramètres suivants :

- name - Nom que vous souhaitez définir pour l'instance ITriggeredMessageAction.

Interface IChannelSelector

L'API de sélecteur de canal se trouve dans l'interface IChannelSelector. Cette interface permet de sélectionner les canaux sortants en fonction de l'offre à envoyer et des attributs de session.

Pour obtenir un exemple d'implémentation de l'utilisation de l'action de message déclenché, avec des descriptions commentées de l'implémentation de l'exemple, voir *Interact_home/samples/triggeredmessage/SampleChannelSelector.java*.

Remarque : L'exemple d'implémentation est destiné à n'être utilisé qu'à titre d'exemple. Vous ne devez pas l'utiliser dans votre implémentation.

Vous devez essayer d'utiliser cette implémentation au lieu d'écrire la vôtre.

Cette interface comprend une méthode :

- selectChannels

selectChannels

La méthode selectChannels sélectionne les canaux sortants auxquels l'offre transmise doit être envoyée avec l'interface IChannelSelector.

```
java.util.List<java.lang.String> selectChannels
    (java.util.Map<java.lang.String,java.util.Map<java.lang.String,
        java.lang.Object>> availableChannels,
        com.unicacorp.interact.api.Offer offer,
        com.unicacorp.interact.treatment.
        optimization.IInteractSessionData sessionData)
```

Interact tente d'envoyer cette offre à tous les canaux renvoyés.

La méthode selectChannels nécessite les paramètres suivants :

- **availableChannels** : mappe des canaux sortants disponibles qui sont configurés dans l'interface utilisateur des messages déclenchés, dans les paramètres de la phase de conception d'Interact. Dans chaque entrée de la mappe, la clé correspond au nom du canal et la valeur, aux paramètres configurés pour ce canal dans la phase de conception d'Interact. L'ordre d'itération de cette mappe correspond à l'ordre défini sur cette interface utilisateur. Si le canal préféré du profil est utilisé sur l'interface utilisateur des messages déclenchés, il est remplacé par le véritable canal avant que cette méthode ne soit appelée. En outre, si le même canal intervient plusieurs fois sur l'interface utilisateur, seule l'occurrence de priorité la plus élevée est conservée et tous les doublons sont supprimés.
- **offer** : offre à distribuer
- **sessionData** : attributs actuellement stockés dans la session Interact associée

Interface IDispatcher

L'API de répartiteur se trouve dans l'interface `IDispatcher`. Cette interface envoie des offres aux passerelles ciblées.

Comme il n'existe qu'une instance de cette classe pour chaque répartiteur configuré, l'implémentation de cette interface doit être sans état dans le cadre d'Interact.

Pour obtenir un exemple d'implémentation de l'utilisation de l'action de message déclenché, avec des descriptions commentées de l'implémentation de l'exemple, voir *Interact_home/samples/triggeredmessage/SampleDispatcher.java*.

Remarque : L'exemple d'implémentation est destiné à n'être utilisé qu'à titre d'exemple. Vous ne devez pas l'utiliser dans votre implémentation.

Vous devez essayer d'utiliser cette implémentation au lieu d'écrire la vôtre.

Cette interface comprend une méthode :

- `dispatch`

dispatch

La méthode `dispatch` envoie des offres aux passerelles cible dans l'interface `IDispatcher`.

```
boolean dispatch(java.lang.String channel,
                 java.lang.String gatewayName,
                 java.util.Collection<com.unicacorp.interact.api.Offer> offers,
                 com.unicacorp.interact.api.NameValuePair[] profileData)
    throws com.unicacorp.interact.exceptions.InteractException
```

Une fois que les canaux sortants ont été sélectionnés pour une offre candidate, Interact tente d'envoyer les offres candidates aux gestionnaires associés au canal. Les gestionnaires sont essayés en fonction de leur priorité définie, de la plus élevée à la plus basse. Pour chaque gestionnaire, Interact appelle cette méthode du répartiteur configuré. C'est à l'implémentation de cette instance de répartiteur de déterminer la manière d'acheminer l'offre à la passerelle cible, qui est configurée dans le même gestionnaire. Si plusieurs offres sont envoyées au même gestionnaire suite à la même évaluation de message déclenché, Interact essaye d'envoyer toutes ces offres dans un lot.

La méthode `dispatch` nécessite les paramètres suivants :

- **channel** - Canal de sortie auquel ces offres sont envoyées
- **gatewayName** - Nom de la passerelle cible
- **offers** - Offres à envoyer à la passerelle dans un lot
- **profileData** - Attributs de profils alimentés par `IGateway.validate` et transmis à `IGateway.deliver`

Valeur de retour

La méthode `dispatch` indique si la répartition a abouti ou échoué

Exception générée

`com.unicacorp.interact.exceptions.InteractException`

Interface IGateway

L'API de passerelle se trouve dans l'interface IGateway. Cette interface reçoit des offres d'Interact et les envoie à leur destination.

Chaque implémentation de cette interface communique avec une destination particulière. La destination doit effectuer la conversion de données nécessaire, fournir les attributs requis et effectuer les tâches similaires liées à la destination.

Pour obtenir un exemple d'implémentation de l'utilisation de l'action de message déclenché, avec des descriptions commentées de l'implémentation de l'exemple, voir *Interact_home/samples/triggeredmessage/SampleOutboundGateway.java*.

Remarque : L'exemple d'implémentation est destiné à n'être utilisé qu'à titre d'exemple. Vous ne devez pas l'utiliser dans votre implémentation.

Cette interface comprend deux méthodes :

- `deliver`
- `validate`

deliver

La méthode `deliver` est appelée pour envoyer la ou les offres à une destination de l'interface IGateway.

```
void deliver(java.util.Collection<com.unicacorp.interact.api.Offer> offers,  
            com.unicacorp.interact.api.NameValuePair[] profileData,  
            java.lang.String channel)
```

La méthode `deliver` nécessite les paramètres suivants :

- **offers** - Offre à envoyer
- **profileData** - Attributs de profil spécifiés dans `parameterMap` par la méthode de validation
- **channel** - Canal de sortie auquel ces offres seront envoyées

validate

La méthode `validate` valide les offres candidates dans l'interface IGateway.

```
java.util.Collection<com.unicacorp.interact.api.Offer> validate  
(com.unicacorp.interact.treatment.optimization.  
    IInteractSessionData sessionData,  
    java.util.Collection<com.unicacorp.interact.api.Offer> candidateOffers,  
    java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> parameterMap,  
    java.lang.String channel)
```

Le moteur Interact appelle cette méthode pour valider les offres candidates. L'implémentation de cette méthode doit vérifier les offres, les attributs d'offre et les attributs de session par rapport aux exigences de la destination pour déterminer quelles offres peuvent être envoyées par l'intermédiaire de cette passerelle. En outre, elle peut ajouter les paramètres nécessaires dans la mappe transmise, qui est retransmise à la méthode de distribution.

La méthode `validate` nécessite les paramètres suivants :

- **sessionData** : attributs actuellement stockés dans la session Interact associée

- **candidateOffers** : offres sélectionnées par Interact en fonction de la méthode de sélection des offres, de ses paramètres et d'autres facteurs. Ces offres peuvent être distribuées à partir de la perspective d'Interact, mais sont tout de même sujettes à la passerelle.
- **parameterMap** : mappe à utiliser par l'implémentation de cette méthode pour transmettre des paramètres à sa méthode de distribution
- **channel** - Canal de sortie auquel ces offres seront envoyées

Chapitre 10. Utilitaires d'IBM Interact

Cette section décrit les utilitaires d'administration fournis avec Interact.

Utilitaire Run Deployment (runDeployment.sh/.bat)

L'outil de ligne de commande runDeployment vous permet de déployer un canal interactif pour un groupe de serveurs spécifique depuis la ligne de commande, en utilisant les paramètres fournis par un fichier deployment.properties. Ce fichier décrit tous les paramètres possibles et est disponible dans le même emplacement que l'outil runDeployment. La possibilité d'exécuter un déploiement de canal interactif depuis la ligne de commande est particulièrement utile lorsque vous utilisez la fonctionnalité OffersBySQL. Par exemple, vous pouvez configurer un diagramme de traitement par lots Campaign afin de l'exécuter à intervalles réguliers. Lorsque l'exécution du diagramme se termine, un déclencheur peut être appelé pour initialiser le déploiement des offres dans la table OffersBySQL à l'aide de cet outil de ligne de commande.

Description

Vous pouvez trouver l'outil de ligne de commande runDeployment qui est installé automatiquement sur le serveur de phase de conception Interact, à l'emplacement suivant :

Interact_home/interactDT/tools/deployment/runDeployment.sh (ou *runDeployment.bat* sur un serveur Windows)

Le seul argument passé à la commande est l'emplacement d'un fichier appelé deployment.properties qui décrit tous les paramètres possibles requis pour déployer la combinaison de groupe de serveurs canal interactif/exécution. Un échantillon de fichier est fourni à titre de référence.

Remarque : Avant d'utiliser l'utilitaire runDeployment, vous devez d'abord l'éditer avec un éditeur de texte pour indiquer l'emplacement de l'environnement d'exécution Java sur le serveur. Par exemple, vous pouvez indiquer *Interact_home/jre* ou *Platform_home/jre* comme chemin d'accès, si l'un de ces répertoires contient l'exécution Java que l'utilitaire doit utiliser. Une autre solution consiste à indiquer le chemin d'accès à tout environnement d'exécution Java pris en charge pour cette édition des produits IBM .

Utilisation de l'utilitaire runDeployment dans un environnement sécurisé (SSL)

Pour utiliser l'utilitaire runDeployment, lorsque la sécurité a été activée sur le serveur Interact (et par conséquent avec une connexion via un port SSL), vous devez ajouter la propriété Java du fichier de clés certifiées, comme suit :

1. Lorsque vous éditez le fichier deployment.properties pour votre déploiement de canal interactif, modifiez la propriété deploymentURL afin d'utiliser l'URL SSL sécurisée, comme dans cet exemple :

```
deploymentURL=https://<HOST>.<DOMAIN>:<PORT>/Campaign/interact/  
InvokeDeploymentServlet
```

- Editez le script `runDeployment.sh` ou `runDeployment.bat` à l'aide d'un éditeur de texte afin d'ajouter l'argument suivant à la ligne commençant par `${JAVA_HOME}` :

```
-Djavax.net.ssl.trustStore=<TrustStorePath>
```

Par exemple, la ligne se présente comme suit lorsque vous avez ajouté l'argument du fichier de clés certifiées :

```
${JAVA_HOME}/bin/java -Djavax.net.ssl.trustStore=<TrustStorePath>
-cp ${CLASSPATH}com.unicacorp.Campaign.interact.deployment.tools.
InvokeDeploymentClient $1
```

Remplacez `<TrustStorePath>` par le chemin d'accès au fichier de clés certifiées SSL réel.

Exécution de l'utilitaire

Lorsque vous avez édité l'utilitaire pour qu'il fournisse l'environnement d'exécution Java, et avez personnalisé une copie du fichier `deployment.properties` afin qu'il corresponde à votre environnement, lancez cette commande pour exécuter l'utilitaire :

```
Interact_home/interactDT/tools/deployment/runDeployment.sh
deployment.properties
```

Remplacez `Interact_home` par la valeur réelle de l'installation de la phase de conception Interact, et remplacez `deployment.properties` par le chemin et le nom réels du fichier de propriétés que vous avez personnalisé pour ce déploiement.

Echantillon de fichier `deployment.properties`

L'échantillon de fichier `deployment.properties` contient la liste commentée de tous les paramètres que vous devez personnaliser pour le faire correspondre à votre environnement. Cet échantillon de fichier contient également des commentaires qui décrivent chaque paramètre, et explique pourquoi il peut être nécessaire de personnaliser une valeur particulière.

```
#####
#
# Les propriétés suivantes sont envoyées au programme InvokeDeploymentClient.
# Le programme recherche un paramètre deploymentURL. Ce programme publie une demande
# concernant à cette URL. Tous les autres paramètres sont publiés en tant que paramètres
# dans cette demande. Le programme vérifie alors le statut du déploiement et
# revient lorsque le déploiement est terminé (ou si le délai
# waitTime indiqué a été atteint).
#
# La sortie de ce programme a le format suivant :
# <STATE> : <Misc Detail>
#
# où état peut être l'une des valeurs suivantes :
# ERROR
# RUNNING
# SUCCESS
#
# Misc Detail sont les données qui renseignent normalement la zone de message de statut
# dans l'interface graphique de déploiement de la page de récapitulatif IC. REMARQUE : il peut y avoir
# dans Misc Detail
#
#####

#####
# deploymentURL : URL du servlet InvokeDeployment qui réside dans la phase de
# conception Interact. Elle doit avoir le format suivant :
# http://dt_host:port/Campaign/interact/InvokeDeploymentServlet
```

```

#####
deploymentURL=http://localhost:7001/Campaign/interact/InvokeDeploymentServlet

#####
# dtLogin : il s'agit de la connexion que vous devez utiliser pour vous connecter à la phase de co
# si vous vouliez déployer IC via l'interface graphique de déploiement dans la
# page de récapitulatif IC.
#####
dtLogin=asm_admin

#####
# dtPW : PW qui accompagne le dtLogin
#####
dtPW=

#####
# icName : nom du canal interactif à déployer
#####
icName=ic1

#####
# partition : nom de la partition
#####
partition=partition1

#####
# request : type de demande à exécuter par cet outil
# Actuellement, il existe deux comportements. Si la valeur est "deploy", le déploiement
# est exécuté. Avec toutes les autres valeurs, l'outil renvoie simplement le
# statut du dernier déploiement de l'IC indiqué.
#####
request=deploy

#####
# serverGroup : Nom du groupe de serveurs qui doit
# déployer l'IC.
#####
serverGroup=defaultServerGroup

#####
# serverGroupType : Indique si ce déploiement concerne le
# un groupe de serveurs de production ou de serveurs de test. 1 indique la production,
# 2 indique le test.
#####
serverGroupType=1

#####
# rtLogin : Compte utilisé pour authentifier le groupe de serveurs
# sur lequel vous effectuez le déploiement.
#####
rtLogin=asm_admin

#####
# rtPW : Mot de passe associé au rtLogin
#####
rtPW=

#####
# waitTime : Lorsque l'outil envoie la demande de déploiement, l'outil vérifie
# le statut du déploiement. Si le déploiement n'est pas terminé (ou a
# échoué), l'outil continue à sonder le système pour connaître le statut jusqu'à
# la fin du déploiement, OU l'échéance du délai waitTime indiqué (en
# secondes).
#####
waitTime=5

#####

```


```
# pollTime : Si le statut d'un déploiement est encore en cours d'exécution,  
# l'outil continue à vérifier le statut. Il se met en veille entre les contrôles de statut  
# pendant un nombre de secondes en fonction du paramètre pollTime.  
#####  
pollTime=3  
  
#####  
# global : Le choix de la valeur false empêche le déploiement des paramètres globaux par l'outil.  
# La non-disponibilité de la propriété permet de déployer les paramètres globaux.  
#####  
global=true
```

Chapitre 11. A propos de l'API d'apprentissage

Interact fournit un module d'apprentissage, qui utilise un algorithme bayésien naïf pour surveiller les actions des visiteurs et proposer des offres optimales (en termes d'acceptation). Vous pouvez implémenter la même interface Java avec vos propres algorithmes à l'aide de l'API d'apprentissage pour créer votre propre module d'apprentissage.

Remarque : Si vous utilisez l'apprentissage externe, les rapports d'exemple sur l'apprentissage (rapports Détails de formation à l'offre interactive et Analyse de l'évolution de segment interactif) ne renvoient pas de données valides.

Au niveau le plus simple, l'API d'apprentissage fournit des méthodes permettant de collecter des données à partir de l'environnement d'exécution et de revenir à une liste ordonnée des offres recommandées.



Vous pouvez collecter les données suivantes à partir d'Interact

- Données de contact de l'offre
- Données d'acceptation de l'offre
- Toutes les données de session
- Donnée d'offre spécifique à Campaign
- Propriétés de configuration définies dans la catégorie apprentissage pour l'environnement de conception et la catégorie offerserving pour l'environnement d'exécution.

Vous pouvez utiliser ces données dans votre algorithmes pour créer une liste d'offres proposées. Vous pouvez ensuite renvoyer une liste des offres recommandées, par ordre de recommandation décroissante.

Bien que cela ne soit pas représenté dans le diagramme, vous pouvez également utiliser l'API d'apprentissage pour collecter des données pour votre mise en oeuvre de l'apprentissage. Vous pouvez conserver ces données en mémoire, ou les journaliser dans un fichier ou une base de données en vue d'une analyse ultérieure.

Après avoir créé vos classes Java, vous pouvez les convertir en fichiers jar. Une fois que vous avez créé vos fichiers jar, vous devez également configurer l'environnement d'exécution pour reconnaître votre module d'apprentissage externe en éditant les propriétés de configuration. Vous devez copier vos classes Java ou les fichiers jar sur chaque serveur d'exécution à l'aide de votre module d'apprentissage externe.

Outre les informations contenues dans ce guide, le JavaDoc de l'API d'optimiseur d'apprentissage est disponible sur tous les serveurs d'exécution dans le répertoire `Interact/docs/learningOptimizerJavaDoc`.

Vous devez compiler votre mise en oeuvre par rapport à `interact_learning.jar` qui se trouve dans le répertoire `lib` de votre installation d'environnement d'exécution Interact.

Lorsque vous écrivez votre mise en oeuvre d'apprentissage personnalisée, vous devez garder à l'esprit les directives suivantes.

- Les performances sont essentielles.
- Vous devez travailler avec le traitement multitâche et assurer la sécurité des unités d'exécution.
- Vous devez gérer toutes les ressources externes en pensant aux modes d'échec et à la performance.
- Utilisez les exceptions, la journalisation (log4j) et la mémoire dans les cas appropriés.

Configuration de l'environnement d'exécution pour qu'il reconnaisse les modules d'apprentissage externes

Vous pouvez utiliser l'API d'apprentissage Java API pour écrire votre propre module d'apprentissage. Vous devez configurer l'environnement d'exécution afin qu'il reconnaisse votre utilitaire d'apprentissage dans Marketing Platform.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez redémarrer le serveur d'exécution Interact pour que les changements prennent effet.

Procédure

1. Dans Marketing Platform, pour l'environnement d'exécution, éditez les propriétés de configuration suivantes dans la catégorie Interact > offerserving. Les propriétés de configuration de l'API de l'optimiseur d'apprentissage existent dans la catégorie Interact > offerserving > External Learning Config.

Propriété de configuration	Paramètre
<code>optimizationType</code>	ExternalLearning
<code>externalLearningClass</code>	Nom de classe de l'apprentissage externe
<code>externalLearningClassPath</code>	Chemin d'accès à la classe ou fichiers JAR sur le serveur d'exécution pour l'apprentissage externe. Si vous utilisez un groupe de serveurs et si tous les serveurs d'exécution réfèrent la même instance de Marketing Platform, une copie de la classe ou des fichiers JAR doit être présente au même emplacement sur chaque serveur.

- Redémarrez le serveur d'exécution Interact pour que les changements prennent effet.

Interface ILearning


L'API d'apprentissage est bâtie autour de l'interface ILearning. Vous devez implémenter l'interface ILearning pour prendre en charge la logique personnalisée de votre module d'apprentissage.

Entre autres, l'interface ILearning vous permet de collecter des données à partir de l'environnement d'exécution de votre classe Java, et d'envoyer une liste des offres recommandées au serveur d'exécution.

initialize

La méthode `initialize` est appelée une fois lorsque le serveur d'exécution démarre. S'il existe des opérations qui n'ont pas besoin d'être répétées, mais qui peuvent affecter les performances lors de l'exécution, telles que le chargement des données statiques à partir d'une table de base de données, elles doivent être exécutées par cette méthode.

```
initialize(ILearningConfig config, boolean debug)
```



- config** - Un objet `ILearningConfig` définit toutes les propriétés de configuration relatives à l'apprentissage.
- debug** - Valeur booléenne. S'il s'agit de `true`, indique que la prolixité du niveau de journalisation du système d'environnement d'exécution est définie sur `debug`. Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez cette valeur avant l'écriture dans un journal.

Si la méthode `initialize` échoue pour une raison quelconque, elle envoie une `LearningException`.


Valeur de retour

Aucune.

logEvent

La méthode `logEvent` est appelée par le serveur d'exécution lorsque l'API Interact envoie un événement qui est configuré pour se connecter comme un contact ou une réponse. Utilisez cette méthode pour journaliser les données de contact et de réponse dans une base de données ou un fichier à des fins de génération de rapports et d'apprentissage. Par exemple, si vous souhaitez déterminer via un algorithme la probabilité qu'un client accepte une offre en fonction de critères, utilisez cette méthode pour journaliser les données.

```
logEvent(ILearningContext context,  
        IOffer offer,  
        IClientArgs clientArgs,  
        IInteractSession session,  
        boolean debug)
```



- **context** - Objet `ILearningContext` définissant le contexte d'apprentissage de l'événement, par exemple, contact, acceptation ou refus.
- **offer** - Objet `IOffer` définissant l'offre à propos de laquelle cet événement est consigné.
- **clientArgs** - Objet `IClientArgs` définissant des paramètres. Actuellement, `logEvent` ne nécessite pas de `clientArgs`, aussi ce paramètre peut-il être vide.
- **session** - Objet `IInteractSession` définissant toutes les données de session.
- **debug** - Valeur booléenne. S'il s'agit de `true`, indique que la prolixité du niveau de journalisation du système d'environnement d'exécution est définie sur `debug`. Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez cette valeur avant l'écriture dans un journal.

Si la méthode `logEvent` échoue, elle envoie un `LearningException`.

Valeur de retour

Aucune.

optimizeRecommendList

La méthode `optimizeRecommendList` doit prendre la liste des offres recommandées et les données de session et renvoyer une liste contenant le nombre d'offres demandées. La méthode `optimizeRecommendList` doit classer les offres dans un ordre quelconque avec votre propre algorithme d'apprentissage. La liste des offres doit être commandée de sorte que les offres à proposer en premier soient au début de la liste. Par exemple, si votre algorithme d'apprentissage donne un score faible aux meilleures offres, les offres doivent être ordonnées comme suit : 1, 2, 3. Si votre algorithme d'apprentissage donne un score élevé aux meilleures offres, les offres doivent être ordonnées comme suit : 100, 99, 98.

```
optimizeRecommendList(list(ITreatment) recList,  
                      IClientArgs clientArg, IInteractSession session,  
                      boolean debug)
```




La méthode `optimizeRecommendList` nécessite les paramètres suivants :

- **recList** - Liste des objets de traitement (offres) recommandés par l'environnement d'exécution.
- **clientArg** - Objet `IClientArgs` contenant au moins le nombre d'offres requises par l'environnement d'exécution.
- **session** - Objet `IInteractSession` contenant toutes les données de session.
- **debug** - Valeur booléenne. S'il s'agit de `true`, indique que la prolixité du niveau de journalisation du système d'environnement d'exécution est définie sur `debug`. Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez cette valeur avant l'écriture dans un journal.

Si la méthode `optimizeRecommendList` échoue, elle envoie une `LearningException`.


Valeur de retour

La méthode `optimizeRecommendList` renvoie une liste d'objets `ITreatment`.

reinitialize

L'environnement d'exécution appelle la méthode `reinitialize` chaque fois qu'il y a un nouveau déploiement. Cette méthode passe toutes les données de configuration d'apprentissage. Si vous avez des services requis par l'API d'apprentissage qui lisent les propriétés de configuration, cette interface doit les redémarrer.

```
reinitialize(ILearningConfig config,
            boolean debug)
```



- **config** - Objet `ILearningConfig` qui contient toutes les propriétés de configuration.
- **debug** - Valeur booléenne. S'il s'agit de `true`, indique que la prolixité du niveau de journalisation du système d'environnement d'exécution est définie sur `debug`. Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez cette valeur avant l'écriture dans un journal.

Si la méthode `logEvent` échoue, elle envoie une `LearningException`.


Valeur de retour

Aucune.

shutdown

L'environnement d'exécution appelle la méthode `shutdown` lorsque le serveur d'exécution s'arrête. Si des tâches de nettoyage sont requises par votre module d'apprentissage, elles doivent exécuter à ce moment.

```
shutdown(ILearningConfig config, boolean debug)
```



La méthode `shutdown` nécessite les paramètres suivants.

- **config** - Objet `ILearningConfig` qui définit toutes les propriétés de configuration.
- **debug** - Valeur booléenne. S'il s'agit de `true`, indique que la prolixité du niveau de journalisation du système d'environnement d'exécution est définie sur `debug`. Pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez cette valeur avant l'écriture dans un journal.

Si la méthode `shutdown` échoue pour une raison quelconque, elle envoie une `LearningException`.

Valeur de retour

Aucune.

Interface IAudienceID

L'interface `IAudienceID` prend en charge l'interface `IInteractSession`. Il s'agit d'une interface pour l'ID d'audience. Étant donné que votre ID d'audience peut être composé de plusieurs parties, cette interface permet d'accéder à tous les éléments de l'ID d'audience ainsi qu'à son nom.

getAudienceLevel

La méthode `getAudienceLevel` renvoie le niveau d'audience.

```
getAudienceLevel()
```

Valeur de retour

La méthode `getAudienceLevel` renvoie une chaîne qui définit le niveau d'audience.

getComponentNames

La méthode `getComponentNames` obtient l'ensemble de noms des composants qui constituent l'ID audience. Par exemple, si votre ID d'audience est constitué des valeurs `customerName` et `accountID`, `getComponentNames` renvoie un ensemble contenant les chaînes `customerName` et `accountID`.

```
getComponentNames()
```

Valeur de retour

Un ensemble de chaînes contenant les noms des composants de l'ID d'audience.

getComponentValue

La méthode `getComponentValue` renvoie la valeur du composant indiqué.

`getComponentValue(String componentName)`

- **componentName** - Chaîne définissant le nom du composant dont vous souhaitez extraire la valeur. Cette chaîne est insensible à la casse.

Valeur de retour

La méthode `getComponentValue` renvoie un objet qui définit la valeur du composant.

IClientArgs

L'interface `IClientArgs` prend en charge l'interface `ILearning`. Cette interface est une abstraction qui englobe toutes les données passées au serveur à partir du point de contact et qui ne sont pas déjà couvertes par les données de session. Par exemple, le nombre d'offres demandées par la méthode `getOffers` de l'API `Interact`. Ces données sont stockées dans une mappe.

getValue

La méthode `getValue` renvoie la valeur de l'élément de mappe demandée.

`getValue(int clientArgKey)`

Les éléments suivants sont requis dans la mappe.

- **1 - NUMBER_OF_OFFERS_REQUESTED**. Nombre d'offres demandées par la méthode `getOffers` de l'API `Interact`. Cette constante renvoie un entier.

Valeur de retour

La méthode `getValue` renvoie un objet qui définit la valeur de la constante de mappe demandée.

IInteractSession

L'interface `IInteractSession` prend en charge l'interface `ILearning`. Il s'agit d'une interface pour la session en cours dans l'environnement d'exécution.

getAudienceId

La méthode `getAudienceId` renvoie un objet `AudienceID`. Utilisez l'interface `IAudienceID` pour extraire les valeurs.

`getAudienceId()`

Valeur de retour

La méthode `getAudienceId` renvoie un objet `AudienceID`.

getSessionData

La méthode `getSessionData` renvoie une mappe non modifiable des données de session où le nom de la variable de session est la clé. Le nom de la variable de session est toujours en majuscules. Utilisez l'interface `IInteractSessionData` pour extraire les valeurs.

```
getSessionData()
```

Valeur de retour

La méthode `getSessionData` renvoie un objet `IInteractSessionData`.

Interface IInteractSessionData

L'interface `IInteractSessionData` prend en charge l'interface `ILearning`. Il s'agit d'une interface pour les données de la session d'exécution du visiteur en cours. Les données de session sont stockées sous la forme d'une liste de paires nom-valeur. Vous pouvez également utiliser cette interface pour changer la valeur des données dans la session d'exécution.

getDataType

La méthode `getDataType` renvoie le type de données du nom de paramètre indiqué.

```
getDataType(string parameterName)
```

Valeur de retour

La méthode `getDataType` renvoie un objet `InteractDataType`. `InteractDataType` est une énumération Java représentée par `Inconnu`, `String`, `Double`, `Date` ou `Liste`.

getParameterNames

La méthode `getParameterNames` renvoie un ensemble de tous les noms des données dans la session en cours.

```
getParameterNames()
```

Valeur de retour

La méthode `getParameterNames` renvoie un ensemble de noms pour lesquels des valeurs ont été définies. Chaque nom de l'ensemble peut être transmis dans `getValue(String)` pour renvoyer une valeur.

getValue

La méthode `getValue` renvoie la valeur de l'objet correspondant au `parameterName` indiqué. L'objet peut être Chaîne, Double ou Date.

```
getValue(parameterName)
```

La méthode `getValue` nécessite le paramètre suivant :

- **parameterName** - Chaîne définissant la paire nom-valeur des données de session.

Valeur de retour

La méthode `getValue` renvoie un objet contenant la valeur du paramètre nommé.

setValue

La méthode `setValue` permet de définir une valeur pour le `parameterName` indiqué. La valeur peut être Chaîne, Double ou Date.

```
setValue(string parameterName, object value)
```

La méthode `setValue` nécessite les paramètres suivants :

- **parameterName** - Chaîne définissant la paire nom-valeur de la session de données.
- **value** - Objet définissant la valeur du paramètre désigné.

Valeur de retour

Aucune.

ILearningAttribute

L'interface `ILearningAttribute` prend en charge l'interface `ILearningConfig`. Il s'agit d'une interface des attributs d'apprentissage définis dans les propriétés de configuration, dans la catégorie `learningAttributes`.

getName

La méthode `getName` renvoie le nom de l'attribut d'apprentissage.

```
getName()
```

Valeur de retour

La méthode `getName` renvoie une chaîne qui définit le nom de l'attribut d'apprentissage.

ILearningConfig

L'interface `ILearningConfig` prend en charge l'interface `ILearning`. Il s'agit d'une interface pour les propriétés de configuration d'apprentissage. Toutes ces méthodes renvoient la valeur de la propriété.

L'interface se compose de 15 méthodes :

- **getAdditionalParameters** - Renvoie une mappe des propriétés supplémentaires définies dans la catégorie `External Learning Config`
- **getAggregateStatsIntervalInMinutes** - Renvoie un entier
- **getConfidenceLevel** - Renvoie un entier
- **getDataSourceName** - Renvoie une chaîne
- **getDataSourceType** - Renvoie une chaîne
- **getInsertRawStatsIntervalInMinutes** - Renvoie un entier
- **getLearningAttributes** - Renvoie une liste des objets `ILearningAttribute`
- **getMaxAttributeNames** - Renvoie un entier
- **getMaxAttributeValues** - Renvoie un entier
- **getMinPresentCountThreshold** - Renvoie un entier
- **getOtherAttributeValue** - Renvoie une chaîne
- **getPercentRandomSelection** - Renvoie un entier
- **getRecencyWeightingFactor** - Renvoie une variable flottante

- **getRecencyWeightingPeriod** - Renvoie un entier
- **isPruningEnabled** - Renvoie une valeur booléenne

ILearningContext

L'interface `ILearningContext` prend en charge l'interface `ILearning`.

getLearningContext

La méthode `getLearningContext` renvoie la constante qui nous indique s'il s'agit d'un scénario de contact, d'acceptation ou de refus.

`getLearningContext()`

- **1-LOG_AS_CONTACT**
- **2-LOG_AS_ACCEPT**
- **3-LOG_AS_REJECT**

4 et 5 sont réservés en vue d'un usage ultérieur.

Valeur de retour

La méthode `getLearningContext` renvoie un entier.

getResponseCode

La méthode `getResponseCode` renvoie le code de réponse affecté à cette offre. Cette valeur doit exister dans la table `UA_UsrResponseType` dans les tables système Campaign.

`getResponseCode()`

Valeur de retour

La méthode `getResponseCode` renvoie une chaîne qui définit le code de réponse.

IOffer

L'interface `IOffer` prend en charge l'interface `ITreatment`. Il s'agit d'une interface pour l'objet d'offre défini dans l'environnement d'exécution. Utilisez l'interface `IOffer` pour collecter les détails de l'offre dans l'environnement d'exécution.

getCreateDate

La méthode `getCreateDate` renvoie la date de création de l'offre.

`getCreateDate()`

Valeur de retour

La méthode `getCreateDate` renvoie la date de création de l'offre.

getEffectiveDateFlag

La méthode `getEffectiveDateFlag` renvoie un nombre qui définit la date effective de l'offre.

`getEffectiveDateFlag()`

- **0** - La date effective est une date absolue, telle que le 15 mars 2010.
- **1** - La date effective est la date de la recommandation.

Valeur de retour

La méthode `getEffectiveDateFlag` renvoie un entier qui définit la date effective de l'offre.

`getExpirationDateFlag`

La méthode `getExpirationDateFlag` renvoie un entier qui définit la date d'expiration de l'offre.

`getExpirationDateFlag()`

- 0 - Une date absolue, par exemple le 15 mars 2010.
- 1 - Un certain nombre de jours après la recommandation, par exemple 14.
- 2 - La fin du mois suivant la recommandation. Si une offre est présentée le 31 mars, l'offre expire ce jour-là.

Valeur de retour

La méthode `getExpirationDateFlag` renvoie un entier qui définit la date d'expiration de l'offre.

`getOfferAttributes`

La méthode `getOfferAttributes` renvoie les attributs de l'offre définis pour l'offre sous la forme d'un objet `IOfferAttributes`.

`getOfferAttributes()`

Valeur de retour

La méthode `getOfferAttributes` renvoie un objet `IOfferAttributes`.

`getOfferCode`

La méthode `getOfferCode` renvoie le code de l'offre comme défini dans Campaign.

`getOfferCode()`

Valeur de retour

La méthode `getOfferCode` renvoie un objet `IOfferCode`.

`getOfferDescription`

La méthode `getOfferDescription` renvoie la description de l'offre définie dans Campaign.

`getOfferDescription()`

Valeur de retour

La méthode `getOfferDescription` renvoie une chaîne.

`getOfferID`

La méthode `getOfferID` renvoie l'ID de l'offre tel qu'il est défini dans Campaign.

`getOfferID()`

Valeur de retour

La méthode `getOfferID` renvoie une valeur longue qui définit l'ID de l'offre.

getOfferName

La méthode `getOfferName` renvoie le nom de l'offre tel qu'il est défini dans `Campaign`.

```
getOfferName()
```

Valeur de retour

La méthode `getOfferName` renvoie une chaîne.

getUpdateDate

La méthode `getUpdateDate` renvoie la date de la dernière mise à jour de l'offre.

```
getUpdateDate()
```

Valeur de retour

La méthode `getUpdateDate` renvoie la date de la dernière mise à jour de l'offre.

IOfferAttributes

L'interface `IOfferAttributes` prend en charge l'interface `IOffer`. Il s'agit d'une interface pour les attributs d'offre qui sont définis pour une offre dans l'environnement de conception. Utilisez l'interface `IOfferAttributes` pour collecter les attributs de l'offre dans l'environnement d'exécution.

getParameterNames

La méthode `getParameterNames` renvoie une liste des noms de paramètres de l'offre.

```
getParameterNames()
```

Valeur de retour

La méthode `getParameterNames` renvoie un ensemble définissant la liste des noms de paramètres de l'offre.

getValue

La méthode `getValue` renvoie un objet qui définit la valeur de l'attribut de l'offre.

```
getValue(String parameterName)
```

La méthode `getValue` renvoie la valeur d'un attribut d'offre donné.

Valeur de retour

Interface IOfferCode

L'interface `IOfferCode` prend en charge l'interface `ILearning`. Il s'agit d'une interface pour le code d'offre défini pour une offre dans l'environnement de conception. Un code d'offre peut comprendre une ou plusieurs chaînes. Utilisez l'interface `IOfferCode` pour collecter le code de l'offre dans l'environnement d'exécution.

getPartCount

La méthode `getPartCount` renvoie le nombre d'éléments qui constituent un code d'offre.


```
getPartCount()
```

Valeur de retour

La méthode `getPartCount` renvoie un entier définissant le nombre d'éléments qui constituent le code de l'offre.

getParts

La méthode `getParts` obtient une liste non modifiable des éléments du code de l'offre.

```
getParts()
```

Valeur de retour

La méthode `getParts` obtient une liste non modifiable des éléments du code de l'offre.

LearningException

La classe `LearningException` prend en charge l'interface `ILearning`. Certaines méthodes dans l'interface nécessitent des mises en oeuvre en vue d'émettre une `LearningException` qui est une sous-classe simple de `java.lang.Exception`. Il est fortement recommandé à des fins de débogage que `LearningException` soit construit avec l'exception racine si elle existe.

IScoreOverride

L'interface `IScoreOverride` prend en charge l'interface `ITreatment`. Cette interface vous permet de lire les données définies dans la table de substitution de score ou la table des offres par défaut.

getOfferCode

La méthode `getOfferCode` renvoie la valeur des colonnes de code de l'offre dans la table de substitution de score pour ce membre d'audience.

```
getOfferCode()
```

Valeur de retour

La méthode `getOfferCode` renvoie un objet `IOfferCode` qui définit la valeur des colonnes de code de l'offre dans la table de substitution de score.

getParameterNames

La méthode `getParameterNames` renvoie la liste des paramètres.

```
getParameterNames()
```

Valeur de retour

La méthode `getParameterNames` renvoie un ensemble définissant la liste des paramètres.

La méthode `IScoreOverride` contient les paramètres suivants. Sauf mention contraire, ces paramètres sont les mêmes que la table de substitution de score.

- `ADJ_EXPLORE_SCORE_COLUMN`

- CELL_CODE_COLUMN
- ENABLE_STATE_ID_COLUMN
- ESTIMATED_PRESENT_COUNT - Permet de substituer le nombre estimatif actuel (lors du calcul de la pondération de l'offre)
- FINAL_SCORE_COLUMN
- LIKELIHOOD_SCORE_COLUMN
- MARKETER_SCORE
- OVERRIDE_TYPE_ID_COLUMN
- PREDICATE_COLUMN - Permet de créer une expression booléenne pour déterminer l'admissibilité de l'offre
- PREDICATE_SCORE - Permet de créer une expression qui mène à un score numérique
- SCORE_COLUMN
- ZONE_COLUMN

Vous pouvez également référencer une colonne que vous ajoutez à la substitution du score ou de la table des offres par défaut en utilisant le même nom que la colonne.

getValue

La méthode `getValue` renvoie la valeur de la colonne de zone dans la table de substitution de score pour ce membre d'audience.

`getValue(String parameterName)`

- **parameterName** - Chaîne définissant le nom du paramètre dont vous souhaitez connaître la valeur.

Valeur de retour

La méthode `getValue` renvoie un objet contenant la valeur du paramètre demandé.

ISelectionMethod

L'interface `ISelection` indique la méthode utilisée pour arriver à la liste recommandée. La valeur par défaut de l'objet de traitement est `EXTERNAL_LEARNING`. Il n'est donc pas nécessaire de définir cette valeur. La valeur est stockée dans l'historique détaillé des contacts à des fins de génération de rapports.

Vous pouvez étendre cette interface au-delà des constantes existantes si vous voulez stocker les données en vue d'une analyse ultérieure. Par exemple, vous pouvez créer deux modules d'apprentissage différents et les implémenter sur des groupes de serveurs distincts. Vous pouvez étendre l'interface `ISelection` pour inclure `SERVER_GROUP_1` et `SERVER_GROUP_2`. Vous pouvez alors comparer les résultats de vos deux modules d'apprentissage.

Interface ITreatment

L'interface `ITreatment` prend en charge l'interface `ILearning` comme interface des informations de traitement. Un traitement représente l'offre affectée à une cellule particulière telle qu'elle est définie dans l'environnement de conception. A partir de cette interface, vous pouvez obtenir des informations de cellule et d'offre ainsi que le score de marketing affecté.

getCellCode

La méthode `getCellCode` renvoie le code de cible tel qu'il est défini dans Campaign. La cible est la cible affectée au segment dynamique associé à cette offre.

`getCellCode()`

Valeur de retour

La méthode `getCellCode` renvoie une chaîne qui définit le code de cible.

getCellId

La méthode `getCellId` renvoie l'ID interne de la cible tel qu'il est défini dans Campaign. La cible est la cible affectée au segment dynamique associé à cette offre.

`getCellId()`

Valeur de retour

La méthode `getCellId` renvoie une valeur longue qui définit l'ID de cible.

getCellName

La méthode `getCellName` renvoie le nom de la cible tel qu'il est défini dans Campaign. La cible est la cible affectée au segment dynamique associé à cette offre.

`getCellName()`

Valeur de retour

La méthode `getCellName` renvoie une chaîne qui définit le nom de la cible.

getLearningScore

La méthode `getLearningScore` renvoie le score de ce traitement.

`getLearningScore()`

La priorité est la suivante.

1. Renvoie la valeur de substitution, si elle est présente dans la mappe des valeurs de substitution indexée par `IScoreoverride.PREDICATE_SCORE_COLUMN`
2. Renvoie le score de prédicat si la valeur n'est pas NULL
3. Renvoie la valeur des vendeurs, si elle est présente dans la mappe des valeurs de substitution indexée par `IScoreoverride.PREDICATE_SCORE_COLUMN`
4. Renvoie la valeur des vendeurs

Valeur de retour

La méthode `getLearningScore` renvoie un entier qui définit le score déterminé par l'algorithme d'apprentissage.

getMarketerScore

La méthode `getMarketerScore` renvoie le score du vendeur défini par le curseur dans l'onglet Stratégie d'interaction de l'offre.

`getMarketerScore()`

Pour extraire le score d'un vendeur défini par les options avancées de l'onglet Stratégie d'interaction, utilisez `getPredicateScore`.

Pour extraire le score du vendeur réellement utilisé par le traitement, utilisez `getLearningScore`.

Valeur de retour

La méthode `getMarketerScore` renvoie un entier qui définit le score du vendeur.

getOffer

La méthode `getOffer` renvoie l'offre de ce traitement.

`getOffer()`

Valeur de retour

La méthode `getOffer` renvoie un objet `IOffer` qui définit l'offre de ce traitement.

getOverrideValues

La méthode `getOverrideValues` renvoie les substitutions définies dans les offres par défaut ou la table de substitution des scores.

`getOverrideValues()`

Valeur de retour

La méthode `getOverrideValues` renvoie un objet `IScoreOverride`.

getPredicate

La méthode `getPredicate` renvoie le prédicat défini par la colonne prédicat de la table des offres par défaut, la table de substitution de score ou les options avancées de traitement des règles.

`getPredicate()`

Valeur de retour

La méthode `getPredicate` renvoie une chaîne qui définit le prédicat par la colonne de prédicat de la table des offres par défaut, la table de substitution de score ou les options avancées de traitement des règles.

getPredicateScore

La méthode `getPredicateScore` renvoie le score défini par la colonne prédicat de la table des offres par défaut, de la table de substitution de score ou des options avancées de traitement des règles.

`getPredicateScore()`

Valeur de retour

La méthode `getPredicateScore` renvoie un double qui définit le score fixé par la colonne prédicat de la table des offres par défaut, de la table de substitution de score ou des options avancées de traitement des règles.

getScore

La méthode `getScore` renvoie le score marketing défini par la stratégie d'interaction dans Campaign ou par la table de substitution de score.

`getScore()`

La méthode `getScore` renvoie l'un des résultats suivants :

- Le score marketing de l'offre, tel qu'il est défini dans l'onglet Stratégie d'interaction dans Campaign si la propriété `enableScoreOverrideLookup` est définie sur `false`.
- Le score de l'offre, tel qu'il est défini par `scoreOverrideTable` si la propriété `enableScoreOverrideLookup` est définie sur `true`.

Valeur de retour

La méthode `getScore` renvoie un entier représentant le score de l'offre.

getTreatmentCode

La méthode `getTreatmentCode` renvoie le code de traitement.

```
getTreatmentCode()
```

Valeur de retour

La méthode `getTreatmentCode` renvoie une chaîne qui définit le code de traitement.

setActualValueUsed

Utilisez la méthode `setActualValueUsed` pour définir les valeurs qui sont utilisées à différentes étapes de l'exécution de l'algorithme d'apprentissage.

```
setActualValueUsed(string paramName, object value)
```

Par exemple, si vous utilisez cette méthode pour écrire dans les tables de l'historique des contacts et des réponses, et modifiez les exemples de rapport existants, vous pouvez inclure des données de votre algorithme d'apprentissage dans la génération de rapports.

- **paramName** - Chaîne définissant le nom du paramètre que vous définissez.
- **value** - Objet contenant la valeur du paramètre que vous définissez.

Valeur de retour

Aucune.

Exemple d'API d'apprentissage

Cette section contient un échantillon de mise en oeuvre d'`ILearningInterface`. Notez que cette mise en oeuvre est un simple exemple et n'est pas conçue pour être utilisée dans un environnement de production.

Cet exemple effectue le suivi des décomptes des acceptations et du nombre de contacts et utilise le ratio acceptations/contacts correspondant à une offre particulière pour calculer le taux de probabilité d'acceptation de l'offre. Les offres non présentées bénéficient d'une priorité de recommandation plus élevée. Les offres ayant au moins un contact doivent être classées en fonction du taux décroissant de probabilité d'acceptation.

Dans cet exemple, tous les décomptes sont conservés en mémoire. Il ne s'agit pas d'un scénario réaliste, car le serveur d'exécution n'aura pas assez de mémoire. Dans un scénario de production réel, les décomptes doivent être conservés dans une base de données.

```

package com.unicacorp.interact.samples.learning.v2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.unicacorp.interact.samples.learning.SampleOptimizer.MyOfferSorter;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.IClientArgs;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.IInteractSession;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.ILearningConfig;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.ILearningContext;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.IOffer;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.LearningException;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearning;
import com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ITreatment;

/**
 * Ceci est un échantillon de mise en oeuvre de l'optimiseur d'apprentissage.
 * L'interface ILearning se trouve dans la bibliothèque interact.jar.
 *
 * Pour utiliser cette mise en oeuvre, sélectionnez ExternalLearning comme optimizationType dans le noeud offerServing
 * de l'application Interact dans la configuration Platform. Le noeud offerserving comporte aussi
 * une catégorie de configuration External Learning dans laquelle vous devez définir le nom de la classe comme suit :
 * com.unicacorp.interact.samples.learning.v2.SampleLearning. Veuillez noter toutefois que cette mise en oeuvre est un simple échantillon
 * n'est pas conçue pour être utilisée dans un environnement de production.
 *
 * Cet exemple effectue le suivi des décomptes des acceptations et du nombre de contacts et utilise le ratio acceptations/contacts
 * correspondant à une offre particulière pour calculer le taux de probabilité d'acceptation de l'offre.
 *
 * Les offres non présentées bénéficient d'une priorité de recommandation plus élevée.
 * Les offres ayant au moins un contact doivent être classées en fonction du taux décroissant de probabilité d'acceptation.
 *
 * Remarque : tous les décomptes sont conservés en mémoire. Il ne s'agit pas d'un scénario réaliste car la mémoire sera insuffisante
 * à un moment donné. Dans un scénario de production réel, les décomptes doivent être conservés dans une base de données.
 */
public class SampleLearning implements ILearning
{
    // A map of offer ids to contact count for the offer id
    private Map<Long,Integer> _offerToContactCount = new HashMap<Long, Integer>();

    // A map of offer ids to contact count for the offer id
    private Map<Long,Integer> _offerToAcceptCount = new HashMap<Long, Integer>();

    /* (non-Javadoc)
     * @see com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearning#initialize
     * (com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearningConfig, boolean)
     */
    public void initialize(ILearningConfig config, boolean debug) throws LearningException
    {
        // If any remote connections are required, this is a good place to initialize those connections as this
        // method is called once at the start of the interact runtime webapp.
        // This example does not have any remote connections and prints for debugging purposes that this method will
        // be called
        System.out.println("Calling initialize for SampleLearning");
    }

    /* (non-Javadoc)
     * @see com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearning#reinitialize
     * (com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearningConfig, boolean)
     */
    public void reinitialize(ILearningConfig config, boolean debug) throws LearningException
    {
        // If an IC is deployed, this reinitialize method is called to allow the implementation to
        // refresh any updated configuration settings
        System.out.println("Calling reinitialize for SampleLearning");
    }

    /* (non-Javadoc)
     * @see com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearning#logEvent

```

```

* (com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearningContext,
* com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.IOffer,
* com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.IClientArgs,
* com.unicacorp.interact.treatment.optimization.IInteractSession, boolean)
*/
public void logEvent(ILearningContext context, IOffer offer, IClientArgs clientArgs,
IInteractSession session, boolean debug) throws LearningException
{
    System.out.println("Calling logEvent for SampleLearning");

    if(context.getLearningContext()==ILearningContext.LOG_AS_CONTACT)
    {
        System.out.println("adding contact");

        // Keep track of all contacts in memory
        synchronized(_offerToAcceptCount)
        {
            Integer count = _offerToAcceptCount.get(offer.getOfferId());
            if(count == null)
                count = new Integer(1);
            else
                count++;
            _offerToAcceptCount.put(offer.getOfferId(), ++count);
        }
    }
    else if(context.getLearningContext()==ILearningContext.LOG_AS_ACCEPT)
    {
        System.out.println("adding accept");
        // Keep track of all accept counts in memory by adding to the map
        synchronized(_offerToAcceptCount)
        {
            Integer count = _offerToAcceptCount.get(offer.getOfferId());
            if(count == null)
                count = new Integer(1);
            else
                count++;
            _offerToAcceptCount.put(offer.getOfferId(), ++count);
        }
    }
}

/* (non-Javadoc)
 * @see com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearning#optimizeRecommendList
 * (java.util.List, com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.IClientArgs,
 * com.unicacorp.interact.treatment.optimization.IInteractSession, boolean)
 */
public List<ITreatment> optimizeRecommendList(List<ITreatment> recList,
IClientArgs clientArgs, IInteractSession session, boolean debug)
throws LearningException
{
    System.out.println("Calling optimizeRecommendList for SampleLearning");

    // Sort the candidate treatments by calling the sorter defined in this class and return the sorted list
    Collections.sort(recList,new MyOfferSorter());

    // now just return what was asked for via "numberRequested" variable
    List<ITreatment> result = new ArrayList<ITreatment>();

    for(int x=0;x<(Integer)clientArgs.getValue(IClientArgs.NUMBER_OF_OFFERS_REQUESTED) && x<recList.size();x++)
    {
        result.add(recList.get(x));
    }
    return result;
}

/* (non-Javadoc)
 * @see com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearning#shutdown
 * (com.unicacorp.interact.treatment.optimization.v2.ILearningConfig, boolean)
 */
public void shutdown(ILearningConfig config, boolean debug) throws LearningException
{
    // If any remote connections exist, this would be a good place to gracefully
    // disconnect from them as this method is called at the shutdown of the Interact runtime
    // webapp. For this example, there is nothing really to do
    // except print out a statement for debugging.
    System.out.println("Calling shutdown for SampleLearning");
}

```

```

}
// Sort by:
// 1. offers with zero contacts - for ties, order is based on original input
// 2. descending accept probability rate - for ties, order is based on original input

public class MyOfferSorter implements Comparator<ITreatment>
{
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /* (non-Javadoc)
     * @see java.lang.Comparable#compareTo(java.lang.Object)
     */
    public int compare(ITreatment treatment1, ITreatment treatment2)
    {

        // get contact count for both treatments
        Integer contactCount1 = _offerToContactCount.get(treatment1.getOffer().getOfferId());
        Integer contactCount2 = _offerToContactCount.get(treatment2.getOffer().getOfferId());

        // if treatment hasn't been contacted, then that wins
        if(contactCount1 == null || contactCount1 == 0)
            return -1;

        if(contactCount2 == null || contactCount2 == 0)
            return 1;

        // get accept counts
        Integer acceptCount1 = _offerToAcceptCount.get(treatment1.getOffer().getOfferId());
        Integer acceptCount2 = _offerToAcceptCount.get(treatment2.getOffer().getOfferId());

        float acceptProbability1 = (float) acceptCount1 / (float) contactCount1;
        float acceptProbability2 = (float) acceptCount2 / (float) contactCount2;

        // descending order
        return (int) (acceptProbability2 - acceptProbability1);

    }
}
}

```

Chapitre 12. IBM Interact WSDL

L'installation d'Interact inclut deux fichiers XML WSDL (Web Services Description Language) qui décrivent les services Web disponibles et indiquent comment y accéder. Vous pouvez afficher ces fichiers dans votre répertoire de base d'Interact. Un exemple est illustré ici.

Après l'installation d'Interact, vous pouvez trouver les fichiers WSDL Interact à l'emplacement suivant :

- <Interact_home>/conf/InteractService.wsdl
- <Interact_home>/conf/InteractAdminService.wsdl

A chaque nouvelle édition ou groupe de correctifs, Interact WSDL peut présenter des modifications. Pour plus d'informations, voir les *Notes sur l'édition Interact* ou les fichiers Readme fournis avec l'édition.

Une copie de InteractService.wsdl est présentée ici pour référence. Pour vous assurer que vous utilisez la documentation la plus récente, voir les fichiers WSDL installés avec Interact.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:ns0="http://soap.api.interact.unicacorp.com" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" bloop="http://api.interact.unicacorp.com/xsd"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" targetNamespace="http://soap.api.interact.unicacorp.com">
  <wsdl:types>
    <xs:schema xmlns:ns="http://soap.api.interact.unicacorp.com" attributeFormDefault="qualified"
      elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://soap.api.interact.unicacorp.com">
      <xs:element name="executeBatch">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" name="sessionId" nillable="false" type="xs:string"/>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="commands" nillable="false" type="ns1:CommandImpl"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="executeBatchResponse">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:BatchResponse"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="endSession">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" name="sessionId" nillable="false" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="endSessionResponse">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="getOffers">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" name="sessionId" nillable="false" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="1" name="iPoint" nillable="false" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="1" name="numberRequested" type="xs:int"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:schema>
  </wsdl:types>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="getOffersResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="getProfile">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="sessionID" nillable="false" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="getProfileResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="getVersionResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="postEvent">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="sessionID" nillable="false" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="eventName" nillable="false" type="xs:string"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="eventParameters"
        nillable="true" type="ns1:NameValuePairImpl"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="postEventResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="setAudience">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="sessionID" nillable="false" type="xs:string"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="audienceID" nillable="false" type="ns1:NameValuePairImpl"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="audienceLevel" nillable="false" type="xs:string"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="parameters" nillable="true" type="ns1:NameValuePairImpl"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="setAudienceResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="setDebug">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="sessionID" nillable="false" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="debug" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="setDebugResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="startSession">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" name="sessionId" nillable="false" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="1" name="relyOnExistingSession" type="xs:boolean"/>
    <xs:element minOccurs="1" name="debug" type="xs:boolean"/>
    <xs:element minOccurs="1" name="interactiveChannel" nillable="false" type="xs:string"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="audienceID" nillable="false" type="ns1:NameValuePairImpl"/>
    <xs:element minOccurs="1" name="audienceLevel" nillable="false" type="xs:string"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="parameters" nillable="true" type="ns1:NameValuePairImpl"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="startSessionResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="return" nillable="false" type="ns1:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
<xs:schema xmlns:ax21="http://api.interact.unicacorp.com/xsd" attributeFormDefault="qualified"
  elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://api.interact.unicacorp.com/xsd">
  <xs:complexType name="Command">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="audienceID" nillable="true" type="ax21:NameValuePair"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="audienceLevel" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="debug" type="xs:boolean"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="event" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="eventParameters" nillable="true" type="ax21:NameValuePair"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="interactionPoint" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="interactiveChannel" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="methodIdentifier" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="numberRequested" type="xs:int"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="relyOnExistingSession" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="NameValuePair">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="name" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueAsDate" nillable="true" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueAsNumeric" nillable="true" type="xs:double"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueAsString" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueDataType" nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CommandImpl">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="audienceID" nillable="true" type="ax21:NameValuePairImpl"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="audienceLevel" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="debug" type="xs:boolean"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="event" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="eventParameters" nillable="true" type="ax21:NameValuePairImpl"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="interactionPoint" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="interactiveChannel" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="methodIdentifier" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="numberRequested" type="xs:int"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="relyOnExistingSession" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="NameValuePairImpl">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" name="name" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueAsDate" nillable="true" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueAsNumeric" nillable="true" type="xs:double"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueAsString" nillable="true" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="1" name="valueDataType" nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BatchResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="batchStatusCode" type="xs:int"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="responses" nillable="false" type="ax21:Response"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Response">
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="advisoryMessages" nillable="true" type="ax21:AdvisoryMessage"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="apiVersion" nillable="false" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="offerList" nillable="true" type="ax21:OfferList"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="profileRecord" nillable="true" type="ax21:NameValuePair"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="sessionId" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="statusCode" type="xs:int"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdvisoryMessage">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="detailMessage" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="message" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="messageCode" type="xs:int"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="statusLevel" type="xs:int"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OfferList">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" name="defaultString" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="recommendedOffers" nillable="true" type="ax21:Offer"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Offer">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="additionalAttributes" nillable="true" type="ax21:NameValuePair"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="description" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="offerCode" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="offerName" nillable="true" type="xs:string"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="score" type="xs:int"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="treatmentCode" nillable="true" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="setAudienceRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:setAudience"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setAudienceResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:setAudienceResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="postEventRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:postEvent"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="postEventResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:postEventResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getOffersRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:getOffers"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getOffersResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:getOffersResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="startSessionRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:startSession"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="startSessionResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:startSessionResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getVersionRequest"/>
<wsdl:message name="getVersionResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:getVersionResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDebugRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:setDebug"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="setDebugResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:setDebugResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="executeBatchRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:executeBatch"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="executeBatchResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:executeBatchResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getProfileRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:getProfile"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getProfileResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:getProfileResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="endSessionRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:endSession"/>

```

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="endSessionResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="ns0:endSessionResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="InteractServicePortType">
  <wsdl:operation name="setAudience">
    <wsdl:input message="ns0:setAudienceRequest" wsaw:Action="urn:setAudience"/>
    <wsdl:output message="ns0:setAudienceResponse" wsaw:Action="urn:setAudienceResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="postEvent">
    <wsdl:input message="ns0:postEventRequest" wsaw:Action="urn:postEvent"/>
    <wsdl:output message="ns0:postEventResponse" wsaw:Action="urn:postEventResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getOffers">
    <wsdl:input message="ns0:getOffersRequest" wsaw:Action="urn:getOffers"/>
    <wsdl:output message="ns0:getOffersResponse" wsaw:Action="urn:getOffersResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="startSession">
    <wsdl:input message="ns0:startSessionRequest" wsaw:Action="urn:startSession"/>
    <wsdl:output message="ns0:startSessionResponse" wsaw:Action="urn:startSessionResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getVersion">
    <wsdl:input message="ns0:getVersionRequest" wsaw:Action="urn:getVersion"/>
    <wsdl:output message="ns0:getVersionResponse" wsaw:Action="urn:getVersionResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="setDebug">
    <wsdl:input message="ns0:setDebugRequest" wsaw:Action="urn:setDebug"/>
    <wsdl:output message="ns0:setDebugResponse" wsaw:Action="urn:setDebugResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="executeBatch">
    <wsdl:input message="ns0:executeBatchRequest" wsaw:Action="urn:executeBatch"/>
    <wsdl:output message="ns0:executeBatchResponse" wsaw:Action="urn:executeBatchResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getProfile">
    <wsdl:input message="ns0:getProfileRequest" wsaw:Action="urn:getProfile"/>
    <wsdl:output message="ns0:getProfileResponse" wsaw:Action="urn:getProfileResponse"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="endSession">
    <wsdl:input message="ns0:endSessionRequest" wsaw:Action="urn:endSession"/>
    <wsdl:output message="ns0:endSessionResponse" wsaw:Action="urn:endSessionResponse"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="InteractServiceSOAP11Binding" type="ns0:InteractServicePortType">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="setAudience">
    <soap:operation soapAction="urn:setAudience" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="postEvent">
    <soap:operation soapAction="urn:postEvent" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getOffers">
    <soap:operation soapAction="urn:getOffers" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="startSession">
    <soap:operation soapAction="urn:startSession" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <soap:operation soapAction="urn:getVersion" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="setDebug">
  <soap:operation soapAction="urn:setDebug" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="executeBatch">
  <soap:operation soapAction="urn:executeBatch" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProfile">
  <soap:operation soapAction="urn:getProfile" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="endSession">
  <soap:operation soapAction="urn:endSession" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="InteractServiceSOAP12Binding" type="ns0:InteractServicePortType">
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
  <wsdl:operation name="setAudience">
    <soap12:operation soapAction="urn:setAudience" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="postEvent">
    <soap12:operation soapAction="urn:postEvent" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getOffers">
    <soap12:operation soapAction="urn:getOffers" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap12:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="startSession">
    <soap12:operation soapAction="urn:startSession" style="document"/>
    <wsdl:input>

```

```

    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <soap12:operation soapAction="urn:getVersion" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="setDebug">
  <soap12:operation soapAction="urn:setDebug" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="executeBatch">
  <soap12:operation soapAction="urn:executeBatch" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProfile">
  <soap12:operation soapAction="urn:getProfile" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="endSession">
  <soap12:operation soapAction="urn:endSession" style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="InteractServiceHttpBinding" type="ns0:InteractServicePortType">
  <http:binding verb="POST"/>
  <wsdl:operation name="setAudience">
    <http:operation location="InteractService/setAudience"/>
    <wsdl:input>
      <mime:content part="setAudience" type="text/xml"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <mime:content part="setAudience" type="text/xml"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="postEvent">
    <http:operation location="InteractService/postEvent"/>
    <wsdl:input>
      <mime:content part="postEvent" type="text/xml"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <mime:content part="postEvent" type="text/xml"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="getOffers">
    <http:operation location="InteractService/getOffers"/>
    <wsdl:input>
      <mime:content part="getOffers" type="text/xml"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <mime:content part="getOffers" type="text/xml"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>

```

```

</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="startSession">
  <http:operation location="InteractService/startSession"/>
  <wsdl:input>
    <mime:content part="startSession" type="text/xml"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <mime:content part="startSession" type="text/xml"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getVersion">
  <http:operation location="InteractService/getVersion"/>
  <wsdl:input>
    <mime:content part="getVersion" type="text/xml"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <mime:content part="getVersion" type="text/xml"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="setDebug">
  <http:operation location="InteractService/setDebug"/>
  <wsdl:input>
    <mime:content part="setDebug" type="text/xml"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <mime:content part="setDebug" type="text/xml"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="executeBatch">
  <http:operation location="InteractService/executeBatch"/>
  <wsdl:input>
    <mime:content part="executeBatch" type="text/xml"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <mime:content part="executeBatch" type="text/xml"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="getProfile">
  <http:operation location="InteractService/getProfile"/>
  <wsdl:input>
    <mime:content part="getProfile" type="text/xml"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <mime:content part="getProfile" type="text/xml"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="endSession">
  <http:operation location="InteractService/endSession"/>
  <wsdl:input>
    <mime:content part="endSession" type="text/xml"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <mime:content part="endSession" type="text/xml"/>
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="InteractService">
  <wsdl:port name="InteractServiceSOAP11port_http" binding="ns0:InteractServiceSOAP11Binding">
    <soap:address location="http://localhost:7001/interact/services/InteractService"/>
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="InteractServiceSOAP12port_http" binding="ns0:InteractServiceSOAP12Binding">
    <soap12:address location="http://localhost:7001/interact/services/InteractService"/>
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="InteractServiceHttpport" binding="ns0:InteractServiceHttpBinding">
    <http:address location="http://localhost:7001/interact/services/InteractService"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

Chapitre 13. Propriétés de configuration de l'environnement d'exécution Interact

Cette section décrit toutes les propriétés de configuration de l'environnement d'exécution d'Interact.

Interact | general

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres généraux de votre environnement d'exécution, notamment le niveau de journalisation par défaut et la propriété des paramètres régionaux.

log4jConfig

Description

Emplacement du fichier qui contient les propriétés log4j. Ce chemin doit se rapporter à la variable d'environnement INTERACT_HOME. INTERACT_HOME est l'emplacement du répertoire d'installation d'Interact.

Valeur par défaut

`./conf/interact_log4j.properties`

asmUserForDefaultLocale

Description

La propriété `asmUserForDefaultLocale` définit l'utilisateur IBM Marketing Software duquel Interact dérive ses propriétés de paramètres régionaux.

Les propriétés des paramètres régionaux définissent la langue d'affichage de la phase de conception et celle des messages de conseils dans lesquels se trouvent les API Interact. Si la propriété des paramètres régionaux ne correspond pas à celles du système d'exploitation de vos machines, Interact continuera de s'exécuter, mais il se peut que la langue d'affichage de la phase de conception et des messages de conseils soit différente.

Valeur par défaut

`asm_admin`

Interact | general | learningTablesDataSource

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de la source de données pour les tables d'auto-apprentissage. Vous devez définir cette source de données si vous utilisez l'auto-apprentissage Interact.

Si vous créez votre propre mise en oeuvre d'apprentissage via l'API d'apprentissage, vous pouvez configurer votre mise en oeuvre d'apprentissage personnalisée pour lire ces valeurs à l'aide de l'interface `ILearningConfig`.

jndiName

Description

Cette propriété `jndiName` sert à identifier la source de données JNDI (Java Naming and Directory Interface) qui est définie sur le serveur

d'applications (Websphere ou WebLogic) pour les tables d'apprentissage auxquelles accèdent les serveurs d'exécution Interact.

Les tables d'apprentissage sont créées par le fichier ddl aci_lrnTAB et comportent les tables suivantes (entre autres) : UACI_AttributeValue et UACI_OfferStats.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

type

Description

Type de la base de données associée à la source de données utilisée par les tables d'apprentissage auxquelles les serveurs d'exécution d'Interact accèdent.

Les tables d'apprentissage sont créées par le fichier ddl aci_lrnTAB et comportent les tables suivantes (entre autres) : UACI_AttributeValue et UACI_OfferStats.

Valeur par défaut

SQLServer

Valeurs valides

SQLServer | DB2 | ORACLE

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `ConnectionRetryPeriod` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact retente automatiquement la demande de connexion à la base de données en cas d'échec pour les tables d'apprentissage. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si la valeur est définie sur 0, Interact essaiera indéfiniment ; si elle est définie sur -1, il n'y aura aucune tentative.

Les tables d'apprentissage sont créées par le fichier ddl aci_lrnTAB et comportent les tables suivantes (entre autres) : UACI_AttributeValue et UACI_OfferStats.

Valeur par défaut

-1

connectionRetryDelay

Description

La propriété `ConnectionRetryDelay` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact attend avant toute tentative de reconnexion à la base de données pour les tables d'apprentissage après une défaillance. Si la valeur est définie sur -1, il n'y aura pas de tentative.

Les tables d'apprentissage sont créées par le fichier ddl aci_lrnTAB et comportent les tables suivantes (entre autres) : UACI_AttributeValue et UACI_OfferStats.

Valeur par défaut

-1

schema

Description

Nom du schéma qui contient les tables associées au module d'auto-apprentissage. Interact insère la valeur de cette propriété devant tous les noms de table. Par exemple, UACI_IntChannel devient schema.UACI_IntChannel.

Il n'est pas nécessaire de définir un schéma. Si vous ne définissez pas de schéma, Interact part du principe que le propriétaire des tables est le même que celui du schéma. Vous devez définir cette valeur pour supprimer toute ambiguïté.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | general | prodUserDataSource

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de la source de données pour les tables de profil de production. Vous devez définir cette source de données. Il s'agit de la source de données référencée par l'environnement d'exécution lorsque des diagrammes temps réel sont exécutés après le déploiement.

jndiName

Description

Cette propriété jndiName sert à identifier la source de données JNDI (Java Naming and Directory Interface) qui est définie sur le serveur d'applications (Websphere ou WebLogic) pour les tables client auxquelles accèdent les serveurs d'exécution d'Interact.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

type

Description

Type de la base de données pour les tables client accessibles via les serveurs d'exécution d'Interact.

Valeur par défaut

SQLServer

Valeurs valides

SQLServer | DB2 | ORACLE

aliasPrefix

Description

La propriété AliasPrefix spécifie la manière dont Interact génère le nom d'alias qu'Interact crée automatiquement en cas d'utilisation d'une table des dimensions et d'écriture dans une nouvelle table accessible par les serveurs d'exécution d'Interact.

Notez que chaque base de données dispose d'une longueur d'identifiant maximale. Vérifiez la documentation associée à la base de données utilisée et assurez-vous que la valeur définie ne dépasse pas la longueur d'identifiant maximale de votre base.

Valeur par défaut

A

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `connectionRetryPeriod` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact retente automatiquement la demande de connexion à la base de données en cas d'échec pour les tables client d'exécution. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si la valeur est définie sur 0, Interact essaiera indéfiniment ; si elle est définie sur -1, il n'y aura aucune tentative.

Valeur par défaut

-1

connectionRetryDelay

Description

La propriété `connectionRetryDelay` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact attend avant toute tentative de reconnexion à la base de données pour les tables client de l'environnement d'exécution d'Interact après une défaillance. Si la valeur est définie sur -1, il n'y aura pas de tentative.

Valeur par défaut

-1

schema

Description

Nom du schéma qui contient vos tables de données de profil. Interact insère la valeur de cette propriété devant tous les noms de table. Par exemple, `UACI_IntChannel` devient `schema.UACI_IntChannel`.

Il n'est pas nécessaire de définir un schéma. Si vous ne définissez pas de schéma, Interact part du principe que le propriétaire des tables est le même que celui du schéma. Vous devez définir cette valeur pour supprimer toute ambiguïté.

Si vous utilisez une base de données DB2, le nom du schéma doit être en majuscules.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | general | systemTablesDataSource

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de la source de données pour les tables système de l'environnement d'exécution. Vous devez définir cette source de données.

jndiName

Description

Cette propriété `jndiName` sert à identifier la source de données JNDI (Java Naming and Directory Interface) qui est définie sur le serveur d'applications (Websphere ou WebLogic) pour les tables de l'environnement d'exécution.

La base de données de l'environnement d'exécution est renseignée avec les scripts `dll aci_runtime` et `aci_populate_runtime`. Elle contient également les tables suivantes (entre autres) : `UACI_CHOfferAttrib` et `UACI_DefaultedStat`.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

type

Description

Type de la base de données pour les tables système de l'environnement d'exécution.

La base de données de l'environnement d'exécution est renseignée avec les scripts `dll aci_runtime` et `aci_populate_runtime`. Elle contient également les tables suivantes (entre autres) : `UACI_CHOfferAttrib` et `UACI_DefaultedStat`.

Valeur par défaut

SQLServer

Valeurs valides

SQLServer | DB2 | ORACLE

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `ConnectionRetryPeriod` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact retente automatiquement la demande de connexion à la base de données en cas d'échec pour les tables système d'exécution. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si la valeur est définie sur 0, Interact essaiera indéfiniment ; si elle est définie sur -1, il n'y aura aucune tentative.

La base de données de l'environnement d'exécution est renseignée avec les scripts `dll aci_runtime` et `aci_populate_runtime`. Elle contient également les tables suivantes (entre autres) : `UACI_CHOfferAttrib` et `UACI_DefaultedStat`.

Valeur par défaut

-1

connectionRetryDelay

Description

La propriété `ConnectionRetryDelay` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact attend avant toute tentative de reconnexion à la base de données pour les tables système de l'environnement d'exécution d'Interact après une défaillance. Si la valeur est définie sur -1, il n'y aura pas de tentative.

La base de données de l'environnement d'exécution est renseignée avec les scripts `dll aci_runtime` et `aci_populate_runtime`. Elle contient également les tables suivantes (entre autres) : `UACI_CHOfferAttrib` et `UACI_DefaultedStat`.

Valeur par défaut

-1

schema

Description

Nom du schéma qui contient les tables destinées à l'environnement d'exécution. Interact insère la valeur de cette propriété devant tous les noms de table. Par exemple, `UACI_IntChannel` devient `schema.UACI_IntChannel`.

Il n'est pas nécessaire de définir un schéma. Si vous ne définissez pas de schéma, Interact part du principe que le propriétaire des tables est le même que celui du schéma. Vous devez définir cette valeur pour supprimer toute ambiguïté.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | general | systemTablesDataSource | loaderProperties

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de l'utilitaire de chargement de base de données pour les tables système de l'environnement d'exécution. Vous devez définir ces propriétés uniquement si vous utilisez un utilitaire de chargement.

databaseName

Description

Nom de la base de données à laquelle l'utilitaire se connecte.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

LoaderCommandForAppend

Description

Le paramètre `LoaderCommandForAppend` spécifie la commande émise pour appeler votre utilitaire de chargement de base de données afin d'ajouter des enregistrements aux tables de intermédiaires de l'historique des contacts et des réponses dans Interact. Vous devez définir ce paramètre pour que l'utilitaire de chargement puisse prendre en charge les données d'historique des réponses et des contacts.

Ce paramètre est spécifié par le nom de chemin d'accès complet de l'exécutable d'un utilitaire de chargement ou de celui du script de lancement d'un tel utilitaire. L'utilisation d'un script vous permet d'effectuer d'autres opérations de configuration avant d'appeler l'utilitaire de chargement.

La plupart des utilitaires de chargement nécessitent plusieurs arguments afin d'être lancés. Ils peuvent notamment inclure la spécification des fichiers de données et de contrôle (qui forment la base du chargement) ainsi que la base de données et la table de destination du chargement. Les jetons sont remplacés par les éléments spécifiés lorsque la commande est exécutée.

Consultez la documentation associée à l'utilitaire de chargement de votre base de données pour voir la syntaxe à utiliser lorsqu'il est appelé.

Par défaut, ce paramètre n'est pas défini.

Les marques disponibles pour LoaderCommandForAppend sont décrites dans le tableau suivant :

Jeton	Description
<CONTROLFILE>	Cette marque est remplacée par le chemin et le nom de fichier complets du fichier de contrôle temporaire généré par Interact conformément au modèle spécifié dans le paramètre LoaderControlFileTemplate.
<DATABASE>	Ce jeton est remplacé par le nom de la source de données dans laquelle Interact charge des données. Le nom de la source de données est le même que celui appliqué à la catégorie de cette source de données.
<DATAFILE>	Ce jeton est remplacé par le chemin d'accès complet et le nom de fichier vers le fichier de données temporaires créé par Interact pendant le processus de chargement. Ce fichier se trouve dans UNICA_ACTMPDIR, le répertoire temporaire d'Interact.
<DBCOLUMNNUMBER>	Ce jeton est remplacé par l'ordinal de colonne de la base de données.
<FIELDLENGTH>	Ce jeton est remplacé par la longueur de la zone en cours de chargement dans la base de données.
<FIELDNAME>	Ce jeton est remplacé par le nom de la zone en cours de chargement dans la base de données.
<FIELDNUMBER>	Ce jeton est remplacé par le numéro de la zone en cours de chargement dans la base de données.

Jeton	Description
<FIELDTYPE>	Ce jeton est remplacé par le littéral "CHAR()". La longueur de cette zone est spécifiée entre les parenthèses (). Si votre base de données ne comprend pas le type de la zone, CHAR, vous pouvez spécifier manuellement le texte approprié pour le type et utiliser le jeton <FIELDLENGTH>. Par exemple, pour SQLSVR et SQL2000, vous devriez utiliser "SQLCHAR(<FIELDLENGTH>)".
<NATIVETYPE>	Ce jeton est remplacé par le type de base de données dans laquelle cette zone a été chargée.
<NUMFIELDS>	Ce jeton est remplacé par le nombre de zones contenues dans la table.
<PASSWORD>	Ce jeton est remplacé par le mot de passe de la base de données utilisé lors de la connexion de diagramme actuel à la source de données.
<TABLENAME>	Ce jeton est remplacé par le nom de la table de la base de données dans laquelle Interact charge des données.
<USER>	Ce jeton est remplacé par le nom d'utilisateur de la base de données lors de la connexion du diagramme actuel à la source de données.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

LoaderControlFileTemplateForAppend

Description

La propriété `LoaderControlFileTemplateForAppend` indique le chemin d'accès complet et le nom du modèle de fichier de contrôle préalablement configuré dans Interact. Si ce paramètre est configuré, Interact construit dynamiquement un fichier contrôle temporaire basé sur le modèle qui est spécifié ici. Le chemin et le nom de ce fichier de contrôle temporaire sont associés au jeton `<CONTROLFILE>`, lui-même associé à la propriété `LoaderCommandForAppend`.

Avant d'utiliser Interact en mode utilitaire de chargement de base de données, vous devez configurer le modèle de fichier contrôle qui est spécifié par ce paramètre. Le modèle de fichier contrôle prend en charge les jetons suivants, qui sont dynamiquement remplacés à la création du fichier contrôle temporaire par Interact.

Pour vérifier la syntaxe requise pour le fichier de contrôle, veuillez consulter la documentation relative à l'utilitaire de chargement de votre

base de données. Les jetons associés à votre modèle de fichier de contrôle sont les mêmes que ceux associés à la propriété `LoaderControlFileTemplate`.

Par défaut, ce paramètre n'est pas défini.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

LoaderDelimiterForAppend

Description

La propriété `LoaderDelimiterForAppend` indique si le fichier de données temporaire d'Interact est un fichier à plat délimité ou de longueur fixe, ainsi que, s'il est délimité, le ou les caractères délimiteurs utilisés.

Si la valeur n'est pas définie, Interact crée le fichier de données temporaire sous la forme d'un fichier à plat à largeur fixe.

Si vous spécifiez une valeur, celle-ci est utilisée lorsque l'utilitaire de chargement est appelé pour remplir une table potentiellement renseignée. Interact crée le fichier de données temporaire sous la forme d'un fichier à plat délimité et utilise la valeur de cette propriété en tant que délimiteur.

Par défaut, cette propriété n'est pas définie.

Valeur par défaut

Valeurs valides

Tout caractère (entouré de guillemets si vous le souhaitez).

LoaderDelimiterAtEndForAppend

Description

Pour certains utilitaires de chargement externes, le fichier de données doit être délimité et un délimiteur doit être présent à chaque fin de ligne. Pour satisfaire cette condition, définissez la valeur `LoaderDelimiterAtEndForAppend` sur `TRUE`. Ainsi, lorsque l'utilitaire de chargement est appelé pour remplir une table potentiellement renseignée, Interact applique des délimiteurs à la fin de chaque ligne.

Valeur par défaut

`FALSE`

Valeurs valides

`TRUE` | `FALSE`

LoaderUseLocaleDP

Description

La propriété `LoaderUseLocaleDP` indique, lorsqu'Interact écrit des valeurs numériques sur des fichiers qui doivent être chargés par un utilitaire de chargement, si le symbole spécifique à chaque région est utilisé en tant que séparateur décimal.

Définissez cette valeur sur `FALSE` pour indiquer que le point (.) est utilisé en tant que séparateur décimal.

Définissez-la sur TRUE pour indiquer que le symbole propre à votre région est utilisé.

Valeur par défaut

FALSE

Valeurs valides

TRUE | FALSE

Interact | general | testRunDataSource

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de source de données pour les tables de l'environnement de conception Interact. Vous devez définir cette source de données pour au moins l'un de vos environnements d'exécution. Ces tables sont utilisées lorsque vous exécutez un diagramme temps réel en mode test.

jndiName

Description

Cette propriété `jndiName` sert à identifier la source de données JNDI (Java Naming and Directory Interface) qui est définie sur le serveur d'applications (Websphere ou WebLogic) pour les tables client auxquelles accède l'environnement de conception lors de l'exécution de tests de diagrammes temps réel.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

type

Description

Type de la base de données associée aux tables client accessibles à l'environnement de conception lors de l'exécution de diagrammes temps réel en mode test.

Valeur par défaut

SQLServer

Valeurs valides

SQLServer | DB2 | ORACLE

aliasPrefix

Description

La propriété `AliasPrefix` spécifie la manière dont Interact génère le nom d'alias qu'Interact crée automatiquement lors de l'utilisation d'une table des dimensions et de l'écriture dans une nouvelle table pour les tables client accessibles à l'environnement de conception lors de l'exécution de diagrammes temps réel en mode test.

Notez que chaque base de données dispose d'une longueur d'identifiant maximale. Vérifiez la documentation associée à la base de données utilisée et assurez-vous que la valeur définie ne dépasse pas la longueur d'identifiant maximale de votre base.

Valeur par défaut

A

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `connectionRetryPeriod` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact retente automatiquement la demande de connexion à la base de données en cas d'échec pour les tables d'exécution en mode test. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si la valeur est définie sur 0, Interact essaiera indéfiniment ; si elle est définie sur -1, il n'y aura aucune tentative.

Valeur par défaut

-1

connectionRetryDelay

Description

La propriété `connectionRetryDelay` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact attend avant toute tentative de reconnexion à la base de données pour les tables d'exécution en mode test après une défaillance. Si la valeur est définie sur -1, il n'y aura pas de tentative.

Valeur par défaut

-1

schema

Description

Nom du schéma qui contient les tables destinées à l'exécution de diagrammes temps réel en mode test. Interact insère la valeur de cette propriété devant tous les noms de table. Par exemple, `UACI_IntChannel` devient `schema.UACI_IntChannel`.

Il n'est pas nécessaire de définir un schéma. Si vous ne définissez pas de schéma, Interact part du principe que le propriétaire des tables est le même que celui du schéma. Vous devez définir cette valeur pour supprimer toute ambiguïté.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | general | contactAndResponseHistoryDataSource

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de connexion pour la source de données de l'historique des réponses et des contacts nécessaires au suivi de réponse intersession d'Interact. Ces paramètres ne concernent pas le module d'historique des réponses et des contacts.

jndiName

Description

Cette propriété `jndiName` sert à identifier la source de données Java Naming and Directory Interface (JNDI) qui est définie sur le serveur d'applications (WebSphere ou WebLogic) comme source de données de contacts et d'historique des réponses pour le suivi de réponse intersession d'Interact.

Valeur par défaut

type

Description

Type de la base de données associé à la source utilisée par la source de données de contacts et d'historique des réponses pour le suivi de réponse intersession d'Interact.

Valeur par défaut

SQLServer

Valeurs valides

SQLServer | DB2 | ORACLE

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `ConnectionRetryPeriod` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact retente automatiquement la demande de connexion à la base de données en cas d'échec pour le suivi de réponse intersession Interact. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si la valeur est définie sur 0, Interact essaiera indéfiniment ; si elle est définie sur -1, il n'y aura aucune tentative.

Valeur par défaut

-1

connectionRetryDelay

Description

La propriété `ConnectionRetryDelay` spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle Interact attend avant toute tentative de reconnexion à la base de données pour le suivi de réponse intersession Interact après une défaillance. Si la valeur est définie sur -1, il n'y aura pas de tentative.

Valeur par défaut

-1

schema

Description

Nom du schéma qui contient les tables destinées au suivi de réponse intersession d'Interact. Interact insère la valeur de cette propriété devant tous les noms de table. Par exemple, `UACI_IntChannel` devient `schema.UACI_IntChannel`.

Il n'est pas nécessaire de définir un schéma. Si vous ne définissez pas de schéma, Interact part du principe que le propriétaire des tables est le même que celui du schéma. Vous devez définir cette valeur pour supprimer toute ambiguïté.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | general | idsByType

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres des numéros d'ID utilisés par le module d'historique des réponses et des contacts.

initialValue

Description

Valeur d'ID initiale utilisée lors de la génération d'ID à l'aide de la table UACI_IDsByType.

Valeur par défaut

1

Valeurs valides

N'importe quelle valeur supérieure à 0.

retries

Description

Nombre de tentatives avant qu'une exception soit générée lors de la génération d'ID à l'aide de la table UACI_IDsByType.

Valeur par défaut

20

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à 0.

Interact | flowchart

Cette section définit les paramètres de configuration des diagrammes temps réel.

defaultDateFormat

Description

Format de date par défaut utilisé par Interact pour convertir la date en chaîne et inversement.

Valeur par défaut

jj/mm/aa

idleFlowchartThreadTimeoutInMinutes

Description

Nombre de minutes pendant lesquelles Interact autorise le thread dédié à un processus de diagramme temps réel à être inactif avant de libérer le thread.

Valeur par défaut

5

idleProcessBoxThreadTimeoutInMinutes

Description

Nombre de minutes pendant lesquelles Interact autorise le thread dédié à un diagramme temps réel à être inactif avant de le libérer.

Valeur par défaut

5

maxSizeOfFlowchartEngineInboundQueue

Description

Nombre maximum de requêtes de diagramme qu'Interact maintient dans la file d'attente. Si ce nombre de requêtes est atteint, Interact n'acceptera plus de requêtes.

Valeur par défaut

1000

maxNumberOfFlowchartThreads

Description

Nombre maximum de threads dédiés aux requêtes de diagrammes temps réel.

Valeur par défaut

25

maxNumberOfProcessBoxThreads

Description

Nombre maximum d'unités d'exécution dédiées aux processus de diagrammes temps réel.

Valeur par défaut

50

maxNumberOfProcessBoxThreadsPerFlowchart

Description

Nombre maximum de threads dédiés aux processus de diagrammes temps réel pour chaque instance de diagramme.

Valeur par défaut

3

minNumberOfFlowchartThreads

Description

Nombre minimum de threads dédiés aux requêtes de diagrammes temps réel.

Valeur par défaut

10

minNumberOfProcessBoxThreads

Description

Nombre minimum d'unités d'exécution dédiées aux processus de diagrammes temps réel.

Valeur par défaut

20

sessionVarPrefix

Description

Préfixe des variables de session.

Valeur par défaut

SessionVar

Interact | flowchart | ExternalCallouts | [ExternalCalloutName]

Cette section définit les paramètres de classe pour les appels externes personnalisés écrits à l'aide de l'API des appels externes.

class

Description

Le nom de la classe Java représentée par cet appel externe.

Il s'agit de la classe Java accessible par la macro IBM EXTERNALCALLOUT.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

classpath

Description

Le classpath de la classe Java représentée par cet appel externe. Le classpath doit correspondre aux fichiers jar sur le serveur d'environnement d'exécution. Si vous utilisez un groupe de serveurs et que tous les serveurs d'exécution utilisent Marketing Platform, une copie du fichier jar doit être présente au même emplacement de chaque serveur. Il doit se composer des adresses absolues des fichiers jar, séparées par le délimiteur de chemins du système d'exploitation du serveur d'exécution, par exemple, un point-virgule (;) sur Windows et deux-points (:) sur UNIX. Les répertoires qui comportent des fichiers de classe ne sont pas acceptés. Par exemple, pour un système Unix : /path1/file1.jar:/path2/file2.jar.

Ce classpath doit comporter moins de 1 024 caractères. Vous pouvez utiliser le fichier manifeste dans un fichier .jar pour spécifier d'autres fichiers .jar. Ainsi, un seul fichier .jar est visible dans votre chemin d'accès à la classe

Il s'agit de la classe Java accessible par la macro IBM EXTERNALCALLOUT.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | flowchart | ExternalCallouts | [ExternalCalloutName] | Parameter Data | [parameterName]

Cette section définit le réglage des paramètres d'un appel personnalisé écrit à l'aide de l'API des appels externes.

valeur

Description

Valeur d'un paramètre requis par la classe de l'appel.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Exemple

Si le nom d'hôte d'un serveur externe est requis par l'appel, créez une catégorie de paramètre nommée `host` et définissez la propriété `value` en tant que nom du serveur.

Interact | monitoring

Ces propriétés de configuration vous permettent de définir les paramètres de suivi JMX. Vous ne devez configurer ces propriétés que si vous utilisez la surveillance JMX. Des propriétés de suivi JMX séparées sont à définir pour le module d'historique des contacts et des réponses. Elles sont disponibles dans les propriétés de configuration pour l'environnement de conception d'Interact.

protocole

Description

Définissez le protocole du service de messagerie d'Interact.

Si vous choisissez JMXMP, vous devez inclure les fichiers JAR suivants dans votre classpath (dans l'ordre) :

```
Interact/lib/InteractJMX.jar;Interact/lib/jmxremote_optional.jar
```

Valeur par défaut

JMXMP

Valeurs valides

JMXMP | RMI

port

Description

Numéro de port du service de messagerie.

Valeur par défaut

9998

enableSecurity

Description

Booléen qui active ou désactive la sécurité du service de messagerie JMXMP pour le serveur d'exécution Interact. Si cette propriété a la valeur `true`, vous devrez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au service JMX d'exécution Interact. Ces données d'identification sont authentifiées par Marketing Platform pour le serveur d'exécution. Il n'est pas possible de se connecter sans mot de passe à la Jconsole.

Si le protocole utilisé est RMI, cette propriété n'a aucun effet. Cette propriété est sans effet sur JMX pour Campaign (la phase de conception d'Interact).

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

Interact | monitoring | activitySubscribers

Cet ensemble de propriétés de configuration active le noeud racine pour les paramètres relatifs aux abonnés distants pouvant recevoir une mise à jour régulière sur les données de performance de base dans l'environnement d'exécution Interact.

heartbeatPeriodInSecs**Description**

Intervalle, en secondes, pendant lequel chaque instance d'exécution envoie une mise à jour aux abonnés.

Valeur par défaut

60

Interact | monitoring | activitySubscribers | (cible)

(cible)

Description

Noeud racine des paramètres d'un abonné.

URL**Description**

URL de cet abonné. Ce noeud final doit pouvoir accepter des messages JSON transportés via HTTP.

continuousErrorsForAbort**Description**

Nombre de mises à jour ayant échoué en continu avant que l'instance d'exécution arrête d'envoyer d'autres mises à jour à cet abonné.

Valeur par défaut

5

timeoutInMillis**Description**

Délai, en millisecondes, pendant lequel le processus d'envoi attend lors de l'envoi de mises à jour à cet abonné.

Valeur par défaut

1000

Valeurs valides

Activé

Description

Indique si cet abonné est activé ou désactivé.

Valeur par défaut

True

Valeurs valides

True ou False

type

Description

Type de ce magasin de données. Lorsque cette option est sélectionnée, le paramètre **className** doit être ajouté à la valeur correspondant au nom qualifié complet de cette classe d'implémentation. **classPath** doit être ajouté à l'identificateur URI du fichier JAR s'il ne se trouve pas dans le chemin d'accès aux classes de l'environnement d'exécution Interact.

Valeur par défaut

InteractLog

Valeurs valides

InteractLog, RelationalDB et Custom

jmxInclusionCycles

Description

Intervalle dans le multiplicateur de **heartbeatPeriodInSecs** auquel des statistiques JMX détaillées sont envoyées à cet abonné.

Valeur par défaut

5

Valeurs valides

Interact | profile

Ces propriétés de configuration contrôlent plusieurs fonctionnalités de service d'offres en option, notamment la suppression des offres et le remplacement de score.

enableScoreOverrideLookup

Description

Si la propriété est définie sur True, Interact charge les données de remplacement de score à partir de `scoreOverrideTable` lors de la création d'une session. Si la propriété est définie sur False, Interact ne charge pas les données de remplacement du score marketing lors de la création d'une session.

Si la valeur est true, vous devez également configurer la propriété `Interact | profile | Audience Levels | (Audience Level) | scoreOverrideTable`. Vous devez définir la propriété `scoreOverrideTable` uniquement pour les niveaux d'audiences dont vous avez besoin. Si la

propriété `scoreOverrideTable` est en blanc pour un niveau d'audience, la table de remplacement de score correspondante est désactivée.

Valeur par défaut

False

Valeurs valides

True | False

enableOfferSuppressionLookup

Description

Si la propriété est définie sur `True`, Interact charge les données de suppression des offres à partir de la propriété `offerSuppressionTable` lors de la création d'une session. Si la propriété est définie sur `False`, Interact ne charge pas les données de suppression des offres lors de la création d'une session.

Si la valeur est `true`, vous devez également configurer la propriété `Interact | profile | Audience Levels | (Audience Level) | offerSuppressionTable`. Vous devez définir la propriété `enableOfferSuppressionLookup` uniquement pour les niveaux d'audience dont vous avez besoin.

Valeur par défaut

False

Valeurs valides

True | False

enableProfileLookup

Description

En cas de nouvelle installation d'Interact, cette propriété n'est pas autorisée. En cas de mise à jour de l'installation d'Interact, cette propriété est valide jusqu'à ce que le premier déploiement soit effectué.

Le comportement de chargement d'une table utilisée dans un diagramme temps réel mais non mappée dans le canal interactif. Si la propriété est définie sur `True`, Interact charge les données de profil à partir de `profileTable` lors de la création d'une session.

Si la valeur est `true`, vous devez également configurer la propriété `Interact | profile | Audience Levels | (Audience Level) | profileTable`.

Le paramètre **Charger ces données dans la mémoire au début d'une session de visite** de l'assistant de mappage des tables de canal interactif remplace cette propriété de configuration.

Valeur par défaut

False

Valeurs valides

True | False

defaultOfferUpdatePollPeriod

Description

Durée, en secondes, pendant laquelle le système attend avant de mettre à jour les offres par défaut dans la mémoire cache à partir de la table des offres par défaut. Si la valeur est définie sur -1, le système ne procède pas à la mise à jour des offres par défaut dans la mémoire cache après chargement de la liste initiale dans la mémoire cache lors du démarrage du serveur d'exécution.

Valeur par défaut

-1

Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName]

Ces propriétés de configuration vous permettent de définir les noms de table requis pour des fonctionnalités Interact supplémentaires. Vous ne devez définir le nom de la table que lorsque vous utilisez la fonctionnalité correspondante.

Nouveau nom de la catégorie

Description

Nom de votre niveau d'audience.

scoreOverrideTable

Description

Nom de la table qui contient les informations de remplacement de score associées à ce niveau d'audience. Cette propriété s'applique si vous avez défini la propriété `enableScoreOverrideLookup` sur `true`. Vous devez définir cette propriété pour les niveaux d'audience pour lesquels vous souhaitez qu'une table de remplacement de score soit activée. Si vous ne disposez pas de table de remplacement de score pour ce niveau d'audience, vous pouvez laisser cette propriété non définie, même si `enableScoreOverrideLookup` est défini sur `true`.

Interact recherche cette table dans les tables client accessibles aux serveurs d'exécution Interact, définis par les propriétés `prodUserDataSource`.

Si vous avez défini la propriété `schema` pour cette source de données, Interact ajoutera ce nom de table au schéma, par exemple, `schema.UACI_ScoreOverride`. Si vous saisissez un nom qualifié complet, tel que `mySchema.UACI_ScoreOverride`, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Valeur par défaut

UACI_ScoreOverride

offerSuppressionTable

Description

Nom de la table qui contient les informations de suppression d'offres associées à ce niveau d'audience. Vous devez définir cette propriété pour les niveaux d'audience pour lesquels vous souhaitez qu'une table de suppression d'offres soit activée. Si vous ne disposez pas de table de suppression d'offres pour ce niveau d'audience, vous pouvez laisser cette propriété non définie. Si `enableOfferSuppressionLookup` est défini sur `true`, la valeur de cette propriété doit correspondre à une table valide.

Interact recherche cette table dans les tables client accessibles aux serveurs d'exécution, définis par la propriété `prodUserDataSource`.

Valeur par défaut

`UACI_BlackList`

contactHistoryTable

Description

Nom de la table de transfert qui contient les données d'historique des contacts associées à ce niveau d'audience.

Cette table est enregistrée dans les tables de l'environnement d'exécution (`systemTablesDataSource`).

Si vous avez défini la propriété `schema` pour cette source de données, Interact ajoute ce nom de table au schéma, par exemple, `schema.UACI_CHStaging`. Si vous saisissez un nom qualifié complet, tel que `mySchema.UACI_CHStaging`, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Si la consignation de l'historique des contacts est désactivée, il n'est pas nécessaire de définir cette propriété.

Valeur par défaut

`UACI_CHStaging`

chOfferAttribTable

Description

Nom de la table qui contient les attributs d'offres de l'historique des contacts associés à ce niveau d'audience.

Cette table est enregistrée dans les tables de l'environnement d'exécution (`systemTablesDataSource`).

Si vous avez défini la propriété `schema` pour cette source de données, Interact ajoute ce nom de table au schéma, par exemple, `schema.UACI_CHOfferAttrib`. Si vous saisissez un nom qualifié complet, tel que `mySchema.UACI_CHOfferAttrib`, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Si la consignation de l'historique des contacts est désactivée, il n'est pas nécessaire de définir cette propriété.

Valeur par défaut

`UACI_CHOfferAttrib`

responseHistoryTable

Description

Nom de la table intermédiaire qui contient la table de transfert de l'historique des réponses associée à ce niveau d'audience.

Cette table est enregistrée dans les tables de l'environnement d'exécution (`systemTablesDataSource`).

Si vous avez défini la propriété `schema` pour cette source de données, Interact ajoute ce nom de table au schéma, par exemple, `schema.UACI_RHStaging`. Si vous saisissez un nom complet, tel que `mySchema.UACI_RHStaging`, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Si la consignation de l'historique des réponses est désactivée, il n'est pas nécessaire de définir cette propriété.

Valeur par défaut

UACI_RHStaging

crossSessionResponseTable

Description

Nom de la table associée à ce niveau d'audience requis pour le suivi de réponse intersession dans les tables d'historique des contacts et des réponses accessibles à la fonctionnalité de suivi de réponse.

Si vous avez défini la propriété schema pour cette source de données, Interact ajoute ce nom de table au schéma, par exemple, schema.UACI_XSessResponse. Si vous saisissez un nom complet, tel que mySchema.UACI_XSessResponse, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Si la consignation des réponses de session croisée est désactivée, il n'est pas nécessaire de définir cette propriété.

Valeur par défaut

UACI_XSessResponse

userEventLoggingTable

Description

Ce paramètre désigne la table de base de données qui est utilisée pour consigner les activités liées aux événements définis par l'utilisateur. Les événements définis par l'utilisateur apparaissent dans l'onglet Evénements des pages de synthèse Canal interactif, dans l'interface d'Interact. La table de base de données que vous spécifiez ici contient des informations telles que l'ID de l'événement, son nom, sa fréquence pour ce niveau d'audience depuis le dernier vidage de la mémoire cache des activités d'événement, etc.

Si vous avez défini la propriété schema pour cette source de données, Interact ajoute ce nom de table au schéma, par exemple, schema.UACI_UserEventActivity. Si vous saisissez un nom qualifié complet, tel que mySchema.UACI_UserEventActivity, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Valeur par défaut

UACI_UserEventActivity

patternStateTable

Description

Ce paramètre désigne la table de base de données qui est utilisée pour consigner les états des modèles d'événement, par exemple si la condition du modèle a été satisfaite ou non, si le modèle est arrivé à expiration, a été désactivé, etc.

Si vous avez défini la propriété schema pour cette source de données, Interact ajoute ce nom de table au schéma, par exemple, schema.UACI_EventPatternState. Si vous saisissez un nom qualifié complet, tel que mySchema.UACI_EventPatternState, Interact n'ajoute pas le nom du schéma.

Un paramètre `patternStateTable` est requis pour chaque niveau d'audience, même si vous n'utilisez pas de modèles d'événement. Le paramètre `patternStateTable` est basé sur le DDL des valeurs `UACI_EventPatternState` incluses. L'exemple qui suit illustre un ID audience avec deux composants : `ComponentNum` et `ComponentStr`.

```
CREATE TABLE UACI_EventPatternState_Composite
(
    UpdateTime bigint NOT NULL,
    State varbinary(4000),
    ComponentNum bigint NOT NULL,
    ComponentStr nvarchar(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CustomerPatternState_Composite PRIMARY KEY
    (ComponentNum,ComponentStr,UpdateTime)
)
```

Valeur par défaut

`UACI_EventPatternState`

Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName] | Offers by Raw SQL

Ces propriétés de configuration vous permettent de définir les noms de table requis pour des fonctionnalités Interact supplémentaires. Vous ne devez définir le nom de la table que lorsque vous utilisez la fonctionnalité correspondante.

enableOffersByRawSQL

Description

Si est défini sur `True`, Interact active la fonctionnalité `offersBySQL` pour ce niveau d'audience. Cela vous permet de configurer le code SQL à exécuter pour créer l'ensemble d'offres candidates souhaité lors de l'exécution. Si elle a la valeur `False`, Interact n'utilise pas la fonctionnalité `offersBySQL`.

Si vous associez cette propriété à la valeur `true`, vous pouvez aussi configurer la propriété `Interact | profile | Audience Levels | (Audience Level) | Offers by Raw SQL | SQL Template` afin de définir un ou plusieurs modèles SQL.

Valeur par défaut

`False`

Valeurs valides

`True | False`

cacheSize

Description

Taille du cache utilisé pour stocker les résultats des requêtes `OfferBySQL`. Notez que l'utilisation d'un cache peut avoir un impact négatif si les résultats de la requête sont uniques pour la plupart des sessions.

Valeur par défaut

`-1 (off)`

Valeurs valides

`-1 | Valeur`

cacheLifeInMinutes

Description

Si le cache est activé, cette option indique le nombre de minutes d'attente avant que le système n'efface le cache pour éviter qu'il ne devienne périmé.

Valeur par défaut

-1 (off)

Valeurs valides

-1 | Valeur

defaultSQLTemplate

Description

Nom du modèle SQL à utiliser si aucun n'est spécifié via les appels d'API.

Valeur par défaut

Aucune

Valeurs valides

Nom du modèle SQL

name

Catégorie de configuration

Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName] | Offers
by Raw SQL | (SQL Templates)

Description

Nom que vous souhaitez affecter à ce modèle de requête SQL. Entrez un nom descriptif ayant une signification assez claire pour être facilement utilisé avec ce modèle SQL dans les appels d'API. Notez que si vous utilisez ici un nom *identique* à un nom défini dans le processus de la zone Liste de processus, d'Interact pour un traitement offerBySQL, l'instruction SQL de la zone du processus sera utilisée au lieu de l'instruction SQL que vous entrez ici.

Valeur par défaut

Aucun

SQL

Catégorie de configuration

Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName] | Offers
by Raw SQL | (SQL Templates)

Description

Contient la requête SQL devant être appelée par ce modèle. La requête SQL peut contenir des références à des noms de variables faisant partie des données de la session du visiteur (profil). Par exemple, `select * from MyOffers where category = ${preferredCategory}` utilisera la session contenant la variable appelée `preferredCategory`.

Vous devez configurer l'instruction SQL afin qu'elle interroge les tables d'offre spécifiques que vous avez créées lors de la phase de conception en vue d'une utilisation par cette fonctionnalité. Les procédures mémorisées ne sont pas prises en charge ici.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | profile | Audience Levels | [AudienceLevelName] | SQL Template

Ces propriétés de configuration vous permettent de définir un ou plusieurs modèles de requête SQL utilisés par la fonction `offersBySQL` d'Interact.

name

Description

Nom que vous souhaitez affecter à ce modèle de requête SQL. Entrez un nom descriptif ayant une signification assez claire pour être facilement utilisé avec ce modèle SQL dans les appels d'API. Notez que si vous utilisez ici un nom *identique* à un nom défini dans le processus de la zone Liste de processus. d'Interact pour un traitement `offerBySQL`, l'instruction SQL de la zone du processus sera utilisée au lieu de l'instruction SQL que vous entrez ici.

Valeur par défaut

Aucun

SQL

Description

Contient la requête SQL devant être appelée par ce modèle. La requête SQL peut contenir des références à des noms de variables faisant partie des données de la session du visiteur (profil). Par exemple, `select * from MyOffers where category = ${preferredCategory}` utilisera la session contenant la variable appelée `preferredCategory`.

Vous devez configurer l'instruction SQL afin qu'elle interroge les tables d'offre spécifiques que vous avez créées lors de la phase de conception en vue d'une utilisation par cette fonctionnalité. Les procédures mémorisées ne sont pas prises en charge ici.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | profile | Audience Levels | [NomNiveauAudience | Profile Data Services | [SourceDonnées]

Ces propriétés de configuration vous permettent de définir les noms de table requis pour des fonctions Interact supplémentaires. Vous ne devez définir le nom de la table que lorsque vous utilisez la fonctionnalité correspondante. La catégorie Profile Data Services fournit des informations sur une source de données intégrée (appelée Base de données) qui est créée pour tous les niveaux d'audience, et qui est préconfigurée avec une priorité de 100. Toutefois, vous pouvez décider de la modifier ou de la désactiver. La catégorie contient également un modèle destiné à des sources de données externes supplémentaires. Lorsque vous cliquez sur le modèle appelé **External Data Services**, vous pouvez définir les paramètres de configuration décrits ici.

Nouveau nom de la catégorie

Description

(Non disponible pour l'entrée de base de données par défaut). Nom de la source de données que vous définissez. Le nom que vous entrez ici doit être unique dans les sources de données pour le même niveau d'audience.

Valeur par défaut

Aucun

Valeurs valides

Toute chaîne de texte.

enabled

Description

Si vous définissez la valeur True, cette source de données est activée pour le niveau d'audience auquel elle est associée. Si la valeur est False, Interact n'utilise pas cette source de données pour ce niveau d'audience.

Valeur par défaut

True

Valeurs valides

True | False

className

Description

(Non disponible pour l'entrée de base de données par défaut). Nom qualifié complet de la classe de source de données qui implémente IInteractProfileDataService.

Valeur par défaut

Aucune.

Valeurs valides

Chaîne spécifiant un nom de classe qualifié complet.

classPath

Description

(Non disponible pour l'entrée de base de données par défaut). Paramètre de configuration facultatif qui fournit le chemin permettant de charger cette classe d'implémentation de la source de données. Si vous l'omettez, le chemin d'accès aux classes du serveur d'applications qui le contient est utilisé par défaut.

Valeur par défaut

Non affichée, mais le chemin d'accès aux classes du serveur d'applications qui le contient est utilisé par défaut.

Valeurs valides

Chaîne spécifiant le chemin d'accès aux classes.

priority

Description

Priorité de cette source de données dans le référentiel. Il doit s'agir d'une valeur unique dans toutes les sources de données pour chaque niveau d'audience. (En d'autres termes, si une priorité est définie sur 100 pour une source de données, aucune autre source de données dans le niveau d'audience ne peut avoir une priorité de 100.)

Valeur par défaut

100 pour la base de données par défaut, 200 pour la source de données définie par l'utilisateur

Valeurs valides

Tout entier non négatif.

Interact | offerserving

Ces propriétés de configuration définissent les propriétés de configuration d'apprentissage génériques. Pour régler votre mise en oeuvre d'apprentissage lorsque vous utilisez l'auto-apprentissage, utilisez les propriétés de configuration associées à l'environnement de conception.

offerTieBreakMethod

Description

La propriété `offerTieBreakMethod` définit le mode opératoire du service d'offres quand deux offres ont des scores équivalents (ex aequo). Si vous affectez à cette propriété sa valeur par défaut, `Random`, Interact propose un choix aléatoire entre les offres qui présentent des scores équivalents. Si vous choisissez `Newer Offer`, Interact propose l'offre plus récente (ID offre plus élevé) avant l'offre plus ancienne (ID offre moins élevé) dans le cas où les scores des deux offres sont identiques.

Remarque :

Interact possède une option qui permet à l'administrateur de configurer le système de manière à proposer les offres dans un ordre aléatoire quelque soient leurs scores. Il s'agit de l'option `percentRandomSelection` (`Campaign | partitions | [partition_number] | Interact | learning | percentRandomSelection`). La propriété `offerTieBreakMethod` décrite ici n'est utilisée que lorsque `percentRandomSelection` a la valeur zéro (désactivé).

Valeur par défaut

Random

Valeurs valides

Random | Newer Offer

optimizationType

Description

La propriété `optimizationType` permet de déterminer si Interact utilise un moteur d'apprentissage pour aider dans les affectations d'offres. Si la propriété est définie sur `NoLearning`, Interact n'utilise pas l'apprentissage. Si

la propriété est définie sur `BuiltInLearning`, Interact utilise le moteur d'apprentissage intégré à Interact. Si la propriété est définie sur `ExternalLearning`, Interact utilise votre moteur d'apprentissage. Si vous sélectionnez `ExternalLearning`, vous devez définir les propriétés `externalLearningClass` et `externalLearningClassPath`.

Valeur par défaut

NoLearning

Valeurs valides

NoLearning | BuiltInLearning | ExternalLearning

segmentationMaxWaitTimeInMS

Description

Durée maximale, en millisecondes, pendant laquelle le serveur d'exécution attend qu'un diagramme temps réel prenne fin avant de récupérer les offres.

Valeur par défaut

5000

treatmentCodePrefix

Description

Préfixe ajouté aux codes de traitement.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

effectiveDateBehavior

Description

Détermine si Interact doit utiliser la date d'entrée en vigueur d'une offre lors du filtrage des offres qui sont présentées à un visiteur. Les valeurs admises sont les suivantes :

- -1 indique à Interact d'ignorer la date d'entrée en vigueur sur l'offre.
0 indique à Interact d'utiliser la date d'entrée en vigueur pour filtrer l'offre, de sorte que si la date d'entrée en vigueur de l'offre est antérieure ou égale à la date en cours, l'offre est présentée aux visiteurs.
S'il existe un ensemble de valeurs **effectiveDateGracePeriod**, le délai de grâce est également appliqué pour déterminer s'il convient de présenter l'offre.
- Tout entier positif indique à Interact d'utiliser la date en cours plus la valeur de cette propriété pour déterminer s'il convient de présenter l'offre aux visiteurs, de sorte que si la date d'entrée en vigueur de l'offre est antérieure à la date en cours plus la valeur de cette propriété, l'offre est présentée aux visiteurs.
S'il existe un ensemble de valeurs **effectiveDateGracePeriod**, le délai de grâce est également appliqué pour déterminer s'il convient de présenter l'offre.

Valeur par défaut

-1

effectiveDateGracePeriodOfferAttr

Description

Indique le nom de l'attribut personnalisé dans une définition d'offre qui indique le délai de grâce de la date d'entrée en vigueur. Par exemple, vous pouvez configurer cette propriété avec une valeur de `AltGracePeriod`. Vous définissez ensuite des offres avec un attribut personnalisé appelé `AltGracePeriod` qui est utilisé pour spécifier le nombre de jours à utiliser comme délai de grâce avec la propriété **effectiveDateBehavior**.

Supposons que vous créez un modèle d'offre avec une date d'entrée en vigueur de 10 jours à partir de la date en cours et incluez un attribut personnalisé appelé `AltGracePeriod`. Lorsque vous créez une offre à l'aide du modèle, si vous définissez la valeur de `AltGracePeriod` à 14 jours, l'offre doit être présentée aux visiteurs, car la date actuelle est comprise dans le délai de grâce de la date d'entrée en vigueur.

Valeur par défaut

Néant

alwaysLogLearningAttributes

Description

Indique si Interact doit écrire des informations sur les attributs de visiteur utilisés par le module d'apprentissage dans les fichiers journaux. Notez que la définition de cette valeur sur `true` peut affecter les performances d'apprentissage et la taille des fichiers journaux.

Valeur par défaut

False

Interact | offerserving | Built-in Learning Config

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres d'écriture de la base de données pour les tables d'auto-apprentissage. Pour régler votre mise en oeuvre d'apprentissage, utilisez les propriétés de configuration associées à l'environnement de conception.

version

Description

Vous pouvez sélectionner 1 ou 2. La version 1 représente la version de configuration de base qui n'utilise pas de paramètres pour définir le nombre maximal d'unités d'exécution et d'enregistrements. La version 2 représente la version de configuration étendue qui permet de définir les paramètres des unités d'exécution et des enregistrements pour améliorer les performances. Ces paramètres procèdent à des opérations d'agrégation et de suppression lorsque leurs limites sont atteintes.

Valeur par défaut

1

insertRawStatsIntervallnMinutes

Description

Le nombre de minutes pendant lesquelles le mode d'apprentissage Interact attend avant d'insérer plus de lignes dans les tables de transfert

d'apprentissage. Vous devrez peut-être modifier cette durée en fonction de la quantité de données traitées par le module d'apprentissage dans votre environnement.

Valeur par défaut

5

Valeurs valides

Entier positif

aggregateStatsIntervallInMinutes

Description

Le nombre de minutes pendant lesquelles le mode d'apprentissage Interact attend entre l'agrégation des données dans les tables des statistiques d'apprentissage. Vous devrez peut-être modifier cette durée en fonction de la quantité de données traitées par le module d'apprentissage dans votre environnement.

Valeur par défaut

15

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à zéro.

autoAdjustPercentage

Description

Valeur qui détermine le pourcentage de données que l'exécution de l'agrégation tente de traiter en fonction des métriques de l'exécution précédente. Par défaut, cette valeur est égale à zéro, ce qui signifie que l'agrégateur traite tous les enregistrements de transfert, et cette fonctionnalité d'ajustement automatique est désactivée.

Valeur par défaut

Classe 0

Valeurs valides

Nombre compris entre 0 et 100.

enableObservationModeOnly

Description

Si cette valeur est définie sur True, active un mode d'apprentissage où Interact collecte des données pour l'apprentissage sans utiliser ces données pour des recommandations ou un arbitrage d'offre. Cela vous permet d'utiliser l'auto-apprentissage en mode de démarrage jusqu'à ce que vous déterminiez que suffisamment de données ont été collectées pour les recommandations.

Valeur par défaut

False

Valeurs valides

True | False

excludeAbnormalAttribute

Description

Paramètre déterminant si ces attributs doivent être marqués comme non valides. Si sa valeur est `IncludeAttribute`, les attributs anormaux sont inclus sans être marqués comme non valides. Si sa valeur est `ExcludeAttribute`, les attributs anormaux sont exclus et marqués comme non valides.

Valeur par défaut

`IncludeAttribute`

Valeurs valides

`IncludeAttribute` | `ExcludeAttribute`

Interact | offerserving | Built-in Learning Config | Parameter Data | [parameterName]

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres associés à votre module d'apprentissage externe.

numberOfThreads

Description

Nombre maximal d'unités d'exécution utilisées par l'agrégateur d'apprentissage pour traiter les données. Une valeur valide correspond à un entier positif et ne doit pas dépasser le nombre maximal de connexions configurées dans la source de données d'apprentissage. Ce paramètre n'est utilisé que par la version 2 de l'agrégateur.

Valeur par défaut

10

maxLogTimeSpanInMin

Description

Si la version 1 de l'agrégateur est sélectionnée, vous pouvez traiter les enregistrements de transfert dans des itérations pour éviter les lots de base de données trop volumineux. Dans ce cas, ces enregistrements de transfert sont traités par blocs, itération par itération, dans un même cycle d'agrégation. La valeur de ce paramètre spécifie l'intervalle maximal entre les enregistrements de transfert que l'agrégateur tente de traiter dans chaque itération. Cet intervalle est basé sur la zone `LogTime` associée à chaque enregistrement de transfert et seuls les enregistrements dont la zone `LogTime` est comprise dans la première fenêtre de temps sont traités. Une valeur valide correspond à un entier non négatif. Si la valeur est égale à 0, il n'y a pas de limite, ce qui signifie que tous les enregistrements de transfert sont traités dans une même itération.

Valeur par défaut

0

maxRecords

Description

Si la version 2 de l'agrégateur est sélectionnée, vous pouvez traiter les enregistrements de transfert dans des itérations pour éviter les lots de base de données trop volumineux. Dans ce cas, ces enregistrements de transfert sont traités par blocs, itération par itération, dans un même cycle d'agrégation. La valeur de ce paramètre spécifie le nombre maximal d'enregistrements de transfert que l'agrégateur tente de traiter dans chaque itération. Une valeur valide correspond à un entier non négatif. Si la valeur est égale à 0, il n'y a pas de limite, ce qui signifie que tous les enregistrements de transfert sont traités dans une même itération.

Valeur par défaut

0

valeur

Description

Valeur d'un paramètre requis par la classe d'un module d'apprentissage intégré.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Interact | offerserving | External Learning Config

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de classe associés à un module d'apprentissage externe écrit à l'aide de l'API d'apprentissage.

class

Description

Si `optimizationType` est définie sur `ExternalLearning`, définissez `externalLearningClass` sur le nom de classe associé au moteur d'apprentissage externe.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Disponibilité

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `optimizationType` est définie sur `ExternalLearning`.

classPath

Description

Si `optimizationType` est définie sur `ExternalLearning`, définissez `externalLearningClass` sur le classpath associé au moteur d'apprentissage externe.

Le classpath doit correspondre aux fichiers jar sur le serveur d'environnement d'exécution. Si vous utilisez un groupe de serveurs et que tous les serveurs d'exécution utilisent Marketing Platform, une copie du fichier jar doit être présente au même emplacement de chaque serveur. Il doit se composer des adresses absolues des fichiers jar, séparées par le délimiteur de chemins du système d'exploitation du serveur d'exécution, par exemple, un point-virgule (;) sur Windows et deux-points (:) sur

UNIX. Les répertoires qui comportent des fichiers de classe ne sont pas acceptés. Par exemple, pour un système Unix : /path1/file1.jar:/path2/file2.jar.

Ce classpath doit comporter moins de 1 024 caractères. Vous pouvez utiliser le fichier manifeste dans un fichier .jar pour spécifier d'autres fichiers .jar. Ainsi, un seul fichier .jar est visible dans votre chemin d'accès aux classes

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Disponibilité

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `optimizationType` est définie sur `ExternalLearning`.

Interact | offerserving | External Learning Config | Parameter Data | [parameterName]

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres associés à votre module d'apprentissage externe.

valeur

Description

Valeur d'un paramètre requis par la classe d'un module d'apprentissage externe.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Exemple

Lorsque le module d'apprentissage externe requiert le chemin d'une application de résolution des algorithmes, il est nécessaire de créer une catégorie de paramètres appelée `solverPath` et de définir la propriété `value` en tant que chemin de l'application.

Interact | offerserving | Constraints

Ces propriétés de configuration définissent les contraintes appliquées au processus de service d'offres.

maxOfferAllocationInMemoryPerInstance

Description

Taille d'un bloc d'offres. Interact conserve un pool d'offres en mémoire de sorte que le système n'ait pas à interroger la base de données à chaque fois qu'une offre est renvoyée. Chaque fois qu'une offre est renvoyée, le pool est ajusté. Lorsque le pool est épuisé, Interact obtient un autre bloc d'offres pour remplir le pool.

Valeur par défaut

1000

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à 0.

maxDistributionPerIntervalPerInstanceFactor

Description

Pourcentage de contrainte pour une allocation d'offre donnée nécessaire pour qu'un serveur d'exécution prenne en charge la distribution sur les serveurs d'exécution.

Valeur par défaut

100

Valeurs valides

Nombre entier compris entre 0 et 100.

constraintCleanupIntervalInDays

Description

Fréquence à laquelle les nombres désactivés de la table UACI_OfferCount sont nettoyés. Une valeur inférieure à 1 désactive cette fonction.

Valeur par défaut

7

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à 0.

Interact | services

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés à tous les services qui collectent les données et les statistiques relatives à l'historique des contacts et des réponses à des fins de production de rapports et d'écriture dans les tables système de l'environnement d'exécution.

externalLoaderStagingDirectory

Description

Cette propriété définit l'emplacement du répertoire intermédiaire d'un utilitaire de chargement de base de données.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Valeurs valides

Un chemin d'accès associé au répertoire d'installation d'Interact ou le chemin d'accès absolu d'un répertoire intermédiaire.

Si vous activez un utilitaire de chargement de base de données, vous devez définir la propriété `cacheType` des catégories `contactHist` et `responstHist` sur `External Loader File`.

Interact | services | contactHist

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés au service de collecte des données pour les tables de transfert d'historique des contacts.

enableLog

Description

Si la valeur est définie sur `true`, le service qui collecte les données en vue d'enregistrer les données de l'historique des contacts est activé. Si la valeur est définie sur `false`, aucune donnée n'est collectée.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

cacheType

Description

Cette propriété indique si les données collectées pour l'historique des contacts sont gardées en mémoire (Mémoire cache) ou dans un fichier (External Loader file). Vous pouvez uniquement utiliser External Loader File si vous avez configuré Interact pour employer un utilitaire de chargement de base de données.

Si vous sélectionnez Mémoire cache, utilisez les paramètres de la catégorie cache. Si vous sélectionnez External Loader File, utilisez les paramètres de la catégorie fileCache.

Valeur par défaut

Mémoire cache

Valeurs valides

Mémoire cache | External Loader File

Interact | services | contactHist | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service de collecte des données pour la table de transfert d'historique des contacts.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service flushCacheToDB écrive les données collectées d'historique des contacts dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | contactHist | fileCache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service de collecte des données d'historique des contacts en cas d'utilisation d'un utilitaire de chargement.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service flushCacheToDB écrive les données collectées d'historique des contacts dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | defaultedStats

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés au service qui collecte les statistiques relatives au nombre d'utilisations de la chaîne par défaut du point d'interaction.

enableLog

Description

Si la valeur est définie sur true, le service qui collecte les statistiques relatives au nombre d'utilisations de la chaîne par défaut du point d'interaction dans la table UACI_DefaultedStat est activé. Si la valeur est définie sur false, aucune statistique n'est collectée.

La collection de données n'étant pas requise, vous pouvez définir cette propriété sur false si vous n'utilisez pas la production de rapports d'IBM.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

Interact | services | defaultedStats | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service qui collecte les statistiques relatives au nombre d'utilisations de la chaîne par défaut du point d'interaction.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service flushCacheToDB écrive les statistiques collectées relatives à la chaîne par défaut dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | eligOpsStats

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés au service qui écrit les statistiques relatives aux offres éligibles.

enableLog

Description

Si la valeur est réglée sur `true`, le service qui collecte les statistiques relatives aux offres éligibles est activé. Si la valeur est définie sur `false`, aucune statistique n'est collectée.

La collecte de données n'étant pas requise, vous pouvez définir cette propriété sur `false` si vous n'utilisez pas la production de rapports d'IBM.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

Interact | services | eligOpsStats | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service qui collecte les statistiques relatives aux offres éligibles.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service flushCacheToDB écrive les statistiques collectées relatives aux offres éligibles dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

Interact | services | eventActivity

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés au service qui collecte les statistiques relatives à l'activité des événements.

enableLog

Description

Si la valeur est réglée sur `true`, le service qui collecte les statistiques relatives à l'activité des événements est activé. Si la valeur est définie sur `false`, aucune statistique n'est collectée.

La collection de données n'étant pas requise, vous pouvez définir cette propriété sur `false` si vous n'utilisez pas la production de rapports d'IBM.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

Interact | services | eventActivity | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service qui collecte les statistiques relatives à l'activité des événements.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service `flushCacheToDB` écrive les statistiques collectées relatives à l'activité des événements dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | eventPattern

Les propriétés de configuration de la catégorie `eventPattern` définissent les paramètres du service qui collecte les statistiques relatives à l'activité des modèles d'événement.

persistUnknownUserStates

Description

Détermine si les états de modèle d'événement d'un ID d'audience inconnu (visiteur) sont conservés dans la base de données. Par défaut, lorsqu'une

session se termine, les états de tous les modèles d'événement mis à jour qui sont associés à l'ID d'audience du visiteur sont stockés dans la base de données, à condition que l'ID d'audience soit connu (c'est-à-dire que le profil du visiteur puisse être trouvé dans la source de données des profils).

La propriété `persistUnknownUserStates` détermine le comportement si l'ID d'audience est inconnu. Par défaut, elle a pour valeur `False`, et pour les ID d'audience inconnus, les états de modèle d'événement sont effacés à la fin de la session.

Si vous associez cette propriété à la valeur `True`, les états de modèle d'événement des utilisateurs inconnus (dont le profil est introuvable dans le service de données des profils configuré) sont conservés.

Valeur par défaut

Faux

Valeurs valides

True | False

`mergeUnknownUserInSessionStates`

Description

Détermine la façon dont les états de modèle d'événement des ID d'audience (visiteurs) inconnus sont conservés. Si l'ID d'audience change au cours d'une session, Interact tente de charger les états de modèle d'événement sauvegardés pour le nouvel ID d'audience depuis la table de base de données. Si l'ID d'audience précédent était inconnu et que vous avez associé la propriété `mergeUnknownUserInSessionStates` à la valeur `True`, les activités des événements utilisateur appartenant à l'ID d'audience précédent de la même session sont fusionnées dans le nouvel ID d'audience.

Valeur par défaut

Faux

Valeurs valides

True | False

`enableUserEventLog`

Description

Détermine si les activités des événements utilisateur sont journalisées dans la base de données.

Valeur par défaut

Faux

Valeurs valides

True | False

Interact | services | eventPattern | userEventCache

Les propriétés de configuration de la catégorie `userEventCache` définissent les paramètres qui déterminent à quel moment une activité des événements est déplacée depuis le cache pour être conservée dans la base de données.

seuil

Description

Détermine le nombre maximal d'états de modèle d'événement pouvant être stocké dans le cache des états de modèle d'événement. Une fois la limite atteinte, les états utilisés le moins récemment sont effacés du cache.

Valeur par défaut

100

Valeurs valides

Nombre souhaité d'états de modèle d'événement à conserver dans le cache.

insertPeriodInSecs

Description

Détermine la durée maximale, en secondes, pendant laquelle les activités des événements utilisateur sont mises en file d'attente dans la mémoire. Une fois que la durée maximale définie par cette propriété est atteinte, ces activités sont conservées dans la base de données.

Valeur par défaut

3600 (60 minutes)

Valeurs valides

Nombre de secondes de votre choix.

Interact | services | eventPattern | advancedPatterns

Les propriétés de configuration de cette catégorie contrôlent si l'intégration à Interact Advanced Patterns est activée et elles définissent les intervalles de délai d'expiration pour les connexions avec Interact Advanced Patterns.

enableAdvancedPatterns

Description

Si la valeur est `true`, l'intégration à Interact Advanced Patterns est activée. Si la valeur est `false`, l'intégration n'est pas activée. Si l'intégration a été préalablement activée, Interact utilise les derniers états de modèle reçus de Interact Advanced Patterns.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

connectionTimeoutInMilliseconds

Description

Temps maximal possible pour établir une connexion HTTP à partir de l'environnement en temps réel Interact avec Interact Advanced Patterns. En cas d'expiration du délai de la requête, Interact utilise les dernières données sauvegardées des modèles.

Valeur par défaut

readTimeoutInMilliseconds**Description**

Une fois qu'une connexion HTTP est établie entre l'environnement en temps réel Interact et Interact Advanced Patterns, et qu'une requête est envoyée à Interact Advanced Patterns pour obtenir le statut d'un modèle d'événement, temps maximal nécessaire pour recevoir des données. En cas d'expiration du délai de la requête, Interact utilise les dernières données sauvegardées des modèles.

Valeur par défaut

100

connectionPoolSize**Description**

Taille du pool de connexions HTTP pour la communication entre l'environnement en temps réel Interact et Interact Advanced Patterns.

Valeur par défaut

10

Interact | services | eventPattern | advancedPatterns | autoReconnect

Les propriétés de configuration dans cette catégorie spécifient des paramètres pour la fonction de reconnexion automatique dans l'intégration avec Interact Advanced Patterns.

activation**Description**

Détermine si le système se reconnecte automatiquement si des problèmes de connexion se produisent entre l'environnement en temps réel Interact et Interact Advanced Patterns. La valeur par défaut **True** active cette fonction.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

durationInMinutes**Description**

Cette propriété spécifie l'intervalle de temps durant lequel le système évalue les problèmes de connexion répétés entre l'environnement en temps réel Interact et Interact Advanced Patterns.

Valeur par défaut

10

numberOfFailuresBeforeDisconnect**Description**

Cette propriété indique le nombre d'échecs de connexion autorisés pendant la période spécifiée avant que le système se déconnecte automatiquement de Interact Advanced Patterns.

Valeur par défaut

3

consecutiveFailuresBeforeDisconnect

Description

Détermine si la fonction de reconnexion automatique évalue uniquement des échecs consécutifs de la connexion entre l'environnement en temps réel Interact avec Interact Advanced Patterns. Si vous définissez cette valeur sur **False**, tous les échecs dans l'intervalle de temps spécifié sont évalués.

Valeur par défaut

Vrai

sleepBeforeReconnectDurationInMinutes

Description

Le système attend pendant le nombre de minutes spécifié dans cette propriété avant de se reconnecter après la déconnexion du système en raison d'échecs répétés comme indiqué dans les autres propriétés de cette catégorie.

Valeur par défaut

5

sendNotificationAfterDisconnect

Description

Cette propriété détermine si le système envoie une notification électronique lorsqu'un incident de connexion se produit. Le message de notification inclut le nom d'instance en temps réel Interact pour laquelle un échec s'est produit et la durée après laquelle la reconnexion a lieu, comme indiqué dans la propriété **sleepBeforeReconnectDurationInMinutes**. La valeur par défaut **True** signifie que des notifications sont envoyées.

Valeur par défaut

Vrai

Interact | services | customLogger

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés au service qui collecte des données personnalisées en vue de les écrire dans une table (événement qui utilise le paramètre d'événement `UACICustomLoggerTableName`).

enableLog

Description

Si la valeur est définie sur `true`, la fonctionnalité de conversion du journal personnalisé en table est activée. Si la valeur est définie sur `false`, le paramètre d'événement `UACICustomLoggerTableName` n'a aucun effet.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

Interact | services | customLogger | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service qui collecte des données personnalisées en vue de les convertir en table (événement qui utilise le paramètre d'événement `UACICustomLoggerTableName`).

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service `flushCacheToDB` écrive les données personnalisées collectées dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | responseHist

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres associés au service qui écrit dans les tables de transfert d'historique des réponses.

enableLog

Description

Si la valeur est définie sur `true`, le service qui écrit dans les tables de transfert d'historique des réponses est activé. Si la valeur est définie sur `false`, aucune donnée n'est écrite.

La table de transfert de l'historique des réponses est définie par la propriété de niveau d'audience `responseHistoryTable`. La valeur par défaut est `UACI_RHStaging`.

Valeur par défaut

Vrai

Valeurs valides

True | False

cacheType

Description

Définit si les données du cache sont gardées en mémoire ou dans un fichier. Vous pouvez uniquement utiliser External Loader File si vous avez configuré Interact pour employer un utilitaire de chargement de base de données.

Si vous sélectionnez Memory Cache, utilisez les paramètres de la catégorie cache. Si vous sélectionnez External Loader File, utilisez les paramètres de la catégorie fileCache.

Valeur par défaut

Mémoire cache

Valeurs valides

Mémoire cache | External Loader File

actionOnOrphan

Description

Ce paramètre détermine la procédure à suivre pour les événements de réponse ne possédant pas d'événements de contact correspondants. Si sa valeur est Aucune action, l'événement de réponse est traité comme si l'événement de contact correspondant avait été envoyé. Si sa valeur est Avertissement, l'événement de réponse est traité comme si l'événement de contact correspondant avait été envoyé, mais un message d'avertissement est consigné dans le fichier interact.log. Si sa valeur est Ignorer, l'événement de réponse n'est pas traité et un message d'erreur est consigné dans le fichier interact.log. Le paramètre que vous choisissez ici est appliqué que la consignation de l'historique des réponses soit activée ou non.

Valeur par défaut

Aucune action

Valeurs valides

Aucune action | Avertissement | Ignorer

Interact | services | responseHist | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service qui collecte les données d'historique des réponses.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service flushCacheToDB écrive les données collectées d'historique des réponses dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

Interact | services | responseHist | responseTypeCodes

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres du service d'historique des réponses.

Nouveau nom de la catégorie

Description

Nom de votre code de type de réponse.

code

Description

Code personnalisé de votre type de réponse.

Valeur par défaut

Code personnalisé ajouté à la table UA_UsrResponseType.

action

Description

Action correspondant au code de type de réponse personnalisé.

L'action définie pour l'événement publié remplace l'action définie ici. Par conséquent, si un événement logAccept est publié sans code de type de réponse, cet événement est traité en tant qu'événement d'acceptation. Si un événement logAccept est publié avec un code de type de réponse existant dans cette configuration, l'action configurée est utilisée pour déterminer s'il s'agit d'un événement d'acceptation. Si un événement logAccept est publié avec un code de type de réponse qui n'existe pas dans cette configuration, cet événement n'est pas traité en tant qu'événement d'acceptation.

Lorsqu'un événement est traité en tant qu'événement d'acceptation, les statistiques d'apprentissage sont mises à jour en conséquence si l'apprentissage est activé. Les règles d'expression de l'offre sont évaluées si l'une d'entre elles est basée sur l'acceptation de cette offre.

Valeur par défaut

Aucun

Valeurs valides

LogAccept | LogReject | None

Interact | services | responseHist | fileCache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service qui collecte les données d'historique des réponses en cas d'emploi d'un utilitaire de chargement.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant qu'Interact les écrive dans la base de données.

responseHist - La table définie par la propriété de niveau d'audience responseHistoryTable. La valeur par défaut est UACI_RHStaging.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs**Description**

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la base de données.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | crossSessionResponse

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres généraux associés au service crossSessionResponse et au processus intersession. Vous ne devez configurer ces paramètres que si vous utilisez le suivi de réponse intersession d'Interact.

enableLog**Description**

Si la valeur est définie sur true, le service crossSessionResponse est activé et Interact écrit des données dans les tables de transfert de suivi de réponse intersession. Si la valeur est définie sur false, le service crossSessionResponse est désactivé.

Valeur par défaut

Faux

xsessionProcessIntervallInSecs**Description**

Nombre de secondes entre chaque exécution du processus intersession. Ce processus déplace les données des tables de transfert de l'historique des réponses intersession dans la table de transfert de l'historique des réponses et dans le module d'auto-apprentissage.

Valeur par défaut

180

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à zéro

purgeOrphanResponseThresholdInMinutes**Description**

Durée, en minutes, pendant laquelle le service crossSessionResponse attend avant de baliser les réponses qui ne correspondent pas aux contacts dans les tables d'historique des contacts et des réponses.

Si une réponse ne concorde pas avec les tables d'historique des réponses et contacts, après un délai de purgeOrphanResponseThresholdInMinutes minutes, Interact associe la valeur -1 à la réponse dans la colonne Mark de la table de transfert xSessResponse. Vous pouvez alors faire correspondre ou supprimer ces réponses manuellement.

Valeur par défaut

Interact | services | crossSessionResponse | cache

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de cache associés au service de collecte des données de réponses intersessions.

seuil

Description

Nombre d'enregistrements accumulés avant que le service flushCacheToDB écrive les données collectées de réponses intersessions dans la base de données.

Valeur par défaut

100

insertPeriodInSecs

Description

Nombre de secondes entre chaque écriture forcée dans la table XSessResponse.

Valeur par défaut

3600

Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byTreatmentCode

Les propriétés de cette section définissent la méthode appliquée par le suivi de réponse intersession pour faire correspondre des codes de traitement à l'historique des contacts et des réponses.

SQL

Description

Cette propriété définit si Interact doit utiliser l'instruction System Generated SQL ou l'instruction SQL personnalisée définie dans la propriété overrideSQL.

Valeur par défaut

Utiliser System Generated SQL

Valeurs valides

Utiliser System Generated SQL | Effacer SQL

OverrideSQL

Description

Si vous n'utilisez pas la commande SQL par défaut pour faire correspondre le code de traitement à l'historique des contacts et des réponses, entrez l'instruction SQL ou la procédure enregistrée ici.

Cette valeur est ignorée si SQL est défini sur Use System Generated SQL.

Valeur par défaut

useStoredProcedure

Description

Si la propriété est définie sur true, OverrideSQL doit comporter une référence vers une procédure enregistrée qui fait correspondre le code de traitement à l'historique des contacts et des réponses.

Si elle est définie sur false et qu'elle est utilisée, la propriété OverrideSQL doit correspondre à une requête SQL.

Valeur par défaut

false

Valeurs valides

true | false

Type

Description

Le TrackingCodeType associé défini dans la table UACI_TrackingType des tables de l'environnement d'exécution. Sauf si la table UACI_TrackingType est modifiée, le Type doit être défini sur 1.

Valeur par défaut

1

Valeurs valides

Nombre entier défini dans la table UACI_TrackingType.

Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byOfferCode

Dans cette section, les propriétés définissent la méthode appliquée par le suivi de réponse intersession pour faire correspondre des codes d'offre à l'historique des contacts et des réponses.

SQL

Description

Cette propriété définit si Interact doit utiliser l'instruction System Generated SQL ou l'instruction SQL personnalisée définie dans la propriété OverrideSQL.

Valeur par défaut

Utiliser System Generated SQL

Valeurs valides

Utiliser System Generated SQL | Effacer SQL

OverrideSQL

Description

Si vous n'utilisez pas la commande SQL par défaut pour faire correspondre le code d'offre à l'historique des contacts et des réponses, entrez l'instruction SQL ou la procédure enregistrée ici.

Cette valeur est ignorée si SQL est défini sur Use System Generated SQL.

Valeur par défaut

useStoredProcedure

Description

Si la valeur est définie sur true, la propriété OverrideSQL doit comporter une référence vers une procédure enregistrée qui fait correspondre le code d'offre à l'historique des contacts et des réponses.

Si elle est définie sur false et qu'elle est utilisée, la propriété OverrideSQL doit correspondre à une requête SQL.

Valeur par défaut

false

Valeurs valides

true | false

Type

Description

Le TrackingCodeType associé défini dans la table UACI_TrackingType des tables de l'environnement d'exécution. Sauf si la table UACI_TrackingType est modifiée, le Type doit être défini sur 2.

Valeur par défaut

2

Valeurs valides

Nombre entier défini dans la table UACI_TrackingType.

Interact | services | crossSessionResponse | OverridePerAudience | [AudienceLevel] | TrackingCodes | byAlternateCode

Dans cette section, les propriétés définissent la méthode appliquée par le suivi de réponse intersession pour faire correspondre un code alternatif défini par l'utilisateur à l'historique des contacts et des réponses.

Nom

Description

Cette propriété définit le nom du code alternatif. Il doit correspondre à la valeur Name de la table UACI_TrackingType des tables de l'environnement d'exécution.

Valeur par défaut

OverrideSQL

Description

Commande SQL ou procédure enregistrée appliquée pour faire correspondre le code alternatif à l'historique des contacts et des réponses par code d'offre ou de traitement.

Valeur par défaut

useStoredProcedure

Description

Si la propriété est définie sur true, OverrideSQL doit comporter une référence vers une procédure enregistrée faisant correspondre le code alternatif à l'historique des contacts et des réponses.

Si elle est définie sur false et qu'elle est utilisée, la propriété OverrideSQL doit correspondre à une requête SQL.

Valeur par défaut

false

Valeurs valides

true | false

Type

Description

Le TrackingCodeType associé défini dans la table UACI_TrackingType des tables de l'environnement d'exécution.

Valeur par défaut

3

Valeurs valides

Nombre entier défini dans la table UACI_TrackingType.

Interact | services | threadManagement | contactAndResponseHist

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de gestion des unités d'exécution associés aux services qui collectent les données pour les tables de transfert d'historique des contacts et des réponses.

corePoolSize

Description

Nombre d'unités d'exécution à conserver dans le pool, qu'ils soient actifs ou non, pour la collecte des données d'historique des contacts et des réponses.

Valeur par défaut

5

maxPoolSize

Description

Nombre maximum de threads à conserver dans le pool pour la collecte des données d'historique des contacts et des réponses.

Valeur par défaut

5

keepAliveTimeSecs

Description

Lorsque le nombre d'unités d'exécution est supérieur au nombre principal, il s'agit du laps de temps maximum pendant lequel les unités d'exécution inactives en trop attendent que les nouvelles tâches prennent fin en vue de collecter les données d'historique des contacts et des réponses.

Valeur par défaut

5

queueCapacity

Description

Taille de la file d'attente utilisée par le pool d'unités d'exécution pour collecter les données d'historique des contacts et des réponses.

Valeur par défaut

1000

termWaitSecs

Description

Lors de l'arrêt du serveur d'exécution, laps de temps à attendre, en secondes, pour que les threads de service terminent de collecter les données d'historique des contacts et des réponses.

Valeur par défaut

5

Interact | services | threadManagement | allOtherServices

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de gestion du thread associés aux services de collecte des statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, à l'activité des événements, à l'utilisation de la chaîne par défaut ainsi que les données de conversion du journal personnalisé en table.

corePoolSize

Description

Nombre de threads à conserver dans le pool, qu'ils soient actifs ou non, associés aux services qui collectent les statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, à l'activité des événements, à l'utilisation de la chaîne par défaut ainsi que les données de conversion du journal personnalisé en table.

Valeur par défaut

5

maxPoolSize

Description

Nombre maximum d'unités d'exécution à conserver dans le pool et associés aux services de collecte des statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, à l'activité des événements, à l'utilisation de la chaîne par défaut ainsi que les données de conversion du journal personnalisé en table.

Valeur par défaut

5

keepAliveTimeSecs

Description

Lorsque le nombre d'unités d'exécution est supérieur au nombre principal, il s'agit du laps de temps maximum pendant lequel les unités d'exécution inactives en trop associées aux services de collecte des statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, à l'activité des événements, à l'utilisation de la chaîne par défaut ainsi que les données de conversion du journal personnalisé en table attendent de nouvelles tâches avant de prendre fin.

Valeur par défaut

5

queueCapacity

Description

Taille de la file d'attente utilisée par le pool d'unités d'exécution associé aux services de collecte des statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, à l'activité des événements, à l'utilisation de la chaîne par défaut ainsi que les données de conversion du journal personnalisé en table.

Valeur par défaut

1000

termWaitSecs

Description

Lors de l'arrêt du serveur d'exécution, laps de temps à attendre, en secondes, pour que les unités d'exécution de service associées aux services de collecte des statistiques relatives à l'offre d'éligibilité, à l'activité des événements, à l'utilisation de la chaîne par défaut ainsi que les données de conversion du journal personnalisé en table prennent fin.

Valeur par défaut

5

Interact | services | threadManagement | flushCacheToDB

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de gestion des threads associés aux unités d'exécution qui écrivent les données de cache collectées dans les tables des bases de données de l'environnement d'exécution.

corePoolSize

Description

Nombre d'unités d'exécution à conserver dans le pool pour les threads planifiés qui écrivent les données de cache dans le magasin de données.

Valeur par défaut

5

maxPoolSize

Description

Nombre maximum d'unités d'exécution à conserver dans le pool pour les unités d'exécution planifiées qui écrivent les données de cache dans le magasin de données.

Valeur par défaut

5

keepAliveTimeSecs

Description

Lorsque le nombre de threads est supérieur au nombre principal, il s'agit du laps de temps maximum pendant lequel les unités d'exécution inactives en trop destinés aux unités d'exécution planifiées qui écrivent les données de cache dans le magasin de données attendent de nouvelles tâches avant de prendre fin.

Valeur par défaut

5

queueCapacity

Description

Taille de la file d'attente utilisée par le pool de threads destiné aux unités d'exécution planifiées qui écrivent les données de cache dans le magasin de données.

Valeur par défaut

1000

termWaitSecs

Description

Lors de l'arrêt du serveur d'exécution, laps de temps à attendre, en secondes, pour que les unités d'exécution de service associés aux unités d'exécution planifiés qui écrivent les données de cache dans le magasin de données prennent fin.

Valeur par défaut

5

Interact | services | threadManagement | eventHandling

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de gestion des unités d'exécution associés aux services qui collectent des données pour la gestion des événements.

corePoolSize

Description

Nombre d'unités d'exécution à conserver dans le pool, qu'ils soient actifs ou non, pour la collecte des données de gestion des événements.

Valeur par défaut

1

maxPoolSize

Description

Nombre maximal d'unités d'exécution à conserver dans le pool pour les services qui collectent les données de gestion des événements.

Valeur par défaut

5

keepAliveTimeSecs

Description

Lorsque le nombre d'unités d'exécution est supérieur au nombre principal, il s'agit du laps de temps maximum pendant lequel les unités d'exécution inactives en trop attendent que les nouvelles tâches prennent fin en vue de collecter les données de gestion des événements.

Valeur par défaut

5

queueCapacity

Description

Taille de la file d'attente utilisée par le pool d'unités d'exécution pour collecter les données de gestion des événements.

Valeur par défaut

1000

termWaitSecs

Description

Lors de l'arrêt du serveur d'exécution, laps de temps à attendre, en secondes, pour que les unités d'exécution de service terminent de collecter les données de gestion des événements.

Valeur par défaut

5

Interact | services | configurationMonitor

Les propriétés de configuration de cette catégorie vous permettent d'activer et de désactiver l'intégration à Interact Advanced Patterns sans avoir à redémarrer Interact en temps réel et elles permettent de définir l'intervalle d'interrogation de la valeur de propriété qui active l'intégration.

activation

Description

Si la valeur est réglée sur `true`, active le service qui actualise la valeur de la propriété **Interact | services | eventPattern | advancedPatterns enableAdvancedPatterns**. Si la valeur est réglée sur `false`, vous devez redémarrer Interact en temps réel lorsque vous modifiez la valeur de la propriété **Interact | services | eventPattern | advancedPatterns enableAdvancedPatterns**.

Valeur par défaut

Faux

Valeurs valides

True | False

refreshIntervallInMinutes

Description

Définit l'intervalle de temps pour l'interrogation de la valeur de la propriété **Interact | services | eventPattern | advancedPatterns enableAdvancedPatterns**.

Valeur par défaut

5

Interact | cacheManagement

Cet ensemble de propriétés de configuration vous permet de définir les paramètres de sélection et de configuration de chacun des gestionnaires de cache pris en charge que vous pouvez utiliser pour améliorer les performances d'Interact, tels que le mécanisme EHCACHE, qui est intégré dans l'installation d'Interact ou la mise en cache WebSphere eXtreme Scale, qui est un module complémentaire facultatif, ou tout autre système de mise en cache externe.

Utilisez les propriétés de configuration **Interact | cacheManagement | Cache Managers** pour configurer le gestionnaire de cache que vous souhaitez utiliser. Utilisez les propriétés de configuration **Interact | cacheManagement | caches** pour spécifier le gestionnaire de cache qui doit être utilisé par Interact pour améliorer les performances.

Interact | cacheManagement | Cache Managers

La catégorie Cache Managers vous permet de spécifier les paramètres relatifs aux solutions de gestion de cache que vous prévoyez d'utiliser avec Interact.

Interact | cacheManagement | Cache Managers | EHCACHE

La catégorie EHCACHE vous permet de spécifier les paramètres relatifs à la solution de gestion de cache EHCACHE ; vous pouvez ainsi la personnaliser afin d'améliorer les performances d'Interact.

Interact | Cache Managers | EHCACHE | Parameter Data

Les propriétés de configuration de cette catégorie permettent de spécifier de quelle façon le système de gestion de cache EHCACHE fonctionne pour améliorer les performances d'Interact.

cacheType

Description

Vous pouvez configurer les serveurs d'exécution Interact dans un groupe de serveurs pour qu'ils utilisent une adresse de multidiffusion afin de partager les données du cache. Cette méthode est également appelée *cache distribué*. Le paramètre cacheType vous permet de spécifier si vous utilisez le mécanisme de mise en cache EHCACHE intégré en mode **local** (autonome) ou **distribué** (comme avec un groupe de serveurs d'exécution).

Remarque :

Si vous sélectionnez la valeur **Distributed** pour le paramètre `cacheType`, tous les serveurs qui partagent le cache doivent faire partie d'un seul et même groupe de serveurs. Vous devez également activer la multidiffusion entre les membres d'un groupe de serveurs.

Valeur par défaut

Local

Valeurs valides

Local | Distributed

multicastIPAddress

Description

Si vous spécifiez la valeur Distributed au paramètre `cacheType`, vous configurez le cache pour qu'il fonctionne via la multidiffusion entre tous les membres d'un groupe de serveurs d'exécution Interact. La valeur `multicastIPAddress` correspond à l'adresse IP qui est utilisée par tous les serveurs Interact du groupe de serveurs en mode écoute.

L'adresse IP doit être unique entre tous les groupes de serveurs.

Valeur par défaut

230.0.0.1

multicastPort

Description

Si vous spécifiez la valeur Distributed au paramètre `cacheType`, le paramètre `multicastPort` indique le port qui est utilisé par tous les serveurs Interact du groupe de serveurs en mode écoute.

Valeur par défaut

6363

overflowToDisk

Description

Le gestionnaire de cache EHCACHE gère les informations de session à l'aide de la mémoire disponible. Pour les environnements dans lesquels la taille de la session est importante en raison d'un profil volumineux, le nombre de sessions qui doit être pris en charge dans la mémoire n'est peut-être pas suffisant pour le scénario client. Pour pallier à cette situation, le gestionnaire de cache EHCACHE dispose d'une fonction facultative qui permet d'écrire temporairement sur le disque dur les informations de cache dont la taille est supérieure à la quantité d'informations qui peut être conservée en mémoire.

Si vous affectez la valeur "yes" à la propriété `overflowToDisk`, chaque machine virtuelle Java peut gérer un nombre de sessions simultanées supérieur au nombre autorisé par la mémoire.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

No | Yes

diskStore

Description

Lorsque la propriété de configuration **overflowToDisk** a pour valeur Yes, cette propriété de configuration spécifie le répertoire de disque qui contiendra les entrées de cache dépassant de la mémoire. Si cette propriété de configuration n'existe pas ou si sa valeur n'est pas valide, le répertoire de disque est créé automatiquement dans le répertoire temporaire par défaut du système d'exploitation.

Valeur par défaut

Aucun

Valeurs valides

Répertoire auquel l'application Web hébergeant le module d'exécution Interact peut accéder en écriture.

(Parameter)

Description

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer un paramètre personnalisé à utiliser avec le gestionnaire de cache. Vous pouvez définir n'importe quel nom de paramètre et associer à celui-ci n'importe quelle valeur.

Pour créer un paramètre personnalisé, cliquez sur *(Paramètre)* et indiquez le nom et la valeur à affecter au paramètre. Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer les modifications**, le paramètre que vous avez créé est ajouté à la liste dans la catégorie Parameter Data.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | cacheManagement | Cache Managers | Extreme Scale

La catégorie Extreme Scale permet de spécifier les paramètres d'utilisation de la solution de gestion de cache WebSphere eXtreme Scale ; vous pouvez ainsi la personnaliser afin d'améliorer les performances d'Interact.

ClassName

Description

Nom qualifié complet de la classe qui connecte Interact au serveur WebSphere eXtreme Scale. Ce nom doit être `com.unicacorp.interact.cache.extremescale.ExtremeScaleCacheManager`.

Valeur par défaut

`com.unicacorp.interact.cache.extremescale.ExtremeScaleCacheManager`

ClassPath

Description

Identificateur URI de l'emplacement du fichier `interact_wxs_adapter.jar`, par exemple `file:///IBM/IMS/Interact/lib/interact_wxs_adapter.jar` ou `file:///C:/IBM/IMS/Interact/lib/interact_wxs_adapter.jar`. Cependant, si ce fichier JAR est déjà inclus dans le chemin d'accès aux classes du serveur d'applications d'hébergement, cette zone doit rester vide.

Valeur par défaut

Néant

Interact | Cache Managers | Extreme Scale | Parameter Data

Les propriétés de configuration de cette catégorie permettent de gérer l'adaptateur WebSphere eXtreme Scale qui est éventuellement livré avec l'installation d'Interact. Ces paramètres doivent être configurés pour chaque serveur d'exécution Interact qui agit en tant que client sur la grille de serveur eXtreme Scale.

catalogPropertyFile

Description

URI de l'emplacement du fichier de propriétés utilisé pour démarrer le serveur de catalogue WebSphere eXtreme Scale. Si Extreme Scale Adapter est utilisé pour démarrer le serveur de catalogue, cette propriété doit être définie. Sinon, elle n'est pas utilisée.

Valeur par défaut

```
file:///C:/depot/Interact/dev/main/extremescale/config/  
catalogServer.props
```

containerPropertyFile

Description

URI de l'emplacement du fichier de propriétés utilisé pour démarrer les instances de conteneur WebSphere eXtreme Scale. Si le composant serveur inclus est utilisé pour démarrer les serveurs de conteneur WebSphere eXtreme Scale, cette propriété doit être définie. Sinon, elle n'est pas utilisée.

Valeur par défaut

```
file:///C:/depot/Interact/dev/main/extremescale/config/  
containerServer.props
```

deploymentPolicyFile

Description

URI de l'emplacement du fichier de règles de déploiement utilisé pour démarrer le serveur de catalogue WebSphere eXtreme Scale. Si le composant serveur inclus est utilisé pour démarrer le serveur de catalogue WebSphere eXtreme Scale, cette propriété doit être définie. Sinon, elle n'est pas utilisée.

Valeur par défaut

```
file:///C:/depot/Interact/dev/main/extremescale/config/  
deployment.xml
```

objectGridConfigFile

Description

URI de l'emplacement du fichier de configuration de grille d'objet utilisé pour démarrer le serveur de catalogue WebSphere eXtreme Scale, ainsi que le composant de cache local qui s'exécute avec le serveur d'exécution Interact dans la même machine virtuelle Java.

Valeur par défaut

```
file:///C:/depot/Interact/dev/main/extremescale/config/  
objectgrid.xml
```

gridName

Description

Nom de la grille WebSphere eXtreme Scale qui met en attente tous les caches Interact.

Valeur par défaut

InteractGrid

catalogURLs

Description

URL contenant le nom d'hôte ou l'adresse IP et le port utilisés par le serveur de catalogue WebSphere eXtreme Scale pour écouter les connexions.

Valeur par défaut

Aucun

(Parameter)

Description

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer un paramètre personnalisé à utiliser avec le gestionnaire de cache. Vous pouvez définir n'importe quel nom de paramètre et associer à celui-ci n'importe quelle valeur.

Pour créer un paramètre personnalisé, cliquez sur *(Paramètre)* et indiquez le nom et la valeur à affecter au paramètre. Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer les modifications**, le paramètre que vous avez créé est ajouté à la liste dans la catégorie Parameter Data.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | caches

Utilisez cet ensemble de propriétés de configuration pour spécifier le gestionnaire de cache pris en charge que vous souhaitez utiliser pour améliorer les performances d'Interact, par exemple la mise en cache Ehcache ou WebSphere eXtreme Scale, et pour configurer les propriétés de cache spécifiques du serveur d'exécution que vous configurez.

Ces propriétés concernent notamment les caches utilisés pour le stockage des données de session, des états de modèle d'événement et des résultats de segmentation. Lorsque vous définissez ces paramètres, vous pouvez spécifier la solution de cache à utiliser pour chaque type de mise en cache, ainsi que des paramètres individuels relatifs au fonctionnement du cache.

Interact | cacheManagement | caches | InteractCache

La catégorie InteractCache permet de configurer la mise en cache de tous les objets de session, y compris les données de profil, les résultats de segmentation, les derniers traitements distribués, les paramètres transmis via des méthodes API et les autres objets utilisés par le module d'exécution Interact.

La catégorie InteractCache est requise pour qu'Interact fonctionne correctement.

La catégorie InteractCache peut également être configurée via une configuration EHCACHE externe pour les paramètres non pris en charge dans **Interact | cacheManagement | Caches**. Si vous utilisez EHCACHE, vous devez vous assurer qu'InteractCache est configuré correctement.

CacheManagerName

Description

Nom du gestionnaire de cache qui gère le cache Interact. La valeur que vous entrez dans cette zone doit correspondre à l'un des gestionnaires de cache définis dans les propriétés de configuration **Interact | cacheManagement | Cache Managers**, tels que EHCACHE ou Extreme Scale.

Valeur par défaut

EHCACHE

Valeurs valides

N'importe quel gestionnaire de cache défini dans la propriété de configuration **Interact | cacheManagement | Cache Managers**.

maxEntriesInCache

Description

Nombre maximal d'objets de données de session à stocker dans ce cache. Lorsque le nombre maximal d'objets de données de session est atteint et que des données relatives à une session supplémentaire doivent être stockées, l'objet le moins récemment utilisé est supprimé.

Valeur par défaut

100000

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à 0.

timeoutInSecs

Description

Durée, exprimée en secondes, qui s'est écoulée depuis l'utilisation ou la mise à jour d'un objet de données de session et qui est utilisée pour déterminer à quel moment l'objet doit être supprimé du cache.

Remarque : Si vous avez procédé à une mise à niveau à partir d'une version antérieure à 9.1, vous devrez reconfigurer la propriété `timeoutInSecs` car elle aura changé.

Valeur par défaut

300

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à 0.

Interact | Caches | Interact Cache | Parameter Data

Les propriétés de configuration de cette catégorie permettent de gérer le cache Interact qui est utilisé automatiquement par l'installation d'Interact. Ces paramètres doivent être configurés individuellement pour chaque serveur d'exécution Interact.

asynIntervalMillis

Description

Délai d'attente, exprimé en millisecondes, observé par le gestionnaire de cache EHCACHE avant de répliquer des modifications sur d'autres instances d'exécution Interact. Si la valeur n'est pas positive, ces modifications seront répliquées de façon synchrone.

Cette propriété de configuration n'est pas créée par défaut. Si vous créez cette propriété, elle est utilisée uniquement lorsque EHCACHE est le gestionnaire de cache et lorsque la propriété **cacheType** définie pour ce dernier a pour valeur `distributed`.

Valeur par défaut

Aucune.

(Parameter)

Description

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer un paramètre personnalisé à utiliser avec le cache Interact. Vous pouvez définir n'importe quel nom de paramètre et associer à celui-ci n'importe quelle valeur.

Pour créer un paramètre personnalisé, cliquez sur *(Paramètre)* et indiquez le nom et la valeur à affecter au paramètre. Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer les modifications**, le paramètre que vous avez créé est ajouté à la liste dans la catégorie Parameter Data.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | cacheManagement | caches | PatternStateCache

La catégorie PatternStateCache permet d'héberger les états des modèles d'événement et les règles de suppression d'offre en temps réel. Par défaut, ce cache est configuré comme un cache à lecture immédiate et à écriture immédiate ; par conséquent, Interact tente d'utiliser le premier modèle d'événement et les premières données de suppression d'offre du cache. Si l'entrée demandée n'existe pas dans le cache, elle est chargée par l'implémentation du cache depuis la source de données, via la configuration JNDI ou directement via une connexion JDBC.

Pour utiliser une connexion JNDI, Interact se connecte à un fournisseur de source de données existant qui a été défini via le serveur spécifié à l'aide du nom JNDI, de l'URL, etc. Pour une connexion JDBC, vous devez indiquer un ensemble de paramètres JDBC, notamment le nom de classe du pilote JDBC, l'URL de base de données et des informations d'authentification.

Notez que si vous définissez plusieurs sources JNDI et JDBC, la première source JNDI activée est utilisée, et si aucune source JNDI n'est activée, la première source JDBC activée est utilisée.

La catégorie PatternStateCache est requise pour qu'Interact fonctionne correctement.

La catégorie PatternStateCache peut également être configurée via une configuration EHCACHE externe pour les paramètres non pris en charge dans **Interact | cacheManagement | Caches**. Si vous utilisez EHCACHE, vous devez vous assurer que PatternStateCache est configuré correctement.

CacheManagerName

Description

Nom du gestionnaire de cache qui gère le cache d'état de modèle Interact. La valeur que vous entrez dans cette zone doit correspondre à l'un des gestionnaires de cache définis dans les propriétés de configuration **Interact** | **cacheManagement** | **Cache Managers**, tels que EHCACHE ou Extreme Scale.

Valeur par défaut

EHCACHE

Valeurs valides

N'importe quel gestionnaire de cache défini dans la propriété de configuration **Interact** | **cacheManagement** | **Cache Managers**.

maxEntriesInCache

Description

Nombre maximal d'états de modèle d'événement à stocker dans ce cache. Lorsque le nombre maximal d'états de modèle d'événement est atteint et que des données relatives à un état de modèle d'événement supplémentaire doivent être stockées, l'objet le moins récemment utilisé est supprimé.

Valeur par défaut

100000

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à 0.

timeoutInSecs

Description

Spécifie la durée, en secondes, qui s'écoule avant qu'un objet état de modèle d'événement expire dans le cache des états de modèle d'événement. Lorsqu'un objet état de ce type est inactif dans le cache depuis le nombre de secondes défini par `timeoutInSecs`, il peut être éliminé du cache en fonction de la règle du moins récemment utilisé. La valeur de cette propriété doit être supérieure à celle définie par la propriété `sessionTimeoutInSecs`.

Remarque : Si vous avez procédé à une mise à niveau à partir d'une version antérieure à 9.1, vous devrez reconfigurer la propriété `timeoutInSecs` car elle aura changé.

Valeur par défaut

300

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à 0.

Interact | Caches | PatternStateCache | Parameter Data :

Les propriétés de configuration de cette catégorie permettent de gérer le cache des états de modèle utilisé pour héberger les états des modèles d'événement et les règles de suppression d'offre en temps réel.

(Parameter)

Description

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer un paramètre personnalisé à utiliser avec le cache des états de modèle. Vous pouvez définir n'importe quel nom de paramètre et associer à celui-ci n'importe quelle valeur.

Pour créer un paramètre personnalisé, cliquez sur (*Paramètre*) et indiquez le nom et la valeur à affecter au paramètre. Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer les modifications**, le paramètre que vous avez créé est ajouté à la liste dans la catégorie Parameter Data.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | cacheManagement | caches | PatternStateCache | loaderWriter :

La catégorie **loaderWriter** contient la configuration du chargeur qui interagit avec des référentiels externes pour l'extraction et la persistance de modèles d'événement.

className

Description

Nom de classe qualifié complet pour ce chargeur. Cette classe doit être conforme aux exigences du gestionnaire de cache choisi.

Valeur par défaut

```
com.unicacorp.interact.cache.ehcache.loaderwriter.  
PatternStateEHCacheLoaderWriter
```

Valeurs valides

Nom de classe qualifié complet.

classPath

Description

Chemin du fichier classe du chargeur. Si vous laissez cette valeur vide ou si l'entrée n'est pas valide, le chemin d'accès aux classes utilisé pour exécuter Interact est utilisé.

Valeur par défaut

Aucun

Valeurs valides

Chemin d'accès aux classes valide.

writeMode

Description

Indique le mode utilisé par le programme d'écriture pour conserver les états de modèle d'événement nouveaux ou mis à jour dans le cache. Les options valides sont les suivantes :

- **WRITE_THROUGH**. Chaque fois qu'une nouvelle entrée est ajoutée ou qu'une entrée existante est mise à jour, elle est immédiatement écrite dans les référentiels.

- **WRITE_BEHIND.** Le gestionnaire de cache attend un certain temps avant de collecter un nombre de modifications donné, puis il les conserve dans les référentiels dans un lot.

Valeur par défaut

WRITE_THROUGH

Valeurs valides

WRITE_THROUGH ou WRITE_BEHIND.

batchSize**Description**

Nombre maximal d'objets d'état de modèle d'événement que le programme d'écriture va conserver dans un lot. Cette propriété est utilisée uniquement lorsque le paramètre **writeMode** a pour valeur WRITE_BEHIND.

Valeur par défaut

100

Valeurs valides

Valeur de type entier.

maxDelayInSecs**Description**

Délai maximal, exprimé en secondes, observée par le gestionnaire de cache avant de conserver un objet d'état de modèle d'événement. Cette propriété est utilisée uniquement lorsque le paramètre **writeMode** a pour valeur WRITE_BEHIND.

Valeur par défaut

5

Valeurs valides

Valeur de type entier.

Interact | Caches | PatternStateCache | loaderWriter | Parameter Data :

Les propriétés de configuration de cette catégorie permettent de gérer le chargeur de cache des états de modèle d'événement.

(Parameter)**Description**

Modèle que vous pouvez utiliser pour créer un paramètre personnalisé à utiliser avec le chargeur de cache des états de modèle d'événement. Vous pouvez définir n'importe quel nom de paramètre et associer à celui-ci n'importe quelle valeur.

Pour créer un paramètre personnalisé, cliquez sur *(Paramètre)* et indiquez le nom et la valeur à affecter au paramètre. Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer les modifications**, le paramètre que vous avez créé est ajouté à la liste dans la catégorie Parameter Data.

Valeur par défaut

Aucun

Interact | cacheManagement | caches | PatternStateCache | loaderWriter | jndiSettings :

La catégorie **jndiSettings** contient la configuration de la source de données JNDI qui sera utilisée par le chargeur pour communiquer avec la base de données de sauvegarde. Pour créer un nouvel ensemble de paramètres JNDI, développez la catégorie **jndiSettings** et cliquez sur la propriété (*jndiSetting*).

(*jndiSettings*)

Remarque : Lorsque WebSphere Application Server est utilisé, le programme d'écriture du chargeur n'est pas connecté à **jndiSettings**.

Description

Lorsque vous cliquez sur cette catégorie, un formulaire apparaît. Pour définir une source de données JNDI, indiquez les valeurs suivantes :

- **Nom de la nouvelle catégorie** correspond au nom que vous souhaitez utiliser pour identifier cette connexion JNDI.
- Le paramètre **Activé** vous permet d'indiquer si vous souhaitez que cette connexion JNDI soit disponible ou non pour utilisation. Affectez la valeur True à ce paramètre pour les nouvelles connexions.
- **jndiName** correspond au nom JNDI qui a été défini dans la source de données lors de sa configuration.
- **providerUrl** correspond à l'URL permettant de rechercher la source de données JNDI. Si vous laissez cette zone vide, l'URL de l'application Web hébergeant le serveur d'exécution Interact est utilisée.
- **Fabrique de contexte initial** correspond au nom de classe qualifié complet de la classe de fabrique de contexte initial utilisée pour la connexion au fournisseur JNDI. Si l'application Web hébergeant le serveur d'exécution Interact est utilisée pour **providerUrl**, laissez cette zone vide.

Valeur par défaut

Aucune.

Interact | cacheManagement | caches | PatternStateCache | loaderWriter | jdbcSettings :

La catégorie **jdbcSettings** contient la configuration des connexions JDBC qui seront utilisées par le chargeur pour communiquer avec la base de données de sauvegarde. Pour créer un nouvel ensemble de paramètres JDBC, développez la catégorie **jdbcSettings** et cliquez sur la propriété (*jdbcSetting*).

(*jdbcSettings*)

Description

Lorsque vous cliquez sur cette catégorie, un formulaire apparaît. Pour définir une source de données JDBC, indiquez les valeurs suivantes :

- **Nom de la nouvelle catégorie** correspond au nom que vous souhaitez utiliser pour identifier cette connexion JDBC.
- Le paramètre **Activé** vous permet d'indiquer si vous souhaitez que cette connexion JDBC soit disponible ou non pour utilisation. Affectez la valeur True à ce paramètre pour les nouvelles connexions.

- **driverClassName** correspond au nom de classe qualifié complet du pilote JDBC. Cette classe doit exister dans le chemin d'accès aux classes configuré pour le démarrage du serveur cache d'hébergement.
- **databaseUrl** correspond à l'URL permettant de rechercher cette source de données JDBC.
- **asmUser** correspond au nom de l'utilisateur IBM Marketing Software qui a été configuré avec les données d'identification pour la connexion à la base de données dans cette connexion JDBC.
- **asmDataSource** correspond au nom de la source de données IBM Marketing Software qui a été configurée avec les données d'identification pour la connexion à la base de données dans cette connexion JDBC.
- **maxConnection** correspond au nombre maximal de connexions simultanées qui peuvent être établies avec la base de données dans cette connexion JDBC.

Valeur par défaut

Aucune.

Interact | triggeredMessage

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de tous les messages déclenchés et de la distribution des offres par les canaux.

backendProcessIntervalMin

Description

Cette propriété définit la durée en minutes pendant laquelle l'unité d'exécution en arrière-plan charge et traite les distributions d'offre retardées. Cette valeur doit être un entier. Si elle est négative ou nulle, le processus d'arrière plan est désactivé.

Valeurs valides

Entier positif

autoLogContactAfterDelivery

Description

Si cette propriété est définie sur true, un événement de contact est automatiquement envoyé dès que cette offre est attribuée ou qu'elle est mise en file d'attente pour être distribuée ultérieurement. Si cette propriété est définie sur false, aucun événement de contact n'est envoyé automatiquement pour les offres sortantes. Il s'agit du comportement par défaut.

Remarque :

- Si vous voulez capturer des attributs supplémentaires dans l'historique des contacts lorsque le message sortant est déclenché, vous pouvez ajouter les attributs personnalisés supplémentaires sous forme de colonnes dans l'historique des contacts. Lors de l'envoi d'un événement déclenchant le message déclenché sortant, vous pouvez transmettre des valeurs pour les attributs dans la méthode postEvent sous forme de paramètres nom-valeur.

- Pour associer une offre à un canal sortant, vous pouvez affecter l'offre dans la stratégie associée, déployer le canal, personnaliser l'offre, et dans le message déclenché, choisir **Sélectionner automatiquement la meilleure offre suivante**.

Valeurs valides

True | False

waitForFlowchart

Description

Cette propriété détermine si le diagramme doit attendre la fin de la segmentation en cours d'exécution et indique le comportement à adopter une fois le délai d'expiration dépassé.

DoNotWait : le traitement d'un message déclenché démarre que la segmentation soit en cours d'exécution ou non. Toutefois, si des segments sont utilisés dans la règle d'éligibilité et/ou **NextBestOffer** est sélectionné comme méthode de sélection des offres, l'exécution des messages déclenchés reste en attente.

OptionalWait : le traitement d'un message déclenché attend la fin ou l'arrivée à expiration de la segmentation en cours d'exécution. Si le délai d'expiration est dépassé, un avertissement est consigné et le traitement de ce message déclenché se poursuit. Il s'agit de la valeur par défaut.

MandatoryWait : le traitement d'un message déclenché attend la fin ou l'arrivée à expiration de la segmentation en cours d'exécution. Si le délai d'expiration est dépassé, une erreur est consignée et le traitement de ce message déclenché est abandonné.

Valeurs valides

DoNotWait | OptionalWait | MandatoryWait

Interact | triggeredMessage | offerSelection

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de la sélection d'offres dans les messages déclenchés.

maxCandidateOffers

Description

Cette propriété définit le nombre maximal d'offres éligibles renvoyées par le moteur afin d'obtenir la meilleure offre pour la distribution. Il est possible qu'aucune de ces offres éligibles renvoyées ne puisse être envoyée à partir du canal sélectionné. Plus le nombre d'offres candidates est élevé, moins cela se produit. Toutefois, un nombre plus important d'offres candidates peut augmenter le temps de traitement.

Valeurs valides

Entier positif

defaultCellCode

Description

Si l'offre distribuée est le résultat de l'évaluation d'une règle stratégique ou d'un enregistrement géré par une table, une cellule cible y est associée et les informations de cette cellule sont utilisées dans toutes les consignations

associées. Toutefois, si une liste d'offres spécifiques est utilisée comme entrée pour la sélection d'offres, aucune cellule cible n'est disponible. Dans ce cas, la valeur de ce paramètre de configuration est utilisée. Vous devez vous assurer que cette cellule cible et sa campagne sont incluses dans le déploiement. Le moyen le plus simple d'y parvenir consiste à ajouter la cellule dans une stratégie déployée.

Interact | triggeredMessage | dispatchers

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de tous les répartiteurs dans les messages déclenchés.

dispatchingThreads

Description

Cette propriété définit le nombre d'unités d'exécution utilisées par le moteur pour appeler les répartiteurs de manière asynchrone. Si la valeur est négative ou nulle, l'appel des répartiteurs est synchrone. La valeur par défaut est 0.

Valeurs valides

Un entier

Interact | triggeredMessage | dispatchers | <nomRépartiteur>

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'un répartiteur spécifique dans les messages déclenchés.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de ce répartiteur. Ce nom doit être unique parmi tous les répartiteurs.

type

Description

Cette propriété définit le type de répartiteur.

Valeurs valides

InMemoryQueue | JMSQueue | Custom

Remarque : Si vous utilisez JMSQueue ou Custom, pour intégrer Interact à IBM MQ, l'environnement d'exécution d'Interact doit se trouver sur le serveur d'applications avec JDK 1.7. Pour WebSphere et WebLogic, il est recommandé d'utiliser la dernière version de groupe de correctifs fournie pour le JDK.

JMSQueue ne prend en charge que WebLogic. Vous ne pouvez pas utiliser JMSQueue si vous utilisez WebSphere Application Server.

className

Description

Cette propriété définit le nom de classe complet de cette implémentation de répartiteur. Si le type est InMemoryQueue, la valeur doit être vide. Si le

type est Custom, ce paramètre doit avoir la valeur `com.unicacorp.interact.eventhandler.triggeredmessage.dispatchers.IBMMQDispatcher`.

classPath

Description

Cette propriété définit l'URL du fichier JAR qui inclut l'implémentation de ce répartiteur.

Si le type est Custom, ce paramètre doit avoir la valeur `file://<Interact_home>/lib/interact_ibmmqdispatcher.jar;file://<Interact_home>/lib/com.ibm.mq.allclient.jar;file://<Interact_home>/lib/jms.jar`

Interact | triggeredMessage | dispatchers | <nomRépartiteur> | Parameter Data

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'un répartiteur spécifique dans les messages déclenchés.

Vous pouvez choisir entre trois types de répartiteurs. InMemoryQueue est le répartiteur interne d'Interact. Custom est utilisé pour IBM MQ. JMSQueue est utilisé pour se connecter à un fournisseur JMS via JNDI.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de ce paramètre. Ce nom doit être unique parmi tous les paramètres de ce répartiteur.

valeur

Description

Cette propriété définit les paramètres, au format de paires nom/valeur, requis par ce répartiteur.

Remarque : Tous les paramètres sont sensibles à la casse et doivent être entrés comme indiqué ici.

Si le type est InMemoryQueue, le paramètre ci-après est pris en charge.

- `queueCapacity` : facultatif. Nombre maximal d'offres en attente de répartition dans la file d'attente. Si cette propriété est spécifiée, il doit s'agir d'un entier positif. Si elle ne l'est pas ou qu'elle n'est pas valide, la valeur par défaut (1000) est utilisée.

Si le type est Custom, les paramètres ci-après sont pris en charge.

- `providerUrl`: `<nomhôte>:port` (sensible à la casse)
- `queueManager` : nom du gestionnaire de files d'attente créé sur le serveur IBM MQ.
- `messageQueueName` : nom de la file d'attente de messages créée sur le serveur IBM MQ.
- `enableConsumer` : cette propriété doit être définie sur `true`.
- `asmUserforMQAuth` : nom d'utilisateur permettant de se connecter au serveur. Ce nom est requis si le serveur applique l'authentification. Sinon, il ne doit pas être spécifié.

- `authDS` : mot de passe associé au nom d'utilisateur permettant de se connecter au serveur. Ce nom est requis si le serveur applique l'authentification. Sinon, il ne doit pas être spécifié.

Si le type est `JMSQueue`, le paramètre ci-après est pris en charge.

- `providerUrl` : adresse URL du fournisseur JNDI (sensible à la casse).
- `connectionFactoryJNDI` : nom JNDI de la fabrique de connexions JMS.
- `messageQueueJNDI` : nom JNDI de la file d'attente JMS vers laquelle les messages déclenchés sont envoyés et de laquelle ils sont extraits.
- `enableConsumer` : indique si un consommateur de ces messages déclenchés doit être lancé dans Interact. Cette propriété doit être définie sur `true`. Si elle ne l'est pas, la valeur par défaut (`false`) est utilisée.
- `initialContextFactory` : nom complet de la classe de fabrique de contexte initial JNDI. Si vous utilisez `WebLogic`, la valeur de ce paramètre doit être `weblogic.jndi.WLInitialContextFactory`.

Interact | triggeredMessage | gateways | <nomPasserelle>

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'une passerelle spécifique dans les messages déclenchés.

Interact ne prend pas en charge plusieurs instances d'une même passerelle. Tous les fichiers de configuration de passerelle doivent être accessibles à partir de chaque noeud d'exécution Interact. Dans le cas d'une configuration distribuée, assurez-vous que les fichiers de passerelle sont conservés à un emplacement partagé.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de cette passerelle. Elle doit être unique parmi toutes les passerelles.

className

Description

Cette propriété définit le nom de classe complet de cette implémentation de passerelle.

classPath

Description

Cette propriété définit l'identificateur URI du fichier JAR qui inclut l'implémentation de cette passerelle. Si elle reste vide, le chemin d'accès aux classes de l'application Interact hôte est utilisé.

Par exemple, dans un système Windows, si le fichier JAR de passerelle est disponible dans le répertoire `C:\IBM\EMM\EmailGateway\IBM_Interact_OMO_OutboundGateway_Silverpop_1.0\lib\OMO_OutboundGateway_Silverpop.jar`, le chemin d'accès aux classes doit être `file:///C:/IBM/EMM/EmailGateway/IBM_Interact_OMO_OutboundGateway_Silverpop_1.0/lib/OMO_OutboundGateway_Silverpop.jar`. Dans un système Unix, si le fichier JAR de passerelle est disponible dans le répertoire `/opt/IBM/EMM/EmailGateway/IBM_Interact_OMO_OutboundGateway_Silverpop_1.0/lib/OMO_OutboundGateway_Silverpop.jar`, le chemin d'accès aux classes doit

```
être file:///opt/IBM/EMM/EmailGateway/  
IBM_Interact_OMO_OutboundGateway_Silverpop_1.0/lib/  
OMO_OutboundGateway_Silverpop.jar.
```

Interact | triggeredMessage | gateways | <nomPasserelle> | Parameter Data

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'une passerelle spécifique dans les messages déclenchés.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de ce paramètre. Ce nom doit être unique parmi tous les paramètres de cette passerelle.

valeur

Description

Cette propriété définit les paramètres, au format de paires nom/valeur, requis par cette passerelle. Pour toutes les passerelles, les paramètres ci-après sont pris en charge.

Remarque : Tous les paramètres sont sensibles à la casse et doivent être entrés comme indiqué ici.

- `validationTimeoutMillis` : délai en millisecondes après lequel la validation d'une offre par l'intermédiaire de cette passerelle arrive à expiration. La valeur par défaut est 500.
- `deliveryTimeoutMillis` : délai en millisecondes après lequel la distribution d'une offre à l'aide de cette passerelle arrive à expiration. La valeur par défaut est 1000.

Interact | triggeredMessage | channels

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de tous les canaux dans les messages déclenchés.

type

Description

Cette propriété définit le noeud racine des paramètres liés à une passerelle spécifique. L'option Default utilise le sélecteur de canaux intégré, qui est basé sur la liste des canaux définis dans l'interface utilisateur des messages déclenchés. Si l'option Default est sélectionnée, les valeurs `className` et `classPath` doivent rester vides. L'option Custom utilise l'implémentation client d'`IChannelSelector`.

Valeurs valides

Default | Custom

className

Description

Cette propriété définit le nom de classe complet de l'implémentation client du sélecteur de canaux. Ce paramètre est obligatoire si le type est Custom.

classPath

Description

Cette propriété définit l'URL du fichier JAR qui inclut l'implémentation de l'implémentation client du sélecteur de canaux. Si elle reste vide, le chemin d'accès aux classes de l'application Interact hôte est utilisé.

Interact | triggeredMessage | channels | Parameter Data

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'un canal spécifique dans les messages déclenchés.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de ce paramètre. Ce nom doit être unique parmi tous les paramètres de ce canal.

valeur

Description

Cette propriété définit les paramètres, au format de paires nom/valeur, requis par le sélecteur de canaux.

Si vous utilisez **Canal préféré des clients** pour votre canal, vous devez créer

Interact | triggeredMessage | channels | <nomCanal>

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'un canal spécifique dans les messages déclenchés.

category name

Description

Cette propriété définit le nom du canal par l'intermédiaire duquel les offres sont envoyées. Elle doit correspondre à celles définies dans la phase de conception sous **Campaign | partitions | <partition[N]> | Interact | outboundChannels**.

Interact | triggeredMessage | channels | <nomCanal> | <nomGestionnaire>

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres d'un gestionnaire spécifique dans les messages déclenchés utilisé pour envoyer des offres.

category name

Description

Cette propriété définit le nom du gestionnaire que le canal utilisera pour envoyer des offres.

dispatcher

Description

Cette propriété définit le nom du répartiteur par l'intermédiaire duquel ce gestionnaire envoie des offres à la passerelle. Il doit s'agir de l'un de ceux définis sous **interact | triggeredMessage | dispatchers**.

gateway

Description

Cette propriété définit le nom de la passerelle à laquelle ce gestionnaire envoie des offres. Il doit s'agir de l'une de celles définies sous **interact | triggeredMessage | gateways**.

mode

Description

Cette propriété définit le mode d'utilisation de ce gestionnaire. Si Basculement est sélectionné, ce gestionnaire n'est utilisé que si aucun des gestionnaires de priorité supérieure définis dans ce canal n'est parvenu à envoyer des offres. Si Module complémentaire est sélectionné, ce gestionnaire est utilisé que d'autres gestionnaires aient réussi ou non à envoyer des offres.

priority

Description

Cette propriété définit la priorité de ce gestionnaire. Le moteur commence par essayer d'utiliser le gestionnaire de priorité la plus élevée pour envoyer des offres.

Valeurs valides

Tout entier

Valeur par défaut

100

Interact | activityOrchestrator

La catégorie Activity Orchestrator spécifie les récepteurs et les passerelles pour votre activité de passerelle entrante Interact.

Utilisez les propriétés de configuration **Interact | activityOrchestrator | receivers** pour configurer vos récepteurs Interact. Utilisez les propriétés de configuration **Interact | activityOrchestrator | gateways** pour configurer les passerelles à utiliser dans Interact.

Interact | activityOrchestrator | receivers

La catégorie Activity Orchestrator Receivers spécifie les récepteurs d'événements pour votre activité de passerelle entrante Interact.

Nom de catégorie

Description

Nom de votre récepteur.

Type

Description

Type de récepteur. Vous pouvez choisir entre IBM MQ et Custom. Custom nécessite que vous utilisiez une implémentation de `iReceiver`.

Activé

Description

Sélectionnez True pour activer le récepteur ou false pour le désactiver.

className

Description

Cette propriété définit le nom de classe complet de cette implémentation de récepteur. Elle n'est utilisée que lorsque le type est Custom.

classPath

Description

Cette propriété définit l'identificateur URI du fichier JAR qui inclut l'implémentation de ce récepteur. Si elle reste vide, le chemin d'accès aux classes de l'application Interact hôte est utilisé. Elle n'est utilisée que lorsque le type est Custom.

Interact | activityOrchestrator | receivers | Parameter Data

Vous pouvez ajouter des paramètres de récepteur tels que queueManager et messageQueueName pour définir votre file d'attente de récepteur.

Interact | activityOrchestrator | gateways

La catégorie Activity Orchestrator Gateway spécifie les passerelles pour votre activité de passerelle entrante Interact.

Nom de catégorie

Description

Nom de votre passerelle.

className

Description

Cette propriété définit le nom de classe complet de cette implémentation de passerelle.

classPath

Description

Cette propriété définit l'identificateur URI du fichier JAR qui inclut l'implémentation de cette passerelle. Si elle reste vide, le chemin d'accès aux classes de l'application Interact hôte est utilisé. Elle n'est utilisée que lorsque le type est Custom.

Interact | activityOrchestrator | gateways | Parameter Data

Vous pouvez ajouter des paramètres de passerelle pour vos fichiers de configuration de passerelle tels que OMO-conf_inbound_UBX_interactEventNameMapping et OMO-conf_inbound_UBX_interactEventPayloadMapping.

Interact | ETL | patternStateETL

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres du processus ETL.

Nouveau nom de la catégorie

Description

Indiquez un nom qui identifie de manière unique la configuration. Notez que vous devez fournir ce nom exact lorsque vous exécutez le processus ETL autonome. Pour faciliter la saisie de ce nom sur la ligne de commande, évitez d'indiquer de espaces ou des signes de ponctuation. Indiquez un nom de type `ETLProfile1`.

runOnceADay

Description

Indique si le processus ETL autonome de cette configuration doit s'exécuter une fois chaque jour. Les réponses valides sont **Oui** ou **Non**. Si vous indiquez **Non**, `processSleepIntervallnMinutes` détermine le planning d'exécution du processus.

preferredStartTime

Description

Heure préférée de début du processus ETL autonome. Indiquez l'heure au format HH:MM:SS AM/PM, par exemple 01:00:00 AM.

preferredEndTime

Description

Heure préférée de fin du processus ETL autonome. Indiquez l'heure au format HH:MM:SS AM/PM, par exemple 08:00:00 AM.

processSleepIntervallnMinutes

Description

Si vous n'avez pas configuré le processus ETL autonome pour qu'il s'exécute une fois par jour (comme indiqué dans la propriété `runOnceADay`), cette propriété indique la fréquence des exécutions du processus ETL. Par exemple, si vous indiquez 15, le processus ETL autonome attend 15 après la fin de son exécution avant de se relancer.

maxJDBCInsertBatchSize

Description

Nombre maximum d'enregistrements d'un lot JDBC avant de soumettre la requête. La valeur par défaut est égale à 5000. Notez qu'il ne s'agit pas du nombre maximal d'enregistrements traités par le processus ETL en une itération. Lors de chaque itération, le processus ETL traite tous les enregistrements disponibles provenant de la table `UACI_EVENTPATTERNSTATE`. Cependant, tous ces enregistrements sont fragmentés en blocs `maxJDBCInsertSize`.

maxJDBCFetchBatchSize

Description

Nombre maximum d'enregistrements d'un lot JDBC à extraire dans la base de données intermédiaire.

Il se peut que vous deviez augmenter cette valeur afin de régler les performances du processus ETL.

communicationPort

Description

Port réseau sur lequel le processus ETL autonome écoute les demandes d'arrêt. Dans des circonstances normales, il n'y a aucune raison de modifier la valeur par défaut.

queueLength

Description

Valeur employée pour le réglage des performances. Les collections des données d'état de modèle sont extraites et transformées en objets qui sont ajoutés à une file d'attente en vue de leur traitement et de leur inscription dans la base de données. Cette propriété contrôle la taille de la file d'attente.

completionNotificationScript

Description

Indique le chemin d'accès absolu d'un script à exécuter lorsque le processus ETL est achevé. Si vous indiquez un script, trois arguments sont transmis au script de notification de fin : l'heure de début, l'heure de fin et le nombre total d'enregistrements de modèle d'événement traités. L'heure de début et l'heure de fin sont des valeurs numériques représentant le nombre de millisecondes écoulées depuis 1970.

Interact | ETL | patternStateETL | <patternStateETLName> | RuntimeDS

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de la source de données d'exécution d'ETL.

type

Description

Liste des types de base de données pris en charge pour la source de données que vous définissez.

dsname

Description

Nom JNDI de la source de données. Ce nom doit également être utilisé dans la configuration de la source de données de l'utilisateur, ce qui permet de garantir que ce dernier a accès aux sources de données cible et d'exécution.

driver

Description

Nom du pilote JDBC, par exemple :

Oracle : `oracle.jdbc.OracleDriver`

Microsoft SQL Server : `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver`

IBM DB2 : com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

serverURL

Description

URL de la source de données, par exemple :

Oracle : jdbc:oracle:thin:@

<hôte_base_de_données>:<port_base_de_données>:<nom_service_base_de_données>

Microsoft SQL Server : jdbc:sqlserver://

<hôte_base_de_données>:<port_base_de_données> ;databaseName=

<nom_base_de_données>

IBM DB2 : jdbc:db2:// <hôte_base_de_données>:<port_base_de_données>/

<nom_base_de_données>

connectionpoolSize

Description

Valeur indiquant la taille du pool de connexions, pour le réglage des performances. Les données d'état de modèle sont lues et transformées simultanément en fonction des connexions de base de données disponibles. L'augmentation de la taille du pool de connexions permet d'augmenter le nombre de connexions simultanées à la base de données, tout en respectant les limitations de mémoire et des fonctionnalités de lecture/écriture de la base de données. Par exemple, si cette valeur est égale à 4, quatre travaux s'exécutent simultanément. Si vous disposez d'un grand volume de données, vous pouvez augmenter cette valeur et indiquer 10 ou 20, tant que vous disposez d'une mémoire suffisante et que les performances de la base de données sont acceptables.

schema

Description

Nom du schéma de la base de données à laquelle cette configuration se connecte.

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `ConnectionRetryPeriod` indique la durée en secondes pendant laquelle Interact tente automatiquement de se reconnecter à la base de données en cas d'échec. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si cette propriété prend la valeur 0, Interact effectue de nouvelles tentatives de manière illimitée. Si cette propriété prend la valeur -1, aucune nouvelle tentative de connexion n'est effectuée.

connectionRetryDelay

Description

La propriété `ConnectionRetryDelay` indique la durée en secondes pendant laquelle Interact attend avant de tenter de se reconnecter à la base de données après un échec. Si cette propriété prend la valeur -1, aucune nouvelle tentative n'est effectuée.

Interact | ETL | patternStateETL | <patternStateETLName> | TargetDS

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres de la source de données cible d'ETL.

type

Description

Liste des types de base de données pris en charge pour la source de données que vous définissez.

dsname

Description

Nom JNDI de la source de données. Ce nom doit également être utilisé dans la configuration de la source de données de l'utilisateur, ce qui permet de garantir que ce dernier a accès aux sources de données cible et d'exécution.

driver

Description

Nom du pilote JDBC, par exemple :

Oracle : oracle.jdbc.OracleDriver

Microsoft SQL Server : com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

IBM DB2 : com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

serverURL

Description

URL de la source de données, par exemple :

Oracle : jdbc:oracle:thin:@

<hôte_base_de_données>:<port_base_de_données>:<nom_service_base_de_données>

Microsoft SQL Server : jdbc:sqlserver://

<hôte_base_de_données>:<port_base_de_données> ;databaseName=
<nom_base_de_données>

IBM DB2 : jdbc:db2:// <hôte_base_de_données>:<port_base_de_données>/
<nom_base_de_données>

connectionpoolSize

Description

Valeur indiquant la taille du pool de connexions, pour le réglage des performances. Les données d'état de modèle sont lues et transformées simultanément en fonction des connexions de base de données disponibles. L'augmentation de la taille du pool de connexions permet d'augmenter le nombre de connexions simultanées à la base de données, tout en respectant les limitations de mémoire et des fonctionnalités de lecture/écriture de la base de données. Par exemple, si cette valeur est égale à 4, quatre travaux s'exécutent simultanément. Si vous disposez d'un grand volume de

données, vous pouvez augmenter cette valeur et indiquer 10 ou 20, tant que vous disposez d'une mémoire suffisante et que les performances de la base de données sont acceptables.

schema

Description

Nom du schéma de la base de données à laquelle cette configuration se connecte.

connectionRetryPeriod

Description

La propriété `ConnectionRetryPeriod` indique la durée en secondes pendant laquelle Interact tente automatiquement de se reconnecter à la base de données en cas d'échec. Interact essaie automatiquement de se reconnecter à la base de données pendant ce laps de temps avant de signaler une erreur ou un échec au niveau de la base de données. Si cette propriété prend la valeur 0, Interact effectue de nouvelles tentatives de manière illimitée. Si cette propriété prend la valeur -1, aucune nouvelle tentative de connexion n'est effectuée.

connectionRetryDelay

Description

La propriété `ConnectionRetryDelay` indique la durée en secondes pendant laquelle Interact attend avant de tenter de se reconnecter à la base de données après un échec. Si cette propriété prend la valeur -1, aucune nouvelle tentative n'est effectuée.

Interact | ETL | patternStateETL | <patternStateETLName> | Report

Les propriétés de configuration de cette catégorie définissent les paramètres du processus d'agrégation des rapports ETL.

activation

Description

Active ou désactive l'intégration des rapports avec ETL. Par défaut, cette propriété est désactivée.

Si sa valeur est `disable`, cette propriété désactive les mises à jour sur la table `UARI_DELTA_PATTERNS`. Elle ne désactive pas intégralement la production de rapports.

Remarque : Pour désactiver l'intégration des rapports à ETL, vous devez également modifier le déclencheur `TR_AGGREGATE_DELTA_PATTERNS` à désactiver dans la table de transfert `UACI_ETLPATTERNSTATERUN`.

retryAttemptsIfAggregationRunning

Description

Nombre de fois que le processus ETL tente de vérifier si l'agrégation des rapports est effectuée si l'indicateur de verrouillage est défini. Par défaut, cette propriété est définie sur 3.

sleepBeforeRetryDurationInMinutes

Description

Délai de veille en minutes entre deux tentatives consécutives. Par défaut, cette propriété est définie sur 5 minutes.

aggregationRunningCheckSql

Description

Cette propriété permet de définir un SQL personnalisé, qui peut être exécuté pour déterminer si l'indicateur de verrouillage de l'agrégation des rapports est défini. Par défaut, cette propriété est vide.

Si cette propriété est définie, le processus ETL exécute le SQL ci-après pour obtenir l'indicateur de verrouillage.

```
select count(1) AS ACTIVERUNS from uari_pattern_lock where islock='Y'  
=> If ACTIVERUNS is > 0, lock is set
```

aggregationRunningCheck

Description

Active ou désactive la vérification si l'agrégation des rapports est en cours d'exécution avant que le processus ETL ne soit exécuté. Par défaut, cette propriété est activée.

Chapitre 14. Interact propriétés de configuration de l'environnement de conception

Cette section décrit toutes les propriétés de configuration de l'environnement de conception d'Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | reports

La propriété **Campaign | partitions | partition[n] | reports** définit les différents types de dossier de vos rapports.

offerAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété **offerAnalysisTabCachedFolder** indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports d'offre (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']/folder[@name='cached']
```

segmentAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété **segmentAnalysisTabOnDemandFolder** indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports de segmentation répertoriés dans l'onglet analyse d'un segment. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']/folder[@name='cached']
```

offerAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété **offerAnalysisTabOnDemandFolder** indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports d'offre répertoriés dans l'onglet analyse d'une offre. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='offer']
```

segmentAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété **segmentAnalysisTabCachedFolder** indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports de segmentation (étendus)

transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='segment']
```

analysisSectionFolder

Description

La propriété analysisSectionFolder indique l'emplacement du dossier racine dans lequel les spécifications des rapports sont enregistrées. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']
```

campaignAnalysisTabOnDemandFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports de campagne répertoriés dans l'onglet analyse d'une campagne. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']
```

campaignAnalysisTabCachedFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabCachedFolder indique l'emplacement du dossier qui contient la spécification des rapports de campagne (étendus) transmis en une fois et répertoriés dans l'onglet analyse, accessible via le lien analyse du panneau de navigation. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='campaign']/folder[@name='cached']
```

campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder

Description

La propriété campaignAnalysisTabEmessageOnDemandFolder indique l'emplacement du dossier qui contient les rapports d'eMessage répertoriés dans l'onglet analyse d'une campagne. Le chemin d'accès est spécifié via la notation XPath.

Valeur par défaut

```
/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='eMessage Reports']
```

campaignAnalysisTabInteractOnDemandFolder

Description

Chaîne du dossier de serveur de rapports pour les rapports Interact.

Valeur par défaut

/content/folder[@name='Affinium Campaign']/folder[@name='Interact Reports']

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous installez Interact.

interactiveChannelAnalysisTabOnDemandFolder

Description

Chaîne du dossier de serveur de rapports pour les rapports de l'onglet Analyse du canal interactif.

Valeur par défaut

/content/folder[@name='Affinium Campaign - Object Specific Reports']/folder[@name='interactive channel']

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous installez Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres du module d'historique des réponses et des contacts d'Interact.

isEnabled

Description

Si la valeur est définie sur oui, cela active le module d'historique des réponses et des contacts d'Interact qui copie l'historique des réponses et des contacts d'Interact des tables intermédiaires de l'environnement d'exécution d'Interact dans les tables de l'historique des réponses et des contacts de Campaign. La propriété interactInstalled doit également être définie sur oui.

Valeur par défaut

no

Valeurs valides

yes | no

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

runOnceADay

Description

Spécifie s'il faut exécuter l'historique des contacts et des réponses ETL une fois par jour. Si vous définissez cette propriété sur Yes, l'ETL est exécuté dans l'intervalle planifié spécifié par preferredStartTime et preferredEndTime.

Si ETL prend plus de 24 heures pour s'exécuter, et manque par conséquent l'heure de début pour le lendemain, il ignorera ce jour-là et s'exécutera à l'heure planifiée le lendemain. Par exemple, si ETL est configuré pour s'exécuter entre 01h00 et 03h00, et si le processus démarre à 01h00 le lundi et s'achève à 02h00 le mardi, la prochaine exécution, planifiée à l'origine pour 01h00 le mardi, sera ignorée, et le prochain ETL démarrera à 01h00 le mercredi.

La planification ETL ne tient pas compte du passage à l'heure d'été. Par exemple, s'il est planifié qu'ETL s'exécute entre 01h00 et 03h00, il pourrait s'exécuter à 00h00 ou à 02h00 lors du passage à l'heure d'été.

Valeur par défaut

No

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

processSleepIntervallnMinutes

Description

Le nombre de minutes pendant lesquelles le module de l'historique des réponses et des contacts d'Interact attend entre les copies des données des tables de transfert d'exécution d'Interact dans les tables de l'historique des réponses et des contacts de Campaign.

Valeur par défaut

60

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à zéro.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

preferredStartTime

Description

L'heure préférée pour démarrer le processus ETL quotidien. Cette propriété, si utilisée conjointement avec la propriété preferredEndTime, définira l'intervalle de temps préféré pendant lequel vous souhaitez exécuter l'ETL. L'ETL démarrera pendant l'intervalle de temps spécifié et traitera le nombre d'enregistrements spécifié à l'aide de maxJDBCFetchBatchSize. Le format est HH:mm:ss (horloge de 24 heures).

Valeur par défaut

00:00:00

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

preferredEndTime

Description

L'heure préférée pour achever le processus ETL quotidien. Cette propriété, si utilisée conjointement avec la propriété preferredStartTime, définira l'intervalle de temps préféré pendant lequel vous souhaitez exécuter l'ETL. L'ETL démarrera pendant l'intervalle de temps spécifié et traitera le nombre d'enregistrements spécifié à l'aide de maxJDBCFetchBatchSize. Le format est HH:mm:ss (horloge de 24 heures).

Valeur par défaut

02:00:00

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

purgeOrphanResponseThresholdInMinutes

Description

Le nombre de minutes pendant lesquelles Interact attend avant d'éliminer les réponses qui ne correspondent à aucun contact. Cette opération permet d'éviter d'enregistrer des réponses sans enregistrer les contacts.

Valeur par défaut

180

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à zéro.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

maxJDBCInsertBatchSize

Description

Nombre maximum d'enregistrements d'un lot JDBC avant de soumettre la requête. Ce n'est pas le nombre maximum d'enregistrements traités en une itération par le module d'historique des réponses et des contacts d'Interact. Pendant chaque itération, le module d'historique des réponses et des contacts d'Interact traite tous les enregistrements disponibles des tables de transfert. Cependant, tous ces enregistrements sont fragmentés en blocs maxJDBCInsertSize.

Valeur par défaut

1000

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à zéro.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

maxJDBCFetchBatchSize

Description

Nombre maximum d'enregistrements d'un lot JDBC à extraire dans la base de données intermédiaire. Vous devrez peut-être augmenter cette valeur pour régler les performances du module d'historique des réponses et des contacts.

Par exemple, pour traiter deux millions et demi d'enregistrements d'historique des contacts par jour, vous devrez définir `maxJDBCFetchBatchSize` sur un nombre supérieur à deux millions et demi afin que tous les enregistrements de la journée puissent être traités.

Vous pourrez alors affecter à `maxJDBCFetchChunkSize` et `maxJDBCInsertBatchSize` des valeurs inférieures (dans cet exemple, peut-être 50 000 et 10 000, respectivement). Il est possible que certains enregistrements du lendemain soient également traités, mais ils seront retenus jusqu'au lendemain.

Valeur par défaut

1000

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à zéro.

maxJDBCFetchChunkSize

Description

La taille maximum d'un bloc de données JDBC lues pendant ETL (extraire, transformer, charger). Dans certains cas, une taille de bloc supérieure à celle d'une insertion peut améliorer la vitesse du processus ETL.

Valeur par défaut

1000

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à zéro.

deleteProcessedRecords

Description

Spécifie s'il faut conserver les enregistrements de l'historique des contacts et des réponses après qu'ils aient été traités.

Valeur par défaut

Oui

completionNotificationScript

Description

Spécifie le chemin absolu vers un script à exécuter à l'achèvement du processus ETL. Si vous spécifiez un script, cinq arguments seront transmis au script de notification de l'achèvement : heure de début, heure de fin, nombre total d'enregistrements CH traités, nombre total d'enregistrements RH traités et statut. L'heure de début et l'heure de fin sont des valeurs numériques représentant le nombre de millisecondes écoulées depuis 1970. Le statut indique si le travail ETL a abouti ou échoué. 0 signale sa réussite. 1 signale son échec et signifie qu'il contient des erreurs.

Valeur par défaut

Aucun

fetchSize

Description

Vous permet de définir la fetchSize JDBC lors de la récupération d'enregistrements dans les tables de transfert.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les bases de données Oracle, définissez le paramètre sur le nombre d'enregistrements que JDBC devrait récupérer lors de chaque parcours sur le réseau. Pour des lots de 100 000 ou plus, essayez 10 000. Prenez garde à ne pas utiliser une valeur trop grande ici, car cela aura un impact sur l'espace mémoire et les gains seront alors insignifiants, voire néfastes.

Valeur par défaut

Aucun

daysBackInHistoryToLookupContact

Description

Limite les enregistrements pouvant faire l'objet d'une recherche lors des requêtes d'historique des réponses à ceux effectués au cours du nombre de jours passés spécifié. Dans le cas des bases de données comportant un grand nombre d'enregistrements d'historique des réponses, cette propriété peut permettre de réduire le temps de traitement des requêtes en limitant la période de recherche au nombre de jours indiqué.

La valeur par défaut 0 indique que tous les enregistrements font l'objet de la recherche.

Valeur par défaut

0 (zéro)

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | runtimeDataSources | [runtimeDataSource]

Ces propriétés de configuration définissent la source de données du module d'historique des réponses et des contacts d'Interact.

jndiName

Description

La propriété systemTablesDataSource permet d'identifier la source de données JNDI (Java Naming and Directory Interface) qui est définie sur le serveur d'applications (Websphere ou WebLogic) pour les tables de l'environnement d'exécution Interact.

La base de données d'exécution d'Interact est remplie avec les scripts dll aci_runtime et aci_populate_runtime. Elle contient également les tables suivantes (entre autres) : UACI_CHOfferAttrib et UACI_DefaultedStat.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

databaseType

Description

Type de base de données pour la source de données d'exécution d'Interact.

Valeur par défaut

SQLServer

Valeurs valides

SQLServer | Oracle | DB2

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

schemaName

Description

Nom du schéma qui contient les tables de transfert du module d'historique des réponses et des contacts. Il doit être identique aux tables de l'environnement d'exécution.

Il n'est pas nécessaire de définir un schéma.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | contactTypeMappings

Ces propriétés de configuration définissent le type de contact d'une campagne qui correspond à un "contact", et ce à des fins de production de rapports ou d'apprentissage.

contacté

Description

Valeur attribuée à la colonne ContactStatusID de la table UA_Dt1ContactHist (tables système de Campaign) pour un contact d'offre. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_ContactStatus. Pour plus de détails sur l'ajout de types de contact, consultez le document *Campaign - Guide d'administration*.

Valeur par défaut

2

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à zéro.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | contactAndResponseHistTracking | responseTypeMappings

Ces propriétés de configuration définissent les réponses (acceptation ou refus) associées à la production de rapports et à l'apprentissage.

accepter

Description

Valeur attribuée à la colonne ResponseTypeID de la table UA_ResponseHistory (tables système de Campaign) pour une offre acceptée. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_UsrResponseType. Vous devez attribuer la valeur 1(réponse) à la colonne CountsAsResponse.

Pour plus de détails sur l'ajout de types de réponse, consultez le document *Campaign - Guide d'administration*.

Valeur par défaut

3

Valeurs valides

Un nombre entier supérieur à zéro.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

rejet

Description

Valeur attribuée à la colonne ResponseTypeID de la table UA_ResponseHistory (tables système de Campaign) pour une offre refusée. La valeur doit être une entrée valide de la table UA_UsrResponseType. Vous devez attribuer la valeur 2 (refus) à la colonne CountsAsResponse. Pour plus de détails sur l'ajout de types de réponse, consultez le document *Campaign - Guide d'administration*.

Valeur par défaut

8

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier supérieur à zéro.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | report

Ces propriétés de configuration définissent les noms des rapports lors de l'intégration à Cognos.

interactiveCellPerformanceByOfferReportName

Description

Nom du rapport Performances des cibles interactives par offre. Ce nom doit correspondre à celui du rapport existant sur le serveur Cognos.

Valeur par défaut

Performances des cibles interactives par offre

treatmentRuleInventoryReportName

Description

Nom du rapport Inventaire des règles de traitement. Ce nom doit correspondre à celui du rapport existant sur le serveur Cognos.

Valeur par défaut

Inventaire des règles de traitement du canal

deploymentHistoryReportName

Description

Nom du rapport Historique de déploiement. Ce nom doit correspondre à celui de ce rapport existant sur le serveur Cognos.

Valeur par défaut

Historique de déploiement des canaux

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | learning

Ces propriétés de configuration vous permettent de régler le module d'auto-apprentissage.

confidenceLevel

Description

Pourcentage qui indique le degré de confiance que vous souhaitez accorder à l'utilitaire d'apprentissage avant de passer du mode d'exploration au mode d'exploitation. Lorsque la valeur est égale à 0, l'exploration s'arrête.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `Interact > offerserving > optimizationType` associée à l'environnement d'exécution d'Interact possède la valeur `BuiltInLearning`.

Valeur par défaut

95

Valeurs valides

Entier compris entre 0 et 95, divisible par 5 ou 99.

validateonDeployment

Description

Si la valeur est `No`, Interact ne valide pas le module d'apprentissage au moment du déploiement. Si la valeur est `Yes`, Interact le valide.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

maxAttributeNames

Description

Nombre maximal d'attributs d'apprentissage que l'utilitaire d'apprentissage d'Interact doit surveiller.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `Interact > offerserving > optimizationType` associée à l'environnement d'exécution d'Interact possède la valeur `BuiltInLearning`.

Valeur par défaut

10

Valeurs valides

N'importe quel nombre entier.

maxAttributeValues

Description

Nombre maximal de valeurs distinctes que le module d'apprentissage d'Interact suit pour chaque attribut d'apprentissage.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `Interact > offerserving > optimizationType` associée à l'environnement d'exécution d'Interact possède la valeur `BuiltInLearning`.

Valeur par défaut

5

otherAttributeValue

Description

Nom par défaut de la valeur d'attribut utilisée pour représenter toutes les valeurs d'attributs supérieures à la valeur `maxAttributeValues`.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `Interact > offerserving > optimizationType` associée à l'environnement d'exécution d'Interact possède la valeur `BuiltInLearning`.

Valeur par défaut

Autre

Valeurs valides

Chaîne ou nombre.

Exemple

Si la propriété `maxAttributeValues` est définie sur 3 et que `otherAttributeValue` est définie sur une autre valeur, le module d'apprentissage suit les trois premières valeurs. Toutes les autres valeurs sont attribuées à l'autre catégorie. Par exemple, vous suivez l'attribut visiteur qui correspond à la couleur de cheveux du visiteur. Les cinq premiers visiteurs ont des cheveux noirs, marron, blonds, roux et gris. L'utilitaire d'apprentissage suit alors les visiteurs aux cheveux noirs, marron et blonds. Les cheveux roux et gris sont regroupés sous la valeur Autre de la propriété `otherAttributeValue`.

percentRandomSelection

Description

Pourcentage qui représente l'intervalle de temps après lequel le module d'apprentissage présente une offre aléatoire. Par exemple, si vous affectez la valeur 5 à la propriété `percentRandomSelection`, cela signifie que 5 % du temps (5 recommandations sur 100), le module d'apprentissage présente une offre aléatoire, quel que soit le score. L'activation de `percentRandomSelection` remplace la propriété de configuration `offerTieBreakMethod`. Lorsque la propriété `percentRandomSelection` est activée, elle est définie, quel que soit l'état (activé ou désactivé) de l'apprentissage et qu'il s'agisse de l'apprentissage externe ou de l'auto-apprentissage.

Valeur par défaut

5

Valeurs valides

Tout entier de 0 (qui désactive la fonction `percentRandomSelection`) à 100.

recencyWeightingFactor

Description

Représentation décimale d'un pourcentage de l'ensemble des données défini par la propriété `recencyWeightingPeriod`. Par exemple une valeur de 0,15 signifie que 15 % des données utilisées par l'utilitaire d'apprentissage sont issues de la propriété `recencyWeightingPeriod`.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `Interact > offerserving > optimizationType` associée à l'environnement d'exécution d'Interact possède la valeur `BuiltInLearning`.

Valeur par défaut

0.15

Valeurs valides

Valeur décimale inférieure à 1.

recencyWeightingPeriod

Description

Taille, exprimée en heures, des données appliquées par le module d'apprentissage au pourcentage de pondération `recencyWeightingFactor`. Par exemple, la valeur par défaut, 120, signifie que la propriété `recencyWeightingFactor` des données utilisées par le module d'apprentissage est basée sur les 120 dernières heures.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `optimizationType` est définie sur `builtInLearning`.

Valeur par défaut

120

minPresentCountThreshold

Description

Nombre de fois minimum où une offre doit être présentée avant que ses données soient utilisées dans des calculs et que le module d'apprentissage passe en mode d'exploration.

Valeur par défaut

0

Valeurs valides

Entier supérieur ou égal à zéro.

enablePruning**Description**

Si la valeur est définie sur `Oui`, le module d'apprentissage d'Interact détermine, via un algorithme, lorsqu'un attribut d'apprentissage (standard ou dynamique) n'est pas prévisible. Quand un attribut n'est pas prévisible, le module d'apprentissage ne le prend pas en compte lorsqu'il pondère une offre. Cela continue jusqu'à ce que le module d'apprentissage regroupe les données d'apprentissage.

Si `Non` est défini, le module d'apprentissage utilise en permanence tous les attributs d'apprentissage. En n'élaguant pas les attributs non prévisibles, le module d'apprentissage risque de ne pas être aussi précis qu'il pourrait l'être.

Valeur par défaut

Oui

Valeurs valides

Yes | No

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | learning | learningAttributes | [learningAttribute]

Ces propriétés de configuration définissent les attributs d'apprentissage.

attributeName**Description**

Chaque propriété `attributeName` correspond au nom d'un attribut visiteur que le module d'apprentissage doit surveiller. Il doit être identique au nom d'une paire nom-valeur de vos données de session.

Cette propriété s'applique uniquement si la propriété `Interact > offerserving > optimizationType` associée à l'environnement d'exécution d'Interact possède la valeur `BuiltInLearning`.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | deployment

Ces propriétés de configuration définissent les paramètres de déploiement.

chunkSize**Description**

Taille maximum de fragmentation en Ko pour chaque package de déploiement d'Interact.

Valeur par défaut

500

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | serverGroups | [serverGroup]

Ces propriétés de configuration définissent les réglages du groupe de serveurs.

serverGroupName

Description

Nom du groupe de serveurs d'exécution d'Interact. Ce nom s'affiche sur l'onglet récapitulatif du canal interactif.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | serverGroups | [serverGroup] | instanceURLs | [instanceURL]

Ces propriétés de configuration définissent les serveurs d'exécution d'Interact.

instanceURL

Description

Adresse URL du serveur d'exécution d'Interact. Un groupe de serveurs peut contenir plusieurs serveurs d'exécution d'Interact ; cependant, chaque serveur doit être créé sous une nouvelle catégorie.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Exemple

`http://serveur:port/interact`

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | flowchart

Ces propriétés de configuration définissent l'environnement d'exécution d'Interact utilisé pour l'exécution en mode test des diagrammes temps réel.

serverGroup

Description

Nom du groupe de serveurs d'Interact utilisé par Campaign pour une exécution en mode test. Ce nom doit correspondre au nom de catégorie créé sous serverGroups.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

dataSource

Description

Utilisez la propriété dataSource pour identifier la source de données physique utilisée par Campaign lors de l'exécution en mode test des diagrammes temps réel. Cette propriété doit correspondre à la source de données définie par la propriété Campaign > partitions > partitionN > dataSources pour la source de données exécutée en mode test et définie pour la phase de conception d'Interact.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

eventPatternPrefix

Description

La propriété eventPatternPrefix est une valeur de chaîne qui est ajoutée aux noms de modèle d'événement pour leur permettre d'être utilisés dans les expressions des processus Select ou Decision dans les diagrammes interactifs.

Notez que si vous modifiez cette valeur, vous devez déployer les modifications globales dans le canal interactif pour que cette configuration mise à jour prenne effet.

Valeur par défaut

EventPattern

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | DefaultOffers

Ces propriétés de configuration définissent le code de cible par défaut de la table des offres par défaut. Vous ne devez configurer ces propriétés que si vous définissez des affectations d'offres globales.

DefaultCellCode

Description

Le code de cible par défaut utilisé par Interact si vous ne définissez aucun code de cible dans la table des offres par défaut.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Valeurs valides

Chaîne qui correspond au format de code de cible défini dans Campaign
Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | offersBySQL

Ces propriétés de configuration définissent le code de cible par défaut de la table offersBySQL. Vous ne devez configurer ces propriétés que si vous utilisez des requêtes SQL pour obtenir l'ensemble souhaité d'offres candidates.

DefaultCellCode

Description

Interact utilise le code de cible par défaut pour toute offre présente dans le ou les tables OffersBySQL comportant une valeur Null dans la colonne du code de cible (ou si la colonne du code de cible est manquante). Cette valeur doit être un code de cible valide.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Valeurs valides

Chaîne qui correspond au format du code de cible défini dans Campaign

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | whiteList | [AudienceLevel] | ScoreOverride

Ces propriétés de configuration définissent le code de cible par défaut de la table de remplacement de score. Vous ne devez configurer ces propriétés que si vous définissez des affectations d'offres individuelles.

DefaultCellCode

Description

Le code de cible par défaut utilisé par Interact si vous ne définissez aucun code de cible dans la table de remplacement des scores.

Valeur par défaut

Aucune valeur par défaut n'est définie.

Valeurs valides

Chaîne qui correspond au format de code de cible défini dans Campaign

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | server | internal

Les propriétés de cette catégorie spécifient les paramètres d'intégration et les limites d'ID interne pour la partition Campaign sélectionnée. Si votre installation de Campaign comporte plusieurs partitions, définissez ces propriétés pour chaque partition que vous souhaitez affecter.

internalIdLowerLimit

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Les propriétés internalIdUpperLimit et internalIdLowerLimit permettent de limiter les ID internes Campaign à une plage spécifiée. Notez que les valeurs sont inclusives : cela signifie que Campaign peut utiliser les limites maximum et minimum.

Valeur par défaut

0 (zéro)

internalIdUpperLimit

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Les propriétés internalIdUpperLimit et internalIdLowerLimit permettent de limiter les ID internes Campaign à une plage spécifiée. Les valeurs sont inclusives : cela signifie que Campaign peut utiliser les limites supérieure et inférieure. Si Distributed Marketing est installé, définissez la valeur sur 2147483647.

Valeur par défaut

4294967295

eMessageInstalled

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Indique qu'eMessage est installé. Si vous sélectionnez Yes, les fonctionnalités eMessage sont disponibles dans l'interface de Campaign.

Le programme d'installation d'IBM affecte à cette propriété la valeur Yes pour la partition par défaut de votre installation d'eMessage. Pour les partitions supplémentaires où vous avez installé eMessage, vous devez configurer cette propriété manuellement.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

interactInstalled

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Après l'installation de l'environnement de conception d'Interact, cette propriété de configuration doit avoir la valeur Yes pour activer l'environnement de conception d'Interact dans Campaign.

Si Interact n'est pas installé, spécifiez No. La valeur No ne supprime pas les menus et options d'Interact de l'interface utilisateur. Pour supprimer les menus et options, vous devez manuellement annuler l'enregistrement d'Interact via l'utilitaire configTool.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

MO_UC_integration

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Permet l'intégration avec Marketing Operations pour cette partition si l'intégration est activée dans les paramètres de configuration de la zone **Platform**. Pour plus d'informations, voir *IBM Marketing Operations and Campaign Integration Guide*.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

MO_UC_BottomUpTargetCells

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Pour cette partition, autorise les cibles du bas dans la liste des populations ciblées si la fonction **MO_UC_integration** est activée. Lorsque cette propriété a pour valeur Yes, les populations ciblées descendantes et ascendantes sont visibles, mais les populations ciblées ascendantes sont en lecture seule. Pour plus d'informations, voir *IBM Marketing Operations and Campaign Integration Guide*.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

Legacy_campaigns

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Pour cette partition, autorise l'accès aux campagnes créées avant l'intégration de Marketing Operations et de Campaign. S'applique uniquement si **MO_UC_integration** a pour valeur Yes. Les campagnes existantes incluent également les campagnes créées dans Campaign 7.x et liées à des projets Plan 7.x. Pour plus d'informations, voir *IBM Marketing Operations and Campaign Integration Guide*.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

IBM Marketing Operations - Intégration d'offre

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Permet d'utiliser Marketing Operations pour effectuer des tâches de gestion de cycle de vie d'une offre sur cette partition, si la fonction **MO_UC_integration** est activée pour cette partition. L'intégration d'offre doit être activée dans les paramètres de configuration de la zone **Platform**. Pour plus d'informations, voir *IBM Marketing Operations and Campaign Integration Guide*.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

UC_CM_integration

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Permet l'intégration de segment en ligne Digital Analytics pour une partition Campaign. Si vous paramétrez cette valeur sur Yes, le processus de sélection dans un diagramme permet de sélectionner des **segments Digital Analytics** en entrée. Pour configurer l'intégration de Digital Analytics pour chaque partition, sélectionnez **Paramètres > Configuration > Campaign | partitions | partition[n] | Coremetrics**.

Valeur par défaut

No

Valeurs valides

Yes | No

numRowsReadToParseDelimitedFile

Catégorie de configuration

Campaign|partitions|partition[n]|server|internal

Description

Cette propriété est utilisée lors du mappage d'un fichier délimité en tant que table utilisateur. Elle est également utilisée par la zone de processus Scoring lors de l'importation d'un fichier de sortie de score à partir d'IBM SPSS Modeler Advantage Enterprise Marketing Management Edition. Pour importer ou mapper un fichier délimité, Campaign doit l'analyser afin d'identifier les colonnes, les types de données (types de zones) et les largeurs de colonne (longueurs de zones).

La valeur par défaut 100 signifie que Campaign examine les 50 premières entrées de ligne et les 50 dernières entrées de ligne du fichier délimité. Campaign alloue ensuite la longueur de zone en fonction de la valeur la plus élevée qu'il a trouvée parmi ces entrées. Dans la plupart des cas, la valeur par défaut est suffisante pour déterminer les longueurs de zones. Toutefois, dans les fichiers délimités de très grande taille, une nouvelle zone peut dépasser la longueur estimée calculée par Campaign, ce qui peut provoquer une erreur durant l'exécution du diagramme. Par conséquent, si vous mappez un fichier de très grande taille, vous pouvez augmenter cette valeur afin que Campaign examine un plus grand nombre d'entrées de ligne. Par exemple, la valeur 200 signifie que Campaign examine les 100 premières entrées de ligne et les 100 dernières entrées de ligne du fichier.

Avec la valeur 0, c'est la totalité du fichier qui est examinée. En règle générale, cela n'est nécessaire que si vous importez ou mappez des fichiers possédant des largeurs de zones de données variables qui ne peuvent être identifiées en lisant les premières et les dernières lignes. La lecture du fichier entier pour les très grands fichiers peut augmenter le temps de traitement nécessaire pour le mappage des tables et les exécutions de processus Scoring.

Valeur par défaut

100

Valeurs valides

0 (toutes les lignes) ou tout entier positif

Campaign | monitoring

Les propriétés de cette catégorie indiquent si la fonctionnalité Suivi opérationnel est activée et spécifient l'URL du serveur Operational Monitoring ainsi que le comportement de la mémoire cache. Le suivi opérationnel affiche les diagrammes actifs et permet de les contrôler.

cacheCleanupInterval

Description

La propriété `cacheCleanupInterval` spécifie l'intervalle, en secondes, entre chaque nettoyage automatique, dans la mémoire cache, des données associées au statut du diagramme.

Cette propriété n'est pas disponible dans les versions antérieures à Campaign 7.0.

Valeur par défaut

600 (10 minutes)

cacheRunCompleteTime

Description

La propriété cacheRunCompleteTime indique combien de temps, en minutes, il faut aux sessions pour être enregistrées dans la mémoire cache et affichées sur la page de suivi.

Cette propriété n'est pas disponible dans les versions antérieures à Campaign 7.0.

Valeur par défaut

4320

monitorEnabled

Description

La propriété monitorEnabled indique si le suivi est activé.

Cette propriété n'est pas disponible dans les versions antérieures à Campaign 7.0.

Valeur par défaut

FALSE

Valeurs valides

TRUE | FALSE

serverURL

Description

La propriété Campaign > monitoring > serverURL spécifie l'URL du serveur Operational Monitoring. Ce réglage est obligatoire. Modifiez la valeur si l'URL du serveur Operational Monitoring n'est pas celui par défaut.

Si Campaign est configuré afin d'utiliser les communications SSL (Secure Sockets Layer), définissez la valeur de cette propriété pour que HTTPS soit utilisé. Par exemple : serverURL=https://*hôte*:*port_SSL*/Campaign/OperationMonitor, où :

- *hôte* représente le nom ou l'adresse IP de la machine sur laquelle l'application Web est installée.
- *port_SSL* représente le port SSL de l'application Web.

Notez que l'URL commence par https.

Valeur par défaut

http://localhost:7001/Campaign/OperationMonitor

monitorEnabledForInteract

Description

Si la valeur définie est TRUE, le serveur de connecteurs JMX Campaign d'Interact est activé. Campaign n'a pas de sécurité JMX.

Si la valeur définie est FALSE, vous ne pouvez pas vous connecter au serveur de connecteurs JMX de Campaign.

Cette surveillance JMX est destinée uniquement au module d'historique des réponses et des contacts d'Interact.

Valeur par défaut

FALSE

Valeurs valides

TRUE | FALSE

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

protocole

Description

Protocole d'écoute du serveur de connecteurs JMX de Campaign, si la propriété `monitorEnabledForInteract` est paramétrée sur `yes`.

Cette surveillance JMX est destinée uniquement au module d'historique des réponses et des contacts d'Interact.

Valeur par défaut

JMXMP

Valeurs valides

JMXMP | RMI

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

port

Description

Port d'écoute du serveur de connecteurs JMX de Campaign, si la propriété `monitorEnabledForInteract` est paramétrée sur `yes`.

Cette surveillance JMX est destinée uniquement au module d'historique des réponses et des contacts d'Interact.

Valeur par défaut

2004

Valeurs valides

Un nombre entier entre 1 025 et 65 535.

Disponibilité

Cette propriété ne s'applique que si vous avez installé Interact.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | outboundChannels

Ces propriétés de configuration vous permettent d'optimiser les canaux sortants des messages déclenchés.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de ce canal sortant. Ce nom doit être unique parmi tous les canaux sortants.

name

Description

Nom de votre canal sortant.

Remarque : Vous devez redémarrer le serveur d'applications pour que les modifications soient appliquées.

Campaign | partitions | partition[n] | Interact | outboundChannels | Parameter Data

Ces propriétés de configuration vous permettent d'optimiser les canaux sortants des messages déclenchés.

category name

Description

Cette propriété définit le nom de ce paramètre. Ce nom doit être unique parmi tous les paramètres de ce canal sortant.

valeur

Description

Cette propriété définit les paramètres, au format de paires nom/valeur, requis par cette passerelle sortante.

Campagne | partitions | partition[n] | Interact | Simulateur

Ces propriétés de configuration définissent le groupe de serveurs que vous souhaitez utiliser pour exécuter des simulations d'API.

serverGroup

Description

Indiquez le groupe de serveurs d'exécution qui est utilisé pour exécuter des simulations d'API.

Valeur par défaut

defaultServerGroup

Chapitre 15. Personnalisation d'offre en temps réel côté client

Dans certaines situations, il peut être souhaitable de fournir une personnalisation d'offre en temps réel sans mise en oeuvre de code Java détaillé ni d'appels SOAP au serveur Interact. Par exemple, lorsqu'un visiteur charge initialement une page Web dans laquelle le contenu Javascript est votre seule programmation étendue disponible, ou lorsqu'un visiteur ouvre un message email dans lequel seul du contenu HTML est possible. IBM Interact fournit plusieurs connecteurs qui fournissent une gestion en temps réel dans les cas où vous contrôlez uniquement le contenu Web chargé côté client, ou lorsque vous voulez simplifier l'interface Interact.

Votre installation Interact inclut deux connecteurs pour la personnalisation offre lancée côté client :

- «A propos d'Interact Message Connector». Avec Message Connector, le contenu Web des messages électroniques (par exemple) ou des autres médias électroniques peut comporter des balises d'image et de lien pour effectuer des appels au serveur Interact pour la présentation d'offres lors d'un chargement de page et les pages d'arrivée atteintes par une série de clics.
- «A propos d'Interact Web Connector», à la page 322. Avec Message Connector, (également appelé JS Avec Message Connector), les pages Web peuvent utiliser duJavaScript côté client pour gérer l'arbitrage et la présentation d'offres, et l'historique des contacts et des réponses via présentation d'offres lors d'un chargement de page et les pages d'arrivée atteintes par une série de clics.

A propos d'Interact Message Connector

Interact Message Connector permet aux emails et aux autres médias électroniques d'appeler IBM Interact afin qu'il autorise la présentation d'offres personnalisées lors de l'ouverture, et lorsque le client clique sur le message pour accéder au site indiqué. Cette suppression est réalisée avec deux balises principales : La balise image (IMG), qui charge les offres personnalisées lors de l'ouverture, et la balise de lien (A), qui capture des informations sur les clics et redirige le client vers une page d'arrivée spécifique.

Exemple

L'exemple suivant montre une partie du code HTML que vous pouvez inclure dans un spot marketing (par exemple, dans un email). Il contient à la fois une URL de balise IMG qui passe les informations lorsque le document s'ouvre sur le serveur Interact et extrait l'image de l'offre appropriée en réponse. Il contient aussi une URL de balise A qui détermine quelles informations sont transmises au serveur Interact suite aux clics :

```
<a href="http://www.example.com/MessageConnector/offerClickthru.jsp?msgId=1234&linkId=1&userid=1&referral=test"></a>
```

Dans l'exemple suivant, une balise IMG est imbriquée dans une balise A, et génère le comportement suivant :

1. Lorsque le message électronique est ouvert, Message Connector reçoit une requête contenant les informations codées dans la balise IMG : le msgID et le linkID de ce message, et les paramètres de client qui incluent l'ID utilisateur, le niveau de revenu, et le type de revenu.
2. Ces informations sont passées via un appel d'API au serveur d'exécution Interact.
3. Le serveur d'exécution renvoie une offre à Message Connector, qui extrait l'adresse URL de l'image de l'offre, et fournit cette URL (avec les paramètres supplémentaires inclus) puis redirige la demande d'image à l'URL de cette offre.
4. Le client voit l'offre comme une image.

A ce stade, le client peut cliquer sur cette image pour répondre à l'offre d'une certaine manière. Ce clic utilisant la balise A et son attribut HREF spécifié (qui indique l'URL de destination) envoie une autre requête au Message Connector en lui demandant une page d'arrivée liée à l'adresse URL de cette offre. Le navigateur du client est alors redirigé vers la page d'arrivée telle qu'elle est configurée dans l'offre.

Notez qu'un clic sur une balise A n'est pas strictement nécessaire : l'offre peut contenir une image uniquement, tel qu'un bon de réduction que le client peut imprimer.

Installation de Message Connector

Les fichiers dont vous avez besoin pour installer, déployer et exécuter Message Connector ont été fournis automatiquement avec votre installation de serveur d'exécution IBM Interact. Cette section résume les étapes nécessaires pour que le Message Connector soit prêt à être utilisé.

L'installation et déploiement de Message Connector impliquent les tâches suivantes :

- Le cas échéant, configurez les paramètres par défaut pour Message Connector comme décrit dans «Configuration de Message Connector».
- Création des tables de base de données nécessaires pour stocker les données de transaction de Message Connector, comme décrit dans «Création des tables de Message Connector», à la page 317.
- Installation de l'application Web Message Connector comme indiqué dans «Déploiement et exécution de Message Connector», à la page 318.
- Création des balises IMG et A dans vos spots marketing (emails ou pages Web, par exemple) nécessaires pour appeler les offres Message Connector lors de l'ouverture et des clics, comme décrit dans «Création des liens de Message Connector», à la page 319.

Configuration de Message Connector

Avant de déployer Message Connector, vous devez personnaliser le fichier de configuration fourni avec votre installation pour qu'il corresponde à votre environnement spécifique. Vous pouvez modifier le fichier XML appelé MessageConnectorConfig.xml qui se trouve dans le répertoire Message Connector sur le serveur d'exécution Interact, comme pour <Interact_home>/msgconnector/config/MessageConnectorConfig.xml.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le fichier MessageConnectorConfig.xml contient certains paramètres de configuration qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs. Les paramètres que vous utilisez doivent être personnalisés pour votre installation spécifique. Procédez comme indiqué ici pour modifier la configuration.

Procédure

1. Si Message Connector est déployé et en cours d'exécution sur votre serveur d'applications Web, annulez son déploiement avant de poursuivre.
2. Sur le serveur d'exécution Interact, ouvrez le fichier MessageConnectorConfig.xml dans n'importe quel éditeur de texte ou éditeur XML.
3. Modifiez les paramètres de configuration comme il convient, en vérifiant que les paramètres *obligatoires* suivants sont corrects pour votre installation.
 - `<interactUrl>`, l'URL du serveur d'exécution Interact auquel les balises de la page Message Connector doivent se connecter, et sur lequel Message Connector s'exécute.
 - `<imageErrorLink>`, l'URL vers laquelle Message Connector se redirige si une erreur se produit lors du traitement de la demande d'une image d'offre.
 - `<landingPageErrorLink>`, l'URL vers laquelle Message Connector se redirige si une erreur se produit lors du traitement de la demande de la page d'arrivée d'une offre.
 - `<audienceLevels>`, une section du fichier de configuration qui contient un ou plusieurs ensembles de niveau d'audience, et qui indique le niveau d'audience par défaut si aucun n'est spécifié par le lien de Message Connector. Au moins un niveau d'audience doit être configuré.

Tous les paramètres de configuration sont décrits plus en détail dans «Paramètres de configuration de Message Connector».
4. Lorsque vous avez terminé les changements de configuration, enregistrez et fermez le fichier MessageConnectorConfig.xml.
5. Poursuivez la configuration et le déploiement de Message Connector.

Paramètres de configuration de Message Connector :

Pour configurer Message Connector, vous pouvez modifier le fichier XML appelé MessageConnectorConfig.xml qui se trouve dans votre répertoire Message Connector sur le serveur d'exécution Interact, en général `<Interact_home>/msgconnector/config/MessageConnectorConfig.xml`. Chacune des configurations de ce fichier XML sont décrites ici. N'oubliez pas que si vous modifiez ce fichier une fois que Message Connector est déployé et en cours d'exécution, vous devez annuler le déploiement puis redéployer Message Connector ou redémarrer le serveur d'applications pour recharger ces paramètres lorsque vous avez fini de modifier le fichier.

Paramètres généraux

Le tableau suivant contient la liste des paramètres facultatifs et obligatoires contenus dans la section `generalSettings` du fichier MessageConnectorConfig.xml.

Tableau 24. Paramètres généraux de Message Connector

Élément	Description	Valeur par défaut
<interactURL>	Adresse URL du serveur d'exécution Interact qui gère les appels à partir des balises de page de Message Connector, tels que le serveur d'exécution sur lequel Message Connector s'exécute. Cet élément est obligatoire.	http://localhost:7001/interact
<defaultDateTimeFormat>	Format de date par défaut.	JJ/MM/aaaa
<log4jConfigFileLocation>	Emplacement du fichier de propriétés Log4j. Il est relatif à la variable d'environnement \$MESSAGE_CONNECTOR_HOME si elle est définie ; sinon, cette valeur est relative au chemin de la racine de l'application Web Message Connector.	config/ MessageConnectorLog4j.properties

Valeurs de paramètre par défaut

Le tableau suivant contient la liste des paramètres facultatifs et obligatoires contenus dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml.

Tableau 25. Paramètres par défaut de Message Connector

Élément	Description	Valeur par défaut
<interactiveChannel>	Nom du canal interactif par défaut.	
<interactionPoint>	Nom du point d'interaction par défaut.	
<debugFlag>	Détermine si le débogage est activé. Les valeurs admises sont true et false.	false
<contactEventName>	Nom par défaut de l'événement de contact publié.	
<acceptEventName>	Nom par défaut de l'événement d'acceptation publié.	
<imageUrlAttribute>	Nom d'attribut de l'offre par défaut qui contient l'adresse URL de l'image de l'offre, si aucun n'est indiqué dans le lien Message Connector.	
<landingPageUrlAttribute>	Adresse URL par défaut de la page d'arrivée de clics si aucune n'est spécifiée dans le lien de Message Connector.	

Paramètres de comportement

Le tableau suivant contient la liste des paramètres facultatifs et obligatoires contenus dans la section behaviorSettings du fichier MessageConnectorConfig.xml.

Tableau 26. Paramètres de comportement de Message Connector

Élément	Description	Valeur par défaut
<imageErrorLink>	URL vers laquelle le connecteur redirige si une erreur se produit lors du traitement d'une requête d'une image d'offre. Ce paramètre est obligatoire.	/images/default.jpg
<landingPageErrorLink>	URL vers laquelle le connecteur redirige si une erreur se produit lors du traitement d'une requête d'une page d'arrivée de clics. Ce paramètre est obligatoire.	/jsp/default.jsp
<alwaysUseExistingOffer>	Détermine si l'offre en mémoire cache doit être renvoyée, même si elle a déjà expiré. Les valeurs admises sont true et false.	false
<offerExpireAction>	L'action à entreprendre si l'offre initiale est trouvée, mais a déjà expiré. Les valeurs autorisées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • GetNewOffer • RedirectToErrorPage • ReturnExpiredOffer 	RedirectToErrorPage

Paramètres de stockage

Le tableau suivant contient la liste des paramètres facultatifs et obligatoires contenus dans la section storageSettings du fichier MessageConnectorConfig.xml.

Tableau 27. Paramètres de stockage de MessageConnector

Élément	Description	Valeur par défaut
<persistenceMode>	Lorsque le cache persiste de nouvelles entrées dans la base de données. Les valeurs autorisées sont WRITE-DERRIERE (où les données sont écrites initialement dans la mémoire cache et mises à jour ultérieurement dans la base de données) et WRITE-THROUGH (où les données sont écrites dans la mémoire cache et dans la base de données en même temps).	WRITE-THROUGH
<maxCacheSize>	Nombre maximal d'entrées dans le mémoire cache.	5000
<maxPersistenceBatchSize>	Taille de lot maximale lors de la conservation des entrées dans la base de données.	200
<macCachePersistInterval>	Durée maximale en secondes pendant laquelle une entrée demeure dans la mémoire cache avant d'être conservée dans la base de données.	3
<maxElementOnDisk>	Nombre maximal d'entrées dans le cache disque.	5000

Tableau 27. Paramètres de stockage de MessageConnector (suite)

Élément	Description	Valeur par défaut
<cacheEntryTimeToExpireInSeconds>	Durée maximale pendant laquelle les entrées présentes dans le cache disque sont conservées avant expiration.	60000
<jdbcSettings>	Section du fichier XML contenant des informations spécifiques si une connexion JDBC est utilisée. Elle s'exclut mutuellement avec la section <dataSourceSettings>.	Configuré par défaut pour se connecter à une base de données Serveur SQL configurée sur le serveur local, mais si vous activez cette section, vous devez fournir les paramètres JDBC réels et les données d'identification pour la connexion.
<dataSourceSettings>	Section du fichier XML contenant des informations spécifiques si une source de données est utilisée. Elle s'exclut mutuellement avec la section <jdbcSettings>.	Configuré par défaut pour se connecter à la source de données InteractDS définie sur le serveur d'applications Web local.

Niveaux d'audience

Le tableau suivant contient la liste des paramètres facultatifs et obligatoires contenus dans la section `audienceLevels` du fichier `MessageConnectorConfig.xml`.

Notez que l'élément `audienceLevels` est utilisé facultativement pour spécifier le référentiel par défaut à utiliser si aucun n'est spécifié dans le lien du connecteur de Message Connector, comme dans l'exemple suivant :

```
<audienceLevels default="Customer">
```

Dans cet exemple, la valeur de l'attribut par défaut correspond au nom d'un `audienceLevel` défini dans cette section. Il doit y avoir au moins un niveau d'audience défini dans ce fichier de configuration.

Tableau 28. Paramètres de niveaux d'audience MessageConnector

Élément	Élément	Description	Valeur par défaut
<Niveau d'audience>		Élément contenant la configuration du niveau d'audience. Fournissez un attribut de nom, comme dans <audienceLevel name="Customer">	
	<messageLogTable>	Nom de la table de journal. Cette valeur est obligatoire.	UACI_MESSAGE_CONNECTOR_LOG
<fields>	<field>	Définition d'une ou de plusieurs zones d'ID audience pour ce <code>audienceLevel</code> .	
	<name>	Nom de la zone d'ID audience, comme indiqué dans l'exécution Interact.	
	<httpParameterName>	Nom du paramètre correspondant à cette zone d'ID audience.	
	<dbColumnName>	Nom de la colonne correspondante dans la base de données pour cette zone d'ID audience.	

Tableau 28. Paramètres de niveaux d'audience MessageConnector (suite)

Elément	Elément	Description	Valeur par défaut
	<type>	Type de la zone d'ID audience, tel qu'il est indiqué dans l'exécution Interact. Les valeurs peuvent être string ou numeric.	

Création des tables de Message Connector

Avant de déployer IBM Interact Message Connector, vous devez d'abord créer les tables dans la base de données dans laquelle sont stockées les données d'exécution Interact. Vous devez créer une table pour chaque niveau d'audience que vous avez défini. Pour chaque niveau d'audience, Interact utilise les tables que vous créez pour enregistrer des informations sur les transactions de Message Connector.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le client de base de données pour exécuter le script SQL de Message Connector sur la base de données ou le schéma approprié et créer les tables utilisateur requises. Les scripts SQL de votre base de données prise en charge sont installés automatiquement lorsque vous installez le serveur d'exécution d'Interact. Consultez les feuilles de travail que vous avez complétées dans le *Guide d'installation IBM Interact* pour plus de détails sur la connexion à la base de données contenant les tables d'exécution Interact.

Procédure

1. Lancez votre client de base de données et connectez-vous à la base de données dans laquelle vos tables d'exécution Interact sont stockées.
2. Exécutez le script approprié dans le répertoire <Interact_home>/msgconnector/scripts/ddl. Le tableau suivant répertorie les exemples de script SQL que vous pouvez utiliser pour créer manuellement les tables Message Connector suivantes :

Tableau 29. Scripts de création des tables Message Connector

Type de la source de données	Nom du script
IBM DB2	db_scheme_db2.sql
Microsoft Serveur SQL	db_scheme_sqlserver.sql
Oracle	db_scheme_oracle.sql

Notez que ces scripts sont fournis à titre d'exemple. Si vous utilisez une autre convention de dénomination ou une autre structure pour les valeurs d'ID d'audience, il se peut que vous deviez modifier le script avant de l'exécuter. En règle générale, il est conseillé d'avoir une seule table dédiée à chaque niveau d'audience.

Les tables créées doivent contenir les informations suivantes :

Tableau 30. Informations créées par les exemples de script SQL

Nom de la colonne	Description
LogId	Clé primaire de cette entrée.
MessageId	Identificateur unique de chaque instance de messagerie.
LinkId	Identificateur unique de chaque lien dans le support électronique (tel qu'un e-mail).

Tableau 30. Informations créées par les exemples de script SQL (suite)

Nom de la colonne	Description
OfferImageUrl	Adresse URL d'accès à l'image associée à l'offre renvoyée.
OfferLandingPageUrl	Adresse URL d'accès à la page d'arrivée associée à l'offre renvoyée.
TreatmentCode	Code de traitement de l'offre renvoyée.
OfferExpirationDate	Date et heure d'expiration de l'offre renvoyée.
OfferContactDate	Date et l'heure du renvoi de l'offre au client.
AudienceId	ID d'audience du support électronique.

Notez ce qui suit concernant cette table :

- Selon le niveau d'audience, il existe une seule colonne AudienceId pour chaque composant de la clé d'audience.
- La combinaison des formulaires MessageId, LinkId et AudienceId(s) forme la clé unique de cette table.

Lorsque l'exécution du script est terminée, vous avez créé les tables nécessaires pour Message Connector.

Résultats

Vous êtes maintenant prêt à déployer l'application Web Message Connector.

Déploiement et exécution de Message Connector

IBM Interact Message Connector est déployé sous la forme d'une application Web autonome sur un serveur d'applications Web pris en charge.

Avant de commencer

Avant de déployer Message Connector, vérifiez que les tâches suivantes ont été exécutées :

- Vous devez avoir installé le serveur d'exécution IBM Interact. L'application déployable Message Connector est automatiquement installée avec le serveur d'exécution, et est prête à être déployée à partir de votre répertoire de base Interact.
- Vous devez également avoir exécuté les scripts SQL fournis avec votre installation pour créer les tables nécessaires dans la base de données d'exécution Interact, en vue d'une utilisation par Message Connector comme indiqué dans «Création des tables de Message Connector», à la page 317

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

De la même manière que vous déployez d'autres applications IBM sur un serveur d'applications Web avant de pouvoir les exécuter, vous devez déployer l'application Message Connector pour la rendre disponible et lui permettre de proposer les offres.

Procédure

1. Connectez-vous à l'interface de gestion de votre serveur d'applications Web avec les droits nécessaires pour déployer une application.

2. Suivez les instructions de votre serveur d'applications Web pour déployer et exécuter le fichier `<Interact_home>/msgconnector/MessageConnector.war`. Remplacez `<Interact_home>` par le répertoire réel dans lequel le serveur d'exécution d'Interact est installé.

Résultats

Message Connector est désormais prêt à être utilisé. Lorsque vous avez configuré votre installation Interact pour créer les données sous-jacentes que Message Connector utilisera pour fournir des offres, tels que les canaux interactifs, les stratégies, les diagrammes, les offres, etc., vous pouvez créer les liens dans votre support électronique que Message Connector acceptera.

Création des liens de Message Connector

Pour utiliser Message Connector pour fournir des images d'offre personnalisées lorsqu'un utilisateur final interagit avec vos supports électroniques (par exemple en ouvrant un email), et les pages d'accueil personnalisées lorsque l'utilisateur final clique pour accéder l'offre, vous devez créer les liens à incorporer dans votre message. Cette section contient un résumé des balises HTML de ces liens.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Quel que soit le système que vous utilisez pour générer vos messages sortants vers les utilisateurs finaux, vous devez générer le balisage HTML destiné à contenir les zones appropriées (fournies dans les balises HTML sous forme d'attributs) contenant les informations que vous souhaitez passer au serveur d'exécution Interact. Procédez comme indiqué ci-dessous pour configurer les informations minimales requises pour un message Message Connector.

Notez que, bien que les présentes instructions fassent spécifiquement référence aux messages contenant des liens Message Connector, vous pouvez appliquer la même procédure et la même configuration pour ajouter des liens aux pages Web ou à tout autre support électronique.

Procédure

1. Créez le lien IMG qui apparaîtra dans votre message avec, au minimum, les paramètres suivants :

- `msgID`, indiquant l'identificateur unique de ce message.
- `linkID`, indiquant l'identificateur unique du lien dans le message.
- `ID audience`, l'identificateur de l'audience à laquelle le destinataire du message appartient.

Notez que si l'ID audience est un ID composite, tous ces composants doivent être inclus dans le lien.

Vous pouvez également inclure des paramètres facultatifs qui comprennent le niveau d'audience, le nom du canal interactif, le nom du point d'interaction, l'adresse URL de l'emplacement de l'image, ainsi que vos propres paramètres personnalisés non spécifiquement utilisés par Message Connector.

2. (Facultatif) Créez un lien A qui englobe le lien IMG de sorte que, lorsque l'utilisateur clique sur l'image, le navigateur charge une page contenant l'offre destinée à l'utilisateur. Le lien A doit également contenir les trois paramètres ci-dessus (`msgID`, `linkID`, et `audienceID`), ainsi que tous les paramètres facultatifs (niveau d'audience, nom du canal interactif, le nom du point d'interaction) et des paramètres personnalisés non spécifiquement utilisés par

Message Connector. Notez que le lien A va probablement contenir un lien IMG de Message Connector, mais il peut également fonctionner en autonome sur la page selon les besoins. Si le lien ne contient pas de lien IMG, le lien IMG doit contenir le même ensemble de paramètres que le lien A qui le contient (y compris les paramètres facultatifs ou et personnalisés).

3. Lorsque les liens sont correctement définis, générez et envoyez les messages électroniques.

Résultats

Pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres disponibles, ainsi que des échantillons de liens, voir «Paramètres de demande HTTP "IMG" et "A"»

Paramètres de demande HTTP "IMG" et "A"

Lorsque Message Connector reçoit une demande, soit parce qu'un utilisateur final a ouvert un email contenant une balise IMG encodée par Message Connector, soit parce que l'utilisateur final a cliqué jusqu'à atteindre une balise A, il analyse les paramètres fournis avec la demande afin de renvoyer les données d'offre appropriées. Cette section fournit la liste des paramètres pouvant être inclus dans l'adresse URL de demande (soit la balise IMG (chargée automatiquement lorsqu'une image balisée est affichée lors de l'ouverture de l'email), soit la balise A (chargée lorsque la personne affichant l'email clique sur le message jusqu'à atteindre le site spécifié).

Paramètres

Lorsque Message Connector reçoit une demande, il analyse les paramètres fournis avec la demande. Ces paramètres contiennent tout ou une partie de ce qui suit :

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeur par défaut
msgId	Identificateur unique de l'instance d'email ou d'une page Web.	Oui	Aucun. Fourni par le système créant l'instance unique du message électronique ou la page Web contenant la balise.
linkId	Identificateur unique du lien dans cet email ou la page Web.	Oui	Aucun. Fourni par le système créant l'instance unique du message électronique ou la page Web contenant la balise.
audienceLevel	Niveau d'audience auquel le destinataire de cette communication appartient.	No	L'audienceLevel indiqué par défaut dans l'élément audienceLevels trouvé dans le fichier MessageConnectorConfig.xml.
ic	Nom du canal interactif cible (IC)	No	Valeur de l'élément interactiveChannel trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml, qui est "interactiveChannel" par défaut.
ip	Nom du point d'interaction (IP).	No	Valeur de l'élément interactionPoint trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml, qui est par défaut "headBanner".
offerImageUrl	Adresse URL de l'image offre cible correspondant à l'adresse URL IMG dans le message.	No	Aucune.
offerImageUrlAttr	Nom de l'attribut de l'offre contenant l'URL de l'image cible offre.	No	Valeur de l'élément imageUrlAttribute trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml.
offerLandingPageUrl	URL de la page d'arrivée correspondant à l'offre cible.	No	Aucune.

Nom du paramètre	Description	Obligatoire ?	Valeur par défaut
offerLandingPageUrlAttr	Nom de l'attribut de l'offre contenant l'URL de la page d'arrivée correspondant à l'offre cible.	No	Valeur de l'élément landingPageUrlAttribute trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml.
contactEvent	Nom de l'événement du contact.	No	Valeur de l'élément contactEventName trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml, qui est "contact" par défaut.
responseEvent	Nom de l'événement d'acceptation.	No	Valeur de l'élément acceptEventName trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml, qui est par défaut "accept".
débogage	Indicateur de débogage. Définissez ce paramètre sur "true" uniquement pour l'identification des incidents et si vous le support technique IBM vous l'a demandé.	No	Valeur de l'élément debugFlag trouvé dans la section defaultParameterValues du fichier MessageConnectorConfig.xml, qui est "false" par défaut.
<id d'audience>	ID audience de cet utilisateur. Le nom de ce paramètre est défini dans le fichier de configuration.	Oui	Aucun.

Lorsque Message Connector reçoit un paramètre non reconnu (c'est-à-dire, n'apparaît pas dans la liste ci-dessus), il est traité dans l'une des deux façons possibles :

- Si un paramètre non reconnu est fourni (par exemple, "attribute", comme dans attribute="attrValue") et s'il existe un paramètre correspondant ayant le même nom plus le mot "Type" (par exemple "attributeType", comme dans attributeType="string"), Message Connector crée un paramètre correspondant Interact et le passe à l'exécution Interact.

Les valeurs du paramètre Type peuvent être les suivantes :

- string
- numeric
- datetime

Pour un paramètre de type "datetime," Message Connector recherche également des messages pour un paramètre du même nom plus le mot "Pattern" (par exemple, "attributePattern") dont la valeur est un format de date/heure valide. Par exemple, vous pouvez fournir le paramètre attributePattern="MM/jj/aaaa".

Notez que si vous spécifiez un paramètre de type "datetime" mais ne fournissez pas de modèle de date correspondante, la valeur indiquée dans le fichier de configuration de Message Connector (qui se trouve dans <installation_directory>/msgconnector/config/MessageConnectorConfig.xml) sur le serveur Interact est utilisée.

- Si un paramètre non reconnu est fourni et s'il n'existe aucune valeur Type correspondante, Message Connector transmet ce paramètre à l'URL cible de redirection.

Message Connector passe tous les paramètres non reconnus au serveur d'exécution Interact sans les traiter ni les sauvegarder.

Exemple de code de Message Connector

La balise A contient un exemple d'ensemble de liens de Message Connector qui peut apparaître dans un email :

```
<a href="http://www.example.com/MessageConnector/offerClickthru.jsp?msgId=234
&linkId=1&userid=1&referral=xyz">
  
</a>
```

Dans cet exemple, la balise IMG charge automatiquement lorsque le message électronique est ouvert. En extrayant l'image à partir de la page spécifiée, le message transmet les paramètres de l'identificateur de message unique (msgID), l'identificateur de lien unique (linkID), et l'identificateur d'utilisateur unique (userid) avec deux paramètres supplémentaires (incomeCode et incomeType) qui doivent être transmis à l'exécution Interact.

La balise A fournit l'attribut HREF (Hypertext Reference) qui transforme l'image de l'offre en un lien cliquable dans le message électronique. Si le destinataire du message, lorsqu'il voit l'image, clique jusqu'à atteindre la page d'arrivée, l'identificateur de message unique (msgId), l'identificateur de lien (linkId) et l'identificateur de l'utilisateur (userid) sont transmis au serveur, ainsi qu'un paramètre supplémentaire (referral) qui est transmise à l'adresse URL cible de a redirection.

A propos d'Interact Web Connector

Interact WebConnector (également appelé JavaScript Connector, ou JSConnector) fournit un service sur le serveur d'exécution Interact qui permet au code JavaScript d'appeler l'API Interact Java. Cela permet aux pages Web d'appeler Interact pour une personnalisation d'offre en temps réel utilisant uniquement du code JavaScript intégré, sans devoir utiliser les langages de développement Web (tels que Java, PHP, JSP, etc). Par exemple, vous pouvez imbriquer un petit fragment de code JavaScript sur chaque page de votre site Web qui propose des offres recommandées par Interact. De cette façon, chaque fois que la page se charge, des appels sont envoyés à l'API Interact pour garantir que les meilleures offres s'affichent sur la page de chargement pour le visiteur du site.

Utilisez Web Connector Interact lorsque vous souhaitez proposer des offres aux visiteurs sur une page dont vous ne pouvez pas contrôler l'affichage par programmation côté serveur (comme vous le feriez avec, par exemple, un script PHP ou un autre script basé sur un serveur), mais que vous pouvez cependant intégrer du code JavaScript au contenu de page qui va être exécuté par le navigateur Web du visiteur.

Conseil : Les fichiers Interact Web Connector sont installés automatiquement sur votre serveur d'exécution Interact, dans le répertoire `<Interact_home>/jsconnector`. Dans le répertoire `<Interact_home>/jsconnector`, vous trouverez un fichier `ReadMe.txt` contenant des notes et des détails importants sur les fonctionnalités de Web Connector, ainsi que des fichiers exemple et du code source de Web Connector, à utiliser pour développer vos propres solutions. Si vous ne trouvez pas d'informations répondant à vos questions, consultez le répertoire `jsconnector` pour plus d'informations.

Installation de Web Connector sur le serveur d'exécution

Une instance de Web Connector est installée automatiquement avec votre serveur d'exécution IBM Interact et est activée par défaut. Toutefois, il existe certains paramètres que vous devez modifier avant que vous puissiez configurer et utiliser Web Connector.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les paramètres que vous devez modifier avant de pouvoir utiliser le Web Connector installé sur le serveur d'exécution sont ajoutés à la configuration du serveur d'applications Web. Pour cette raison, vous devrez redémarrer le serveur d'applications Web après avoir effectué ces opérations.

Procédure

1. Pour le serveur d'applications Web sur lequel est installé le serveur d'exécution Interact, définissez les propriétés Java suivantes :

```
-DUI_JSCONNECTOR_ENABLE_INPROCESS=true  
-DUI_JSCONNECTOR_HOME=<jsconnectorHome>
```

Remplacez *<jsconnectorHome>* par le chemin d'accès au répertoire *jsconnector* sur le serveur d'exécution. Il s'agit de *<Interact_Home>/jsconnector*.

La manière dont vous définissez les propriétés Java dépend de votre serveur d'applications Web. Par exemple, dans WebLogic, vous éditeriez le fichier *startWebLogic.sh* ou *startWebLogic.cmd* pour mettre à jour le paramètre *JAVA_OPTIONS*, comme dans cet exemple :

```
JAVA_OPTIONS="$${SAVE_JAVA_OPTIONS} -DUI_JSCONNECTOR_HOME=/UnicaFiles/  
jsconnector"
```

Dans WebSphere Application Server, vous définiriez cette propriété dans le panneau de la machine virtuelle Java de la console d'administration.

Pour plus d'informations sur le paramétrage des propriétés Java, consultez la documentation de votre application Web.

2. Redémarrez votre serveur d'applications Web s'il était déjà actif, ou démarrez votre serveur d'applications Web à cette étape, pour vous assurer que les propriétés Java sont utilisées.

Résultats

Lorsque le serveur d'applications Web a terminé son processus de démarrage, vous avez terminé l'installation de Web Connector sur le serveur d'exécution. L'étape suivante consiste à se connecter à la page Web de configuration à l'adresse <http://<hôte>:<port>/interact/jsp/WebConnector.jsp>, où *<hôte>* est le nom du serveur d'exécution Interact, et *<port>* est le port sur lequel Web Connector est à l'écoute, comme indiqué par le serveur d'applications Web.

Installation de Web Connector en tant qu'application Web distincte

Une instance de Web Connector est installée automatiquement avec votre serveur d'exécution IBM Interact et est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez également déployer Web Connector comme une application Web propre (par exemple, sur un serveur d'applications Web sur un système séparé) et le configurer afin qu'il communique avec le serveur d'exécution distant Interact.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ces instructions décrivent le processus de déploiement de Web Connector en tant qu'application Web distincte avec accès à un serveur d'exécution distant Interact.

Avant de déployer Web Connector, vous devez avoir installé le serveur d'exécution IBM Interact, et vous devez disposer d'un serveur d'applications Web sur un autre système disposant d'un accès au réseau (non bloqué par un pare-feu) vers le serveur d'exécution Interact.

Procédure

1. Copiez le répertoire `jsconnector` contenant les fichiers du Web Connector à partir de votre serveur d'exécution Interact sur le système sur lequel le serveur d'applications Web (tel que WebSphere Application Server) est déjà configuré et en cours d'exécution. Le répertoire `jsconnector` se trouve sous le répertoire d'installation d'Interact.
2. Sur le système sur lequel vous allez déployer l'instance de Web Connector, configurez le fichier `jsconnector/jsconnector.xml` à l'aide d'un éditeur de texte ou d'un éditeur XML pour modifier l'attribut `interactURL`. Définie par défaut sur `http://localhost:7001/interact`, mais vous devez la modifier pour qu'elle corresponde à l'URL du serveur d'exécution distant Interact, par exemple `http://runtime.example.com:7011/interact`.
Après avoir déployé Web Connector, vous pouvez utiliser une interface Web pour personnaliser les paramètres restants dans le fichier `jsconnector.xml`. Pour plus d'informations, voir «Configuration du Web Connector», à la page 325.
3. Pour le serveur d'applications Web sur lequel sera déployé Web Connector, définissez la propriété Java suivante :

```
-DUI_JSCONNECTOR_HOME=<jsconnectorHome>
```

Remplacez `<jsconnectorHome>` par le chemin d'accès réel dans lequel vous avez copié le répertoire `jsconnector` sur le serveur d'applications Web.
La manière dont vous définissez les propriétés Java dépend de votre serveur d'applications Web. Par exemple, dans WebLogic, vous modifieriez le fichier `startWebLogic.sh` ou `startWebLogic.cmd` pour mettre à jour le paramètre `JAVA_OPTIONS`, comme dans cet exemple :

```
JAVA_OPTIONS="${SAVE_JAVA_OPTIONS} -DUI_JSCONNECTOR_HOME=/InteractFiles/jsconnector"
```

Dans WebSphere Application Server, vous définiriez cette propriété dans le panneau de la machine virtuelle Java de la console d'administration.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des propriétés Java, consultez la documentation de votre application Web.
4. Redémarrez votre serveur d'applications Web s'il était déjà actif, ou démarrez votre serveur d'applications Web à cette étape, pour vous assurer que la nouvelle propriété Java est utilisée.
Attendez que le serveur d'applications Web termine son processus de démarrage avant de continuer.
5. Connectez-vous à l'interface de gestion de votre serveur d'applications Web avec les droits nécessaires pour déployer une application.
6. Suivez les instructions de votre serveur d'applications Web pour déployer et exécuter le fichier suivant : `jsConnector/jsConnector.war`

Résultats

Web Connector est désormais déployé dans l'application Web. Lorsque votre serveur Interact est entièrement configuré et opérationnel, l'étape suivante consiste à vous connecter à la page de Configuration de Web Connector, à l'adresse `http:// <hôte>: <port>/interact/jsp/WebConnector.jsp`, où `<hôte>` est le système exécutant le serveur d'applications Web sur lequel vous avez déployé Web Connector, et `<port>` est le port sur lequel Web Connector est à l'écoute, comme indiqué par le serveur d'applications Web.

Configuration du Web Connector

Les paramètres de configuration du Web Connector Interact sont enregistrés dans un fichier appelé `jsconnector.xml` qui est stocké sur le système sur lequel le connecteur Web est déployé (tel que le serveur d'exécution Interact lui-même, ou un système distinct exécutant un serveur d'applications Web). Vous pouvez éditer le fichier `jsconnector.xml` directement à l'aide d'un éditeur de texte ou l'éditeur XML ; toutefois, un moyen plus facile de configurer quasiment tous les paramètres de configuration disponibles consiste à utiliser la page de configuration de Web Connector à partir de votre navigateur Web.

Avant de commencer

Avant de pouvoir utiliser l'interface Web pour configurer Web Connector, vous devez installer et déployer l'application Web qui fournit Web Connector. Sur le serveur d'exécution Interact, une instance de Web Connector est installée automatiquement lorsque vous installez et déployez Interact. Sur n'importe quel autre serveur d'applications Web, vous devez installer et déployer l'application Web de Web Connector comme indiqué à la section «Installation de Web Connector en tant qu'application Web distincte», à la page 323.

Procédure

1. Lancez votre navigateur Web pris en charge et ouvrez une URL similaire à la suivante :
`http://<host>:<port>/interact/jsp/WebConnector.jsp`
 - Remplacez `<host>` par le serveur sur lequel Web Connector s'exécute, par exemple le nom d'hôte du serveur d'exécution ou le nom du serveur sur lequel vous avez déployé une autre instance de Web Connector.
 - Remplacez `<port>` par le numéro de port sur lequel l'application Web de Web Connector est à l'écoute de connexions, et qui correspond en général au port par défaut du serveur d'applications Web.
2. Sur la page Configurations qui s'affiche, renseignez les sections suivantes :

Tableau 31. Récapitulatif des paramètres de configuration de Web Connector.

Section	Paramètres
Paramètres de base	<p>Utilisez la page Paramètres de base pour configurer le comportement global du Web Connector pour le site sur lequel vous allez déployer les pages marquées. Ces paramètres incluent l'adresse URL de base du site, les informations qu'Interact doit utiliser concernant les visiteurs sur le site, ainsi que les paramètres similaires qui s'appliquent à toutes les pages que vous prévoyez de référencer avec le code du Web Connector.</p> <p>Reportez-vous à «Options de base de configuration de Web Connector», à la page 327 pour plus de détails.</p>

Tableau 31. Récapitulatif des paramètres de configuration de Web Connector (suite).

Section	Paramètres
HTML Display Types	<p>Utilisez la page HTML Display Type pour déterminer le code HTML qui sera fourni pour chaque point d'interaction sur la page. Vous pouvez choisir dans la liste des modèles par défaut (les fichiers .flt) qui contiennent une combinaison de code de feuille de style en cascade (CSS), de code HTML, et de code Javascript à utiliser pour chaque point d'interaction. Vous pouvez utiliser les modèles comme indiqué, les personnaliser selon vos besoins, ou créer les vôtres.</p> <p>Les paramètres de configuration de cette page correspondent à la section <code>interactionPoints</code> du fichier de configuration <code>jsconnector.xml</code>.</p> <p>Reportez-vous à «Types d'affichage HTML de la configuration Web Connector», à la page 329 pour plus de détails.</p>
Enhanced Pages	<p>Enhanced Pages permettent de mapper des paramètres spécifiques à une page avec un modèle d'URL. Par exemple, vous pouvez configurer une page de mappage, de façon à ce que toute adresse URL contenant le texte "index.htm" affiche votre page d'accueil générale, avec des événements spécifique de chargement de page et les points d'interaction définis pour ce mappage.</p> <p>Les paramètres de configuration de cette page correspondent à la section <code>pageMapping</code> du fichier de configuration <code>jsconnector.xml</code>.</p> <p>Reportez-vous à «Enhanced Pages - Configuration de WebConnector», à la page 332 pour plus de détails.</p>

3. Sur la page Paramètres de base, vérifiez que les paramètres appliqués à tout le site sont valides pour votre installation. (Facultatif) Indiquez le mode de débogage (déconseillé sauf en cas de dépannage d'un problème). Indiquez également l'intégration de balise de page Digital Analytics for On Premises et les paramètres par défaut de la plupart des points d'interaction. Cliquez en suite sur le lien HTML Display Types sous Configurations.
4. Sur la page HTML Display Types, procédez comme suit pour ajouter ou modifier des modèles d'affichage qui définissent les points d'interaction sur la page Web du client.

Par défaut, les modèles d'affichage (fichiers .flt) sont stockés dans `<jsconnector_home>/conf/html`.

 - a. Sélectionnez le fichier .flt dans la liste que vous souhaitez examiner ou utiliser en tant que point de départ, ou cliquez sur Add a Type pour créer un nouveau modèle d'interaction vierge à utiliser.

Les informations sur le contenu du modèle, le cas échéant, s'affichent en face de la liste des modèles.
 - b. (Facultatif) Modifiez le nom du modèle dans la zone **File name for this display type**. Pour obtenir un nouveau modèle, mettez à jour `CHANGE_ME.flt` en lui attribuant un nom plus évocateur.

Si vous renommez le modèle ici, Web Connector crée un nouveau fichier portant ce nom lors de la prochaine sauvegarde du modèle. Les modèles sont sauvegardés lorsque vous modifiez le corps du texte, puis naviguez à une autre zone.
 - c. Modifier ou complétez les informations du fragment HTML si nécessaire, y compris les feuilles de style (CSS), le code JavaScript et le code HTML que vous souhaitez inclure. Vous pouvez également inclure des variables qui seront remplacées par les paramètres Interact lors de l'exécution. Par

exemple, `${offer.HighlightTitle}` est automatiquement remplacé par le titre de l'offre dans l'emplacement indiqué pour le point d'interaction.

Utilisez les exemples qui apparaissent sous la zone de fragment HTML pour plus d'indications sur le format de votre feuille de style en cascade (CSS) ou de vos blocs de code JavaScript ou HTML.

5. Utilisez la page Enhanced Pages améliorées si nécessaire pour configurer les mappages de page déterminant la manière dont des modèles d'URL spécifiques sont traités sur les pages.
6. Lorsque vous avez défini les propriétés de configuration, cliquez sur **Roll Out the Changes**. Lorsque vous cliquez sur **Roll Out the Changes**, les actions suivantes sont exécutées :
 - Affiche la balise de page IBM Interact de Web Connector, qui contient le code JavaScript que vous pouvez copier depuis la page Web Connector et insérer dans vos pages Web.
 - Sauvegarde le fichier de configuration du Web Connector existant sur le serveur Interact (le fichier `jsconnector.xml` sur le serveur sur lequel Web Connector est installé) et crée un nouveau fichier de configuration avec les paramètres que vous avez défini.

Les fichiers de configuration de sauvegarde sont stockés dans `<jsconnector_home>/conf/archive/jsconnector.xml.<date>.<time>`, comme dans `jsconnector.xml.20111113.214933.750-0500` (où la chaîne de données est 20111113 et la chaîne d'heure, y compris l'indicateur de fuseau horaire, est 214933.750-0500)

Résultats

Vous avez maintenant terminé de configurer Web Connector.

Pour modifier votre configuration, vous pouvez soit revenir au début de cette procédure et la réexécuter en utilisant de nouvelles valeurs, soit ouvrir le fichier de configuration (`<Interact_home>/jsconnector/conf/jsconnector.xml`) dans n'importe quel éditeur de texte ou éditeur XML et le modifier selon les besoins.

Options de base de configuration de Web Connector

Utilisez la page Paramètres de base des configurations de Web Connector pour configurer le comportement global de Web Connector pour le site sur lequel vous allez déployer les pages marquées. Ces paramètres incluent l'adresse URL de base du site, les informations qu'Interact doit utiliser concernant les visiteurs sur le site, ainsi que les paramètres similaires qui s'appliquent à toutes les pages que vous prévoyez de référencer avec le code du Web Connector.

Paramètres appliqués à tout le site

Les options de configuration des paramètres appliqués à tout le site sont des paramètres globaux qui affectent le comportement général de l'installation de Web Connector que vous configurez. Vous pouvez indiquer les valeurs suivantes :

Tableau 32. Paramètres appliqués à tout le site pour l'installation de Web Connector

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
Interact API URL	URL de base du serveur d'exécution Interact. Remarque : Ce paramètre est utilisé uniquement si Web Connector n'est pas en cours d'exécution dans le serveur d'exécution Interact (c'est-à-dire que vous avez l'avez déployé séparément).	<interactURL>
Web Connector URL	URL de base utilisée pour générer l'URL de clics.	<jsConnectorURL>
Interactive Channel name for the target website	Nom du canal interactif que vous avez défini sur le serveur Interact qui représente ce mappage de page.	<interactiveChannel>
Audience Level of Visitors	Référentiel Campaign du visiteur entrant ; utilisé dans l'appel d'API à l'exécution Interact.	<audienceLevel>
Audience ID Field Name in the Profile Table	Nom de la zone audienceId field qui sera utilisé dans l'appel d'API Interact. Les identificateurs d'audience multi-zone ne sont actuellement pas pris en charge.	<audienceIdField>
Data type of the Audience ID Field	Type de données de la zone d'ID audience ("numérique" ou "chaîne") à utiliser dans l'appel de l'API Interact.	<audienceIdFieldType>
Cookie Name that represents the Session ID	Nom du cookie qui contiendra l'ID de session.	<sessionIdCookie>
Cookie Name that represents the Visitor ID	Nom du cookie qui contiendra l'ID du visiteur.	<visitorIdCookie>

Fonctions facultatives

Les options de configuration des fonctionnalités facultatives sont des paramètres globaux facultatifs pour l'installation du Web Connector que vous configurez. Vous pouvez indiquer les valeurs suivantes :

Tableau 33. Paramètres appliqués à tout le site pour l'installation de Web Connector

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
Enable Debug Mode	Indique (réponse yes ou no) si vous souhaitez utiliser un mode de débogage spécial. Si vous le définissez cette fonctionnalité, le contenu renvoyé par Web Connector comprend un appel JavaScript défini sur 'alert' qui informe le client du mappage de page particulier qui vient de se produire. Le client doit disposer d'une entrée dans le fichier spécifié par le paramètre <authorizedDebugClients> afin d'obtenir l'alerte.	<enableDebugMode>

Tableau 33. Paramètres appliqués à tout le site pour l'installation de Web Connector (suite)

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
Authorized Debugging Clients Host File	Chemin d'accès à un fichier contenant la liste des hôtes ou adresses IP (Internet Protocol) qui qualifient le mode débogage. Un nom d'hôte ou une adresse IP de client doit figurer dans le fichier indiqué pour que les informations de débogage soient collectées.	<code><authorizedDebugClients></code>
Enable Digital Analytics for On Premises Page Tag Integration	Indique (avec un yes ou no réponse) si Web Connector doit joindre la balise spécifiée IBM Digital Analytics for On Premises à la fin du contenu de la page.	<code><enableNetInsightTagging></code>
Digital Analytics for On Premises Tag HTML Template File	Modèle HTML/Javascript permettant d'intégrer un appel à la balise Digital Analytics for On Premises. En général, vous devez accepter la valeur par défaut, sauf si vous êtes invité à fournir un modèle différent.	<code><netInsightTag></code>

Types d'affichage HTML de la configuration Web Connector

Utilisez la page HTML Display Types pour déterminer le code HTML qui sera fourni pour chaque point d'interaction sur la page. Vous pouvez choisir dans la liste des modèles par défaut (les fichiers .flt) qui contiennent une combinaison de code de feuille de style en cascade (CSS), de code HTML, et de code JavaScript à utiliser pour chaque point d'interaction. Vous pouvez utiliser les modèles comme indiqué, les personnaliser selon vos besoins, ou créer les vôtres.

Remarque : Les paramètres de configuration de cette page correspondent à la section `interactionPoints` du fichier de configuration `jsconnector.xml`.

Le point d'interaction peut également contenir des marques de réservation (zones) dans lesquels des attributs d'offre peuvent être placés automatiquement. Par exemple, vous pouvez inclure `${offer.TREATMENT_CODE}` qui sera remplacé par le code de traitement affecté à cette offre au cours de l'interaction.

Les modèles qui s'affichent sur cette page sont chargés automatiquement à partir des fichiers stockés dans le répertoire `<Interact_home>/jsconnector/conf/html` du serveur Web Connector. Tous les nouveaux modèles que vous créez ici sont également stockés dans ce répertoire.

Pour utiliser la page HTML Display Types pour afficher ou modifier des modèles existants, sélectionnez le fichier .flt dans la liste.

Pour créer un nouveau modèle sur la page HTML Display Types, cliquez sur **Add a Type**.

Quelle que soit la méthode choisie pour créer ou modifier un modèle, les informations suivantes s'affichent en regard de la liste de modèles :

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
File name for this display type	<p>Nom affecté au modèle que vous éditez. Ce nom doit être valide pour le système d'exploitation sur lequel Web Connector est en cours d'exécution ; par exemple, vous ne pouvez pas utiliser une barre oblique (/) dans le nom si le système d'exploitation est Microsoft Windows.</p> <p>Si vous créez un nouveau modèle, cette zone est prédéfinie sur CHANGE_ME.ftt. Vous devez la remplacer par une valeur significative avant de continuer.</p>	<htmlSnippet>

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
HTML Snippet	<p>Contenu spécifique que le Web Connector doit insérer dans le point d'interaction sur la page Web. Ce fragment peut contenir du code HTML, des informations de code de feuille de style en cascade (CSS) ou du code JavaScript à exécuter sur la page.</p> <p>Chacun de ces trois types de contenus doit être placé entre les codes BEGIN et END, comme dans les exemples suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>#{BEGIN_HTML} <votre contenu HTML> #{END_HTML}</code> • <code>#{BEGIN_CSS} <vos informations sur la feuille de style spécifique à votre point d'interaction> #{END_CSS}</code> • <code>#{BEGIN_JAVASCRIPT} <votre code JavaScript spécifique à votre point d'interaction> #{END_JAVASCRIPT}</code> <p>Vous pouvez également entrer un certain nombre de codes spéciaux prédéfinis qui sont remplacés automatiquement lorsque la page est chargée, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>#{logAsAccept}</code> : Une macro qui prend deux paramètres (une URL cible, et le TreatmentCode utilisé pour identifier l'acceptation de l'offre) et les remplace par l'URL de clics. • <code>#{offer.AbsoluteLandingPageURL}</code> • <code>#{offer.OFFER_CODE}</code> • <code>#{offer.TREATMENT_CODE}</code> • <code>#{offer.TextVersion}</code> • <code>#{offer.AbsoluteBannerURL}</code> <p>Chacun des codes d'offre listés représentent les attributs d'offre définis dans le modèle d'offre IBM Campaign qui a été utilisé par le vendeur pour créer des offres renvoyées par Interact.</p> <p>Notez que le Web Connector utilise un moteur de modèle appelé FreeMarker qui offre de nombreuses options supplémentaires utiles pour configurer des codes sur vos modèles de page. Pour plus d'informations, voir http://freemarker.org/docs/index.html.</p>	Aucun équivalent car le fragment HTML réside dans son propre fichier distinct de jsconnector.xml.

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
Echantillons de codes spéciaux	Contient des échantillons de type de codes spéciaux, notamment des codes identifiant des blocs comme HTML, CSS, ou JAVASCRIPT, et des zones déroulantes que vous pouvez insérer pour faire référence à des métadonnées d'offres spécifiques.	Aucun équivalent.

Les changements apportés à cette page sont sauvegardés automatiquement lorsque vous naviguez à une autre page de configuration de Web Connector.

Enhanced Pages - Configuration de WebConnector

Enhanced Pages permettent de mapper des paramètres spécifiques à une page avec un modèle d'URL. Par exemple, vous pouvez configurer une page de mappage, de façon à ce que toute adresse URL entrante contenant le texte "index.htm" affiche votre page d'arrivée générale, avec des événements spécifique de chargement de page et les points d'interaction définis pour ce mappage.

Remarque : Les paramètres de configuration de cette page correspondent à la section pageMapping du fichier de configuration jsconnector.xml.

Pour utiliser la page Enhanced Pages pour créer un nouveau mappage de page, cliquez sur le lien **Add a Page** et renseignez les informations requises pour le mappage.

Page Info

Les options de configuration de Page info pour la page de mappage définissent le masque d'adresse URL qui sert de déclencheur pour ce mappage, ainsi que certains paramètres supplémentaires définissant la manière dont cette page de mappage est gérée par Interact.

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
URL contains	Il s'agit du masque d'URL que Web Connector doit observer dans la demande de page entrante. Par exemple, si l'URL contient la demande "hypothèque.htm", vous pouvez la faire correspondre avec votre page d'informations sur les prêts hypothécaires.	<urlPattern>
Friendly name for this page or set of pages	Nom significatif associé à votre propre référence et qui décrit le rôle de ce mappage de page, tels que "Page d'information sur les prêts hypothécaires".	<friendlyName>
Also return offers as JSON data for JavaScript use	Liste déroulante indiquant si vous souhaitez que Web Connector inclue les données d'offre brutes au format JavaScript Object Notation (http://www.json.org/) à la fin du contenu de la page.	<enableRawDataReturn>

Événements à déclencher (charger) en cas de visite à cette page ou à ce jeu de pages

Ces ensembles d'options de configuration pour la page de mappage définissent le masque d'adresse URL qui sert de déclencheur à ce mappage, ainsi que certains paramètres supplémentaires définissant la manière dont cette page de mappage est gérée par Interact.

Remarque : Les paramètres de configuration de cette section correspondent à la section `<pageLoadEvents>` du fichier `jsconnector.xml`.

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
Événements individuels	<p>Liste des événements qui sont disponibles pour cette page ou ce jeu de pages. Les événements de cette liste sont ceux que vous avez définis dans Interact, Sélectionnez un ou plusieurs événements devant se produire lorsque la page est chargée.</p> <p>La séquence des appels d'API Interact est la suivante :</p> <ol style="list-style-type: none">1. <code>startSession</code>2. <code>postEvent</code> pour chaque événement de chargement de page individuel (si vous avez défini les événements individuels dans Interact)3. Pour chaque point d'interaction :<ul style="list-style-type: none">• <code>getOffers</code>• <code>postEvent(ContactEvent)</code>	<code><event></code>

Points d'interaction (emplacements d'affichage d'offre) sur cette page ou ce jeu de pages

Cet ensemble d'options de configuration pour le mappage de page vous permet de sélectionner des points d'interaction qui apparaissent sur la page Interact.

Remarque : Les paramètres de configuration de cette section correspondent à la section `<pageMapping>` | `<page>` | `<interactionPoints>` du `jsconnector.xml`.

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
Case à cocher du nom du Point d'interaction	<p>Chaque point d'interaction qui a été défini dans le fichier de configuration s'affiche dans cette section de la page. Si vous cochez la case en regard du nom du point d'interaction, un certain nombre d'options disponibles pour ce point d'interaction s'affiche.</p>	<code><interactionPoint></code>

Paramètre	Description	Paramètre équivalent dans jsconnector.xml
HTML Element ID (Interact définit innerHTML)	Nom de l'élément HTML qui doit recevoir le contenu de ce point d'interaction. Par exemple, si vous avez indiqué <code><div id="welcomebanner"></code> sur la page, vous devez entrer <code>welcomebanner</code> (la valeur de l'ID) dans cette zone.	<code><htmlElementId></code>
HTML Display Type	Liste déroulante qui vous permet de sélectionner le type d'affichage HTML (fragments HTML, ou fichiers .flt définis sur une page de configuration de Web Connector précédente) à utiliser pour ce point d'interaction.	<code><htmlSnippet></code>
Maximum number of offers to present (if this is a carousel or flipbook)	Nombre maximum d'offres que Web Connector doit extraire du serveur Interact pour ce point d'interaction. Cette zone est facultative et s'applique uniquement à un point d'interaction qui met à jour régulièrement les offres présentées sans recharger la page, comme dans le scénario de carrousel où plusieurs offres sont extraites afin de pouvoir être mises à disposition une par une.	<code><maxNumberOfOffers></code>
Event to fire when the offer is presented	Nom de l'événement de contact devant être publié pour ce point d'interaction.	<code><contactEvent></code>
Event to fire when the offer is accepted	Nom de l'événement d'acceptation devant être publié pour ce point d'interaction.	<code><acceptEvent></code>
Event to fire when the offer is rejected	Nom de l'événement de refus devant être publié pour ce point d'interaction. Remarque : A ce stade, cette fonctionnalité n'est pas encore utilisée.	<code><rejectEvent></code>

Options de configuration de Web Connector

En général, vous pouvez utiliser une interface graphique de Web Connector pour configurer vos paramètres Web Connector. Tous les paramètres que vous spécifiez sont également stockés dans un fichier appelé `jsconnector.xml`, qui se trouve dans votre répertoire `jsconnector/conf`. Vous trouverez ici une description de chacun des paramètres enregistrés dans le fichier de configuration `jsconnector.xml`.

Paramètres et leurs descriptions

Les paramètres suivants sont stockés dans le fichier `jsconnector.xml` et sont utilisés pour les interactions de Web Connector. Il existe deux solutions pour modifier ces paramètres :

- Utilisez la page Web de Configuration de Web Connector, qui est disponible automatiquement lorsque vous avez déployé et démarré l'application Web

Connector. Pour utiliser la page Web de Configuration, dans votre navigateur Web, ouvrez une URL du type suivant : `http://<host>:<port>/interact/jsp/WebConnector.jsp`.

Les changements apportés à la page Web d'administration sont stockés dans le fichier `jsconnector.xml` sur le serveur sur lequel Web Connector est déployé.

- Editez le fichier `jsconnector.xml` directement à l'aide de n'importe quel éditeur de texte ou éditeur XML. Vous devez avoir l'habitude d'éditer les balises et les valeurs XML avant d'utiliser cette méthode.

Remarque : Chaque fois que vous modifiez le fichier `jsconnector.xml` manuellement, vous pouvez recharger ces paramètres en ouvrant la page d'administration de Web Connector (à l'adresse `http://<host>:<port>/interact/jsp/jsconnector.jsp`) puis en cliquant sur **Reload Configuration**.

Le tableau suivant décrit les options de configuration que vous pouvez définir tels qu'elles apparaissent dans le fichier `jsconnector.xml`.

Tableau 34. Options de configuration de Web Connector

Groupe de paramètres	Paramètre	Description
defaultPageBehavior		
	friendlyName	Identificateur lisible par l'homme correspondant au modèle d'URL et devant s'afficher sur la page de configuration Web de Web Connector.
	interactURL	URL de base du serveur d'exécution Interact. Remarque : Vous devez définir ce paramètre uniquement si le Web Connector (jsconnector) du service est exécuté en tant qu'application Web déployée. Vous n'avez pas besoin de définir ce paramètre si WebConnector est exécuté automatiquement avec le serveur d'exécution Interact.
	jsConnectorURL	URL de base utilisée pour générer l'URL de clics, tel que <code>http://host:port/jsconnector/clickThru</code>
	interactiveChannel	Nom du canal interactif qui représente ce mappage de page.
	sessionIdCookie	Nom du cookie contenant l'ID de session qui est utilisé dans les appels d'API à Interact.
	visitorIdCookie	Nom du cookie contenant l'ID d'audience.
	audienceLevel	Niveau d'audience campagne destiné au visiteur entrant, utilisé dans l'appel d'API à l'environnement d'exécution Interact.
	audienceIdField	Nom de la zone <code>audienceId</code> utilisée dans l'appel d'API à l'environnement d'exécution Interact runtime. Remarque : Remarque: Les identificateurs de niveau d'audience multi-zone ne sont actuellement pas pris en charge.
	audienceIdFieldType	Le type de données de la zone d'ID d'audience [<code>numeric</code> <code>string</code>] utilisé dans l'appel API à l'exécution Interact

Tableau 34. Options de configuration de Web Connector (suite)

Groupe de paramètres	Paramètre	Description
	audienceLevelCookie	Nom du cookie qui doit contenir le référentiel. Ce paramètre est facultatif. Si vous ne définissez pas ce paramètre, le système utilise celui défini pour audienceLevel.
	relyOnExistingSession	Utilisé dans l'appel API à l'exécution Interact. En règle générale, ce paramètre est défini sur "true".
	enableInteractAPIDebug	Utilisé dans l'appel API à l'exécution Interact pour activer la sortie de débogage dans les fichiers journal.
	pageLoadEvents	Événement qui sera publié une fois cette page particulière chargée. Indiquez un ou plusieurs événements dans cette balise, dans un format de type <event>event1</event>.
	interactionPointValues	Tous les éléments de cette catégorie jouent le rôle de valeurs par défaut pour les valeurs manquantes dans les catégories IP spécifiques.
	interactionPointValuescontactEvent	Nom par défaut de l'événement de contact devant être publié pour ce point d'interaction particulier.
	interactionPointValuesacceptEvent	Nom par défaut de l'événement d'acceptation devant être publié pour ce point d'interaction particulier.
	interactionPointValuesrejectEvent	Nom par défaut de l'événement de refus devant être publié pour ce point d'interaction particulier. (Remarque: cette fonctionnalité n'est pas utilisée actuellement).
	interactionPointValueshtmlSnippet	Nom par défaut du modèle HTML à proposer pour ce point d'interaction.
	interactionPointValuesmaxNumberOfOffers	Nombre maximum d'offres par défaut à extraire d'Interact pour ce point d'interaction.
	interactionPointValueshtmlElementId	Nom par défaut de l'élément HTML à proposer pour ce point d'interaction.
	interactionPoints	Cette catégorie contient la configuration de chaque point d'interaction. En cas de propriété absente, le système se base sur ce qui est configuré dans la catégorie interactionPointValues.
	interactionPointname	Nom du point d'interaction (IP).
	interactionPointcontactEvent	Nom de l'événement de contact devant être publié pour ce point d'interaction particulier.
	interactionPointacceptEvent	Nom de l'événement d'acceptation devant être publié pour ce point d'interaction particulier.

Tableau 34. Options de configuration de Web Connector (suite)

Groupe de paramètres	Paramètre	Description
	<code>interactionPointrejectEvent</code>	Nom de l'événement de refus devant être publié pour ce point d'interaction particulier. (Notez que cette fonctionnalité n'est pas encore utilisée.)
	<code>interactionPointhtmlSnippet</code>	Nom du modèle HTML à proposer pour ce point d'interaction.
	<code>interactionPointmaxNumberOfOffers</code>	Nombre maximum d'offres par défaut à extraire d'Interact pour ce point d'interaction.
	<code>interactionPointhtmlElementId</code>	Nom de l'élément HTML devant recevoir le contenu de ce point d'interaction.
	<code>enableDebugMode</code>	Indicateur booléen (valeurs admises : <code>true</code> ou <code>false</code>) activant le mode de débogage spécial. Si vous le définissez ce <code>true</code> , le contenu renvoyé par le Web Connector inclut un appel JavaScript à 'alert' informant le client du mappage de page particulier qui vient de se produire. Le client doit disposer d'une entrée dans le fichier <code>authorizedDebugClients</code> pour générer l'alerte.
	<code>authorizedDebugClients</code>	Fichier utilisé par le mode de débogage spécial qui contient la liste des noms d'hôte ou des adresses du protocole Internet (IP) qui se qualifient pour le mode débogage.
	<code>enableRawDataReturn</code>	Indicateur booléen (valeurs admises: <code>true</code> ou <code>false</code>) qui détermine si le Web Connector joint l'offre des données brutes au format JSON à la fin du contenu.
	<code>enableNetInsightTagging</code>	Indicateur booléen (valeurs admises: <code>true</code> ou <code>false</code>) qui détermine si le Web Connector joint une balise Digital Analytics for On Premises à la fin du contenu.
	<code>apiSequence</code>	Représente une mise en oeuvre de l'interface <code>APISequence</code> , qui dicte la séquence des appels d'API effectués par le Web Connector lorsqu'un <code>pageTag</code> est appelé. Par défaut, la mise en oeuvre utilise une séquence de <code>StartSession</code> , <code>pageLoadEvents</code> , <code>getOffers</code> et <code>logContact</code> , où les deux derniers sont spécifiques à chaque point d'interaction.
	<code>clickThruApiSequence</code>	Représente une mise en oeuvre de l'interface <code>APISequence</code> , qui dicte la séquence des appels d'API effectués par le Web Connector lorsqu'un <code>clickThru</code> est appelé. Par défaut, l'mise en oeuvre utilise une séquence de <code>StartSession</code> et <code>logAccept</code> .
	<code>netInsightTag</code>	Représente le code HTML et le modèle JavaScript utilisés pour intégrer un appel à la balise Digital Analytics for On Premises. En général, il n'est pas nécessaire de changer cette option.

Utilisation de la page d'administration de Web Connector

Web Connector inclut une page d'administration qui fournit des outils de gestion et de test de la configuration, telle qu'elle peut être utilisée avec des modèles d'URL spécifiques. Vous pouvez également utiliser la page d'administration pour recharger une configuration que vous avez modifiée.

A propos de la page d'administration

Dans n'importe quel navigateur Web pris en charge, vous pouvez ouvrir `http://host:port/interact/jsp/jsconnector.jsp`, où `host:port` est le nom d'hôte sur lequel Web Connector s'exécute et le port sur lequel il est à l'écoute des connexions, par exemple `runtime.example.com:7001`

Vous pouvez utiliser la page d'administration de l'une des manières suivantes :

Tableau 35. Options de la page d'administration de Web Connector

Option	Objectif
Reload Configuration	Cliquez sur le lien Reload Configuration pour recharger les changements de configuration enregistrés sur disque en mémoire. Cela est nécessaire lorsque vous avez apporté des changements directement dans le fichier de configuration <code>jsconnector.xml</code> de Web Connector au lieu d'utiliser les pages Web de configuration.
View Config	Affichez la configuration de WebConnector en fonction du modèle d'URL que vous entrez dans la zone View Config . Lorsque vous entrez l'URL d'une page et cliquez sur View Config , Web Connector renvoie la configuration que le système utilisera en fonction de ce mappage de modèle. Si aucune correspondance n'est trouvée, la configuration par défaut est renvoyée. Ceci est utile pour tester si la configuration correcte est utilisée pour une page donnée.
Execute Page Tag	Lorsque vous complétez les zones de cette page et cliquez sur Execute Page Tag , Web Connector renvoie le résultat <code>pageTag</code> basé sur le modèle d'URL. Cela simule l'appel à une balise de page. La différence entre un appel au <code>pageTag</code> depuis cet outil et l'utilisation d'un site Web réel est que l'utilisation de cette page d'administration permet d'afficher les erreurs et les exceptions. Pour un site Web réel, les exceptions ne sont pas renvoyées et sont visibles uniquement dans le fichier journal de Web Connector.

Exemple de page Web Connector

A titre d'exemple, un fichier appelé `WebConnectorTestPageSA.html` est inclus avec Interact Web Connector (dans le répertoire `<Interact_Home/jsconnector/webapp/html`) et illustre le nombre de fonctions de Web Connector qui seraient balisées dans une page. Pour des raisons pratiques, cet exemple de page est également affiché ici.

Exemple de page HTML de Web Connector

```
<?xml version="1.0" encoding="us-ascii"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii" />
    <meta http-equiv="CACHE-CONTROL" content="NO-CACHE" />
    <script language="javascript" type="text/javascript">
//</pre></div><div data-bbox="93 938 367 954" data-label="Page-Footer"><p>338 IBM Interact - Guide d'administration</p></div>
```

```

/* #####
Ceci est une page de test qui contient la balise WebConnector pageTag. Etant donné que
TestPage est intégré au nom de ce fichier, le WebConnector détecte un modèle d'URL
qui correspond avec le masque d'URL "testpage" dans la version par défaut de
jsconnector.xml - la définition de configuration mappée avec ce masque d'URL
"testpage" s'applique ici. Cette page doit donc comporter les
ID d'élément HTML correspondants associés aux IP de ce masque
d'URL ('welcomebanner', 'crosssellcarousel' et 'textservicemessage')
##### */

/* #####
Cette section définit les cookies de sessionId et de visitorId.
Dans un site Web de production réel, cette opération est effectuée en général par le composant
de connexion. A des fins de test, elle est effectuée ici. Le nom du cookie
doit correspondre à ce qui est configuré dans jsconnector xml.
##### */
function setCookie(c_name,value,expiredays)
{
    var exdate=new Date();
    exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
    document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
    ((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString());
}
setCookie("SessionID","123");
setCookie("CustomerID","1");

/* #####
Définissez les ID d'élément HTML correspondant aux IP
##### */
document.writeln("<div id='welcomebanner'> This should change, "
+ "otherwise something is wrong </div>");
document.writeln("<div id='crosssellcarousel'> This should change, "
+ "otherwise something is wrong </div>");
document.writeln("<div id='textservicemessage'> This should change, "
+ "otherwise something is wrong </div>");
//]]&gt;
</script><!--
#####
Voici ce qui est collé depuis le fichier pageTag.txt dans le répertoire conf de
l'installation WebConnector... la variable unicaWebConnectorBaseURL doit être
adaptée pour se conformer à votre environnement local WebConnector
#####
-->
<!-- BEGIN: IBM Interact Web Connector Page Tag -->
<!--
# *****
# Licensed Materials - Property of IBM
# IBM Interact
# (c) Copyright IBM Corporation 2001, 2012.
# US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure
# restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
# *****
-->
<script language="javascript" type="text/javascript">
//
var unicaWebConnectorBaseURL=
    "[CHANGE ME - http://host:port/&lt;jsconnector&gt;/pageTag]";
var unicaURLData = "ok=Y";
try {
    unicaURLData += "&amp;url=" + escape(location.href)
} catch (err) {}
try {
    unicaURLData += "&amp;title=" + escape(document.title)
} catch (err) {}
try {
    unicaURLData += "&amp;referrer=" + escape(document.referrer)
} catch (err) {}
</pre>
</div>
<div data-bbox="488 938 901 955" data-label="Page-Footer">
<p>Chapitre 15. Personnalisation d'offre en temps réel côté client 339</p>
</div>
```

```

try {
  unicaURLData += "&cookie=" + escape(document.cookie)
} catch (err) {}
try {
  unicaURLData += "&browser=" + escape(navigator.userAgent)
} catch (err) {}
try {
  unicaURLData += "&screensize=" +
  escape(screen.width + "x" + screen.height)
} catch (err) {}
try {
  if (affiliateSitesForUnicaTag) {
    var unica_asv = "";
    document.write("<style id=\"unica_asht1\" type=\"text/css\"> "
+ "p#unica_ashtp a {border:1px #000000 solid; height:100px "
+ "!important;width:100px "
+ "!important; display:block !important; overflow:hidden "
+ "!important;} p#unica_ashtp a:visited {height:999px !important;"
+ "width:999px !important;} </style>");
    var unica_ase = document.getElementById("unica_asht1");
    for (var unica_as in affiliateSitesForUnicaTag) {
      var unica_asArr = affiliateSitesForUnicaTag[unica_as];
      var unica_ashbv = false;
      for (var unica_asIndex = 0; unica_asIndex <
unica_asArr.length && unica_ashbv == false;
unica_asIndex++)
    {
      var unica_asURL = unica_asArr[unica_asIndex];
      document.write("<p id=\"unica_ashtp\" style=\"position:absolute; "
+ "top:0;left:-10000px;height:20px;width:20px;overflow:hidden; \
margin:0;padding:0;visibility:visible;\> \
<a href=\"\" + unica_asURL + "\">\" + unica_as + "&nbsp;</a></p>");
      var unica_ae = document.getElementById("unica_ashtp").childNodes[0];
      if (unica_ae.currentStyle) {
        if (parseFloat(unica_ae.currentStyle["width"]) > 900)
          unica_ashbv = true
        } else if (window.getComputedStyle) {
          if (parseFloat(document.defaultView.getComputedStyle
(unica_ae, null).getPropertyValue("width")) > 900)
            unica_ashbv = true
          }
        unica_ae.parentNode.parentNode.removeChild(unica_ae.parentNode)
      }
      if (unica_ashbv == true) {
        unica_asv += (unica_asv == "" ? "" : ";") + unica_as
      }
    }
    unica_ase.parentNode.removeChild(unica_ase);
    unicaURLData += "&affiliates=" + escape(unica_asv)
  }
} catch (err) {}
document.write("<script language='javascript' "
+ " type='text/javascript' src='" + unicaWebConnectorBaseURL + "?"
+ unicaURLData + "'></script>");
//]]&gt;
</script>
<style type="text/css">
/**]
.unicainteractoffer {display:none !important;}
/*]]&amp;gt;*/
&lt;/style&gt;
&lt;title&gt;Sample Interact Web Connector Page&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
&lt;!-- END: IBM Interact Web Connector Page Tag --&gt;
&lt;!--
#####
</pre>
</div>
<div data-bbox="93 938 368 954" data-label="Page-Footer">
<p>340 IBM Interact - Guide d'administration</p>
</div>
```

```
end of pageTag paste
#####
-->
  </body>
</html>
```

Chapitre 16. Intégration d'Interact et de Digital Recommendations

IBM Interact peut s'intégrer à IBM Digital Recommendations et fournir des recommandations de produit déterminées par Interact. Les deux produits peuvent fournir des recommandations de produit mais avec des méthodes différentes. Digital Recommendations utilise le comportement Web d'un visiteur (filtre collaboratif) pour créer des corrélations entre les visiteurs et les offres recommandées. Interact se base sur le comportement antérieur du client, ainsi que sur ses attributs, son historique et ses offres les moins vues. Il permet d'apprendre quelles offres correspondent le mieux au profil de comportement du client en fonction des données démographiques et d'autres informations le concernant. Les taux d'acceptation des offres contribuent à créer un modèle prédictif grâce à l'auto-apprentissage. En utilisant les meilleures qualités de ces produits, Interact a recours à un profil personnel pour définir les offres qui passeront un ID de catégorie à Digital Recommendations et pour récupérer les produits recommandés en fonction de la popularité (la "sagesse des collectivités") afin de les proposer au visiteur dans le cadre des offres sélectionnées. Cela permet de fournir de meilleures recommandations aux clients, avec à la clé un plus grand nombre de clics et de meilleurs résultats que si chaque produit agissait seul.

Les sections suivantes expliquent comme cette intégration fonctionne, et montrent comment utiliser l'exemple d'application fourni pour créer votre propre intégration d'offre personnalisée.

Présentation de l'intégration Interact avec Digital Recommendations

Cette section explique comment IBM Interact peut s'intégrer à IBM Digital Recommendations pour fournir des recommandations de produits régies par Interact, notamment une description du processus, et les mécanismes par lesquels l'intégration a lieu.

IBM Interact s'intègre à IBM Digital Recommendations via une interface de programme d'application (API) REST (Representational state transfer), disponible dans l'installation Digital Recommendations. En effectuant les appels REST API avec l'ID de catégorie approprié, Interact peut extraire les produits recommandés et les inclure dans les informations de l'offre affichées sur la page personnalisée visualisée par le visiteur.

Lorsqu'un visiteur affiche l'URL de la page Web (par exemple la page JSP d'échantillon fournie avec votre installation Interact), la page appelle Interact pour extraire une offre. Si l'on suppose que l'offre a été configurée dans Interact avec les paramètres corrects, le processus suivant se déroule (dans le scénario le plus simple) :

1. La logique de la page identifie l'ID client du visiteur.
2. Un appel d'API à Interact est effectué, et transmet les informations requises pour générer une offre pour ce client.
3. L'offre renvoyée fournit au moins trois attributs à la page Web : l'URL de l'image de l'offre, l'URL de la page d'arrivée à laquelle les clics amènent le client, et l'ID de catégorie à utiliser pour déterminer les produits à recommander.

4. L'ID de catégorie est alors utilisé pour appeler Digital Recommendations pour extraire les produits recommandés. Cet ensemble de produits est au format JSON (JavaScript Object Notation) classé par les produits se vendant le mieux dans cette catégorie.
5. L'offre et les produits s'affichent alors dans le navigateur du visiteur.

Cette intégration est utile pour combiner une recommandation d'offre et des recommandations de produit. Par exemple, sur une page Web, vous pouvez avoir deux points d'interaction : un pour une offre et un pour les recommandations correspondant à cette offre. Pour ce faire, la page Web lance un appel à Interact pour réaliser une segmentation en temps réel afin de déterminer la meilleure offre (par exemple une remise de 10% sur tout le petit électroménager). Lorsque la page reçoit l'offre d'Interact, cette offre contient alors l'ID de catégorie (dans cet exemple, le petit électroménager). La page passe alors l'ID de catégorie des petits appareils d'électroménager à Digital Recommendations à l'aide d'un appel API et reçoit en réponse les meilleures recommandations de produits correspondant à cette catégorie en fonction de la popularité.

Un exemple plus simple est le cas où une page Web lance un appel à Interact mais ne trouve qu'une seule catégorie (par exemple des couverts haut de gamme) correspondant au profil du client. Elle passe dans ce cas l'ID de catégorie reçu à Digital Recommendations, et reçoit des recommandations sur les types de couverts recommandés.

Prérequis d'intégration

Avant de pouvoir utiliser l'intégration Digital Recommendations - Interact, vous devez vérifier que vous respectez les prérequis décrits dans cette section.

Vérifiez que les prérequis suivants sont respectés :

- Vous savez utiliser l'API Interact, documentée dans le *Guide d'administration* et dans l'aide en ligne.
- Vous savez utiliser l'API REST Digital Recommendations décrite dans la documentation de Digital Recommendations pour les développeurs.
- Vous avez des connaissances de base en HTML, JavaScript, CSS et JSON (JavaScript Object Notation).
JSON est important car l'API REST Digital Recommendations renvoie les informations produit demandées sous forme de données au format JSON.
- Vous connaissez le codage côté serveur des pages Web, car l'application de démonstration fournie avec Interact utilise JSP (même si JSP n'est pas obligatoire).
- Vous avez un compte Digital Recommendations valide et la liste des ID de catégorie qu'Interact doit utiliser pour extraire les recommandations de produits (les produits les mieux vendus ou les plus populaires dans la catégorie que vous indiquez).
- Vous avez le lien de l'API REST Digital Recommendations (une adresse URL de votre environnement Digital Recommendations).

Consultez le modèle d'application fourni avec votre installation Interact à titre d'exemple, ou consultez l'exemple de code dans «Utilisation de l'exemple de projet d'intégration», à la page 346 pour plus d'informations.

Configuration d'une offre pour l'intégration Digital Recommendations

Pour que votre page Web puisse appeler Digital Analytics Digital Recommendations afin d'extraire un produit recommandé, vous devez d'abord configurer l'offre IBM Interact avec les informations nécessaires à passer à Digital Recommendations.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer une offre à lier à Digital Recommendations, vérifiez que les conditions suivantes sont respectées :

- Vérifiez que votre serveur d'exécution Interact est configuré et fonctionne correctement.
- Vérifiez que le serveur d'exécution peut établir une connexion avec le serveur Digital Recommendations, et assurez-vous notamment que votre pare-feu n'empêche pas l'établissement d'une connexion Web sortante standard (port 80).

Pour configurer une offre pour l'intégration à Digital Recommendations, procédez comme suit.

Procédure

1. Créez ou éditez une offre pour Interact.

Pour savoir comment ou modifier des offres, voir le *Guide d'utilisation d'IBM Interact*, et la documentation de IBM Campaign.

2. Outre les autres paramètres de l'offre, vérifiez que l'offre comprend les attributs d'offre suivants :

- L'adresse URL de lien à l'image de l'offre.
- L'adresse URL de lien à la page d'arrivée de l'offre.
- Un ID de catégorie Digital Recommendations associé à cette offre.

Vous pouvez récupérer manuellement l'ID de catégorie depuis votre configuration Digital Recommendations. Interact ne peut pas récupérer directement les valeurs d'ID de catégorie.

Dans l'application Web de démonstration fournie avec votre installation Interact, ces attributs d'offre sont appelés ImageURL, ClickThruURL et CategoryID. Vous pouvez utiliser des noms significatifs pour vous, à condition que votre application Web établisse la correspondance avec les valeurs attendues par l'offre.

Par exemple, vous pouvez définir une offre appelée "10PercentOff" contenant ces attributs, où l'ID de catégorie (extrait de votre configuration Digital Recommendations) est PROD1161127, l'adresse URL des clics de l'offre est <http://www.example.com/success>, et l'adresse URL de l'image à afficher pour l'offre est <http://localhost:7001/sample10/img/10PercentOffer.jpg> (il s'agit dans ce cas d'une adresse URL locale sur le serveur d'exécution Interact).

3. Définissez les règles de traitement d'un canal interactif afin qu'il inclue cette offre, et déployez le canal interactif comme d'habitude.

Résultats

L'offre est maintenant définie avec les informations requises pour l'intégration Digital Recommendations. Les tâches restantes qui permettront à Digital Recommendations de fournir des recommandations de produits à Interact consistent à configurer vos pages Web afin qu'elles lancent les appels d'API appropriés.

Lorsque vous configurez votre application Web afin qu'elle serve la page intégrée aux visiteurs, vérifiez que les fichiers suivants sont inclus dans le répertoire WEB-INF/lib :

- *Interact_Home/lib/interact_client.jar*, qui est obligatoire pour gérer les appels de votre page Web à l'API Interact.
- *Interact_Home/lib/JSON4J_Apache.jar*, qui est obligatoire pour gérer les données renvoyées par l'appel à l'API REST Digital Recommendations, qui renvoie des données au format JSON.

Voir «Utilisation de l'exemple de projet d'intégration» pour savoir comment servir les offres à vos clients.

Utilisation de l'exemple de projet d'intégration

Chaque installation de l'exécution Interact est fournie avec un exemple de projet qui explique le processus d'intégration de Digital Recommendations - Interact. L'exemple de projet fournit une démonstration complète et de bout en bout. Il explique comment créer une page Web qui appelle une offre contenant un ID de catégorie, qui est ensuite transmis à Digital Recommendations en vue de récupérer une liste de produits recommandés à présenter dans les points d'interaction de la page.

Présentation

Vous pouvez utiliser l'exemple de projet tel quel, si vous souhaitez tester le processus d'intégration, ou l'utiliser comme point de départ pour développer vos propres pages personnalisées. L'exemple de projet se trouve dans le fichier suivant :

Interact_home/samples/IntelligentOfferIntegration/MySampleStore.jsp

Ce fichier contient un exemple fonctionnel complet du processus d'intégration. Il inclut également des commentaires détaillés expliquant ce que vous devez configurer dans Interact, ce que vous devez personnaliser dans le fichier .jsp, et comment déployer correctement la page à exécuter avec votre installation.

MySampleStore.jsp

Pour plus de commodité, le fichier MySampleStore.jsp est représenté ici. Cet exemple peut être mis à jour dans les éditions suivantes d'Interact. Utilisez par conséquent le fichier fourni avec votre installation comme point de départ pour les exemples dont vous avez besoin.

```
<!--
# *****
# Licensed Materials - Property of IBM
# IBM Interact
# (c) Copyright IBM Corporation 2001, 2011.
# US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure
# restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
# *****
-->

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.net.URL,
    java.net.URLConnection,
    java.io.InputStreamReader,
    java.io.BufferedReader,
    com.unicacorp.interact.api.*," %>
```

```
com.unicacorp.interact.api.jsverhttp.*,
org.apache.commons.json.JSONObject,
org.apache.commons.json.JSONArray" %>
```

<%

```

/*****
* Cet échantillon de programme jsp explique l'intégration d'Interact et Digital Recommendations.
*
* Lorsque vous accédez à l'URL de ce jsp via un navigateur, la logique appelle Interact
* pour extraire une Offre. En fonction de l'ID de catégorie associé à l'offre, la logique
* appelle Digital Recommendations pour extraire des produits recommandés. L'offre et les produits
* s'affichent.
* Pour basculer l'ID client pour voir différentes offres, vous pouvez simplement
* ajouter cid=<id> à l'URL de ce JSP.
*
* Prérequis pour comprendre cette démo :
* 1) Connaissance d'Interact et de son API java
* 2) Connaissance d'IntelligentOffer et de son API REST
* 3) Connaissances Web de base (html, css, javascript) pour le marquage de page
* 4) Technologie utilisée pour générer une page Web (pour cette démo, nous utilisons JSP exécuté côté serveur)
*
* Marche à suivre pour faire fonctionner cette démo :
* 1) Configurez un environnement d'exécution Interact pouvant proposer des offres
* ayant les attributs suivants :
* ImageURL : URL de lien à l'image de l'offre
* ClickThruURL : URL de lien à la page d'arrivée de l'offre
* CategoryID : ID de catégorie Digital Recommendations associé à l'offre
* REMARQUE : d'autres noms peuvent être utilisés pour les attributs, à condition que les références à ces
* attributs dans ce jsp soient modifiées en conséquence.
* 2) Obtenez une URL d'API REST valide pour l'environnement Intelligent Offer
* 3) Intégrez ce JSP dans une application Web Java
* 4) Vérifiez que interact_client.jar se trouve dans le répertoire WEB-INF/lib (communication avec Interact)
* 5) Vérifiez que JSON4J Apache.jar (provenant de l'installation d'interact) se trouve dans le
* répertoire WEB-INF/lib (communication avec IO)
* 6) Définissez les propriétés de l'environnement dans les deux sections suivantes
*****/

/*****
* *****MODIFIEZ CES PARAMETRES EN FONCTION DE VOTRE ENVIRONNEMENT*****
* Définissez ici les propriétés de votre environnement Interact...
*****/

final String sessionId="123";
final String interactiveChannel = "SampleIO";
final String audienceLevel = "Customer";
final String audienceColumnName="CustomerID";
final String ip="ip1";
int customerId=1;
final String interactURL="http://localhost:7011/interact/servlet/InteractJSService";
final boolean debug=true;
final boolean relyOnExistingSession=true;

/*****
* *****MODIFIEZ CES PARAMETRES EN FONCTION DE VOTRE ENVIRONNEMENT*****
* Définissez ici les propriétés propres à votre environnement Digital Recommendations...
*****/

final String ioURL="http://recs.coremetrics.com/iorequest/restapi";
final String zoneID="ProdRZ1";
final String cid="90007517";

/*****
*****/

StringBuilder interactErrorMsg = new StringBuilder();
StringBuilder intelligentOfferErrorMsg = new StringBuilder();

// get the customerID if passed in as a parameter
String cid = request.getParameter("cid");
if(cid != null)
{
    customerId = Integer.parseInt(cid);
}

// call Interact to get offer
```

```

Offer offer=getInteractOffer(interactURL,sessionId,interactiveChannel,audienceLevel,
    audienceColumnName,ip,customerId,debug,relyOnExistingSession,interactErrorMsg);

// get specific attributes from the offer (img url, clickthru url, & category id)
String offerImgURL=null;
String offerClickThru=null;
String categoryId="";

if(offer != null)
{
    for(NameValuePair offerAttribute : offer.getAdditionalAttributes())
    {
        if(offerAttribute.getName().equalsIgnoreCase("ImageURL"))
        {
            offerImgURL=offerAttribute.getValueAsString();
        }
        else if(offerAttribute.getName().equalsIgnoreCase("ClickThruURL"))
        {
            offerClickThru=offerAttribute.getValueAsString();
        }
        else if(offerAttribute.getName().equalsIgnoreCase("CategoryID"))
        {
            categoryId=offerAttribute.getValueAsString();
        }
    }
}

// call Digital Recommendations to get products
JSONObject products=getProductsFromIntelligentOffer(ioURL, cID, zoneID, categoryId,
    intelligentOfferErrorMsg);

%>

<html>
<head>
<title>Ma boutique préférée</title>

<script language="javascript" type="text/javascript">
    var uniacarousel=(function(){var g=false;var h;var j=0;var k=0;var l=0;var m=40;
    var n=new Array(0,2,6,20,40,60,80,88,94,97,99,100);var o=function(a){var b=a.parentNode;
    h=b.getElementsByTagName("UL")[0];var c=h.getElementsByTagName("LI");j=c[0].offsetWidth;
    k=c.length;l=Math.round((b.offsetWidth/j));uniacarousel.recenter();var p=function(a)
    {var b=parseFloat(h.style.left);if(isNaN(b))b=0;for(var i=0;i<n.length;i++)
    {setTimeout("uniacarousel.updateposition(\"+(b+(a*(n[i]/100)))+\");",((i*m)+50))}
    setTimeout("uniacarousel.recenter();",((i*m)+50));return{gotonext:function(a,b)
    {if(!g){o(a);g=true;p((-1*b*j)}}},gotoprev:function(a,b){if(!g){o(a);g=true;p((b*j)}}},
    updateposition:function(a){h.style.left=a+"px"},recenter:function(){var a=parseFloat(h.style.left);
    if(isNaN(a))a=0;var b=j*Math.round(((1-k)/2));var c=Math.abs(Math.round((b-a)/j));
    if(a<b){var d=h.getElementsByTagName("LI");var e=new Array();
    for(var i=0;i<c;i++){e[e.length]=d[i]}for(var i=0;i<e.length;i++)
    {h.insertBefore(e[i],null)}uniacarousel.updateposition(b)}else
    if(a>b){var d=h.getElementsByTagName("LI");var e=new Array();
    for(var i=0;i<c;i++){e[e.length]=d[d.length-c+i]}var f=d[0];
    for(var i=0;i<e.length;i++){h.insertBefore(e[i],f)}uniacarousel.updateposition(b)}g=false}})();

</script>

<style type="text/css">
.unicaofferblock_container {width:250px; position:relative; display:block;
    text-decoration:none; color:#000000; cursor: pointer;}
.unicaofferblock_container .unicateaserimage {margin:0px 0.5em 0.25em 0px; float:left;}
.unicaofferblock_container .unicabackgroundimage {position:absolute; top:0px; left:0px;}
.unicaofferblock_container .unicabackgroundimagecontent {width:360px; height:108px;
    padding:58px 4px 4px 20px; position:relative; top:0px;}
.unicaofferblock_container h4 {margin:0px; padding:0px; font-size:14px;}

.uniacarousel {width:588px; position:relative; top:0px;}
.uniacarousel_sizer {width:522px; height:349px; margin:0px 33px; padding:0;
    overflow:hidden; position:relative;}
.uniacarousel_rotater {height:348px; width:1000px; margin:0 !important;
    padding:0; list-style:none; position:absolute; top:0px;
    left:0px;}
.uniacarousel li {width:167px; height:349px; float:left; padding:0 4px;
    margin:0px !important; list-style:none !important;
    text-indent:0px !important;}
.uniacarousel_gotoprev, .uniacarousel_gotonext {width:18px; height:61px;
    top:43px; background:url(../img/carouselarrows.png) no-repeat;
    position:absolute; z-index:2; text-align:center; cursor:pointer;
    display:block; overflow:hidden; text-indent:-9999px;
    font-size:0px; margin:0px !important;}

```

```

.unicacarousel_gotoprev {background-position:0px 0; left:0;}
.unicacarousel_gotonext {background-position:-18px 0; right:0;}

</style>

</head>

<body>

  <b>Bienvenue dans ma boutique</b> M./Mme <%=customerId %>
  <br><br>
  <% if(offer != null) { %>
  <!-- Interact Offer HTML -->

  <div onclick="location.href='<%=offerClickThru %>'" class="unicaofferblock_container">
    <div class="unicabackgroundimage">
      <a href="<%=offerClickThru %>"></a>
    </div>
  </div>

  <% } else { %>
  No offer available.. <br> <br>
  <%=interactErrorMsg.toString() %>
  <% } %>

  <% if(products != null) { %>
  <!-- IntelligentOffer Products HTML -->
  <br><br><br> <br><br><br> <br><br><br> <br><br><br> <br>
  <div class="unicacarousel">
  <div class="unicacarousel_sizer">
  <ul class="unicacarousel_rotater">

  <% JSONArray recs = products.getJSONObject("io").getJSONArray("recs");
  if(recs != null)
  {
  for(int x=0;x< recs.length();x++)
  {
  JSONObject rec = recs.getJSONObject(x);
  if(rec.getString("Page produit") != null &&
  rec.getString("Page produit").trim().length()>0) {
  %>

  <li>
  <a href="<%=rec.getString("Page produit") %>" title="<%=rec.getString("Nom produit") %>">
  " width="166" height="148" border="0" />
  <%=rec.getString("Nom produit") %>
  </a>
  </li>

  <% }
  }
  %>
  </ul>
  </div>
  <p class="unicacarousel_gotoprev" onclick="unicacarousel.gotoprev(this,1);"></p>
  <p class="unicacarousel_gotonext" onclick="unicacarousel.gotonext(this,1);"></p>
  </div>
  <% } else { %>
  <div>
  <br><br> <br><br><br> <br><br><br> <br><br><br> <br>
  No products available..<br> <br>
  <%=intelligentOfferErrorMsg.toString() %>
  </div>
  <% } %>

  </body>
</html>

<%!
/*****
* Les fonctionnalités suivantes sont des fonctions libre-service qui font des extractions dans Interact et
* Digital Recommendations

```

```

*****/

/*****
* Appelez Digital Recommendations pour extraire les produits recommandés
*****/
private JSONObject getProductsFromIntelligentOffer(String ioURL, String cID,
    String zoneID, String categoryID, StringBuilder intelligentOfferErrorMsg)
{
    try {
        ioURL += "?cm_cid="+cID+"&cm_zoneid="+zoneID+"&cm_targetid="+categoryID;
        System.out.println("CoreMetrics URL:"+ioURL);
        URL url = new java.net.URL(ioURL);

        URLConnection conn = url.openConnection();

        InputStreamReader inReader = new InputStreamReader(conn.getInputStream());
        BufferedReader in = new BufferedReader(inReader);

        StringBuilder response = new StringBuilder();

        while(in.ready())
        {
            response.append(in.readLine());
        }

        in.close();

        intelligentOfferErrorMsg.append(response.toString());

        System.out.println("CoreMetrics:"+response.toString());

        if(response.length()==0)
            return null;

        return new JSONObject(response.toString());
    }
    catch(Exception e)
    {
        intelligentOfferErrorMsg.append(e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }

    return null;
}

/*****
* Appeler Interact pour extraire l'offre
*****/
private Offer getInteractOffer(String interactURL,String sessionId,String interactiveChannel,
    String audienceLevel,
    String audienceColumnName,String ip, int customerId,boolean debug,
    boolean relyOnExistingSession, StringBuilder interactErrorMsg)
{
    try {
        InteractAPI api = InteractAPI.getInstance(interactURL);
        NameValuePairImpl custId = new NameValuePairImpl();
        custId.setName(audienceColumnName);
        custId.setValueAsNumeric(Double.valueOf(customerId));
        custId.setValueDataType(NameValuePair.DATA_TYPE_NUMERIC);
        NameValuePairImpl[] audienceId = { custId };

        // call startSession
        Response response = api.startSession(sessionId, relyOnExistingSession,
            debug, interactiveChannel, audienceId, audienceLevel, null);

        if(response.getStatusCode() == Response.STATUS_ERROR)
        {
            printDetailMessageOfWarningOrError("startSession",response, interactErrorMsg);
        }

        // call getOffers
        response = api.getOffers(sessionId, ip, 1);
        if(response == null || response.getStatusCode() == Response.STATUS_ERROR)
        {
            printDetailMessageOfWarningOrError("getOffers",response, interactErrorMsg);
        }
    }
}

```



```

        OfferList offerList=response.getOfferList();

        if(offerList != null && offerList.getRecommendedOffers() != null)
        {
            return offerList.getRecommendedOffers()[0];
        }
    }
    catch(Exception e)
    {
        interactErrorMsg.append(e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
    return null;
}

private void printDetailMessageOfWarningOrError(String command, Response response,
        StringBuilder interactErrorMsg)
{
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("Calling "+command).append("<br>");
    AdvisoryMessage[] messages = response.getAdvisoryMessages();

    for(AdvisoryMessage msg : messages)
    {
        sb.append(msg.getMessage()).append(":");
        sb.append(msg.getDetailMessage());
        sb.append("<br>");
    }
    interactErrorMsg.append(sb.toString());
}
}
%>

```

Chapitre 17. Intégration d'Interact et de Digital Data Exchange

Avec Digital Data Exchange, votre site Web peut se connecter à Interact pour composer un moteur d'exécution omnicanal puissant, capable de fournir les meilleures offres aux canaux les plus appropriés et d'évoluer (d'apprendre) en fonction du retour des offres pour améliorer en permanence l'efficacité du marketing.

Vous pouvez utiliser cet outil si votre équipe marketing utilise Interact pour la gestion des offres omnicanaux et souhaite étendre ces offres intelligentes personnalisées à vos sites Web.

IBM Digital Data Exchange intègre les solutions marketing IBM et tierces aux résultats numériques des études de comportement des consommateurs, à l'aide d'une API de syndication des données en temps réel et d'une solution de gestion des balises au niveau de l'entreprise.

Sans IBM Digital Data Exchange, les spécialistes du marketing dépendent des services informatiques pour connecter Interact à leur site Web et appeler l'API Interact depuis différentes pages Web. IBM Digital Data Exchange les libère de cette contrainte et leur permet d'insérer directement ses balises dans les pages Web.

Conditions préalables

Avant d'utiliser l'intégration Interact-Digital Data Exchange, vous devez vérifier que les conditions décrites dans cette section sont respectées.

Vérifiez que les prérequis suivants sont respectés.

- Vous savez utiliser l'API JavaScript Interact, documentée dans le Guide d'administration et dans l'aide en ligne.
- Vous connaissez les balises Digital Data Exchange et les groupes de pages.
- Vous disposez d'un compte Digital Data Exchange valide.
- Votre fichier `interactapi.js` réside sur un hôte public, où il est accessible par les paramètres **Vendor**.

Intégration d'IBM Interact à votre site Web à l'aide de IBM Digital Data Exchange

A l'aide de cette procédure, intégrez Interact à votre site Web à l'aide de Digital Data Exchange.

Procédure

1. Entrez l'emplacement du fichier `Interactapi.js`.
 - a. Accédez à **Vendors > Vendor Settings** dans Digital Data Exchange.
 - b. Sélectionnez IBM Interact dans la liste déroulante **Vendor**.
 - c. Dans **Library Path**, entrez l'adresse URL à laquelle est hébergé le fichier `Interactapi.js`. L'URL ne doit pas contenir le protocole (`http` ou `https`).
 - d. Dans **Path To Public Rest Servlet**, entrez le chemin du servlet Rest.

2. Accédez à **Manage > Global Settings** dans Digital Data Exchange pour définir le nom de l'objet à utiliser comme identificateur de page dans **Unique Page Identifier**. Vous pouvez, par exemple, entrer `digitalData.pageInstanceID`.
3. Intégrez le fichier `eluminate.js` et un identificateur à la page Web dans laquelle Digital Data Exchange doit insérer des balises. Vous devez attribuer un identificateur unique à chaque page Web pour permettre à Digital Data Exchange de distinguer les différentes pages.

Par exemple, vous pouvez ajouter le script suivant à votre page d'accueil.

```
<!-- Setting Page Identifier -->
<script>
    digitalData={pageInstanceID:"INTERACT_HomePage"};
</script>

<!-- Including eluminate script -->
<script type="text/javascript" src="http://libs.
    coremetrics.com/eluminate.js">
</script>
<script type="text/javascript">
    cmSetClientID("51310000|INTERACTTEST",false,"data.
    coremetrics.com",document.domain);
</script>
```

4. Dans Digital Data Exchange, créez des balises, des segments de code, des fonctions et d'autres éléments à ajouter à votre page Web.
5. Créez des groupes de pages pour définir ce qui doit figurer sur chaque page. Pour plus d'informations, voir le manuel IBM Digital Data Exchange - Guide d'utilisation.

Balises Interact dans Digital Data Exchange

Utilisez les balises Digital Data Exchange par défaut pour définir des variantes correspondant aux pages Web contenant des données provenant de différents emplacements. Une fois définies, ces balises sont ajoutées à la liste des balises Interact. Les balises ne contiennent pas forcément de zones à définir, ni de zones obligatoires, et peuvent être utilisées directement.

Les balises Interact suivantes sont disponibles dans Digital Data Exchange, sous **Tags**.

- End Session
- Get Offers
- Load Library
- Post Event
- Set Audience
- Start Session

Pour utiliser les balises Interact, éditez-les pour définir les zones Tag Field, Method, Object Name, Data Type et Modifier.

Les balises Post Event, Set Audience et Start Sessions acceptent les zones personnalisées. Cliquez sur l'icône Ajouter une zone de balise, puis sur l'icône Editer pour définir le paramètre personnalisé. Le processus est identique à celui d'autres définitions de paramètre, mis à part que le nom du paramètre est éditable et doit contenir le nom lui-même, une virgule et le type de données du paramètre. L'ordre des paramètres personnalisés dans la balise peut être modifié à l'aide des flèches de déplacement vertical.

Les balises peuvent également être associées à des fonctions JavaScript ou à des objets HTML pour être déclenchées après le déclenchement de la fonction ou lors d'un événement d'objet HTML.

Pour plus d'informations sur la manière de définir, d'associer ou d'utiliser des balises, voir le manuel IBM Digital Data Exchange - Guide d'utilisation.

Pour obtenir des informations détaillées sur des cas d'utilisation d'intégration entre Interact et Digital Data Exchange, voir la page https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/W214f7731a379_4712_a1ce_5d7a833d4cca/page/IBM%20Interact%20and%20IBM%20Digital%20Data%20Exchange%20Integration.

End Session

La balise End Session marque la fin d'une session Web.

Les zones suivantes sont disponibles pour la balise End Session.

Tableau 36. Balises End Session

Zone de la balise	Description
*Session ID	Identifie l'ID de session.
On Success Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler lorsque la méthode endSession aboutit.
On Failure Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler en cas d'échec de la méthode endSession.

Toutes les **zones de balise** signalées par * sont obligatoires.

Get Offers

Utilisez la balise Get Offers pour demander des offres au serveur d'exécution.

Les zones suivantes sont disponibles pour la balise Get Offers.

Tableau 37. Balises Get Offers

Zone de la balise	Description
*Session ID	Identifie l'ID de session.
*Interact Point Name	Identifie le nom du point d'interaction référencé par cette méthode. Ce nom doit correspondre exactement au nom du point d'interaction défini dans le canal interactif.
*Number Requested	Identifie le nombre d'offres demandées.
On Success Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler lorsque la méthode getOffers aboutit.
On Failure Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler en cas d'échec de la méthode getOffers.

Toutes les **zones de balise** signalées par * sont obligatoires.

La balise Get Offers doit être affectée à un groupe de pages dont le conteneur est défini sur Default.

Load Library

La balise Load Library charge la bibliothèque JavaScript Interact en tête de la page.

La balise Load Library n'a pas de paramètres. Elle utilise l'emplacement de la bibliothèque défini dans Library Path, dans **Vendor Settings**. Elle doit être insérée dans un groupe de pages à l'aide d'un conteneur de type Head, et s'exécuter sur chaque page contenant des balises Interact.

Important : Aucune des autres balises ne fonctionne sans la balise Load Library. Sans elle, le fichier interact.js n'est pas chargé.

Post Event

Utilisez la balise Post Event pour exécuter n'importe quel événement défini dans le canal interactif.

Les zones suivantes sont disponibles pour la balise Post Event.

Tableau 38. Balises Post Event

Zone de la balise	Description
*Session ID	Identifie l'ID de session.
*Event Name	Identifie le nom de l'événement. Ce nom doit correspondre exactement au nom de l'événement défini dans le canal interactif. Ce nom est insensible à la casse.
On Success Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler lorsque la méthode postEvent aboutit.
On Failure Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler en cas d'échec de la méthode postEvent.

Toutes les **zones de balise** signalées par * sont obligatoires.

Des paramètres facultatifs peuvent être ajoutés avec la fonction de zone de balise personnalisée. Les noms de balise personnalisés doivent être constitués du nom du paramètre, d'une virgule et du type de données.

Set Audience

La balise Set Audience sert à définir l'ID et le niveau d'audience d'un visiteur.

Les zones suivantes sont disponibles pour la balise Set Audience.

Tableau 39. Balises Set Audience

Zone de la balise	Description
*Session ID	Identifie l'ID de session.
*Audience ID	Identifie l'ID d'audience. Les noms doivent correspondre aux noms de colonne physique de toutes les tables contenant l'ID d'audience. L'ID audience ne peut pas contenir plus de 17 chiffres significatifs. Si un ID audience est composé de plus de 17 chiffres significatifs, il doit être partitionné ou changé en chaîne.
*Audience Level	Définit le niveau d'audience.

Tableau 39. Balises Set Audience (suite)

Zone de la balise	Description
On Success Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler lorsque la méthode setAudience aboutit.
On Failure Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler en cas d'échec de la méthode setAudience.

Toutes les **zones de balise** signalées par * sont obligatoires.

Des paramètres facultatifs peuvent être ajoutés avec la fonction de zone de balise personnalisée. Les noms de balise personnalisés doivent être constitués du nom du paramètre, d'une virgule et du type de données.

Start Session

La balise Start Session crée et définit une session Web.

Les zones suivantes sont disponibles pour la balise Start Session.

Tableau 40. Balises Start Session

Zone de la balise	Description
*Session ID	Identifie l'ID de session.
*Interact Channel	Définit le nom du canal interactif auquel cette session fait référence. Ce nom doit correspondre exactement au nom du canal interactif défini dans Campaign.
*Audience ID	Identifie l'ID d'audience. Les noms doivent correspondre aux noms de colonne physique de toutes les tables contenant l'ID d'audience.
*Audience Level	Définit le niveau d'audience.
*Rely on Existing Session	Définit si cette session utilise une session nouvelle ou existante.
*Debug	Active ou désactive les informations de débogage.
On Success Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler lorsque la méthode startSession aboutit.
On Failure Callback Function Name	Définit le nom de la fonction à appeler en cas d'échec de la méthode startSession.

Toutes les **zones de balise** signalées par * sont obligatoires.

Des paramètres facultatifs peuvent être ajoutés avec la fonction de zone de balise personnalisée. Les noms de balise personnalisés doivent être constitués du nom du paramètre, d'une virgule et du type de données.

La balise Start Session doit être affectée à un groupe de pages dont le conteneur est défini sur Default.

Exemple de paramétrage des balises

Cet exemple montre une configuration simple du paramétrage des balises Start Session, Post Event, Get Offers et End Session.

Quelle que soit la balise, vous pouvez extraire la valeur de la zone depuis le cookie à l'aide de la méthode `cookie`, ou depuis l'objet JavaScript à l'aide de la méthode `javascriptobject`.

Ces balises prennent en charge d'autres paramètres que cet exemple ne montre pas. Des informations sur ces paramètres figurent dans le manuel IBM Digital Data Exchange - Guide d'utilisation.

Pour obtenir des informations détaillées sur des cas d'utilisation d'intégration entre Interact et Digital Data Exchange, voir la page https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/W214f7731a379_4712_a1ce_5d7a833d4cca/page/IBM%20Interact%20and%20IBM%20Digital%20Data%20Exchange%20Integration.

Exemple de paramétrage de la balise Start Session

Cliquez sur **Tags > IBM Tags > IBM Interact > Type: Start Session** pour créer une balise Start Session. Editez la balise et définissez les paramètres suivants.

Paramètres de Session ID

- **Method:** Constant
- **Constant:** 5555
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'Interactive Channel

- **Method:** Constant
- **Constant:** WSCDemo
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'Audience ID

- **Method:** Constant
- **Constant:** USERS_ID,2002,numeric
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'Audience Level

- **Method:** Constant
- **Constant:** WSCUserId
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres de Rely On Existing Session

- **Method:** Constant
- **Constant:** False
- **Data Type:** Boolean
- **Modifier:** <null>

Debug

- **Method:** Constant

- **Constant:** True
- **Data Type:** Boolean
- **Modifieur:** <null>

Paramètres d'On Success Callback Function Name

- **Method:** Unassigned
- **Value:** <null>

Paramètres d'On Failure Callback Function Name

- **Method:** Unassigned
- **Value:** <null>

Exemple de paramétrage de la balise Get Offers

Cliquez sur **Tags > IBM Tags > IBM Interact > Type: Get Offers** pour créer une balise Get Offers. Editez la balise et définissez les paramètres suivants.

Paramètres de Session ID

- **Method:** Constant
- **Constant:** 5555
- **Data Type:** String
- **Modifieur:** <null>

Paramètres d'Interact Point Name

- **Method:** Constant
- **Constant:** AuroraHomepageHeaderBannerLeft
- **Data Type:** String
- **Modifieur:** <null>

Paramètres de Number Requested

- **Method:** Constant
- **Constant:** 1
- **Data Type:** integer
- **Modifieur:** <null>

Paramètres d'On Success Callback Function Name

- **Method:** Constant
- **Constant:** onOfferReturnSuccess
- **Data Type:** string
- **Modifieur:** <null>

Paramètres d'On Failure Callback Function Name

- **Method:** Constant
- **Constant:** onOfferReturnError
- **Data Type:** string
- **Modifieur:** <null>

Exemple de paramétrage de la balise Post Event

Cliquez sur **Tags > IBM Tags > IBM Interact > Type: Post Event** pour créer une balise Post Event. Editez la balise et définissez les paramètres suivants.

Paramètres de Session ID

- **Method:** Constant
- **Constant:** 5555
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'Event Name

- **Method:** Constant
- **Constant:** ACCEPTOFFER
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'On Success Callback Function Name

- **Method:** Constant
- **Constant:** onSuccessTestFunction
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'On Failure Callback Function Name

- **Method:** Constant
- **Constant:** onErrorTestFunction
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramétrage d'une zone supplémentaire

- **Tag Field:** UACIOfferTrackingCode:string
- **Method:** JavaScriptObject
- **Object Name:** oa.treatmentCode
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Exemple de paramétrage de la balise End Session

Cliquez sur **Tags > IBM Tags > IBM Interact > Type: End Session** pour créer une balise End Session. Editez la balise et définissez les paramètres suivants.

Paramètres de Session ID

- **Method:** Constant
- **Constant:** 5555
- **Data Type:** String
- **Modifier:** <null>

Paramètres d'On Success Callback Function Name

- **Method:** Unassigned

- **Value:** <null>

Paramètres d'On Failure Callback Function Name

- **Method:** Unassigned
- **Value:** <null>

Exemples de fonction

Lors de la création d'une balise, pour les fonctions utilisées pour les paramètres On Success Callback Function Name et On Failure Callback Function Name, il suffit de préciser le nom de la fonction si celle-ci est déjà présente sur la page Web.

Vous pouvez aussi utiliser les utilitaires Digital Data Exchange pour créer des fonctions et les ajouter à vos pages Web.

L'exemple suivant montre comment afficher une offre renvoyée par Interact sur votre page Web. Vous devez intégrer ce script à la page ou utiliser le fragment de code Digital Data Exchange pour l'y injecter.

```
<script>
oa = {treatmentCode: ""};
function acceptOffer(treatmentCode) {
  oa.treatmentCode = treatmentCode;
}
function onOfferReturnSuccess(response) {
  var offer = response.offerList[0].offers[0];
  var attributes = offer.attributes;
  var offerText = "";
  var offerLinkURL = "#";
  for(var i = 0; i<attributes.length; i++)
  {
    if(attributes[i].n == "OfferTerms")
    {
      offerText = attributes[i].v;
    }
    else if(attributes[i].n == "OfferLinkURL")
    {
      offerLinkURL = attributes[i].v;
    }
  }

  var link = "<a href=\""+offerLinkURL+"\" onclick=\"acceptOffer("
  +offer.treatmentCode+"')\">"+offerText+"</a>";
  document.getElementById("offerContainer").innerHTML="
  <div style=\"text-align:center;padding:
  10px 0;background-color:#f5f5f5;\">"+link+"</div>";
}
function onOfferReturnError(response) {
  (JSON.stringify(response));
}
</script>
```

Vérifiez la configuration de votre intégration

Utilisez l'outil de test Digital Data Exchange et le fichier Interact.log pour traiter les problèmes de configuration.

Vous pouvez utiliser l'outil de test de Digital Data Exchange pour vérifier avec l'encyclopédie si la configuration fonctionne comme prévu. Pour ouvrir l'outil de test, cliquez sur **Deployment > Test Tool** dans Digital Data Exchange.

Voir le manuel IBM Digital Data Exchange - Guide d'utilisation pour plus d'informations sur l'outil de test.

Le fichier `Interact.log` permet de visualiser de manière détaillée les appels de l'API Interact. Pour les déboguer, ajoutez les fonctions de rappel `On Success` et `On Failure` aux différentes balises.

Chapitre 18. Configuration de passerelles pour des messages déclenchés

Utilisez des passerelles de message déclenché pour envoyer et recevoir des informations sur les offres à partir des canaux de communications entrantes et sortantes.

Vous pouvez utiliser les passerelles entrantes et sortantes suivantes avec des messages déclenchés.

- IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange
- IBM Interact Outbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange
- IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud
- IBM Interact Outbound Gateway for IBM Mobile Push Notification

Pour plus d'informations, voir https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/W214f7731a379_4712_a1ce_5d7a833d4cca/page/IBM%20Interact%20Triggered%20Messages.

Utilisation d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Afin de pouvoir utiliser IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange, vous devez configurer Interact ainsi qu'un noeud final d'abonnés UBX, et créer un noeud final et un événement dans UBX.

Utilisez les configurations suivantes comme exemple pour votre configuration.

Vous pouvez télécharger la passerelle des abonnés depuis http://www.ibm.com/support/fixcentral/swg/quickorder?parent=Enterprise%2BMarketing%2BManagement&product=ibm/Other+software/Unica+Interact&release=All&platform=All&function=fixId&fixids=IBM_Interact_OMO_Gateway_for_UBX_Subscriber_2.0&includeRequisites=1&includeSupersedes=0&downloadMethod=http&source=fc.

Configuration d'Interact pour IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Pour configurer Interact, procédez comme suit.

1. Dans la propriété de configuration **Interact | activityOrchesrator | receivers**, ajoutez un nouveau destinataire. Définissez **Type** sur **IBMMQ** ou sur **Personnaliser**. Si vous choisissez **Personnaliser**, entrez **ClassName** et **ClassPath**. Si vous choisissez **IBMMQ**, laissez les zones **ClassPath** et **ClassName** vides.
2. Ajoutez les paramètres **providerURL**, **queueManager**, **messageQueueName**, **authDS** et **asmUserFor....** pour votre destinataire.
3. Dans la propriété de configuration **Interact | activityOrchesrator | gateways**, ajoutez une nouvelle passerelle. Définissez **ClassPath** sur l'identificateur URI de l'emplacement du fichier **OMO_InteractGateway_UBX.jar** et **ClassName** sur

```
com.ibm.interact.offerochestration.inboundgateway.ubx.  
UBXInboundGateway
```

4. Créez un dossier Interactubx11 sous le dossier UBX de la passerelle entrante et copiez les fichiers de propriétés dans ce nouveau dossier. Le nom du dossier doit correspondre au nom du noeud final d'abonnés que vous avez créé dans UBX.
5. Dans le fichier `interactEventNameMapping.properties`, ajoutez une entrée pour mapper la valeur de la zone d'événement de contenu vers le nom d'événement Interact. Par exemple, `recommendedOffers=recommendedOffers`.
6. Dans le fichier `interactEventPayloadMapping.properties`, ajoutez vos définitions de zone avec les noms de ces paramètres définis respectivement sur `OMO-conf_inbound_UBX_interactEventNameMapping` et sur `OMO-conf_inbound_UBX_interactEventNameMapping`.

Exemple :

```
[SessionID]=(String)interactprofileid  
[EventName]=(String)code  
[AudienceIDFieldNames]=(String)"CustomerID"  
[AudienceIDFieldValues]=(Numeric)interactprofileid  
[AudienceLevel]=(String)"Customer"  
[InteractChannel]=(String)"UBX_MM"
```

7. Ajoutez les emplacements de vos fichiers `Interactubx11/interactEventNameMapping.properties` et `Interactubx11/interactEventPayloadMapping.properties` en tant que paramètres pour votre passerelle sous **Interact | activityOrchesrator | gateways | [gatewayname] | Parameter Data**.
8. Créez un canal interactif et ajoutez-lui un événement.
9. Ajoutez une règle de message de déclenchement avec l'événement `recommendedOffers` et affectez une offre à cette règle.
10. Déployez le canal interactif.
11. Redémarrez le serveur Interact.
12. Publiez un événement dans UBX avec un client d'API REST.

Exemple de corps d'événement :

```
{  
  "channel" : "mobile",  
  "identifiers" : [  
    {  
      "name" : "interactprofileid",  
      "value" : "55"  
    }  
  ],  
  "events" : [  
    {  
      "code" : "recommendedOffers",  
      "timestamp" : "2015-12-28T20:16:12Z"  
    }  
  ]  
}
```

13. Consultez le journal Interact pour savoir si l'événement de message de déclenchement est déclenché.

Configuration du noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Voici un exemple de noeud final que vous pouvez utiliser comme modèle.

Vous devez également utiliser les instructions pour procéder aux configurations suivantes.

- Noeud final UBX avec IBM MQ
- Fichier ubxInboundEndpoint.properties de noeud final
- Fichier inboundProducerNameConfig.properties de noeud final
- Fichier inboundQueueNameConfig.properties de noeud final
- Fichier log4j.properties de noeud final

Déploiement d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange et du noeud final

1. Téléchargez et décompressez IBM_Interact_OMO_Gateway_for_UBX_Subscriber_2.0.zip dans le répertoire dans lequel vous avez installé Interact sur le serveur d'exécution Interact.
2. Téléchargez et décompressez IBM_Interact_OMO_Endpoint_for_UBX_Subscriber_2.0.zip dans n'importe quel répertoire (par exemple c:\ubxInboundEndpoint) sur un serveur Web ou un serveur d'applications compatible avec Java EE et accessible publiquement. Ce serveur enverra des données à la file d'attente JMS entrante Interact, qui seront utilisées ultérieurement par IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange.

Configuration du noeud final Interact Inbound Gateway pour IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Le noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange est configuré pour accepter les demandes provenant d'Universal Behavior Exchange et les envoyer à IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange.

Vous devez effectuer les tâches ci-dessous afin de configurer le noeud final de la passerelle des abonnés Universal Behavior Exchange.

1. Vous devez configurer une nouvelle propriété système Java (-DubxInboundEndpointConfigPath) en éditant le fichier de configuration sur le serveur Web ou dans la console d'administration du serveur d'applications. La propriété -D doit désigner le répertoire d'installation du noeud final sur le serveur. Ce répertoire contient des fichiers de configuration pour la file d'attente JMS cible et divers niveaux de journalisation pour le noeud final. Exemple : -DubxInboundEndpointConfigPath=c:\ubxInboundEndpoint.
2. Déployez le fichier d'archive Web du noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange (ubxInboundEndpoint.war) depuis le répertoire d'installation conformément aux instructions qui se trouvent dans la documentation du serveur Web ou du serveur d'applications.

Pour vérifier que le noeud final a été installé correctement, entrez l'adresse suivante dans un navigateur et recherchez le message UBX End Point is UP :
`http://[Serveur]:[Port]/[RacineContexte]/UBXEndPoint`

Remarque : vous devez protéger le noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange en ajoutant des règles de pare-feu pour n'accepter que les demandes HTTP qui proviennent du serveur IBM Universal Behavior Exchange.

Par exemple, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour configurer et déployer le noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange sur WebSphere Application Server.

1. Ouvrez la console d'administration.
2. Sélectionnez **Serveurs > Types de serveurs > nom_serveur > Gestion des processus et Java > Définition des processus > Machine virtuelle Java**.
3. Dans les arguments JVM génériques, ajoutez la propriété `-DubxInboundEndpointConfigPath=<répertoire d'installation du noeud final de la passerelle des abonnés Universal Behavior Exchange sur le serveur d'applications>`. Par exemple, ajoutez la propriété `-DubxInboundEndpointConfigPath=C:\ubxInboundEndpoint`.
4. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les modifications dans la configuration principale.
5. Redémarrez le serveur d'applications.

Déployez le noeud final dans WebSphere Application Server.

1. Connectez-vous à la console d'administration.
2. Accédez à **Applications > Types d'application > Applications d'entreprise WebSphere**. Cliquez sur **Installer**.
3. Utilisez l'option **Préparation de l'installation de l'application** pour localiser le fichier war du noeud final (`ubxInboundEndpoint.war`) à installer, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Suivant** dans les pages suivantes jusqu'à **Mappage des racines de contexte des modules Web**.
5. Utilisez **Mappage des racines de contexte des modules Web** pour localiser la racine de contexte et remplacer la valeur par `/UBXEndPoint` (qui devient la racine de contexte). Cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Terminer**.
7. Une fois l'application installée, cliquez sur **Sauvegarder** pour conserver les modifications dans la configuration principale.
8. Dans la liste des applications installées, sélectionnez la case à cocher correspondant à `ubxInboundEndpoint_war` et cliquez sur **Démarrer** pour lancer le chargement.

Configuration du noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange avec IBM MQ (facultatif)

Par défaut, le noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange fonctionne avec ActiveMQ. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le noeud final avec IBM MQ.

Préparation des fichiers JAR d'IBM MQ :

Le client qui exécute le noeud final doit disposer de certains fichiers JAR d'IBM MQ pour que les fabriques de connexion fonctionnent.

Si IBM MQ est déjà installé sur la machine de noeud final, les fichiers JAR dont vous avez besoin sont déjà conditionnés avec l'installation d'IBM MQ. Ajoutez les deux fichiers JAR ci-après à la variable d'environnement CLASSPATH au niveau du système. Sous Windows, les fichiers JAR sont ajoutés automatiquement au classpath lorsqu'IBM MQ est installé.

```
[MQ_HOME]\java\bin\com.ibm.mq.jar  
[MQ_HOME]\java\bin\com.ibm.mqjms.jar
```


Si IBM MQ n'est pas installé sur la machine, vous devez copier `com.ibm.mq.allclient.jar` et `jms.jar` depuis votre serveur MQ sur le serveur de votre noeud final et les ajouter manuellement à la variable `CLASSPATH`.

Pour plus d'informations sur l'installation ou la relocalisation des fichiers JAR d'IBM MQ, voir <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21376217>.

Votre serveur d'applications doit exécuter Java 1.7 ou version ultérieure, car les fichiers JAR d'IBM MQ version 8 ne prennent pas en charge Java 1.6.

WebSphere Application Server prend en charge IBM MQ et ne requiert pas de fichiers JAR supplémentaires.

Configuration du noeud final

1. Accédez au répertoire <répertoire d'installation du noeud final sur le serveur d'applications>.
2. Sauvegardez ou renommez `ubxInboundEndpoint-spring.xml` et `ubxInboundEndpoint.properties`.
3. Accédez au sous-répertoire `IBMMQ`. Il contient d'autres versions des fichiers ci-dessus.
4. Ajoutez vos informations de connexion au serveur MQ à cette version du fichier `ubxInboundEndpoint.properties`.
5. Copiez `ubxInboundEndpoint-spring.xml` et `ubxInboundEndpoint.properties` depuis `/ubxInboundEndpoint/IBMMQ` dans le répertoire `main/ubxInboundEndpoint`.

Configuration du fichier de propriétés `ubxInboundEndpoint.properties` d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Utilisez le fichier `ubxInboundEndpoint.properties` pour configurer l'emplacement dans lequel envoyer la charge d'événement Universal Behavior Exchange à IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange. Le fichier `ubxInboundEndpoint.properties` se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation du noeud final de la passerelle sur le serveur d'applications>.

`jmsBrokerUrl`

Requis - informations sur la file d'attente JMS dans laquelle le producteur écrit les données.

`jmsMaximumRetries`

Requis - nombre maximal de nouvelles tentatives d'envoi d'un message à la file d'attente JMS.

`jmsRetryDelay`

Requis - délai de redistribution en millisecondes.

`maximumEndPointThreadPoolSize`

Requis - nombre maximal d'unités d'exécution dans le pool d'unités d'exécution pour la gestion des données d'événement IBM Universal Behavior Exchange et l'écriture dans la file d'attente JMS. Cet entier définit la taille du pool d'unités d'exécution.

`clientIDFieldName`

Facultatif - nom de zone utilisé dans le contenu pour l'ID de client

(sous-catégorie). Une sous-catégorie est utilisée lorsque ce programme s'exécute dans plusieurs instances d'un même produit. Exemple :
clientIDFieldName=clientID

Le redémarrage de l'application Web du noeud final de la passerelle (ubxInboundEndpoint.war) est requis sur le serveur Web ou le serveur d'applications pour que les modifications effectuées dans ce fichier soient appliquées.

Configuration du fichier inboundProducerNameConfig.properties du noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Le noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange envoie l'événement à Interact en écrivant des données dans une file d'attente JMS. Le message d'événement par défaut utilise la valeur de nom du producteur UBX. Utilisez le fichier inboundProducerNameConfig.properties pour remplacer le nom du producteur en fonction de la valeur de zone de source UBX figurant dans le contenu. En général, il s'agit du nom du noeud final UBX. Le fichier inboundProducerNameConfig.properties se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation du noeud final de la passerelle sur le serveur d'applications>.

SOURCE.{nom source UBX}={nom producteur}

Exemple : SOURCE.CustomerAEndpoint=UBX-CustomerAEndpoint.

Le redémarrage de l'application Web du noeud final de la passerelle (ubxInboundEndpoint.war) est requis sur le serveur Web ou le serveur d'applications pour que les modifications effectuées dans ce fichier soient appliquées.

Configuration du fichier inboundQueueNameConfig.properties du noeud final de la passerelle (facultatif)

Le noeud final d'IBM Interact Inbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange envoie l'événement à Interact en écrivant des données dans une file d'attente JMS. Le nom de file d'attente par défaut est identique au nom du producteur. Utilisez le fichier inboundQueueNameConfig.properties pour remplacer le nom de file d'attente JMS par défaut par le nom du producteur. Le nom de producteur par défaut est UBX sauf s'il est remplacé dans le fichier inboundQueueNameConfig.properties. Le fichier inboundProducerNameConfig.properties se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation du noeud final de la passerelle sur le serveur d'applications>.

{nom producteur}={nom file d'attente JMS}

Exemple :

UBX=UBXInboundQueue.

UBX-CustomerAEndpoint=UBX-CustomerAEndpointQueue

Le redémarrage de l'application Web du noeud final de la passerelle (ubxInboundEndpoint.war) est requis sur le serveur Web ou le serveur d'applications pour que les modifications effectuées dans ce fichier soient appliquées.

Configuration du fichier log4j.properties du noeud final de la passerelle

Utilisez le fichier log4j.properties afin de configurer un niveau de journalisation différent pour le noeud final. Le fichier log4j.properties se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation du noeud final de la passerelle sur le serveur d'applications>.

Description

Définissez le niveau de journalisation pour log4j.logger.com.ibm.x1solution.jms.producer, log4j.logger.com.ibm.web.offerorchestration.inbound.common et log4j.logger.com.ibm.web.offerorchestration.inbound.ubx respectivement.

Configuration du fichier interactEventNameMapping.properties

Utilisez ce fichier pour mapper la valeur de la zone d'événement de contenu définie dans le fichier interactEventPayloadMapping.properties en tant que [EventName] au nom d'événement Interact. Vous pouvez aussi utiliser le nom d'événement tel qu'il apparaît dans la charge d'événement d'Universal Behavior Exchange. Le fichier interactEventNameMapping.properties se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX.

{nom événement UBX}={nom événement Interact}

Exemple : matchedIdentity=recommendedOfferEven

Si la prise en charge des données utiles d'une source spécifique est nécessaire, ce fichier peut également être placé dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX\{source}. La valeur de la source doit correspondre à la valeur de la zone de source dans la charge d'événement Universal Behavior Exchange, généralement le nom du noeud final Universal Behavior Exchange. Si la prise en charge de données utilisant des versions spécifiques est nécessaire, ce fichier peut également être placé dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX\{source}\version-{version}. La valeur de la version doit correspondre à la valeur de la zone de version dans la charge d'événement Universal Behavior Exchange. Pour la prise en charge de plusieurs données d'instance Universal Behavior Exchange, ce fichier peut également être placé dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX\{source}\version-{version}\account-{clientID}. La valeur de clientID doit correspondre à la valeur de clientID dans la charge d'événement Universal Behavior Exchange.

Configuration du fichier interactEventPayloadMapping.properties

Utilisez le fichier interactEventPayloadMapping.properties pour mapper la zone entrante aux paramètres d'API Interact. Le fichier interactEventPayloadMapping.properties se trouve dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX.

Paramètres d'API Interact : la valeur doit commencer par une définition de type de zone, suivie d'une valeur statique lorsque la valeur est entre guillemets ou d'un nom de zone pour les données utiles. (FIELD_TYPE)"STATIC_VALUE" ou (FIELD_TYPE)PAYLOAD_FIELD_NAME. FIELD_TYPE peut être une chaîne, un nombre ou une date/heure.

```

Exemple :
[SessionID]=(String)interactprofileid
[EventName]=(String)code
[AudienceIDFieldNames]=(String)"change_me"
[AudienceIDFieldValues]=(String)interactprofileid
[AudienceLevel]=(String)"change_me"
[InteractChannel]=(String)"change_me"

```

Données d'événement : ces propriétés sont utilisées pour mapper les attributs d'événement pouvant être utilisés dans vos communications de canal sortant. Le côté gauche contient les noms de variable que vous utilisez dans votre communication de canal sortant.

La valeur doit commencer par une définition de type de zone, suivie d'une valeur statique lorsque la valeur est entre guillemets ou d'un nom de zone pour les données utiles. (FIELD_TYPE)"STATIC_VALUE" ou (FIELD_TYPE)PAYLOAD_FIELD_NAME. FIELD_TYPE peut être une chaîne, un nombre ou une date/heure.

Si la prise en charge des données utiles d'une source spécifique est nécessaire, ce fichier peut également être placé dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX\{source}. La valeur de la source doit correspondre à la valeur de la zone de source dans la charge d'événement Universal Behavior Exchange, généralement le nom du noeud final Universal Behavior Exchange. Si la prise en charge de données utilisant des versions spécifiques est nécessaire, ce fichier peut également être placé dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX\{source}\version-{version}. La valeur de la version doit correspondre à la valeur de la zone de version dans la charge d'événement Universal Behavior Exchange. Pour la prise en charge de plusieurs données d'instance Universal Behavior Exchange, ce fichier peut également être placé dans le répertoire <répertoire d'installation>\conf\inbound\UBX\{source}\version-{version}\account-{clientID}. La valeur de clientID doit correspondre à la valeur de clientID dans la charge d'événement Universal Behavior Exchange.

Création d'un noeud final et d'un événement dans UBX

Il s'agit d'un modèle de noeud final et d'événement que vous pouvez utiliser à titre d'exemple.

Pour créer un noeud final et un événement dans UBX, procédez comme suit.

1. Utilisez le client d'API REST pour publier les requêtes dans UBX.
2. Enregistrez un noeud final dans UBX avec JSON. Voir l'exemple suivant.

```

Method Call: PUT
URL: https://ubx-qa1-api.adm01.com/v1/endpoint
Headers:
Content-Type: application/json
Accept-Charset: UTF-8
Authorization: Bearer 912586bf-190d-48f9-8488-26f1bf532ef3
(Note: This is the Auth Key generated from the UBX UI.)
Body
{
  "name": "Interactubxdk1",
  "description": "Interactubxdk1",
  "providerName": "IBM",
  "url": "http://169.38.71.122:9081/ubxEndPoint/UBXEndPoint",
  "endpointTypes": {
    "event": {
      "source": {

```

```

        "enabled":true
    },
    "destination":{
        "enabled":true,
        "url":"http://169.38.71.122:9081/UBXEndPoint/UBXEndPoint",
        "destinationType":"push"
    }
},
"marketingDatabasesDefinition":{
    "marketingDatabases":[
        {
            "name":"IDSync",
            "identifiers":[
                {
                    "name":"interactprofileid",
                    "type":"INTERACTID"
                }
            ]
        }
    ]
}
}
}

```

3. Enregistrez un type d'événement dans UBX avec JSON. Voir l'exemple suivant.

Event Registration for Interact Event in UBX
 Method Call: POST
 URL: <https://ubx-qa1-api.adm01.com/v1/eventtype>

Headers:
 Content-Type: application/json
 Accept-Charset: UTF-8
 Authorization: Bearer 912586bf-190d-48f9-8488-26f1bf532ef3
 Note: This is the Auth Key generated from the UBX UI.)
 Bearer 912586bf-190d-48f9-8488-26f1bf532ef3
 Body
 {
 "name": "recommendedOffers",
 "description": "recommended offers by OMO",
 "code": "recommendedOffers"
 }

4. Publiez un événement dans UBX avec JSON. Voir l'exemple suivant.

```

{
    "channel" : "mobile",
    "identifiers" : [
        {
            "name" : "interactprofileid",
            "value" : "55"
        }
    ],
    "events" : [
        {
            "code" : "recommendedOffers",
            "timestamp" : "2015-12-28T20:16:12Z"
        }
    ]
}

```

Utilisation d'IBM Interact Outbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange

Afin de pouvoir utiliser IBM Interact Outbound Gateway for IBM Universal Behavior Exchange, vous devez configurer Interact, UBX et la passerelle.

Utilisez les configurations suivantes comme exemple pour votre configuration.

Si vous utilisez UBX comme canal de communications sortantes, Interact agit en tant que type de diffuseur de noeud final qui publie des événements dans UBX. A partir de UBX, ces événements peuvent être envoyés à l'abonné.

Avant de commencer la configuration, demandez un accès sortant à la machine hôte. Vous devez disposer d'un accès réseau sur la machine hôte.

Vous pouvez télécharger la passerelle depuis http://www.ibm.com/support/fixcentral/swg/quickorder?parent=Enterprise%2BMarketing%2BManagement&product=ibm/Other+software/Unica+Interact&release=All&platform=All&function=fixId&fixids=IBM_Interact_OMO_Gateway_for_UBX_Publisher_2.0&includeRequisites=1&includeSupersedes=0&downloadMethod=http&source=fc.

Enregistrement de noeuds finaux et d'événements dans UBX

1. Depuis UBX, accédez à l'onglet **EndPoints**. Cliquez sur **Register new endpoint** pour obtenir une clé d'authentification. La clé d'authentification générée à partir d'UBX doit être utilisée pour le noeud final de diffuseur et l'ajout d'événements. Pour le noeud final d'abonné, la nouvelle clé d'authentification doit être générée à partir d'UBX. Notez la clé.
2. Enregistrez votre noeud final de diffuseur.
 - a. Ouvrez l'outil client de l'API REST.
 - b. Sélectionnez la méthode PUT.
 - c. Indiquez les en-têtes comme suit
Content-Type : application/json
Accept-Charset : UTF-8
Authorization : Bearer 520301d7-7855-4ea7-b19d-0b395c1e6ae4
(authKey generated in UBX)
 - d. Indiquez l'URL suivante
URL: <https://ubx-qa1-api.adm01.com/v1/endpoint>
 - e. Pour le corps, indiquez le nom approprié du noeud final de diffuseur.

Exemple :

```
{
  "name":"Interact_Publisher",
  "description":"Endpoint for server created on 30thJan",
  "providerName":"IBM",    "url":"",
  "endpointTypes":{
    "event":{
      "source":{
        "enabled":true
      }
    }
  },
  "marketingDatabasesDefinition":{
    "marketingDatabases":[
      {
        "name":"IDSync",
        "identifiers":[
          {
```

```

        "name":"interactprofileid",
        "type":"INTERACTID"
      }
    ]
  }
}
]
}
}

```

3. Enregistrez votre événement. Notez le code [Événement] indiqué dans le corps. Il doit être mappé dans le fichier `ubxContentMapping.properties`. Ce code est sensible à la casse.

- a. Ouvrez l'outil client de l'API REST.
- b. Sélectionnez la méthode POST.
- c. Indiquez les mêmes en-têtes que ceux utilisés pour votre noeud final à l'étape suivante.
- d. Indiquez l'URL suivante
URL: `https://ubx-qa1-api.adm01.com/v1/eventtype`
- e. Pour le corps, indiquez le nom approprié de l'événement.

Exemple :

```

{
  "name": "recommendedOffer",
  "description": "recommended
  contact frm UBX", "code":
  "recommendedOffer"}

```

Remarque : Le code Événement qui est indiqué doit être mappé dans le fichier `ubxContentMapping.properties`. Le code d'événement est sensible à la casse.

4. Ajoutez le noeud final d'abonné.
 - a. Ouvrez l'outil client de l'API REST.
 - b. Sélectionnez la méthode PUT.
 - c. Indiquez les mêmes en-têtes que ceux utilisés pour votre noeud final à l'étape suivante.
 - d. Pour enregistrer le noeud final d'abonné, créez une nouvelle clé d'authentification dans UBX.
 - e. Indiquez l'URL suivante
URL: `https://ubx-qa1-api.adm01.com/v1/endpoint`
 - f. Pour le corps, indiquez le nom approprié du noeud final de diffuseur.

Exemple :

```

{
  "name":"UBX_Subscriber",
  "description":"UBX_Subscriber for Subscribing Events ",
  "providerName":"IBM",
  "url":"http://ubxeventconsumer.mybluemix.net/ubxeventconsumer",
  "endpointTypes":{
    "event":{
      "source":{
        "enabled":true
      },
      "destination":{
        "enabled":true,
        "url":"http://ubxeventconsumer.mybluemix.net
        /ubxeventconsumer",
      }
    }
  }
},

```

```

"marketingDatabasesDefinition":{
  "marketingDatabases":[
    {
      "name":"IDSync",
      "identifiers":[
        {
          "name":"interactprofileid",
          "type":"INTERACTID"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

5. Après avoir ajouté des noeuds finaux de diffuseur et d'abonné, vous devez abonner les événements du diffuseur à l'abonné dans UBX.
 - a. Dans UBX, cliquez sur **Subscribe to events** dans l'onglet **Événements**.
 - b. Sélectionnez l'événement et la destination.
 - c. Cliquez sur **S'abonner**.

Configuration d'Interact et de la passerelle

1. Ajoutez la passerelle UBX sous la propriété de configuration **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways**. Définissez **ClassPath** sur `file:///root/opt/OMO/lib/OMO_OutboundGateway_UBX.jar` et **ClassName** sur `com.ibm.interact.offerorchestration.outboundgateway.ubx.UBXOutboundGateway`.
2. Dézippez le fichier `OMO_OutboundGateway_UBX.zip` sur votre machine hôte et pointez vers le fichier JAR UBX à partir du chemin extrait.
3. Ajoutez `OMO-conf_outbound_common_httpConnectionConfig` en tant que paramètre sous **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **[gatewayName]** | **Parameter Data**. Définissez la **valeur** sur `file:///opt/Interact<version>/Interact/OMO/conf/outbound/common/httpConnectionConfig.properties`. Il s'agit du répertoire d'installation d'Interact. Le programme d'installation de la passerelle télécharge le répertoire de la passerelle dans le répertoire installé lors de l'installation d'Interact.

Dans le fichier `httpConnectionConfig.properties` du dossier `Interact`, spécifiez le délai d'expiration.

Exemple :

```
connectTimeoutMs=180000
```

4. Ajoutez `OMO-conf_outbound_ubx_ubxConfig` en tant que paramètre sous **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **[gatewayName]** | **Parameter Data**. Associez la **valeur** au chemin d'accès au fichier `ubxConfig.properties` dans le dossier `Interact`.

Dans le fichier `ubxConfig.properties`, indiquez `ubxURL`, `authKey` et `interactProfileIdFieldName`.

Exemple :

```

authKey=912586bf-190d-48f9-8488-26f1bf532ef3
[Auth Key used to register publisher endpoint and event in UBX]
interactProfileIdFieldName=interactprofileid
[Field name from the ubxContentMapping.properties file]

```

5. Ajoutez `OMO-conf_outbound_ubx_ubxContentAdditionalAttributes` en tant que paramètre sous **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **[gatewayName]** | **Parameter Data**. Associez la **valeur** au chemin d'accès au fichier `ubxContentAdditionalAttributes.properties` dans le dossier `Interact`.
6. Ajoutez `OMO-conf_outbound_ubx_ubxContentMapping` en tant que paramètre sous **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **[gatewayName]** | **Parameter**

Data. Associez la **valeur** au chemin d'accès au fichier `ubxContentMapping.properties` dans le dossier `Interact`.

Mettez à jour les valeurs de `interactprofileid` et `eventName` dans le fichier `ubxContentMapping.properties`.

Vous pouvez indiquer le nom d'événement dans 3 formats : lorsque la valeur est entre guillemets doubles, il s'agit d'une valeur statique ; lorsque la valeur est au format `offer.offerAttributeName`, elle mappe vers l'attribut d'offre `offerAttributeName` ; et lorsque la valeur est au format `profile.profileAttributeName`, elle mappe vers l'attribut de profil `profileAttributeName`. La valeur de nom d'événement doit correspondre au code utilisé pour enregistrer l'événement dans UBX. Ce code est sensible à la casse.

Exemple :

```
eventName="abandoned_shopping_carts"  
eventName=offer.Card  
eventName=profile.EMAIL
```

7. Ajoutez un canal sous la propriété de configuration **Interact** | **triggeredMessage** | **channel**.
8. Définissez le même canal en phase de conception sous **Campaign** | **partitions** | **partition [n]** | **Interact** | **outboundChannels**
9. Redémarrez le serveur d'applications.
10. Créez une règle de message de déclenchement avec un nom d'événement qui utilise le canal que vous avez ajouté aux étapes précédentes.
11. Déployez le canal interactif.
12. A partir du client de test d'API, démarrez la session du canal interactif dans laquelle la règle de message déclenché est configurée et l'événement de publication qui déclenche l'offre dans UBX.

Utilisation d'IBM Interact Outbound Gateway for IBM Mobile Push Notification

Pour pouvoir utiliser cette passerelle sortante Mobile Push ou de diffuseurs, vous devez configurer Interact, IBM Marketing Cloud et la passerelle.

Utilisez les configurations suivantes comme exemple pour votre configuration.

Vous pouvez télécharger cette passerelle depuis <https://www-945.ibm.com/support/fixcentral/swg/downloadFixes>

Configuration d'IBM Marketing Cloud

1. Assurez-vous que vous disposez d'un compte IBM Marketing Cloud avec un accès push. Notez également votre ID client, votre secret client et votre jeton d'actualisation.
2. Dans l'onglet **Données**, créez une nouvelle base de données. Ajoutez un nouvel ID Mobile User ID à la base de données avec les zones par défaut.
3. Dans l'onglet **Rechercher**, recherchez à partir de la zone Mobile User ID. Déplacez la souris sur la première zone No email. L'ID destinataire s'affiche en bas de la fenêtre du navigateur. Ajoutez cet ID destinataire à la table de profil Interact.

Configuration d'IBM Interact Outbound Gateway for IBM Mobile Push Notification

1. Téléchargez et installez la passerelle sortante Mobile Push depuis <https://www-945.ibm.com/support/fixcentral/swg/downloadFixes>
2. Configurez le fichier `silverpopEngagePushConfig.properties`.
3. Configurez le fichier `silverpopEngagePushContentMapping.properties`.

Exemple :

```
OauthServiceURL=https://apipilot.silverpop.com/oauth/token
pushServiceURL=https://apipilot.silverpop.com/rest/channels/push/sends
```

Exemple :

Interact Profile table attributes:

```
appKey=appKey
engageRecipientId=recipientId
mobileUserId=mobileUserId
deviceType=deviceType
```

Interact Offer attributes:

```
simpleSubject=simpleSubjectAttr
simpleMessage=simpleMessageAttr
simpleActionData=simpleActionDataAttr
simpleActionType=simpleActionTypeAttr
simpleActionLabel=simpleActionLabelAttr
personalizeAttributeList=personalizeAttributeList
contentId=ContentID
campaignId=campaignId
```

Configuration de Interact

1. Créez les attributs d'offre suivants.

```
simpleActionDataAttr: string
simpleActionLabelAttr: String
simpleActionTypeAttr: string
simpleMessageAttr: string
simpleSubjectAttr: string
contentID: string
campaignId=string
personalizeAttributeList=string
```

2. Créez un modèle d'offre avec les attributs d'offre et les valeurs d'offre suivants.

```
simpleActionDataAttr: www.ibm.com
simpleActionLabelAttr: Open URL
simpleActionTypeAttr: url
simpleMessageAttr: <Enter your message text here>
simpleSubjectAttr: <Enter subject here>
contentID: ID of the push message template that is created in Engage.
PersonalizeAttributeList: A comma separated list of attribute name
value pairs that you want to put in the personalizationDefaults
section of the payload to be sent to Engage.
```

Lorsque vous utilisez l'attribut `contentID`, les autres attributs simples sont ignorés car les détails complets sont sélectionnés dans le modèle Engage.

Exemple `personalizedAttributeList`

```
personalizeAttributeList=discount=10,Offercost=20
campaignId=campaignname that you want to use for this campaign.
```

3. Votre table de profil comporte les colonnes et les valeurs suivantes.

```
appKey: gcsTQo6v79
recipientId: 13472242
deviceType: android or ios
```

4. Ajoutez la passerelle sous la propriété de configuration **Interact | triggeredMessage | gateways**. Définissez **ClassName** sur

```
com.ibm.interact.offerochestration.outboundgateway.silverpop.engage.push.  
SilverpopEngagePushOutboundGateway
```

Définissez **ClassPath** sur `file://<EngagePushGateway_home_dir>/lib/
OMO_OutboundGateway_Silverpop_Engage_Push.jar`.

5. Ajoutez `OMO-silverpopEngagePushConfig` en tant que paramètre sous **Interact | triggeredMessage | gateways | [gatewayName] | Parameter Data**. Définissez la **valeur** sur le chemin d'accès de votre fichier `silverpopEngagePushConfig.properties`.
6. Ajoutez `OMO-silverpopEngagePushContentMapping` en tant que paramètre sous **Interact | triggeredMessage | gateways | [gatewayName] | Parameter Data**. Définissez la **valeur** sur le chemin d'accès de votre fichier `silverpopEngagePushContentMapping.properties`.
7. Ajoutez `OMO-conf_outbound_common_httpConnectionConfig` en tant que paramètre sous **Interact | triggeredMessage | gateways | [gatewayName] | Parameter Data**. Définissez la **valeur** sur le chemin d'accès de votre fichier `httpConnectionConfig.properties`.

Dans le fichier `httpConnectionConfig.properties` du dossier **Interact**, spécifiez le délai d'expiration.

Exemple :

```
connectTimeoutMs=6000
```

8. Créez un canal et un gestionnaire sous **Interact | triggeredMessage** et utilisez la passerelle `[Mobile_Push]` créée ci-dessus dans ce canal. Ce canal est utilisé dans le message déclenché pour envoyer des messages push.
9. Créez un canal interactif et ajoutez un message déclenché qui utilise l'offre créée précédemment dans la règle de déclenchement.
10. Déployez le canal interactif.
11. A partir du client de test d'API, exécutez `startSession` pour le canal interactif, où le message déclenché est configuré et `postEvent` déclenche l'offre pour `Mobile Push`.
12. Consultez les journaux **Interact** pour vous assurer que la commande push a été envoyée avec succès. Le code d'état 202 signifie une distribution réussie.

Utilisation d'IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud

Vous pouvez utiliser cette intégration avec Silverpop, Interact et IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud afin d'envoyer des offres par e-mail déclenchées à vos clients.

Vérifiez que les prérequis suivants sont respectés.

- Créez une table des profils d'audience client avec une colonne d'e-mail. Utilisez cette table de profils pour votre canal interactif.
- Demandez qu'un accès réseau à la machine hôte soit activé pour votre canal sortant.
- Copiez et extrayez le fichier `OMO_OutboundGateway_Silverpop.zip` sur la machine hôte.

Vous pouvez télécharger la passerelle depuis <http://www.ibm.com/support/fixcentral/swg/quickorder?parent=Enterprise%2BMarketing%2BManagement&product=ibm/Other+software/Unica+Interact&release=All&platform=All>

&function=fixId&fixids=IBM_Interact_OMO_OutboundGateway_Silverpop_2.0
&includeRequisites=1&includeSupersedes=0&downloadMethod=http&source=fc.

Ajout d'un répartiteur pour l'intégration de passerelle

Le répartiteur ajoute votre offre dans une file d'attente pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud de sorte que votre e-mail d'offre puisse être envoyé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez ajouter un répartiteur afin d'utiliser IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud.

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **dispatchers** | **<nomRépartiteur>** dans les propriétés de configuration.
2. Ajoutez un **nouveau nom de catégorie** pour votre répartiteur.
3. Sélectionnez un **type**. Vous avez le choix entre InMemoryQueue, JMSQueue et Custom.
4. Entrez le **nom de classe**.
5. Entrez le **chemin d'accès aux classes**.

Ajout d'une passerelle pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud

Dans l'intégration, la passerelle envoie des offres éligibles par e-mail à vos clients.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous devez ajouter une passerelle pour l'intégration.

Remarque : Interact ne prend pas en charge plusieurs instances d'une même passerelle.

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **<nomPasserelle>** dans les propriétés de configuration.
2. Ajoutez un **nouveau nom de catégorie** pour votre passerelle.
3. Pour **className**, spécifiez le chemin d'accès aux classes ci-après.
`com.ibm.interact.offerorchestration.outboundgateway.
silverpop.SilverpopEmailOutboundGateway`
4. Pour **classPath**, spécifiez l'emplacement du chemin d'accès au fichier jar de la passerelle sortante à partir du dossier extrait.

Exemple :

```
file:///opt/OMO_SilverPop/OMO_OutboundGateway_Silverpop/lib/  
OMO_OutboundGateway_Silverpop.jar
```

5. Ajoutez les paramètres ci-après à votre passerelle.

```
OMO-conf_outbound_common_httpConnectionConfig  
OMO-conf_outbound_silverpop_silverpopConfig  
OMO-conf_outbound_silverpop_silverpopContentMapping  
deliveryTimeoutMillis
```

Configuration du paramètre OMO- conf_outbound_common_httpConnectionConfig

Vous devez configurer le paramètre OMO-
conf_outbound_common_httpConnectionConfig pour votre passerelle.

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **<nomPasserelleSilverpop>** | **OMO-
conf_outbound_common_httpConnectionConfig** dans les propriétés de configuration.
2. Définissez la **valeur** sur `file:///opt/Interact<version>/Interact/OMO/conf/outbound/common/httpConnectionConfig.properties`. Il s'agit du répertoire d'installation d'Interact. Le programme d'installation d'Interact télécharge le fichier `httpConnectionConfig.properties` dans le répertoire d'installation d'Interact.
3. Dans le fichier `httpConnectionConfig.properties` du dossier Interact, spécifiez le délai d'expiration.

Exemple :

```
connectTimeoutMs=60000
```

Configuration du paramètre OMO- conf_outbound_silverpop_silverpopConfig

Vous devez configurer le paramètre OMO-
conf_outbound_silverpop_silverpopConfig pour votre passerelle.

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **<nomPasserelleSilverpop>** | **OMO-
conf_outbound_silverpop_silverpopConfig** dans les propriétés de configuration.
2. Comme **valeur**, spécifiez le chemin d'accès au fichier `silverpopConfig.properties` dans votre dossier `OMO_OutboundGateway_silverpop`.
Exemple :
`file:///opt/OMO_SilverPop/OMO_OutboundGateway_Silverpop/conf/outbound/silverpop/silverpopConfig.properties`
3. Dans le fichier `silverpopConfig.properties` du dossier `OMO_OutboundGateway_Silverpop.zip` extrait, définissez des valeurs pour `OAuthServiceURL`, `xmlAPIServiceURL`, `clientId`, `clientSecret` et `refreshToken`. Adressez-vous à l'administrateur de Marketing Cloud pour obtenir des valeurs propres à votre client à partir du fichier `transact.xml`.

Configuration du paramètre OMO- conf_outbound_silverpop_silverpopContentMapping

Vous devez configurer le paramètre OMO-
conf_outbound_silverpop_silverpopContentMapping pour votre passerelle.

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **<nomPasserelleSilverpop>** | **OMO-
conf_outbound_silverpop_silverpopContentMapping** dans les propriétés de configuration.

2. Comme **valeur**, spécifiez le chemin d'accès au fichier `silverpopContentMapping.properties` dans votre dossier `OMO_OutboundGateway_silverpop`.
3. Dans le fichier `silverpopContentMapping.properties` du dossier `OMO_OutboundGateway_Silverpop.zip`, définissez les valeurs de votre mappage de contenu.
 - a. Définissez la propriété `campaignId`. La valeur de cette propriété correspond à un nom d'attribut d'offre spécifié dans vos modèles d'offre.
 - b. Définissez la propriété `email`. La valeur de cette propriété correspond au nom de colonne dans votre table de profils. Ajoutez une colonne `email` dans votre table de profils et spécifiez les ID e-mail. Il s'agit des ID courrier des destinataires.
 - c. Définissez vos attributs d'offre dans `additionalOfferPfAttributesUsedInEmail`. Cette propriété définit les attributs de votre modèle d'offre requis pour le modèle de mailing. Vous pouvez utiliser `additionalProfilePfAttributesUsedInEmail` pour définir les zones de votre table de profils. Vous pouvez utiliser `*` pour prendre en compte tous les attributs d'offre et valeurs de colonne.

Configuration du paramètre `deliveryTimeoutMillis`

Pour augmenter le délai d'expiration du serveur Interact lors de sa connexion au serveur Marketing Cloud, définissez le paramètre `deliveryTimeoutMills`.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **gateways** | **<nomPasserelleSilverpop>** | **deliveryTimeoutMillis** dans les propriétés de configuration.
2. Définissez la **valeur**. Par exemple, vous pouvez définir la **valeur** sur 60000. Cela augmente le délai d'expiration du serveur à 60000 millisecondes.

Ajout d'un gestionnaire de canal pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud

Ajoutez un gestionnaire de canal dans l'environnement d'exécution d'Interact.

Procédure

1. Accédez à **Interact** | **triggeredMessage** | **channels** | **<nomCanalSilverpop>** | **<nomGestionnaire>** dans les propriétés de configuration.
2. Ajoutez un **nouveau nom de catégorie** pour votre gestionnaire de canal.
3. Définissez le nom du répartiteur que vous avez ajouté au préalable.
4. Définissez le nom de la passerelle que vous avez ajoutée au préalable.
5. Définissez le **mode**. Si **Basculement** est sélectionné, ce gestionnaire n'est utilisé que si aucun des gestionnaires de priorité supérieure définis dans ce canal n'est parvenu à envoyer des offres. Si **Module complémentaire** est sélectionné, ce gestionnaire est utilisé que d'autres gestionnaires aient réussi ou non à envoyer des offres.
6. Définissez la **priorité** de ce gestionnaire.

Ajout d'un canal sortant pour IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud

Ajoutez un canal sortant dans l'environnement de conception d'Interact.

Procédure

1. Accédez à **Campaign** | **partitions** | **partition[n]** | **Interact** | **outboundChannels** dans les propriétés de configuration.
2. Ajoutez un **nouveau nom de catégorie** pour votre canal sortant.
3. Ajoutez un **nom** pour votre canal sortant. Assurez-vous que le nom de canal est identique à celui que vous avez ajouté dans la propriété de configuration **Interact** | **triggeredMessage** | **channels** | **<nom_canal_Silverpop>**.

Configuration du mailing transactionnel avec IBM Interact Email (Transact) Outbound Gateway for IBM Marketing Cloud

Vous devez configurer votre mailing transactionnel pour pouvoir envoyer votre offre par e-mail.

Procédure

1. Dans Marketing Cloud (Transact), cliquez sur **Data** > **Create Database**. Cliquez ensuite sur **Create** pour créer une table de profils. Vous pouvez également importer la table de profils dans laquelle vous avez ajouté la colonne d'e-mail.
2. Cliquez sur **Automation** > **Transactional messages** > **Create Group**. Sélectionnez **Transact** pour l'option **Event Trigger**. Vous devez également sélectionner la source de données que vous avez créée précédemment. Cliquez sur **Save & Activate**.

L'offre envoyée via Marketing Cloud doit contenir l'attribut que vous avez défini pour `campaignId` dans le fichier `silverpopContentMapping.properties`. La valeur de cet attribut d'offre correspond à l'ID `campaignId` généré pour le groupe de messages automatisés.

3. Cliquez sur **Content** > **Create Mailings** et sélectionnez la source de contenu de l'étape précédente. Entrez le corps du mailing. Cliquez sur **Automate**. Sélectionnez **Assign Mailing to Existing Group of Automated Messages**. Cliquez sur **Submit & Activate**.

La ligne objet et le corps du mailing peuvent être personnalisés à l'aide des attributs d'offre et des attributs de profil. Utilisez la syntaxe `%%Attribute_Name%%` pour définir les attributs.

4. Le serveur Marketing Cloud n'accepte les soumissions de passerelles sortantes qu'à partir des adresses IP configurées à l'avance. Pour ajouter une adresse IP, accédez à **Settings** > **Org Admin** > **Security Settings** > **Access Restrictions**.
5. Si vous utilisez WebSphere Application Server, vous devez importer le certificat SSL de Marketing Cloud. Cette opération n'est pas requise pour les utilisateurs de WebLogic.
 - a. Dans la console WebSphere Application Server, accédez à **Certificat SSL et gestion des clés** > **Magasins de clés et certificats** > **NodeDefaultTrustStore** > **Certificats de signataires** > **Extraire d'un port**.
 - b. Définissez l'hôte et le port.
 - c. Redémarrez WebSphere Application Server.

Avant de contacter le support technique d'IBM

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en consultant la documentation, le correspondant désigné pour le support technique de votre entreprise peut contacter le support technique d'IBM. Suivez les instructions de cette section pour garantir une résolution efficace et rapide du problème.

Si vous n'êtes pas le correspondant désigné pour le support technique dans votre société, contactez l'administrateur IBM pour plus d'informations.

Remarque : Le support technique n'écrit et ne lit aucun script d'API. Pour obtenir de l'aide concernant l'implémentation de vos offres API, contactez les services professionnels IBM.

Informations à réunir

Avant de contacter le support technique d'IBM, rassemblez les informations suivantes :

- Une brève description de la nature du problème rencontré
- Les messages d'erreur détaillés s'affichant lorsque le problème se produit
- La liste des étapes complètes permettant de reproduire l'erreur.
- Les fichiers journaux, fichiers de session, fichiers de configuration et fichiers de données connexes
- les informations sur votre environnement système et produit , que vous pouvez obtenir comme indiqué dans la section "Informations système",

Informations sur le système

Lorsque vous appellerez le support technique d'IBM, vous devrez sans doute fournir des informations relatives à votre environnement.

Si le problème rencontré ne vous empêche pas de vous connecter, vous trouverez la plupart de ces informations sur la page A propos de, qui fournit des informations sur les applications IBM installées.

Pour accéder à la page A propos de, sélectionnez **Aide > A propos de**. Si la page A propos de n'est pas accessible, recherchez un fichier `version.txt` dans le répertoire d'installation de votre application.

Informations de contact du support technique d'IBM

Pour savoir comment contacter le support technique IBM, consultez le site Web de support technique IBM : (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Remarque : Pour entrer une demande de support, vous devez vous connecter avec un compte IBM. Ce compte doit être lié à votre numéro de client IBM. Pour en savoir plus sur l'association de votre compte à votre numéro de client IBM, voir **Ressources de support > ESS (Entitled Software Support)** sur le portail de support.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, programme ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, programme ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous accorde aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEF AUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
B1WA LKG1
550 King Street
Littleton, MA 01460-1250
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret contractuel (LC7), des Conditions internationales d'utilisation de logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être changée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être changés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs d'individus, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms d'individus, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent guide contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes à l'interface de programme d'application de la plateforme pour lesquels ils ont été écrits. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programmes sont fournis en l'état, sans garantie d'aucune sorte. IBM ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages liés à l'utilisation des exemples de programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp. dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Règles de confidentialité et conditions d'utilisation

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Un cookie est une donnée qu'un site Web peut envoyer à votre navigateur et qui peut ensuite être stockée sur votre ordinateur sous la forme d'une balise identifiant ce dernier. Bien souvent, aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

Selon la configuration déployée, la présente Offre Logiciels peut utiliser des cookies de session et des cookies persistants destinés à collecter le nom et le mot

de passe des utilisateurs pour les fonctions de gestion des session et d'authentification, pour faciliter l'utilisation des produits, ou pour d'autres objectifs de suivi de l'utilisation ou fonctionnels. Ces cookies peuvent être désactivés mais leur désactivation élimine également la fonctionnalité qu'ils activent.

Diverses juridictions régulent la collecte d'informations personnelles via les cookies et autres technologies similaires. Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

IBM demande à ses clients (1) de fournir un lien clair et visible vers les conditions d'utilisation et la politique de protection des renseignements personnels du site Web du Client, ainsi qu'un lien vers la collecte de données et les pratiques d'utilisation d'IBM et du Client, (2) de signaler que les cookies et les images de pistage (clear gifs/web beacons) sont copiés sur l'ordinateur du visiteur par IBM au nom du Client, et de fournir une explication sur l'objectif et l'utilisation de ces technologies, et (3) selon les conditions requises par la loi, d'obtenir le consentement des visiteurs du site Web avant de placer les cookies et les images de pistage déposés par le Client ou par IBM au nom du Client sur leurs machines.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details/us/> en dans la section intitulée "Cookies, Web Beacons and Other Technologies."



Imprimé en France